

CRÉER UN PACKSPEC

Chef d'équipe

22

QUAND UTILISER CETTE PROCÉDURE

- Utiliser cette procédure lorsqu'un **packspec** est manquant, faux, ou quand le conditionnement reçu ne correspond pas à la demande transmise sur **Teams**.
- L'objectif est de créer ou corriger un **packspec** cohérent avec le dossier, puis de le rendre **Active** pour que l'exploitation travaille avec le bon conditionnement.
- Avant toute création, relire les informations du ticket : **article, TU, ASN**, type de palette, type de sous-colis, quantité par boîte, nombre total de boîtes et quantité totale palette.

1. CONTRÔLER LA DEMANDE DANS TEAMS PUIS DANS MAT1

- Ouvrir **/SCWM/MAT1**, saisir l'article de la demande, cliquer sur **Display**, puis aller dans l'onglet **Units of Meas.**.
- Le but est d'identifier l'unité SAP qui correspond réellement au besoin terrain. Dans l'exemple joint, la demande parle d'un sous-colis de **18 pcs** ; il faut donc vérifier si cela correspond à **102** et non au conditionnement déjà existant en **BDS = 12 pcs**.

2. COPIER UNE BASE CORRECTE DANS PACKSPEC

- Ouvrir **/SCWM/PACKSPEC**, rechercher par **Product**, puis sélectionner une ligne correspondant à l'entité **9003**.
- Si aucune ligne **9003** n'existe sur l'article, copier une ligne **9003** d'un autre article équivalent pour créer la base de travail.
- Créer ensuite le nouveau **packspec** par copie afin de conserver la structure générale déjà attendue dans SAP.

3. CORRIGER LE CONTENU, LA PALETTE PUIS ACTIVER

- Dans le nouveau **packspec**, corriger le contenu produit : unité de sous-colis et quantité de base selon la demande validée.
- Contrôler ensuite le niveau palette : le **Target Qty** et le **Total Qty** doivent être cohérents avec le ticket Teams.
- Enregistrer, activer, puis lancer **/EWMCP/MD_CHECK** pour vérifier qu'aucun message bloquant n'empêche l'utilisation du nouveau **packspec**.

* **Réflexe chef d'équipe** : ne jamais recopier un **packspec** sans reconstruire les chiffres du ticket. La création n'est correcte que si l'**unité**, la **quantité par boîte** et la **quantité palette** correspondent toutes au dossier validé.

Demo...	A...	C...	Num.	B...	EAN/UPC	E...	V...	A...	Gross Weight	Net Weight	Unit of Weight
1	PC	<...	1	PC	8720547646525	1C	✓	0,015	0,006	0,006	kg
1	101	<...	12	PC				0,210	0,072	0,072	kg
1	BDS	<...	12	PC	3205458	2A		0,210	0,072	0,072	kg
1	B02	<...	18	PC				0,300	0,108	0,108	kg
1	102	<...	18	PC				0,300	0,108	0,108	kg
1	CV	<...	324	PC				8,600	1,944	1,944	kg
1	B01	<...	324	PC				8,600	1,944	1,944	kg
1	D02	<...	450	PC				8,600	2,700	2,700	kg
1	B02	<...	450	PC				8,600	2,700	2,700	kg

Exemple réel de ticket **Issue: Packspec** : il faut relire l'article, le type de sous-colis, la quantité par boîte, le nombre de boîtes palette et la quantité totale avant toute création dans SAP.

Les captures détaillées de création et de contrôle du **packspec** sont intégrées sur les pages suivantes.

Cette procédure sert à créer un **packspec** exploitable sans déformer le dossier initial. Le bon réflexe est de partir du ticket Teams, de vérifier l'UoM dans MAT1, puis seulement de construire et d'activer le nouveau **packspec**.

CRÉER UN PACKSPEC – CAPTURES RÉELLES SAP (1/3)

Chef d'équipe

LECTURE DU BESOIN PUIS CONTRÔLE DE L'UNITÉ CORRECTE

Objectif de cette séquence : repartir du **ticket Teams**, identifier l'article à traiter, puis vérifier dans **MAT1** quelle unité SAP correspond réellement au conditionnement demandé.

[illegible]

1. Lire le ticket **Issue: Packspec** et relever les données utiles : **article, TU, dock**, type de boîte, quantité par boîte, nombre total de boîtes et quantité totale palette.
2. Depuis les favoris, ouvrir **/SCWM/MAT1 - Whse Product** pour contrôler le conditionnement déjà connu dans SAP.

SAP Easy Access - User Menu for Asma ELOURDANI

The screenshot shows the SAP Easy Access menu for user Asma ELOURDANI. The menu is organized into a tree structure under the 'Favorites' section. The 'Favorites' section is expanded, showing a list of menu items. The 'Create Product' item is highlighted in yellow.

- Favorites
 - SCWM/MON - Warehouse Management Monitor
 - SCWM/PRDI - Mantain Inbound Delivery
 - SCWM/PRDI - Mantain Inbound Delivery
 - SCWM/PUJ - RF Presentation
 - SCWM/UTU - Mantain Transportation Unit
 - SCWM/ACKSPEC - Mantain a pack specification
 - EW/CP/IND_CHECK - Product meter check
 - SCWM/INIT1 - Create Product**
 - SCWM/ADM1 - Create Warehouse Task for HU
 - SCWM/ADPROC - Create Warehouse Task for Product
- User Menu for Asma ELOURDANI

Product Number

Warehouse No.

Qty Entitled to Dispose

3. Saisir l'**article** du ticket puis cliquer sur **Display**. Ici, l'exemple utilise l'article **3205458**.

[illegible]

The screenshot shows the SAS Data Editor window titled 'Data of Bank'. The table contains the following data:

Dem.	A.	C.	Num	B.	BANK	E.	V.	A.	Green Weight	Net Weights	Unit of Weight
1	B1	-12	PC	1037450	28	0.1213	0.002	0			
2	B1	-12	PC	1037450	28	0.1213	0.072	0			
3	B2	-12	PC	1037450	28	0.1213	0.072	0			
4	B2	-12	PC	1037450	28	0.1213	0.108	0			
5	B3	-12	PC	1037450	28	0.1213	0.108	0			
6	CV	-0.324	PC	1037450	28	0.1213	1.244	0			

5. Identifier l'unité SAP correspondant à la demande. Dans cet exemple, le sous-colis demandé est **18 pcs** ; la ligne cohérente est **I02**.

- ★ /JSCVM/MOH - Warehouse Management Monitor
- ★ /JSCVM/PRDI - Maintain Inbound Delivery
- ★ /JSCVM/PRDI - Maintain Inbound Delivery
- ★ /JSCVM/RPU - RF Presentation
- ★ /JSCVM/TU - Maintain Transportation Unit
- ★ /JSCVM/PACKSPEC - Maintain a pack specification
- ★ /JVMCP/IND_CHECK - Product master check
- ★ /JSCVM/MATI - Warehouse Product
- ★ /JSCVM/ADHU - Create Warehouse Task for HU
- ★ /JSCVM/ADPROD - Create Warehouse Task for Product

User Menu for Asm ELOURDANI

- ★ /JSCVM/ORESETUP - Inspection Rule Maintenance

Display packaging specification 10321417

Change/Display Packspec HU Check Create 2nd Version Preview Calculate Weight/Vol

Product	Qty.	Pack. Spec.	PS Status	Action
10321417	1	10321417	Active	Change m...

7. Rechercher par **Product**, saisir l'article, puis lancer la recherche pour afficher les **packspecs** existants liés au produit.

À retenir : le ticket Teams donne les chiffres à reproduire, mais c'est MAT1 qui permet de confirmer la bonne UoM SAP avant de créer le nouveau packspec.

CRÉER UN PACKSPEC – CAPTURES RÉELLES SAP (2/3)

Chef d'équipe

COPIE DU PACKSPEC PUIS CORRECTION DU CONTENU PRODUIT

Objectif de cette séquence : copier une base existante, générer le nouveau **packspec**, puis corriger le contenu produit pour que le sous-colis et la quantité de base correspondent exactement à la demande.

Show	Activate	Find	Product	Mass Change	Det. 2 Version	5205458	Open Advanced Search					
Det. SC Unit Pack. Spec. Status-Icon Description PS Group PS Status Det. Product Act. Change nr Activated by Level Set Up/Lmt D.Q. Lower End/Lmt D.Q.												
PL9000	10206371	OO	E1: 5408.. PG02	A	3205458	26.0..	1	BATCH_US..	L502	0,000	0,00	0,00
PL8995	10206372	OO	E1: 5408.. PG02	A	3205458	26.0..	1	BATCH_US..	L502	0,000	0,00	0,00
PL8994	10206373	OO	E1: 5408.. PG02	A	3205458	26.0..	1	BATCH_US..	L502	0,000	0,00	0,00
PL9003	10206374	OO	E1: 5408.. PG02	A	3205458	26.0..	1	BATCH_US..	L502	0,000	0,00	0,00
PL9003	10221334	OO	E1: 3751.. PG02	A	3205458	12.0..	1	BATCH_US..	L502	0,000	0,00	0,00
PL8995	10221336	OO	E1: 3751.. PG02	A	3205458	12.0..	1	BATCH_US..	L502	0,000	0,00	0,00

1. Utiliser **Copy Packspec** sur la ligne de référence sélectionnée afin de repartir d'une structure déjà acceptable dans SAP

show															Find															Product															3205458															Open Advanced Search																																																																																																																																						
															Base 2nd Version															Mass Change 2nd Version																																																																																																																																																																				
Det. SC Unit Pack. Spec.															PS Group															PS 5															Status															Det. Product															Change nr															Activated by															Level Set															Up/Lmt D.Q.															Lower End/Lmt D.Q.																																																											
PL9000 10206371															OO															E1: 5408.. PG02															✓															A															3205458															26.0..															1															BATCH_US..															L502															0,000															0,00															0,00														
PL8995 10206372															OO															E1: 5408.. PG02															✓															A															3205458															26.0..															1															BATCH_US..															L502															0,000															0,00															0,00														
PL8994 10206373															OO															E1: 5408.. PG02															✓															A															3205458															26.0..															1															BATCH_US..															L502															0,000															0,00															0,00														
PL9003 10206374															OO															E1: 5408.. PG02															✓															A															3205458															26.0..															1															BATCH_US..															L502															0,000															0,00															0,00														
PL9003 10221334															OO															E1: 3751.. PG02															✓															A															3205458															12.0..															1															BATCH_US..															L502															0,000															0,00															0,00														
PL8995 10221336															OO															E1: 3751.. PG02															✓															A															3205458															12.0..															1															BATCH_US..															L502															0,000															0,00															0,00														

2. Re-saisir le **Product** dans la fenêtre de copie. Cela rattache le nouveau **packspec** au bon article.

Product	Base Qty	Base Unit	Base Desc	Base Unit	Base Desc
PL8995 10221336	12.00	PC	E1: 3751.. PG02	✓	A

3. Contrôler qu'une nouvelle ligne apparaît en statut **New**. C'est cette nouvelle version qu'il faut ouvrir et corriger.

Product	Base Qty	Base Unit	Base Desc	Base Unit	Base Desc
PL8995 10221336	12.00	PC	E1: 3751.. PG02	✓	A

4. Dans **Determination > Details**, vérifier que le nouveau **packspec** est bien repris sur les lignes de détermination attendues (**OIBD**, **OPAL**, **OWHT** dans l'exemple).

Product	Base Qty	Base Unit	Base Desc	Base Unit	Base Desc
PL8995 10221336	12.00	PC	E1: 3751.. PG02	✓	A

5. Dans l'arborescence, ouvrir **Content > Product**. C'est ici que se lit et se corrige le sous-colis du produit.

Product	Base Qty	Base Unit	Base Desc	Base Unit	Base Desc
PL8995 10221336	12.00	PC	E1: 3751.. PG02	✓	A

6. Relire le contenu copié. Dans l'exemple, l'ancien paramétrage montre encore **BDS** avec une **Base-Qty = 12 PC**.

Product	Base Qty	Base Unit	Base Desc	Base Unit	Base Desc
PL8995 10221336	12.00	PC	E1: 3751.. PG02	✓	A

7. Remplacer par le conditionnement demandé. Ici, le contenu est corrigé en **I02** avec **Base-Qty = 18 PC**.

Product	Base Qty	Base Unit	Base Desc	Base Unit	Base Desc
PL8995 10221336	12.00	PC	E1: 3751.. PG02	✓	A

8. Enregistrer les corrections de contenu avant de passer au niveau palette. Cela évite de perdre la nouvelle structure en cours.


À retenir : la copie ne suffit pas. Le point décisif de cette page est la correction du contenu produit pour faire correspondre l'unité SAP à la demande réelle du contrôleur.

CRÉER UN PACKSPEC – CAPTURES RÉELLES SAP (3/3)


Chef d'équipe

CORRECTION DU NIVEAU PALETTE, ACTIVATION PUIS CONTRÔLE FINAL


Objectif de cette séquence : recalculer les quantités palette selon le ticket, activer le nouveau **packspec**, puis lancer le contrôle final dans **/EWMCP/MD_CHECK**.




1. Ouvrir le **Second Level**. Après copie, l'ancien niveau palette peut encore afficher les anciennes valeurs, ici **540** et **6480 PC**.




2. Remplacer par les chiffres du ticket. Dans l'exemple, le bon réglage devient **Target Qty = 375** et **Total Qty = 6750 PC**.




3. Lancer ensuite **Activate Packspec** pour rendre la nouvelle version exploitable dans SAP.




4. Contrôler le résultat attendu : le **PS Status** doit passer en **Active**.



5. Ouvrir ensuite **/EWMCP/MD_CHECK - Product master check** pour lancer le contrôle final de cohérence.



6. Saisir l'**entrepôt FR01** et l', puis lancer le contrôle. L'option **Show log imm.** permet de lire immédiatement le résultat.



7. Lire le log et les compteurs. Si aucun message bloquant n'apparaît, le nouveau **packspec** peut être considéré comme prêt à l'emploi.

À retenir : un **packspec** n'est terminé qu'après trois contrôles cohérents : contenu produit, quantité palette et statut Active / contrôle MD_CHECK. Si un message de log apparaît, il faut corriger avant de clôturer le dossier.