

TÂCHES OUVERTES 9010 / 9015 ET ANALYSE 9030

Admin

1

QUAND UTILISER CETTE PROCÉDURE

- Utiliser cette procédure au démarrage du contrôle administratif quotidien ou de l'**End of Period** lorsqu'il faut analyser les **tâches ouvertes** sur les zones **9010** et **9015**, puis sécuriser les cas résiduels visibles en **9030**.
- L'objectif est de distinguer un stock réellement présent d'un **retard de traitement**, d'une **correction incomplète** ou d'un **dossier à escalader**.
- Le résultat attendu est de **fiabiliser l'analyse SAP** puis de **renseigner correctement le suivi EOP**.

1. PRÉPARER LE FICHIER DE SUIVI EOP

- Ouvrir dans **Dcc Moissy** le **fichier mensuel** correspondant, puis sélectionner le **bon onglet semaine**.
- Vérifier que le tableau est à jour, en particulier le point du **vendredi**, avant d'ajouter un nouveau relevé.
- Renseigner les volumes ou observations sur la ligne de contrôle adaptée.


2. CONTRÔLER LES TÂCHES OUVERTES SUR LES ZONES 9010 / 9015

- Dans **/SCWM/MON**, ouvrir **Stock and Bin > Storage Bin > Physical Stock**.
- En sélection multiple, saisir les zones **9010** et **9015**, puis exclure la **GR Date** du jour.
- Appliquer le filtre **CAT = PDI**, exécuter la recherche, puis relire les **bins**, les **HU**, les articles et les quantités.

3. SÉCURISER ENSUITE L'ANALYSE 9030 ET LA CLÔTURE

- Revenir sur la zone **9030** pour vérifier si des palettes restent visibles alors qu'elles auraient déjà dû être retirées ou corrigées.
- Si une palette est encore au quai ou en zone de correction, ne pas solder le suivi tant que la cohérence **SAP / physique / dossier** n'est pas démontrée.
- Si l'écart n'est pas justifié, contrôler le document source, l'**Inbound Delivery Item** ou la **TU**, puis tracer ou escalader le cas.
- Reporter enfin le résultat dans le **fichier EOP** avec le commentaire utile.

* **Réflexe administratif** : une tâche ouverte en **9010**, **9015** ou **9030** ne se ferme jamais « parce qu'elle est ancienne ». Il faut d'abord confirmer la cohérence entre le **stock physique**, le **dossier** et **SAP**.



Exemple réel SAP — point d'entrée **Physical Stock** pour lancer l'analyse des tâches ouvertes sur les zones **9010** et **9015**, avant sécurisation des cas résiduels en **9030**.

Les captures détaillées de préparation du fichier EOP, de filtrage des zones et de lecture des résultats sont intégrées sur les pages suivantes.

Cette procédure sert à fiabiliser le suivi administratif : relire le fichier EOP, filtrer proprement les zones 9010 / 9015, puis sécuriser les résidus en 9030 avant de traiter, escalader ou tracer le cas.

1. Ouvrir le dossier de suivi **Dcc Moissy** et sélectionner le **fichier mensuel** correspondant à la période de contrôle.

3. Dans SAP, ouvrir **Stock and Bin > Storage Bin > Physical Stock** : c'est la vue de départ pour rechercher les stocks résiduels à analyser.

4. En sélection multiple, saisir les zones **9010** et **9015** afin de faire correspondre exactement l'écran SAP au contrôle demandé avant d'analyser les résultats.

5. Exclure la **GR Date** du jour pour faire ressortir uniquement les cas qui auraient déjà dû être soldés avant ce contrôle.

6. Ajouter le filtre **CAT = PDI** avant exécution pour garder le bon périmètre de livraisons inbound dans l'analyse.

À retenir : avant d'interpréter un résultat, il faut d'abord sécuriser le support de suivi, la bonne semaine et les bons filtres SAP. Une lecture sur un mauvais périmètre produit de faux écarts et fausse le reporting EOP.

ANALYSE 9010 / 9015 PUIS SÉCURISATION 9030 – CAPTURES RÉELLES SAP (2/2)

Admin

LECTURE DES RÉSULTATS PUIS DÉCISION ADMINISTRATIVE

Objectif de cette séquence : relire les **résultats Physical Stock**, distinguer les cas **9010** et **9015**, puis sécuriser les résidus visibles en **9030** avant toute clôture, traitement opérationnel ou escalade tracée dans le suivi EOP.

[illegible]

1. Relire le tableau de résultat pour la zone **9010** : **type**, **bin**, **HU**, **article** et **quantité** doivent permettre d'identifier précisément le dossier concerné.

2. Sur le contrôle **9015**, vérifier si le stock affiché correspond encore à une palette réellement présente ou à un flux qui aurait déjà dû être descendu ou traité.

3. Revenir ensuite sur la zone **9030** afin d'identifier les palettes qui restent visibles après correction ou après retrait attendu du flux.

Type	Store Bin	Log Pos	Handling Unit	Product	Product Short Description	Quantity	Bin	ST	Description of Stock Type
9030	0629			2005626	kids headphones pokémon	550	PC	F2	Warehouse Unrestricted
9030	0677			2526269	hot/cold gel compress multi-use blue	176	PC	F2	Warehouse Unrestricted
9030	0602		38719378521721896	3011461	barbo chamallows party 400g	288	PC	F2	Warehouse Unrestricted

4. Avant de conclure, relire le résultat détaillé **9030**, rapprocher chaque ligne du dossier, du quai ou de la correction en cours, puis seulement tracer ou escalader le cas dans le suivi EOP.

Décision attendue : si le cas est justifié, on trace le résultat dans le fichier EOP. Si une palette doit encore être traitée, on déclenche l'action opérationnelle. Si l'écart n'est pas explicable localement, on documente et escalade le dossier. Aucun ajustement ne doit être fait à l'aveugle.