

CLÔTURE TU ACTIF

Chef d'équipe

21

QUAND UTILISER CETTE PROCÉDURE

- Utiliser cette procédure lorsqu'une **TU** reste en statut **Active** alors que le dossier semble déjà terminé côté terrain.
- L'objectif est de retrouver la **TU active**, vérifier qu'aucun article ni aucune **HU** ne bloque encore le flux, puis la faire passer en **Completed**.
- Ne pas l'utiliser si une quantité reste ouverte, si une HU n'est pas traitée, ou si le déchargement est encore réellement en cours.

1. RECHERCHER LES TU ENCORE ACTIVES

- Depuis **/SCWM/MON**, ouvrir **Transport Unit Overview Inb.**, lancer une recherche en **Reduced Selection** avec une date de type **J-1**, puis cibler la ligne **Active**.
- Si nécessaire, exclure la **date du jour** pour remonter plus vite sur les TU actives anciennes à contrôler.


2. OUVRIR LA TU ET CONTRÔLER AVANT CLÔTURE

- Ouvrir **/SCWM/TU - Maintain Transportation Unit**, coller le premier numéro de **TU** à vérifier, puis contrôler les onglets **Assigned Del. Items**, **Assigned HUs** et **Status**.
- Le point clé est simple : si tout est soldé, la TU peut être clôturée ; sinon, il faut d'abord traiter le blocage visible dans le dossier.

3. CLÔTURER OU SUIVRE L'ALTERNATIVE "OU"

- Si tout est correct, utiliser **Action > Checkpoint > Departure + Save**.
- Si cela ne fonctionne pas, suivre l'alternative prévue dans le document : **Finish Unloading**, **Unblock Goods Movement** ou **Goods Issue + Save**, puis retenter **Departure + Save**.

*** Réflexe chef d'équipe :** le mot "**OU**" est important. Il ne faut pas lancer toutes les actions de dépannage à la suite. Il faut choisir celle qui correspond au blocage réellement visible dans la TU, puis recontrôler.



Extrait réel SAP — départ depuis les favoris pour ouvrir **/SCWM/MON** avant de rechercher les **TU actives**.

Les captures détaillées de clôture de TU actif sont intégrées sur les pages suivantes.


Cette procédure sert à nettoyer les TU actives restantes sans fermer un dossier encore incomplet. Le passage en Completed ne doit être fait que si les contrôles articles, HU et statut sont cohérents.

CLÔTURE TU ACTIF – CAPTURES RÉELLES SAP (1/2)


Chef d'équipe

SÉQUENCE COMPLÈTE DE RECHERCHE ET DE CONTRÔLE D'UNE TU ACTIVE


Objectif de cette séquence : retrouver les **TU actives** dans **MON**, isoler le bon dossier, puis ouvrir **/SCWM/TU** pour vérifier que la clôture est possible sans anomalie restante.



1. Ouvrir **/SCWM/MON** depuis les favoris. C'est le point d'entrée pour repérer les **TU** encore actives côté inbound.




2. Dans l'arborescence, aller sur **Inbound > Receiving Overview > Transport Unit Overview Inb.** pour afficher la vue de synthèse des **TU**.




3. Utiliser **Reduced Selection**, poser une période de type **J-1**, puis lancer **Execute**. Le but est de limiter la recherche aux **TU** récentes encore ouvertes.

AsgnStaDat	AsgnStaTim	AsgnEndDat	AsgnEndTim	Status	No. of TUs	No. Routes	No. of HUs	No. VRs	No. of Items	Nt Ld Unid	Nt Ld Unid	No.
11.01.2025	23:59:59	Planned	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.2025	23:59:59	Active	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.2025	23:59:59	Completed	7.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0


4. Dans la synthèse, sélectionner la ligne **Active**. Les **TU** correspondantes apparaissent ensuite dans le détail en bas d'écran.



5. Dans le détail des **TU**, filtrer la colonne de date puis utiliser **Exclude Single Values** pour exclure la **date du jour** si nécessaire.



6. Ouvrir ensuite **/SCWM/TU - Maintain Transportation Unit**. Cette transaction sert à contrôler et clôturer la **TU** sélectionnée.



7. Coller le premier numéro de **TU** à vérifier puis ouvrir le dossier. Le statut affiché doit être relu avant toute action de clôture.

Assigned Del.	Assigned Del. Items	Assigned HUs	Assigned Vehicles	Status	RF Actions	Assigned Doors
TU	5001106872	S&R Actv: TU	4000199719			
Doc. Cat.	Document	Item Hier. Lev.	Not Unique	AsgmtCat	Obj.Chngd	Status
PDI	4370708	10	3215815	mm. mn cup 65g chicken	0	PC

8. Dans **Assigned Del. Items**, vérifier que la ligne de livraison est cohérente avec le dossier contrôlé avant d'aller plus loin.


À retenir : tant que la bonne TU n'est pas isolée et contrôlée, il ne faut pas lancer la clôture. La recherche dans MON sert à cibler le bon dossier ; /SCWM/TU sert à vérifier si le dossier est réellement soldé.

CLÔTURE TU ACTIF – CAPTURES RÉELLES SAP (2/2)


Chef d'équipe

CLÔTURE NORMALE PUIS ALTERNATIVE "OU" SI LA TU RESTE BLOQUÉE


Objectif de cette séquence : contrôler les onglets finaux, tenter la clôture avec **Departure + Save**, puis appliquer uniquement l'alternative adaptée si le système refuse encore de passer la **TU** en **Completed**.




1. Contrôler dans **Assigned Del. Items** que **OpenLdQty = 0**. S'il reste une quantité ouverte, la **TU** ne doit pas être clôturée.




2. Vérifier ensuite l'onglet **Assigned HUs**. S'il reste une **HU** non traitée ou incohérente, il faut d'abord corriger ce point.




3. Si tout est correct, lancer **Action > Checkpoint > Departure + Save**. C'est l'action normale de clôture de la **TU**.




4. Contrôler le résultat attendu : la **TU** doit passer en **Completed**. Si ce n'est pas le cas, suivre l'alternative ci-dessous.




5. **OU n°1** : si le déchargement n'est pas correctement terminé, utiliser **Action > Unload > Finish Unloading**, puis retenter **Departure + Save**.



6. **OU n°2** : si un blocage empêche le mouvement, utiliser **Action > Unblock > Unblock Goods Movement**, puis recontrôler la **TU**.



7. **OU n°3** : si le mouvement de marchandise n'a pas été soldé, utiliser **Action > Goods Movement > Goods Issue + Save**, puis refaire la tentative de clôture.



8. Si la **TU** reste encore **Active** après contrôle et tentative adaptée, ne pas forcer davantage : consigner le cas et **ouvrir un ticket**.

À retenir : l'alternative "OU" signifie qu'il faut choisir l'action correspondant au blocage réellement vu dans SAP. Après chaque correction, il faut revenir au schéma normal et retenter **Departure + Save**. Si la **TU** reste active malgré cela, le dossier doit être escaladé.