

FLUX HAZARDOUS : ANALYSE ET REGROUPEMENT TU


Chef d'équipe

9

REPÉRER LE FLUX HAZARDEUX ET DÉCIDER SI UNE MANIPULATION EST NÉCESSAIRE

- **Ne jamais orienter de palettes hazardous en phase 1** : cette zone n'est pas protégée par sprinkler ; le flux doit donc être sécurisé dès l'identification.
- Depuis le portail, ouvrir **Inbound** puis **Inbound task list** pour repérer les ships qui ont une quantité dans la colonne **Pallets HG**.
- Si le camion est entièrement dangereux, il n'est généralement pas nécessaire de remanier les TU ; la manipulation devient utile quand seules **certaines palettes** sont dangereux et doivent être redirigées correctement.
- Copier l'**ASN**, puis ouvrir **Inbound Delivery** dans **MON** pour retrouver la livraison et visualiser les **2 TU** présentes.
- En pratique, la plus petite TU correspond souvent au **PGS / TU secondaire** ; il faut néanmoins vérifier avant d'agir, car c'est cette distinction qui détermine quel TU doit être vidé et lequel doit rester porteur du flux principal.

*** Pourquoi cette lecture est importante :** le chef d'équipe ne cherche pas seulement « où cliquer ». Il vérifie d'abord quelle TU représente réellement le flux physique qui ira au quai dangereux, afin d'éviter qu'une mauvaise TU porte les documents et envoie le camion vers une mauvaise zone.



Exemple de repérage du flux dangereux : portail, MON et identification des deux TU


Les captures réelles détaillées de repérage et de regroupement sont intégrées sur les pages suivantes.

10

REGROUPER LES DOCUMENTS SUR LE TU PRINCIPAL

- Ouvrir la transaction /SCWM/TU, coller les **2 TU** en recherche de masse, puis charger les lignes affichées.
- Se placer sur le **plus petit TU**, lire les documents affichés en bas de l'écran, puis copier tous les numéros concernés.
- Sélectionner ces lignes et utiliser **Delete Delivery Assgmt** pour retirer l'affectation des documents au TU secondaire.
- Revenir ensuite sur le **TU principal** (le plus grand), utiliser **Assign Del.Immed** et recoller les documents copiés afin qu'ils soient tous rattachés au bon TU.
- Enregistrer pour consolider le flux sur une seule TU opérationnelle ; c'est cette centralisation qui permet ensuite un **Yard Movement** cohérent et une lecture fiable des statuts.

*** Point de compréhension : Delete Delivery Assgmt** ne supprime pas la livraison. Cette action détache uniquement le document du mauvais TU pour le réaffecter au bon. Le but est d'éviter qu'un flux hazardous reste éclaté entre deux TU et génère une mauvaise mise à quai ou un mauvais suivi terrain.



Exemple de regroupement des documents sur le TU principal


Cette procédure sert à sécuriser un flux dangereux avant mise à quai : identifier le bon dossier, distinguer le TU principal du TU secondaire, puis regrouper correctement les documents avant la suite du traitement.

FLUX HAZARDOUS : ANALYSE ET REGROUPEMENT TU – CAPTURES RÉELLES SAP (1/2)

Chef d'équipe

SÉQUENCE DÉTAILLÉE D'IDENTIFICATION DU FLUX HAZARDOUS PUIS OUVERTURE DE LA TRANSACTION TU


Objectif de cette séquence : reprendre les écrans **un par un** pour identifier un flux avec palettes **HG**, retrouver l'**ASN**, confirmer les **2 TU** du dossier puis préparer la recherche en masse dans **/SCWM/TU**.



1. Ouvrir le **portail**, puis entrer dans **Inbound > Inbound task list**. Cette vue permet de repérer les ships avec une quantité dans la colonne **Palettes HG**.

Slot booking 1215940


2. Contrôler les ships identifiés en **HG**, puis **copier l'ASN** du dossier à analyser. Si le camion est entièrement dangereux, la manipulation TU n'est pas toujours nécessaire ; elle devient utile quand seules certaines palettes sont concernées.




3. Dans **MON**, ouvrir **Inbound Delivery** pour retrouver la livraison liée à l'**ASN** copié.

Blocked Document	Doc. Type	DDate	PL	DTime	PL	ASN	TU	Vehicle	Ship-from	Whse Door	Goods Rcpt	Ship-Fron
3310179	INB	27.06.2024		15:00:00		1215940	5000954805	5000954805	1001714	D000	Not Started	Orchard I
3310191	INB			15:00:00		1215940	5000954805	5000954805	1001714			Orchard I
3310432	INB			15:00:00		1215940	5000954806	5000954806	1000583			Karsten I
3310632	INB			15:00:00		1215940	5000954806	5000954806	1001714			Orchard I


4. Relire les **2 TU** visibles sur le dossier. En pratique, la plus petite correspond souvent au **PGS / TU secondaire**, mais cette lecture doit être confirmée avant toute action.



5. Copier les **deux TU**, puis ouvrir la transaction **/SCWM/TU** pour travailler directement sur les supports logistiques concernés.



6. Préparer le collage en masse des TU dans la transaction afin d'afficher simultanément les deux lignes à comparer.



7. Utiliser la fonction de recherche en masse pour coller les deux TU et charger

Close Advanced Search

8. Passer par **Advanced Search** puis refermer l'écran si nécessaire pour revenir

FLUX HAZARDOUS : ANALYSE ET REGROUPEMENT TU – CAPTURES RÉELLES SAP (2/2)

Chef d'équipe

SÉQUENCE DÉTAILLÉE DE RETRAIT PUIS DE RÉAFFECTATION DES DOCUMENTS

Dans cette seconde partie, les captures montrent comment **retirer les documents** du **TU secondaire**, puis les **réaffecter au TU principal** afin de ne plus laisser le flux hazardous éclaté entre deux supports.

Transportation Unit		Free Deliveries	Free Del. Items	Free HUs																							
<																											

9. Se placer sur la ligne du **plus petit TU** en cochant la case vide à côté. C'est cette ligne qui doit d'abord être relue pour retirer les documents mal affectés.

TU	Mode	Carrier	SCAC	S&R	Acty	TU	Int	Obj	Chngd	Acty	State	Act	Stat	Txt
5000954806	50085	4000147844	4000148624	0	Planned									
5000954805	50085	4000147846	4000148626	0	Planned									

Assigned Del.	Assigned Del. Items	Assigned HUs	Assigned Vehicles	Status	PP
TU	5000954805	50085	S&R Acty: TU	4000147	

Doc Cat	Document	Iter. Lev.	Not Unique	Assign Cat	Obj	Chngd	Status	Doc Type	WHI	Stg
POI	32101079								FR01	9010
	32101051								FR01	9010

10. Les **documents** apparaissent en bas de l'écran. Il peut y en avoir un seul ou plusieurs : il faut tous les relire puis **copier les références affichées** avant suppression de l'affectation.

TU	Mode	TU	Carrier	SCAC	S&R	Acty	TU	Int	Obj	Chngd	Acty	State	Act	Stat	Txt	S&R	Acty	Dir	Directn	S&R	Act	Type	St	Dup	Plst	St	Trn	Plst	En	Dat
5000954805	50085	4000147844	4000148624	0	Planned																									
5000954805	50085	4000147846	4000148626	0	Planned																									

11. Sélectionner ensuite les lignes concernées et utiliser **Delete Delivery Assgmt**. Effet SAP : les documents sont retirés du **TU secondaire** sans supprimer la livraison.

Assign Del. Immed.															Load	Unload
Mode	TU	Carrier	SCAC	SRR	Acty	TU	Int	Obj	Chngd	Acty	State	Act	Stat	Txt		
5000954806	50085			4000147844		4000148624			0		Planned					
5000954805	50085			4000147846		4000148626			0		Planned					

12. Revenir sur la ligne du **plus grand TU**, la sélectionner puis cliquer sur **Assign Del.Immed** pour préparer la réaffectation correcte.

The image shows a cropped view of the SAP Transportation Manager (TM) toolbar. The button labeled 'Assign Del. Immed.' is highlighted in yellow. Other visible buttons include 'Load' and 'Unload'. The toolbar also contains various standard SAP icons for navigation and document management.

13. Ouvrir l'écran d'affectation et préparer la recherche du ou des documents qui viennent d'être retirés du TU secondaire.

Document	Product	Bill of Lading

14. Coller les documents copiés auparavant puis valider l'affectation. Résultat attendu : l'ensemble des documents est désormais regroupé sur le **TU principal**.

À retenir : Delete Delivery Assgmt retire seulement l'affectation du mauvais TU ; la livraison n'est pas supprimée. Le but est de regrouper proprement tous les documents sur le bon TU avant la mise à quai.