



Module

Systeme d'Exploitation et Programmation Systeme

Chapitre 3

Processus & Threads (1/2)

Pr. MANALE
Boughanja

m.boughanja@ump.ac.ma

Terminologie

- Un **programme** est un fichier source écrit dans un langage donnée, par exemple un programme C, C++, ou Java
- Un programme désigne également le fichier en langage binaire obtenu après compilation, on parle également de **programme exécutable**.
- Un **processus** est un programme en **cours exécution** par le système d'exploitation.
- Un processus peuvent être **décomposés** en unités plus petites et plus légères appelées **threads**. Alors qu'un processus représente un programme en exécution, un **thread** est **l'unité d'exécution** la plus petite à **l'intérieur** d'un processus.

Définition

Un processus est constitué d'un programme binaire : instructions + données statiques, associé à un contexte d'exécution :

- Pile + tas
- Données dans les registres du processeur
- Instruction courante

Analogie: Recette de Pizza

Le Programme Binaire (La Recette)

- ✓ **Instructions** : Ce sont les étapes de la recette. Par exemple : "Ajouter la farine", "Mélanger", "Cuire pendant 30 minutes".
- ✓ **Données Statiques** : Ce sont les ingrédients et les informations de base qui ne changent pas pendant la recette. Par exemple : "Il faut 500g de farine", "Le four doit être à 180°C".

Le Contexte d'Exécution (Le Plan de Travail du Cuisinier)

- ✓ **Pile + Tas (Mémoire de Travail)** : C'est l'endroit où le cuisinier pose ses notes temporaires et stocke les choses en cours de préparation.
 - La **Pile** est utilisée pour se souvenir où il doit revenir après avoir fait une petite tâche dans la recette.
 - Le **Tas** est utilisé pour ranger les nouvelles choses créées pendant la préparation.

Données dans les registres du processeur (Les mains du cuisinier) :

- ✓ Ce sont **les informations très importantes** que le cuisinier garde tout près de lui pour travailler très vite.
Par exemple : la quantité exacte d'eau qu'il est en train de verser.

Instruction courante (Où en est le cuisinier) :

- ✓ C'est l'étape de la recette qu'il est **en train de faire** à cet instant précis.
Par exemple : "Je suis à l'étape du mélange."

Exemple: Processus de Comptage

N.B:

- ✓ La **Pile** est utilisée pour se souvenir où il doit revenir après avoir fait une tâche
- ✓ Le **Tas** est utilisé pour ranger les nouvelles choses créées pendant l'exécution.


Programme Binaire	Instructions : Compter 1, puis 2, puis 3, etc. Données Statiques : Le nombre maximum est 5.
Pile + Tas	Stocke temporairement les nombres qui doivent être affichés.
Registres du Processeur	Contient le nombre actuel que l'on est en train de traiter (par exemple, le nombre 3).
Instruction Courante	L'ordinateur est à l'étape : "Afficher le nombre actuel".

Programme exécutable

4

Un processus est constitué de plusieurs segments :

- ✓ **Text** : contient le code exécutable et les constantes
- ✓ **Data** : contient les variables statiques et globales :
 - Initialisées (DATA)
 - Non initialisées (BSS : Block Started by Symbol)



L'Analogie de la Pizza

Segment TEXT (Code Exécutable): les étapes, les instructions) : "Mélanger la farine et l'eau", "Étaler la pâte", "Cuire à 220°C".

Segment DATA (Variables Statiques et Globales Initialisées): Les ingrédients de base (avec une valeur de départ) : "Utiliser 500g de farine", "Température du four : 220°C".


Segment BSS (Variables Statiques et Globales Non Initialisées): Les ingrédients nécessaires, mais dont la quantité sera décidée plus tard : Ajouter de l'eau qui dépend de la qualité de la farine, ou le nom du plat (sera noté plus tard).

Programme exécutable

4

Un processus est constitué de plusieurs segments :

- ✓ **Text** : contient le code exécutable et les constantes
- ✓ **Data** : contient les variables statiques et globales :
 - Initialisées (DATA)
 - Non initialisées (BSS : Block Started by Symbol)



L'Analogie du comptage

Segment TEXT :

- ✓ **Les instructions** : Compteur = Compteur+ 1, "Comparer à 5", "Afficher le résultat".
- ✓ **La constante** : La valeur 5 la limite.

Segment DATA : c'est **Le Compteur initialisé** avec la variable globale compteur reçoit la valeur de départ 1 avant même que le code ne s'exécute.

Segment BSS: c'est la **Variable non initialisée**, variable globale **resultat_final** qui est déclarée mais ne reçoit sa valeur qu'à la fin du comptage.

Chargement du programme en mémoire

6

Objectif: Placer le programme exécutable, stocké sur le disque, dans la mémoire physique pour l'exécuter. Le chargeur de l'OS doit également ajouter des segments pour gérer entre autre la pile et le tas.


Définition: La mémoire réelle, ou physique, correspond à la quantité de mémoire installée sur le système. Elle peut être vue comme un tableau d'octets.

Chargement du programme en mémoire

6

Objectif: Placer le programme exécutable, stocké sur le disque, dans la mémoire physique pour l'exécuter. Le chargeur de l'OS doit également ajouter des segments pour gérer entre autre la pile et le tas.

Définition: La mémoire réelle, ou physique, correspond à la quantité de mémoire installée sur le système. Elle peut être vue comme un tableau d'octets.



Exemple: Compteur

```
1 # Variable Global
2 MAX_VALEUR = 10
3 compteur = 0
4 def incrementer_et_afficher():
5     # Variable locale
6     valeur_temp = 5
7     global compteur #Afin de faire référence à la variable globale compteur
8     compteur += 1
9     print(f"Compteur: {compteur}")
10 # Exécution
11 incrementer_et_afficher()
```

Segment DATA

Segment TEXT: La fonction incrémenter

PILE

Segment TEXT: Les opérateurs +=

Segment TEXT: Le print

TAS


TAS

Mémoire virtuelle

Comment l'OS gère plusieurs processus sans qu'ils s'écrasent ?

La **Mémoire Virtuelle** est une technique utilisée par le Système d'Exploitation (OS) qui permet à chaque processus d'avoir l'impression d'utiliser un **espace d'adressage mémoire grand, contigu et privé**

Espace D'adressage Logique



Exemple Concret : La Bibliothèque de l'Ordinateur (Mémoire Virtuelle)

Etudiant = Processus (Lire un Livre)

Liste des chapitre = Mémoire Virtuelle numérotés de **V0 à V7** (les Pages Virtuelles).

→ Le Système d'Exploitation (l'OS) agit comme le bibliothécaire qui consulte le Catalogue (la Table des Pages).

Cas 1 : Chapitre en Rayon (RAM) La donnée est immédiatement récupérée dans la Mémoire Centrale (RAM). C'est rapide.

Cas 2 : Chapitre Archivé (Disque) V5 est dans les archives (disque)

Processus de chargement

Diviser le programme en pages

Pour que l'OS puisse gérer la mémoire, il découpe le programme binaire (le code et les données) en petits morceaux de taille fixe. Ces morceaux sont appelés **Pages Virtuelles**.

Passage d'un adressage linéaire à un adressage en mémoire virtuelle.

traduit ces adresses en **Adresses Virtuelles**, spécifiques à l'espace mémoire **privé** de ce processus.

Vérification de la disponibilité de cases en mémoire réelle.

Vérification des espaces libres dans la RAM s'appellent des **Cases Physiques (Frames)**.

Chargement des pages utilisées dans les cases disponibles

L'OS ne charge **pas** tout le programme d'un coup. Il ne copie du disque vers la RAM que les pages dont le processus a **immédiatement besoin** pour commencer.

Exemple de passage adresse linéaire-adresse virtuel

L'Hypothèse: Le programme est construit comme s'il commençait à l'adresse zéro

Exemple : Le code veut lire le compteur qui se trouve à 100 octets du début du segment DATA.

La Décision de l'OS (Adresse Virtuelle de Base) : C'est l'**Adresse Virtuelle de Base (AVB)**.

L'OS décide que le segment DATA commencera à l'adresse **0x400000** (l'AVB)

Nouvelle Adresse Virtuelle = Adresse Virtuelle de Base + Décalage Linéaire

Convertir le 100,décimal en hexadécimal : 100 base 10 = 64 base 16

Calcule: $0x400000 + 0x00064 = 0x400064$

Gestion des processus par le système

1
1

Information:

- **ps**: Liste des processus propriétaire de chaque processus, pid et parent pid des processus.

Utilisation:

- -e : tous les processus
- axjf : arborescence des processus
- -u username : processus d'un utilisateur

Plus d'options avec man ps !


Etat Processus

12

Un processus peut prendre un de ces 3 états :

- **En cours(Running)** d'exécution le programme utilise le processeur.
- **Prêt (Ready)** exécutable, temporairement arrêté pour laisser un autre processus.
- **Bloqué (Sleep)** ne peut pas s'exécuter tant qu'un évènement externe ne se produit pas.

Le passage de En cours à Prêt et inversement est géré par l'ordonnanceur de processus.



Ordonnancement des Processus

L'**ordonnanceur** est un composant clé du système d'exploitation chargé de **décider** quel processus doit s'exécuter à un **moment donné**. Son rôle est crucial pour assurer une **gestion** efficace du processeur. Le système d'exploitation associe pour chaque processus un bloc de contrôle appelé en anglais Process Control Bloc et abrégé PCB qui contient les informations nécessaires sur un processus.

Identificateur de processus

Un numéro unique attribué à chaque processus.

Etat du processus

Indique l'état actuel du processus (par exemple, En cours, Prêt, Bloqué).

Compteur ordinal

Pointeur vers la prochaine instruction que le processus doit exécuter.

Contexte (Registre, pointeur pile..)

Stocke les valeurs des registres lorsque le processus n'est pas en cours d'exécution.

Informations sur l'ordonnancement

Détails sur l'utilisation de la mémoire du processus

Informations mémoire

Détails sur les périphériques d'entrée/sortie utilisés

Informations sur les E/S


Traque l'utilisation du CPU, la priorité du processus

Les niveaux d'ordonnancement des processus




L'ordonnancement long terme

Ou par travaux job scheduling décide des processus que le système peut mener en parallèle.




L'ordonnancement à moyen terme

assuré par l'ordonnanceur de mémoire aussi appelé permutateur ou swapper. Son rôle est de permuter les processus placés en mémoire



L'ordonnanceur à court terme

Ou dispatcher, répartiteur ou ordonnanceur du processeur choisit à quel processus sera alloué le processeur et pour quel laps de temps.



Type
Ordonnancement

Non Préemptif

1

L'ordonnanceur attend que le processus actuel se termine ou se bloque.

Exemple : Un serveur qui attend que chaque client termine sa commande.

2

Préemptif

L'ordonnanceur peut interrompre un processus pour en traiter d'autres

Exemple : Un serveur qui aide plusieurs clients à la fois.


Communication et synchronisation des processus

Scénario : Imaginez deux processus gérés par l'ordonnanceur qui essaient tous deux de mettre à jour une **ressource partagée** (comme une variable en mémoire ou un fichier) **sans coordination**.

Problème

L'ordonnanceur peut interrompre un processus *entre* ses opérations, ce qui peut laisser la ressource dans un état incohérent. C'est la **condition de course (Race Condition)**.

Exemple : Processus A, lit Compteur=5, l'ordonnanceur le préempte. Processus B, lit Compteur=5, incrémente à 6, et écrit. L'ordonnanceur redonne la main à A, qui ignore l'action de B, calcule $5+1=6$ et écrit. Le résultat est 6 au lieu de 7.



Conditions de concurrence

Une **condition de concurrence** se produit lorsque le résultat d'une opération dépend de l'**ordre imprévisible** dans lequel deux ou plusieurs processus (ou *threads*) accèdent et tentent de modifier une **ressource partagée** (comme une variable en mémoire ou un fichier).

Exemple : Le Compte Bancaire Partagé

Imaginez deux processus, **Processus A (Retrait)** et **Processus B (Dépôt)**, qui accèdent au même **solde bancaire** stocké dans une variable mémoire partagée. Le solde initial est de **1000 DH**.

Problématique (Condition de Concurrency)

- ✓ Lire le solde actuel.
- ✓ Calculer le nouveau solde.
- ✓ Écrire le nouveau solde.

Étape	Processus	Action	Solde en Mémoire	Conséquence (Problème)
T1	A (Retrait 100 DH)	Lit : Solde = 1000 DH	1000 DH	A s'attend à écrire 900 DH
T2	Ordonnanceur	Interruption de A. Donne la main à B.	1000 DH	Le problème se prépare.
T3	B (Dépôt 500 DH)	Lit : Solde = 1000 DH	1000 DH	B s'attend à écrire 1500 DH
T4	B	Calcule : $1000 + 500 = 1500$ DH	1000 DH	B est sur le point d'écrire.
T5	B	Écrit le Solde : 1500 DH	1500 DH	Le dépôt de B est terminé.
T6	Ordonnanceur	Reprise du Processus A.	1500 DH	A reprend avec sa vieille lecture.
T7	A	Calcule : $1000 - 100 = 900$ DH	1500 DH	A ignore totalement le dépôt de B.
T8	A	Écrit le Solde : 900 DH	900 DH	L'opération de B est perdue !

Communication et synchronisation des processus

Il existe plusieurs techniques de communication et synchronisation entre les processus:

- Condition de concurrence
- La section critique
- Les sémaphores
- Le sommeil et l'activation
- Les moniteurs
- L'échange de message
- Les barrières

Le Mutex (Exclusion Mutuelle)

Le **Mutex** (de l'anglais *Mutual Exclusion*) est l'outil le plus simple et le plus couramment utilisé pour résoudre les conditions de concurrence. Il agit comme une **clé unique** pour accéder à une ressource critique.


Concept

Garantir qu'**un seul processus à la fois** puisse exécuter la **section critique** (le code qui manipule la ressource partagée).

Mécanisme

- ✓ Un processus doit prendre le **verrou (lock)** pour entrer dans la section critique.
- ✓ S'il est déjà pris, le processus est **bloqué** (mis en attente).
- ✓ Une fois le travail **terminé**, le processus doit libérer le **verrou (unlock)**.

Section critique



Exemple: verrou_solde

Étape	Processus	Action	Solde en Mémoire	État du Verrou	Conséquence (Synchronisation)
T1	A (Retrait 100 DH)	Prend le verrou	1000 DH	VERROUILLÉ (par A)	A a la clé pour la section critique.
T2	A	Lit : Solde = 1000 DH	1000 DH	VERROUILLÉ (par A)	Le processus B ne peut pas entrer.
T3	B (Dépôt 500 DH)	Tente de Prendre le verrou	1000 DH	VERROUILLÉ (par A)	B est BLOQUÉ. Il attend que A le libère.
T4	A	Calcule : $1000 - 100 = 900$ DH	1000 DH	VERROUILLÉ (par A)	A poursuit son opération atomique complète.
T5	A	Écrit le Solde : 900 DH	900 DH	VERROUILLÉ (par A)	
T6	A	Libère le verrou	900 DH	LIBRE	Le processus B est débloqué et peut prendre la clé.
T7	B	Prend le verrou	900 DH	VERROUILLÉ (par B)	B entre et accède à la valeur à jour (900 DH).
T8	B	Lit : Solde = 900 DH	900 DH	VERROUILLÉ (par B)	
T9	B	Calcule : $900 + 500 = 1400$ DH	900 DH	VERROUILLÉ (par B)	
T10	B	Écrit le Solde : 1400 DH	1400 DH	VERROUILLÉ (par B)	
T11	B	Libère le verrou	1400 DH	LIBRE	

Sémaphores

Le **Sémaphore** est un outil plus général. Il peut être utilisé pour l'exclusion mutuelle, mais aussi pour gérer l'accès à un nombre limité de ressources, ou pour **signaler** qu'un événement s'est produit.

Concept

Contrôler l'accès à une ressource ou coordonner l'exécution.

Mécanisme

- ✓ P() ou wait() : **Décrémenter** le compteur. Si le résultat est négatif, le processus est bloqué.
- ✓ V() ou signal() : **Incrémenter** le compteur. Si le résultat devient positif ou nul, un processus bloqué est réveillé.

Type de Sémaphore

Binaire: similaire à l'exclusion mutuelle

Compteur : Utilisé pour limiter l'accès à N ressources identiques.

Exemple (Sémaphore de Compteur : Les Imprimantes)

Étape	Processus	Action	Compteur imprimantes_libres	Conséquence (Contrôle d'accès)
T1	P1 (Imprime)	Appelle P()	3 $\longrightarrow$ 2	P1 accède à une imprimante.
T2	P2 (Imprime)	Appelle P()	2 $\longrightarrow$ 1	P2 accède à une imprimante.
T3	P3 (Imprime)	Appelle P()	1 $\longrightarrow$ 0	P3 accède à la dernière imprimante.
T4	P4 (Imprime)	Appelle P()	0 $\longrightarrow$ -1	P4 est BLOQUÉ. (Le compteur est négatif).
T5	P5 (Imprime)	Appelle P()	-1 $\longrightarrow$ -2	P5 est BLOQUÉ.
T6	P2 (Fini)	Appelle V()	-2 $\longrightarrow$ -1	P2 libère une imprimante. P4 est débloqué et commence à imprimer.
T7	P1 (Fini)	Appelle V()	-1 $\longrightarrow$ 0	P1 libère une imprimante. P5 est débloqué et commence à imprimer.
T8	P3 (Fini)	Appelle V()	0 $\longrightarrow$ 1	P3 libère une imprimante. Le système est prêt pour le prochain processus.

Programme vs Processus

Programme : Le code statique (les instructions) stocké sur le disque dur. C'est la recette.

Processus : Une **instance** d'un programme en cours d'exécution. C'est la recette en cours de préparation dans la cuisine, avec ses ingrédients (données), son espace de travail (mémoire), et son chef (le CPU).

Création

Fork: Crée un **doublon exact** du processus appelant (le parent), y compris son code, ses données, et son état

retourne **0** au **processus enfant**.

retourne le **PID** de l'enfant au **processus parent**.

Exec: Est généralement appelé immédiatement après `fork()` par le processus enfant. Il remplace l'espace mémoire et le code du processus enfant par un nouveau programme

Sous Windows vous pouvez faire la commande :
`start-process`

```
Start-Process "notepad.exe"
```


Exécution d'un processus

Exécution en Série (ou Séquentielle)

Les processus s'exécutent **l'un après l'autre**. Le Processus B ne commence que lorsque le Processus A est **terminé**.

Synchronisation : La fonction **wait()** est utilisée par le parent pour **bloquer** son exécution jusqu'à ce que son enfant ait fini.

Exemple: Compiler d'abord un fichier source, puis exécuter le programme obtenu.

Exemple sous Linux:

```
echo "Début de la Tâche 1." ; sleep  
5 ; echo "Fin de la Tâche 2."
```

```
PS C:\Users\NBH> Write-Host "--- Étape 1 : DÉMARRAGE SÉQUENTIEL ---" ; `
>> Write-Host "  -> Lancement du Bloc-notes et ATTENTE. Fermez-le pour continuer..." ; `
>> Start-Process "notepad.exe" -Wait ; `
>> Write-Host "--- Étape 2 : L'ATTENTE est TERMINÉE ---" ; `
>> Write-Host "  -> Le Bloc-notes a été fermé. L'exécution se poursuit."
--- Étape 1 : DÉMARRAGE SÉQUENTIEL ---
  -> Lancement du Bloc-notes et ATTENTE. Fermez-le pour continuer...
--- Étape 2 : L'ATTENTE est TERMINÉE ---
  -> Le Bloc-notes a été fermé. L'exécution se poursuit.
```

Exécution d'un processus

Exécution en Parallèle (ou Concurrente)

Les processus s'exécutent **simultanément** (si plusieurs cœurs CPU sont disponibles) ou **concurrentiellement** (grâce à l'ordonnanceur).

Synchronisation : Les mécanismes que vous avez vus (Mutex/Sémaphore) sont cruciaux pour gérer les accès aux données .

Exemple: Ouvrir un tableur, un navigateur web et un lecteur de musique en même temps.

```
PS C:\Users\NBH> Start-Process calc.exe ; Start-Process explorer.exe
PS C:\Users\NBH>
```

```
C:\Users\NBH>start calc.exe & explorer.exe
```

```
root@manale-VMware-Virtual-Platform:~# sleep 5 & sleep 3 & echo "C'est fini!"
[1] 8251
[2] 8252
C'est fini!
```

&: nous permet de lancer la commande en arrière plan de ce fait le terminal sera libre pour la commande suivante.

Exécution d'un processus

Exécution Pipe

Un type spécial d'exécution en série où la **sortie** d'un processus est directement connectée à l'**entrée** du processus suivant. C'est un tube de communication unidirectionnel (FIFO - *First In, First Out*).

Synchronisation : Utilisation de la communication inter-processus (IPC).

Exemple: Compiler d'abord un fichier source, puis exécuter le programme obtenu.

```
PS C:\Users\NBH> Get-Process | Where-Object {$_.CPU -gt 100} | select-Object -First 3
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
2528	56	48452	77880	573,42	7056	1	AvastUI
428	42	322040	380716	429,59	1576	1	chrome
2193	86	208892	265312	644,28	13916	1	chrome

```
root@manale-VMware-Virtual-Platform:~# ls -l /etc | grep "conf"
-rw-r--r-- 1 root          root      3444 juil.  5  2023 adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root          root      433 avril  8  2024 apg.conf
```

Ordonnancement des Processus

L'ordonnancement de Linux est fondé sur les threads et non sur les processus. Les threads sont implémentés dans le noyau. Linux distingue trois classes de threads pour l'ordonnancement

1. Les FIFO temps réel
2. Les tourniquets temps réel
3. Les threads en temps partagé

Algorithmes d'ordonnancement



FCFO



SJF



SRT



RR



With Priority

FCFS First-come First-served


Les jobs attendent dans une file. Le premier arrivé est admis immédiatement et s'exécute tant qu'il n'est pas bloqué ou terminé. Lorsqu'il se bloque, le processus suivant commence à s'exécuter et le processus bloqué va se mettre au bout de la file d'attente. C'est typiquement un algorithme non préemptif.

- **Avantage:** algorithme simple et équitable.
- **Inconvénient:** le processus qui utilise d'avantage de temps processeur est favorisé par rapport à ceux qui font beaucoup d'appels E/S.

Exemple:

Considérez l'ensemble de processus suivant qui arrivent au temps 0ms, avec le temps d'exécution donné en millisecondes :

Processus	Temps d'exécution
P1	24
P2	3
P3	3



Algorithmes FCFS First-come First-served

Exercice

Considérez l'ensemble de quatre processus suivants. Le temps d'arrivée et le temps nécessaire pour terminer l'exécution sont donnés dans le tableau suivant. Considérez toutes les valeurs de temps en millisecondes.

Processus	Temps d'arrivée (T0)	Temps d'exécution (ΔT)
P0	0	10
P1	1	6
P2	3	2
P3	5	4

1. Déterminer le Diagramme de Gantt et renseigner le tableau ci-dessous
2. Calculer le temps de rotation moyen et le temps d'attente moyen

Processus	Temps d'arrivée (T0)	Temps d'exécution (ΔT)	temps de fin (T1)	temps de rotation (TR=T1-T0)	Temps d'attente (TA=TR- ΔT)

Solution:

Diagramme de Gantt



Processus	Temps d'arrivé (T0)	Temps d'exécution (ΔT)	temps de fin (T1)	temps de rotation (TR=T1-T0)	Temps d'attente (TA=TR-ΔT)
P0	0	10	10	10	0
P1	1	6	16	15	9
P2	3	2	18	15	13
P3	5	4	22	17	13

Temps de rotation moyen	$(10+15+15+17)/4$	$=57/4$	=14.25ms
Temps d'attente moyen	$(0+9+13+13)/4$	$=35/4$	=8.75 ms

Shorted job first


Le job le plus court d'abord sera élu, le processus dont on suppose que le traitement sera le plus court. Si quatre jobs ont des durées d'exécution a, b, c et d ; le premier se termine à l'instant a, le second à l'instant a+b et ainsi de suite.

Le premier job exécuté contribue donc beaucoup plus que les autres à la durée moyenne. Il est donc normal d'exécuter le plus court en premier lieu. (C'est ce qui se passe quand à la caisse d'une grande surface les clients laissent passer devant quelqu'un qui n'a qu'un article).

Exemple: Considérez l'ensemble de processus suivant qui arrivent au temps 0ms, avec le temps d'exécution donné en millisecondes:

Processus	Temps d'exécution
P1	6
P2	8
P3	7
P4	3

Diagramme de Gantt



Shorted job first

Exercice: Considérez l'ensemble de quatre processus suivants. Le temps d'arrivée et le temps nécessaire pour terminer l'exécution sont donnés dans le tableau suivant. Considérez toutes les valeurs de temps en millisecondes.


Processus	Temps d'arrivée (T0)	Temps d'exécution (ΔT)
P0	0	10
P1	1	6
P2	3	2
P3	5	4

1. Déterminer le Diagramme de Gantt et renseigner le tableau ci-dessous.
2. Calculer le temps de rotation moyen et le temps d'attente moyen.

Processus	Temps d'arrivé (T0)	Temps d'exécution (ΔT)	temps de fin (T1)	temps de rotation (TR=T1-T0)	Temps d'attente (TA=TR- ΔT)

Solution:

Diagramme de Gantt



Processus	Temps d'arrivé (T0)	Temps d'exécution (ΔT)	temps de fin (T1)	temps de rotation (TR=T1-T0)	Temps d'attente (TA=TR-ΔT)
P0	0	10	10	10	0
P1	1	6	22	21	15
P2	3	2	12	9	7
P3	5	4	16	11	7

Temps de rotation moyen	$(10+21+9+11)/4$	$=51/4$	=12.75ms
Temps d'attente moyen	$(0+15+7+7)/4$	$=29/4$	=7.25 ms


Shorted remmaining time

C'est la version préemptive de l'algorithme précédent. (Cette fois le client qui n'a qu'un article vient carrément interrompre la caissière.)

Exemple: Considérez l'ensemble de processus suivant qui arrivent au temps 0ms, avec le temps d'exécution donné en millisecondes

Processus	Temps d'arrivée (T_0)	Temps d'exécution (ΔT)
P1	0	8
P2	1	4
P3	2	9
P4	3	5

Diagramme de Gantt



Exercice: Considérez l'ensemble de quatre processus suivants. Le temps d'arrivée et le temps nécessaire pour terminer l'exécution sont donnés dans le tableau suivant. Considérez toutes les valeurs de temps en millisecondes.


Processus	Temps d'arrivée (T0)	Temps d'exécution (ΔT)
P0	0	10
P1	1	6
P2	3	2
P3	5	4

1. Déterminer le Diagramme de Gantt et renseigner le tableau ci-dessous
2. Calculer le temps de rotation moyen et le temps d'attente moyen

Processus	Temps d'arrivé (T0)	Temps d'exécution (ΔT)	temps de fin (T1)	temps de rotation (TR=T1-T0)	Temps d'attente (TA=TR- ΔT)

Solution

Diagramme de Gantt



Statistiques

Processus	Temps d'arrivé (T0)	Temps d'exécution (ΔT)	temps de fin (T1)	temps de rotation ($TR=T1-T0$)	Temps d'attente ($TA=TR-\Delta T$)
P0	0	10	22	22	12
P1	1	6	9	8	2
P2	3	2	5	2	0
P3	5	4	13	8	4

Temps de rotation moyen	$(22+8+2+8)/4$	$=40/4$	=10ms
Temps d'attente moyen	$(12+2+0+4)/4$	$=18/4$	=4.5 ms

Round robin

Chaque processus reçoit tour à tour un intervalle de temps appelé quantum. Au terme de ce quantum ou, si le processus s'achève ou se bloque avant cet instant, l'ordonnanceur attribue directement le processeur au processus suivant. L'algorithme est simple et équitable. C'est généralement cet ordonnancement circulaire qui est utilisé dans les systèmes à temps partagé. La valeur du quantum est couramment fixée aux alentours de 20 à 50 ms.

Des quanta plus courts provoqueraient trop de commutations de processus et la proportion du temps consacré à ces changements de contexte deviendrait trop importante.

Si par contre, on optait pour des quanta plus longs, ce seraient les temps de réponse aux processus interactifs qui en pâtiraient.

Round robin

Supposons que nous avons trois processus P1, P2, et P3 et Quantum de temps : 2 unités:

- P1 a besoin de 5 unités de temps.
 - P2 a besoin de 3 unités de temps.
 - P3 a besoin de 4 unités de temps.
1. Déterminer le Diagramme de Gantt.
 2. Déterminer le temps moyen d'exécution, et temps d'attente.

Round robin

Supposons que nous avons trois processus P1, P2, et P3 et Quantum de temps : 2 unités:

- P1 a besoin de 5 unités de temps.
- P2 a besoin de 3 unités de temps.
- P3 a besoin de 4 unités de temps.



Temps d'attente pour chaque processus :

- P1 : Temps d'attente = Temps de fin - Temps d'exécution
 $12 - 5 = 7$ unités.
- P2 : Temps d'attente = $9 - 3 = 6$ unités.
- P3 : Temps d'attente = $11 - 4 = 7$ unités.

Temps moyen d'attente:

$$(7+6+7)/3=6.67 \text{ unités de temps}$$

L'ordonnement avec priorité

Une valeur de priorité est assignée à chaque processus. Elle peut être fonction d'un ordre de préséance entre utilisateurs ou fonction des caractéristiques des processus. Un processus temps réel sera par exemple prioritaire par rapport à une tâche de fond. La priorité peut varier dynamiquement.

Exemple : Pour ne pas encombrer la mémoire avec des processus qui passent le plus clair de leur temps à attendre des entrées/sorties, on leur accorde une priorité d'autant plus grande qu'ils ne consomment qu'une petite fraction de leur quantum. Supposons que la valeur du quantum est fixée à 50 ms. Un processus qui n'utilise que 1 ms avant d'être bloqué aurait droit à une priorité de $50 \text{ ms} / 1 \text{ ms} = 50$ tandis qu'un processus qui se bloque au bout de 25 ms a droit à une priorité de $50/25=2$ et les processus qui consomment tout le quantum ont une priorité de 1.

L'ordonnancement avec priorité

Soit P1, P2, P3:

- P1 a besoin de 5 unités de temps, avec une priorité de 2.
- P2 a besoin de 3 unités de temps, avec une priorité de 1.
- P3 a besoin de 4 unités de temps, avec une priorité de 3

Donnez l'ordre de d'exécution des processus. Et le temps moyen et le temps d'attente des processus.



Temps d'attente = Temps de début - Temps d'arrivée

Temps attente pour:

$$P1 = 3 - 0 = 3$$

$$P2 = 0 - 0 = 0$$

$$P3 = 8 - 0 = 8$$

$$\text{Temps moyen: } (3 + 8 + 0) / 3 = 3,67$$



Module

Systeme d'Exploitation et Programmation Systeme

Chapitre 3

Processus & Threads (1/2)

Pr. MANALE
Boughanja

m.boughanja@ump.ac.ma