
Burndown

Руководство пользователя трекера сгорания работ по эпикам и этапам проектов



Редакция руководства: октябрь 2026 года

Содержание

1. О программе и основные понятия 3

2. Роли и права доступа 5

3. Начало работы 6

- 3.1. Вход в систему
- 3.2. Устройство интерфейса
- 3.3. Тема оформления и работа с телефона

4. Дашборд 10

- 4.1. Быстрые фильтры
- 4.2. Ключевые показатели
- 4.3. Динамика по выбранному эпику
- 4.4. Графики по всем эпикам
- 4.5. Сводка по эпикам
- 4.6. Таблица burn rate

5. Свод по этапам 16

6. Данные по датам 18

- 6.1. Таблица замеров
- 6.2. Замер по всем эпикам
- 6.3. Удаление замера

7. Эпики (блоки задач) 20

8. Настройки проекта 21

9. Режим просмотра 22

10. Профиль пользователя 23

11. Администрирование 24

- 11.1. Пользователи и доступ к проектам
- 11.2. Проекты
- 11.3. Реестр изменений
- 11.4. Экспорт проекта в JSON

12. Выгрузка в PDF и печать 27

13. Типовые сценарии работы 28

14. Вопросы и решение проблем 29

1. О программе и основные понятия

Burndown — веб-приложение для контроля сроков по эпикам и этапам проектов. На каждую дату замера по эпику вносятся три числа — оставшееся время, затраченное время и оценка. По ним программа строит графики сгорания, считает скорость сгорания (burn rate), прогнозирует дату завершения и сравнивает её с целевой датой.

Приложение работает в браузере, установка на компьютер пользователя не требуется. Данные хранятся на сервере и доступны всем участникам проекта в соответствии с их ролями.

Основные понятия

Проект
: Самостоятельный набор эпиков, замеров и настроек. Пользователь видит только те проекты, к которым ему открыт доступ.

Эпик (блок задач)
: Крупный блок работ внутри проекта — например, сервис или бизнес-процесс. У эпика есть этап, название, целевая дата и признак «сдано».

Этап и группа в своде
: Этап указывается у каждого эпика (например, «Этап 3.2»). В «Своде по этапам» эпики объединяются по основному номеру этапа: «Этап 3.1» и «Этап 3.2» попадают в группу «Этап 3». Если у эпика задана «Группа в своде», используется она. Эпики без этапа объединяются в группу «Без этапа».

Замер
: Запись на конкретную дату по одному эпику: **остаток** (сколько часов работы осталось), **затрачено** (сколько часов уже потрачено) и **оценка** (текущая оценка объёма работ в часах). У одного эпика может быть только один замер на дату.

Burn rate (скорость сгорания)
: Сколько часов остатка «сгорает» в среднем за день. Положительное значение — остаток уменьшается, отрицательное — остаток вырос (такие значения подсвечиваются красным).

Прогноз
: Расчётная дата, когда остаток достигнет нуля. Строится линейной регрессией по фактическим замерам либо продолжением текущего burn rate — метод выбирается в настройках проекта.

Целевая линия
: Прямая от последнего заполненного остатка к нулю на целевую дату. Показывает, с какой скоростью нужно работать, чтобы успеть к сроку.

Δ оценки
: Изменение оценки от первого замера до последнего. Рост оценки означает, что объём работ увеличился; такие значения подсвечиваются.

Статусы

Статус	Когда присваивается
✓ Успеваем	Прогноз достигает нуля не позже целевой даты.
⚠ Риск	Прогноз позже целевой даты, но в пределах «буфера риска» (по умолчанию 3 дня).
× Не успеваем	Прогноз позже цели с учётом буфера, либо остаток не уменьшается («не сгорает»).
Нет цели	Замеры есть, но у эпика (этапа) не задана целевая дата.
Нет данных	Недостаточно замеров для прогноза.

2. Роли и права доступа

В системе три роли. Роль «Администратор» задаётся у пользователя и действует во всех проектах. Роли «Руководитель проекта» и «Пользователь» назначаются отдельно для каждого проекта.

Возможность	Администратор	Руководитель проекта	Пользователь
Просмотр дашборда, свода по этапам, данных и эпиков	✓ все проекты	✓ свои проекты	✓ свои проекты
Фильтры, сортировка, выгрузка в PDF и печать	✓	✓	✓
Ввод и изменение замеров, эпиков, целевых дат	✓	✓	—
Настройки проекта (метод прогноза, буфер риска, burn rate)	✓	✓	—
Управление пользователями и доступом к проектам	✓	—	—
Создание, переименование и удаление проектов	✓	—	—
Реестр изменений, экспорт проекта в JSON	✓	—	—
Изменение ФИО, email и должности в профиле	✓	—	—
Смена своего пароля и фото	✓	✓	✓

> **Обратите внимание**
>
> Пункты меню и кнопки, недоступные для вашей роли, скрыты. Если вы видите проект, но не можете ничего изменить, у вас роль «Пользователь» в этом проекте (подробнее — в разделе 9).

3. Начало работы

3.1. Вход в систему

Откройте адрес приложения в браузере (его сообщает администратор). Введите логин и пароль и нажмите **Войти**. При неверных данных под полями появится сообщение «Неверный логин или пароль».




Рис. 1. Страница входа. Кнопка в правом верхнем углу переключает светлую и тёмную тему.

Чтобы завершить работу, нажмите **⏻ Выйти** внизу бокового меню. Если администратор удалит вашу учётную запись, текущая сессия завершится автоматически.

3.2. Устройство интерфейса

Экран состоит из бокового меню слева и рабочей области справа. В верхней части рабочей области — название раздела, текущий проект и кнопки действий (**🖶 Печать**, **⬇ PDF**, переключатель темы).

Проекты — список доступных проектов. Щелчок по названию переключает проект; открытый раздел при этом сохраняется.

Данные проекта — разделы работы с проектом:

- **Дашборд** — сводная картина по эпикам; цифра рядом — количество эпиков в проекте;
- **Свод по этапам** — агрегированное сгорание по этапам;
- **Данные по датам** — ввод и правка замеров;
- **Эпики (блоки задач)** — список эпиков, целевые даты, признак «сдано»;




Рис. 2. Боковое меню администратора.

- **Настройки проекта** — параметры прогноза (только для руководителя и администратора).

Администрирование — пользователи, проекты и реестр изменений (только для администратора).

Внизу меню — ваше имя и роль (щелчок открывает профиль), кнопка экспорта проекта в JSON (для администратора) и кнопка выхода.

Кнопка ☰ слева от заголовка раздела сворачивает и разворачивает меню.

3.3. Тема оформления и работа с телефона

Кнопка с луной/солнцем в правом верхнем углу переключает светлую и тёмную тему. Выбор запоминается в браузере. Если тема ни разу не выбиралась, используется тема операционной системы.




Рис. 3. Дашборд в тёмной теме.

На телефоне боковое меню скрыто и открывается кнопкой ☰; после выбора раздела оно закрывается само. Таблицы прокручиваются по горизонтали, а окно «Замер по всем эпикам» показывает эпики карточками.




Рис. 4. Дашборд на телефоне.




Рис. 5. Открытое меню на телефоне.

4. Дашборд

Дашборд открывается сразу после входа и показывает состояние всех эпиков выбранного проекта: ключевые показатели, графики, сводную таблицу и burn rate по дням.




Рис. 6. Общий вид дашборда.

4.1. Быстрые фильтры




Рис. 7. Панель быстрых фильтров дашборда.

- **Скрыть сданные** — эпики с отметкой «сдано» исключаются из показателей, графиков и таблиц дашборда.
- **Эпики на дашборде** — флажки выбора эпиков. Снимите флажок, чтобы временно исключить эпик из всех расчётов дашборда. Кнопки **Все** и **Снять все** отмечают или снимают все флажки сразу.

> **Обратите внимание**
>
> Фильтры влияют только на отображение и не изменяют данные. Они действуют до перезагрузки страницы (выбор эпиков сбрасывается и при смене проекта) и доступны в том числе в режиме просмотра. Выгрузка дашборда в PDF учитывает выбранные эпики.

4.2. Ключевые показатели




Рис. 8. Карточки ключевых показателей.

Карточки показывают число выбранных эпиков, сколько из них успевают, находятся в зоне риска и не успевают к целевой дате, а также суммарный остаток часов по выбранным эпикам. Остаток берётся по последнему заполненному замеру каждого эпика.

4.3. Динамика по выбранному эпику

Главный график показывает историю остатка одного эпика и его перспективу. Эпик выбирается в списке **Эпик**. В поле **Цель** можно сразу изменить целевую дату эпика (руководителю и администратору).




Рис. 9. График динамики остатка по эпику.

Линия	Что показывает
Факт: остаток (сплошная)	Фактический остаток часов по датам замеров.
Средняя динамика (зелёный пунктир)	Остаток при равномерном сгорании со средним burn rate; в подписи — его значение в часах в день.
Прогноз (оранжевый пунктир)	Ожидаемое изменение остатка по выбранному методу прогноза до целевой даты.
Целевая линия (синий пунктир)	Как должен сгорать остаток, чтобы успеть к целевой дате.
Отметка «Сегодня»	Вертикальная линия текущей даты, если она попадает в диапазон графика.

Наведите курсор на точку фактического остатка: во всплывающей подсказке будут значение и отклонения от средней динамики и от прогноза.




Рис. 10. Подсказка с отклонениями факта от средней динамики и прогноза.

Ниже главного графика — два графика по тому же эпику: затраченное время и первоначальная оценка.

4.4. Графики по всем эпикам

Блок **Графики по всем выбранным эпикам** содержит три графика с линией на каждый эпик: оставшееся время, затраченное время и оценка. Блок сворачивается щелчком по заголовку; состояние запоминается в браузере. Свёрнутый блок не перерисовывается, так что дашборд работает быстрее.




Рис. 11. Развёрнутый блок графиков по всем эпикам.

4.5. Сводка по эпикам

Сводка по всем эпикам

ЭТАП	ЭПИК	ОСТАТОК	BURN RATE, Ч/ДЕНЬ	Δ ОЦЕНКИ	ЦЕЛЬ	ПРОГНОЗ «0»	СТАТУС
Этап 4	Сервис "Работа с жалобами"	346 ч	13,58 ч	+251 ч	31.08.2026	20.08.2026	✓ Успеваем
Этап 4	Сервис "Комплект ценообразующей документации (КЦД)"	214,34 ч	-2,94 ч	+322 ч	12.08.2026	не сгорает	× Не успеваем
Этап 3.2	КСБО	109 ч	32,14 ч	-585,15 ч	24.08.2026	31.07.2026	✓ Успеваем
Этап 3.2	ЦЗК	201 ч	1,56 ч	+665,7 ч	25.08.2026	не сгорает	× Не успеваем
Этап 3.2	ЕИО	278 ч	16,04 ч	+326,5 ч	26.08.2026	13.08.2026	✓ Успеваем
Этап 3.1	Планирование закупок	86 ч	-2,58 ч	+107 ч	25.08.2026	не сгорает	× Не успеваем
Итого		1 234,34 ч	57,8 ч	+1 087,05 ч			

Рис. 12. Сводная таблица по эпикам.

Для каждого эпика выводятся этап, текущий остаток, средний burn rate, изменение оценки (Δ оценки), целевая дата, прогнозная дата обнуления остатка («Прогноз «0»») и статус. В последней строке — итог по проекту.

- Щелчок по заголовку столбца сортирует таблицу; повторный щелчок меняет направление. Стрелка ↑ или ↓ показывает текущую сортировку. Числа сортируются по значению, статусы — по важности.
- Отрицательный burn rate (остаток растёт) выделен красным, рост оценки — оранжевым.
- «не сгорает» в столбце прогноза означает, что остаток не уменьшается и дату завершения спрогнозировать нельзя.
- Строки сданных эпиков показаны приглушённым цветом.

4.6. Таблица burn rate

Burn rate по эпикам, ч/день

Дневная скорость сгорания остатка. По умолчанию — последние 5 дат замеров.

С дд.мм.гггг по дд.мм.гггг Последние 5

ЭПИК	17.07	24.07	28.07	29.07
Этап 4 — Сервис "Работа с жалобами"	–	55	-56,25	3
Этап 4 — Сервис "Комплект ценообразующей документации (КЦД)"	–	13,4	-32,74	1,78
Этап 3.2 — КСБО	–	51,92	4,51	4,17
Этап 3.2 — ЦЗК	–	-25,69	-6,25	223,58
Этап 3.2 — ЕИО	–	26,97	1,49	-2,28
Этап 3.1 — Планирование закупок	–	-4,31	0,25	-1,83
Итого по проекту	–	117,3	-88,99	228,42

Рис. 13. Дневной burn rate по эпикам.

Таблица показывает скорость сгорания на каждую дату замера: разницу между предыдущим и текущим остатком, делённую на число дней между замерами. По умолчанию выводятся последние 5 дат замеров. Чтобы выбрать другой период, задайте даты в полях **С** и **по**; кнопка **Последние 5** возвращает период по умолчанию.

5. Свод по этапам

Раздел показывает сгорание, суммированное по этапам (группам эпиков). Вверху — карточки этапов с текущим суммарным остатком, целевой датой и статусом.




Рис. 14. Свод по этапам.

Флажок **Учитывать сданные эпики** управляет тем, входят ли сданные эпики в расчёты этапа. По умолчанию сданный функционал не учитывается.

График этапа





Рис. 15. График этапа с целевыми датами входящих в него эпиков.

Для каждого этапа строится график суммарного остатка с теми же линиями, что и у эпика (средняя динамика, прогноз, целевая линия). Вертикальные пунктирные линии с подписями — целевые даты эпиков этапа. Целевая дата этапа задаётся в поле **Цель этапа** справа над графиком.

> **Обратите внимание**
>
> Если в какую-то дату замер есть не по всем эпикам этапа, для остальных берётся их последний известный остаток. Поэтому замеры в разные дни не дают ложных провалов на графике.

Сводка и burn rate по этапам



Сводка по этапам

ЭТАП	ЭПИКОВ	ОСТАТОК (СУММА)	BURN RATE, Ч/ДЕНЬ	Δ ОЦЕНКИ	ЦЕЛЬ	ПРОГНОЗ «0»	СТАТУС
Этап 4	2	560,34 ч	10,64 ч	+573 ч	31.08.2026	21.09.2026	× Не успеваем
Этап 3	4	674 ч	47,16 ч	+514,05 ч	28.08.2026	17.08.2026	✓ Успеваем

Рис. 16. Сводка по этапам.

Сводка по этапам устроена так же, как сводка по эпикам, но дополнительно показывает количество эпиков в этапе. Таблица burn rate по этапам складывает дневной burn rate эпиков, поэтому её итоговая строка совпадает с итогом таблицы на дашборде.

6. Данные по датам

В этом разделе вносятся и правятся замеры. Изменения сохраняются автоматически, нажимать кнопку сохранения не нужно. После каждого сохранения внизу экрана на пару секунд появляется сообщение «Сохранено».

6.1. Таблица замеров




Рис. 17. Таблица замеров выбранного эпика.

1. Выберите эпик в списке **Эпик**.
2. Чтобы добавить замер, нажмите **+ Новая дата**. Появится строка с сегодняшней датой; если последний замер сделан сегодня или позже — со следующим днём после него.
3. Заполните остаток, затраченное время и оценку. Значение сохраняется, когда вы покидаете поле.
4. Клавиша `Enter` переводит к тому же полю в следующей строке, `Shift+Enter` — в предыдущей. Так удобно заполнять столбец целиком.

- Значения — числа не меньше 0, допускаются дробные (например, 214,34). Пустое поле означает, что значение не измерялось.
- На одну дату у эпика может быть только один замер. При попытке выбрать занятую дату появится сообщение, и дата вернётся к прежней.
- Если сервер не принял изменение (например, пропала связь), появится сообщение об ошибке, а в поле вернётся прежнее значение.
- Пустая строка замера не обнуляет показатели: расчёты используют последний заполненный остаток.

6.2. Замер по всем эпикам

Обычно замеры делают в один день по всем эпикам сразу. Для этого нажмите **Замер по всем эпикам**: откроется окно с таблицей всех несданных эпиков проекта.




Рис. 18. Ввод замера на одну дату по всем эпикам.

1. Укажите **Дату замера** (по умолчанию — сегодня). Если на эту дату уже есть замеры, их значения подставятся в поля.
2. Серым в пустых полях показаны значения предыдущего замера. Кнопка **Подставить прошлые значения** переносит их во все пустые поля. После этого достаточно исправить только изменившиеся числа.
3. Нажмите **Сохранить**. Новые замеры будут созданы, существующие на эту дату — обновлены. Полностью пустые строки не сохраняются.

> **Совет**
>
> Типичный еженедельный цикл: «Замер по всем эпикам» → «Подставить прошлые значения» → исправить остаток и затраченное время → «Сохранить».

6.3. Удаление замера

Чтобы удалить замер, нажмите значок корзины в конце строки и подтвердите действие. Удаление необратимо.




Рис. 19. Подтверждение удаления. Окно закрывается клавишей Esc или щелчком вне окна.

7. Эпики (блоки задач)

Раздел содержит список эпиков проекта. Все поля редактируются прямо в таблице и сохраняются при выходе из поля.




Рис. 20. Список эпиков проекта.

Столбец	Назначение
⠿	«Ручка» для перетаскивания. Потяните строку за значок, чтобы изменить порядок эпиков; новый порядок используется во всех списках и на графиках.
Этап	Этап эпика, например «Этап 3.2». Определяет группировку в своде по этапам.
Название эпика	Наименование блока работ.
Целевая дата	Срок завершения эпика; по нему рассчитываются статус и целевая линия.
Сдано	Отметка о сдаче функционала. Сданные эпики можно скрыть на дашборде; в своде по этапам по умолчанию они не учитываются.
Группа в своде	Необязательное имя группы для свода по этапам. Пусто — группировка по номеру этапа.
Замеров	Сколько замеров внесено по эпику.

- **+ Добавить эпик** создаёт эпик с этапом последнего эпика, названием «Новый эпик» и сегодняшней целевой датой. Отредактируйте поля сразу после создания.
- Значок корзины удаляет эпик **вместе со всеми его замерами** (после подтверждения).

> **Важно**
>
> Удаление эпика удаляет все его замеры без возможности восстановления. Если работа по эпику завершена, вместо удаления лучше поставить отметку «Сдано» — история сохранится.

8. Настройки проекта

Раздел доступен руководителю проекта и администратору. Настройки действуют на все расчёты проекта для всех пользователей и сохраняются сразу после изменения.




Рис. 21. Настройки проекта и справка по расчёту метрик.

Параметр	Описание
Метод прогноза	**Линейная регрессия** — прямая, наилучшим образом проходящая через все фактические замеры. **Средняя скорость сгорания** — продолжение текущего burn rate от последнего остатка.
Буфер риска, дней	На сколько дней прогноз может опоздать относительно цели, чтобы статус был «Риск», а не «Не успеваем».
Метод расчёта burn rate	**По всей истории** — от первого до последнего замера. **Скользящее среднее** — только по замерам за последние N дней.
Окно скользящего среднего, дней	Ширина окна N; доступно, когда выбрано скользящее среднее.

9. Режим просмотра

Пользователи с ролью «Пользователь» в проекте работают в режиме просмотра. В этом режиме над разделом показывается предупреждение, поля ввода недоступны, а кнопки добавления, удаления и перетаскивания скрыты. Раздел «Настройки проекта» в меню не отображается.




Рис. 22. Раздел «Эпики» в режиме просмотра.

В режиме просмотра остаются доступны все фильтры, выбор эпика на графике, сортировка таблиц, выбор периода burn rate, а также выгрузка в PDF и печать.

Если у вас разные роли в разных проектах, режим переключается автоматически при смене проекта.

10. Профиль пользователя

Щёлкните по своему имени внизу бокового меню, чтобы открыть профиль.




Рис. 23. Окно профиля.

- **Фото** — **Загрузить фото** (JPG или PNG до 1,5 МБ) или **Удалить фото**. Изменение применяется после нажатия **Сохранить**.
- **Новый пароль** — введите, чтобы сменить пароль; пустое поле оставляет пароль прежним.
- **ФИО, email, должность** — меняет только администратор; у остальных пользователей эти поля недоступны.

11. Администрирование

Раздел «Администрирование» в боковом меню виден только администраторам.

11.1. Пользователи и доступ к проектам




Рис. 24. Управление пользователями: список, доступ выбранного пользователя к проектам и форма добавления.

Список пользователей

Поле **Поиск по имени или логину** фильтрует список. Щелчок по строке выбирает пользователя, и в блоке **Доступ к проектам** появляются настройки его доступа. Значок карандаша открывает редактирование, значок корзины — удаление (себя удалить нельзя).

Доступ к проектам

Для каждого проекта нажмите **Назначить**, чтобы открыть пользователю доступ, затем выберите роль: «Пользователь (только просмотр)» или «Руководитель (редактирование)». Кнопка **Убрать** закрывает доступ. Администратору назначения не требуются — он видит все проекты.

Добавление пользователя

1. Заполните логин и пароль (обязательно), при необходимости — имя, email, должность и фото.

2. Выберите роль: «Пользователь», «Руководитель проекта» или «Администратор».
3. Нажмите **+ Добавить пользователя**. Новый пользователь сразу выбирается в списке — назначьте ему проекты.




Рис. 25. Редактирование пользователя. Поле «Новый пароль» оставьте пустым, чтобы не менять пароль.

> **Обратите внимание**
>
> Снять роль администратора с самого себя нельзя — это защита от потери доступа к администрированию.

11.2. Проекты




Рис. 26. Управление проектами.

+ Добавить проект создаёт проект с настройками по умолчанию (название обязательно, описание — нет). Карандаш открывает переименование и правку описания, корзина удаляет проект.

> **Важно**
>
> Удаление проекта удаляет все его эпики, замеры, цели этапов и настройки без возможности восстановления. Перед удалением сделайте экспорт проекта в JSON (п. 11.4).

11.3. Реестр изменений




Рис. 27. Реестр изменений.

Реестр фиксирует, кто, когда и что изменил: создание, изменение и удаление эпиков, замеров, целей этапов, настроек, проектов и пользователей. Для каждого изменения указываются поле, прежнее и новое значение. Время показывается в часовом поясе вашего компьютера.

- Фильтры по автору, странице и проекту сужают список; **Сбросить** снимает все фильтры.
- Сначала загружаются 200 последних записей; кнопка **Показать ещё** догружает следующие.
- Таблицу можно сортировать по столбцам; при прокрутке заголовок остаётся на месте.

11.4. Экспорт проекта в JSON

Кнопка **⬇ JSON** внизу бокового меню выгружает текущий проект целиком: эпики, замеры, цели этапов и настройки. Файл подходит для резервной копии и передачи данных в другие системы.

12. Выгрузка в PDF и печать

В разделах «Дашборд», «Свод по этапам» и «Данные по датам» в правом верхнем углу есть кнопка **⬇ PDF**. Она формирует на сервере PDF-отчёт с таблицами раздела:

- **Дашборд** — ключевые показатели, сводная таблица по эпикам (по последнему замеру) и burn rate за последние 5 дат. Учитываются эпики, выбранные в быстрых фильтрах.
- **Свод по этапам** — сводка по этапам и детализация по эпикам каждого этапа. Сданные эпики включаются, только если отмечен флажок «Учитывать сданные эпики».
- **Данные по датам** — все замеры по каждому эпику.

Кнопка **🖶 Печать** (на дашборде и в своде по этапам) печатает раздел **вместе с графиками**: меню, кнопки и фильтры при печати скрываются, страница подстраивается под альбомный лист A4. Чтобы получить PDF с графиками, выберите в диалоге печати браузера принтер «Сохранить как PDF».

> **Совет**
>
> PDF-отчёт удобен для отправки табличных данных. Для презентаций и совещаний используйте печать — в неё попадают графики.

13. Типовые сценарии работы

Еженедельное обновление данных (руководитель проекта)

1. Откройте «Данные по датам» и нажмите «Замер по всем эпикам».
2. Проверьте дату, нажмите «Подставить прошлые значения» и исправьте остаток и затраченное время; если оценка изменилась — и её.
3. Сохраните и перейдите на «Дашборд»: проверьте статусы, Δ оценки и строки с отрицательным burn rate.
4. Откройте «Свод по этапам» и убедитесь, что этапы укладываются в цели.
5. При необходимости распечатайте дашборд или выгрузите PDF для отчёта.

Запуск нового проекта (администратор)

1. «Администрирование → Проекты» → «+ Добавить проект».
2. Выберите новый проект в боковом меню, откройте «Эпики» и добавьте эпики с этапами и целевыми датами.
3. В «Своде по этапам» задайте целевые даты этапов.
4. В «Настройках проекта» проверьте метод прогноза и буфер риска.
5. В «Пользователях» назначьте участникам доступ: руководителю — «Руководитель (редактирование)», остальным — «Пользователь (только просмотр)».

Подключение нового сотрудника (администратор)

1. «Администрирование → Пользователи» → заполните форму «Добавить пользователя» → «+ Добавить пользователя».
2. В блоке «Доступ к проектам» нажмите «Назначить» у нужных проектов и выберите роль.
3. Передайте сотруднику адрес приложения, логин и пароль; пароль он сможет сменить в профиле.

Завершение работ по эпику

1. Внесите последний замер с нулевым остатком.
2. В разделе «Эпики» поставьте отметку «Сдано».
3. На дашборде включите «Скрыть сданные», чтобы сосредоточиться на текущих работах.

14. Вопросы и решение проблем

Ситуация	Что делать
Не вижу нужный проект	Доступ к проектам открывает администратор. Если проектов нет совсем, вместо разделов отображается сообщение «Нет доступных проектов».
Поля серые, кнопок добавления нет	У вас роль «Пользователь» в этом проекте (режим просмотра). Для редактирования обратитесь к администратору.
Статус «Нет цели»	Укажите целевую дату эпика (раздел «Эпики» или поле «Цель» на дашборде) либо этапа (поле «Цель этапа» в своде).
Прогноз «не сгорает», статус «Не успеваем»	Остаток по замерам не уменьшается. Проверьте правильность внесённых значений; если всё верно — работы по эпику не продвигаются.
Сообщение «Замер на эту дату уже есть»	У эпика уже есть замер на эту дату. Измените значения в существующей строке или воспользуйтесь окном «Замер по всем эпикам» — оно обновит существующий замер.
«Нет связи с сервером — изменения не сохранены»	Проверьте подключение к сети и повторите ввод: прежнее значение в поле уже восстановлено.
Эпик пропал с графиков дашборда	Проверьте флажки «Эпики на дашборде» и «Скрыть сданные» в быстрых фильтрах.
Не вижу графики по всем эпикам	Блок свёрнут — щёлкните по заголовку «Графики по всем выбранным эпикам».
После обновления системы интерфейс выглядит странно	Обновите страницу с очисткой кэша: `Ctrl+F5` (на macOS — `Cmd+Shift+R`).
Перебросило на страницу входа	Сессия завершилась (выход, перезапуск сервера или удаление учётной записи). Войдите снова.