Burndown

ТРЕКЕР СГОРАНИЯ РАБОТ ПО ЭПИКАМ И ЭТАПАМ

Руководство пользователя

Версия 1.2.0

Октябрь 2026

© Александр Юрасов, 2026

Содержание

1 О документе 4

2 Знакомство с системой 5

2.1 Назначение 5

2.2 Основные понятия 5

2.3 Роли в проекте 6

2.4 Вход в систему 7

2.5 Интерфейс 9

2.6 Тема оформления 10

2.7 Профиль 11

3 Дашборд 13

3.1 Быстрые фильтры 13

3.2 Ключевые показатели 13

3.3 Динамика по выбранному эпику 13

3.4 Графики по всем эпикам 15

3.5 Сводка по эпикам 17

3.6 Таблица burn rate 17

4 Свод по этапам 19

4.1 График этапа 20

4.2 Сводка и burn rate по этапам 20

5 Данные по датам 21

5.1 Таблица замеров 21

5.2 Замер по всем эпикам 21

5.3 Удаление замера 22

6 Эпики (блоки задач) 23

7 Настройки проекта 25

8 Связь с Jira 26

8.1 Подключение к Jira 26

8.2 Кнопка среза: структура и задачи 28

8.3 Кнопка среза: поля Jira 29

8.4 Срез: затягивание данных на сегодня 30

8.5 Автозаполнение по расписанию 32

9 Задачи Jira на дашборде 35

9.1 Задачи Jira по эпикам 35

9.2 Объём и выполнение (burn-up) 36

9.3 Список задач и качество данных 36

10 Режим просмотра 39

11 Отчёты: PDF и печать 40
12 Работа с телефона 41
13 Пользовательские сценарии 42
13.1 Сценарий 1. Еженедельный замер вручную 42
13.2 Сценарий 2. Связать проект с Jira и затянуть сегодняшний день 42
13.3 Сценарий 3. Ежедневное автозаполнение 42
13.4 Сценарий 4. Ручная правка поверх автозаполнения 43
13.5 Сценарий 5. Завершение работ по эпику 43
13.6 Сценарий 6. Разбор роста объёма перед совещанием 43
14 Частые вопросы 44
15 Глоссарий 45

1 О документе

Руководство описывает повседневную работу в Burndown версии 1.2.0: дашборд сгорания по эпикам, свод по этапам, ввод замеров, список эпиков и настройки прогноза, связь с Jira — кнопки среза из Structure, автозаполнение замеров по расписанию, состав эпиков по задачам Jira с burn-up и проверкой качества данных, выгрузку отчётов в PDF и печать.

Документ предназначен для руководителей проектов, которые ведут данные, и участников проектов, которые смотрят отчёты. Управление пользователями, проектами и доступом, реестр изменений, установка и обслуживание сервера описаны в отдельном «Руководстве администратора».

Скриншоты сделаны на демонстрационных данных: проект «АИСУЗ» с шестью эпиками и учебная Jira со структурой «АИСУЗ — релиз 4.0». У вас проекты, эпики и задачи будут свои. Набор кнопок зависит от вашей роли в проекте: если описанной кнопки нет, у вас нет права на это действие — обратитесь к администратору.

Условные обозначения

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Кнопка	Название кнопки, пункта меню или поля на экране
«Раздел»	Название раздела, окна или блока
Enter, Esc	Клавиши клавиатуры
> **Совет.**	Полезный приём
> **Важно.**	Ограничение или правило, которое стоит знать заранее

2 Знакомство с системой

2.1 Назначение

Burndown — веб-приложение для контроля сроков по эпикам и этапам проектов. На каждую дату замера по эпику вносятся три числа — оставшееся время, затраченное время и оценка. По ним Burndown:

- строит графики сгорания остатка по эпикам и этапам;
- считает скорость сгорания (burn rate) по дням и в среднем;
- прогнозирует дату, когда остаток дойдёт до нуля, и сравнивает её с целевой датой;
- присваивает эпикам и этапам статусы «Успеваем», «Риск», «Не успеваем»;
- забирает остаток, затраченное время и оценку прямо из Jira — по кнопке или автоматически по расписанию.

Приложение работает в браузере, устанавливать ничего не нужно. Данные хранятся на сервере и доступны участникам проекта в соответствии с их ролями.

2.2 Основные понятия

ПОНЯТИЕ	ЧТО ЭТО
Проект	Самостоятельный набор эпиков, замеров, настроек и связи с Jira. Пользователь видит только проекты, к которым ему открыт доступ.
Эпик (блок задач)	Крупный блок работ внутри проекта — сервис, подсистема или бизнес-процесс. У эпика есть этап, название, целевая дата и отметка «Сдано».
Этап	Указывается у эпика, например «Этап 3.2». В своде эпики объединяются по основному номеру: «Этап 3.1» и «Этап 3.2» попадают в группу «Этап 3».
Группа в своде	Необязательное имя группы, которое заменяет группировку по номеру этапа.
Замер	Запись на дату по одному эпику: **Остаток** (сколько часов работы осталось), **Затрачено** (сколько часов потрачено), **Оценка** (текущая оценка объёма, ч). У эпика один замер на дату.
Burn rate	Сколько часов остатка «сгорает» в среднем за день. Отрицательное значение — остаток вырос; такие значения подсвечиваются красным.

ПОНЯТИЕ	ЧТО ЭТО
Прогноз	Расчётная дата, когда остаток достигнет нуля: линейная регрессия по замерам или продолжение текущего burn rate.
Целевая линия	Прямая от последнего остатка к нулю на целевую дату — с какой скоростью нужно работать, чтобы успеть.
Δ оценки	Изменение оценки от первого замера до последнего. Рост оценки означает, что объём работ увеличился.
Кнопка среза	Настройка связи с Jira: структура, задачи Jira для каждого эпика и поля Jira для остатка, затраченного времени и оценки. По нажатию Burndown собирает данные из Jira и предлагает сохранить их как замер.
Автозаполнение	Расписание для кнопки среза: в заданные дни и время сервер сам забирает срез и сохраняет замер на текущую дату.

Статусы эпиков и этапов

СТАТУС	КОГДА ПРИСВАИВАЕТСЯ
✓ **Успеваем**	Прогноз достигает нуля не позже целевой даты.
⚠ **Риск**	Прогноз позже целевой даты, но в пределах буфера риска (по умолчанию 3 дня).
× **Не успеваем**	Прогноз позже цели с учётом буфера, либо остаток не уменьшается («не сгорает»).
Нет цели	Замеры есть, но целевая дата не задана.
Нет данных	Недостаточно замеров для прогноза.

2.3 Роли в проекте

Роль «Администратор» действует во всех проектах. Роли «Руководитель проекта» и «Пользователь» назначаются отдельно для каждого проекта, поэтому в одном проекте можно редактировать данные, а в другом — только смотреть.

ВОЗМОЖНОСТЬ	АДМИНИСТРАТОР	РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Дашборд, свод по этапам, данные, эпики	✓ все проекты	✓ свои проекты	✓ свои проекты
Фильтры, сортировка, выгрузка в PDF, печать	✓	✓	✓
Ввод замеров, эпиков, целевых дат	✓	✓	—
Настройки проекта	✓	✓	—
Связь с Jira, срез, автозаполнение	✓	✓	—
Пользователи, проекты, реестр изменений, экспорт	✓	—	—

2.4 Вход в систему

1. Откройте адрес Burndown, который сообщил администратор.
2. Введите **Логин** и **Пароль** и нажмите **Войти**.
3. Откроется «Дашборд» первого доступного проекта.




Рис. 1. Страница входа. Кнопка в правом верхнем углу переключает светлую и тёмную тему

При неверных данных под полями появится сообщение «Неверный логин или пароль». Чтобы завершить работу, нажмите **Выйти** внизу бокового меню.

2.5 Интерфейс




Рис. 2. Главный экран: боковое меню, заголовок раздела и дашборд проекта

Боковое меню (слева):

- **Проекты** — доступные проекты; щелчок переключает проект, открытый раздел сохраняется;
- **Данные проекта** — разделы работы с проектом: **Дашборд** (число рядом — количество эпиков), **Свод по этапам**, **Данные по датам**, **Эпики (блоки задач)**; руководителю проекта также доступны **Настройки проекта**, **Связь с Jira** и **Автозаполнение**;
- **Администрирование** — только для администратора;
- внизу — ваше имя и роль (щелчок открывает профиль), кнопка **Выйти**.




Рис. 3. Боковое меню администратора

Заголовок раздела показывает название раздела и текущий проект. Справа — **Печать**, **PDF** (в разделах с отчётами) и переключатель темы. Кнопка ☰ слева от заголовка сворачивает и разворачивает меню.

2.6 Тема оформления

Кнопка с луной или солнцем переключает светлую и тёмную тему. Выбор запоминается в браузере; если тема не выбиралась, используется тема операционной системы.




Рис. 4. Дашборд в тёмной теме

2.7 Профиль

Щелчок по своему имени внизу меню открывает профиль.




Рис. 5. Окно профиля

- **Загрузить фото** (JPG или PNG до 1,5 МБ) или **Удалить фото** — изменение применяется после **Сохранить**;
- **Новый пароль** — введите, чтобы сменить пароль; пустое поле оставляет пароль прежним;
- ФИО, email и должность меняет администратор.

3 Дашборд

«Дашборд» показывает состояние всех эпиков проекта: ключевые показатели, графики, сводную таблицу и burn rate по дням. Если проект связан с Jira, на дашборде появляются ещё два блока — «Задачи Jira по эпикам» и burn-up выбранного эпика (раздел «Задачи Jira на дашборде»).

3.1 Быстрые фильтры




Рис. 6. Панель быстрых фильтров

- **Скрыть сданные** — эпики с отметкой «Сдано» исключаются из показателей, графиков и таблиц дашборда;
- **Эпики на дашборде** — флажки эпиков: снимите флажок, чтобы временно исключить эпик из расчётов; **Все** и **Снять все** отмечают или снимают все флажки.

Фильтры не изменяют данные и доступны в режиме просмотра. Выгрузка дашборда в PDF учитывает выбранные эпики.

3.2 Ключевые показатели




Рис. 7. Карточки ключевых показателей

Карточки показывают, сколько эпиков выбрано, сколько из них успевают, в зоне риска и не успевают, а также суммарный остаток часов. Остаток берётся по последнему заполненному замеру каждого эпика.

3.3 Динамика по выбранному эпику

Главный график показывает историю остатка одного эпика и его перспективу. Эпик выбирается в списке **Эпик**; в поле **Цель** руководитель проекта может сразу изменить целевую дату.




Рис. 8. График динамики остатка по эпику

ЛИНИЯ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Факт: остаток (сплошная)	Фактический остаток часов по датам замеров
Средняя динамика (зелёный пунктир)	Остаток при равномерном сгорании со средним burn rate
Прогноз (оранжевый пунктир)	Ожидаемое изменение остатка по выбранному методу прогноза
Целевая линия (синий пунктир)	Как должен сгорать остаток, чтобы успеть к целевой дате
Отметка «Сегодня»	Текущая дата, если она попадает в диапазон графика

Наведите курсор на точку фактического остатка: подсказка покажет значение и отклонения от средней динамики и от прогноза.




Рис. 9. Подсказка с отклонениями факта от средней динамики и прогноза

Ниже — два графика того же эпика: затраченное время и оценка.

3.4 Графики по всем эпикам

Блок **Графики по всем выбранным эпикам** содержит три графика с линией на каждый эпик: остаток, затраченное время и оценка. Блок сворачивается щелчком по заголовку; состояние запоминается в браузере.



Рис. 10. Графики по всем выбранным эпикам

3.5 Сводка по эпикам

Сводка по всем эпикам

ЭТАП	ЭПИК	ОСТАТОК	BURN RATE, Ч/ДЕНЬ	Δ ОЦЕНКИ	ЦЕЛЬ	ПРОГНОЗ «0»	СТАТУС
Этап 4	Сервис "Работа с жалобами"	346 ч	13,58 ч	+251 ч	31.08.2026	20.08.2026	✓ Успеваем
Этап 4	Сервис "Комплект ценообразующей документации (КЦД)"	214,34 ч	-2,94 ч	+322 ч	12.08.2026	не сгорает	× Не успеваем
Этап 3.2	КСБО	109 ч	32,14 ч	-585,15 ч	24.08.2026	31.07.2026	✓ Успеваем
Этап 3.2	ЦЗК	201 ч	1,56 ч	+665,7 ч	25.08.2026	не сгорает	× Не успеваем
Этап 3.2	ЕИО	278 ч	16,04 ч	+326,5 ч	26.08.2026	13.08.2026	✓ Успеваем
Этап 3.1	Планирование закупок	86 ч	-2,58 ч	+107 ч	25.08.2026	не сгорает	× Не успеваем
Итого		1 234,34 ч	57,8 ч	+1 087,05 ч			

Рис. 11. Сводная таблица по эпикам

Для каждого эпика выводятся этап, текущий остаток, средний burn rate, **Δ оценки**, целевая дата, прогноз обнуления остатка и статус; в последней строке — итог по проекту.

- Щелчок по заголовку столбца сортирует таблицу, повторный — меняет направление.
- Отрицательный burn rate выделен красным, рост оценки — оранжевым.
- «не сгорает» в столбце прогноза: остаток не уменьшается, дату завершения спрогнозировать нельзя.
- Сданные эпики показаны приглушённым цветом.

3.6 Таблица burn rate

Burn rate по эпикам, ч/день

Дневная скорость сгорания остатка. По умолчанию — последние 5 дат замеров.

С дд.мм.гггг по дд.мм.гггг Последние 5

ЭПИК	17.07	24.07	28.07	29.07
Этап 4 — Сервис "Работа с жалобами"	–	55	-56,25	3
Этап 4 — Сервис "Комплект ценообразующей документации (КЦД)"	–	13,4	-32,74	1,78
Этап 3.2 — КСБО	–	51,92	4,51	4,17
Этап 3.2 — ЦЗК	–	-25,69	-6,25	223,58
Этап 3.2 — ЕИО	–	26,97	1,49	-2,28
Этап 3.1 — Планирование закупок	–	-4,31	0,25	-1,83
Итого по проекту	–	117,3	-88,99	228,42

Рис. 12. Дневной burn rate по эпикам

Таблица показывает скорость сгорания на каждую дату замера: разницу между предыдущим и текущим остатком, делённую на число дней между замерами. По умолчанию — последние 5 дат; другой период задаётся полями **С** и **по**, кнопка **Последние 5** возвращает период по умолчанию.

4 Свод по этапам

Раздел показывает сгорание, суммированное по этапам. Вверху — карточки этапов с суммарным остатком, целевой датой и статусом.




Рис. 13. Свод по этапам

Флажок **Учитывать сданные эпики** включает сданные эпики в расчёты этапа; по умолчанию они не учитываются.

4.1 График этапа




Рис. 14. График этапа с целевыми датами входящих в него эпиков

Для каждого этапа строится график суммарного остатка с теми же линиями, что и у эпика. Вертикальные пунктиры — целевые даты эпиков этапа. Целевая дата этапа задаётся в поле **Цель этапа** над графиком.

> **Совет.** Если в какую-то дату замер есть не по всем эпикам этапа, для остальных берётся их последний известный остаток — замеры в разные дни не дают ложных провалов на графике.

4.2 Сводка и burn rate по этапам

Сводка по этапам

ЭТАП	ЭПИКОВ	ОСТАТОК (СУММА)	BURN RATE, Ч/ДЕНЬ	Δ ОЦЕНКИ	ЦЕЛЬ	ПРОГНОЗ «0»	СТАТУС
Этап 4	2	560,34 ч	10,64 ч	+573 ч	31.08.2026	21.09.2026	× Не успеваем
Этап 3	4	674 ч	47,16 ч	+514,05 ч	28.08.2026	17.08.2026	✓ Успеваем

Рис. 15. Сводка по этапам

Сводка по этапам устроена как сводка по эпикам и дополнительно показывает число эпиков в этапе. Таблица burn rate по этапам складывает дневной burn rate эпиков, поэтому её итог совпадает с итогом таблицы на дашборде.

5 Данные по датам

В разделе вносятся и правятся замеры. Изменения сохраняются автоматически при выходе из поля — внизу экрана на пару секунд появляется «Сохранено».

5.1 Таблица замеров




Рис. 16. Таблица замеров выбранного эпика и панель действий

1. Выберите эпик в списке **Эпик**.
2. Нажмите **+ Новая дата** — появится строка с сегодняшней датой (если последний замер сделан сегодня или позже — со следующим днём).
3. Заполните остаток, затраченное время и оценку.

- **Enter** переводит к тому же полю в следующей строке, **Shift+Enter** — в предыдущей: удобно заполнять столбец целиком.
- Значения — числа не меньше 0, дробные допускаются (214,34). Пустое поле — значение не измерялось.
- На одну дату у эпика один замер: при выборе занятой даты появится сообщение, и дата вернётся к прежней.
- Если сервер не принял изменение (например, пропала связь), появится сообщение об ошибке, а в поле вернётся прежнее значение.

5.2 Замер по всем эпикам

Обычно замер делают в один день по всем эпикам. Нажмите **Замер по всем эпикам** — откроется таблица всех несданных эпиков.




Рис. 17. Ввод замера на одну дату по всем эпикам

1. Укажите **Дату замера** (по умолчанию — сегодня). Если на эту дату уже есть замеры, их значения подставятся.
2. Серым в пустых полях показаны значения предыдущего замера; **Подставить прошлые значения** переносит их во все пустые поля.
3. Исправьте изменившиеся числа и нажмите **Сохранить**. Новые замеры создаются, существующие на эту дату — обновляются; пустые строки не сохраняются.

5.3 Удаление замера

Нажмите значок корзины в конце строки и подтвердите действие. Удаление необратимо.




Рис. 18. Подтверждение удаления. Окно закрывается клавишей Esc или щелчком вне окна

6 Эпики (блоки задач)

Раздел содержит список эпиков проекта; поля редактируются прямо в таблице и сохраняются при выходе из поля.




Рис. 19. Список эпиков проекта

СТОЛБЕЦ	НАЗНАЧЕНИЕ
⠿	Ручка перетаскивания: порядок эпиков используется во всех списках и на графиках
Этап	Этап эпика, например «Этап 3.2» — определяет группировку в своде
Название эпика	Наименование блока работ
Целевая дата	Срок завершения: по нему рассчитываются статус и целевая линия
Сдано	Отметка о сдаче. Сданные эпики можно скрыть на дашборде; в своде они по умолчанию не учитываются
Группа в своде	Необязательное имя группы для свода по этапам
Замеров	Сколько замеров внесено по эпику

+ Добавить эпик создаёт эпик с этапом последнего эпика и сегодняшней целевой датой; корзина удаляет эпик вместе со всеми замерами.

Важно. Удаление эпика удаляет его замеры без возможности восстановления. Если работа завершена, лучше поставить отметку «Сдано» — история сохранится.

7 Настройки проекта

Раздел доступен руководителю проекта и администратору. Настройки действуют на все расчёты проекта и сохраняются сразу.




Рис. 20. Настройки проекта и справка по расчёту метрик

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
Метод прогноза	**Линейная регрессия** — прямая, наилучшим образом проходящая через все замеры. **Средняя скорость сгорания** — продолжение текущего burn rate от последнего остатка
Буфер риска, дней	На сколько дней прогноз может опоздать относительно цели, чтобы статус был «Риск», а не «Не успеваем»
Метод расчёта burn rate	**По всей истории** — от первого до последнего замера. **Скользящее среднее** — только за последние N дней
Окно скользящего среднего, дней	Ширина окна N для скользящего среднего

8 Связь с Jira

Связь с Jira избавляет от ручного переноса цифр: Burndown сам суммирует оставшееся время, затраченное время и оценку по задачам Jira, которые вы сопоставили с эпиками проекта. Настройка выполняется один раз для проекта и состоит из трёх шагов:

1. **Подключение** — адрес Jira и учётная запись, от имени которой Burndown читает задачи.
2. **Кнопка среза** — структура Jira, задачи для каждого эпика и поля Jira для остатка, затраченного и оценки.
3. **Срез** — по нажатию кнопки в «Данных по датам» Burndown показывает значения из Jira и сохраняет их как замер; после первого успешного среза можно включить автозаполнение по расписанию.

Разделы **Связь с Jira** и **Автозаполнение** видят руководитель проекта и администратор.

8.1 Подключение к Jira




Рис. 21. Подключение к Jira

1. Откройте «Связь с Jira» и введите **Jira URL**, например `https://jira.example.ru`. Адрес `*.atlassian.net` автоматически переключает тип на Jira Cloud.
2. Выберите **Тип подключения**:

ТИП	ЛОГИН	ТОКЕН	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Jira Server/DC — Bearer / PAT	необязательно	Personal Access Token	Jira Server или Data Center 8.14 и новее. PAT создаётся в профиле Jira: «Профиль → Personal Access Tokens»

ТИП	ЛОГИН	ТОКЕН	КОГДА ВЫБИРАТЬ
Jira Server — логин + пароль	логин (username)	пароль	Старые версии Jira Server без PAT. Используйте только по HTTPS
Jira Cloud — email + API-токен	email	API-токен	Jira Cloud; токен создаётся на id.atlassian.com → Security → API tokens

3. Если сервер Jira использует самоподписанный или корпоративный сертификат, отметьте **Не проверять TLS-сертификат сервера**.
4. Нажмите **Проверить подключение**. При успехе появится «✓ Соединение установлено» и имя пользователя Jira; при ошибке — её причина (неверный токен, нет доступа к адресу, ошибка сертификата).
5. Нажмите **Сохранить**.




Рис. 22. Подключение проверено

Токен хранится на сервере в зашифрованном виде и в интерфейс не возвращается: в поле показывается «Сохранён — оставьте пустым, чтобы не менять». При смене адреса Jira токен нужно ввести заново. **Отключить** удаляет подключение и токен; кнопки среза сохраняются, но не работают до нового подключения.

> **Совет.** Используйте отдельную учётную запись Jira с правом просмотра нужных проектов и структур — тогда срез не зависит от отпуска или увольнения сотрудника.

8.2 Кнопка среза: структура и задачи

Кнопка связывает эпики проекта с задачами Jira. Кнопок может быть несколько — например, по разным структурам или для разных групп эпиков. Нажмите **+ Новая кнопка** в блоке «Кнопки среза из Structure».




Рис. 23. Редактор кнопки среза

1. **Название кнопки** — так кнопка будет подписана в «Данных по датам».
2. **Структура Jira** — нажмите **Загрузить из Jira**, чтобы получить список структур плагина Structure, и выберите нужную. Пункт **Указать ID вручную…** позволяет ввести номер структуры. Пункт **без структуры** означает, что вложенность задач определяется связью «задача — подзадача» в Jira.
3. В таблице эпиков укажите **Задачи Jira** — один или несколько ключей через запятую (например, `AISUZ-100` или `AISUZ-301, AISUZ-302`). Регистр не важен.
4. Флажок **С вложенными** определяет, какие задачи суммируются:

СТРУКТУРА	«С ВЛОЖЕННЫМИ»	ЧТО СУММИРУЕТСЯ
выбрана	✓	Указанные задачи и всё их поддерево в структуре (каждая задача — один раз)
не выбрана	✓	Указанные задачи и их подзадачи в Jira
любая	—	Только указанные задачи

Эпики, у которых задачи не указаны, в срез не попадают. Чтобы забирать данные по всем эпикам проекта, заполните задачи у каждого эпика.

8.3 Кнопка среза: поля Jira

В блоке «Поля Jira для показателей замера» выбирается, из каких полей Jira берутся три показателя замера.




Рис. 24. Сопоставление показателей замера и полей Jira

- По умолчанию используются стандартные поля учёта времени Jira: **Остаток** ← «Оставшаяся оценка», **Затрачено** ← «Затраченное время», **Оценка** ← «Первоначальная оценка». Они хранятся в Jira в секундах и пересчитываются в часы автоматически.
- **Загрузить поля из Jira** добавляет в списки числовые поля вашей Jira, в том числе пользовательские (например, «Трудозатраты, ч»). Для своего поля выберите единицу — **часы** или **секунды**: в чём поле заполняется в Jira.
- **— не заполнять —** — показатель не берётся из Jira. При ручном срезе поле останется пустым, при автозаполнении — сохранится уже внесённое значение.

Хотя бы один показатель должен быть сопоставлен с полем. Значения суммируются по всем задачам эпика. Если выбранное поле оказалось нечисловым, срез покажет предупреждение, а показатель останется пустым.

После **Сохранить** кнопка появится в таблице «Кнопки среза из Structure»: в ней видны структура, сопоставление эпиков с задачами и поля Jira. Карандаш открывает редактирование, корзина удаляет кнопку (замеры не затрагиваются).




Рис. 25. Кнопки среза проекта

8.4 Срез: затягивание данных на сегодня

Кнопки среза появляются в разделе «Данные по датам» рядом с **Замер по всем эпикам** (видны руководителю проекта и администратору, когда подключение к Jira настроено).




Рис. 26. Кнопка среза в панели «Данных по датам»

1. Нажмите кнопку среза (например, **↓ Срез релиза 4.0**). Пока Burndown обращается к Jira, на кнопке написано «Загрузка из Jira...».
2. Откроется окно «Срез из Jira» — то же окно замера по всем эпикам, но со значениями из Jira. **Дата замера** — сегодня; при необходимости выберите другую.
3. Под названием каждого эпика указано, сколько задач Jira учтено, и предупреждения, если они есть.
4. Проверьте значения, при необходимости поправьте и нажмите **Сохранить**.




Рис. 27. Окно среза из Jira со значениями по всем эпикам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ЧТО ОЗНАЧАЕТ
«ABC-1: задача не найдена или нет прав на просмотр»	Ключ указан с ошибкой или учётной записи Jira не хватает прав
«ABC-5: задачи нет в структуре — учтена только она сама»	Задача не входит в выбранную структуру, поддерево не собрано
«N задач(и) структуры недоступны для просмотра — не учтены»	Часть задач поддерева скрыта от учётной записи Jira
«Поле … не числовое — метрика не заполнена»	В сопоставлении полей выбрано нечисловое поле

Важно. Первый успешный срез по кнопке открывает для неё автозаполнение по расписанию — появится сообщение «Первый срез получен — для кнопки доступно автозаполнение по расписанию». Срез считается успешным, если Jira вернула значения хотя бы по одному эпику.

8.5 Автозаполнение по расписанию

В разделе «Автозаполнение» для каждой кнопки среза настраивается расписание: в заданные дни и время сервер сам забирает срез и сохраняет замер на текущую дату — открывать Burndown не нужно.




Рис. 28. Раздел «Автозаполнение»: настроенное расписание и кнопка до первого среза

Пока по кнопке не было успешного среза, её карточка заблокирована с подсказкой «Расписание станет доступно после первого успешного среза по этой кнопке». Это гарантирует, что подключение, задачи и поля проверены вручную до того, как сервер начнёт сохранять данные сам.




Рис. 29. Карточка кнопки до первого успешного среза

Настройка расписания:

1. Включите переключатель **Автозаполнение включено**.
2. Отметьте **Дни недели** (по умолчанию — будни).
3. Укажите **Время запуска** и **Часовой пояс**; ваш часовой пояс отмечен «— ваш».
4. **Перезаписывать замер, если на эту дату он уже внесён**: отметка включена — значения из Jira заменят внесённые за день; снята — замер, уже внесённый вручную, останется без изменений.
5. Нажмите **Сохранить расписание**.




Рис. 30. Карточка с включённым расписанием и результатом последнего запуска

Карточка показывает:

- **Последний успешный срез** — когда Jira в последний раз вернула данные по этой кнопке;
- **Последний автозапуск** — время и результат: «Сохранено замеров за 28.10.2026: 6», число пропущенных замеров и предупреждений либо текст ошибки (красным);
- **Следующий запуск** — дата и время ближайшего запуска в часовом поясе расписания.

Запустить сейчас выполняет то же, что автоматический запуск: забирает срез и сохраняет замер на сегодня, без окна проверки. Удобно, чтобы проверить расписание или обновить данные перед совещанием.

Как работает автозапуск:

- запуск выполняется один раз в день на кнопку; если сервер был недоступен в момент запуска, срез выполнится позже в тот же день;
- если расписание включено после сегодняшнего времени запуска, первый автозапуск будет в следующий день по расписанию;
- показатели, для которых Jira ничего не вернула (или выбрано «не заполнять»), не затирают значения, уже внесённые за день;
- изменения записываются в реестр изменений от имени «Автозаполнение»;
- при ошибке Jira (например, истёк токен) замеры не сохраняются, а текст ошибки показывается в карточке.

> **Совет.** Выберите время, когда команда уже списала трудозатраты за предыдущий день, — например, 09:00. Тогда дашборд каждое утро показывает свежую картину без ручного ввода.

9 Задачи Jira на дашборде

Каждый срез из Jira — ручной или автоматический — сохраняет не только суммы для замера, но и состав эпиков по задачам на день среза: ключ, тему, статус и значения каждой задачи. По этим срезам дашборд показывает, из чего складываются цифры замера. Блоки видят все участники проекта, в том числе в режиме просмотра; появляются они после первого среза.

9.1 Задачи Jira по эпикам




Рис. 31. Состав эпиков по задачам Jira

СТОЛБЕЦ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Состав задач	Полоса из трёх частей по числу задач: зелёная — готово, синяя — в работе, серая — не начато. Наведите курсор, чтобы увидеть числа
Выполнено объёма	Доля объёма закрытых задач в объёме эпика
Задач готово	Сколько задач закрыто из всех задач эпика
Объём, ч	Сумма объёма задач эпика
Данные	✓ — данные в порядке; ⚠ N — у N задач неполные данные (подробности — в подсказке и в списке задач)
Срез	Дата последнего среза

Объём задачи — её оценка, а если оценки нет — затрачено плюс остаток. Статус берётся из категории статуса Jira («К выполнению», «В работе», «Готово»), поэтому собственные статусы вашей Jira распределяются по трём группам автоматически. Задачи-контейнеры (эпик Jira или задача, под которой в структуре есть другие задачи) в число задач не входят, но их собственные значения учитываются в объёме — так же, как в замере.

Блок учитывает быстрые фильтры дашборда: скрытые эпики в нём не показываются. В PDF-отчёт дашборда попадает таблица с теми же данными.

9.2 Объём и выполнение (burn-up)




Рис. 32. Burn-up эпика по срезам задач

Под графиками выбранного эпика — burn-up по срезам задач:

- **Объём** — суммарный объём задач эпика на дату среза. Растёт, когда в эпик добавляют задачи или повышают оценки;
- **Выполнено** — объём закрытых задач. Растёт, когда задачи переходят в «Готово».

Burn-up отвечает на вопрос, который не видно по остатку: остаток уменьшился, потому что работа сделана, или потому что задачи переоценили. Если линия «Объём» растёт быстрее «Выполнено», срок под угрозой даже при снижающемся остатке. На один день приходится одна точка: повторный срез за день заменяет предыдущий.

9.3 Список задач и качество данных

Щелчок по строке в «Задачах Jira по эпикам» или кнопка **Задачи эпика** над burn-up открывает список задач эпика из последнего среза. Ключ задачи — ссылка, открывающая задачу в Jira.




Рис. 33. Список задач эпика

Кнопки над таблицей фильтруют список: **Все**, **С проблемами** и по статусам. В столбце **Данные** отмечены задачи, из-за которых суммы эпика могут вводить в заблуждение:

ПРИЗНАК	ЧТО НЕ ТАК	КАК ВЛИЯЕТ НА ЗАМЕР
Не закрыта, нет оценки и остатка	Задача в работе или не начата, но не оценена	Остаток эпика занижен
Закрыта, но остаток не обнулён	Задача в «Готово», а остаток остался	Остаток эпика завышен
В работе, остаток 0 при ненулевой оценке	Остаток обнулили раньше закрытия	Остаток занижен, работа ещё идёт
Затрачено больше оценки	Перерасход по задаче	Сигнал недооценки похожих задач




Рис. 34. Только задачи с неполными данными

Проверки учитывают сопоставление полей кнопки: если показатель не берётся из Jira («не заполнять»), связанные с ним признаки не выставляются.

> **Совет.** Перед совещанием откройте задачи с отметкой ⚠ и попросите исполнителей поправить оценки в Jira. После следующего среза цифры замера станут точнее, а отметки исчезнут.

10 Режим просмотра

Пользователи с ролью «Пользователь» работают в режиме просмотра: над разделом показывается предупреждение, поля ввода недоступны, кнопки добавления, удаления, перетаскивания и среза из Jira скрыты, разделы «Настройки проекта», «Связь с Jira» и «Автозаполнение» в меню не отображаются.




Рис. 35. Раздел «Эпики» в режиме просмотра

Остаются доступны фильтры, выбор эпика на графике, сортировка таблиц, период burn rate, выгрузка в PDF и печать. Если у вас разные роли в разных проектах, режим переключается при смене проекта.

11 Отчёты: PDF и печать


В разделах «Дашборд», «Свод по этапам» и «Данные по датам» кнопка **PDF** формирует на сервере отчёт с таблицами раздела:

- **Дашборд** — ключевые показатели, сводка по эпикам, burn rate за последние 5 дат и задачи Jira по эпикам (если есть срезы) с учётом выбранных эпиков;
- **Свод по этапам** — сводка по этапам и эпикам каждого этапа (сданные — если отмечено «Учитывать сданные эпики»);
- **Данные по датам** — все замеры по каждому эпику.

Кнопка **Печать** (дашборд и свод) печатает раздел вместе с графиками: меню и кнопки скрываются, страница подстраивается под альбомный A4. Чтобы получить PDF с графиками, выберите в диалоге печати «Сохранить как PDF».

12 Работа с телефона

На телефоне боковое меню скрыто и открывается кнопкой ☰; после выбора раздела оно закрывается само. Таблицы прокручиваются по горизонтали, а окно замера по всем эпикам показывает эпики карточками.



13 Пользовательские сценарии

13.1 Сценарий 1. Еженедельный замер вручную

Кто: руководитель проекта. **Цель:** обновить данные по всем эпикам и оценить сроки.

1. Открывает «Данные по датам» и нажимает **Замер по всем эпикам**.
2. Проверяет дату, нажимает **Подставить прошлые значения**, исправляет остаток и затраченное время, при изменении — оценку.
3. Нажимает **Сохранить** и переходит на «Дашборд»: статусы, Δ оценки, строки с отрицательным burn rate.
4. В «Своде по этапам» проверяет, что этапы укладываются в цели.

Результат: актуальная картина сроков за несколько минут.

13.2 Сценарий 2. Связать проект с Jira и затянуть сегодняшний день

Кто: руководитель проекта, задачи команды ведутся в Jira со структурой Structure.

1. В «Связь с Jira» вводит адрес Jira и PAT, нажимает **Проверить подключение**, затем **Сохранить**.
2. Нажимает **+ Новая кнопка**, вводит название, **Загрузить из Jira** → выбирает структуру релиза.
3. У каждого эпика указывает ключ задачи-эпика Jira, оставляет **С вложенными**.
4. Проверяет поля Jira: стандартный учёт времени подходит; если команда ведёт трудозатраты в своём поле — **Загрузить поля из Jira** и выбирает его с единицей **часы**.
5. Сохраняет кнопку, открывает «Данные по датам», нажимает кнопку среза.
6. Сверяет значения и предупреждения в окне среза, нажимает **Сохранить**.

Результат: замер за сегодня по всем эпикам заполнен из Jira, для кнопки открыто автозаполнение.

13.3 Сценарий 3. Ежедневное автозаполнение

Кто: руководитель проекта после первого успешного среза.

1. Открывает «Автозаполнение», включает переключатель у кнопки.
2. Оставляет будни, ставит время 09:00 и свой часовой пояс, оставляет **Перезаписывать замер**.
3. Нажимает **Сохранить расписание** и проверяет **Следующий запуск**.
4. На следующее утро видит в карточке «Сохранено замеров за …» и свежие графики на дашборде.

Результат: данные обновляются каждый рабочий день без участия человека.

13.4 Сценарий 4. Ручная правка поверх автозаполнения

Кто: руководитель проекта, который хочет сам вносить оценку, а остаток и затраченное брать из Jira.

1. В редакторе кнопки для **Оценки** выбирает **— не заполнять —**.
2. Вносит оценку вручную в «Данных по датам».
3. Автозапуск обновляет остаток и затраченное время, а внесённая оценка остаётся.

Результат: часть показателей ведётся вручную, часть — из Jira.

13.5 Сценарий 5. Завершение работ по эпику

1. Вносит последний замер с нулевым остатком.
2. В «Эпиках» ставит отметку **Сдано**.
3. На дашборде включает **Скрыть сданные**.
4. Убирает задачи Jira этого эпика из кнопки среза, чтобы автозаполнение больше не создавало по нему замеры.

13.6 Сценарий 6. Разбор роста объёма перед совещанием

Кто: руководитель проекта, у эпика выросла Δ оценки.

1. На дашборде выбирает эпик и смотрит burn-up: линия «Объём» пошла вверх.
2. Нажимает **Задачи эпика** и сравнивает список с прошлой неделей: появились новые задачи или выросли оценки.
3. Включает фильтр **С проблемами** и пересылает исполнителям задачи без оценки и закрытые с остатком.
4. После правок в Jira нажимает кнопку среза или ждёт автозаполнения.

Результат: на совещании понятно, откуда взялся рост, и данные в Jira приведены в порядок.

14 Частые вопросы

Не вижу нужный проект. Доступ к проектам открывает администратор. Если проектов нет совсем, вместо разделов отображается сообщение «Нет доступных проектов».

Поля серые, кнопок нет. У вас роль «Пользователь» в этом проекте — режим просмотра. Для редактирования обратитесь к администратору.

Статус «Нет цели». Укажите целевую дату эпика («Эпики» или поле **Цель** на дашборде) либо этапа (**Цель этапа** в своде).

Прогноз «не сгорает». Остаток по замерам не уменьшается. Проверьте значения; если всё верно — работы не продвигаются.

«Замер на эту дату уже есть». Измените значения в существующей строке или используйте **Замер по всем эпикам** — окно обновит существующий замер.

Нет кнопки среза в «Данных по датам». Кнопки видны руководителю проекта и администратору, когда подключение к Jira сохранено и создана хотя бы одна кнопка.

«Jira отклонила логин/токен (401)». Проверьте тип подключения, логин и токен; у PAT и API-токенов бывает срок действия. Введите новый токен в «Связь с Jira» и сохраните.

«Структура N не найдена или плагин Structure недоступен». Проверьте номер структуры и права учётной записи Jira на неё. Если плагина Structure нет, используйте кнопку без структуры — подзадачи соберутся по связи «задача — подзадача».

В окне среза пустые значения у эпика. У задач не заполнены выбранные поля Jira, или все задачи недоступны — смотрите предупреждения под названием эпика.

Переключатель автозаполнения неактивен. По кнопке ещё не было успешного среза. Выполните срез в «Данных по датам» — переключатель станет доступен.

Автозапуск не сработал утром. Посмотрите **Последний автозапуск** в карточке: при ошибке там её текст. Если расписание включено после сегодняшнего времени запуска, первый запуск будет на следующий день. При длительной недоступности сервера обратитесь к администратору.

Нет блока «Задачи Jira по эпикам». Он появляется после первого среза из Jira (ручного или автоматического) и показывает только эпики, выбранные в быстрых фильтрах.

Число задач меньше, чем в Jira. В число задач не входят задачи-контейнеры (эпик Jira, задачи с вложенными), а также задачи, недоступные учётной записи Jira, — о них предупреждает окно среза.

«Нет связи с сервером — изменения не сохранены». Проверьте сеть и повторите ввод: прежнее значение в поле уже восстановлено.

После обновления интерфейс выглядит странно. Обновите страницу с очисткой кэша: Ctrl+F5 (на macOS — Cmd+Shift+R).

15 Глоссарий

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Burn rate	Скорость сгорания остатка, часов в день
Δ оценки	Изменение оценки от первого до последнего замера
PAT	Personal Access Token — персональный токен доступа Jira Server/DC
API-токен	Токен доступа Jira Cloud, создаётся на id.atlassian.com
Structure	Плагин Jira (Tempo) для иерархических структур задач
Поддерево	Задача и все задачи, вложенные в неё в структуре
Срез	Значения остатка, затраченного времени и оценки, собранные из Jira на момент запроса
Автозаполнение	Автоматический срез и сохранение замера по расписанию
Burn-up	График объёма задач и выполненного объёма по датам срезов
Объём задачи	Оценка задачи, а если её нет — затрачено плюс остаток
Задача-контейнер	Задача, под которой в структуре или по связи «подзадача» есть другие задачи
Целевая линия	Требуемая траектория остатка к нулю на целевую дату
Буфер риска	Допустимое опоздание прогноза, при котором статус — «Риск»