Дашборды компании

ПОКАЗАТЕЛИ СЛУЖБ АЛМИ ПАРТНЕР

Руководство администратора

Версия 0.3.0

Ноябрь 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 4

2 Роли и уровни доступа 5

2.1 Роли 5

2.2 Уровни доступа к службе 5

2.3 Перенос прав при обновлении до 0.2.0 6

2.4 Перенос прав при обновлении до 0.1.0 6

3 Первичная настройка 7

4 Пользователи 8

4.1 Список пользователей 8

4.2 Статусы и метки 9

4.3 Карточка пользователя 9

4.4 Создание пользователя 10

4.5 Выдать доступ 12

4.6 Сброс пароля 12

4.7 Отключение и удаление 13

4.8 Защита от ошибок 13

5 Доступ и профили доступа 14

5.1 Из чего складывается доступ 14

5.2 Измерения доступа 14

5.3 Встроенные профили 15

5.4 «Как в профиле» и «задано лично» 16

5.5 Профили доступа 18

5.6 Сценарии 19

6 Полномочия 21

7 Структура компании и подразделения 23

7.1 Правила структуры 23

7.2 Подразделения 23

7.3 Добавление и изменение 24

7.4 Руководители 25

7.5 Удаление 26

7.6 Типы уровней и вложенность 26

7.7 Сотрудник в структуре 27

8 Импорт и экспорт 29

8.1 Проверка, план, применение 29

8.2 Структура 29

8.3 Сотрудники 30

8.4 Быстрая загрузка списком 31

9 Показатели и сквозной отчёт 33
9.1 Каталог показателей 33
9.2 Вычисляемые и вводимые показатели 35
9.3 Правило светофора 36
9.4 Свёртка по структуре 37
9.5 Где ожидается значение и пропуски 38
9.6 Статус подразделения 38
9.7 Добавление и изменение показателя 38
9.8 Кто вводит значения 40
9.9 Полномочие «Ведёт сквозные отчёты» 41
9.10 Подразделения служб 41
9.11 Как доступ определяет отчёт 42
9.12 Настройка уровней сотрудников 43
9.13 Сценарий: финансовый контролёр 43
9.14 Журнал 44
10 Вход по домену (LDAP) 45
10.1 Как проходит вход 45
10.2 Сопоставление и привязка 45
10.3 Создание при первом входе и профили по группам 46
10.4 Страница «Вход по домену» 46
10.5 Безопасное включение 47
11 Синхронизация с Active Directory 48
11.1 Что синхронизируется 48
11.2 Запуск из интерфейса 49
11.3 По расписанию 49
12 Настройка служб 50
12.1 Светофор службы персонала и техподдержки 50
12.2 Светофор партнёрств 51
12.3 Цели службы персонала 51
12.4 Загрузка данных 51
13 Журнал изменений 53
14 Палитры 54
15 О системе 55
16 Демонстрационный стенд 56
17 Данные и хранение 59
18 Типовые задачи 60

1 О документе

Руководство описывает администрирование «Дашбордов компании» версии 0.3.0: роли и уровни доступа, пользователей, профили доступа и личные настройки, полномочия администрирования, структуру компании и подразделения, импорт и экспорт структуры и сотрудников, показатели сквозного отчёта и то, как доступ сотрудников разных уровней определяет отчёт, вход по учётной записи домена (LDAP), синхронизацию с Active Directory, настройку служб, журнал изменений, палитры, сведения о системе, демонстрационный стенд и типовые задачи обслуживания.

Документ предназначен для администраторов системы, сотрудников с полномочиями «Ведёт пользователей и доступ», «Ведёт структуру компании» и «Ведёт сквозные отчёты», а также руководителей служб с уровнем доступа «Управление». Повседневная работа описана в «Руководстве пользователя», установка, переменные окружения и обновление — в «Руководстве по развёртыванию».

Руководство открывается в приложении: **Справка → Руководство администратора** (видно только администраторам).

2 Роли и уровни доступа

2.1 Роли

РОЛЬ	ПРАВА
Администратор	полный доступ ко всем службам на уровне «Управление», ко всем данным и ко всему администрированию: пользователи, профили доступа, подразделения, импорт и экспорт, показатели сквозного отчёта, вход по домену, журнал изменений, палитры, сведения о системе
Пользователь	службы и данные по своему профилю доступа и личным настройкам; части администрирования — по полномочиям (раздел «Полномочия»)

2.2 Уровни доступа к службе

УРОВЕНЬ	СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	ПАРТНЁРСТВА
Просмотр	дашборд, реестр, сводка, цели, PDF и Excel, свои дашборды	дашборд, недельный отчёт, сравнение, Naumen, PDF, Excel и CSV	дашборд, реестр, сводка, хронология, правила светофора (чтение), PDF и Excel
Ввод данных	+ месяцы, метрики, приёмы и увольнения, заметки; общие дашборды	+ добавление и правка недель	+ добавление, правка и удаление партнёрств
Управление	+ светофор, цели, удаление месяцев	+ светофор, загрузка отчёта и выгрузки Naumen	+ правила светофора партнёрств

Уровень службы — одно из измерений доступа. Реестры, персональные данные, выгрузка и область структуры дополнительно ограничиваются профилем доступа и личными настройками (раздел «Доступ и профили доступа»). Уровень **Нет доступа**, заданный лично, закрывает службу, даже если её даёт профиль.

Доступ можно выдать и к службам, у которых пока нет дашборда («Аппарат генерального директора», «Финансовая служба», «ИТ-служба» и другие): они появятся у пользователя, когда получат экраны. Уже сейчас уровень «Ввод данных» к такой службе даёт ввод показателей сквозного отчёта, которыми она владеет (раздел «Показатели и сквозной отчёт»).

> **Важно.** Права проверяет сервер на каждом запросе. Скрытые в интерфейсе кнопки — удобство, а не защита.

2.3 Перенос прав при обновлении до 0.2.0

Обновление не меняет доступ существующих пользователей:

БЫЛО В 0.1.0	СТАЛО В 0.2.0
уровни служб пользователя	те же уровни, заданные лично; профиль не назначен — «Индивидуальная настройка» (вся компания, все классы данных, реестры и выгрузка, как в 0.1.0)
«Только свои подразделения» у службы персонала	своя область службы «Своя ветка структуры»
подразделения пользователя	первое по алфавиту — основное подразделение, остальные — дополнительные подразделения области доступа
плоский справочник подразделений	подразделения верхнего уровня дерева структуры; вложить их в нужные уровни можно в «Подразделениях» или загрузкой структуры
пароли	без изменений; вход по домену включается отдельно

Профили доступа назначайте постепенно: пользователь с «Индивидуальной настройкой» работает как раньше.

2.4 Перенос прав при обновлении до 0.1.0

БЫЛО	СТАЛО
роль «Администратор»	роль «Администратор»
роль «Начальник службы персонала»	«Пользователь» + служба персонала: «Управление»
роль «Просмотр»	«Пользователь» с прежним доступом к службам
роль «Просмотр отдела»	«Пользователь» + служба персонала: «Просмотр», только свои подразделения
уровни «чтение», «правка», «метрики», «админ»	«Просмотр», «Ввод данных», «Ввод данных», «Управление»

3 Первичная настройка

1. Войдите под учётной записью первого администратора (см. «Руководство по развёртыванию», «Первый вход») и смените временный пароль.
2. **Администрирование → Подразделения** — постройте структуру компании: верхний уровень (компания), дирекции, службы, отделы; назначьте руководителей. Большую структуру удобнее загрузить: **Импорт и экспорт** (структура из файла, список сотрудников или Active Directory).
3. **Администрирование → Профили доступа** — проверьте встроенные профили и при необходимости создайте свои (например, «Финансовый контролёр»).
4. **Администрирование → Пользователи** — создайте учётные записи (или выдайте доступ загруженным сотрудникам), укажите подразделение, профиль доступа и личные настройки.
5. При необходимости включите вход по учётной записи домена и проверьте его на странице **Вход по домену** (раздел «Вход по домену (LDAP)»).
6. Выдайте полномочия «Ведёт структуру компании», «Ведёт пользователей и доступ» и «Ведёт сквозные отчёты» тем, кто будет вести структуру, пользователей и сквозной отчёт без роли администратора.
7. Руководители служб с уровнем «Управление» проверяют пороги светофора и цели, загружают данные: недельный отчёт техподдержки и выгрузку Naumen — файлами, данные службы персонала — вводом по месяцам.
8. **Администрирование → Показатели** — заполните каталог показателей сквозного отчёта: вычисляемые из данных служб и вводимые по подразделениям; проверьте «Подразделения служб». Выдайте уровень «Ввод данных» к службам-владельцам тем, кто вводит значения (раздел «Показатели и сквозной отчёт»).
9. **Администрирование → Палитры** — при необходимости выберите палитру под фирменный стиль.

4 Пользователи

4.1 Список пользователей

Администрирование → Пользователи (администратор и полномочие «Ведёт пользователей и доступ»).




Рис. 1. Пользователи

Сводка под заголовком: всего · активных · отключено · без доступа · по домену · администраторов. Щелчок по числу показывает этих пользователей.

Фильтры (сохраняются в адресе страницы):

- поиск по ФИО, логину, e-mail и должности;
- статус: **Все**, **Активные**, **Отключённые**, **Без доступа**;
- роль: **Все роли**, **Администраторы**, **Пользователи**;
- подразделение — любое из дерева или **Без подразделения**;
- профиль доступа — любой или **Индивидуальная настройка**;
- способ входа: **Пароль системы** или **Вход по домену**.

Строка пользователя: имя с метками, логин и e-mail; должность, подразделение с путём и руководитель (↑, «назначен явно» — если задан явно); профиль доступа («Полный доступ» у администратора) и личные уровни служб («лично: Техподдержка — управление»); статус — переключатель **Активен / Отключён** и время последнего входа; действия: **Изменить**, **Доступ**

(карточка сразу на вкладке «Доступ»), **Выдать доступ** или **Сбросить пароль** / **Перевести на пароль системы**, **Удалить**. **Профили доступа** в заголовке страницы открывают одноимённый раздел.

4.2 Статусы и метки

СТАТУС ИЛИ МЕТКА	ЗНАЧЕНИЕ
Активен	может входить в систему
Отключён	вход запрещён, сессии завершены; карточка, доступ и место в структуре сохраняются
Без доступа	учётная запись системы без пароля (например, загружена списком или из файла): видна в структуре, но войти не может, пока не выдан доступ
метка **домен**	входит по учётной записи домена; пароль хранит домен
метка **без пароля**	пароль не задан — нужен «Выдать доступ»
метка **временный пароль**	при входе пользователь задаст свой пароль
метка **администратор**, **Вы**	роль администратора; ваша учётная запись

4.3 Карточка пользователя

Щелчок по строке открывает карточку справа. В шапке — роль, статус, метки, профиль доступа, дата создания, последний вход и способ входа («Пароль системы» или «Учётная запись домена с ...»).

ВКЛАДКА	ЧТО НА НЕЙ
Профиль	ФИО, e-mail, телефон, должность, **Подразделение** (основное — вершина области доступа), руководитель (определяется по структуре, назначается в «Структуре компании»), роль (только администратор), статус
Доступ	профиль доступа, личные настройки измерений, уровни служб, дополнительные подразделения и «Действующий доступ» (раздел «Доступ и профили доступа»)

ВКЛАДКА	ЧТО НА НЕЙ
Полномочия	«Ведёт структуру компании», «Ведёт пользователей и доступ», «Ведёт сквозные отчёты» (только администратор)
Журнал	изменения учётной записи и её входы со значениями «до» и «после»; **Весь журнал изменений** (только администратор)

Точка у названия вкладки — есть несохранённые изменения. **Сохранить** сохраняет все вкладки, **Отмена** закрывает карточку. Внизу карточки — **Выдать доступ** или сброс пароля и **Удалить**.

4.4 Создание пользователя

Добавить пользователя открывает окно «Новый пользователь».




Рис. 2. Новый пользователь

- **Учётная запись**: логин (латиница, цифры и `. _ @ -`), ФИО, e-mail, телефон, должность, подразделение.
- **Доступ**: роль (только администратор), профиль доступа (с кратким описанием и фактами: область, данные, глубина, записи, выгрузка, службы) и уровни служб с дашбордом: «Как в профиле», «Нет доступа» или уровень лично. Остальные личные настройки задаются в карточке после создания.
- **Способ входа** — см. таблицу ниже.
- **Полномочия** (только администратор) — см. раздел «Полномочия».

СПОСОБ ВХОДА	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Временный пароль	система создаст пароль и покажет его один раз; флажок **Задать временный пароль самому** позволяет ввести свой (не короче 8 символов)
Вход по домену	логин и пароль домена; нужен e-mail — по нему учётная запись сопоставится с каталогом; вариант недоступен, если вход по домену не настроен на сервере
Без доступа	учётная запись без пароля: видна в структуре, доступ выдаётся позже

Создать пользователя создаёт учётную запись. Временный пароль показывается один раз — **Копировать** или **Копировать логин и пароль**, затем **Готово**. При первом входе пользователь обязан сменить пароль.




Рис. 3. Временный пароль

4.5 Выдать доступ

Пользователю со статусом «Без доступа» — кнопка **Выдать доступ** (ключ в строке или в карточке). В окне выберите:

- **Временный пароль** — пароль покажется один раз, при первом входе сотрудник задаст свой;
- **Вход по учётной записи домена** — пароль системы не нужен; вариант доступен, если вход по домену настроен и у сотрудника указан e-mail.

Отключённая учётная запись при выдаче доступа включается.

4.6 Сброс пароля

- Локальная учётная запись: **Сбросить пароль** — текущий пароль перестаёт действовать, все сессии завершаются, система создаёт временный пароль.
- Доменная учётная запись: **Перевести на пароль системы** — создаётся временный пароль системы, сессии завершаются; вход с паролем домена снова привяжет учётную запись к домену. Используйте, если сотрудник временно не может войти в домен.

Свой пароль меняется в профиле, а не здесь.

4.7 Отключение и удаление

- **Отключить** — переключатель статуса в строке или «Статус» в карточке: пользователь не сможет войти, его сессии завершатся; карточка, доступ, место в структуре и записи журнала сохраняются. Рекомендуется вместо удаления.
- **Удалить** — окно «Удалить пользователя?» предлагает **Отключить** вместо удаления; **Удалить** удаляет учётную запись без возможности восстановления, записи журнала остаются с её логином.

4.8 Защита от ошибок

ПРАВИЛО	ЧТО УВИДИТЕ
Нельзя снять с себя роль администратора, отключить или удалить свою учётную запись	кнопки недоступны, «Свою учётную запись отключить нельзя»
В системе должен остаться хотя бы один активный администратор	«В системе должен остаться хотя бы один активный администратор»
Администратора изменяет, отключает и удаляет только администратор	«Изменять администратора может только администратор»
Роль администратора и полномочия назначает только администратор	поля скрыты у сотрудника с полномочием «Ведёт пользователей и доступ»
Логин и e-mail уникальны	«Логин занят», «Этот e-mail уже используется»
Для входа по домену нужен e-mail	«Для входа по домену нужен e-mail: по нему учётная запись сопоставляется с каталогом»

5 Доступ и профили доступа

5.1 Из чего складывается доступ

Доступ пользователя = **профиль доступа** + **личные настройки**. Профиль — шаблон прав для группы сотрудников одного уровня. В карточке пользователя любое измерение доступа либо берётся из профиля («как в профиле»), либо задаётся лично — личное значение перекрывает профиль. Без профиля («Индивидуальная настройка») доступ работает как в версии 0.1.0: вся компания, все классы данных, реестры и выгрузка, а службы выдаются лично. Роль «Администратор» даёт полный доступ независимо от профиля.

5.2 Измерения доступа

ИЗМЕРЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ЧТО ОГРАНИЧИВАЕТ
Уровень доступа к службе	Нет доступа · Просмотр · Ввод данных · Управление	разделы службы и действия в них; «Нет доступа», заданное лично, закрывает службу, даже если её даёт профиль
Область структуры	Вся компания · Своя ветка структуры · Своё подразделение	вершины сквозного отчёта; данные, привязанные к подразделениям, — приёмы и увольнения службы персонала (реестр, счётчики и разрез по подразделениям на дашборде, сводка, PDF); можно задать отдельно для службы — тогда она ограничивает данные и ввод показателей этой службы
Дополнительные подразделения	список подразделений	расширяют область: куратор, заместитель, проектный руководитель
Классы данных	Операционные (всегда) · Персональные · Финансовые	персональные — ФИО, должности, причины увольнения в реестрах, ответственные в заявках Naumen; финансовые — денежные показатели сквозного отчёта (выручка, затраты, ФОТ, бюджеты)

ИЗМЕРЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ЧТО ОГРАНИЧИВАЕТ
Глубина детализации	0 — только вершина области, 1…9 уровней вниз, без ограничения	на сколько уровней ниже вершины области раскрывается сквозной отчёт; глубже — только в итогах
Исходные записи	Реестры и списки · Только дашборды	реестр приёмов и увольнений, реестр и хронология партнёрств, выгрузка недельного отчёта, ссылки на реестры в сквозном отчёте; дашборды и сводки работают и без этого права
Выгрузка	Разрешена · Запрещена	все выгрузки Excel, CSV и PDF, в том числе PDF сквозного отчёта

Вершина области — вся компания (область «Вся компания») или подразделения пользователя: основное, руководимые и дополнительные. «Своя ветка» — вместе со всеми вложенными, «Своё подразделение» — без вложенных. Глубина отсчитывается от вершины: у первого лица с глубиной 1 — компания и уровень под ней, у руководителя подразделения без ограничения — вся его ветка.

> **Важно.** С версии 0.3.0 глубина детализации и финансовые показатели действуют в сквозном отчёте; дашборды служб глубиной не ограничиваются, денежных показателей в них нет. При области «Своё подразделение» сквозной отчёт показывает только подразделения пользователя без вложенных, какой бы ни была глубина. Как каждое измерение меняет отчёт — раздел «Показатели и сквозной отчёт».

5.3 Встроенные профили

Встроенные профили соответствуют уровням сотрудников. Их можно изменять, но нельзя удалить.

ПРОФИЛЬ (КЛЮЧ)	ДЛЯ КОГО	ОБЛАСТЬ И КЛАССЫ ДАННЫХ	ГЛУБИНА, ЗАПИСИ, ВЫГРУЗКА	СЛУЖБЫ
Высшее руководство (`executive`)	первое лицо, члены правления	вся компания; все классы	глубина 1; записей нет; выгрузка есть	просмотр всех служб с дашбордом
Руководитель направления (`director`)	директора направлений и дирекций	своя ветка; все классы	глубина 2; записи и выгрузка есть	просмотр всех служб с дашбордом

ПРОФИЛЬ (КЛЮЧ)	ДЛЯ КОГО	ОБЛАСТЬ И КЛАССЫ ДАННЫХ	ГЛУБИНА, ЗАПИСИ, ВЫГРУЗКА	СЛУЖБЫ
Руководитель подразделения (`head`)	руководители служб, отделов, групп	своя ветка; операционные и персональные	без ограничения; записи и выгрузка есть	выдаются лично
Специалист (`specialist`)	аналитики, специалисты служб	своё подразделение; операционные	без ограничения; записи и выгрузка есть	выдаются лично
Сотрудник (`employee`)	рядовые сотрудники	своё подразделение; операционные	глубина 0; записей и выгрузки нет	нет (при необходимости — лично)

5.4 «Как в профиле» и «задано лично»

Вкладка **Доступ** карточки пользователя:




Рис. 4. Доступ пользователя: личные настройки и действующий доступ

1. **Профиль доступа** — выберите профиль или «Индивидуальная настройка»; под списком — описание профиля, ссылка **Все профили**.
2. **Что видит** — по каждому измерению строка «Как в профиле: …» (без профиля — «По умолчанию: …»). **Задать лично** начинает личное значение с унаследованного — доступ пока не меняется, — и появляется переключатель: область, флажки классов данных (операционные отметить нельзя — они всегда), глубина, «Реестры и списки / Только дашборды», «Разрешена / Запрещена». Рядом видно, что было в профиле. **Вернуть** снимает личное значение; **Вернуть всё как в профиле** — все сразу. В заголовке — «Задано лично: N из 5».
3. **Службы** — уровень каждой службы: «Как в профиле: …», «Нет доступа» (только при профиле) или уровень лично; столбец **Область** — «Общая область» или своя область для данных службы. Своя область фиксирует уровень службы лично. **Просмотр всех дашбордов** выдаёт просмотр службам с дашбордом, к которым доступа нет; **Как в профиле** (**Снять все**) убирает личные уровни. Службы без дашборда раскрываются ссылкой «Службы без дашборда (N)».

4. **Дополнительные подразделения** — расширяют область; рядом — основное подразделение и руководимые.

Справа — **Действующий доступ**: «Так система работает для пользователя». Для каждой службы и измерения — итоговое значение и источник: «из профиля „...“», «задано лично», «по умолчанию» или «роль администратора»; для области — список подразделений, данные которых видит пользователь («Все подразделения компании» для всей компании). Если область ограничена своими подразделениями, а у пользователя нет ни основного, ни дополнительных, ни руководимых подразделений, карточка предупредит: данные подразделений ему не видны.

Изменения начинают действовать после **Сохранить**: сервер применяет их со следующего запроса пользователя, без повторного входа; меню и кнопки у пользователя обновятся после перезагрузки страницы. Пользователь видит итог в профиле, в блоке «Мой доступ».

5.5 Профили доступа

Администрирование → Профили доступа: карточки профилей с описанием, фактами (область, данные, глубина, записи, выгрузка, службы) и числом пользователей — щелчок по нему открывает список этих пользователей.




Рис. 5. Профили доступа

- **Создать профиль** — название, ключ (латиница в нижнем регистре, цифры, `_` и `-`; предлагается по названию, после создания не меняется), описание, «Что видит» (те же измерения) и уровни служб. Службы без уровня в профиле выдаются пользователю лично.

- **Изменить** — изменения сразу действуют на всех пользователей с профилем (кроме их личных значений): в заголовке окна видно, на скольких.
- **Удалить** — только свой профиль и только если он никому не назначен; встроенный профиль удалить нельзя — его можно изменить.

Сравнение профилей внизу страницы — кто что видит: столбцы — профили и «Индивидуальная настройка» (пользователи без профиля), строки — область, классы данных, глубина, записи, выгрузка и уровни служб с дашбордом. Щелчок по названию профиля открывает его для изменения.

Сравнение профилей Кто что видит; последний столбец — пользователи без профиля

	Высшее руководство 1 польз.	Руководитель направления 1 польз.	Руководитель подразделения 2 польз.	Специалист 0 польз.	Сотрудник 1 польз.	Индивидуальная настройка по умолчанию
ЧТО ВИДИТ						
Область структуры	Вся компания	Своя ветка	Своя ветка	Своё подразделение	Своё подразделение	Вся компания
Операционные данные	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Персональные данные	✓	✓	✓	—	—	✓
Финансовые данные	✓	✓	—	—	—	✓
Глубина детализации	1	2	Без ограничения	Без ограничения	0	Без ограничения
Исходные записи	—	✓	✓	✓	—	✓
Выгрузка	✓	✓	✓	✓	—	✓
СЛУЖБЫ						
Служба персонала	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично
Техническая поддержка	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично
Проектный и продуктовый офис	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично

Рис. 6. Сравнение профилей

5.6 Сценарии

Руководство. Первому лицу и членам правления — профиль «Высшее руководство», основное подразделение — компания (верхний уровень) или своя дирекция. Профиль показывает верхнеуровневую картину без исходных записей; конкретному руководителю расширьте лично глубину детализации (например, до 3) и, если нужно, откройте исходные записи — как на рисунке выше.

Руководитель. Директору направления — «Руководитель направления», руководителю службы или отдела — «Руководитель подразделения». Назначьте его руководителем подразделения (**Подразделения → Руководители**): руководимые подразделения автоматически входят в область вместе со всей веткой. Уровень своей службы выдайте лично — например, «Техническая поддержка — Управление».

Сотрудник. Профиль «Сотрудник» и основное подразделение. Сотрудник видит «Обзор», структуру компании и свой доступ; служб в профиле нет, выгрузки и реестры закрыты. Если сотруднику нужен дашборд службы, выдайте лично уровень «Просмотр» — записи и выгрузка

останутся закрыты профилем.

Куратор нескольких подразделений. Профиль «Руководитель подразделения» или «Специалист», основное подразделение — своё; курируемые подразделения добавьте в **Дополнительные подразделения**. В «Действующем доступе» проверьте список подразделений области. Если куратору нужна вся ветка курируемых подразделений, а не только они сами, оставьте область «Своя ветка».

Финансовый контролёр. Создайте профиль «Финансовый контролёр» (например, ключ `fin-control`): область «Вся компания», классы данных — операционные и финансовые без персональных, глубина без ограничения, исходные записи и выгрузка — по решению, службы — «Просмотр» нужных. Персональные данные (ФИО, причины увольнения) такому пользователю закрыты, даже при доступе к службе персонала: реестр приёмов и увольнений ему не виден. Как такой сотрудник вводит финансовые показатели и что видит в сквозном отчёте — раздел «Сценарий: финансовый контролёр».

6 Полномочия

Полномочия дают часть администрирования без роли администратора. Выдаёт их только администратор — на вкладке **Полномочия** карточки пользователя или при создании.




Рис. 7. Полномочия

ПОЛНОМОЧИЕ	КЛЮЧ	ЧТО ДАЁТ
Ведёт структуру компании	`org.manage`	разделы «Подразделения» и «Импорт и экспорт»; в «Структуре компании» — кнопки «Подразделения» и «Импорт и экспорт», в панели сотрудника — «Подчинение и должность» и «История в структуре»; видны отключённые сотрудники и e-mail
Ведёт пользователей и доступ	`users.manage`	разделы «Пользователи» и «Профили доступа»: учётные записи, профили, доступ — кроме администраторов; при загрузке сотрудников — роли, профили и активность

ПОЛНОМОЧИЕ	КЛЮЧ	ЧТО ДАЁТ
Ведёт сквозные отчёты	`reports.manage`	раздел «Показатели»: каталог показателей и подразделения служб; ввод значений любой службы во всех подразделениях; отметка «под контролем» у любого подразделения (раздел «Показатели и сквозной отчёт»)

Сотрудник с полномочием «Ведёт пользователей и доступ» не может изменить, отключить или удалить администратора, назначить роль администратора и выдать полномочия. Разделы «Вход по домену», «Журнал изменений», «Палитры» и «О системе» — только для администратора. Администратору полномочия не нужны: ему доступно всё.

7 Структура компании и подразделения

7.1 Правила структуры

- Подразделения образуют дерево: у каждого — «Входит в» (родитель) или верхний уровень, тип уровня, порядок среди соседних и необязательный код.
- Название уникально среди соседних подразделений; код — во всей структуре.
- Подразделение нельзя вложить в само себя или во вложенное; глубина ограничена пределом вложенности (по умолчанию 15 уровней, компания — первый).
- У подразделения может быть несколько руководителей; **основной** (★) определяет подчинение сотрудников.
- Удалить можно только подразделение без вложенных; сотрудники остаются без подразделения.
- Все изменения структуры записываются в журнал изменений и в историю структуры.

Непосредственный руководитель сотрудника: «первое лицо» никому не подчиняется; иначе — руководитель, назначенный явно (если он активен); иначе — по структуре: основной (или первый по алфавиту) активный руководитель подразделения сотрудника, а если сотрудник сам руководит им или руководителя нет — ближайшего вышестоящего подразделения, где сотрудник не руководитель. Сотрудник без подразделения, руководящий подразделением, подчиняется руководителю вышестоящего уровня. Система не даст создать цикл подчинения.

Основное подразделение сотрудника — указанное в карточке; без него — подразделение, которым он руководит (сначала то, где он основной руководитель). В остальных руководимых подразделениях человек показывается «руководитель, числится в ...».

7.2 Подразделения

Администрирование → Подразделения (администратор и полномочие «Ведёт структуру компании»).




Рис. 8. Подразделения

Над деревом — число подразделений, используемая вложенность из предела, сколько подразделений без руководителя и сотрудников без подразделения, ссылки на оргсхему и импорт. Поиск по названию или коду, **Развернуть всё** и **Свернуть всё**.

Строка: название, тип, код; **Сотрудники** — числятся в подразделении (с руководителем) и «/ N в ветке»; **Руководители** (★ — основной, «Руководитель не назначен» — подчинение уходит к вышестоящему); действия: **+** (добавить вложенное, недоступно на пределе вложенности), **Руководители**, **Изменить**, **Удалить** (недоступно, пока есть вложенные).

7.3 Добавление и изменение

Добавить подразделение (верхний уровень) или **+** в строке (вложенное) открывают окно «Новое подразделение», **Изменить** — окно «Подразделение»:




Рис. 9. Изменение подразделения

- **Название** — уникально среди соседних;
- **Входит в** — перенос в другую ветку или на **Верхний уровень**; недопустимые варианты (само подразделение, вложенные, слишком глубокие) скрыты;
- **Тип** — из настроенных типов уровней;
- **Код** — необязательно, латиница, уникален;
- **Порядок среди соседних** — меньшее число левее на оргсхеме и выше в списке, при равном — по алфавиту.

Перенос подразделения переносит всю его ветку вместе с сотрудниками.

7.4 Руководители

Руководители в строке открывают окно с путём подразделения: отметьте сотрудников (поиск по имени, должности или e-mail) и, если их несколько, переключателем **основной** — основного. Руководителем можно назначить только активного сотрудника. Без руководителя сотрудники подразделения подчиняются руководителю вышестоящего уровня.




Рис. 10. Руководители подразделения

7.5 Удаление

Подтверждение перечисляет, кто числится в подразделении и кто им руководит: они останутся без подразделения (руководители — без этого руководства). Подразделение с вложенными удалить нельзя — сначала перенесите или удалите их.

7.6 Типы уровней и вложенность

Кнопка **Типы уровней и вложенность** — настройки структуры для всех пользователей:




Рис. 11. Типы уровней и вложенность

- **Типы уровней** — название, цвет (карточка на оргсхеме), порядок; ключ типа используется при загрузке и в API. Встроенные типы: Компания, Дирекция, Направление, Служба, Отдел, Сектор, Группа, Позиция. Используемый тип удалить нельзя — сначала смените его у подразделений.
- **Вложенность** — **Предел уровней** от 2 до 30, но не меньше текущей глубины структуры; шкала показывает, сколько уровней занято.
- **Вид оргсхемы по умолчанию** — Оргсхема, Люди, Дерево или Таблица; каждый пользователь может переключить вид, его выбор запоминается.

7.7 Сотрудник в структуре

Подразделение сотрудника, явного руководителя и должность назначают в **Структуре компании**: выберите сотрудника, в боковой панели — блок **Подчинение и должность**:

- **Должность**;
- **Подразделение** — основное подразделение или «Без подразделения»;

- **Руководитель**: **По структуре** (подсказка — кто руководитель сейчас), **Назначить** (явный руководитель важнее структуры — например, для сотрудника, работающего на другое подразделение) или **Первое лицо** (никому не подчиняется — даже внутри подразделения).

Сохранить проверяет циклы подчинения. Ниже — **История в структуре**: кто и когда менял подразделение, руководителя, должность и руководство подразделениями. Подразделение пользователя можно указать и в карточке пользователя (вкладка «Профиль»).

8 Импорт и экспорт

Администрирование → Импорт и экспорт (администратор и полномочие «Ведёт структуру компании»): четыре вкладки — **Структура**, **Сотрудники**, **Быстрая загрузка списком**, **Active Directory**.

8.1 Проверка, план, применение

Любая загрузка идёт в два шага:

1. **Проверить** — система разбирает файл и показывает план: что будет создано, изменено, что останется без изменений, ошибки и предупреждения. Проверка ничего не записывает. Фильтр плана: **Изменения и ошибки**, **Ошибки**, **Все**.
2. **Применить** — план записывается одной операцией и попадает в журнал изменений. Если в плане есть ошибки или неотвеченные вопросы, кнопка недоступна, а при ошибке на сервере ничего не записывается.

8.2 Структура




Рис. 12. Импорт структуры: план

- **Выгрузить структуру** — **Скачать JSON**: подразделения с типами, порядком, кодами и руководителями (по e-mail), типы уровней, предел вложенности и вид оргсхемы. Файл переносит структуру между стендами «Дашбордов компании».

- **Загрузить структуру** — файл JSON; флажок **Перенести и настройки структуры** (типы уровней, предел вложенности, вид по умолчанию). Подразделения сопоставляются по пути от верхнего уровня: новые создаются, у существующих меняются тип, порядок и код.

План показывает **Настройки структуры** («Сейчас» и «Из файла»), **Подразделения** (путь, действие, изменения), **Руководители** («Назначить», «Уже назначен», «Нет в системе» — назначится после загрузки сотрудника с этим e-mail) и «Есть в системе, нет в файле — останутся».

> **Важно.** Загрузка структуры ничего не удаляет: подразделения, которых нет в файле, остаются, руководители только добавляются.

8.3 Сотрудники




Рис. 13. Импорт сотрудников: различия и вопрос «тот же человек?»

- **Выгрузить сотрудников** — формат **Excel**, **CSV** (UTF-8 с BOM, разделитель «;») или **JSON**, флажок **Включая отключённых**. Столбцы: Email, Логин, ФИО, Должность, Телефон, Подразделение (путь через «/»), Руководитель (явно), Первое лицо, Руководит, Роль, Профиль доступа, Активен, Способ входа, Внешний ID. Пароли не выгружаются.
- **Загрузить сотрудников** — Excel, CSV или JSON со столбцами выгрузки; обязателен e-mail, по нему сотрудники сопоставляются. Профиль доступа указывается названием. Недостающие подразделения создаются по пути.

- **Новые сотрудники**: **Без доступа** (видны в структуре, войти не смогут, пока не выдан доступ), **Активные (вход по домену)** (нужно полномочие «Ведёт пользователей и доступ»), **Отключённые**.

Разбор различий. Если значение в файле отличается от значения в системе, в записи появляется таблица «Поле — В системе — В файле — Решение»:

РЕШЕНИЕ	ЧТО ЗАПИШЕТСЯ
Система	значение остаётся как в системе (выбрано по умолчанию)
Файл	значение из файла
Объединить	для списков (например, «Руководит») — объединение значений системы и файла
Своё	значение, которое вы введёте (путь подразделения через «/», e-mail руководителя)

Кнопки **оставить значения системы** и **взять из файла** применяют решение ко всем различиям сразу. Пустое значение в файле ничего не стирает.

«Тот же человек?» Если сотрудника с таким e-mail нет, но логин из файла занят, система спросит: **Тот же человек — обновить** (e-mail допишется к существующей учётной записи) или **Новый сотрудник**. Пока вопрос без ответа, запись помечена «Нужно решение» и применить план нельзя.

Роли, профили доступа и признак «Активен» из файла применяются только при полномочии «Ведёт пользователей и доступ», администраторов изменяет только администратор; иначе план покажет замечание в блоке «Обратите внимание».

8.4 Быстрая загрузка списком

Подразделения и сотрудники одной таблицей — CSV (UTF-8) или Excel, или вставьте строки в поле (**Вставить пример** показывает формат). Первая строка — заголовки, разделитель «;» или «,».

СТОЛБЕЦ	ЗНАЧЕНИЕ
`email`	обязательно (или логин); по нему или по логину сотрудник сопоставляется
`ФИО`	для новых сотрудников
`Подразделение`	путь через «/»; недостающие подразделения создаются

СТОЛБЕЦ	ЗНАЧЕНИЕ
`Должность`	должность
`Руководитель`	e-mail руководителя; записывается явно, только если отличается от руководителя по структуре
`Руководит`	«да» — сотрудник руководит своим подразделением
`Логин`, `Внешний ID`	необязательно

Флажок **Создавать новых сотрудников** — новые создаются без пароля и доступа (доступ выдаётся в «Пользователях»); без отметки строки с новыми сотрудниками — ошибки. План показывает создаваемые подразделения, сотрудников с подразделением, руководителем («явно» или «по структуре») и изменениями, а также циклы подчинения, если они получились бы.




Рис. 14. Быстрая загрузка списком: план

9 Показатели и сквозной отчёт

Сквозной отчёт показывает статус компании сверху вниз по показателям подразделений: каждый пользователь видит его в пределах своей области, глубины детализации и классов данных («Руководство пользователя», раздел «Сквозной отчёт»). Отчёт настраивают на странице **Администрирование → Показатели** — администратор и сотрудники с полномочием «Ведёт сквозные отчёты»: каталог показателей, правила светофора и свёртки, где значения обязательны, кто их вводит и к каким подразделениям относятся данные служб.

> **Важно.** При первом запуске версии 0.3.0 каталог получает восемь показателей, вычисляемых из данных служб (приём и увольнение, текучесть, время закрытия позиции, заявки в работе и решённые, решено/получено, доля партнёрств в норме) — отчёт сразу работает на данных служб. Вводимые показатели (выручка, затраты, ФОТ, выполнение плана и другие) добавьте сами; удалённые вычисляемые показатели повторно не создаются. На демонстрационном стенде каталог заполнен полностью (раздел «Демонстрационный стенд»).

9.1 Каталог показателей

Администрирование → Показатели (администратор и полномочие «Ведёт сквозные отчёты»).




Рис. 15. Каталог показателей

В заголовке — переходы к **Сквозному отчёту** и **Вводу показателей** и **Добавить показатель**. Под пояснением — сколько показателей всего, активных, вводимых по подразделениям и вычисляемых из данных служб. Показатели сгруппированы по классам данных: операционные, персональные, финансовые.

СТОЛБЕЦ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Показатель	название, единица, ключ и описание
Источник	«Вводится» и служба-владелец или «Вычисляется» и источник данных службы
Светофор	шкала зон с границами, направление, тип правила, цель по умолчанию
Свёртка	сумма, среднее или без свёртки

СТОЛБЕЦ	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Ожидается	типы уровней структуры, где значение обязательно; «где есть значения» — пропуски не отмечаются
Значений	сколько значений сохранено; у вычисляемых — «—»: они не хранятся, а считаются
Активен	выключенный показатель не попадает в отчёты, его значения сохраняются

Изменить открывает редактор, **Удалить** удаляет показатель. Если у показателя есть сохранённые значения, система спросит ещё раз — «Удалить вместе со значениями» (восстановить их будет нельзя). Чтобы просто убрать показатель из отчётов, выключите его.

9.2 Вычисляемые и вводимые показатели

	ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ	ВВОДИМЫЙ
Откуда значение	считается из данных службы при расчёте отчёта	вводится по подразделениям за месяц формой или загрузкой Excel
Что хранится	ничего: значение всегда соответствует данным службы	значение, цель и комментарий, кто и когда ввёл
Кто отвечает	служба, которая ведёт данные	служба-владелец: её сотрудники с уровнем «Ввод данных»
Цель	цель по умолчанию из каталога	цель подразделения и месяца, вводится вместе со значением; если пуста — по умолчанию

Тип источника, источник данных службы и ключ после создания показателя не меняются.

Источники данных служб (вычисляемые показатели):

ИСТОЧНИК	СЛУЖБА	КАК СЧИТАЕТСЯ	ЧЬЁ ЗНАЧЕНИЕ
Принято за месяц, Уволено за месяц	Служба персонала	записи реестра приёмов и увольнений за месяц	подразделения записи: сопоставляется с подразделением структуры по коду или названию (только однозначно); у вышестоящих — по всей ветке, у компании — все записи
Текучесть кадров, Время закрытия позиции	Служба персонала	метрики месяца «Текучесть кадров» и «Среднее время закрытия позиции»	компании (вершины структуры)
Заявки в работе на конец месяца	Техническая поддержка	«Итого в работе» последней недели месяца; неделя относится к месяцу своего понедельника	подразделения службы
Решено заявок за месяц, Отношение решено / получено	Техническая поддержка	сумма «Решено за неделю» по неделям месяца и её отношение к принятым новым заявкам	подразделения службы
Доля партнёрств «в норме»	Проектный и продуктовый офис	доля записей реестра со светофором «Норма» на конец месяца: срок сертификата — на конец месяца, статус, NDA и соглашение — текущие	подразделения службы

Подразделение службы задаётся в блоке «Подразделения служб» (раздел ниже).

9.3 Правило светофора

Направление — «Больше — лучше» (выручка, выполнение плана), «Меньше — лучше» (затраты, заявки в работе) или «Без оценки» (показатель не окрашивается и не влияет на статус, например «Принято сотрудников»). Правило — одного из двух типов:

- **Пороги** — граница нормы и граница внимания, как у светофора служб. При «Меньше — лучше» значение не больше границы нормы — «Норма», не больше границы внимания — «Внимание», иначе «Критично»; при «Больше — лучше» — наоборот. Пример: «Заявки в работе» (норма ≤ 180 шт., внимание ≤ 220 шт.): 274 шт. — «Критично»; «Удовлетворённость клиентов» (норма ≥ 4,5, внимание ≥ 4 из 5): 4,3 — «Внимание».
- **Отклонение от цели** — допустимое отклонение от цели в худшую сторону, в процентах: до X % — «Норма», до Y % — «Внимание», больше — «Критично». Отклонение в лучшую сторону — всегда норма.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПРАВИЛО	ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ	ОТКЛОНЕНИЕ	СТАТУС
Затраты, меньше — лучше	норма до 3 %, внимание до 8 %	12,4 при цели 11,3 млн ₽	9,7 %	Критично
ФОТ, меньше — лучше	норма до 2 %, внимание до 5 %	3,1 при цели 3 млн ₽	3,3 %	Внимание
Выручка, больше — лучше	норма до 5 %, внимание до 15 %	53,5 при цели 60,1 млн ₽	11 %	Внимание
Выполнение плана работ, больше — лучше	норма до 5 %, внимание до 15 %	78 % при цели 100 %	22 %	Критично

Цель значения — цель подразделения и месяца, введённая вместе со значением; если её нет — цель показателя по умолчанию; у свёрнутого значения — сумма или среднее целей вложенных подразделений, если цель задана у всех. Без цели правило «Отклонение от цели» не применяется — «Нет оценки».

Система не даст сохранить противоречивое правило: нужны обе границы или ни одной; при «Меньше — лучше» граница нормы не больше границы внимания, при «Больше — лучше» — не меньше; отклонения — от 0 до 1000 %, для нормы не больше, чем для внимания.

9.4 Свёртка по структуре

Значение показателя у подразделения — собственное (введённое или вычисленное), а если своего нет — **свёртка** значений вложенных подразделений:

- **Сумма** — для объёмов и денег: затраты Технической дирекции на демонстрационном стенде — сумма затрат Технической службы и ИТ-службы («сумма по 2 подразделениям»);
- **Среднее** — для долей, оценок и процентов исполнения: выполнение плана работ Технической дирекции — среднее по Технической службе и ИТ-службе (простое, без весов);

- **Без свёртки** — только собственные значения уровня: текучесть кадров — показатель компании, у дирекций его нет.

Собственное значение важнее свёртки: например, исполнение бюджета вводится по дирекциям и не пересчитывается из служб. Свёртка учитывает все вложенные уровни, в том числе скрытые от пользователя глубиной детализации, поэтому итог по компании у всех одинаков. Светофор оценивает значение на каждом уровне по тому же правилу — свёрнутое значение сравнивается со свёрнутой целью.

9.5 Где ожидается значение и пропуски

Где ожидается значение — типы уровней структуры (компания, дирекция, служба, отдел, группа…), у которых значение показателя обязательно. Если за месяц оно не введено, ячейка — «Нет данных», а пропуск — **критичное нарушение полноты**: красное предупреждение в отчёте со списком «Показатель — Подразделение», метки «не заполнено: N», таблица в PDF, выделение на странице ввода. Пропуск не ухудшает статус подразделения — цвет говорит только о значениях.

Пропуски отмечаются начиная с месяца создания показателя или месяца его первого значения (что раньше): прошлые месяцы без данных нарушением не считаются. Если типы уровней не выбраны, значение ожидается только там, где оно есть, и пропуски не отмечаются — так обычно настраивают вычисляемые показатели. На демонстрационном стенде «Выполнение плана работ» ожидается у служб, отделов и групп — и не заполнено у Службы маркетинга за июль 2026 года.

9.6 Статус подразделения

Статус подразделения — **худший** из статусов его показателей и статусов вложенных подразделений. Показатели «без оценки» и незаполненные значения его не меняют; если оценённых показателей нет, статус — «Нет оценки». Объяснение статуса называет показатели и подразделения, которые его определили, на самом нижнем видимом пользователю уровне, где возникла причина: «Затраты в «Техническая служба» — 12,4 млн ₽ при цели 11,3 млн ₽ (отклонение 9,7%)». Веса показателей в статусе и закрытие месяца (фиксация значений) — следующий шаг развития отчёта.

9.7 Добавление и изменение показателя

Добавить показатель или **Изменить** в строке каталога:




Рис. 16. Редактор показателя с предпросмотром светофора

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Источник	«Вводится по подразделениям» или «Из данных службы»; после создания не меняется
Служба-владелец	(вводимый) чьи сотрудники с уровнем «Ввод данных» вводят значения; подходит любая служба справочника, в том числе без дашборда — «Финансовая служба», «Аппарат генерального директора»
Данные службы	(вычисляемый) источник из таблицы выше; выбор подставляет единицу, направление, свёртку и класс данных

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Название, **Ключ**	название уникально; ключ — латиница, цифры, «.», «_», «-», начинается с буквы (`fin.margin`), не меняется: по нему значения находятся в файлах загрузки
Описание, **Единица**	описание видно в подсказке заголовка матрицы и в панели подразделения; единица — «%», «шт.», «млн ₽»
Класс данных	операционные (видят все), персональные или финансовые (видят пользователи с доступом к этому классу)
Направление, **Свёртка**	разделы «Правило светофора» и «Свёртка по структуре»
Светофор	«Пороги» или «Отклонение от цели», границы и цель по умолчанию
Где ожидается значение	типы уровней структуры, где значение обязательно
Порядок, **Показатель активен**	порядок столбцов в матрице (меньшее — левее); выключенный показатель не попадает в отчёты

Предпросмотр под правилом показывает шкалу зон с границами (для правила от цели — и в единицах, если задана цель по умолчанию) и предупреждает о противоречивых границах. В поле **Проверить** введите значение (и цель) — рядом появится статус, который получит такое значение.

9.8 Кто вводит значения

- Вводимый показатель вводят пользователи с уровнем **«Ввод данных»** или «Управление» к его **службе-владельцу** — в подразделениях своей области для этой службы (общая область или своя область службы, раздел «Доступ и профили доступа»). Финансовый показатель может ввести только тот, кому доступны финансовые показатели.
- Полномочие **«Ведёт сквозные отчёты»** и роль администратора — во всех подразделениях.
- Права проверяет сервер для каждой ячейки: значение вне области ввода отклоняется вместе со всем сохранением, а в плане загрузки — строкой с ошибкой.

Пример демонстрационного стенда: у технического директора лично выдан уровень «Аппарат генерального директора — Ввод данных», поэтому он вводит «Выполнение плана работ» и «Удовлетворённость клиентов» Технической дирекции и вложенных подразделений, а строка Службы маркетинга в его файле — ошибка «вне вашей области структуры». Финансовые

показатели демо-каталога вводит «Финансовая служба» — её сотрудникам выдайте «Финансовая служба — Ввод данных» (служба без дашборда: блок «Службы без дашборда» на вкладке «Доступ»).

9.9 Полномочие «Ведёт сквозные отчёты»

Полномочие `reports.manage` выдаёт администратор на вкладке **Полномочия** карточки пользователя (раздел «Полномочия»). Оно даёт:

- раздел **Администрирование → Показатели**: каталог, редактор, подразделения служб;
- ввод значений любой службы во всех подразделениях (в пределах доступных классов данных);
- отметку «под контролем» у любого подразделения.

Полномочие не расширяет то, что пользователь видит в отчёте: вершины, глубина и классы данных — по его доступу. Тому, кто ведёт отчёт для всей компании, задайте и соответствующий доступ (например, профиль «Финансовый контролёр» — раздел «Сценарий: финансовый контролёр»).

9.10 Подразделения служб

Блок внизу страницы «Показатели»: к какому подразделению структуры относятся показатели из данных службы.




Рис. 17. Подразделения служб

- **Техническая поддержка** — заявки в работе, решённые заявки и их отношение к полученным;
- **Проектный и продуктовый офис** — доля партнёрств «в норме»;
- **Служба персонала** — её подразделение определяет компанию (вершину структуры), к которой относятся текучесть и время закрытия позиции; приёмы и увольнения относятся к подразделениям своих записей.

Без выбора — подразделение с кодом службы по умолчанию (HR, TECH, PROJ); под списком видно, какое подразделение найдено. Если подразделения нет («Подразделение не найдено — показатели службы не попадут в отчёт»), выберите его и нажмите **Сохранить**.

9.11 Как доступ определяет отчёт

Отчёт рассчитывается один раз для всей компании, а затем отбирается под пользователя по измерениям его действующего доступа (раздел «Доступ и профили доступа»):

ИЗМЕРЕНИЕ ДОСТУПА	ЧТО МЕНЯЕТ В СКВОЗНОМ ОТЧЁТЕ
Область структуры	вершины отчёта: «Вся компания» — верхний уровень структуры; «Своя ветка» и «Своё подразделение» — основное, руководимые и дополнительные подразделения пользователя
Глубина детализации	сколько уровней ниже вершин перечисляется: 0 — только вершины, 1…9 уровней, без ограничения — вся ветка; глубже — только в итогах, с отметкой «детализация недоступна». При области «Своё подразделение» — всегда только вершины
Классы данных	показатели недоступного класса не передаются вовсе — ни значения, ни статуса, ни упоминания в причинах; статус считается по доступным показателям, отчёт пишет «скрыты: финансовые»
Исходные записи	ссылка «Реестр» службы в панели подразделения (для службы персонала — ещё и персональные данные)
Выгрузка	PDF сквозного отчёта
Уровень службы	ссылка на дашборд службы в панели; «Ввод данных» к службе-владельцу — ввод показателей

Своя область службы на вершины отчёта не влияет — только на подразделения, где пользователь вводит показатели этой службы. Отметку «под контролем» ставит руководитель подразделения (раздел «Руководители»). Скрытые данные не попадают ни в ответы сервера, ни в PDF.

9.12 Настройка уровней сотрудников

УРОВЕНЬ	ПРОФИЛЬ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ	ЧТО ВИДИТ В ОТЧЁТЕ	ЧТО НАСТРОИТЬ ЕЩЁ
Первое лицо	«Высшее руководство»; руководитель компании (верхнего уровня)	вся компания и один уровень под ней, все классы данных, PDF, без реестров	лично — бóльшую глубину детализации (2–3 или без ограничения)
Руководитель направления	«Руководитель направления»; руководитель дирекции	своё направление на два уровня вниз, все классы, реестры, PDF	«Ввод данных» к службе-владельцу, если он вводит показатели
Руководитель службы	«Руководитель подразделения»; руководитель службы	своя служба со всеми вложенными, без финансовых показателей, PDF	уровень своей службы лично; финансовый класс — лично, если нужен
Сотрудник	«Сотрудник»; основное подразделение	только своё подразделение, операционные показатели, без выгрузки	ничего: отчёт доступен и без служб

Проверить результат можно в карточке пользователя (**Действующий доступ**) и в самом отчёте — строка «Ваш доступ: …» под его заголовком у пользователя. Если у пользователя нет ни основного, ни руководимых, ни дополнительных подразделений, его отчёт пуст («Область отчёта пуста»), а при области «Вся компания» он видит всю компанию.

9.13 Сценарий: финансовый контролёр

Сотрудник финансовой службы вводит финансовые показатели по всей компании и видит отчёт целиком, но без персональных данных.

1. **Профили доступа → Создать профиль**: «Финансовый контролёр» (ключ `fin-control`), область «Вся компания», классы данных — операционные и финансовые, глубина детализации — без ограничения, исходные записи — «Только дашборды», выгрузка — разрешена.
2. Карточка пользователя: профиль «Финансовый контролёр», основное подразделение — финансовая служба в структуре; на вкладке «Доступ» в «Службах без дашборда» — **Финансовая служба — Ввод данных**.
3. Результат: сквозной отчёт по всей компании на любую глубину с выручкой, затратами, ФОТ и исполнением бюджета; строка доступа — «вся компания · детализация без ограничения», метка «Персональные показатели скрыты»; «Ввод показателей» с

финансовыми показателями во всех подразделениях, загрузка Excel и шаблон; PDF. Операционные показатели, которые вводит другая служба, контролёр видит, но не вводит; реестры и ФИО ему закрыты.

4. Если контролёр ещё и ведёт каталог показателей, выдайте ему полномочие «Ведёт сквозные отчёты».

9.14 Журнал

В журнал изменений записываются: создание, изменение (значения «до» и «после») и удаление показателей; каждое сохранение значений — «Значения показателей за июль 2026: новых N, изменено N, удалено N»; загрузки файлов; заметки «под контролем» и их снятие; изменение подразделений служб.

10 Вход по домену (LDAP)

Сотрудники могут входить с логином и паролем домена (Active Directory, FreeIPA, OpenLDAP). Вход по домену включает системный администратор переменными окружения `AUTH_LDAP_*` («Руководство по развёртыванию», раздел «Вход по домену и Active Directory»); пароли и секреты в интерфейс и API не попадают.

10.1 Как проходит вход

1. Система подключается к каталогу служебной учётной записью (только чтение) и ищет сотрудника по введённому логину — имени учётной записи, `имя@домен` или e-mail. Найдена должна быть ровно одна запись.
2. Каталог проверяет пароль сотрудника. Отключённые в каталоге учётные записи не входят.
3. Запись каталога сопоставляется с учётной записью системы, и выполняется вход.

Если каталог пароль не подтвердил, проверяется пароль системы — так входят локальные учётные записи (например, первый администратор). Пароль доменной учётной записи в системе не хранится и не проверяется. Если каталог недоступен, доменные пользователи видят «Сервер домена не отвечает — попробуйте войти позже», а локальные входят как обычно.

10.2 Сопоставление и привязка

Запись каталога сопоставляется с учётной записью системы по порядку:

1. по идентификатору каталога (`objectGUID`, во FreeIPA и OpenLDAP — `entryUUID`) — у уже привязанных;
2. по идентификатору синхронизации с Active Directory — у сотрудников, загруженных синхронизацией;
3. по e-mail (без учёта регистра), если он единственный.

Логин для сопоставления не используется: одинаковый логин в разных системах может принадлежать разным людям.

При первом входе по домену учётная запись **привязывается**: способ входа становится «Учётная запись домена», локальный пароль удаляется. Данные системы не меняются — из каталога заполняется только пустая должность. Привязка записывается в журнал («… привязан к каталогу по e-mail»).

> **Важно.** E-mail доменной учётной записи считается подтверждённым каталогом. Держите привилегированные локальные учётные записи (администраторов) на адресах вне каталога или без e-mail — иначе владелец доменной учётной записи с тем же адресом войдёт под ними.

10.3 Создание при первом входе и профили по группам

Если каталог подтвердил пароль, а учётной записи в системе нет:

- по умолчанию вход отклоняется: «Учётной записи в системе нет — обратитесь к администратору»;
- при `AUTH_LDAP_CREATE_USERS=active` учётная запись создаётся и сразу активна, при `inactive` — создаётся отключённой, и администратор включает её сам (сотрудник видит «Учётная запись отключена»);
- нужен e-mail в каталоге, не занятый другой учётной записью;
- логин берётся из каталога (`sAMAccountName`, во FreeIPA — `uid`), ФИО, e-mail и должность — из атрибутов записи.

Профиль доступа по группам каталога (`AUTH_LDAP_GROUP_PROFILES`): пары «DN группы = ключ профиля»; выбирается первая группа из списка, в которой состоит сотрудник, иначе — профиль по умолчанию (`AUTH_LDAP_DEFAULT_PROFILE`), иначе «Индивидуальная настройка» без служб. Участники группы `AUTH_LDAP_ADMIN_GROUP` создаются администраторами. Профиль и роль из групп назначаются **только при создании** учётной записи — дальше доступ настраивается в системе.

10.4 Страница «Вход по домену»

Администрирование → Вход по домену (только администратор):




Рис. 18. Вход по домену

- **Состояние**: **Включён**, **Настроен, но выключен** (задайте `AUTH_LDAP_ENABLED=true`) или **Не настроен**; версия пакета ldap3, сервер, база поиска, служебная учётная запись (пароль — «задан» или «не задан»), **Шифрование** (LDAPS, StartTLS или «Без шифрования — пароли идут по сети открыто, только для стенда»), что происходит с новыми сотрудниками, профиль по умолчанию, группа администраторов, фильтр поиска, атрибуты, подсказка на странице входа, ожидание ответа.
- **Профили по группам каталога** — таблица «Группа — Профиль доступа»; ключ несуществующего профиля отмечен «нет такого профиля».
- **Замечания** — ошибки настройки: не заданы адрес или база, неизвестный профиль, нет файла сертификата, пароль идёт без шифрования, фильтр без `{login}`.
- **Проверка** (пароль сотрудника не запрашивается и не проверяется): **Проверить подключение** — подключение и служебная привязка; **Найти учётную запись** — по логину, `userPrincipalName` или e-mail: найденные записи с DN, отметкой «отключена в каталоге», группами и ответом, что будет при входе: «сопоставлена по идентификатору каталога / по синхронизации с AD / по e-mail», «Будет создана при первом входе» (с профилем и ролью) или «Учётной записи нет — вход будет отклонён».
- **Переменные окружения** — справка по `AUTH_LDAP_*` с примерами.

10.5 Безопасное включение

1. Задайте переменные с `AUTH_LDAP_ENABLED=false`, перезапустите приложение и проверьте страницу: состояние «Настроен, но выключен», замечаний нет, шифрование — LDAPS или StartTLS.
2. **Проверить подключение**, затем **Найти учётную запись** для нескольких сотрудников: каждый должен находиться ровно одной записью и сопоставляться с нужной учётной записью.
3. Укажите сотрудникам e-mail, совпадающий с каталогом (или загрузите их синхронизацией с AD), проверьте e-mail администраторов (см. «Важно» выше).
4. Включите `AUTH_LDAP_ENABLED=true` и проверьте вход тестовым сотрудником. Первый администратор сохраняет вход по паролю системы на случай недоступности каталога.

11 Синхронизация с Active Directory

Синхронизация переносит из каталога подразделения, сотрудников, должности и руководителей. Настройки — переменные `AD_SYNC_*`; пустые адрес, база поиска, служебная учётная запись и сертификат берутся из настроек входа по домену. Включать вход по домену для синхронизации не обязательно.




Рис. 19. Active Directory

11.1 Что синхронизируется

- **Сотрудники** — записи каталога по фильтру `AD_SYNC_USER_FILTER` (по умолчанию — пользователи с e-mail); сопоставляются по `objectGUID`, затем по e-mail.
- **Подразделение** — путь из атрибутов `company`, `division`, `department` (`AD_SYNC_PATH_ATTRIBUTES`) или из организационных единиц (OU) в DN (`AD_SYNC_PATH_SOURCE=ou`); недостающие подразделения создаются. Если в каталоге подразделение не указано, оно у сотрудника не меняется.
- **Руководитель** — атрибут `manager`; **руководители подразделений** определяются по подчинённым (`AD_SYNC_DETECT_HEADS`): кто руководит сотрудниками своего подразделения, а сам подчиняется вне его.
- **Должность** — атрибут `title`; **ФИО** — `displayName`.

11.2 Запуск из интерфейса

Импорт и экспорт → Active Directory: параметры подключения (каталог, база поиска, источник подразделений, руководители, шифрование, фильтр) и флажки:

- **Создавать сотрудников из AD** — новые сотрудники входят по учётной записи домена;
- **Отключать сотрудников, которых нет в AD** — только пришедших из AD, а также тех, чья учётная запись в каталоге отключена.

Проверить показывает план (будут созданы подразделения, будут отключены, сотрудники с изменениями), **Синхронизировать** применяет показанный план.

> **Важно.** Синхронизация никогда не включает отключённых, не отключает сотрудников, заведённых вручную или загруженных файлом, вашу учётную запись и последнего активного администратора.

11.3 По расписанию

Для регулярной синхронизации системный администратор ставит в планировщик команду `python -m app.cli org-sync --ad --apply` (с флагами `--create-missing` и `--deactivate-missing` — как отметки в интерфейсе). Без `--apply` команда только показывает план. Код выхода: 0 — готово, 1 — в плане ошибки (ничего не записано), 2 — каталог недоступен. Примеры для cron и systemd — в «Руководстве по развёртыванию».

12 Настройка служб

12.1 Светофор службы персонала и техподдержки

Меню службы → **Светофор** (уровень «Управление»). Для каждой метрики — включение, направление («Меньше — лучше» или «Больше — лучше»), границы зелёного и жёлтого и шкала зон.




Рис. 20. Светофор службы персонала

Правила проверки: при включённом правиле нужны обе границы; при «Меньше — лучше» зелёная граница не больше жёлтой, при «Больше — лучше» — не меньше. Для техподдержки пороги недельные. Каждое изменение записывается в журнал.

Включённое правило делает показатель обязательным: если он не заполнен за заведённый месяц, светофор показателя — «Нет данных», а пропуск отмечается как критичное нарушение полноты данных на дашборде, на «Обзоре», на странице ввода данных и в PDF («Руководство пользователя», раздел «Незаполненные показатели»).

Пороги по умолчанию задаются при установке; изменённые значения при обновлениях не перезаписываются.

12.2 Светофор партнёрств

Партнёрства → Светофор: цвет каждой категории статуса, NDA и соглашения, сроки сертификата «актуален» и «устаревает» в годах. Светофор записи — худший из цветов её статуса, NDA, соглашения и срока сертификата; его считает сервер, поэтому дашборд партнёрств работает и без права на исходные записи.




Рис. 21. Светофор партнёрств

12.3 Цели службы персонала

Служба персонала → Цели: цель метрики на год, справочное значение (например, факт прошлого года), подпись, описание и источник. Цель года оценивается по данным этого года: цель достигнута — «норма», отклонение до 10% — «внимание», больше — «критично»; цель года без данных — без оценки.

12.4 Загрузка данных

ДАННЫЕ	ГДЕ	ФОРМАТ	РЕЖИМЫ
Недельный отчёт ТП	Техподдержка → Недельный отчёт → **Загрузить файл**	xlsx «Итоговый отчёт ТП по неделям» (4 строки шапки, данные с 5-й, лист «Лист1») или CSV из выгрузки	«Дополнить» — по году и неделе; «Заменить»

ДАННЫЕ	ГДЕ	ФОРМАТ	РЕЖИМЫ
Заявки Naumen	Техподдержка → Заявки Naumen → **Загрузить выгрузку**	xlsx из Naumen SD: «Номер», «Название», «Дата регистрации», «Дата решения», «Регламентное время закрытия заявки», «Статус», «Наименование организации», «Ответственный (сотрудник)», «Ответственный (команда)», «Сотрудник первая линия», «Способ обращения», «Просрочен», «Возобновлялась», «Время обработки заявки»	«Дополнить» — по номеру заявки; «Заменить»

Размер файла — до 20 МБ (настраивается). Результат загрузки — число добавленных, обновлённых и пропущенных строк; загрузка попадает в журнал загрузок (видно на «Обзоре» и в заголовке страницы) и в журнал изменений.

> **Важно.** «Заменить» удаляет все данные раздела перед загрузкой. Для регулярного обновления используйте «Дополнить».

13 Журнал изменений

Администрирование → Журнал изменений — кто, когда и что изменил: входы (в том числе по домену), смена и сброс паролей, пользователи, доступ и полномочия, профили доступа, подразделения и руководители, загрузки структуры и сотрудников, синхронизация с AD, данные служб, загрузки файлов, настройки светофора, показатели сквозного отчёта, их значения и загрузки, заметки «под контролем», палитры.




Рис. 22. Журнал изменений

Фильтры: период, пользователь, служба, объект, действие и поиск по описанию. Границы дней в фильтре периода — по местному времени компании (`TIMEZONE`). Строка раскрывается — видно значения «до» и «после» изменённых полей. **Выгрузить CSV** — с текущими фильтрами (до 50 000 строк). Пароли и токены в журнал не записываются.

14 Палитры

Администрирование → Палитры — цвета светофора, серий графиков и фирменный цвет (кнопки, активный пункт меню). Встроенные палитры: «Сдержанная» (по умолчанию), «Мягкая», «Классическая», «Холодная», «Контрастная».




Рис. 23. Палитры

Сделать активной применяет палитру для всех пользователей и в PDF-отчётах. **Создать** — своя палитра: при выборе цветов интерфейс сразу показывает предпросмотр. Встроенные и активную палитру удалить нельзя.

> **Совет.** Проверяйте палитру в светлой и тёмной теме: цвета светофора должны хорошо различаться.

15 О системе

Администрирование → О системе: версия, окружение, СУБД и её версия, ревизия схемы базы и признак «схема актуальна», объёмы данных (пользователи, активные сессии, месяцы, недели отчёта, заявки, партнёрства, записи журнала), последняя загрузка файла и основные параметры безопасности. Ссылка на документацию API.




Рис. 24. О системе

16 Демонстрационный стенд

При `DEMO_DATA=true` система загружает в пустые разделы демонстрационные данные: структуру компании «АЛМИ Партнер» из 13 подразделений (Аппарат генерального директора, Коммерческая, Техническая дирекции, службы и группы поддержки) и девять учётных записей разных уровней:

ЛОГИН	ПАРОЛЬ	ПРОФИЛЬ И ДОСТУП
`admin`	`admin123`	Администратор
`ceo`	`ceo12345`	Громов Андрей Викторович, генеральный директор — «Высшее руководство»; первое лицо, руководит компанией и Аппаратом генерального директора
`tech_dir`	`td123456`	Соколова Мария Игоревна, технический директор — «Руководитель направления» + лично «Аппарат генерального директора» — «Ввод данных» (вводит операционные показатели своего направления); руководит Технической дирекцией
`engineer`	`en123456`	Петров Илья Сергеевич, инженер группы поддержки AlterOS — «Сотрудник»; без служб, подчиняется руководителю Технической службы по структуре
`hr_head`	`hr123456`	Индивидуальная настройка: персонал — «Управление»; техподдержка и партнёрства — «Просмотр»; руководит Службой персонала
`tp_lead`	`tp123456`	«Руководитель подразделения» + лично техподдержка — «Управление»; руководит Технической службой

ЛОГИН	ПАРОЛЬ	ПРОФИЛЬ И ДОСТУП
`product`	`pp123456`	Индивидуальная настройка: партнёрства — «Управление»; руководит Проектной службой
`viewer`	`view1234`	Индивидуальная настройка: персонал, техподдержка, партнёрства — «Просмотр»
`it_viewer`	`it123456`	«Руководитель подразделения» + лично персонал — «Просмотр» с областью «Своя ветка» и ИТ-служба — «Просмотр»; руководит ИТ-службой

На стенде удобно показать модель доступа: `ceo` видит дашборды без реестров, `tech_dir` — всё по своей ветке, `engineer` — только «Обзор» без служб, структуру компании, сквозной отчёт своей группы и «Мой доступ», а на попытку открыть дашборд службы — «Нет доступа».

Сквозной отчёт. Демонстрационный каталог — 14 показателей: 6 вводимых (финансовые «Выручка», «Затраты», «ФОТ», «Исполнение бюджета» — служба-владелец «Финансовая служба»; операционные «Выполнение плана работ» и «Удовлетворённость клиентов» — «Аппарат генерального директора») и 8 вычисляемых из данных служб (приём и увольнение, текучесть, время закрытия позиции, заявки в работе, решённые заявки и их отношение к полученным, доля партнёрств «в норме»). Значения введены за 12 месяцев — по последний месяц данных службы персонала (июль 2026 года) — с сезонностью и разбросом; в последнем месяце есть красные и жёлтые случаи с комментариями:

- затраты Технической службы и группы AlterOS сверх бюджета, 274 заявки в работе, выполнение плана группы AlterOffice — 78 % («Критично»);
- выручка и выполнение плана работ Коммерческой службы ниже плана, исполнение бюджета Коммерческой дирекции, ФОТ Службы маркетинга, удовлетворённость клиентов группы AlterOS, доля партнёрств «в норме» («Внимание»);
- **пропуск**: «Выполнение плана работ» Службы маркетинга за июль не заполнено — «Нет данных» и критичное нарушение полноты;
- **заметка** руководителя техподдержки (`tp_lead`) «под контролем» у Технической службы.

Отчёт за июль 2026 года для уровней сотрудников: `ceo` — компания и четыре подразделения под ней, у дирекций «детализация недоступна», пропуск Службы маркетинга — «1 пропуск во вложенных подразделениях»; `tech_dir` — Техническая дирекция целиком, все классы, ввод операционных показателей; `tp_lead` — Техническая служба без финансовых показателей; `engineer` — только группа AlterOS: «Внимание» по двум доступным показателям, без выгрузки; `admin` , `viewer` , `hr_head` , `product` («Индивидуальная настройка») — вся компания без ограничений.

Важно. Демонстрационные пароли общеизвестны — не используйте демо-стенд с реальными данными.

17 Данные и хранение

ТАБЛИЦЫ	СОДЕРЖИМОЕ
`users`, `user_sessions`	учётные записи (основное подразделение, явный руководитель, «первое лицо», способ входа и связь с каталогом, профиль доступа, личные настройки, полномочия), сессии входа
`departments`, `department_heads`, `org_revision`	дерево подразделений, руководители с основным, ревизия структуры
`access_profiles`, `user_access_units`, `service_access`	профили доступа, дополнительные подразделения области, уровни служб (в том числе «нет доступа») со своей областью
`services`, `service_settings`, `data_revisions`, `app_settings`	справочник служб, настройки служб, ревизии данных, настройки приложения (типы уровней, предел вложенности, вид оргсхемы, подразделения служб сквозного отчёта)
`hr_months`, `hr_metric_definitions`, `hr_metric_values`, `hr_employee_events`, `hr_month_notes`, `hr_targets`	служба персонала
`tp_weekly_reports`, `naumen_tickets`	техподдержка
`partnerships`, `partnership_light_rules`	партнёрства
`traffic_light_rules`	пороги светофора персонала и техподдержки
`indicators`, `indicator_values`, `unit_status_notes`, `report_revision`	сквозной отчёт: каталог показателей, введённые значения, цели и комментарии по подразделениям за месяц, заметки «под контролем», ревизия отчётов
`audit_log`, `data_imports`	журнал изменений и загрузок
`color_palettes`, `dashboard_layouts`, `custom_dashboards`, `custom_dashboard_widgets`	оформление и личные настройки

Описания метрик службы персонала, справочник служб, правила светофора, палитры и встроенные профили доступа по умолчанию поставляются с системой; изменённые администратором пороги, цели, палитры и профили не перезаписываются. Каталог показателей сквозного отчёта с системой не поставляется — его заполняет администратор или ведущий отчёты (на демо-стенде — демонстрационный каталог); вычисляемые показатели не хранятся, а считаются из данных служб.

18 Типовые задачи

ЗАДАЧА	КАК
Новый сотрудник	«Пользователи» → **Добавить пользователя**: подразделение, профиль доступа, способ входа (временный пароль или вход по домену)
Сотрудник загружен списком и не может войти	Статус «Без доступа» → **Выдать доступ**
Сотрудник забыл пароль	Карточка пользователя → **Сбросить пароль**, передайте временный пароль сотруднику; доменная учётная запись — пароль меняется в домене
Сотрудник уволился	Отключите его — сессии завершатся, история и место в структуре сохранятся
Руководитель отдела должен видеть только своих	Назначьте его руководителем подразделения, профиль «Руководитель подразделения» (область «Своя ветка») и уровень службы
Руководителю нужна бóльшая детализация в сквозном отчёте	Вкладка «Доступ» → «Глубина детализации» → **Задать лично**
Добавить показатель в сквозной отчёт	«Показатели» → **Добавить показатель**: источник, класс данных, правило светофора, свёртка, где ожидается значение
Сотрудник должен вводить показатели	Уровень «Ввод данных» к службе-владельцу показателя (в том числе к службе без дашборда) и подходящая область
Сотрудник не должен видеть денежные показатели	Классы данных без «Финансовых» — в профиле или **Задать лично**; статус он увидит по доступным показателям
Показатели службы не попадают в отчёт	«Показатели» → **Подразделения служб**: выберите подразделение службы
В отчёте «Нет данных» у подразделения	Значение ожидается, но не введено: сообщите службе-владельцу или уберите тип уровня из «Где ожидается значение»
Куратор нескольких отделов	Вкладка «Доступ» → **Дополнительные подразделения**
Закрыть службу одному сотруднику при профиле, который её даёт	Уровень службы лично — «Нет доступа»

ЗАДАЧА	КАК
Не тот руководитель у сотрудника	«Структура компании» → сотрудник → **Подчинение и должность**: «По структуре», «Назначить» или «Первое лицо»; либо поправьте руководителей подразделения
Перенести структуру на другой стенд	«Импорт и экспорт» → «Структура» → **Скачать JSON**, на другом стенде — загрузка с проверкой
Сотрудник не может войти по домену	«Вход по домену» → **Найти учётную запись**: найдена ли одна запись, с кем сопоставлена; проверьте e-mail в карточке
Нужно понять, кто изменил данные	Журнал изменений → фильтр по службе и периоду, раскройте строку
Данные не обновляются на «Обзоре»	Проверьте журнал загрузок и права пользователя, загружавшего файл
Заблокирован вход администратора	`docker compose exec -w /app/backend app python -m app.cli reset-password admin` (см. «Руководство по развёртыванию»)