Дашборды компании

ПОКАЗАТЕЛИ СЛУЖБ АЛМИ ПАРТНЕР

Руководство администратора

Версия 0.2.0

Ноябрь 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 4

2 Роли и уровни доступа 5

2.1 Роли 5

2.2 Уровни доступа к службе 5

2.3 Перенос прав при обновлении до 0.2.0 6

2.4 Перенос прав при обновлении до 0.1.0 6

3 Первичная настройка 7

4 Пользователи 8

4.1 Список пользователей 8

4.2 Статусы и метки 9

4.3 Карточка пользователя 9

4.4 Создание пользователя 10

4.5 Выдать доступ 12

4.6 Сброс пароля 12

4.7 Отключение и удаление 12

4.8 Защита от ошибок 12

5 Доступ и профили доступа 14

5.1 Из чего складывается доступ 14

5.2 Измерения доступа 14

5.3 Встроенные профили 15

5.4 «Как в профиле» и «задано лично» 16

5.5 Профили доступа 17

5.6 Сценарии 19

6 Полномочия 21

7 Структура компании и подразделения 23

7.1 Правила структуры 23

7.2 Подразделения 23

7.3 Добавление и изменение 24

7.4 Руководители 25

7.5 Удаление 26

7.6 Типы уровней и вложенность 26

7.7 Сотрудник в структуре 27

8 Импорт и экспорт 29

8.1 Проверка, план, применение 29

8.2 Структура 29

8.3 Сотрудники 30

8.4 Быстрая загрузка списком 31

9 Вход по домену (LDAP) 33
9.1 Как проходит вход 33
9.2 Сопоставление и привязка 33
9.3 Создание при первом входе и профили по группам 34
9.4 Страница «Вход по домену» 34
9.5 Безопасное включение 35
10 Синхронизация с Active Directory 36
10.1 Что синхронизируется 36
10.2 Запуск из интерфейса 37
10.3 По расписанию 37
11 Настройка служб 38
11.1 Светофор службы персонала и техподдержки 38
11.2 Светофор партнёрств 39
11.3 Цели службы персонала 39
11.4 Загрузка данных 39
12 Журнал изменений 41
13 Палитры 42
14 О системе 43
15 Демонстрационный стенд 44
16 Данные и хранение 46
17 Типовые задачи 47

1 О документе

Руководство описывает администрирование «Дашбордов компании» версии 0.2.0: роли и уровни доступа, пользователей, профили доступа и личные настройки, полномочия администрирования, структуру компании и подразделения, импорт и экспорт структуры и сотрудников, вход по учётной записи домена (LDAP), синхронизацию с Active Directory, настройку служб, журнал изменений, палитры, сведения о системе, демонстрационный стенд и типовые задачи обслуживания.

Документ предназначен для администраторов системы, сотрудников с полномочиями «Ведёт пользователей и доступ» и «Ведёт структуру компании», а также руководителей служб с уровнем доступа «Управление». Повседневная работа описана в «Руководстве пользователя», установка, переменные окружения и обновление — в «Руководстве по развёртыванию».

Руководство открывается в приложении: **Справка → Руководство администратора** (видно только администраторам).

2 Роли и уровни доступа

2.1 Роли

РОЛЬ	ПРАВА
Администратор	полный доступ ко всем службам на уровне «Управление», ко всем данным и ко всему администрированию: пользователи, профили доступа, подразделения, импорт и экспорт, вход по домену, журнал изменений, палитры, сведения о системе
Пользователь	службы и данные по своему профилю доступа и личным настройкам; части администрирования — по полномочиям (раздел «Полномочия»)

2.2 Уровни доступа к службе

УРОВЕНЬ	СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	ПАРТНЁРСТВА
Просмотр	дашборд, реестр, сводка, цели, PDF и Excel, свои дашборды	дашборд, недельный отчёт, сравнение, Naumen, PDF, Excel и CSV	дашборд, реестр, сводка, хронология, правила светофора (чтение), PDF и Excel
Ввод данных	+ месяцы, метрики, приёмы и увольнения, заметки; общие дашборды	+ добавление и правка недель	+ добавление, правка и удаление партнёрств
Управление	+ светофор, цели, удаление месяцев	+ светофор, загрузка отчёта и выгрузки Naumen	+ правила светофора партнёрств

Уровень службы — одно из измерений доступа. Реестры, персональные данные, выгрузка и область структуры дополнительно ограничиваются профилем доступа и личными настройками (раздел «Доступ и профили доступа»). Уровень **Нет доступа**, заданный лично, закрывает службу, даже если её даёт профиль.

Доступ можно выдать и к службам, у которых пока нет дашборда («Аппарат генерального директора», «ИТ-служба» и другие): они появятся у пользователя, когда получат экраны.

> **Важно.** Права проверяет сервер на каждом запросе. Скрытые в интерфейсе кнопки — удобство, а не защита.

2.3 Перенос прав при обновлении до 0.2.0

Обновление не меняет доступ существующих пользователей:

БЫЛО В 0.1.0	СТАЛО В 0.2.0
уровни служб пользователя	те же уровни, заданные лично; профиль не назначен — «Индивидуальная настройка» (вся компания, все классы данных, реестры и выгрузка, как в 0.1.0)
«Только свои подразделения» у службы персонала	своя область службы «Своя ветка структуры»
подразделения пользователя	первое по алфавиту — основное подразделение, остальные — дополнительные подразделения области доступа
плоский справочник подразделений	подразделения верхнего уровня дерева структуры; вложить их в нужные уровни можно в «Подразделениях» или загрузкой структуры
пароли	без изменений; вход по домену включается отдельно

Профили доступа назначайте постепенно: пользователь с «Индивидуальной настройкой» работает как раньше.

2.4 Перенос прав при обновлении до 0.1.0

БЫЛО	СТАЛО
роль «Администратор»	роль «Администратор»
роль «Начальник службы персонала»	«Пользователь» + служба персонала: «Управление»
роль «Просмотр»	«Пользователь» с прежним доступом к службам
роль «Просмотр отдела»	«Пользователь» + служба персонала: «Просмотр», только свои подразделения
уровни «чтение», «правка», «метрики», «админ»	«Просмотр», «Ввод данных», «Ввод данных», «Управление»

3 Первичная настройка

1. Войдите под учётной записью первого администратора (см. «Руководство по развёртыванию», «Первый вход») и смените временный пароль.
2. **Администрирование → Подразделения** — постройте структуру компании: верхний уровень (компания), дирекции, службы, отделы; назначьте руководителей. Большую структуру удобнее загрузить: **Импорт и экспорт** (структура из файла, список сотрудников или Active Directory).
3. **Администрирование → Профили доступа** — проверьте встроенные профили и при необходимости создайте свои (например, «Финансовый контролёр»).
4. **Администрирование → Пользователи** — создайте учётные записи (или выдайте доступ загруженным сотрудникам), укажите подразделение, профиль доступа и личные настройки.
5. При необходимости включите вход по учётной записи домена и проверьте его на странице **Вход по домену** (раздел «Вход по домену (LDAP)»).
6. Выдайте полномочия «Ведёт структуру компании» и «Ведёт пользователей и доступ» тем, кто будет вести структуру и пользователей без роли администратора.
7. Руководители служб с уровнем «Управление» проверяют пороги светофора и цели, загружают данные: недельный отчёт техподдержки и выгрузку Naumen — файлами, данные службы персонала — вводом по месяцам.
8. **Администрирование → Палитры** — при необходимости выберите палитру под фирменный стиль.

4 Пользователи

4.1 Список пользователей

Администрирование → Пользователи (администратор и полномочие «Ведёт пользователей и доступ»).




Рис. 1. Пользователи

Сводка под заголовком: всего · активных · отключено · без доступа · по домену · администраторов. Щелчок по числу показывает этих пользователей.

Фильтры (сохраняются в адресе страницы):

- поиск по ФИО, логину, e-mail и должности;
- статус: **Все**, **Активные**, **Отключённые**, **Без доступа**;
- роль: **Все роли**, **Администраторы**, **Пользователи**;
- подразделение — любое из дерева или **Без подразделения**;
- профиль доступа — любой или **Индивидуальная настройка**;
- способ входа: **Пароль системы** или **Вход по домену**.

Строка пользователя: имя с метками, логин и e-mail; должность, подразделение с путём и руководитель (↑, «назначен явно» — если задан явно); профиль доступа («Полный доступ» у администратора) и личные уровни служб («лично: Техподдержка — управление»); статус — переключатель **Активен / Отключён** и время последнего входа; действия: **Изменить**, **Доступ**

(карточка сразу на вкладке «Доступ»), **Выдать доступ** или **Сбросить пароль** / **Перевести на пароль системы**, **Удалить**. **Профили доступа** в заголовке страницы открывают одноимённый раздел.

4.2 Статусы и метки

СТАТУС ИЛИ МЕТКА	ЗНАЧЕНИЕ
Активен	может входить в систему
Отключён	вход запрещён, сессии завершены; карточка, доступ и место в структуре сохраняются
Без доступа	учётная запись системы без пароля (например, загружена списком или из файла): видна в структуре, но войти не может, пока не выдан доступ
метка **домен**	входит по учётной записи домена; пароль хранит домен
метка **без пароля**	пароль не задан — нужен «Выдать доступ»
метка **временный пароль**	при входе пользователь задаст свой пароль
метка **администратор**, **Вы**	роль администратора; ваша учётная запись

4.3 Карточка пользователя

Щелчок по строке открывает карточку справа. В шапке — роль, статус, метки, профиль доступа, дата создания, последний вход и способ входа («Пароль системы» или «Учётная запись домена с ...»).

ВКЛАДКА	ЧТО НА НЕЙ
Профиль	ФИО, e-mail, телефон, должность, **Подразделение** (основное — вершина области доступа), руководитель (определяется по структуре, назначается в «Структуре компании»), роль (только администратор), статус
Доступ	профиль доступа, личные настройки измерений, уровни служб, дополнительные подразделения и «Действующий доступ» (раздел «Доступ и профили доступа»)
Полномочия	«Ведёт структуру компании», «Ведёт пользователей и доступ» (только администратор)

ВКЛАДКА	ЧТО НА НЕЙ
Журнал	изменения учётной записи и её входы со значениями «до» и «после»; **Весь журнал изменений** (только администратор)

Точка у названия вкладки — есть несохранённые изменения. **Сохранить** сохраняет все вкладки, **Отмена** закрывает карточку. Внизу карточки — **Выдать доступ** или сброс пароля и **Удалить**.

4.4 Создание пользователя

Добавить пользователя открывает окно «Новый пользователь».




Рис. 2. Новый пользователь

- **Учётная запись**: логин (латиница, цифры и `. _ @ -`), ФИО, e-mail, телефон, должность, подразделение.

- **Доступ**: роль (только администратор), профиль доступа (с кратким описанием и фактами: область, данные, глубина, записи, выгрузка, службы) и уровни служб с дашбордом: «Как в профиле», «Нет доступа» или уровень лично. Остальные личные настройки задаются в карточке после создания.
- **Способ входа** — см. таблицу ниже.
- **Полномочия** (только администратор) — см. раздел «Полномочия».

СПОСОБ ВХОДА	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Временный пароль	система создаст пароль и покажет его один раз; флажок **Задать временный пароль самому** позволяет ввести свой (не короче 8 символов)
Вход по домену	логин и пароль домена; нужен e-mail — по нему учётная запись сопоставится с каталогом; вариант недоступен, если вход по домену не настроен на сервере
Без доступа	учётная запись без пароля: видна в структуре, доступ выдаётся позже

Создать пользователя создаёт учётную запись. Временный пароль показывается один раз — **Копировать** или **Копировать логин и пароль**, затем **Готово**. При первом входе пользователь обязан сменить пароль.




Рис. 3. Временный пароль

4.5 Выдать доступ

Пользователю со статусом «Без доступа» — кнопка **Выдать доступ** (ключ в строке или в карточке). В окне выберите:

- **Временный пароль** — пароль покажется один раз, при первом входе сотрудник задаст свой;
- **Вход по учётной записи домена** — пароль системы не нужен; вариант доступен, если вход по домену настроен и у сотрудника указан e-mail.

Отключённая учётная запись при выдаче доступа включается.

4.6 Сброс пароля

- Локальная учётная запись: **Сбросить пароль** — текущий пароль перестаёт действовать, все сессии завершаются, система создаёт временный пароль.
- Доменная учётная запись: **Перевести на пароль системы** — создаётся временный пароль системы, сессии завершаются; вход с паролем домена снова привяжет учётную запись к домену. Используйте, если сотрудник временно не может войти в домен.

Свой пароль меняется в профиле, а не здесь.

4.7 Отключение и удаление

- **Отключить** — переключатель статуса в строке или «Статус» в карточке: пользователь не сможет войти, его сессии завершатся; карточка, доступ, место в структуре и записи журнала сохраняются. Рекомендуется вместо удаления.
- **Удалить** — окно «Удалить пользователя?» предлагает **Отключить** вместо удаления; **Удалить** удаляет учётную запись без возможности восстановления, записи журнала остаются с её логином.

4.8 Защита от ошибок

ПРАВИЛО	ЧТО УВИДИТЕ
Нельзя снять с себя роль администратора, отключить или удалить свою учётную запись	кнопки недоступны, «Свою учётную запись отключить нельзя»
В системе должен остаться хотя бы один активный администратор	«В системе должен остаться хотя бы один активный администратор»
Администратора изменяет, отключает и удаляет только администратор	«Изменять администратора может только администратор»
Роль администратора и полномочия назначает только администратор	поля скрыты у сотрудника с полномочием «Ведёт пользователей и доступ»

ПРАВИЛО	ЧТО УВИДИТЕ
Логин и e-mail уникальны	«Логин занят», «Этот e-mail уже используется»
Для входа по домену нужен e-mail	«Для входа по домену нужен e-mail: по нему учётная запись сопоставляется с каталогом»

5 Доступ и профили доступа

5.1 Из чего складывается доступ

Доступ пользователя = **профиль доступа** + **личные настройки**. Профиль — шаблон прав для группы сотрудников одного уровня. В карточке пользователя любое измерение доступа либо берётся из профиля («как в профиле»), либо задаётся лично — личное значение перекрывает профиль. Без профиля («Индивидуальная настройка») доступ работает как в версии 0.1.0: вся компания, все классы данных, реестры и выгрузка, а службы выдаются лично. Роль «Администратор» даёт полный доступ независимо от профиля.

5.2 Измерения доступа

ИЗМЕРЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ЧТО ОГРАНИЧИВАЕТ
Уровень доступа к службе	Нет доступа · Просмотр · Ввод данных · Управление	разделы службы и действия в них; «Нет доступа», заданное лично, закрывает службу, даже если её даёт профиль
Область структуры	Вся компания · Своя ветка структуры · Своё подразделение	данные, привязанные к подразделениям: в 0.2.0 — приёмы и увольнения службы персонала (реестр, счётчики и разрез по подразделениям на дашборде, сводка, PDF); можно задать отдельно для службы
Дополнительные подразделения	список подразделений	расширяют область: куратор, заместитель, проектный руководитель
Классы данных	Операционные (всегда) · Персональные · Финансовые	персональные — ФИО, должности, причины увольнения в реестрах, ответственные в заявках Naumen; финансовые — денежные показатели (выручка, затраты, ФОТ, бюджеты)
Глубина детализации	0 — только вершина области, 1…9 уровней вниз, без ограничения	на сколько уровней ниже вершины области раскрываются сквозные отчёты

ИЗМЕРЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ЧТО ОГРАНИЧИВАЕТ
Исходные записи	Реестры и списки · Только дашборды	реестр приёмов и увольнений, реестр и хронология партнёрств, выгрузка недельного отчёта; дашборды и сводки работают и без этого права
Выгрузка	Разрешена · Запрещена	все выгрузки Excel, CSV и PDF

Вершина области — вся компания (область «Вся компания») или подразделения пользователя: основное, руководимые и дополнительные. «Своя ветка» — вместе со всеми вложенными, «Своё подразделение» — без вложенных. Глубина отсчитывается от вершины: у первого лица с глубиной 1 — компания и уровень под ней, у руководителя подразделения без ограничения — вся его ветка.

> **Важно.** Глубина детализации и финансовые показатели заработают в сквозных отчётах версии 0.3.0 (ADR-0010): в службах 0.2.0 денежных показателей нет, а дашборды служб глубиной не ограничиваются. Задайте их сейчас — модель доступа не изменится.

5.3 Встроенные профили

Встроенные профили соответствуют уровням сотрудников. Их можно изменять, но нельзя удалить.

ПРОФИЛЬ (КЛЮЧ)	ДЛЯ КОГО	ОБЛАСТЬ И КЛАССЫ ДАННЫХ	ГЛУБИНА, ЗАПИСИ, ВЫГРУЗКА	СЛУЖБЫ
Высшее руководство (`executive`)	первое лицо, члены правления	вся компания; все классы	глубина 1; записей нет; выгрузка есть	просмотр всех служб с дашбордом
Руководитель направления (`director`)	директора направлений и дирекций	своя ветка; все классы	глубина 2; записи и выгрузка есть	просмотр всех служб с дашбордом
Руководитель подразделения (`head`)	руководители служб, отделов, групп	своя ветка; операционные и персональные	без ограничения; записи и выгрузка есть	выдаются лично
Специалист (`specialist`)	аналитики, специалисты служб	своё подразделение; операционные	без ограничения; записи и выгрузка есть	выдаются лично

ПРОФИЛЬ (КЛЮЧ)	ДЛЯ КОГО	ОБЛАСТЬ И КЛАССЫ ДАННЫХ	ГЛУБИНА, ЗАПИСИ, ВЫГРУЗКА	СЛУЖБЫ
Сотрудник (`employee`)	рядовые сотрудники	своё подразделение; операционные	глубина 0; записей и выгрузки нет	нет (при необходимости — лично)

5.4 «Как в профиле» и «задано лично»

Вкладка **Доступ** карточки пользователя:




Рис. 4. Доступ пользователя: личные настройки и действующий доступ

1. **Профиль доступа** — выберите профиль или «Индивидуальная настройка»; под списком — описание профиля, ссылка **Все профили**.
2. **Что видит** — по каждому измерению строка «Как в профиле: …» (без профиля — «По умолчанию: …»). **Задать лично** начинает личное значение с унаследованного — доступ

пока не меняется, — и появляется переключатель: область, флажки классов данных (операционные отметить нельзя — они всегда), глубина, «Реестры и списки / Только дашборды», «Разрешена / Запрещена». Рядом видно, что было в профиле. **Вернуть** снимает личное значение; **Вернуть всё как в профиле** — все сразу. В заголовке — «Задано лично: N из 5».

3. **Службы** — уровень каждой службы: «Как в профиле: ...», «Нет доступа» (только при профиле) или уровень лично; столбец **Область** — «Общая область» или своя область для данных службы. Своя область фиксирует уровень службы лично. **Просмотр всех дашбордов** выдаёт просмотр службам с дашбордом, к которым доступа нет; **Как в профиле** (**Снять все**) убирает личные уровни. Службы без дашборда раскрываются ссылкой «Службы без дашборда (N)».
4. **Дополнительные подразделения** — расширяют область; рядом — основное подразделение и руководимые.

Справа — **Действующий доступ**: «Так система работает для пользователя». Для каждой службы и измерения — итоговое значение и источник: «из профиля „...“», «задано лично», «по умолчанию» или «роль администратора»; для области — список подразделений, данные которых видит пользователь («Все подразделения компании» для всей компании). Если область ограничена своими подразделениями, а у пользователя нет ни основного, ни дополнительных, ни руководимых подразделений, карточка предупредит: данные подразделений ему не видны.

Изменения начинают действовать после **Сохранить**: сервер применяет их со следующего запроса пользователя, без повторного входа; меню и кнопки у пользователя обновятся после перезагрузки страницы. Пользователь видит итог в профиле, в блоке «Мой доступ».

5.5 Профили доступа

Администрирование → Профили доступа: карточки профилей с описанием, фактами (область, данные, глубина, записи, выгрузка, службы) и числом пользователей — щелчок по нему открывает список этих пользователей.




Рис. 5. Профили доступа

- **Создать профиль** — название, ключ (латиница в нижнем регистре, цифры, `_` и `-`; предлагается по названию, после создания не меняется), описание, «Что видит» (те же измерения) и уровни служб. Службы без уровня в профиле выдаются пользователю лично.
- **Изменить** — изменения сразу действуют на всех пользователей с профилем (кроме их личных значений): в заголовке окна видно, на скольких.
- **Удалить** — только свой профиль и только если он никому не назначен; встроенный профиль удалить нельзя — его можно изменить.

Сравнение профилей внизу страницы — кто что видит: столбцы — профили и «Индивидуальная настройка» (пользователи без профиля), строки — область, классы данных, глубина, записи, выгрузка и уровни служб с дашбордом. Щелчок по названию профиля открывает его для изменения.

Сравнение профилей Кто что видит; последний столбец — пользователи без профиля

	Высшее руководство 1 польз.	Руководитель направления 1 польз.	Руководитель подразделения 2 польз.	Специалист 0 польз.	Сотрудник 1 польз.	Индивидуальная настройка по умолчанию
ЧТО ВИДИТ						
Область структуры	Вся компания	Своя ветка	Своя ветка	Своё подразделение	Своё подразделение	Вся компания
Операционные данные	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Персональные данные	✓	✓	✓	—	—	✓
Финансовые данные	✓	✓	—	—	—	✓
Глубина детализации	1	2	Без ограничения	Без ограничения	0	Без ограничения
Исходные записи	—	✓	✓	✓	—	✓
Выгрузка	✓	✓	✓	✓	—	✓
СЛУЖБЫ						
Служба персонала	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично
Техническая поддержка	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично
Проектный и продуктовый офис	Просмотр	Просмотр	—	—	—	Лично

Рис. 6. Сравнение профилей

5.6 Сценарии

Руководство. Первому лицу и членам правления — профиль «Высшее руководство», основное подразделение — компания (верхний уровень) или своя дирекция. Профиль показывает верхнеуровневую картину без исходных записей; конкретному руководителю расширьте лично глубину детализации (например, до 3) и, если нужно, откройте исходные записи — как на рисунке выше.

Руководитель. Директору направления — «Руководитель направления», руководителю службы или отдела — «Руководитель подразделения». Назначьте его руководителем подразделения (**Подразделения → Руководители**): руководимые подразделения автоматически входят в область вместе со всей веткой. Уровень своей службы выдайте лично — например, «Техническая поддержка — Управление».

Сотрудник. Профиль «Сотрудник» и основное подразделение. Сотрудник видит «Обзор», структуру компании и свой доступ; служб в профиле нет, выгрузки и реестры закрыты. Если сотруднику нужен дашборд службы, выдайте лично уровень «Просмотр» — записи и выгрузка останутся закрыты профилем.

Куратор нескольких подразделений. Профиль «Руководитель подразделения» или «Специалист», основное подразделение — своё; курируемые подразделения добавьте в **Дополнительные подразделения**. В «Действующем доступе» проверьте список подразделений области. Если куратору нужна вся ветка курируемых подразделений, а не только они сами, оставьте область «Своя ветка».

Финансовый контролёр. Создайте профиль «Финансовый контролёр» (например, ключ `fin-control`): область «Вся компания», классы данных — операционные и финансовые без персональных, глубина без ограничения, исходные записи и выгрузка — по решению, службы — «Просмотр» нужных. Персональные данные (ФИО, причины увольнения) такому пользователю закрыты, даже при доступе к службе персонала: реестр приёмов и увольнений ему не виден.

6 Полномочия

Полномочия дают часть администрирования без роли администратора. Выдаёт их только администратор — на вкладке **Полномочия** карточки пользователя или при создании.




Рис. 7. Полномочия

ПОЛНОМОЧИЕ	КЛЮЧ	ЧТО ДАЁТ
Ведёт структуру компании	`org.manage`	разделы «Подразделения» и «Импорт и экспорт»; в «Структуре компании» — кнопки «Подразделения» и «Импорт и экспорт», в панели сотрудника — «Подчинение и должность» и «История в структуре»; видны отключённые сотрудники и e-mail
Ведёт пользователей и доступ	`users.manage`	разделы «Пользователи» и «Профили доступа»: учётные записи, профили, доступ — кроме администраторов; при загрузке сотрудников — роли, профили и активность

Сотрудник с полномочием «Ведёт пользователей и доступ» не может изменить, отключить или удалить администратора, назначить роль администратора и выдать полномочия. Разделы «Вход по домену», «Журнал изменений», «Палитры» и «О системе» — только для

администратора. Администратору полномочия не нужны: ему доступно всё.

7 Структура компании и подразделения

7.1 Правила структуры

- Подразделения образуют дерево: у каждого — «Входит в» (родитель) или верхний уровень, тип уровня, порядок среди соседних и необязательный код.
- Название уникально среди соседних подразделений; код — во всей структуре.
- Подразделение нельзя вложить в само себя или во вложенное; глубина ограничена пределом вложенности (по умолчанию 15 уровней, компания — первый).
- У подразделения может быть несколько руководителей; **основной** (★) определяет подчинение сотрудников.
- Удалить можно только подразделение без вложенных; сотрудники остаются без подразделения.
- Все изменения структуры записываются в журнал изменений и в историю структуры.

Непосредственный руководитель сотрудника: «первое лицо» никому не подчиняется; иначе — руководитель, назначенный явно (если он активен); иначе — по структуре: основной (или первый по алфавиту) активный руководитель подразделения сотрудника, а если сотрудник сам руководит им или руководителя нет — ближайшего вышестоящего подразделения, где сотрудник не руководитель. Сотрудник без подразделения, руководящий подразделением, подчиняется руководителю вышестоящего уровня. Система не даст создать цикл подчинения.

Основное подразделение сотрудника — указанное в карточке; без него — подразделение, которым он руководит (сначала то, где он основной руководитель). В остальных руководимых подразделениях человек показывается «руководитель, числится в ...».

7.2 Подразделения

Администрирование → Подразделения (администратор и полномочие «Ведёт структуру компании»).




Рис. 8. Подразделения

Над деревом — число подразделений, используемая вложенность из предела, сколько подразделений без руководителя и сотрудников без подразделения, ссылки на оргсхему и импорт. Поиск по названию или коду, **Развернуть всё** и **Свернуть всё**.

Строка: название, тип, код; **Сотрудники** — числятся в подразделении (с руководителем) и «/ N в ветке»; **Руководители** (★ — основной, «Руководитель не назначен» — подчинение уходит к вышестоящему); действия: **+** (добавить вложенное, недоступно на пределе вложенности), **Руководители**, **Изменить**, **Удалить** (недоступно, пока есть вложенные).

7.3 Добавление и изменение

Добавить подразделение (верхний уровень) или **+** в строке (вложенное) открывают окно «Новое подразделение», **Изменить** — окно «Подразделение»:




Рис. 9. Изменение подразделения

- **Название** — уникально среди соседних;
- **Входит в** — перенос в другую ветку или на **Верхний уровень**; недопустимые варианты (само подразделение, вложенные, слишком глубокие) скрыты;
- **Тип** — из настроенных типов уровней;
- **Код** — необязательно, латиница, уникален;
- **Порядок среди соседних** — меньшее число левее на оргсхеме и выше в списке, при равном — по алфавиту.

Перенос подразделения переносит всю его ветку вместе с сотрудниками.

7.4 Руководители

Руководители в строке открывают окно с путём подразделения: отметьте сотрудников (поиск по имени, должности или e-mail) и, если их несколько, переключателем **основной** — основного. Руководителем можно назначить только активного сотрудника. Без руководителя сотрудники подразделения подчиняются руководителю вышестоящего уровня.




Рис. 10. Руководители подразделения

7.5 Удаление

Подтверждение перечисляет, кто числится в подразделении и кто им руководит: они останутся без подразделения (руководители — без этого руководства). Подразделение с вложенными удалить нельзя — сначала перенесите или удалите их.

7.6 Типы уровней и вложенность

Кнопка **Типы уровней и вложенность** — настройки структуры для всех пользователей:




Рис. 11. Типы уровней и вложенность

- **Типы уровней** — название, цвет (карточка на оргсхеме), порядок; ключ типа используется при загрузке и в API. Встроенные типы: Компания, Дирекция, Направление, Служба, Отдел, Сектор, Группа, Позиция. Используемый тип удалить нельзя — сначала смените его у подразделений.
- **Вложенность** — **Предел уровней** от 2 до 30, но не меньше текущей глубины структуры; шкала показывает, сколько уровней занято.
- **Вид оргсхемы по умолчанию** — Оргсхема, Люди, Дерево или Таблица; каждый пользователь может переключить вид, его выбор запоминается.

7.7 Сотрудник в структуре

Подразделение сотрудника, явного руководителя и должность назначают в **Структуре компании**: выберите сотрудника, в боковой панели — блок **Подчинение и должность**:

- **Должность**;
- **Подразделение** — основное подразделение или «Без подразделения»;

- **Руководитель**: **По структуре** (подсказка — кто руководитель сейчас), **Назначить** (явный руководитель важнее структуры — например, для сотрудника, работающего на другое подразделение) или **Первое лицо** (никому не подчиняется — даже внутри подразделения).

Сохранить проверяет циклы подчинения. Ниже — **История в структуре**: кто и когда менял подразделение, руководителя, должность и руководство подразделениями. Подразделение пользователя можно указать и в карточке пользователя (вкладка «Профиль»).

8 Импорт и экспорт

Администрирование → Импорт и экспорт (администратор и полномочие «Ведёт структуру компании»): четыре вкладки — **Структура**, **Сотрудники**, **Быстрая загрузка списком**, **Active Directory**.

8.1 Проверка, план, применение

Любая загрузка идёт в два шага:

1. **Проверить** — система разбирает файл и показывает план: что будет создано, изменено, что останется без изменений, ошибки и предупреждения. Проверка ничего не записывает. Фильтр плана: **Изменения и ошибки**, **Ошибки**, **Все**.
2. **Применить** — план записывается одной операцией и попадает в журнал изменений. Если в плане есть ошибки или неотвеченные вопросы, кнопка недоступна, а при ошибке на сервере ничего не записывается.

8.2 Структура




Рис. 12. Импорт структуры: план

- **Выгрузить структуру** — **Скачать JSON**: подразделения с типами, порядком, кодами и руководителями (по e-mail), типы уровней, предел вложенности и вид оргсхемы. Файл переносит структуру между стендами «Дашбордов компании».

- **Загрузить структуру** — файл JSON; флажок **Перенести и настройки структуры** (типы уровней, предел вложенности, вид по умолчанию). Подразделения сопоставляются по пути от верхнего уровня: новые создаются, у существующих меняются тип, порядок и код.

План показывает **Настройки структуры** («Сейчас» и «Из файла»), **Подразделения** (путь, действие, изменения), **Руководители** («Назначить», «Уже назначен», «Нет в системе» — назначится после загрузки сотрудника с этим e-mail) и «Есть в системе, нет в файле — останутся».

> **Важно.** Загрузка структуры ничего не удаляет: подразделения, которых нет в файле, остаются, руководители только добавляются.

8.3 Сотрудники




Рис. 13. Импорт сотрудников: различия и вопрос «тот же человек?»

- **Выгрузить сотрудников** — формат **Excel**, **CSV** (UTF-8 с BOM, разделитель «;») или **JSON**, флажок **Включая отключённых**. Столбцы: Email, Логин, ФИО, Должность, Телефон, Подразделение (путь через «/»), Руководитель (явно), Первое лицо, Руководит, Роль, Профиль доступа, Активен, Способ входа, Внешний ID. Пароли не выгружаются.
- **Загрузить сотрудников** — Excel, CSV или JSON со столбцами выгрузки; обязателен e-mail, по нему сотрудники сопоставляются. Профиль доступа указывается названием. Недостающие подразделения создаются по пути.

- **Новые сотрудники**: **Без доступа** (видны в структуре, войти не смогут, пока не выдан доступ), **Активные (вход по домену)** (нужно полномочие «Ведёт пользователей и доступ»), **Отключённые**.

Разбор различий. Если значение в файле отличается от значения в системе, в записи появляется таблица «Поле — В системе — В файле — Решение»:

РЕШЕНИЕ	ЧТО ЗАПИШЕТСЯ
Система	значение остаётся как в системе (выбрано по умолчанию)
Файл	значение из файла
Объединить	для списков (например, «Руководит») — объединение значений системы и файла
Своё	значение, которое вы введёте (путь подразделения через «/», e-mail руководителя)

Кнопки **оставить значения системы** и **взять из файла** применяют решение ко всем различиям сразу. Пустое значение в файле ничего не стирает.

«Тот же человек?» Если сотрудника с таким e-mail нет, но логин из файла занят, система спросит: **Тот же человек — обновить** (e-mail допишется к существующей учётной записи) или **Новый сотрудник**. Пока вопрос без ответа, запись помечена «Нужно решение» и применить план нельзя.

Роли, профили доступа и признак «Активен» из файла применяются только при полномочии «Ведёт пользователей и доступ», администраторов изменяет только администратор; иначе план покажет замечание в блоке «Обратите внимание».

8.4 Быстрая загрузка списком

Подразделения и сотрудники одной таблицей — CSV (UTF-8) или Excel, или вставьте строки в поле (**Вставить пример** показывает формат). Первая строка — заголовки, разделитель «;» или «,».

СТОЛБЕЦ	ЗНАЧЕНИЕ
`email`	обязательно (или логин); по нему или по логину сотрудник сопоставляется
`ФИО`	для новых сотрудников
`Подразделение`	путь через «/»; недостающие подразделения создаются

СТОЛБЕЦ	ЗНАЧЕНИЕ
`Должность`	должность
`Руководитель`	e-mail руководителя; записывается явно, только если отличается от руководителя по структуре
`Руководит`	«да» — сотрудник руководит своим подразделением
`Логин`, `Внешний ID`	необязательно

Флажок **Создавать новых сотрудников** — новые создаются без пароля и доступа (доступ выдаётся в «Пользователях»); без отметки строки с новыми сотрудниками — ошибки. План показывает создаваемые подразделения, сотрудников с подразделением, руководителем («явно» или «по структуре») и изменениями, а также циклы подчинения, если они получились бы.




Рис. 14. Быстрая загрузка списком: план

9 Вход по домену (LDAP)

Сотрудники могут входить с логином и паролем домена (Active Directory, FreeIPA, OpenLDAP). Вход по домену включает системный администратор переменными окружения `AUTH_LDAP_*` («Руководство по развёртыванию», раздел «Вход по домену и Active Directory»); пароли и секреты в интерфейс и API не попадают.

9.1 Как проходит вход

1. Система подключается к каталогу служебной учётной записью (только чтение) и ищет сотрудника по введённому логину — имени учётной записи, `имя@домен` или e-mail. Найдена должна быть ровно одна запись.
2. Каталог проверяет пароль сотрудника. Отключённые в каталоге учётные записи не входят.
3. Запись каталога сопоставляется с учётной записью системы, и выполняется вход.

Если каталог пароль не подтвердил, проверяется пароль системы — так входят локальные учётные записи (например, первый администратор). Пароль доменной учётной записи в системе не хранится и не проверяется. Если каталог недоступен, доменные пользователи видят «Сервер домена не отвечает — попробуйте войти позже», а локальные входят как обычно.

9.2 Сопоставление и привязка

Запись каталога сопоставляется с учётной записью системы по порядку:

1. по идентификатору каталога (`objectGUID`, во FreeIPA и OpenLDAP — `entryUUID`) — у уже привязанных;
2. по идентификатору синхронизации с Active Directory — у сотрудников, загруженных синхронизацией;
3. по e-mail (без учёта регистра), если он единственный.

Логин для сопоставления не используется: одинаковый логин в разных системах может принадлежать разным людям.

При первом входе по домену учётная запись **привязывается**: способ входа становится «Учётная запись домена», локальный пароль удаляется. Данные системы не меняются — из каталога заполняется только пустая должность. Привязка записывается в журнал («… привязан к каталогу по e-mail»).

> **Важно.** E-mail доменной учётной записи считается подтверждённым каталогом. Держите привилегированные локальные учётные записи (администраторов) на адресах вне каталога или без e-mail — иначе владелец доменной учётной записи с тем же адресом войдёт под ними.

9.3 Создание при первом входе и профили по группам

Если каталог подтвердил пароль, а учётной записи в системе нет:

- по умолчанию вход отклоняется: «Учётной записи в системе нет — обратитесь к администратору»;
- при `AUTH_LDAP_CREATE_USERS=active` учётная запись создаётся и сразу активна, при `inactive` — создаётся отключённой, и администратор включает её сам (сотрудник видит «Учётная запись отключена»);
- нужен e-mail в каталоге, не занятый другой учётной записью;
- логин берётся из каталога (`sAMAccountName`, во FreeIPA — `uid`), ФИО, e-mail и должность — из атрибутов записи.

Профиль доступа по группам каталога (`AUTH_LDAP_GROUP_PROFILES`): пары «DN группы = ключ профиля»; выбирается первая группа из списка, в которой состоит сотрудник, иначе — профиль по умолчанию (`AUTH_LDAP_DEFAULT_PROFILE`), иначе «Индивидуальная настройка» без служб. Участники группы `AUTH_LDAP_ADMIN_GROUP` создаются администраторами. Профиль и роль из групп назначаются **только при создании** учётной записи — дальше доступ настраивается в системе.

9.4 Страница «Вход по домену»

Администрирование → Вход по домену (только администратор):




Рис. 15. Вход по домену

- **Состояние**: **Включён**, **Настроен, но выключен** (задайте `AUTH_LDAP_ENABLED=true`) или **Не настроен**; версия пакета ldap3, сервер, база поиска, служебная учётная запись (пароль — «задан» или «не задан»), **Шифрование** (LDAPS, StartTLS или «Без шифрования — пароли идут по сети открыто, только для стенда»), что происходит с новыми сотрудниками, профиль по умолчанию, группа администраторов, фильтр поиска, атрибуты, подсказка на странице входа, ожидание ответа.
- **Профили по группам каталога** — таблица «Группа — Профиль доступа»; ключ несуществующего профиля отмечен «нет такого профиля».
- **Замечания** — ошибки настройки: не заданы адрес или база, неизвестный профиль, нет файла сертификата, пароль идёт без шифрования, фильтр без `{login}`.
- **Проверка** (пароль сотрудника не запрашивается и не проверяется): **Проверить подключение** — подключение и служебная привязка; **Найти учётную запись** — по логину, `userPrincipalName` или e-mail: найденные записи с DN, отметкой «отключена в каталоге», группами и ответом, что будет при входе: «сопоставлена по идентификатору каталога / по синхронизации с AD / по e-mail», «Будет создана при первом входе» (с профилем и ролью) или «Учётной записи нет — вход будет отклонён».
- **Переменные окружения** — справка по `AUTH_LDAP_*` с примерами.

9.5 Безопасное включение

1. Задайте переменные с `AUTH_LDAP_ENABLED=false`, перезапустите приложение и проверьте страницу: состояние «Настроен, но выключен», замечаний нет, шифрование — LDAPS или StartTLS.
2. **Проверить подключение**, затем **Найти учётную запись** для нескольких сотрудников: каждый должен находиться ровно одной записью и сопоставляться с нужной учётной записью.
3. Укажите сотрудникам e-mail, совпадающий с каталогом (или загрузите их синхронизацией с AD), проверьте e-mail администраторов (см. «Важно» выше).
4. Включите `AUTH_LDAP_ENABLED=true` и проверьте вход тестовым сотрудником. Первый администратор сохраняет вход по паролю системы на случай недоступности каталога.

10 Синхронизация с Active Directory

Синхронизация переносит из каталога подразделения, сотрудников, должности и руководителей. Настройки — переменные `AD_SYNC_*`; пустые адрес, база поиска, служебная учётная запись и сертификат берутся из настроек входа по домену. Включать вход по домену для синхронизации не обязательно.




Рис. 16. Active Directory

10.1 Что синхронизируется

- **Сотрудники** — записи каталога по фильтру `AD_SYNC_USER_FILTER` (по умолчанию — пользователи с e-mail); сопоставляются по `objectGUID`, затем по e-mail.
- **Подразделение** — путь из атрибутов `company`, `division`, `department` (`AD_SYNC_PATH_ATTRIBUTES`) или из организационных единиц (OU) в DN (`AD_SYNC_PATH_SOURCE=ou`); недостающие подразделения создаются. Если в каталоге подразделение не указано, оно у сотрудника не меняется.
- **Руководитель** — атрибут `manager`; **руководители подразделений** определяются по подчинённым (`AD_SYNC_DETECT_HEADS`): кто руководит сотрудниками своего подразделения, а сам подчиняется вне его.
- **Должность** — атрибут `title`; **ФИО** — `displayName`.

10.2 Запуск из интерфейса

Импорт и экспорт → Active Directory: параметры подключения (каталог, база поиска, источник подразделений, руководители, шифрование, фильтр) и флажки:

- **Создавать сотрудников из AD** — новые сотрудники входят по учётной записи домена;
- **Отключать сотрудников, которых нет в AD** — только пришедших из AD, а также тех, чья учётная запись в каталоге отключена.

Проверить показывает план (будут созданы подразделения, будут отключены, сотрудники с изменениями), **Синхронизировать** применяет показанный план.

> **Важно.** Синхронизация никогда не включает отключённых, не отключает сотрудников, заведённых вручную или загруженных файлом, вашу учётную запись и последнего активного администратора.

10.3 По расписанию

Для регулярной синхронизации системный администратор ставит в планировщик команду `python -m app.cli org-sync --ad --apply` (с флагами `--create-missing` и `--deactivate-missing` — как отметки в интерфейсе). Без `--apply` команда только показывает план. Код выхода: 0 — готово, 1 — в плане ошибки (ничего не записано), 2 — каталог недоступен. Примеры для cron и systemd — в «Руководстве по развёртыванию».

11 Настройка служб

11.1 Светофор службы персонала и техподдержки

Меню службы → **Светофор** (уровень «Управление»). Для каждой метрики — включение, направление («Меньше — лучше» или «Больше — лучше»), границы зелёного и жёлтого и шкала зон.




Рис. 17. Светофор службы персонала

Правила проверки: при включённом правиле нужны обе границы; при «Меньше — лучше» зелёная граница не больше жёлтой, при «Больше — лучше» — не меньше. Для техподдержки пороги недельные. Каждое изменение записывается в журнал.

Включённое правило делает показатель обязательным: если он не заполнен за заведённый месяц, светофор показателя — «Нет данных», а пропуск отмечается как критичное нарушение полноты данных на дашборде, на «Обзоре», на странице ввода данных и в PDF («Руководство пользователя», раздел «Незаполненные показатели»).

Пороги по умолчанию задаются при установке; изменённые значения при обновлениях не перезаписываются.

11.2 Светофор партнёрств

Партнёрства → Светофор: цвет каждой категории статуса, NDA и соглашения, сроки сертификата «актуален» и «устаревает» в годах. Светофор записи — худший из цветов её статуса, NDA, соглашения и срока сертификата; его считает сервер, поэтому дашборд партнёрств работает и без права на исходные записи.




Рис. 18. Светофор партнёрств

11.3 Цели службы персонала

Служба персонала → Цели: цель метрики на год, справочное значение (например, факт прошлого года), подпись, описание и источник. Цель года оценивается по данным этого года: цель достигнута — «норма», отклонение до 10% — «внимание», больше — «критично»; цель года без данных — без оценки.

11.4 Загрузка данных

ДАННЫЕ	ГДЕ	ФОРМАТ	РЕЖИМЫ
Недельный отчёт ТП	Техподдержка → Недельный отчёт → **Загрузить файл**	xlsx «Итоговый отчёт ТП по неделям» (4 строки шапки, данные с 5-й, лист «Лист1») или CSV из выгрузки	«Дополнить» — по году и неделе; «Заменить»

ДАННЫЕ	ГДЕ	ФОРМАТ	РЕЖИМЫ
Заявки Naumen	Техподдержка → Заявки Naumen → **Загрузить выгрузку**	xlsx из Naumen SD: «Номер», «Название», «Дата регистрации», «Дата решения», «Регламентное время закрытия заявки», «Статус», «Наименование организации», «Ответственный (сотрудник)», «Ответственный (команда)», «Сотрудник первая линия», «Способ обращения», «Просрочен», «Возобновлялась», «Время обработки заявки»	«Дополнить» — по номеру заявки; «Заменить»

Размер файла — до 20 МБ (настраивается). Результат загрузки — число добавленных, обновлённых и пропущенных строк; загрузка попадает в журнал загрузок (видно на «Обзоре» и в заголовке страницы) и в журнал изменений.

> **Важно.** «Заменить» удаляет все данные раздела перед загрузкой. Для регулярного обновления используйте «Дополнить».

12 Журнал изменений

Администрирование → Журнал изменений — кто, когда и что изменил: входы (в том числе по домену), смена и сброс паролей, пользователи, доступ и полномочия, профили доступа, подразделения и руководители, загрузки структуры и сотрудников, синхронизация с AD, данные служб, загрузки файлов, настройки светофора, палитры.




Рис. 19. Журнал изменений

Фильтры: период, пользователь, служба, объект, действие и поиск по описанию. Границы дней в фильтре периода — по местному времени компании (`TIMEZONE`). Строка раскрывается — видно значения «до» и «после» изменённых полей. **Выгрузить CSV** — с текущими фильтрами (до 50 000 строк). Пароли и токены в журнал не записываются.

13 Палитры

Администрирование → Палитры — цвета светофора, серий графиков и фирменный цвет (кнопки, активный пункт меню). Встроенные палитры: «Сдержанная» (по умолчанию), «Мягкая», «Классическая», «Холодная», «Контрастная».




Рис. 20. Палитры

Сделать активной применяет палитру для всех пользователей и в PDF-отчётах. **Создать** — своя палитра: при выборе цветов интерфейс сразу показывает предпросмотр. Встроенные и активную палитру удалить нельзя.

> **Совет.** Проверяйте палитру в светлой и тёмной теме: цвета светофора должны хорошо различаться.

14 О системе

Администрирование → О системе: версия, окружение, СУБД и её версия, ревизия схемы базы и признак «схема актуальна», объёмы данных (пользователи, активные сессии, месяцы, недели отчёта, заявки, партнёрства, записи журнала), последняя загрузка файла и основные параметры безопасности. Ссылка на документацию API.




Рис. 21. О системе

15 Демонстрационный стенд

При `DEMO_DATA=true` система загружает в пустые разделы демонстрационные данные: структуру компании «АЛМИ Партнер» из 13 подразделений (Аппарат генерального директора, Коммерческая, Техническая дирекции, службы и группы поддержки) и девять учётных записей разных уровней:

ЛОГИН	ПАРОЛЬ	ПРОФИЛЬ И ДОСТУП
`admin`	`admin123`	Администратор
`ceo`	`ceo12345`	Громов Андрей Викторович, генеральный директор — «Высшее руководство»; первое лицо, руководит компанией и Аппаратом генерального директора
`tech_dir`	`td123456`	Соколова Мария Игоревна, технический директор — «Руководитель направления»; руководит Технической дирекцией
`engineer`	`en123456`	Петров Илья Сергеевич, инженер группы поддержки AlterOS — «Сотрудник»; без служб, подчиняется руководителю Технической службы по структуре
`hr_head`	`hr123456`	Индивидуальная настройка: персонал — «Управление»; техподдержка и партнёрства — «Просмотр»; руководит Службой персонала
`tp_lead`	`tp123456`	«Руководитель подразделения» + лично техподдержка — «Управление»; руководит Технической службой
`product`	`pp123456`	Индивидуальная настройка: партнёрства — «Управление»; руководит Проектной службой

ЛОГИН	ПАРОЛЬ	ПРОФИЛЬ И ДОСТУП
`viewer`	`view1234`	Индивидуальная настройка: персонал, техподдержка, партнёрства — «Просмотр»
`it_viewer`	`it123456`	«Руководитель подразделения» + лично персонал — «Просмотр» с областью «Своя ветка» и ИТ-служба — «Просмотр»; руководит ИТ-службой

На стенде удобно показать модель доступа: `ceo` видит дашборды без реестров, `tech_dir` — всё по своей ветке, `engineer` — только «Обзор» без служб, структуру компании и «Мой доступ», а на попытку открыть дашборд службы — «Нет доступа».

> **Важно.** Демонстрационные пароли общеизвестны — не используйте демо-стенд с реальными данными.

16 Данные и хранение

ТАБЛИЦЫ	СОДЕРЖИМОЕ
`users`, `user_sessions`	учётные записи (основное подразделение, явный руководитель, «первое лицо», способ входа и связь с каталогом, профиль доступа, личные настройки, полномочия), сессии входа
`departments`, `department_heads`, `org_revision`	дерево подразделений, руководители с основным, ревизия структуры
`access_profiles`, `user_access_units`, `service_access`	профили доступа, дополнительные подразделения области, уровни служб (в том числе «нет доступа») со своей областью
`services`, `service_settings`, `data_revisions`, `app_settings`	справочник служб, настройки служб, ревизии данных, настройки приложения (типы уровней, предел вложенности, вид оргсхемы)
`hr_months`, `hr_metric_definitions`, `hr_metric_values`, `hr_employee_events`, `hr_month_notes`, `hr_targets`	служба персонала
`tp_weekly_reports`, `naumen_tickets`	техподдержка
`partnerships`, `partnership_light_rules`	партнёрства
`traffic_light_rules`	пороги светофора персонала и техподдержки
`audit_log`, `data_imports`	журнал изменений и загрузок
`color_palettes`, `dashboard_layouts`, `custom_dashboards`, `custom_dashboard_widgets`	оформление и личные настройки

Описания метрик службы персонала, справочник служб, правила светофора, палитры и встроенные профили доступа по умолчанию поставляются с системой; изменённые администратором пороги, цели, палитры и профили не перезаписываются.

17 Типовые задачи

ЗАДАЧА	КАК
Новый сотрудник	«Пользователи» → **Добавить пользователя**: подразделение, профиль доступа, способ входа (временный пароль или вход по домену)
Сотрудник загружен списком и не может войти	Статус «Без доступа» → **Выдать доступ**
Сотрудник забыл пароль	Карточка пользователя → **Сбросить пароль**, передайте временный пароль сотруднику; доменная учётная запись — пароль меняется в домене
Сотрудник уволился	Отключите его — сессии завершатся, история и место в структуре сохранятся
Руководитель отдела должен видеть только своих	Назначьте его руководителем подразделения, профиль «Руководитель подразделения» (область «Своя ветка») и уровень службы
Руководителю нужна бóльшая детализация	Вкладка «Доступ» → «Глубина детализации» → **Задать лично**
Куратор нескольких отделов	Вкладка «Доступ» → **Дополнительные подразделения**
Закрыть службу одному сотруднику при профиле, который её даёт	Уровень службы лично — «Нет доступа»
Не тот руководитель у сотрудника	«Структура компании» → сотрудник → **Подчинение и должность**: «По структуре», «Назначить» или «Первое лицо»; либо поправьте руководителей подразделения
Перенести структуру на другой стенд	«Импорт и экспорт» → «Структура» → **Скачать JSON**, на другом стенде — загрузка с проверкой
Сотрудник не может войти по домену	«Вход по домену» → **Найти учётную запись**: найдена ли одна запись, с кем сопоставлена; проверьте e-mail в карточке
Нужно понять, кто изменил данные	Журнал изменений → фильтр по службе и периоду, раскройте строку
Данные не обновляются на «Обзоре»	Проверьте журнал загрузок и права пользователя, загружавшего файл

ЗАДАЧА	КАК
Заблокирован вход администратора	`docker compose exec -w /app/backend app python -m app.cli reset-password admin` (см. «Руководство по развёртыванию»)