




Travaux pratiques : Sécurité des équipements Réseaux

La filière : Systèmes Ubiquitaires et Distribués CLOUD et IoT



Réaliser par : HAJJAJI Ayyoub Professeur : EL YAHYAOUI Ahmed

Sommaire

T	Cor	inguration de base des equipements réseau	2
	1.1	Introduction	2
	1.2	Câblage réseau et mise en place d'infrastructure	2
	1.3	Configuration basique des routeurs	4
	1.4	Configuration de base des switches et du point d'accès	5
	1.5	Configuration des paramètres IP des PCs et du laptop	7
	1.6	Vérification de la connectivité entre les différents PCs	8
2	Séc	urité d'accès aux routeurs	10
	2.1	Configuration de paramètres pour R1 et R3	10
	2.2	Configurez le serveur SSH sur R1 et R3	12
	2.3	Sécuriser contre les attaques de connexion et sécuriser l'IOS et le fichier de configu-	
		ration de R1	12
	2.4	Configurer une source de temps synchronisée à l'aide de NTP	14
	2.5	Configurer la prise en charge de Syslog sur R3 et un serveur Syslog	15
3	Cor	nfiguration de la sécurité des switchs.	17
4	Cor	afiguration de la sécurité WPA2-PSK sur le point d'accès	20

Partie 1

Configuration de base des équipements réseau

1.1 Introduction

Comme des informations confidentielles circulent dans les réseaux, la sécurité des communications est devenue une préoccupation importante des utilisateurs et des entreprises. Tous cherchent à se protéger contre une utilisation frauduleuse de leurs données ou contre des intrusions malveillantes dans les systèmes informatiques. Par ailleurs, dans cette TP on va mettre en place une infrastructure réseau constitué des différents équipements et faire la configuration de base pour ces dernières.

1.2 Câblage réseau et mise en place d'infrastructure

Dans de cette partie j'ai commencé par la mise en place de toutes les équipements dont on est besoin comme vous allez voire dans l'image qui suit, puis j'ai fais le câblage on suivant le tableau d'adressage donné.




FIGURE 1.1 – Topologie du Réseau

Lors de cette partie j'ai eu l'occasion de mettre en place des carte wifi pour le laptop et le PC-D en plus de l'interface de type HWIC-2T pour chaque routeur







1.3 Configuration basique des routeurs

Après avoir mise on place de toute les équipement j'ai commencé à les configurer. On commençant par les routeurs, il suffit de suivre les commandes suivant pou configurer toutes les interfaces des routeurs.

```
R2*configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)*interface serial 0/0/0
R2(config-if)*ip address 10.1.1.2 255.255.252
R2(config-if)*no shutdown
R2(config-if)*
```

FIGURE 1.2 – configuration de l'interface serial0/0/0 de R2

Après la configuration de toute les interface de R1 j'ai eu le résultat suivant :




FIGURE 1.3 – configuration de R1

Puis j'ai désactivé le DNS lookup sur chaque routeur,par la command suivant : no ip domain-lookup et pour finir j'ai Configuré une route statique par défaut de R1 à R2 et de R3 à R2. et des routes statiques de R2 vers le sous-réseau de R1 Fa0/0-to-ASA et vers le réseau LAN de R3.

```
R3>enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.2
R3(config)#
```

FIGURE 1.4 – Route statique par défaut de R3 à R2.

1.4 Configuration de base des switches et du point d'accès

Dans cette partie, il suffit de suivre le tableau d'adressage pour Configurer l'adresse de management du VLAN 1 sur chaque switch

```
S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
S2(config-if)#
```

FIGURE 1.5 – configuration de S2

Puis j'ai configuré la passerelle IP par défaut pour chacun des trois switchs, et on utilisant la même commande utilisé pour les routeurs on a désactivé le DNS lookup sur chaque switch

```
S3>enable
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
S3(config)#ip default-gateway 172.30.3.1
S3(config)#
```

FIGURE 1.6 – Default Gateway de S3

Et se qui concerne le point d'accès j'ai Configuré le port 1 avec un SSID=masterips




FIGURE 1.7 – configuration du point d'accès

1.5 Configuration des paramètres IP des PCs et du laptop

Finalement j'ai configurer tout les PCs avec ses adresse IP et ses gateway comme montre les figures suivant :

 Port
 Link
 IP Address
 IPv6 Address
 MAC Address

 Wireless0
 Up
 192.168.1.2/24
 <not set>
 0010.1136.5E50

 Bluetooth
 Down
 <not set>
 <not set>
 0001.9629.7D43

Gateway: 192.168.1.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Wireless Best Data Rate: 54 Mbps Wireless Signal Strength: 70%

Physical Location: Intercity, Home City, Corporate Office

Figure 1.8 – configuration du laptop

 Port
 Link
 IP Address
 IPv6 Address
 MAC Address

 FastEthernet0
 Up
 172.16.3.3/24
 <not set>
 0000.0C53.8EA6

 Bluetooth
 Down
 <not set>
 <not set>
 0030.F20A.4102

Gateway: 172.16.3.1 DNS Server: <not set> Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity, Home City, Corporate Office

FIGURE 1.9 – configuration du PC-C

1.6 Vérification de la connectivité entre les différents PCs

Après toute configuration fait, il ne reste que tester la connectivité entre les différents PCs, comme montre les figures suivants :

```
PC-C
  Physical
            Config
                     Desktop
                               Programming
                                             Attributes
   Command Prompt
   Packet Tracer PC Command Line 1.0
   C:\>ping 209.165.200.225
   Pinging 209.165.200.225 with 32 bytes of data:
   Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=12ms TTL=253
   Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=12ms TTL=253
   Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=11ms TTL=253
   Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=5ms TTL=253
   Ping statistics for 209.165.200.225:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
       Minimum = 5ms, Maximum = 12ms, Average = 10ms
   C:\>
```

Figure 1.10 - PC-C ping R1 G0 / 0.




FIGURE 1.11 – PC-D ping PC-B.

Mais quand j'ai essayé de tester la communication entre le PC-C et le laptop toutes les paquets ont été perdu, puis j'ai essayé de communiquer PC-B et PC-A J'ai eu le même problème, je pense qu'il me manque la configuration du firewall ASA

```
Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 209.165.200.225

Pinging 209.165.200.225 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=12ms TTL=253
Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=12ms TTL=253
Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=11ms TTL=253
Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=11ms TTL=253
Reply from 209.165.200.225: bytes=32 time=5ms TTL=253

Ping statistics for 209.165.200.225:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 5ms, Maximum = 12ms, Average = 10ms

C:\>
```

FIGURE 1.12 – PC-C ping laptop

Partie 2

Sécurité d'accès aux routeurs

2.1 Configuration de paramètres pour R1 et R3

Dans cette partie on a commencé par configurer des mots de passe pour sécuriser l'accès aux routeurs R1 et R3

- J'ai Configuré une longueur de mot de passe minimale de 10 caractères, puis je fais le chiffrement de ce mot de passe en clair, après j'ai Configuré un avertissement destiné aux utilisateurs non autorisés avec une bannière MOTD. J'ai commit une erreur au niveau du message afficher, il suffit d'utiliser la commande suivante:

banner motd \$Unauthorized access strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law!\$

- Puisque mon version de l'IOS est 15.1 je n'ai pas pu utiliser algorithm-type scrypt
- Puis j'ai Crée un compte d'utilisateur local Admin01 et finalement j'ai Activé les services aaa

```
R3>enable
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config) #security passwords min-length 10
R3(config) #service password-encryption
R3(config) #banner motd $Unauthorized access strictly prohibited!$
R3(config) #enable secret ciscol2345
R3(config) #username Admin01 privilege 15 algorithm-type scrypt secret
% Invalid input detected at '^' marker.
R3(config)#Admin0lpa55
% Invalid input detected at '^' marker.
R3(config) #username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55
R3(config) #aaa new-model
R3(config) #aaa authentication login default local-case enable
R3(config)#line con 0
R3(config-line) #privilege level 15
R3(config-line) #exec-timeout 15 0
R3(config-line)#logging synchronous
```

R3(config-line)#

Dans le même endroit J'ai configurer la ligne de console et les lignes VTY comme montre la figure suivante :

```
R3(config) #aaa authentication login default local-case enable
R3(config) #line con 0
R3(config-line) #privilege level 15
R3(config-line) #exec-timeout 15 0
R3(config-line) #logging synchronous
R3(config-line) #line vty 0 4
R3(config-line) #privilege level 15
R3(config-line) #privilege level 15
R3(config-line) # transport input SSH
R3(config-line) # transport input SSH
R3(config-line) #exit
R3(config) #login on-success log
R3(config) #login on-failure log
R3(config) #exit
R3#
```

Comme vous pouvez voir dans cette image, après la configuration des lignes j'ai Configuré le routeur pour enregistrer les activités de connexion.

La commande show login nous montre que toutes les succès et les échecs sont enregistrer.

```
R3#sh login
A default login delay of 1 seconds is applied.
No Quiet-Mode access list has been configured.
All failed login is logged.
All successful login is logged.
```

Router NOT enabled to watch for login Attacks

2.2 Configurez le serveur SSH sur R1 et R3

```
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#ip domain-name computersecurity.ma
R3(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
The name for the keys will be: R3.computersecurity.ma

% The key modulus size is 2048 bits
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*Mar 1 0:53:12.644: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R3(config)#ip ssh version 2
R3(config)# ip ssh time-out 90
R3(config)#ip ssh authentication-retries 2
```

Dans cette partie j'ai commencé par configurer le nom de domaine computersecurity.ma, puis générer la paire de clés RSA avec un modulus size de 2048 bits, finallement configurer SSH version 2.

Après toute configuration faites j'ai vérifié la connectivité SSH vers R1 et R3 en exécutant la commande : ssh -l username ip

```
C:\>ssh -1 Admin01 10.1.1.1

Password:
Rl#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1416 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
security passwords min-length 10
!
hostname Rl
!
login on-failure log
login on-success log
!
!
enable secret 5 $1$mERr$WvpW0n5HghRrqnrwXCUU1.
!
!
!--More--
```

2.3 Sécuriser contre les attaques de connexion et sécuriser l'IOS et le fichier de configuration de R1

Dans cette partie on a essayé de configurer une sécurité de connexion avancée, par exemple si un utilisateur fait deux tentatives de connexion infructueuses dans un

délai de 30 secondes,on va désactiver les connexions pendant une minute. Puis on a sécurisé l'image de Cisco IOS et archivez une copie de la configuration en cours en utilisant les commandes secure boot-image et secure boot-config

```
User Access Verification
Username: Admin01
Password:
R1#%SEC LOGIN-5-LOGIN SUCCESS: Login Success [user: Admin01] [Source:
0.0.0.0] [localport: 0] at 01:01:39 UTC Mon Mar 1 1993
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config) #login block-for 60 attempts 2 within 30
R1(config) #login on-failure log
R1(config) #secure boot-image
%IOS RESILIENCE-5-IMAGE RESIL ACTIVE: Successfully secured running
image
R1(config) #secure boot-config
%IOS_RESILIENCE-5-CONFIG_RESIL_ACTIVE: Successfully secured config
archive [flash:.runcfg-19930301-010429.ar]
R1(config) #exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Comme vous pouvez remarquer quand j'ai essayé d'accéder au CLI de R1 j'ai passé la vérification ce qui assure le fonctionnement de la partie 2.1

La commande show secure bootset nous permet de Vérifier que notre image et notre configuration sont sécurisées.

le nom du fichier de configuration en cours d'exécution archivé est runcfg-19930301-010429.ar, ce nom est basé sur la date du ios

```
Rl#sh secure bootset
IOS resilience router id FTX1111W0QT
IOS image resilience version 15.1 activated at 01:03:45 UTC Mon Mar 1
Secure archive flash:/cl900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin type is
image (elf) []
  file size is 33591768 bytes, run size is 33591768 bytes
Runnable image, entry point 0x8000F000, run from ram
IOS configuration resilience version 15.1 activated at 01:04:29 UTC
Mon Mar 1 1993
Secure archive flash:/.runcfg-19930301-010429.ar type is config
  configuration archive size 1594 bytes
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rl(config) #no secure boot-image
%IOS_RESILIENCE-5-IMAGE_RESIL_INACTIVE: Disabled secure image
R1(config) #no secure boot-config
%IOS RESILIENCE-5-CONFIG RESIL INACTIVE: Disabled secure config
archival [removed flash:/.runcfg-19930301-010429.ar]
R1(config)#
```

Et finalement on a utilisé les commandes no secure boot-config et no secure boot-config pour restaurer les paramètres par défaut de ces fichiers.

2.4 Configurer une source de temps synchronisée à l'aide de NTP

On commence cette partie par la configuration de R2 en tant que serveur NTP comme montre l'image suivante :

```
R2*sh clock
*1:9:28.394 UTC Mon Mar 1 1993
R2*clock set 11:41:30 Nov 9 2020
R2*sh clock
11:41:41.522 UTC Mon Nov 9 2020
R2*conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)*ntp authentication-key 1 md5 NTPpassword
R2(config)*ntp trusted-key 1
R2(config)*ntp authenticate
R2(config)*ntp master 1
```

Puis on passe à la Configuration de R1 et R3 en tant que clients NTP en suivant les étapes mentionné dans le TP :

```
Username: Admin01
Password:
R3#$SEC_LOGIN-5-LOGIN_SUCCESS: Login Success [user: Admin01] [Source: 0.0.0.0] [localport: 0] at 01:19:33 UTC Mon Mar 1 1993

R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#ntp authentication-key 1 md5 ciscol2345
R3(config)#ntp trusted-key 1
R3(config)#ntp authenticate
R3(config)#ntp server 10.2.2.2
R3(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
R3(config)# ntp update-calendar
```


Finalement on Utilise la commande show ntp associations pour vérifier que R1 a établi une association avec R2.

```
Rl#sh ntp associations

address ref clock st when poll reach delay offset disp
*~10.1.1.2 127.127.1.1 1 5 16 1 10.00
-2.00 0.00
* sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured Rl#
```

2.5 Configurer la prise en charge de Syslog sur R3 et un serveur Syslog

On commence par vérifier le ping entre le serveur syslog et l'interface d'adresse IP 172.16.3.1 du routeur



J'ai vérifié que le service d'horodatage pour la journalisation n'est pas activé sur le routeur à l'aide de la commande show run.

```
R3#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1500 bytes
version 15.1
service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
security passwords min-length 10
hostname R3
login on-failure log
login on-success log
enable secret 5 $1$mERr$WvpW0n5HghRrqnrwXCUU1.
ı
Ţ
ı
 --More--
```

Donc j'ai suivé les commandes de TP pour activer le service d'horodatage, puis j'ai Configuré le service syslog sur le routeur pour envoyer des messages syslog au serveur syslog, et finalement j'ai défini le niveau de gravité de R3 sur 7 (debugging).

j'ai oublié de prendre des capture d'écran pour cette étape. La commande show logging nous a aidé à voir le type et le niveau de journalisation activés.

```
R3#sh logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited,
          0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
No Active Message Discriminator.
No Inactive Message Discriminator.
   Console logging: level debugging, 8 messages logged, xml
         filtering disabled
   Monitor logging: level debugging, 8 messages logged, xml
         filtering disabled
    Buffer logging: disabled, xml disabled,
         filtering disabled
   Logging Exception size (4096 bytes)
    Count and timestamp logging messages: disabled
    Persistent logging: disabled
No active filter modules.
ESM: 0 messages dropped
   Trap logging: level debugging, 8 message lines logged
        Logging to 172.16.3.4 (udp port 514, audit disabled,
             authentication disabled, encryption disabled, link up),
             8 message lines logged,
             0 message lines rate-limited,
             0 message lines dropped-by-MD,
             xml disabled, sequence number disabled
             filtering disabled
R3#
```

Partie 3

Configuration de la sécurité des switchs.

Ce qui concerne les switchs il suffit de procéder comme pour les routeur

```
S1#conf t
Sl#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Sl(config) #no ip http server
% Invalid input detected at '^' marker.
S1(config) #enable secret cisco12345
Sl(config) #service password-encryption
Sl(config) #banner motd $Unauthorized access strictly prohibited!$
S1(config) #ip domain-name computersecurity.ma
S1(config) #username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55
S1(config) #crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
The name for the keys will be: Sl.computersecurity.ma
% The key modulus size is 2048 bits
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK] *Mar 2 2:11:15.297: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
S1(config) #ip ssh version 2
S1(config)# ip ssh time-out 90
S1(config) #ip ssh authentication-retries 2
S1(config)#line con 0
Sl(config-line)#login local
```

```
Sl(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
The name for the keys will be: Sl.computersecurity.ma
% The key modulus size is 2048 bits
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*Mar 2 2:11:15.297: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
S1(config)#ip ssh version 2
S1(config) # ip ssh time-out 90
S1(config) #ip ssh authentication-retries 2
S1(config)#line con 0
Sl(config-line)#login local
S1(config-line) #privilege level 15
S1(config-line) #exec-timeout 5 0
S1(config-line) #logging synchronous
S1(config-line)#exit
S1(config)#line vty 0 15
Sl(config-line) #login local
S1(config-line) #privilege level 15
S1(config-line) #exec-timeout 5 0
S1(config-line) #transport input ssh
S1(config-line)#exit
S1(config) #interface F0/1
S1(config-if) #switchport mode access
S1(config-if)#spanning-tree portfast
```

Finalement on configure la sécurité du port F0/1 et on désactive les ports inutilisés.

```
S1(config)#interface F0/1
S1(config-if) #switchport mode access
S1(config-if) #spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a
single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging
loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S1(config-if) #spanning-tree bpduguard enable
S1(config-if)#shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to
administratively down
S1(config-if) #switchport port-security
S1(config-if) #switchport port-security mac-address sticky
S1(config-if) #no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
```

Pour finir avec les switchs on doit refaire le même travail de cette partie pour les switchs S2 et S3.

```
S3(config-line)#login local
S3(config-line) #privilege level 15
S3(config-line) #exec-timeout 5 0
S3(config-line) #logging synchronous
S3(config-line)#exit
S3(config) #line vty 0 15
S3(config-line) #login local
S3(config-line) #privilege level 15
S3(config-line) #exec-timeout 5 0
S3(config-line) #transport input ssh
S3(config-line)#exit
S3(config)#interface F0/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging
loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
S3(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
```


```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#enable secret ciscol2345
S2(config) #service password-encryption
S2(config) #banner motd $Unauthorized access strictly prohibited!$
S2(config) #ip domain-name computersecurity.ma
S2(config) #username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55
S2(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
The name for the keys will be: S2.computersecurity.ma
% The key modulus size is 2048 bits
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*Mar 1 0:5:15.518: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
S2(config) #ip ssh version 2
S2(config) #ip ssh time-out 90
S2(config) #ip ssh authentication-retries 2
S2(config) #line con 0
S2(config-line)#login local
S2(config-line) #privilege level 15
S2(config-line) #exec-timeout 5 0
S2(config-line) #logging synchronous
S2(config-line)#exit
S2(config)#line vty 0 15
S2(config-line)#login local
S2(config-line) #privilege level 15
S2(config-line) #exec-timeout 5 0
S2(config-line) #transport input ssh
S2(config-line)#exit
S2(config) #interface F0/1
S2(config-if)#switchport mode acces
S2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging
loops.
Use with CAUTION
```

*Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only

Partie 4

Configuration de la sécurité WPA2-PSK sur le point d'accès

Dans cette partie j'ai commencé pa Configurer le SSID : masterips, puis J'ai configuré le cryptage AES avec testing1 comme clé.




Après cette configuration le PC-D et le laptop ne sont plus connectées








Finalement j'ai adapté les paramètres de sécurité sur les deux machines wireless comme suit :



Voila le test du ping de la partie 1.6:



Pour voir le projet toute entier en cisco packet tracer visiter ce lien : https://github.com/ayy-oub/Security