
Rapport de Projet : Mise en place d'une DMZ sécurisée avec nftable

Étape 1 : Configuration des interfaces réseau

Architecture:



Dans cette architecture, le **pare-feu Linux** joue un rôle central pour sécuriser les échanges entre trois réseaux distincts : le réseau Client, la DMZ, et le LAN. Il dispose de **l'interface du cloud eth0** et de **trois interfaces réseau physiques** qui correspondent à chacune de ces zones :

Interface	Réseau connecté	Plage IP	Rôle principal
eth3	Réseau Client	10.10.10.0/24	Accès des utilisateurs finaux
eth2	Réseau DMZ	192.168.1.0/24	Hébergement des services web
eth1	Réseau LAN	192.168.0.0/24	Ressources internes sensibles

***** Configuration des interfaces sous Linux

• réseau du pare-feu Linux (/etc/network/interfaces)

eth0 : Accès Internet
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

eth1 : LAN
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0

source /etc/network/interfaces.d/*

eth2 : DMZ auto eth2 iface eth2 inet static address 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

eth3 : client-internet auto eth3 iface eth3 inet static address 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0

Le fichier de configuration /etc/network/interfaces permet de définir les paramètres IP des interfaces réseau du pare-feu. Voici la configuration utilisée :

- eth0: Cette interface est connectée au Cloud1 ou à une passerelle Internet, et elle est configurée pour obtenir automatiquement une adresse IP via DHCP. Cela permet au pare-feu d'avoir un accès Internet sans avoir à fixer manuellement l'adresse IP
- eth1 : L'interface eth1 est dédiée au réseau LAN (192.168.0.0/24), qui héberge des ressources internes sensibles. Le pare-feu prend l'adresse 192.168.0.1, servant de passerelle pour les machines du LAN.
- eth2: L'interface eth2 est connectée à la DMZ (zone démilitarisée), qui contient des services accessibles depuis l'extérieur, comme le serveur web ubuntu-2. Le pare-feu est configuré avec l'adresse 192.168.1.1, qui servira de passerelle au serveur.
- eth3: Cette interface eth3 est utilisée pour le réseau client-internet, représenté par webterm-2. Ce réseau est utilisé par les clients finaux qui peuvent naviguer vers Internet ou accéder aux services hébergés dans la DMZ. Le pare-feu est configuré en 10.10.10.1.

Cette configuration concerne la machine ubuntu2 dans la **DMZ** . Elle utilise une IP statique (**192.168.1.2**) avec comme **passerelle** le pare-feu (**192.168.1.1**). La commande up echo nameserver 192.168.0.1 > /etc/resolv.conf définit manuellement le DNS, pointant vers une machine du **LAN** (peut-être un serveur DNS interne).

```
# # This is a sample network config, please uncomment lines to configure the network
# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*

# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
    up echo nameserver 192.168.0.1 > /etc/resolv.conf
```

Cette configuration est celle de la machine ubuntu-3 dans le **réseau** LAN. Elle reçoit une adresse IP statique 192.168.0.3, avec pour passerelle le pare-feu (192.168.0.1)

Cette configuration correspond à la machine située dans le **réseau** client-internet webterm-2. Elle utilise une adresse IP statique 10.10.10.2, avec comme passerelle le pare-feu (10.10.10.1). Le DNS est défini manuellement avec up echo nameserver 10.10.10.1 > /etc/resolv.conf, ce qui permet de résoudre les noms via le pare-feu.

Étape 2 : Configuration de nftables :

Dans cette étape, nous mettons en place les règles de pare-feu avec nftables afin d'assurer la sécurité et le contrôle du trafic réseau entre les différentes zones : Internet, DMZ, LAN et client.

L'objectif est de :

- Limiter l'accès aux ressources sensibles,
- **Autoriser uniquement le trafic légitime** (ex. HTTP/HTTPS vers le serveur web en DMZ),
- Empêcher les connexions non sollicitées (ex. Internet vers LAN),
- NATer le trafic sortant pour que les hôtes internes accèdent à Internet via le pare-feu,
- Et journaliser les tentatives d'accès bloquées pour faciliter l'audit de sécurité.

Voici les regles que notre pare-feu doit respecter.

Source	Destination	Port/service	Autoriser
Internet	DMZ (WEB)	80/443	oui
Internet	LAN	Tous	non
LAN	Internet	Tous	oui
LAN	DMZ	Tous	<u>oui</u>
DMZ	LAN	Tous	non

Installation de nftables:

/ # apt install nftables -y

Lien de telechargement du fichier de configuration :

https://drive.google.com/file/d/1px U4m9ryjaPR1pWL - U3S1diAk0s71F/view?usp=drive link

```
# Autoriser SSH vers le pare-feu depuis le LAN (interface eth1)
iif "eth1" tcp dport 22 accept

# Autorise le LAN au serveur DNS
iif "eth1" udp dport 53 accept
iif "eth1" tcp dport 53 accept
iif "eth2" udp dport 53 accept
iif "eth2" tcp dport 53 accept
iif "eth2" tcp dport 53 accept

# Journaliser et bloquer les paquets venant d'Internet vers le LAN
iif "eth0" oif "eth1" log prefix "DROP-INTERNET-LAN: " flags all counter drop
}

# === Chaine FORWARD ===
# Gère les paquets qui traversent le pare-feu (transit entre interfaces)
chain forward {
    type filter hook forward priority 0;
    policy drop;

# Autoriser les connexions déjà établies ou connexes
    ct state established,related accept

# Autoriser le trafic du LAN vers Internet
iif "eth1" oif "eth0" accept

# Autoriser le trafic du LAN vers la DMZ
iif "eth1" oif "eth2" accept
```

```
# DMZ vers Internet : autorisé
iif "eth2" oif "eth0" accept

# Autoriser trafic de eth3 (LAN 10.10.10.0/24) vers DMZ
iif "eth3" oif "eth2" accept

# Interdire le trafic de la DMZ vers le LAN (politique par défaut : drop)

# Autoriser l'accès HTTP/HTTPS depuis Internet vers les serveurs web en DMZ
iif "eth0" oif "eth2" tcp dport { 80, 443 } accept

# Journaliser tout le reste venant d'Internet non autorisé explicitement
iif "eth0" log prefix "DROP-FWD-INTERNET: " flags all counter drop
}

# === Chaîne OUTPUT ===
# Gère les paquets émis par le pare-feu lui-même
chaîn output {
    type filter hook output priority 0;
    policy drop;

# Autoriser les connexions sortantes du pare-feu
    oif "eth0" accept

# Autoriser les connexions établies/connexes
    ct state established,related accept
}
```

Dans cette section, nous avons défini les règles principales de notre pare-feu à l'aide de nftables. Le fichier de configuration se compose de deux grandes parties :

• Table filter (filtrage) :

Elle contient les règles de sécurité pour contrôler le trafic :

- Tout trafic non explicitement autorisé est bloqué par défaut (politique drop).
- Le trafic local (loopback), les connexions déjà établies, le ping, le SSH depuis le LAN, et l'accès DNS sont autorisés.

- Les règles de la chaîne forward permettent au LAN et à la DMZ d'accéder à Internet, mais bloquent les flux non autorisés, notamment de la DMZ vers le LAN.
- Les accès web (HTTP/HTTPS) de l'extérieur vers la DMZ sont autorisés.
- o Les paquets rejetés sont **journalisés** pour permettre une surveillance réseau.

• Table nat (traduction d'adresse) :

Elle permet l'accès à Internet depuis le LAN et la DMZ via le pare-feu.

La technique de **masquerading** est utilisée pour masquer les adresses internes lors de la sortie vers Internet.

Ce fichier constitue la **base de la politique de sécurité** appliquée par notre pare-feu.

Application de la configuration :

/ # nft -f firewall_conf.nft

Cette commande permet de **charger et appliquer toutes les règles** définies dans le fichier firewall conf.nft

❖ Étape 3 – Déploiement d'un service web dans la DMZ

Cette étape a pour objectif de **mettre en place un serveur web sécurisé** dans la DMZ (Zone Démilitarisée) du réseau. L'idée est d'héberger un service (site ou application web) **accessible uniquement depuis Internet**, tout en empêchant tout accès direct depuis ou vers le réseau interne (LAN), conformément aux bonnes pratiques de sécurité.

Objectifs:

- Installer un serveur **Apache** ou **Nginx** sur la machine située dans la DMZ (adresse IP 192.168.1.2, par exemple).
- S'assurer que le service est accessible uniquement depuis Internet, via les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS).
- Vérifier que les requêtes provenant d'autres zones non autorisées sont bloquées.

Installation et configuration du serveur web dans la DMZ : Apres avoir fais une mise a jour :

/ # apt update

On a installer apache2

/ # apt install apache2 -y

Ensuite, une **page web HTML simple** a été créée dans le fichier /var/www/html/index.html à l'aide d'un script bash

Cette page contient un message de bienvenue indiquant que l'utilisateur accède au serveur situé dans la DMZ.

```
# Autoriser l'accès HTTP/HTTPS depuis Internet vers les serveurs web en DMZ
iif "eth0" oif "eth2" tcp dport { 80, 443 } accept
```

Ce service est désormais accessible depuis Internet uniquement, via le port 80 et 443, conformément aux règles de nftables définies dans l'étape précédente.

SUR LE CLIENT:




```
/ # a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create s
elf-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    service apache2 restart
```

La commande alenmod ssl est utilisée sur les systèmes basés sur **Apache2** (comme Debian, Ubuntu, etc.) pour activer le module SSL dans Apache, afin de permettre les connexions HTTPS.

```
/ # a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
   service apache2 reload
/ # service apache2 reload
  * Reloading Apache httpd web server apache2
  *
```

a2ensite default-ssl active le site Apache configuré pour HTTPS (port 443) en liant le fichier default-ssl.conf dans les sites activés. Cela permet à Apache de servir des pages via une connexion sécurisée SSL/TLS.





Nous avons activer le succes la connection via HTTPS

Ce site est désormais disponible via l'adresse de la machine server dmz

***** Étape 4 : Tests et validations :

Cette étape permet de vérifier que la configuration du pare-feu, du routage et des services respecte bien les règles de sécurité définies dans l'architecture. Les tests suivants ont été réalisés pour valider le fonctionnement du réseau et l'isolation des zones :

1. Accès au serveur web depuis internet :




```
ength info

BESTHOMINE HOUSE AND CONTREMENDATION PROPERTY OF THE STANDARD PROPERTY OF THE STANDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               □ · O
```


2. Aucune réponse de LAN depuis internet :

```
# ping 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2): 56 data bytes
^C
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
50 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```




3. Accès a internet depuis le LAN et le serveur DMZ :

```
# ping google.com
PING google.com (142.250.201.78): 56 data bytes
64 bytes from 142.250.201.78: seq=0 ttl=113 time=56.403 ms
64 bytes from 142.250.201.78: seq=1 ttl=113 time=54.139 ms
64 bytes from 142.250.201.78: seq=2 ttl=113 time=90.846 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 54.139/67.129/90.846 ms
```




4. Communication LAN-DMZ:

```
/ # ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.2: seq=0 ttl=63 time=1.088 ms
64 bytes from 192.168.1.2: seq=1 ttl=63 time=0.739 ms
64 bytes from 192.168.1.2: seq=2 ttl=63 time=0.614 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.614/0.813/1.088 ms
```



5. pas de communication DMZ - LAN

```
/ # ping 192.168.0.3
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3): 56 data bytes
^C
--- 192.168.0.3 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
/ #
```



Conclusion

Ce projet visait à mettre en place une architecture réseau sécurisée avec une DMZ, un LAN et un accès Internet, en utilisant un pare-feu Linux configuré avec nftables. La configuration des interfaces, des règles de filtrage, et du NAT a permis de contrôler strictement les communications entre les zones. Un serveur web a été déployé dans la DMZ et rendu accessible uniquement depuis Internet, tandis que les flux non autorisés (comme l'accès au LAN depuis Internet ou la DMZ) ont été bloqués. Les tests ont confirmé l'efficacité de la configuration. Ce travail a permis de mieux comprendre les concepts de sécurité réseau, de segmentation, et de filtrage, tout en offrant une base pour des infrastructures plus avancées.

Présenter par : Abdoul Aziz Kane et Maguette Leve