Bölüm 11

Erişim Belirteçleri

(Access Modifiers)

Erişim Belirteci Nedir?

Erişim Belirteçleri

Public

protected

internal

private

protected internal

Erişim Belirteci Nedir?

C# dili nesne yönelimli bir dil olduğundan, her şey sınıflar içinde tanımlanır. Sınıflara ve sınıf öğelerine erişim kısıtlanabilir ya da belli düzeylerde erişime izin verilebilir. Öğelere erişimi kıstlayan ya da yetki veren anahtar sözcüklere *Erişim Belirteçleri* (access modifiers) denir.

Erişim belirteçleri, bir sınıfa ya da bir sınıfa ait öğelere erişilebilme kısıtlarını veya yetilerini belirleyen anahtar sözcüklerdir. Esas olarak dört tane erişim belirteci vardır. Aşağıdaki tablonun beşinci satırında yazılan belirteç bir bileşiktir.

Erişim Belirteçleri

public	Erişim kısıtı yoktur; her yerden erişilir	
protected	Ait olduğu sınıftan ve o sınıftan türetilen sınıflarından erişilebilir	

internal	Etkin projeye ait sınıflardan erişilebilir, onların dışından erişilemez	
private	Yalnız bulunduğu sınıftan erişilir, dıştaki sınıflardan erişilemez	
protected internal	Etkin projeye ait sınıflardan ve onların türevlerinden erişilebilir	

Bir öğe, protect internal hariç, öteki erişim belirteçlerinden yalnız birisini alabilir.

namespace erişim belirteci almaz; çünkü o daima public nitelemelidir.

Siniflar public ya da internal nitelemesini alabilirler; ama protected ile private nitelemesi alamazlar.

enum erişim belirteci almaz; çünkü o daima public nitelemelidir.

Bir öğe, bildirildiği ortama bağlı olarak, yalnız izin verilen erişim belirteçlerini alabilir. Eğer erişim belirteci almamışsa, öndeğer (default) belirteç etkin olur.

Başkalarının içinde yuvalanmamış üst-düzey tipler ancak internal ve public nitelemesini alabilirler. Bu tipler için öndeğer (default) niteleme public'tir.

Oğul sınıflar, doğal olarak ata'nın niteleme kısıtlarına tabidir. İstenirse daha çok kısıt konabilir; ama kısıtlar azaltılamaz.

İç-içe yuvalanmış tipler aşağıdaki tabloda gösterilen erişim nitelemelerini alabilirler.

Aidiyet	Öndeğer (default erişim belirteci	Nitelenebilen erişim belirteci
enum	public	Hiç
class	private	public protected internal private protected internal
interface	public	Hiç
struct	private	public internal private

Aşağıdaki örnek public ve private öğelere erişimi göstermektedir.

Access01.cs

```
// Public ve private erişim
```

```
using System;
class Ev
   private int oda;  // private nitelemeli
   // oda ve dolap Ev sınıfından erişilebilir
   public void setOda(int a)
       oda = a;
   public int getOda()
      return oda;
   public void setDolap(int a)
      dolap = a;
   public int getDolap()
      return dolap;
public class Uygulama
   public static void Main()
       Ev birEv = new Ev();
   /* oda ve dolap değişkenlerine
        ancak metotlarla erişilir */
     birEv.setOda(5);
     birEv.setDolap(7);
     Console.WriteLine("birEv.oda : " + birEv.getOda());
     Console.WriteLine("birEv.dolap : " + birEv.getDolap());
     // oda ve dolap değişkenlerine aşağıdaki gibi erişilemez:
     // birEv.oda = 10; // Hata! oda private'dir!
     // birEv.dolap = 9; // Hata! dolap private'dir!
```

```
// kapı public olduğu için doğrudan erişilir.
birEv.kap1 = 8;
Console.WriteLine("birEv.kap1 : " + birEv.kap1);
```

Aşağıdaki örnek protected nitelemeli öğelere oğul'dan erişilebildiğini göstermektedir.

Access02.cs

```
* protected nitelemeli öğelere sınıf içinden ve
* oğul'dan erişilebilir.
using System;
class Ata
   protected int m, n;
 // m ile n Ata ye göre private gibidir,
 // ama onlara Oğul 'den erişilebilir
   public void Set(int a, int b)
       m = a;
       n = b;
   public void Göster()
       Console.WriteLine(m + " " + n);
class Oğul : Ata
   int çarpım; // private
    // Oğul den Ata'deki m ve n ye erişilir
    public void Set()
       qarpım = m * n;
   public void Yaz()
       Console.WriteLine(carpim);
}
public class ProtectedDemosu
```

```
public static void Main()
{
    Oğul birD = new Oğul();

    birD.Set(2, 3); // Oğul 'den erişiliyor
    birD.Göster(); // Oğul 'den erişiliyor

    birD.Set(); // Oğul 'nin öğesi
    birD.Yaz(); // Oğul 'nin öğesi
}
```

Aşağıdaki programdaki Hesap sınıfı birisi public, ötekisi private nitelemeli iki metot içeriyor. Uygulama sınıfındaki Main () metodu her ikisini çağırıyor. Ama derleyici private olanın çağrılmasına izin vermiyor. Program derleme hatası veriyor.

Access03.cs

```
using System;
class Uygulama
    static void Main()
    {
        Hesap obj = new Hesap();
        System.Console.WriteLine("2 + 3 = \{0\}", obj.Topla(2, 3));
        //Bu deyim derlenemez!!
        System.Console.WriteLine("3 - 2 = \{0\}", obj.Çıkar(3, 2));
    }
}
class Hesap
    public long Topla(int a, int b)
        return a + b;
    private long Çıkar(int c, int d)
    {
        return c - d;
```

Error 1 'Hesap.Çıkar(int, int)' is inaccessible due to its protection level...

Şimdi bu basit programı düzeltip (debug) çalışır duruma getirmek için neler yapabileceğimizi düşünelim. Bunları düşünüp denedikçe, erişim belirteçlerinin işlevlerini daha iyi kavrayacağız.

1. Derleyicinin itiraz ettiği erişim kısıtını kaldırabiliriz. Çıkar() metodunun nitelemesini private yerine public yaparsak, programın derlendiğini ve çalıştığını görebiliriz.

```
public long Çıkar(int c, int d)
```

2. internal nitelemesi etkin olan programa ait sınıflardan (assembly) erişilmesine izin verdiğine göre, Cıkar() metodunun nitelemesini private yerine internal yaparsak, programın derlendiğini ve çalıştığını görebiliriz.

```
internal long Çıkar(int c, int d)
```

3. protected internal nitelemesi etkin projeye ait sınıflardan ve onların türevlerinden erişilmesine izin verdiğine göre, Çıkar() metodunun nitelemesini private yerine protected internal yaparsak, programın derlendiğini ve çalıştığını görebiliriz.

```
protected internal long Çıkar(int c, int d)
```

4. protected internal nitelemesi etkin projeye ait sınıflardan ve onların türevlerinden erişilmesine izin verdiğine göre, Çıkar() metodunun nitelemesini private yerine protected internal yaparsak, programın derlendiğini ve çalıştığını görebiliriz.

```
protected internal long Çıkar(int c, int d)
```

5. protected internal nitelemesi yalnızca ait olduğu sınıftan ve o sınıftan türetilen sınıflarından erişilmesine izin verdiğine göre, Çıkar() metodunun nitelemesini private yerine protected yaparsak, programın derlenemediğini görürüz.

```
protected long Çıkar(int c, int d)
```

6. private nitelemeli öğelere aynı sınıf içinden erişilebildiğini biliyoruz. O halde, Main() metodunu Cıkar () metoduyla aynı sınıfa koyarsak, programımız çalışır duruma gelecektir:

```
using System;
class Hesap
    public long Topla(int a, int b)
        return a + b;
   private long Cikar(int c, int d)
        return c - d;
    static void Main()
        Hesap obj = new Hesap();
        System.Console.WriteLine("2 + 3 = \{0\}", obj.Topla(2, 3));
        //Bu deyim derlenenir!!
        System.Console.WriteLine("3 - 2 = \{0\}", obj.Çıkar(3, 2));
```

7. Main() metodunu Çıkar() metodunu içeren Hesap sınıfının bir alt sınıfına koyarsak, programımız çalışmaya devam edecektir:

```
using System;
class Hesap
    public long Topla(int a, int b)
        return a + b;
    private long Çıkar(int c, int d)
        return c - d;
    class Uygulama
        static void Main()
            Hesap obj = new Hesap();
            System.Console.WriteLine("2 + 3 = \{0\}", obj.Topla(2, 3));
            //Bu deyim derlenemez!!
            System.Console.WriteLine("3 - 2 = \{0\}", obj.Çıkar(3, 2));
        }
    }
```

Alıştırma

Aşağıdaki programda Uygulama sınıfındaki Main() metodu AAA sınıfındaki bbb() metodunu çağırmak istiyor. Ancak derleyici bbb () metoduna erişilemediği için hata iletisini veriyor.

```
using System;
class Uygulama
    public static void Main()
        AAA.bbb();
class AAA
    static void bbb()
        System.Console.WriteLine("AAA.bbb()");
```

```
public static void ccc()
    System.Console.WriteLine("AAA.ccc()");
    bbb();
```

'AAA.bbb()' is inaccessible due to its protection level ... Error

Programı debug edip çalışır duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi programı çalıştırır? Size göre, programı çalıştıran seçeneklerden hangisi ne zaman en uygundur?

1. bbb () metoduna public nitelemesini ekleriz:

```
static public void bbb()
```

2. bbb () metoduna internel nitelemesini ekleriz:

```
static internal void bbb()
```

- 3. AAA sınıfına ait bir nesne yaratıp, bbb () metodunu nesne içinden çağırırız. (Bunun için gerekli kodları yazınız.)
- 4. Main () metodunu AAA sınıfı içine alırız.
- 5. Uygulama sınıfını AAA sınıfı içine alırız.
- 6. AAA sınıfını Uygulama sınıfı içine alırız.
- 7. bbb () metodunun bildirimini Uygulama sınıfı içine alırız.
- 8. bbb () metodunun bildirimini Main () metodu içine alırız.