磁學 (Magnetism)

→ 磁場(The magnetic field)

磁化物質 電流 → Magnetic effect → Compass needle (磁效應) (羅盤針)

磁場線由北極出,南極入,形成封閉環路。


●磁場特性

地球上無磁單極(monopole)。


地理南北極與地磁南北極相反。

磁場表示法









• Definition of the Magnetic Field

- 以運動電荷測試磁場

$$\begin{cases} F \propto \sin \theta \\ F \propto qv \end{cases} \Rightarrow F \propto qv \sin \theta$$

:: F ∝ B ⇒定義B為比例常數

$$\Rightarrow F = qvB\sin\theta$$

$$\Rightarrow \vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{of } \exists \text{d})$$

 $(:: \vec{F} \perp \vec{v} \text{ and } \vec{F} \perp \vec{B})$




Fig.29.5

磁力不會作功,不能改變粒子的動能。 $(:: \vec{F} \perp \vec{v})$

SI unit: M.K.S⇒ tesla (T); C.G.S⇒Gauss (G)—常用

$$1 T = 10^4 G$$

●載流導體上所受的磁力(Force on a current-carrying conductor)

If current-carring wire $\perp \vec{B}$

$$\Rightarrow F = qvB = (nA\ell)ev_dB \ (\because \begin{cases} q = (nA\ell)e \\ v = v_d \end{cases}$$

$$= I\ell B \quad (\because I = nAev_d)$$





Fig.29.7

If current-carring wire $\pm \vec{B} \Rightarrow F = I \ell B \sin \theta \Rightarrow \vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$ If the wire is not straight or the field is not uniform $\Rightarrow d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$



B de dF

Fig.29.8

Fig.29.9

Example 29.4: Find the force on the loop for Fig.29.12.




Fig.29.12




Fig.29.13

>沿半圓環的總力:

$$dF_{v} = dF \sin \theta = I(Rd\theta)B \sin \theta$$

$$\Rightarrow F_{y} = IRB \int_{0}^{\pi} \sin \theta d\theta = IRB \left[-\cos \theta \right]_{0}^{\pi} = 2IRB$$

▶直線連接半圓環(或Fig.29.13之AB)兩端的總力:

$$F_{y} = \int_{0}^{2R} IBd\ell = IB \int_{0}^{2R} d\ell = 2IRB$$

▶延伸應用:

- $1.A \rightarrow B$ 任一路徑所受磁力皆為2IRB, $B \rightarrow A$ 則為-2IRB。
- 2.在一均匀磁場內,任一封閉載流迴路的淨力為零。


↑電流迴路所受的力矩(Torque on a current loop)

●均勻磁場 淨力(net force)或合力為零。 淨轉矩(net torqe)或合力矩不一定為零。

考慮Fig.29.14的矩形迴路
$$\xrightarrow{z$$
軸爲轉軸 $\hat{\vec{F}}_1 = I(-c\hat{k}) \times (B\hat{i}) = -IcB\hat{j}$ (邊長 a 與 c) $\hat{\vec{F}}_2 = I(c\hat{k}) \times (B\hat{i}) = IcB\hat{j}$

$$\tau_{net} = r_{\perp} F_1 + r_{\perp} F_2 = 2(IcB) \left(\frac{a}{2} \sin \theta\right) = IAB \sin \theta$$

$$(\because r_{\perp} = \frac{a}{2} \sin \theta) \qquad \text{(where } A = ac\text{)}$$



Magnetic dipole moment (磁偶極矩) $\xrightarrow{is defined as} \vec{\mu} = NIA\hat{n}$

 $(note: \hat{n})$ 為迴路平面法線方向,可依右手定則判定;SI unit $\Rightarrow A \cdot m^2$

$$N$$
匝迴路 $\Rightarrow \tau = NIAB \sin \theta \Rightarrow \bar{\tau} = \bar{\mu} \times \bar{B}$

(此轉矩使磁偶極矩沿磁場方向排列)

$$\Delta U = \int \tau d\theta = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \mu B \sin \theta d\theta$$
$$\Rightarrow U_2 - U_1 = \mu B \cos \theta_1 - \mu B \cos \theta_2$$

$$\Rightarrow U_1 = 0, \quad \theta_1 = \pi/2 \implies U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$




Fig.29.15

近似電偶極矩在均勻電場的形式
$$\Rightarrow egin{cases} ec{ au} = ec{p} imes ec{E} \\ U = -ec{p} \cdot ec{E} \end{cases}$$

●應用:

▶檢流計(Galvanometer)

Moving-coil galvanometer (圏動檢流計)



 $\tau_{B} = \mu B \sin \theta$ (from magnetic field)

$$\tau_{sp} = \kappa \phi$$
 (from a coiled spring)

$$NIAB\sin\theta = \kappa\phi$$



為了刻度線性化(消去 $\sin\theta$),將磁極 改為圓柱形,則 $\theta=\pi/2$ 。

$$NIAB = \kappa \phi \Rightarrow \phi = \frac{NAB}{\kappa}I$$




Fig.29.17





Fig.29.18

▶DC motor(直流電動機) — 利用磁場中載流線圈的轉矩作功,並藉由換向器 (commutator)讓線圈朝某一方向持續旋轉。




↑帶電粒子在磁場中的運動 ——\begin{align** | fusion control(核熔合控制) (the motion of charged particles in magnetic fields)

TV tube(電視印象管的聚焦) 地磁對高能粒子的束縛

•均匀磁場:

ightharpoonupCase(A): 若 $\vec{v} \perp \vec{B}$,則粒子為圓周運動。

$$\Rightarrow F_B(磁力) = qvB = \frac{mv^2}{r} (向心力) \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$



$$\Rightarrow T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB} \Rightarrow f_c = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m} \begin{cases} f_c$$
稱為迴旋頻率(cyclotron frequency)
$$f_c$$
在迴旋器(cyclotron)運作上相當重要

Conclusion:

- (i)週期與頻率皆與粒子速率無關。
- (ii)荷值比(q/m)相同的粒子亦具有相同的迴旋週期與頻率。
- ightharpoonup Case(B): \ddot{B} (即 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (即 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (即 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (用 \bar{b}) 以 是 \bar{b} (\bar{b}) 、 \bar{b}

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{v}_{\parallel} = \bar{B} \text{ in } \vec{B} \text{ in }$$

螺旋線的一螺距(pitch)即一週期的粒子位移大小。

$$\Rightarrow d = v_{\parallel}T = v_{\parallel} \frac{2\pi m}{qB}$$




Fig.29.23

•非均匀磁場

 \Rightarrow $\left\{ egin{array}{ll} 迴旋半徑與磁場強度成反比,即<math>r\propto 1/B \circ \\ 粒子所受磁力朝著磁場較弱區域 \circ \end{array}
ight.$

Magnetic bottles(磁瓶) effect

一當粒子朝向磁場強度較強的區 域運動,則會在某一點停止前 進並開始倒逆其行進方向。




Fig.29.24

控制高溫電漿(plasma), 如:核熔合反應研究。

應用

〈 將高能粒子控制在地磁區 域而形成凡阿侖輻射帶。 (Van Allen radiation belts)




Fig.29.25

◆帶電粒子受電場與磁場的交叉場(crossed fields)聯合作用

$$\Rightarrow \vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_B = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$
 — Lorentz force (勞侖茲力)

Case: $\vec{E} = -E\hat{j}$, $\vec{B} = -B\hat{k}$ (shown as Fig.29.26)

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{F}_E = -qE\hat{j} \\ \vec{F}_B = qvB\hat{j} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} If \ \vec{F}_E + \vec{F}_B = -qE\hat{j} + qvB\hat{j} = 0 \\ (帶電粒子進入crossed fields未偏向) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} \xrightarrow{if \ \vec{v} \perp \vec{B}} v = \frac{E}{B}$$





Fig.29.26

●應用⇒Mass spectrometer(質譜儀) Fig.29.27 一可分離同位素,偵測污染物或雜質

$$r = \frac{mv}{qB} \implies \frac{m}{q} = \frac{Br}{v}$$

$$\xrightarrow{v=E/B_1} \frac{m}{q} = \frac{B_1 B_2}{E} r$$



 $m_1 \ m_2 \ m_3$

Fig.29.28


Example 29.9: (A.J. Dempster's mass spectrometer)

Two isotopes of an element with m_1 and m_2 are accelerated from rest by a potential difference V. They then enter a uniform field B normal to the magnetic field lines. What is the ratio of the radii of their paths?

Kinetic energy
$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = qV \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$$

the radius of the path
$$\Rightarrow r = \frac{mv}{qB} = \sqrt{\frac{2mV}{qB^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$$





↑ The Hall effect (霍[哈] 耳效應)

磁力作用於載流導線 (因不論磁場是否存在,導體 內電流分佈皆相同)-Maxwell



磁力與電流成正比,跟導線 Size無關。(因電流為零,磁力便 消失)—Hall



在磁場中,fluid被磁力拉向 導線一邊,促使有效截面減 小,電阻將增大。



在磁場中,電荷+q以va沿金屬片移 動時,會受到向上的磁力,造成金 │屬片頂部帶正電,底部帶負電,形 成向下的Hall電場,導致一個向下 的靜電力。當更多電荷移往金屬頂 部與底部,靜電力會增大,最後與 磁力平衡後,電荷便不再偏向。

$$\begin{cases} \vec{F}_{B} = q v_{d} B \hat{k} \\ \vec{F}_{E} = -q E \hat{k} \end{cases} \Rightarrow F_{B} = F_{E} \Rightarrow E = v_{d} B$$

霍耳電壓 $\Rightarrow V_{H} = EW = v_{d}BW$

(Hall potential difference)





Fig.29.34


$$\therefore \begin{cases} I = nqv_d A \\ A = Wt \end{cases} \Rightarrow v_d = \frac{I}{nqWt} , \therefore V_H = v_d BW = \frac{IB}{nqt}$$



應用 電壓 (V_H) 極性可判知導體內移動電荷為負。 磁場已知,可求漂移速度 v_d ;或 v_d 已知,可求磁場 B 。 霍耳探針 $(Hall\ probe)$ 一利用哈耳電壓量測磁場。 霍耳電壓 (V_H) 反比於載流電荷密度 (n) 。

作用於載流導線上的磁力性質(The nature of the magnetic force on a current-carrying wire) — 磁力並非直接作用於導線上,因導線晶格上的 正離子幾乎靜止不動(除熱運動之外),不會產生磁力,但導線內漂移的 負電荷卻可由 Hall effect 在導線兩側形成電場,促使導線正離子產生靜 電力(F=qE,静止於電場中的電荷仍具靜電力),此力相當於磁力,作 用於導線晶格的正離子上。

本章單元內容重點彙整



習題

●教科書習題 (p.599~p.604)

Exercise: 7,11,25,31,35,39,75,77

Problem: 5

•基本觀念問題:

- 1.請定義磁偶極矩 $(magnetic\ dipole\ moment)\mu$ 的大小與方向,並寫出磁偶極矩 μ 在一均勻磁場B中所產生的力矩向量式及位能關係式。
- 2.請說明磁瓶效應。
- 3.請利用霍爾效應(Hall effect)解釋載流導線受磁力的作用。

◆磁場的來源(Source of magnetic field)—由運動的電荷(電流)產生

•無窮長直載流導線形成的磁場
$$B \Rightarrow \begin{cases} B \propto 1/R \\ B \propto I \end{cases} \xrightarrow{\text{SI unit}} B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$
 (Infinite wire)

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m / A \rightarrow \text{permeability constant (導磁常數)}$




Fig.30.2

● 平行導線間的磁力(Magnetic force between parallel wires)





Fig.30.3

若考慮wire 1形成的磁場 B_1 ,則wire 2部份長度 ℓ_2 所受磁力為 \bar{F}_{21} 或考慮wire 2形成的磁場B2,則wire 1部份長度 ℓ_1 所受磁力為 \bar{F}_{12}

$$\Rightarrow \vec{F}_{21} = I_2 \vec{\ell}_2 \times \vec{B}_1 \quad \vec{\boxtimes} \quad \vec{F}_{12} = I_1 \vec{\ell}_1 \times \vec{B}_2$$

$$\Rightarrow F_{21} = I_2 \ell_2 B_1 = I_2 \ell_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell_2}{2\pi d} = F_{12}$$

單位長度所受磁力
$$\Rightarrow \frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$




→ 磁場計算 ⇒ {Biot-Savart Law (Current element) to Coulomb Law (point charge) Ampere's Law (closed loop) to Gauss's Law (closed surface)

•Biot-Savart Law (必歐沙伐定律) — 類似庫侖定律

無窮長直導線
$$\Rightarrow E = \frac{2k\lambda}{R} \xrightarrow{\text{對照}} B = \frac{2k'I}{R} \quad (k' = \mu_0/4\pi)$$

推導應用方法 $\Rightarrow d\vec{E} = k \frac{\lambda d\ell}{r^2} \hat{r} \xrightarrow{\text{對照}} d\vec{B} = k' \frac{Id\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$

$$(\because dq = \lambda d\ell)$$



$$\Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$$

(向量表示式)

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\ell \sin \theta}{r^2}$$
(純量式-求磁場大小)

Example 30.2 An infinite straight wire carries a current I

$$\left| d\vec{\ell} \times \hat{r} \right| = d\ell \sin\theta = d\ell \sin(\pi - \theta) = d\ell \cos\alpha$$

$$\therefore \ell = R \tan \alpha \Rightarrow d\ell = R \sec^2 \alpha d\alpha \; ; \; r = R \sec \alpha$$

$$\therefore B = \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\left| d\vec{\ell} \times \hat{r} \right|}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{d\ell \cos \alpha}{R^2 \sec^2 \alpha}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{(R \sec^2 \alpha d\alpha) \cos \alpha}{R^2 \sec^2 \alpha}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_{-\alpha_1}^{\alpha_2} \cos \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$




Fig.30.6

For an infinite wire
$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\alpha d\alpha$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \left[\sin(\pi/2) + \sin(\pi/2) \right] = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Example 30.3 A circular loop of radius a carries a current I

$$\begin{cases} dB_{\perp} \hat{\beta} \stackrel{\text{de}}{=} \stackrel$$




Fig.30.7

For far field, that is,
$$z >> a \implies B_{axis} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \approx \frac{\mu_0 I a^2}{2z^3} = \frac{\mu_0 I \pi a^2}{2\pi z^3} = \frac{2k'\mu}{z^3}$$

(相當於dipole moment的磁場)

(where
$$k' = \frac{\mu_0}{4\pi}$$
, $\mu = IA = I\pi a^2$)

$E = \frac{2kp}{z^3}$ (沿電偶極極軸的遠處電場)—如圖(a)




Fig.30.8





Fig.30.9

$$B = \frac{2k'\mu}{z^3}$$
 (沿環形線圈中央軸的遠處磁場)—如圖(b)

單一環形線圈 (遠場近似dipole) 多匝環形線圈 (線圈內部磁場最強 且近似均勻,線圈 外部磁場最弱)

螺旋線管(solenoid)

(線圈匝數更多更密) -管內磁場均勻且最 大,管外近似為零










Fig.30.12





Example 30.4 A solenoid of length *l* and radius a has N turns of wire and carries a current *I*

$$z = a \tan \theta \Rightarrow dz = a \sec^2 \theta d\theta$$

The current of a loop $\xrightarrow{n=N/\ell} nIdz = nIa \sec^2 \theta d\theta$

From circular loop:
$$B_{axis} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0(nIdz)a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 nIa^3 \sec^2 \theta d\theta}{2(a^2 + a^2 \tan^2 \theta)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 n I a^3 \sec^2 \theta d\theta}{2a^3 \sec^3 \theta} = \frac{1}{2} \mu_0 n I \cos \theta d\theta$$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 nI \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos\theta d\theta = \frac{1}{2} \mu_0 nI (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

For a infinite solenoid $\xrightarrow{\theta_1 = -\pi/2, \ \theta_2 = \pi/2} B = \mu_0 nI$





Fig.30.13



•Ampere's Law (安培定律) 一類似高斯定律

主要應用於無窮長直導線 $\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \Rightarrow B(2\pi r) = \mu_0 I$ (考慮圓形路徑)

(磁力線為同心圓)

安培定律
$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$
 (考慮任意封閉路徑)

I為流過封閉路徑包圍的截面淨電流。

I需穩流且為非磁化物質才成立。

I可為帶電粒子束(a beam of charged particles)。

B並非封閉路徑內的電流貢獻,而是所有鄰近電流的貢獻。 封閉路徑(或積分路徑)的選取需考慮磁場的分佈及電流流動的幾 何形狀。

注意




Fig.30.15

Example 30.5 An infinite straight wire of radius R carries a current I

For
$$r > R \Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \oint d\ell = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow B(2\pi r) = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$
For $r < R \Rightarrow B(2\pi r) = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$




Fig.30.16

Example 30.6 An ideal infinite solenoid carries a current I

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_{a}^{b} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{b}^{c} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{c}^{d} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{d}^{a} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

$$(\because \vec{\Xi} / \vec{B} \cdot d\vec{\ell}) = 0$$

$$(\because \vec{B} \perp d\vec{\ell}) \Rightarrow \int \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

$$(note: n = N/L)$$
Fig.30.17
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_{a}^{b} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \int_{0}^{L} d\ell = \mu_{0} nLI \Rightarrow BL = \mu_{0} nLI \Rightarrow B = \mu_{0} nI$$

Example 30.7 An toroidal coil (with N turns) carries a current I

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \oint d\ell = \mu_0 NI$$

$$\Rightarrow B(2\pi r) = \mu_0 NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$





Fig.30.18



An unusual magnet at Lawrence Livermore Labs which is designed as part of a scheme to confine a hot plasma (ionized gas) in experiments for harnessing the energy released by the fusion of nuclei.

本章單元內容重點彙整



習題

●教科書習題 (p.618~p.623)

Exercise: 11,13,17,23,25,29,35,37,39

- •基本觀念問題:
 - 1.請說明必歐沙伐定律與安培定律。