```
30. Динамический расширяемый массив.
План ответа:
        1. функция realloc и особенности ее использования;
        2. описание типа;
        3. добавление и удаление элементов.
1. функция realloc и особенности ее использования;
        void* realloc(void *ptr, size_t size);
        ptr == NULL && size != 0
                                                  Выделение памяти (как malloc)
         ptr != NULL && size == 0
                                                  Освобождение памяти аналогично fr
                                         =>
ee().
        ptr != NULL && size != 0
                                         =>
                                                  Перевыделение памяти.
                В худшем случае:
                         выделить новую область
                         скопировать данные из старой области в новую
                         освободить старую область
        int *p = malloc(10 * sizeof(int));
        p = realloc(p, 20 * sizeof(int));// НЕВЕРНО A если realloc вернула NULL?
Првильно
        int *tmp = realloc(p, 20 * sizeof(int));
        if (tmp)
            p = tmp;
        else
            // обработка ошибки
2. описание типа;
        Для уменьшение потерь при распределении памяти изменение размера должно п
роисходить относительно крупными блоками.
        Для простоты реализации указатель на выделенную память должен храниться в
месте со всей информацией, необходимой для управления динамическим массивом.
        struct dyn_array
            int len;
            int allocated;
            int step;
            int *data;
        };
        #define INIT_SIZE 1
        void init_dyn_array(struct dyn_array *d)
        {
            d \rightarrow len = 0;
            d->allocated = 0;
            d->step = 2;
            d->data = NULL;
        }
3. добавление и удаление элементов.
        int append(struct dyn_array *d, int item)
            if (!d->data)
            {
                d->data = malloc(INIT_SIZE * sizeof(int));
                if (!d->data)
                     return -1;
                d->allocated = INIT_SIZE;
            else
                if (d->len >= d->allocated)
```

Удвоение размера массива при каждом вызове realloc сохраняет средние «ожи даемые» затраты на копирование элемента.

Поскольку адрес массива может измениться, программа должна обращаться к э лементами массива по индексам.

Благодаря маленькому начальному размеру массива, программа сразу же «проверяет» код, реализующий выделение памяти.