# Esercizi Assembly 3

M. Rebaudengo – R. Ferrero

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

#### Esercizio 1

- Si scriva un programma in Assembly 8086 che, presi due vettori di 4 word ciascuno come matrici riga e colonna, ne calcoli il prodotto.
- · Si ricorda che

Se  $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$  e  $y = (y_1, y_2, ..., y_n)$  sono due vettori a n componenti, il prodotto fra il vettore colonna x e il vettore riga y coincide con la matrice di ordine  $n \cdot n$  in cui l'elemento di indice ij è dato dal prodotto tra la i-esima componente di x e la j-esima componente di y. In formule:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} (y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_n) = \begin{pmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \cdots & x_n y_n \end{pmatrix}$$

# **Implementazione**

- Per il prodotto serve una matrice: utilizziamo il base indexed addressing
  - Esempi:

```
spiazzamento[BX][DI]spiazzamento[BX][SI]spiazzamento[BP][DI]spiazzamento[BP][SI][BX][DI][BX][SI][BP][DI][BP][SI]
```

## Implementazione [cont.]

- Memorizziamo la matrice per righe, su WORD
- matrice[x][y] = matrice[BX][SI], con
  - $-x \in [1, NUM_RIG]$   $y \in [1, NUM_COL]$
  - $-BX = (x-1)*2*NUM_COL$  SI = (y-1)\*2

Per passare da una riga alla successiva: sommare NUM\_BYTE\*NUM\_COL (NUM\_BYTE = 2 se si lavora con word)

Per passare da una colonna alla successiva: sommare NUM\_BYTE

#### Codice

```
DIM EQU 4

.model small
.stack
.data

vetrig dw 12, 56, 1, -5
vetcol dw -51, 11, 0, 4

matrice dw DIM*DIM DUP (?)

.code
.startup

mov cx, DIM
mov bx, 0
; indice righe matrice
mov si, 0
; indice vettore colonna
```

```
ciclorig: push cx
         mov cx, DIM
                                    ; contatore ciclo colonne
         mov di, 0
                                     ; indice colonne matrice
ciclocol: mov ax, vetcol[si]
         imul vetrig[di]
         jc overflow
          mov matrice[bx][di], ax
          add di, 2
                                    ; incremento indice colonna (word)
         loop ciclocol
          рор сх
          add bx, 2*DIM
                                   ; incremento indice riga
          add si, 2
          loop ciclorig
         jmp fine
overflow:
          ; istruzioni per gestione overflow...
fine:
          .exit
          end
```

#### Indirizzamento 8086

• La seguente rappresentazione riassume tutti i 17 possibili modi di indirizzamento dell'8086:

- Esempi: [BX][SI], [DI], disp, disp[DI], disp[BX][DI]...
- N.B.: quando viene utilizzato [BP], il processore fa accesso allo *stack segment* (*data segment* in tutti gli altri casi).

#### Esercizio 2

• Si scriva un programma in grado di generare una tavola pitagorica (10x10) e memorizzarla.

# Codice

```
DIM     EQU 10
     .model small
     .stack
     .data

Tavola     DB DIM*DIM DUP (?) ; i numeri sono <101 => uso byte
     .code
     .startup
     mov ch, 1
     mov bx, 0
```

```
ciclo1: mov cl, 1
    mov di, 0

ciclo2: mov al, ch
    mul cl
    mov tavola[bx][di], al
    inc cl
    inc di
    cmp cl, DIM
    jle ciclo2

    inc ch
    add bx, DIM
    cmp ch, DIM
    jle ciclo1

    .exit
    end
```

#### Esercizio 3

• Sia data la seguente tabella di word:

154	123	109	86	4	?
412	-23	-231	9	50	?
123	-24	12	55	-45	?
?	?	?	?	?	?

 Implementare in Assembly 8086 il programma che scriva la somma di ciascuna riga e colonna rispettivamente nell'ultima colonna e riga.

# Codice

```
NUMCOL EQU 6
NUMRIG EQU 4

.model small
.stack
.data

tabella dw 154, 123, 109, 86, 4, ?
dw 412, -23, -231, 9, 50, ?
dw 123, -24, 12, 55, -45, ?
dw NUMCOL dup(?)
```

### Codice [cont.]

```
.code
.startup
mov cx, NUMRIG-1
mov bx, 0
ciclo1: push cx
      xor ax, ax
                            ; azzeramento ax
      mov si, 0
      mov cx, NUMCOL-1
 ciclo11: add ax, tabella[bx][si]
         add si, 2
         loop ciclo11
      Pop cx
      add bx, 2*(NUMCOL)
      loop ciclo1
```

#### Esercizio 4

- Scrivere un programma in Assembly che sommi i seguenti numeri rappresentati in un vettore di byte: -5, -45, -96, -128
- Sommare ancora al risultato il valore di addendo, variabile di tipo doubleword con valore 69000
- La somma deve essere salvata nella variabile risultato di tipo doubleword
  - In fase di debug, porre particolare attenzione al modo in cui sono memorizzate le doubleword.

## **Implementazione**

- Le variabili di vettore sono byte in CA2
  - Per effettuare correttamente la somma è necessario estendere la rappresentazione su word: CBW (NB: solo per CA2)
- Il risultato parziale su word deve essere esteso a doubleword: CWD (NB: solo per CA2)
- Attenzione alla somma del carry quando necessario: istruzione ADC
- Le variabili di tipo *doubleword* sono memorizzate a partire dal byte meno significativo.

#### Codice

```
.model small
   .stack
   .data
vettore db -5, -45, -96, -128
risultato dd ?
 addendo dd 69000
 .code
 .startup
mov cx, 4
mov si, 0
 xor dx, dx
                                                                                                                                                                                                                                                     ; azzeramento dx
 ciclo: mov al, vettore[si] \hfill \
                                                        cbw
                                                                                                                                                                                                                                                                 ; estensione del segno: al -> ax
                                                        add dx, ax
                                                        inc si
                                                        loop ciclo
```