

Spis treści

Speedway Party

Dokumentacja gry na Amigę 1200

wersja b25faf5 2026-10-17 · wygenerowano 2026-10-17

Część I. Dla gracza

1. Wymagania i instalacja
2. Sterowanie
3. Ekrany gry
4. Zasady turnieju
5. Start spod taśmy
6. Jazda i linia jazdy

Część II. Dla twórców

7. Budowanie
8. Architektura gry
9. Uruchomienie w WinUAE
10. Narzędzia na PC i testy
11. Stack technologiczny
12. Stan i znane ograniczenia
13. Jak aktualizować tę dokumentację
14. Twórcy i licencja

Zręcznościowa gra żużlowa na Amigę 1200 (AGA). Turniej 15 biegów dla 1–4 graczy przy jednym ekranie, wolne miejsca zajmują boty.

> Ten plik jest źródłem dokumentacji. Edytuj go jak zwykły tekst (Markdown), a PDF zrób poleceniem `python tools/mkdocs.py` (szczegóły w rozdziale *Jak aktualizować tę dokumentację*). Wersja i data w PDF biorą się same z gita. Wersja angielska: `docs/DOCUMENTATION.md` i `docs/SpeedwayParty-documentation.pdf`.



Bieg

Część I. Dla gracza

1. Wymagania i instalacja

Wymagania: Amiga 1200 lub inna z chipsetem AGA, procesor 68020, 2 MB Chip RAM, Kickstart 3.x (dyskietka startuje już od Kickstartu 2.0). Fast RAM nie jest potrzebny. Obraz tylko w PAL (50 Hz).

Gra ma dwie wersje językowe – polską i angielską – i jest dostępna w trzech plikach (katalog `release/` w repozytorium):

Plik	Co to jest
`SpeedwayParty_PL.adf`	startowa dyskietka 880 KB (FastFileSystem) z wersją polską. Wkładasz ją do stacji DF0: (albo do Gotka czy emulatora) i gra rusza sama.
`SpeedwayParty_EN.adf`	to samo po angielsku.
`SpeedwayParty.zip`	obie wersje na dysk twardy: katalog `SpeedwayParty/` z ikoną szuflady, programy `SpeedwayParty_PL` i `SpeedwayParty_EN` z ikonami, wspólne dane `data/`, `s/startup-sequence` i krótka instrukcja `CZYTAJ.TXT` / `README.TXT` z ikonami.

Uruchomienie:

- **Z dyskietki:** włóż `SpeedwayParty_PL.adf` (albo `SpeedwayParty_EN.adf`) do DF0: i włącz Amigę (w WinUAE: *Floppy drives → DF0:*).
- **Z twardego dysku:** rozpakuj zip na dysk Amigi i na Workbenchu kliknij dwa razy ikonę `SpeedwayParty_PL` (albo `SpeedwayParty_EN`) w szufladzie `SpeedwayParty` – albo w Shellu wejdź do katalogu `SpeedwayParty` i wpisz `SpeedwayParty_PL`. Katalog `data/` musi leżeć obok programu. Obie wersje mają wspólne rekordy.
- **W emulatorze z katalogu:** podepnij rozpakowany katalog jako dysk startowy (rozdział 9).

Gra powinna ruszyć na:

- Amidze 1200 – także na „gołej", bez Fast RAM (2 MB Chip RAM) – z dyskietki albo z dysku twardego / karty CF,
- Amidze 1200 z kartą turbo (68030/040/060) i Fast RAM,
- Amidze 4000 i innych komputerach z chipsetem AGA i Kickstartem 3.0, 3.1 lub 3.2,
- emulatorach Amigi w konfiguracji A1200: WinUAE, FS-UAE, EmulatorJS (PUAE),
- THEA500 Mini – dyskietka ADF z pendrive'a, w ustawieniach gry model A1200.

ESC (albo drugi przycisk joysticka) w dowolnym momencie otwiera pauzę z pytaniem: w turnieju – czy wrócić do menu, na ekranie wyboru – czy zakończyć grę. W ustawieniach ESC wraca od razu do ekranu wyboru. Drugie ESC oznacza „tak", FIRE wraca do gry.

2. Sterowanie

Każdy gracz ma tylko dwa przyciski: **LEWO** i **PRAWO**. Gaz jest automatyczny.

	Gracz 1	Gracz 2	Gracz 3	Gracz 4
domyślnie	joystick w porcie 1	joystick w porcie 0	klawisze Z / X	klawisze N / M
do wyboru	strzałki, adapter 4 graczy (LPT)			

- Ustawienia **JOY 1** i **STRZAŁKI** działają zamiennie (joystick w porcie 1 albo strzałki), chyba że drugie wybrał inny gracz.
- **Menu:** joystick w porcie 1 albo 0 (góra/dół/lewo/prawo, FIRE = zatwierdź) albo strzałki i Return.
- **Drugi przycisk joysticka** działa jak ESC: pauza z pytaniem, powrót z instrukcji i twórców.
- **Pad CD32** (także pad THEA500 Mini): czerwony = FIRE, niebieski = drugi przycisk (ESC). Całą grę obsłużysz bez klawiatury – nazwisko wpiszesz joystickiem (GÓRA/DÓŁ litera, PRAWO dodaje, LEWO usuwa).
- **Joystick w porcie 0** musi być w emulatorze ustawiony w trybie joysticka, nie myszy.
- **Nazwiska** edytujesz z klawiatury, polskie litery przez Alt (np. Alt+X = Ź, Alt+Z = Ż).

3. Ekrany gry

Plansza tytułowa i wybór

Przy starcie z dyskietki wczytywanie trwa kilkadziesiąt sekund, więc gra najpierw pokazuje planszę tytułową z napisem „WCZYTYWANIE…", a resztę danych doczytuje w tle (system działa jeszcze normalnie, gra przejmuje sprzęt dopiero po wczytaniu). Plansza tytułowa czeka na FIRE. Potem wybierasz:

- **ZAWODY** – zawodnicy i ustawienia zawodów (turniej, mecz albo mistrzostwa),
- **TRENING** – gracz 1 sam na torze. Najpierw ekran ustawień treningu (osobnych od turniejowych): stan toru (suchy, wilgotny, mokry albo losowy), pora (dzień albo noc) i deszcz (pada od startu); START TRENINGU rusza, POWRÓT albo ESC wraca do menu. Start spod taśmy i okrążenia bez limitu; na murawie czas bieżącego okrążenia liczony na żywo, ostatnie okrążenie i rekord (toru albo twój, gdy go pobijesz); trybuny krzyczą przy pobiciu rekordu. Taśma czy upadek zaczynają tylko od nowa spod taśmy, defektów nie ma. Koniec: ESC i potwierdzenie – powrót do ustawień treningu,
- **INSTRUKCJA** – trzy strony: zasady turnieju i flagi, start i sterowanie, linia jazdy ze schematem toru (LEWO/PRAWO zmienia stronę),
- **REKORDY** – tabele rekordów toru,
- **CREDITS** – plansza twórców.

Z instrukcji, rekordów i twórców wracasz FIRE albo ESC.



Wybór po planszy tytułowej



Trening

Zawody: zawodnicy i ustawienia

Liczba graczy (0–4), sterowanie i nazwiska graczy oraz poziom botów. Wiersz **USTAWIENIA** otwiera osobny ekran: stan toru na start (suchy, wilgotny, mokry albo losowy – domyślnie), pora (dzień albo noc – rozdział 6), deszcz (rozdział 6), zawody indywidualne, drużynowe albo mistrzostwa (rozdział 4), defekty (rozdział 4) i muzyka; LEWO/PRAWO albo FIRE zmienia, POWRÓT albo ESC wraca do ekranu zawodów. Pod listą widać skrót wybranych ustawień. Zawodnicy i ustawienia zapisują się przy wyjściu z gry do pliku `settings.dat` obok gry (tylko gdy coś się zmieniło), więc po ponownym uruchomieniu są takie jak ostatnio. Kursor stoi od

razu na **START**. GRACZ 1 dostaje sterowanie z tego, czym zatwierdzisz ZAWODY: joystick w porcie 0 – JOY 0, w porcie 1 – JOY 1, klawiatura (Return) – STRZAŁKI (gracz, który miał ten port, przejmuje poprzedni port gracza 1). Przy 0 graczach cały turniej jadą boty – to tryb pokazowy.



Turniej: zawodnicy



Ustawienia turnieju

Program zawodów i prezentacja

Przed każdym biegiem program pokazuje, kto startuje z którego pola, oraz tabelę punktów ze wszystkich biegów i rekordy toru. Potem podprowadzające stają na polach A–D z tablicami w kolorach kasków

zawodników, którzy z nich startują, z logo sponsorów z banerów na murawie (3 sekundy albo FIRE). Kołyszą się w rytm, a któraś co chwilę posyła buziaka.



Program zawodów



Prezentacja zawodników

Bieg

Na dole ekranu jest pasek: kolory kasków w kolejności na torze, numer okrążenia, okrągłe światła startowe (gasną 2 s po starcie – w biegu nie są potrzebne) i sędzia z flagą. Przy starcie na środku ekranu, na murawie (nad zawodnikami na prostej), widać okienko maszyny startowej z lampką i taśmą.



Start spod taśmy

Wyniki, przerwa na tor, podium i gazeta

Po biegu – wyniki z punktami i czasem. Gdy drugi zawodnik minie metę najwyżej 0,1 s za zwycięzcą, przed wynikami gra pokazuje **fotofinisz**: końcówkę biegu w zwolnionym tempie i stopklatkę na linii mety z różnicą czasu (FIRE pomija). Po biegach 4, 7, 11 i 13 traktory równają i polewają tor. Po ostatnim biegu – podium z fajerwerkami, a po nim gazeta „GŁOS OWALU" z podsumowaniem zawodów. FIRE na gazecie zaczyna nowy turniej.



Wyniki biegu



Fotofinisz



Koniec meczu drużynowego




Defekt: silnik krztusi się i dymi (żółty motocykl)



Upadek: bieg przerwany, upadły wykluczony



Mistrzostwa: klasyfikacja końcowa



Gazeta po zawodach

Rekordy toru

Tor ma dwie tabele: **5 najlepszych biegów** (czas całych 4 okrążeń) i **5 najlepszych okrążeń**. Po każdym biegu wpada do nich każdy gracz, który dojechał do mety i ma wystarczająco dobry czas. Boty nie wchodzą do tabel, więc pokaz z samymi botami (0 graczy) niczego nie zapisuje. Przy równym czasie wyżej zostaje ten, kto wpisał się wcześniej.

Gracz, który w turnieju wjechał do piątki, po zawodach (po gazecie) wpisuje – raz, do wszystkich swoich miejsc; między biegami gra nie przerywa – **imię – do 7 znaków** (domyślnie pierwsze słowo nazwiska):

GÓRA/DÓŁ zmienia znak (spacja, A–Z, polskie litery, 0–9, `-`), LEWO/PRAWO pozycję, można też pisać z klawiatury (Alt + litera = polska litera, Backspace cofa). FIRE albo Return zapisuje, ESC zostawia to, co jest na ekranie. Gdy do piątki wjechało kilku graczy, wpisują po kolei. Jeśli turniej zostanie przerwany (ESC), miejsca jego graczy dostają imiona z nazwisk.

Tabele zapisują się w pliku `halloffame.dat` obok gry (poprzednia wersja zostaje jako `halloffame.bak`) przy wyjściu z gry: ESC na ekranie wyboru i ESC jeszcze raz. Reset albo wyłączenie Amigi w trakcie gry traci wyniki z tej sesji, a na zabezpieczonej dyskietce zapis się po cichu nie udaje. Rekordy graczy ze starego pliku `records.dat` są przenoszone raz, przy pierwszym starcie.



Wpis imienia



Rekordy toru

4. Zasady turnieju

- **15 biegów, po 4 okrążenia, po 4 zawodników.** Punkty za miejsca: 3, 2, 1, 0.
- **Każdy startuje z każdego pola** – program biegów 1–13 jest tak ułożony.
- **Biegi nominowane (14 i 15):** lider tabeli wybiera pole pierwszy, potem kolejni.
- **Bieg dodatkowy:** remis punktowy o miejsce na podium rozstrzyga dodatkowy bieg zawodników z remisu, z losowanymi polami. Remis poza podium rozstrzygają zwycięstwa biegów.
- **Defekty** (w ustawieniach turnieju, domyślnie włączone): przed każdym biegiem punktowanym każdy zawodnik ma 2% szansy na awarię motocykla, najwyżej jedną w turnieju – średnio wypada około jednego defektu na turniej. W losowej chwili biegu silnik zaczyna się krztusić i dymić, po 1,5 s gaśnie, a zawodnik zjeżdża na murawę i stoi tam do końca biegu. Zawodnik dostaje 0 punktów, a w tabeli „D". Kto zdąży dojechać do mety, zanim silnik zgaśnie, kończy bieg normalnie. W biegu dodatkowym defektów nie ma.
- **Mecz drużynowy** (ZAWODY: DRUŻYNOWE w ustawieniach turnieju): gospodarze – zawodnicy 1 i 2 w kaskach czerwonym i niebieskim – przeciw gościom – zawodnikom 3 i 4 w kaskach białym i żółtym, jak w lidze. Zawodnicy jednej drużyny startują zawsze z pól A i C albo B i D – na zmianę co bieg (w 1. biegu gospodarze z A i C), a w parze co bieg zamieniają się polami, więc każdy startuje z każdego pola 3–4 razy. Wszystkie 15 biegów idzie według tego programu, bez wybierania pól w biegach 14 i 15. Bieg kończy się wynikiem 5:1, 4:2 albo 3:3, a wynik meczu to suma punktów drużyny – widać go w programie zawodów, po każdym biegu, na ekranie końcowym i w gazecie. W meczu nie ma biegów dodatkowych; możliwy jest remis.
- **Mistrzostwa** (ZAWODY: MISTRZOSTWA): trzy turnieje (rundy) z tymi samymi zawodnikami. Po każdej rundzie (po gazecie i wpisach do rekordów) ekran klasyfikacji generalnej: punkty z każdej rundy i suma – jak w Grand Prix liczą się wszystkie punkty biegowe. Przy równej sumie wyżej jest ten, kto wygrał więcej rund, potem ten, kto zajął wyższe miejsce w ostatniej rundzie. Po trzeciej rundzie – mistrz i fajerwerki. ESC i potwierdzenie w trakcie przerywa całe mistrzostwa.

- **Upadki:** uderzenie w bandę z dużą prędkością, dłuższa jazda tuż przy bandzie albo mocne najechanie z tyłu na rywala kończy się czasem upadkiem. Motocykl przewraca się i sunie po torze, sędzia daje czerwoną flagę, a bieg jest powtarzany spod taśmy bez upadłego – ten zostaje wykluczony („W"). Upadek na ostatnim okrążeniu prowadzącego nie przerywa już biegu – upadły po prostu go nie kończy.
- **Kolor kasku** jest stały dla zawodnika przez cały turniej (czerwony, niebieski, biały, żółty). Pole startowe zmienia się co bieg.
- **Boty:** Nowicjusz (spóźnia się pod taśmą, łamie za mocno, trzyma się krawężnika), Profesjonalista (refleks, „zamyka płot" przy próbie wyprzedzania od wewnątrz), Mistrz (czyta przyczepność toru, dawkuje uślizg, potrafi odjechać szeroko).

Flagi sędziego

Flaga	Znaczenie
szachownica	koniec biegu: od wjazdu prowadzącego na ostatnią prostą do mety ostatniego zawodnika
czerwona	przerwanie biegu, np. po dotknięciu taśmy albo po upadku
czarna	wykluczenie zawodnika (np. druga taśma w biegu)
żółta z czarnym krzyżem („kosa")	ostatnie okrążenie
narodowa	awaryjny start po awarii maszyny startowej

Gdy nic się nie dzieje, sędzia mruga i zerka na boki zza przyciemnianych okularów.

5. Start spod taśmy

1. Trzymaj LEWO albo PRAWO, gdy zawodnicy stoją pod taśmą.
2. Pali się czerwone – czekasz sekundę, dwie, trzy, nigdy nie wiadomo ile.
3. Zielone, brzęczyk, trzask zwolnionej taśmy – **puść od razu**. Im szybciej puścisz, tym lepszy start.

- **Za wcześnie:** jęk zawodu trybun, „TAŚMA!", czerwona flaga i ostrzeżenie. Druga taśma w tym samym biegu to wykluczenie.
- **Za późno** (dłużej niż 0,3 s po zielonym): koło mieli w miejscu.
- **Awaria maszyny:** czasem światła gasną, a sędzia startuje bieg flagą narodową – trzeba patrzeć na jego rękę.

6. Jazda i linia jazdy

LEWO kładzie motocykl w uślizg (rama w łuk, najwyżej 40°). **PRAWO** to kontra – prostuje motocykl (do ok. 14°).

- **Każdy stopień uślizgu kosztuje prędkość.** Motocykl złamany do oporu skręca ostro, ale zwalnia o jedną czwartą. Najszybciej jedzie się pulsując: złamać na wejściu w łuk, odpuścić w środku, wyprostować na wyjściu.

- **Banda** zabiera ćwierć prędkości, **krawężnik** lekko spowalnia, **kontakt łokieć w łokieć** spowalnia obu zawodników.
- **Szpryca:** motocykl w uślizgu sypie spod tylnego koła nawierzchnię. Jazda tuż za rywalem w jego szprycy spowalnia – trzeba szukać czystej linii.

Najlepsza linia jest inna na każdych zawodach

Na start każdego turnieju tor dostaje 1–2 wyjeżdżone, ubite ścieżki w losowym miejscu przekroju. Ścieżkę widać jako ciemniejszy pas. Na niej:

- przyczepność jest lepsza (szybsze rozpędzanie, ostrzejszy skręt),
- **uślizg kosztuje mniej prędkości** – do 40% mniej na środku ścieżki; im dalej od niej, tym kara stopniowo rośnie.

Tor wyjeżdża się też z biegu na bieg: linia, którą jeździ cała stawka, ciemnieje i trzyma coraz lepiej, a grudki szprycy obok ją spulchniają. Równarka w przerwie zaciera ścieżki.

Odsypisko i „szeroka niesie”

Pod bandą zbiera się luźna nawierzchnia. Wjazd tam za wolno – motocykl się zakopuje. Wjazd z pełną prędkością w lekkim uślizgu – „szeroka niesie” i odsypisko przyspiesza. Wyjeżdżona, ubita ścieżka pod bandą już nie zakopuje. Wyjątek: od taśmy do pierwszego łuku wszyscy mają tę samą przyczepność (ze środka toru) i nikt się nie zakopuje – pole D pod bandą rusza tak samo szybko jak pole A.

Polewanie i schnięcie

Stan toru na start jest domyślnie losowany (można go ustawić w ustawieniach turnieju). Mokry tor trzyma wyraźnie gorzej – trzeba łamać mocniej. Po biegach 4, 7, 11 i 13 tor jest równany i polewany, a potem z biegu na bieg przesycha.

Deszcz

W ustawieniach turnieju DESZCZ: TAK – w losowym biegu (od 2. do 5.) zaczyna padać. Od tej chwili tor nie przesycha, tylko z biegu na bieg mięknie i trzyma coraz gorzej, a w biegu widać krople. W tabeli programu przy stanie toru pojawia się „PADA”.



Deszcz

Zawody w nocy

W ustawieniach turnieju PORA: NOC. Tor oświetlają cztery maszty z reflektorami w rogach trybun: lampy świecą z miękką poświatą, łuki są w pełnym ciepłym świetle, a środki prostych trochę ciemniejsze. Noc nie zmienia jazdy – przyczepność, ścieżki, polewanie i defekty działają tak samo; ciemniej jest tylko na ekranie (szpryca i woda też są ciemniejsze w cieniu).



Zawody w nocy

Część II. Dla twórców

7. Budowanie

Toolchain

Najprościej na Windows przez **WSL2 z Ubuntu**. Toolchain Bebbo buduje się raz (ok. 30–60 min):

```
sudo apt update
sudo apt install make wget git gcc g++ lhasa libgmp-dev libmpfr-dev libmpc-dev flex bison gettext
texinfo ncurses-dev autoconf rsync libreadline-dev
git clone https://github.com/bebbo/amiga-gcc
cd amiga-gcc
make update
make all -j4 PREFIX=$HOME/amiga-gcc
echo 'export PATH=$HOME/amiga-gcc/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
```

NDK 3.9 i libnix są w toolchainie. Sprawdzenie: `m68k-amigaos-gcc --version`.

Gra, paczka i dyskietka

Polecenie (w WSL, w katalogu projektu)	Wynik
`make dist`	katalog `dist/`: program, `data/`, `s/startup-sequence` – do podpięcia w emulatorze. Motocykle, traktory, tło toru i podprowadzające są tam spakowane (`tools/pack.py`, prosty LZ: 171 → 72 KB); gra rozpakowuje je przy wczytywaniu. W `data/` w repozytorium leżą niespakowane.
`make dist-en`	katalog `dist-en/` z wersją angielską (`-DLANG_EN`; napisy w kodzie jako `T("po polsku", "in English")` – nowy napis zawsze w obu językach, angielski musi się zmieścić tam gdzie polski)
`make release`	`release/SpeedwayParty.zip` (obie wersje) i startowe dyskietki `release/SpeedwayParty_PL.adf`, `release/SpeedwayParty_EN.adf`
`python tools/mkicons.py preview`	ikony Workbencha (gra, szuflada, dysk, instrukcja) – podgląd PNG
`make whdload`	wersja WHDLoad w przygotowaniu (`dist-whd/`), jeszcze nieprzetestowana i niewydana
`make cd32 CD32TM=…/CD32.TM`	obrazy płyt CD32 `release/SpeedwayParty_CD32_PL.iso` i `_EN.iso` (`tools/mkiso.py`: ISO 9660 bez zewnętrznych narzędzi). CD32 startuje tylko z płyty z plikiem znaku towarowego `CD32.TM` – to plik Commodore, więc nie ma go w repozytorium i trzeba go podać (z dowolnej płyty CD32); obrazy nie trafiają do gita. Jeszcze nieprzetestowane na CD32. Rekordy i ustawienia na płycie się nie zapisują.
`make check`	kontrola składni i typów całego kodu Clangiem dla 68020
`make sim`	symulator turnieju botów z tą samą logiką gry
`make asan`	kontrola pamięci (AddressSanitizer, gcc w WSL): zrzuty PL i EN, trailer i symulator – wyłapuje m.in. za krótkie bufory napisów, które na Amidze po cichu psują stos

Flagi kompilatora: `-m68020 -mtune=68020 -O2 -fbbb=- -fomit-frame-pointer -noixemul`. Opcja `-fbbb=-` wyłącza dodatkowy optymalizator Bebbo, który w skokach przez tablice `switch` gubił potrzebne przepisanie rejestru.

Gotowe dane (`data/`) są w repozytorium – do samego budowania gry Python nie jest potrzebny.

Muzyka w menu (build.cfg)

```
MUSIC = BlackMotor
MUSIC_ADPCM = NIE
```

Wartość	Utwór
`BlackMotor`	„Black Motor”, 13,3 s, 208 KiB w PCM, 104 KiB w ADPCM (domyślnie)
`NightGrid`	„Night Grid”, 27,4 s, 428 KiB w PCM, 214 KiB w ADPCM
`BRAK`	bez muzyki, oszczędza Chip RAM

Utwory leżą w `src/music/<nazwa>/` jako miksy `*_s8.raw` (PCM 8 bit mono, ~16 kHz). Jednorazowo: `make dist MUSIC=NightGrid`. Domyślnie (`MUSIC_ADPCM = NIE`) muzyka jest w oryginalnym PCM. Przy `MUSIC_ADPCM = TAK` `make` koduje utwór do 4-bitowego IMA ADPCM (`tools/adpcm.py`) – połowa pamięci, trochę więcej szumu; gra dekoduje go w trakcie grania, po kawałku na klatkę, co w emulatorach na słabszym sprzęcie (np. THEA500 Mini) potrafiło przycinać muzykę. Odsłuch na PC: `python tools/adpcm.py --wav data/music.raw muzyka.wav`.

8. Architektura gry

Pętla główna (50 Hz)

Gra przejmuje system (`system.c`) i działa na własnym przerwaniu VBL. Każda klatka:

1. czeka na pionowy wygaszacz (`system_wait_vbl`),
2. czyta wejście i liczy logikę (`update_state`: start, jazda, boty, szpryca, turniej),
3. rysuje do bufora „back" (`ui_render`, szpryca),
4. ustawia duszki, aktualizuje HUD i dźwięk,
5. czeka na Blitter i przełącza bufory (`video_swap`).

Cała praca musi zmieścić się w jednej klatce: 313 linii obrazu PAL. Wersja `make dist EXTRA=-DSHOW_LAG` pokazuje w HUD zgubione klatki i czasy poszczególnych części w liniach obrazu.

Obraz

- **Pole gry:** 320×208, 8 bitplanów (256 kolorów, paleta 24-bit AGA), bitplany przeplatane, podwójny bufor. Pod spodem jest tło toru (`g_video.background`), z którego odtwarzane są fragmenty.
- **HUD:** 320×48, 5 bitplanów (32 kolory), pojedynczy bufor. Sędzia, ręka z flagą (dwie fazy machania zapamiętane w buforze), kolory kasków, okrągłe światła.
- **Copper:** gradient tła menu jedną zmianą koloru na linię; kolor wyróżnionych napisów, papier gazety i kolory biegu ustawiane raz na górze ekranu (bez przełączania banku palety w każdej linii – ważne dla emulatorów); osobne listy dla biegu i menu.
- **Duszki:** motocykle to pary attached 32 px (15 kolorów); każdy motocykl ma własną kopię klatki na każdy bufor, a pozycja w poziomie jest ustawiana co 1/4 piksela. Klatki: 4 kolory kasków × 32 kierunki × 3 stopnie uślizgu.
- **Blitter:** wypełnianie, kopiowanie, kropki szprycy („cookie-cut"). Procesor przed rysowaniem w buforze czeka na koniec blitu (`hw_wait_blit` / `blit_wait`).

Wydajność na A1200 bez Fast RAM

Na gołym A1200 program i dane siedzą w Chip RAM, który współdzieli z układem obrazu. Zasady, które pozwalają utrzymać 50 klatek:

- ekrany menu przerysowywane są tylko przy zmianie; migający napis odświeża sam pasek,
- wyjeżdżone ścieżki na torze przemalowują się między biegami (po kilka wierszy na klatkę), w biegu zmienia się tylko przyczepność,
- mieszanie palety toru (schnięcie, polewanie) idzie po 64 kolory na klatkę,
- okienko maszyny startowej i fazy flagi rysowane są raz i kopiowane z pamięci,

- kosztowne rysowanie bajtami zamiast piksel po pikselu w 8 planach,
- szpryca: najwyżej 24 drobiny naraz (przy 40 THEA500 Mini nie nadążał), rysowanych procesorem (kropka to kilka bajtów w 8 planach – blit kosztował więcej niż samo rysowanie); każdy dostęp do Chip RAM w biegu to ok. 1 µs, a 64 drobiny zajmowały ponad połowę klatki,
- czekanie na klatkę instrukcją STOP (procesor śpi do przerwania VBL – emulatory, np. THEA500 Mini, nie wykonują wtedy pustej pętli), kolory linii menu liczone raz, ruch kursora, zmiana opcji i wpisywanie nazwiska przerysowują tylko paski swoich wierszy.

Pomiar w WinUAE (A1200, 68020 cycle-exact, bez Fast RAM; wersja 0.96): w biegu średnio ok. 215 z 313 linii (logika ok. 90 – w tym motocykle i boty ok. 47, szpryca ok. 30; rysowanie ok. 95 – w tym drobiny ok. 88; duszki, HUD i dźwięk ok. 45), zgubionych ok. 0,3% klatek. Wersja pomiarowa: `make dist EXTRA="-DSHOW_LAG -DAUTOPLAY -DPROF_LOG"`, uruchomiona z katalogu `dist/` (konfiguracja WinUAE z katalogiem jako dyskiem) – boty jadą 3 biegi, a gra przy wyjściu zapisuje `dist/prof.txt` (średnie i szczytowe czasy części klatki osobno dla menu, startu z 1. łukiem i reszty biegu).

Dźwięk (Paula)

Cztery kanały: dwa silniki (dwaj najwyżej sklasyfikowani spośród jadących; w menu – muzyka w podwójnym buforze), kibice, efekty (brzęczyk z trzaskiem taśmy, jęk trybun, okrzyk trybun, gdy prowadzący wjeżdża na ostatnią prostą – ok. 0,6 s przed metą). Silnik to pętla 8 cykli zapłonu z nagrania (`data/engine.raw`); wysokość tonu zmienia się z obrotami przez okres odtwarzania Pauli. Okrzyk trybun (`data/cheer.raw` , 2,6 s) generuje `tools/genaudio.py` ; jeśli w `src/` leży nagranie `crowd_cheer.wav` , okrzyk powstaje z niego (mono, 11 025 Hz, najwyżej 3 s).

Moduły

Plik	Odpowiada za
`main.c`	pętla 50 Hz, maszyna stanów turnieju
`system.c`	przejęcie i oddanie sprzętu, przerwanie VBL
`video.c`	listy Coppera, palety, podwójny bufor, HUD
`sprites.c`	klatki (jeden komplet, kolor kasku przy kopiowaniu) i pozycje duszków motocykli
`blit.c`	operacje Blittera
`start.c`	procedura startowa, taśma, refleks
`race.c`	model jazdy: gaz, uślizg, banda, kontakt, okrążenia
`ai.c`	boty
`roost.c`	szpryca i woda z polewaczki
`track.c`	geometria owalu, przyczepność, wilgotność, wyjeżdżone ścieżki
`tractors.c`	przerwa na tor
`tournament.c`	program 15 biegów, punkty, biegi nominowane i dodatkowe, fakty do gazety
`newspaper.c`	gazeta po zawodach: podsumowanie i wybór nagłówka
`ui.c`, `text.c`	ekrany, font z polskimi literami
`hud.c`	pasek na dole ekranu, sędzia
`audio.c`	Paula: silniki, kibice, efekty, muzyka
`input.c`	joysticki, klawiatura, adapter LPT
`assets.c`, `records.c`, `hof.c`	wczytywanie danych (i rozpakowywanie plików z `tools/pack.py`); rekordy toru TOP 5 (`halloffame.dat`: zapis, kopia, import starego `records.dat`; logika tabel w `hof.c`)

Dane (katalog data/)

Wszystkie pliki generują narzędzia z `tools/` i są w repozytorium: tor (`track0.bpl`, `track0.pal`), plansza tytułowa (`title.bpl`, `title.pal`), motocykle (`bikes.spr`: jeden komplet klatek, kolor kasku nadaje gra), traktory (`tractors.spr`), HUD (`hud.pal`, `referee.bin`, `refarm.bin`), podprowadzające (`girls.bin`), dźwięki (`engine.raw`, `crowd.raw`, `buzzer.raw`, `groan.raw`, `cheer.raw`) i muzyka (`music.raw`, kopiowana przy budowaniu).

9. Uruchomienie w WinUAE

Gotowa konfiguracja: `tools/winuae/SpeedwayParty-A1200.uae` (wpisz w niej ścieżkę do swojego `dist/`).

1. Model A1200, Kickstart 3.0/3.1 (własny ROM, np. z Amiga Forever) albo AROS.
2. CPU 68020 *cycle-exact*, bez FPU.
3. RAM: Chip 2 MB, Slow 0, Fast 0.
4. Chipset AGA, PAL.
5. *CD & Hard drives → Add Directory*: katalog `dist/`, *Device name* `DH0`, *Boot priority* 0 lub wyżej.

6. *Game ports:* port 1 = joystick (np. strzałki), port 0 = drugi joystick (np. pad albo joystick USB) w trybie **Joystick**, nie myszy. Nie zostawiaj myszy w porcie 0.

Gdy coś nie działa

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
Zamiast grafiki proste kształty	brak katalogu `data/` obok programu
Brak dźwięku	brak `data/*.raw`
Brak muzyki w menu	`MUSIC = BRAK`, brak `data/music.raw` albo MUZYKA: NIE w ustawieniach
Joystick w porcie 0 (JOY 0) łapie tylko lewo, nie łapie prawa, „rusza" przy puszczeniu do środka	emulator podaje joystick w porcie 0 jako mysz: ustaw dla portu 0 tryb **Joystick** (WinUAE: `joyport0mode=djoy`, jak w szablonie; w innym emulatorze analogicznie)
Menu samo się przełącza	mysz w porcie 0
Strzałki nie działają, bieg czeka na start	w szablonie WinUAE strzałki emulują joystick w porcie 1 – wybierz JOY 1 albo STRZAŁKI (czytają oba źródła)
Obraz poszatkowany	`DDF_STOP` i `MOD_ADJ` w `src/video.c`

10. Narzędzia na PC i testy

Wymagają Pythona 3 z `numpy`, ffmpeg w PATH, a kontrola kodu i symulator – `pip install ziglang`.

Polecenie	Co robi
`make assets`	regeneruje grafikę, dźwięk i font (`genart` , `gentitle` , `gengirls` , `genaudio` , `genfont`)
`python tools/gentitle.py`	plansza tytułowa z ilustracji `src/title.png`
`python tools/gennight.py`	zawody w nocy: paleta nocna i mapa światła reflektorów (`data/track0n.pal` , `data/track0n.map`); gra przelicza dzienny tor na nocny przy starcie turnieju
`python tools/genreferee.py`	portret sędziego i malowana ręka z ilustracji `src/referee.png`
`python tools/gengirls.py`	podprowadzające z ilustracji `src/girls.png`
`python tools/import_engine.py plik.wav`	pętla silnika z nagrania (obecnie `src/speedway_500cc_10000rpm_loop.wav`)
`sh tools/shots/run.sh`	zrzuty ekranu z prawdziwego kodu gry skompilowanego na PC (`art/screen_*.png` ; z `LANG_EN=1` angielskie w `art/en/`)
`python tools/mkcinema.py`	filmowy trailer `art/trailer.mp4` (16:9, 35 s, `--en` – po angielsku): sceny z prawdziwego kodu gry (tryb `cinema` w `tools/shots`), wirtualna kamera, napisy fontem gry, dźwięk silników z logiki `audio.c`
`sh tools/mktrailer.sh`	trailer „gameplay” `art/trailer_gameplay.mp4` : jedno ujęcie jak w grze
`sh tools/sim/news_test.sh`	testy gazety (reguły nagłówków, podsumowanie, długie nazwiska)
`sh tools/sim/settings_test.sh`	test zapisu i odczytu ustawień (`settings.dat`) na „dysku w pamięci”
`sh tools/sim/music_test.sh`	test muzyki w menu: dekoder ADPCM i strumień przez bufory DMA (emulacja Pauli) – każda zagrana próbka zgodna z `tools/adpcm.py`
`sh tools/sim/records_test.sh`	testy tabel rekordów i pliku `halloffame.dat`
`sh tools/sim/sprites_test.sh`	test klatek motocykli (kolor kasku nadany przy kopiowaniu = dawne 4 komplety)
`sh tools/sim/start_test.sh [turnieje]`	uczciwość startu: 4 jednakowe boty, wyniki wg pola A–D (prędkość po 1 s, miejsce w 1. łuku i na mecie, zwycięstwa); `DIAG=1` – szpryca, krawężnik, linia jazdy
`sh tools/sim/pack_test.sh`	test rozpakowywania danych spakowanych na dyskietce
`sh tools/sim/batch.sh`	kilka turniejów botów – statystyki poziomów AI
`python tools/mksocial.py`	miniaturka repozytorium na GitHubie
`python tools/mkdocs.py`	ta dokumentacja w PDF (polska i angielska)
`make dist EXTRA=-DAUTOPLAY`	wersja testowa: sama przechodzi menu i rozgrywa turniej botów
`make dist EXTRA=-DSHOW_LAG`	pomiar: zgubione klatki i czasy w HUD
`make dist EXTRA="-DSHOW_LAG -DSHOW_START"`	pomiar samego startu spod taśmy
`make dist EXTRA="-DSHOW_LAG -DAUTOPLAY -DPROF_LOG"`	pomiar do pliku: boty jadą 3 biegi, przy wyjściu `dist/prof.txt` z czasami części klatki (menu, start i 1. łuk, reszta biegu)

Geometria toru jest w dwóch miejscach: `track_defs` w `src/track.c` i `PRESETS` w `tools/genart.py` – wartości muszą być identyczne.

11. Stack technologiczny

Obszar	Czego używamy
Platforma	Amiga 1200: 68020, AGA, 2 MB Chip RAM, bez Fast RAM, PAL 50 Hz
Język	C (gnu99), bez bibliotek gry – bezpośrednie programowanie Coppera, Blittera, duszków, Pauli i CIA
Kompilator	Bebbo amiga-gcc 6.5.0b, NDK 3.9, libnix, make w WSL2 (Ubuntu)
Emulator	WinUAE (A1200, 68020 cycle-exact, AGA, ROM AROS)
Narzędzia	Python 3 + numpy (grafika, palety, dźwięk, ADF, paczka, dokumentacja), ffmpeg
Testy	Clang z pakietu `ziglang`: kontrola kodu, symulator, zrzuty i trailer, testy gazety
Grafika	pikselart generowany kodem; ilustracje przygotowane generatorem obrazów AI i przekonwertowane do palet gry
Repozytorium	git, GitHub
Asystenci AI	Claude (Anthropic), GPT-6 Astra

12. Stan i znane ograniczenia

- Gra działa w WinUAE w 50 FPS; w całym biegu gubią się pojedyncze klatki (kilka przy odlocie taśmy i zmianie flagi).
- **Nie była jeszcze testowana na prawdziwym A1200** ani z oryginalnym Kickstartem 3.1.
- Zajmuje ok. 1,05–1,25 MB Chip RAM, więc potrzebuje 2 MB Chip.
- Słychać tylko dwa silniki naraz (Paula ma 4 kanały): dwóch najwyżej sklasyfikowanych, którzy jeszcze jadą.
- Dźwięk silnika pochodzi z nagrania wygenerowanego przez AI (500 cm^3, 10 000 obr/min), zapętlonego narzędziem `tools/import_engine.py`.
- Adapter 4 graczy na porcie równoległym nie był testowany.
- Tylko PAL.

Do zrobienia: więcej torów, test na prawdziwym A1200.

13. Jak aktualizować tę dokumentację

1. Edytuj `docs/DOKUMENTACJA.md` i angielską `docs/DOCUMENTATION.md` (zwykły Markdown: nagłówki `#`, listy `-`, tabele `| |`, obrazki `![opis](../art/plik.png)`, kod w blokach z trzema odwrotnymi apostrofami).
2. Jeśli zmieniły się ekrany, odśwież zrzuty: `sh tools/shots/run.sh` i `LANG_EN=1 sh tools/shots/run.sh`.
3. Zrób PDF: `python tools/mkdocs.py` → `docs/SpeedwayParty-dokumentacja.pdf` i `docs/SpeedwayParty-documentation.pdf` (`--pl` albo `--en` – tylko jedna). Wersja (commit z gita) i data wstawiają się same.

Nagłówek `#` zaczyna nową część na nowej stronie, `##` to rozdział w spisie treści.

14. Twórcy i licencja

Gra: **b4rtiga**, przy pomocy sztucznej inteligencji: **Claude** (Anthropic) oraz **GPT-6 Astra**.

Licencja **MIT** © 2026 b4rtiga. Kod źródłowy: github.com/b4rtiga/Speedway-Party