


# **Ćwiczenie – Rozwiązywanie problemów związanych z trasami** statycznymi IPv4 oraz IPv6

## **Topologia**



#### Tabela adresacji

Urządzenie	Interfejs	Adres IP / długość prefiksu	Brama domyślna
HQ	G0/1	192.168.0.1/25 2001:DB8:ACAD::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.2/30 2001:DB8:ACAD::20:2/64	N/A
	S0/0/1	192.168.0.253/30 2001:DB8:ACAD:2::1/30	N/A
ISP	G0/0	172.16.3.1/24 2001:DB8:ACAD:30::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	S0/0/0	10.1.1.1/30 2001:DB8:ACAD:20::/64	N/A
BRANCH	G0/1	192.168.1.1/24 2001:DB8:ACAD:1::1/64 FE80::1 link-local	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.0.254/30 2001:DB8:ACAD:2::2/64	N/A
S1	VLAN 1	N/A	N/A
S3	VLAN 1	N/A	N/A
PC-A	NIC	192.168.0.3/25 2001:DB8:ACAD::3/64	192.168.0.1 FE80::1
Web Server	NIC	172.16.3.3/24 2001:DB8:ACAD:30::3/64	172.16.3.1 FE80::1
PC-C	NIC	192.168.1.3/24 2001:DB8:ACAD:1::3/64	192.168.1.1 FE80::1

#### Cele

- Część 1: Budowa sieci oraz podstawowa konfiguracja urządzeń
- Część 2: Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv4
- Część 3: Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv6

#### Scenariusz

Jako administrator sieci musisz umieć skonfigurować routing przy użyciu wpisów statycznych. Dodatkowo powinieneś umieć rozwiązywać problemy związane z trasami statycznymi. Twoim celem jest rozwiązanie problemów w sieci składającej się z routerów HQ, BRANCH oraz ISP.

Ćwiczenie rozpoczyna się od wczytania skryptów konfiguracyjnych na routerach. Skrypty te zawierają błędy uniemożliwiające komunikację pomiędzy urządzeniami końcowymi. Twoim zadaniem jest zidentyfikowanie oraz usunięcie błędów w celu przywrócenia łączności.

**Uwaga**: Upewnij się, że routery i przełączniki zostały wyczyszczone i nie posiadają konfiguracji startowej. Jeśli nie jesteś pewny/a wezwij instruktora.

#### Wymagane zasoby

- 3 routery (Cisco 1941 z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3 universal image lub kompatybilnym)
- 2 przełączniki (Cisco 2960 with Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 image lub kompatybilnym)
- 3 PC (Windows 7, Vista, lub XP z programem Putty lub innym programem terminalowym)
- Kabel konsolowy do konfiguracji urządzeń Cisco przez port konsolowy
- Kable sieciowe i serialowe pokazane na rysunku topologii

## Część 1: Budowa sieci oraz podstawowa konfiguracja urządzeń

W pierwszej części zbudujesz sieć oraz dokonasz podstawowej konfiguracji routerów, przełączników i komputerów PC.

#### Krok 1: Budowa sieci.

Połącz urządzenia zgodnie z topologią pokazaną na rysunku.

#### Krok 2: Inicjalizacja i ponowne uruchomienie routerów i przełączników

#### Krok 3: Podstawowa konfiguracja urządzeń.

- a. Wyłącz niepożądane zapytania DNS (DNS lookup).
- b. Skonfiguruj nazwę urządzenia.
- c. Ustaw class jako hasło do trybu uprzywilejowanego EXEC
- d. Ustaw cisco jako hasło do połączeń konsolowych i wirtualnych (console i vty).
- e. Włącz logowanie synchroniczne (**logging synchronous**) aby zapobiec przerywaniu wprowadzania komend przez komunikaty pojawiające się na konsoli.

#### Krok 4: Konfiguracja hostów i serwera sieci WWW.

- a. Skonfiguruj adresy IPv4 oraz IPv6.
- b. Skonfiguruj bramę domyślną IPv4.

#### Krok 5: Wczytanie do routerów predefiniowanej konfiguracji

#### **Router HQ**

```
hostname HQ
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/1
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128
 ipv6 address FE80::1 link-local
interface Serial0/0/0
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::2/64
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 clock rate 800000
no shutdown
interface Serial0/0/1
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::3/64
ip address 192.168.0.253 255.255.255.252
no shutdown
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1
```

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.16.0.254
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::/64 2001:DB8:ACAD:2::2
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD::20:1
```

#### **Router ISP**

```
hostname ISP
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/0
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:30::1/64
ip address 172.16.3.11 255.255.255.0
ipv6 address FE80::1 link-local
no shutdown
interface Serial0/0/0
ipv6 address 2001:DB8::ACAD:20:1/64
ip address 10.1.1.1 255.255.255.
no shutdown
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
ipv6 route 2001:DB8:ACAD::/62 2001:DB8:ACAD:20::2
```

#### **Router BRANCH**

```
hostname BRANCH
ipv6 unicast-routing
interface GigabitEthernet0/1
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ipv6 address FE80::1 link-local
no shutdown
interface Serial0/0/0
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64
clock rate 128000
ip address 192.168.0.249 255.255.252
clock rate 128000
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD::1
```

## Część 2: Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv4

## Tabela adresacji IPv4

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci	Brama domyślna
HQ	G0/1	192.168.0.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.0.253	255.255.255.252	N/A
ISP	G0/0	172.16.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
BRANCH	G0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.0.254	255.255.255.252	N/A
S1	VLAN 1	192.168.0.11	255.255.255.128	192.168.0.1
S3	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-A	NIC	192.168.0.3	255.255.255.128	192.168.0.1
Web Server	NIC	172.16.3.3	255.255.255.0	172.16.3.1
PC-C	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1

### Krok 1: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem HQ.

Router HQ łączy routery ISP oraz BRANCH. Router ISP reprezentuje sieć zewnętrzną, natomiast router BRANCH reprezentuje sieć korporacyjną. Na routerze HQ zostały skonfigurowane statyczne trasy do routerów ISP i BRANCH.

a.	Wyświetl status interfejsów routera HQ przy użyciu polecenia <b>show ip interface brief</b> . Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy.			
b.	Z routera HQ wykonaj ping do routera BRANCH (192.168.0.254). Czy ping zakończył się sukcesem?			
c.	Z routera HQ wykonaj ping do routera ISP (10.1.1.1). Czy ping zakończył się sukcesem?			
d.	Z komputera PC-A wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem?			
e.	Z komputera PC-A wykonaj ping do komputera PC-C. Czy ping zakończył się sukcesem?			
f.	Z komputera PC-A wykonaj ping do serwera WWW. Czy ping zakończył się sukcesem?			
g.	Wyświetl tablicę routingu routera HQ. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) sa obecne w tablicy routingu?			
h.	Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji co możesz powiedzieć na temat łączności w sieci?			

#### Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv4 oraz IPv6

ia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do f. Zapisz wyniki swoich ożliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.  Pe problemów związanych z routerem ISP.  na być skonfigurowana trasa do routerów HQ oraz BRANCH. Jest to trasa .168.1.0/24, 192.168.0.0/25, oraz 192.168.0.252/30.  erfejsów routera ISP przy użyciu polecenia show ip interface brief. Jeśli jest to zauważone błędy.  ponaj ping do routera HQ (10.1.1.2). Czy ping zakończył się sukcesem?
na być skonfigurowana trasa do routerów HQ oraz BRANCH. Jest to trasa .168.1.0/24, 192.168.0.0/25, oraz 192.168.0.252/30. erfejsów routera ISP przy użyciu polecenia <b>show ip interface brief</b> . Jeśli jest to zauważone błędy.  onaj ping do routera HQ (10.1.1.2). Czy ping zakończył się sukcesem? wykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem?
vykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem? vykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem?
vykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem? vykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem?
vykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem?
vykonaj ping do komputera PC-C. Czy ping zakończył się sukcesem?
- y none, p g do nomp atora : o o o o o y p g
outingu routera HQ. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są outingu?
polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji co możesz powiedzieć i w sieci?
eśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?  ter ISP wymaga jednej trasy sumarycznej do sieci korporacyjnych 192.168.1.0/24,

## Krok 3: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem BRANCH.

Na routerze BRANCH została skonfigurowana domyślna trasa do reszty sieci oraz routera ISP.

a. Wyświetl status interfejsów routera BRANCH przy użyciu polecenia **show ip interface brief**. Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy.

Z routera BRANCH wykonaj ping do routera HQ (192.168.0.253). Czy ping zakończył się sukcesem?
Z komputera PC-C wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem?
Z komputera PC-C wykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem?
Z komputera PC-C wykonaj ping do serwera WWW. Czy ping zakończył się sukcesem?
Wyświetl tablicę routingu routera BRANCH. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?
Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji, co możesz powiedz na temat łączności w sieci?
Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?
W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do e. Zapisz wyniki swo obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.

## Część 3: Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv6

Urządzenie	Interfejs	Adres IP / długość prefiksu	Brama domyślna	Urządzenie
HQ	G0/1	2001:DB8:ACAD::1	64	N/A
	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:ACAD::20:2	64	N/A
	S0/0/1	2001:DB8:ACAD:2::1	64	N/A
ISP	G0/0	2001:DB8:ACAD:30::1	64	N/A
	S0/0/0	2001:DB8:ACAD:20::1	64	N/A
BRANCH	G0/1	2001:DB8:ACAD:1::1	64	N/A
	S0/0/0 (DCE)	2001:DB8:ACAD:2::2	64	N/A
PC-A	NIC	2001:DB8:ACAD::3	64	FE80::1
Web Server	NIC	2001:DB8:ACAD:30::3	64	FE80::1
PC-C	NIC	2001:DB8:ACAD:1::3	64	FE80::1

## Krok 1: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem HQ.

Router HQ łączy routery ISP oraz BRANCH. Router ISP reprezentuje sieć zewnętrzną, natomiast router BRANCH reprezentuje sieć korporacyjną. Na routerze HQ zostały skonfigurowane statyczne trasy do routerów ISP i BRANCH.

## Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv4 oraz IPv6

	Wyświetl status interfejsów routera HQ przy użyciu polecenia <b>show ipv6 interface brief</b> . Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy
b.	Z routera HQ wykonaj ping do routera BRANCH (2001:DB8:ACAD:2::2). Czy ping zakończył się sukcesem?
C.	Z routera HQ wykonaj ping do routera ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Czy ping zakończył się sukcesem?
d.	Z komputera PC-A wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem?
e.	Z komputera PC-A wykonaj ping do serwera WWW. Czy ping zakończył się sukcesem?
f.	Z komputera PC-A wykonaj ping do komputera PC-C. Czy ping zakończył się sukcesem?
g.	Wyświetl tablicę routingu routera HQ przy użyciu komendy <b>show ipv6 route</b> . Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?
h.	Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji co możesz powiedzieć na temat łączności w sieci?
i.	Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?
j.	W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do f. Zapisz wyniki swoich obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.
Na	
Na	routerze ISP powinna być skonfigurowana jedna trasa do wszystkich sieci routerów HQ oraz ANCH.  Wyświetl tablicę routingu routera ISP przy użyciu komendy <b>show ipv6 route</b> . Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?
Na BR	routerze ISP powinna być skonfigurowana jedna trasa do wszystkich sieci routerów HQ oraz ANCH.  Wyświetl tablicę routingu routera ISP przy użyciu komendy <b>show ipv6 route</b> . Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?  Z routera ISP wykonaj ping do routera HQ (2001:DB8:ACAD:20::2). Czy ping zakończył się
Na BR a. b.	routerze ISP powinna być skonfigurowana jedna trasa do wszystkich sieci routerów HQ oraz ANCH.  Wyświetl tablicę routingu routera ISP przy użyciu komendy <b>show ipv6 route</b> . Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?  Z routera ISP wykonaj ping do routera HQ (2001:DB8:ACAD:20::2). Czy ping zakończył się sukcesem?
Na BR a.	routerze ISP powinna być skonfigurowana jedna trasa do wszystkich sieci routerów HQ oraz ANCH.  Wyświetl tablicę routingu routera ISP przy użyciu komendy <b>show ipv6 route</b> . Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?  Z routera ISP wykonaj ping do routera HQ (2001:DB8:ACAD:20::2). Czy ping zakończył się sukcesem?
Na BR a. b.	routerze ISP powinna być skonfigurowana jedna trasa do wszystkich sieci routerów HQ ora: ANCH.  Wyświetl tablicę routingu routera ISP przy użyciu komendy <b>show ipv6 route</b> . Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?  Z routera ISP wykonaj ping do routera HQ (2001:DB8:ACAD:20::2). Czy ping zakończył się sukcesem?

## Rozwiązywanie problemów związanych z trasami statycznymi IPv4 oraz IPv6

g.	Bazując na wyniku polecenia ping, tablicy routingu oraz bieżącej konfiguracji co możesz powiedzieć na temat łączności w sieci?
h.	Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?
i.	W celu sprawdzenia czy problemy zostały rozwiązane powtórz kroki od b do e. Zapisz wyniki swoich obserwacji oraz możliwe dalsze kroki w celu rozwiązania problemów.
Na	3: Rozwiązywanie problemów związanych z routerem BRANCH routerze BRANCH została skonfigurowana domyślna trasa do routera HQ. Ta trasa umożliwia
	munikację urządzeń z sieci BRANCH z routerem ISP oraz serwerem WWW.  Wyświetl status interfejsów routera BRANCH przy użyciu polecenia <b>show ipv6 interface brief</b> . Jeśli jest to konieczne popraw zauważone błędy
b.	Z routera BRANCH wykonaj ping do routera HQ (2001:DB8:ACAD:2::1). Czy ping zakończył się sukcesem?
C.	Z routera BRANCH wykonaj ping do routera ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Czy ping zakończył się sukcesem?
d.	Z komputera PC-C wykonaj ping do bramy domyślnej. Czy ping zakończył się sukcesem?
e.	Z komputera PC-C wykonaj ping do komputera PC-A. Czy ping zakończył się sukcesem?
f.	Z komputera PC-C wykonaj ping do serwera WWW. Czy ping zakończył się sukcesem?
g.	Wyświetl tablicę routingu. Które nie bezpośrednio podłączone sieci są wyświetlone w tablicy routingu?
h.	Wyświetl tablicę routingu routera. Jakie wpisy (dotyczące sieci niepodłączonych bezpośrednio) są obecne w tablicy routingu?
i.	Jakie komendy (jeśli są wymagane) powinny zostać wydane w celu rozwiązania problemów?

#### Tabela interfejsów routera

Interfejsy routera					
Model routera	Interfejs Ethernet #1	Interfejs Ethernet #2	Interfejs Serial #1	Interfejs Serial #2	
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)	
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)	

**Uwaga**: Aby dowiedzieć się jak router jest skonfigurowany należy spojrzeć na jego interfejsy i zidentyfikować typ urządzenia oraz liczbę jego interfejsów. Nie ma możliwości wypisania wszystkich kombinacji i konfiguracji dla wszystkich routerów. Powyższa tabela zawiera identyfikatory dla możliwych kombinacji interfejsów szeregowych i ethernetowych w urządzeniu. Tabela nie uwzględnia żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo że podane urządzenia mogą takie posiadać np. interfejs ISDN BRI. Opis w nawiasie (przy nazwie interfejsu) to dopuszczalny w systemie IOS akronim, który można użyć przy wpisywaniu komend.