

Ćwiczenie – Konfiguracja VLAN, łącza trunk i zabezpieczeń sieci VLAN

Topologia




Tabela adresacji

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci	Brama domyślna
S1	VLAN 99	192.168.99.11	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	192.168.99.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	N/A
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	N/A
PC-C	NIC	192.168.99.3	255.255.255.0	N/A

Cele

Część 1: Budowa sieci I konfiguracja podstawowych ustawień urządzenia.

Część 2: Tworzenie VLAN a przypisanie do nich interfejsów przełącznika.

Cześć 3: Obsługa przypisanych portów VLAN oraz bazy danych VLAN.

Cześć 4: Konfiguracja połączeń trunk 802.1Q pomiędzy przełącznikami.

Część 5: Wdrożenie zabezpieczenia VLAN na przełącznikach.

Cześć 6: Kasowanie bazy danych VLAN.

Scenariusz

Nowoczesne przełączniki używają wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) do poprawy wydajności sieci poprzez podział dużych obszarów rozgłoszeniowych warstwy drugiej na mniejsze. Sieci wirtualne (VLAN) mogą być również używane jako środek bezpieczeństwa do kontrolowania, który z hostów jest dopuszczony do komunikacji. Na ogół zastosowanie sieci VLAN ułatwia projektowanie sieci zgodnie z celami organizacji.

Łącza VLAN trunk wykorzystywane są do rozciągnięcia sieci VLAN przez wiele urządzeń. Umożliwiają one przesyłanie informacji pochodzących z wielu sieci VLAN poprzez pojedyncze łącze, utrzymując przy tym identyfikację danych z właściwą siecią VLAN. Najlepsze praktyki w zarządzaniu sieciami komputerowymi nakazują konfigurację podstawowych ustawień zarówno dla interfejsów przełączających, jak również trunkingowych. Pomaga to w zabezpieczeniu sieci zarówno przed atakami, jak i przed podsłuchem transmitowanych danych.

Podczas laboratorium należy utworzyć sieci VLAN na obu urządzeniach zgodnie z topologią, przypisać porty do odpowiednich sieci VLAN oraz przeprowadzić weryfikację, czy VLAN działa zgodnie z oczekiwaniami. Następnie należy utworzyć łącze typu trunk pomiędzy dwoma przełącznikami, aby umożliwić hostom w tej samej sieci VLAN komunikowanie się za pośrednictwem łącza, bez względu na to, do którego urządzenia będą przypięte hosty a następnie skonfigurować mocniejsze zabezpieczenia na przełącznikach.

Uwaga: Przełączniki użyte w instrukcji to Cisco Catalyst 2960s z obrazem systemu operacyjnego Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9). Do realizacji ćwiczenia mogą być użyte inne przełączniki lub wersje systemu IOS. W zależności od użytego modelu urządzenia oraz wersji IOS dostępne komendy oraz komunikaty na ekranie mogą się różnić od tych zamieszczonych w instrukcji.

Uwaga: Upewnij się, że przełączniki nie są skonfigurowane oraz nie przechowują pliku z konfiguracją startową. Jeśli nie jesteś tego pewien, skontaktuj się z instruktorem.

Wymagane zasoby:

- 2 przełączniki (Cisco 2960 z obrazem system Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 lub porównywalnym)
- 3 komputery PC (Windows 7, Vista, lub XP z zainstalowanym emulatorem terminala)
- kabel konsolowy do konfiguracji urządzeń CISCO poprzez port konsolowy
- kable ethernetowe, jak pokazano na rysunku topologii sieci.

Część 1: Budowa sieci i konfiguracja podstawowych ustawień urządzeń.

W części pierwszej należy zestawić sieć zgodnie z topologią i skonfigurować podstawowe ustawienia na komputerach PC oraz przełącznikach.

Krok 1: Połącz okablowanie zgodnie z topologią sieci.

Połącz urządzenia zgodnie z rysunkiem topologii sieci.

Krok 2: Zainicjuj przełączniki i przeładuj je, jeśli to konieczne.

Krok 3: Skonfiguruj podstawowe ustawienia na każdym przełączniku.

- a. Wyłącz automatyczne zapytania DNS (DNS lookup).
- b. Skonfiguruj nazwę urządzenia, jak to pokazano na schemacie.
- c. Przypisz class jako hasło do trybu uprzywilejowanego EXEC.
- d. Przypisz cisco jako hasło konsoli i VTY oraz włącz logowanie do konsoli i VTY.
- e. Skonfiguruj logging synchronous dla wejścia konsolowego.
- f. Skonfiguruj baner MOTD, aby ostrzegał użytkowników, że nieautoryzowany dostęp jest zabroniony.
- g. Skonfiguruj adresy IP wyszczególnione w tabeli adresacji dla VLAN 1 na obu przełącznikach.
- h. Administracyjnie zablokuj wszystkie nieużywane porty na przełączniku.
- i. Skopiuj konfigurację bieżącą do konfiguracji startowej.

Krok 4: Konfiguracja komputerów PC.

Dane do konfiguracji hostów są zamieszczone w tabeli adresacji.

Krok 5: Sprawdzanie połączeń.

Sprawdź, czy wszystkie komputery PC odpowiadają na polecenie ping z każdego komputera.

Uwaga: Może być konieczne wyłączenie ściany ogniowej (firewall) w celu przeprowadzenia pingowania pomiędzy komputerami PC.

Czy ping z PC-A do PC-B zakończył się sukcesem?	
Czy ping z PC-A do PC-C zakończył się sukcesem?	
Czy ping z PC-A do S1 zakończył się sukcesem?	
Czy ping z PC-B do PC-C zakończył się sukcesem?	
Czy ping z PC-B do S2 zakończył się sukcesem?	
Czy ping z PC-C do S2 zakończył się sukcesem?	
Czy ping z S1 do S2 zakończył się sukcesem?	
Jeśli którakolwiek odpowiedź brzmi "nie", napisz, dla	czego pingi się nie powiodły.
	

Część 2: Tworzenie sieci VLAN i przypisywanie do nich portów.

W części drugiej należy utworzyć na obu przełącznikach trzy sieci VLAN: "student", "faculty" i "management". Następnie trzeba odpowiednie interfejsy przypisać do odpowiednich sieci VLAN. Do weryfikacji konfiguracji sieci VLAN należy użyć komendy **show vlan.**

Krok 1: Utwórz sieci VLAN na przełączniku.

a. Utwórz sieci VLAN na przełączniku S1.

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name Student
S1(config-vlan)# vlan 20
S1(config-vlan)# name Faculty
S1(config-vlan)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Management
S1(config-vlan)# end
```

- b. Utwórz te same sieci VLAN na przełączniku S2.
- c. Wydaj komendę show vlan, aby wyświetlić listę sieci VLAN na przełączniku S1.

S1# show vlan

VLAN	I Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
			Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
1.0	Student	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2

20	Facult	У			act	<mark>ive</mark>				
99	Manage	ement			act:	<mark>ive</mark>				
1002	fddi-d	default			act	/unsup				
1003	token-	-ring-defau	lt		act	/unsup				
1004	fddine	Eddinet-default act/unsup								
1005	trnet-	-default			act	/unsup				
VLAN	Туре	SAID				BridgeNo				
1	enet	100001			_	-	_	-	0	0
10	enet	100010	1500	_	_	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	_	-	-	-	0	0
99	enet	100099	1500	-	-	_	-	-	0	0
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	_	-	0	0
1003	tr	101003	1500	_	_	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	_	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0
		N VLANs								
	Primary Secondary Type Ports									
Jaki jest domyślny VLAN?										
		•				_				
Jakie	porty s	ą dołączone d	do domy	/ślnej sie	ci VLAN	?				

Krok 2: Przypisanie sieci VLAN do odpowiednich interfejsów przełącznika.

- a. Przypisz sieci VLAN do interfejsów przełącznika S1.
 - 1) Przypisz PC-A do sieci VLAN Student.

```
S1(config)# interface f0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
```

2) Przenieś IP przełącznika do sieci VLAN 99.

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# no ip address
S1(config-if)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 192.168.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)# end
```

b. Wydaj komendę **show vlan brief** i zweryfikuj, czy sieci VLAN są przyłączone do prawidłowych interfejsów.

S1# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
			Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2

10	Student	active	Fa0/6
20	Faculty	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

c. Wydaj komendę show ip interfaces brief.

Jaki jest status VLAN 99? Dlaczego?

- d. Wykorzystaj topologię sieci w celu podłączenia sieci VLAN do właściwych interfejsów przełącznika \$2
- e. Usuń adres IP przełącznika S2 z VLAN 1.
- f. Skonfiguruj adres IP dla VLAN 99 na przełączniku S2 zgodnie z tabelą adresacji.
- g. Użyj komendy show **vlan brief** do sprawdzenia, czy sieci VLAN są przyłączone do prawidłowych interfejsów.

S2# show vlan brief

1005 trnet-default

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10	Student	active	Fa0/11
20	Faculty	active	Fa0/18
99	Management	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	

Czy ping z PC-A do PC-B zakończył się sukcesem? Dlaczego?

Czy ping z S1 do S2 zakończył się sukcesem? Dlaczego?

act/unsup

Część 3: Zachowanie konfiguracji portów w sieci VLAN i bazy danych sieci VLAN.

W części trzeciej należy zmienić przypisanie VLAN do portów i usunąć sieci VLAN z bazy danych VLAN.

Krok 1: Przypisz VLAN do wielu interfejsów.

a. Na przełączniku S1 przypisz interfejsy F0/11 – 24 do VLAN 10.

```
S1(config)# interface range f0/11-24
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 10
S1(config-if-range)# end
```

- b. Wydaj komendę **show vlan brief** w celu weryfikacji przypisanych sieci VLAN.
- c. Ponownie przypisz interfejsy od F0/11 do F0/21 do VLAN 20.
- d. Sprawdź, czy sieci VLAN są prawidłowo przypisane.

Krok 2: Usuń przyporządkowanie sieci VLAN z interfejsu.

a. Użyj komendy no switchport access vlan w celu usunięcia interfejsu F0/24 z VLAN 10.

```
S1(config)# interface f0/24
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
```

b. Sprawdź, czy nastąpiła zmiana przyporządkowaniu do sieci VLAN.

Do którego VLAN przyporządkowany jest teraz interfejs F0/24?

Krok 3: Usuń numer identyfikacyjny (ID) VLAN z bazy danych.

a. Dodaj interface F0/24 do VLAN 30 bez wydawania komend konfigurujących sieci VLAN.

```
S1(config)# interface f0/24
S1(config-if)# switchport access vlan 30
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
```

Uwaga: Obecna technologia nie wymaga na przełącznikach wydania komendy **vlan** w celu dodania VLAN do bazy danych. Przypisując interfejs do nieznanej sieci VLAN, VLAN jest automatycznie tworzony i dodawany do bazy danych VLAN.

b. Sprawdź, czy nowy VLAN jest wyświetlany w tabeli VLAN.

S1# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
			Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
			Fa0/9, Fa0/10, Gi0/1, Gi0/2
10	Student	active	Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
			Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
			Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
20	Faculty	active	Fa0/11, Fa0/21
30	VLAN0030	active	Fa0/24
99	Management	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	

1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup

Jaka jest domyślna nazwa sieci VLAN 30? _____

c. Aby usunąć VLAN 30 z bazy danych VLAN, użyj komendy no vlan 30.

```
S1(config)# no vlan 30
S1(config)# end
```

d. Wydaj komendę show vlan brief.

F0/24 był przypisany do sieci VLAN 30.

Do czego przypisany jest interfejs F0/24 po skasowaniu LAN 30?

Co się stało z ruchem kierowanym do hosta przypiętego do interfejsu F0/24?

S1# show vlan brief				
VLAN	Name	Status	Ports	
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Gi0/1, Gi0/2	
10	Student	active	Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23	
20	Faculty	active	Fa0/11, Fa0/21	
99	Management	active		
1002	fddi-default	act/unsup		
1003	token-ring-default	act/unsup		
1004	fddinet-default	act/unsup		
1005	trnet-default	act/unsup		

- e. Wydaj komendę **no switchport access vlan** na interfejsie F0/24.
- f. Wydaj komendę **show vlan brief** w celu określenia, do jakiej sieci VLAN przyporządkowany jest interfejs F0/24.

Do jakiej sieci VLAN przyporządkowany jest interfejs F0/24?

Uwaga: Przed usunięciem VLAN z bazy danych jest wskazane przeniesienie wszystkich interfejsów z usuwanego VLAN do innego.

Dlaczego należy ponownie przyporządkować interfejs do innego VLAN przed usunięciem VLAN z bazy danych?

Część 4: Konfiguracja 802.1Q trunk pomiędzy przełącznikami.

W części czwartej należy skonfigurować interfejs F0/1 do pracy z protokołem DTP (Dynamic Trunking Protocol), aby przełącznik mógł automatycznie negocjować tryb połączenia trunk na tym interfejsie. Po wykonaniu i zweryfikowaniu działania trybu DTP należy wyłączyć tryb DTP na interfejsie F0/1 i ręcznie skonfigurować na nim łącze typu trunk.

Krok 1: Użyj DTP do inicjalizacji łącza typu trunk na interfejsie F0/1.

W przełącznikach serii 2960 interfejsy mają domyślnie włączony tryb DTP. Umożliwi to automatyczne przekształcenie łącza na interfejsie w tryb trunk, jeśli tylko na interfejsie przełącznika po drugiej stronie łącza ustawiony będzie tryb trunk lub DTP auto.

a. Ustaw interfejs F0/1 na przełączniku S1 w tryb DTP.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
*Mar 1 05:07:28.746: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,
changed state to down
*Mar 1 05:07:29.744: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to down
S1(config-if)#
*Mar 1 05:07:32.772: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up
S1(config-if)#
*Mar 1 05:08:01.789: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99,
changed state to up
*Mar 1 05:08:01.797: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,
changed state to up
Również na przełączniku S2 powinien pojawić się komunikat o zmianie statusu łącza.
*Mar 1 05:07:29.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to down
*Mar 1 05:07:32.823: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 05:08:01.839: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99,
changed state to up
*Mar 1 05:08:01.850: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,
```

b. Wydaj komendę **show vlan brief** na przełączniku S1 i S2. Interfejs F0/1 już nie jest przypisany do VLAN 1. Interfejsy w trybie trunk nie są od tego momentu wyświetlane w tabeli VLAN.

S1# show vlan brief

changed state to up

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
			Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
			Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10	Student	active	Fa0/6, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
			Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
			Fa0/19, Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
20	Faculty	active	Fa0/11, Fa0/21
99	Management	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

c. Wydaj komendę **show interfaces trunk**, aby wyświetlić interfejsy w trybie trunk. Zauważ, że na przełączniku S1 interfejs jest w trybie desirable, podczas gdy na przełączniku S2 w trybie auto.

S1# show interfaces trunk

Mode

desirable

Port

Fa0/1

Port Fa0/1					
Port Fa0/1		Vlans allowed and active in management domain 1,10,20,99			
Port Fa0/1		Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 1,10,20,99			
S2# \$	show interfaces trunk				
Port	Mode Encapsulati	ion Status	Native vlan		
Fa0/1	1 auto 802.1q	trunking	1		
Port	Vlans allowed on trunk				
Fa0/1	1 1-4094				
Port	Vlans allowed and active in	management domain			
Fa0/1	1,10,20,99				
Port Fa0/1		arding state and n	ot pruned		
switcl ćwicze	Uwaga : Domyślnie wszystkie sieci VLAN są przenoszone przez łącze typu trunk. Polecenie switchport trunk umożliwia ustawienie, które VLAN będą przenoszone przez łącze typu trunk. W tym ćwiczeniu zachowaj ustawienia domyślne, które umożliwiają przenoszenie wszystkich sieci VLAN przez F0/1.				
d. Upe	d. Upewnij się, że ruch na VLAN kierowany jest przez interfejs F0/1 z statusem trunking.				
Czy ping z	Czy ping z PC-A do PC-B zakończył się sukcesem?				
Czy ping z PC-A do PC-C zakończył się sukcesem?					
Czy ping z	z PC-A do S1 zakończył się sukcesem?				
Czy ping z	Czy ping z PC-B do PC-C zakończył się sukcesem?				

Encapsulation Status

802.1q trunking

Native vlan

Krok 2: Ręcznie skonfiguruj łącze typu trunk na interfejsie F0/1.

Jeśli którakolwiek odpowiedź brzmi "nie", wyjaśnij, dlaczego.

Polecenie **switchport mode trunk** służy do ręcznej konfiguracji interfejsu jako łącza typu trunk. Komenda powinna być wydana na obu przełącznikach współdzielących łącze typu trunk.

a. Zmień typ interfejsu F0/1 z przełączającego na trunk. Wykonaj operację na obu przełącznikach.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

Czy ping z PC-B do S2 zakończył się sukcesem? Czy ping z PC-C do S2 zakończył się sukcesem? b. Wydaj komendę **show interfaces trunk**, aby wyświetlić status interfejsów w trybie trunk. Zauważ, że tryb zmienił się z **desirable** na **on**.

S2# show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	<mark>on</mark>	802.1q	trunking	99
Port	Vlans allowed o	n trunk		
Fa0/1	1-4094	ir crain		
rau/I	1-4094			
Port	Vlans allowed a	nd active in man	agement domair	1
Fa0/1	1,10,20,99			
Port	Vlans in spanni	ng tree forwardi	ng state and r	not pruned
Fa0/1	1,10,20,99			
Dlaczego w	arto ręcznie skonfigur	ować interfejs w try	bie trunk zamias	t za pomoca DTP?
Ü		, ,		

Część 5: Implementacja zabezpieczeń sieci VLAN na przełącznikach

Krok 1: Modyfikacja konfiguracji VLAN

VLAN	Nazwa				
10	Data				
99	Management&Native				
999	BlackHole				

- a. Utwórz i nazwij sieci VLAN zgodnie z tabelą powyżej.
- b. Przypisz interfejs F0/18 na przełączniku S2 do VLAN 99...

Krok 2: Zmień natywny VLAN dla portów trunkingowych S1 i S2.

Zmiana natywnego VLAN-u dla portów trunkingowych z VLAN 1 do innego VLAN jest dobrą praktyką w zakresie bezpieczeństwa.

a Jaki jest natywny VLAN dla przełącznika S1 i S2 na interfejsie F0/1?

b Skonfiguruj natywny VLAN na S1 i interfejsie trunkingowym F0/1 na Management&Native VLAN 99.

```
S1# config t
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

d e	Skonfiguruj natywny VLAN na S2 i interfejsie trunkingowym F0/1 na Management&Native VLAN 99. S2(config)# interface f0/1 S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99 Sprawdź, że natywnym VLAN-em jest teraz VLAN 99 na obu przełącznikach. Odpowiedź przełącznika S1 podana jest poniżej S1# show interface trunk													
										Port Fa0/1	Mode on	Encapsulation 802.1q	Status trunking	Native vlan 99
									Port Fa0/1	Vlans allow 1-4094	ed on trunk			
	Port Fa0/1	Vlans allow 1,10,99,999	ved and active in man	agement doma	in									
ok :	Z linii kom	10,999 r dź, czy ruch pr nend komputera	` •	o oprawny. menu) wyko	naj komendę ping na adres I	Р								
ok ∶ a	Fa0/1 3: Spraw Z linii kon	10,999 d ź, czy ruch pr nend komputera ądzania na prze	zez łącze trunk jest p	o oprawny. menu) wyko	naj komendę ping na adres I	Ρ								
	Fa0/1 3: Spraw Z linii kon sieci zarz	10,999 d ź, czy ruch pr nend komputera ądzania na prze	zez łącze trunk jest p PC-A (wywołaj CMD z	o oprawny. menu) wyko	naj komendę ping na adres I	P 								
	Fa0/1 3: Spraw Z linii kom sieci zarz Dlaczego ——— Z przełąc:	10,999 rdź, czy ruch pr nend komputera ądzania na prze ? znika S1 wykona	zez łącze trunk jest p PC-A (wywołaj CMD z łączniku S1. Czy test ł	oprawny. z menu) wyko ączności zako res zarządza	naj komendę ping na adres I	P								
а	Fa0/1 3: Spraw Z linii kom sieci zarz Dlaczego Z przełąc: test łączn Z linii kom	10,999 rdź, czy ruch pr nend komputera ądzania na prze ? znika S1 wykona ości zakończył s	zez łącze trunk jest p PC-A (wywołaj CMD z łączniku S1. Czy test ł aj komendę ping na ad się sukcesem? Dlaczeg	res zarządza go?	naj komendę ping na adres I pńczył się sukcesem? nia na przełączniku S2. Czy									

Krok 4: Wyklucz użycie DTP na przełącznikach S1 i S2.

Cisco wykorzystuje własny protokół znany jako dynamiczny protokół Trunkowy (DTP) na swoich przełącznikach. Niektóre porty automatycznie negocjują między sobą tryb trunk. Dobrą praktyką jest wyłączenie auto-negocjacji. Domyślne zachowanie się interfejsu można sprawdzić wydając następującą komendę:

S1# show interface f0/1 switchport Name: Fa0/1 Switchport: Enabled Administrative Mode: trunk Operational Mode: trunk Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: dot1q Negotiation of Trunking: On <Output Omitted>

a Wyłącz negocjację na S1.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport nonegotiate
```

b Wyłącz negocjację na S2.

```
S2(config)# interface f0/1
S2(config-if)# switchport nonegotiate
```

c Sprawdź, czy auto-negocjacja jest wyłączona, wydając komendę show interface f0/1 switchport na S1 and S2.

```
S1# show interface f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
<Output Omitted>
```

Krok 5: Włącz ochronę portów dostępowych na S1 i S2.

Nawet gdy wyłączy się nieużywane porty na przełącznikach, jeśli urządzenie jest podłączone do jednego z tych portów, a interfejs jest właczony, może wystąpić połączenie typu trunk. Ponadto domyślnie wszystkie porty są w sieci VLAN 1. Dobrą praktyką jest umieszczenie wszystkich nieużywanych portów w VLAN "czarna dziura". W tym kroku należy wyłączyć trunking na wszystkich nieużywanych portach. Można również przypisać nieużywane porty do sieci VLAN 999. W tym ćwiczeniu tylko interfejsy od 2 do 5 zostaną skonfigurowane na obu przełącznikach.

a Wydaj polecenie show interface f0/2 switchport na S1. Zwróć uwage na tryb administracyjny i stan negocjacji protokołu trunkingowego

```
S1# show interface f0/2 switchport
Name: Fa0/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
```

```
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dotlq
Negotiation of Trunking: On
<Output Omitted>
```

b Wyłącz trunking na interfejsach dostępowych S1.

```
S1(config)# interface range f0/2 - 5
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 999
```

- c Wyłącz trunking na interfejsach dostępowych S2.
- d Sprawdź, czy F0/2 jest ustawiony w tryb dostępowy S1.

```
S1# show interface f0/2 switchport
```

```
Name: Fa0/2
```

Switchport: Enabled

Administrative Mode: static access

Operational Mode: down

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 999 (BlackHole)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
<Output Omitted>

e Sprawdź, czy jest prawidłowe przyporządkowanie portów na obu przełącznikach do VLANów. Wynik z przełącznika S1 jest pokazany poniżej.

S1# show vlan brief

```
VLAN Name
                            Status
                                   Ports
---- 1
default
                       active Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                    Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                    Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                    Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10 Data
                           active
99 Management&Native
                            active
                                    Fa0/6
999 BlackHole active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
1002 fddi-default
                            act/unsup
1003 token-ring-default
                             act/unsup
1004 fddinet-default
                            act/unsup
1005 trnet-default
                             act/unsup Restrict VLANs allowed on
   trunk ports.
```

Domyślnie wszystkie sieci VLAN mogą być przenoszone przez łącze trunkingowe. Ze względów bezpieczeństwa jest dobrą praktyką, aby umożliwić komunikację przez sieci typu trunk tylko dla pożądanych sieci VLAN, a nie wszystkich.

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,99

- f Ogranicz połączenie trunkingowe na interfejsie F0/1 na S1 tylko do przenoszenia sieci VLAN 10 i 99
- g Sprawdź dopuszczone do komunikacji sieci VLAN. Wydaj komendę **show interface trunk** w trybie uprzywilejowanym EXEC na obu przełącznikach S1 i S2.

```
S1# show interface trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	n 802.1q tru		99
Port	Vlans allowed on	trunk		
Fa0/1	10,99			
Port	Vlans allowed an	d active in man	agement domain	1
Fa0/1	10,99			
Port	Vlans in spannin	g tree forwardi	ng state and n	ot pruned
Fa0/1	10,99			

Jaki jest rezultat?

Do przemyślenia

1 Jakie, jeśli w ogóle, występują problemy z bezpieczeństwem na przełącznikach CISCO dla ustawień domyślnych?

Część 6: Kasowanie bazy danych VLAN.

W części piątej należy skasować bazę danych VLAN na przełączniku. Jest to konieczna czynność przed przywróceniem na przełączniku ustawień domyślnych.

Krok 1: Ustalanie, czy baza danych VLAN istnieje na przełączniku.

Wydaj polecenie show flash, aby określić, czy na przełączniku istnieje plik vlan.dat.

```
S1# show flash
```

```
Directory of flash:/

2 -rwx 1285 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 config.text
3 -rwx 43032 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 multiple-fs
4 -rwx 5 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 private-config.text
5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-
2.SE.bin
6 -rwx 736 Mar 1 1993 00:19:41 +00:00 ylan.dat
```

32514048 bytes total (20858880 bytes free)

Uwaga: Jeśli na przełączniku w pamięci flash istnieje plik: **vlan.dat**, to na pewno nie zawiera on wartości domyślnych.

Krok 2: Kasowanie bazy danych VLAN.

a. Wydaj polecenie **delete vlan.dat**, aby skasować plik vlan.dat z pamięci flash przełącznika i zresetuj bazę danych VLAN do ustawień domyślnych. Przełącznik będzie dwa razy monitował o potwierdzenie, że plik vlan.dat ma być skasowany. Należy potwierdzić oba monity naciśnięciem klawisza ENTER.

```
S1# delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
S1#
```

b. Wydaj polecenie **show flash** aby zweryfikować usunięcie pliku vlan.dat.

S1# show flash

```
Directory of flash:/
```

```
2 -rwx 1285 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 config.text
3 -rwx 43032 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 multiple-fs
4 -rwx 5 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 private-config.text
5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin
```

32514048 bytes total (20859904 bytes free)

Jakie komendy należy jeszcze wydać, aby zainicjować przełącznik z jego ustawieniami fabrycznymi?

Do przemyślenia:

1.	Co jest potrze VLAN 20?	ebne, aby u	możliwić	komunikad	cję pomi	ędzy hosta	amizVLA	N 10 z hos	stami należą	įcymi do
2.	Jakie są głów VLAN?	ne korzyści	i, które o	organizacja	może (uzyskać w	wyniku ef	ektywnego	wykorzysta	nia sieci