


# Laboratorium - Konfiguracja zaawansowanych właściwości protokołu OSPFv2

## **Topologia**



## Tabela adresacji

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci	Brama domyślna
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	nie dotyczy
	S0/0/0 (DCE)	192.168.12.1	255.255.255.252	nie dotyczy
	S0/0/1	192.168.13.1	255.255.255.252	nie dotyczy
R2	Lo0	209.165.200.225	255.255.255.252	nie dotyczy
	S0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.252	nie dotyczy
	S0/0/1 (DCE)	192.168.23.1	255.255.255.252	nie dotyczy
R3	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	nie dotyczy
	S0/0/0 (DCE)	192.168.13.2	255.255.255.252	nie dotyczy
	S0/0/1	192.168.23.2	255.255.255.252	nie dotyczy
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

#### Cele

Część 1: Utworzenie sieci oraz skonfigurowanie podstawowych ustawień urządzenia

- Część 2: Konfiguracja oraz weryfikacja routingu w oparciu o protokół OSPF
- Część 3: Modyfikacja metryk OSPF
- Część 4: Konfiguracja i rozsyłanie statycznych tras domyślnych.
- Część 5: Konfiguracja uwierzytelniania OSPF

#### **Tło / Scenariusz**

Protokół OSPF posiada zaawansowane właściwości umożliwiające zmiany w kontroli metryk, propagacji trasy domyślnej oraz bezpieczeństwie.

W tym laboratorium będziesz dostosowywał metryki na interfejsach routera, konfigurował rozgłaszanie tras oraz użyjesz uwierzytelnienia MD5 w celu zabezpieczenia protokołu OSPF.

**Uwaga**: Routerami używanymi na laboratorium powinny być urządzenia Cisco 1941 z systemem Cisco IOS Release 15.2(4)M3. Inne routery i wersje systemu IOS również mogą być użyte. Zależnie od modelu urządzenia i wersji systemu IOS dostępne polecenia i wyniki ich działania mogą się różnić od prezentowanych w niniejszej instrukcji. Podczas laboratorium wykorzystaj identyfikatory interfejsów znajdujące się w tabeli interfejsów routerów umieszczonej na końcu tej instrukcji.

**Uwaga**: Sprawdź, czy konfiguracje routerów zostały skasowane i nie mają konfiguracji początkowych. Jeśli nie jesteś tego pewien, poproś o pomoc instruktora.

#### Wymagane wyposażenie

- 3 routery (Cisco 1941 z Cisco IOS Release 15.2(4)M3)
- 2 komputery PC (Windows 7, Vista, lub XP z emulatorem terminala takim jak Tera Term)
- Kable konsolowe do konfiguracji urządzeń Cisco przez port konsolowy
- Kable Ethernet i szeregowe powinny być zgodnie z topologia sieci.

## Część 1: Budowanie sieci oraz konfiguracja podstawowych ustawień urządzeń

W części 1 zbudujesz topologię sieciową oraz skonfigurujesz podstawowe ustawienia komputerów i routerów.

- Krok 1: Okabluj sieć zgodnie z topologią.
- Krok 2: Zainicjuj i uruchom ponownie routery (jeśli jest to wymagane).

#### Krok 3: Skonfiguruj podstawowe ustawienia dla każdego routera.

- a. Wyłącz rozwiązywanie nazw domenowych.
- b. Przypisz nazwy urządzeniom zgodnie z topologią.
- c. Ustaw hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego EXEC: class.
- d. Jako hasła dostępu do konsoli oraz VTY ustaw cisco.
- e. Zaszyfruj wszystkie hasła podane jako otwarty tekst.
- f. Skonfiguruj baner MOTD, aby ostrzec, że nieautoryzowany dostęp jest zabroniony.
- g. Skonfiguruj logowanie synchroniczne (logging synchronous) dla linii konsolowej.
- h. Skonfiguruj adresy IP, wypisane w tablicy adresacji, na wszystkich interfejsach.
- Ustaw taktowanie na wszystkich szeregowych interfejsach DCE jako 128000.
- j. Skopiuj bieżącą konfigurację do startowego pliku konfiguracyjnego.

#### Krok 4: Skonfiguruj komputery PC.

Skonfiguruj adresy IP na komputerach zgodnie z tabela adresacji.

#### Krok 5: Test łączności.

W tym punkcie ćwiczenia komputery nie mają komunikacji z pozostałymi. Jednakże routery powinny łączyć się ze swoimi sąsiadami, a komputery powinny komunikować się ze swoimi bramami domyślnymi. Sprawdź łączność i rozwiąż ewentualne problemy z łącznością.

## Część 2: Konfiguracja protokołu OSPF i weryfikacja konfiguracji

W części 2 skonfigurujesz routing OSPFv2 na wszystkich routerach w sieci, a następnie sprawdzisz, czy tablice routingu zostały poprawnie zaktualizowane.

#### Krok 1: Skonfiguruj ID na wszystkich routerach.

Przypisz 1 jako ID procesu. Każdy router powinien mieć ustawione następujące ID:

ID routera R1: 1.1.1.1ID routera R2: 2.2.2.2

ID routera R3: 3.3.3.3

## Krok 2: Skonfiguruj informacje sieciowe OSPF

#### Krok 3: Sprawdź routing OSPF

- a. Użyj polecenia **show ip ospf neighbor**, aby sprawdzić czy każdy router zna wszystkie pozostałe routery w sieci.
- b. Użyj polecenia **show ip route ospf**, aby sprawdzić, czy wszystkie sieci OSPF są obecne w tablicach routingu na wszystkich routerach.

#### Krok 4: Testowanie połączeń end-to-end.

Użyj polecenia ping na komputerze PC-A na adres komputera PC-C. Wykonanie polecenia powinno zakończyć się sukcesem. Jeżeli wystąpiło niepowodzenie, rozwiąż zaistniałe problemy.

**Uwaga**: Aby możliwa była komunikacja może wystąpić konieczność wyłączenia zapory sieciowej w komputerach.

## Część 3: Zmiana metryk OSPF

W części 3 zmienisz metryki OSPF używając poleceń **bandwidth**, **auto-cost reference-bandwidth** oraz **ip ospf cost**. Wykonanie tych zmian zapewni bardziej precyzyjne metryki OSPF.

**Uwaga**: Wszystkie interfejsy szeregowe DCE powinny mieć ustawione taktowanie 128000, zgodnie z częścią 1 ćwiczenia.

#### Krok 1: Zmień szerokość pasma na wszystkich interfejsach szeregowych na 128kb/s.

a. Użyj polecenia **show ip ospf interface brief**, aby wyświetlić domyślne ustawienia kosztu na interfejsach routera.

#### R1# show ip ospf interface brief

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs F/C
Se0/0/1	1	0	192.168.13.1/30	64	P2P	1/1
Se0/0/0	1	0	192.168.12.1/30	64	P2P	1/1
Gi0/0	1	0	192.168.1.1/24	1	DR	0/0

b. Użyj polecenia **bandwidth 128** na wszystkich interfejsach szeregowych.

c. Użyj polecenia **show ip ospf interface brief**, aby sprawdzić nowe ustawienia kosztu.

#### R1# show ip ospf interface brief

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State Nbrs F/C	
Se0/0/1	1	0	192.168.13.1/30	781	P2P 1/1	
Se0/0/0	1	0	192.168.12.1/30	781	P2P 1/1	
Gi0/0	1	0	192.168.1.1/24	1	DR 0/0	

#### Krok 2: Zmień szerokość pasma odniesienia na routerach.

- a. Użyj polecenia **auto-cost reference-bandwidth 1000**, aby zmienić domyślną wartość szerokości pasma odniesienia na odpowiednią dla interfejsów Gigabit Ethernet.
- b. Użyj ponownie polecenia **show ip ospf interface brief**, aby zobaczyć, jak wykonanie tego polecenia zmieniło wartości kosztu.

#### R1# show ip ospf interface brief

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs F/C
Se0/0/1	1	0	192.168.13.1/30	7812	P2P	0/0
Se0/0/0	1	0	192.168.12.1/30	7812	P2P	0/0
Gi0/0	1	0	192.168.1.1/24	1	DR	0/0

**Uwaga:** Jeżeli router ma interfejsy fastethernet zamiast gigabitowych, koszt na tych interfejsach powinien być równy 10.

#### Krok 3: Zmiana kosztu trasy

a. Użyj polecenia **show ip route ospf**, aby wyświetlić aktualne trasy ospf na R1. Zauważ, że obecnie są dwie trasy w tablicy routingu, które używają interfejsu S0/0/1.

#### R1# show ip route ospf

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is not set

```
0 192.168.3.0/24 [110/7822] via 192.168.13.2, 00:00:12, Serial0/0/1 192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
0 192.168.23.0 [110/15624] via 192.168.13.2, 00:00:12, Serial0/0/1 [110/15624] via 192.168.12.2, 00:20:03, Serial0/0/0
```

- b. Użyj polecenia **ip ospf cost 16000** na interfejsie S0/0/1 routera R1. Koszt 16000 jest większy od skumulowanego kosztu na trasie przez R2, który wynosi 15624.
- c. Użyj polecenia **show ip interface brief**, aby sprawdzić koszt interfejsu S0/0/1.

## R1# show ip ospf interface brief

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs F/C
Se0/0/1	1	0	192.168.13.1/30	16000	P2P	1/1
Se0/0/0	1	0	192.168.12.1/30	7812	P2P	1/1
Gi0/0	1	0	192.168.1.1/24	1	DR	0/0

d. Wykonaj ponownie polecenie **show ip route ospf** na routerze R1, aby wyświetlić efekt zmian, które zostały zrobione w tablicy routingu. Wszystkie trasy dla routera R1 prowadzą obecnie przez R2.

```
R1\# show ip route ospf
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

O 192.168.3.0/24 [110/15625] via 192.168.12.2, 00:05:31, Serial0/0/0

192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

O 192.168.23.0 [110/15624] via 192.168.12.2, 01:14:02, Serial0/0/0
```

Wyjaśnij, dlaczego trasa do sieci 192.168.3.0/24 na routerze R1 prowadzi obecnie przez R2.

\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_

## Część 4: Konfiguracja i rozgłaszanie statycznej trasy domyślnej

W części 4 użyjesz interfejsu Loopback na R2 w celu zasymulowania połączenia routera ISP do sieci Internet. Stworzysz statyczną trasę domyślną na R2, a następnie OSPF rozgłosi ją do pozostałych routerów w sieci.

## Krok 1: Skonfiguruj statyczną trasę domyślną na R2 na interfejs loopback 0.

Skonfiguruj trasę domyślną używając interfejsu loopback skonfigurowanego w części 1 w celu symulacji połączenia do ISP.

#### Krok 2: Wymuś rozgłaszanie statycznej trasy domyślnej.

Użyj polecenia **default-information originate**, aby umieścić statyczną trasę domyślną w aktualizacjach OSPF wysyłanych przez R2.

```
R2(config) # router ospf 1
R2(config-router) # default-information originate
```

#### Krok 3: Sprawdź rozgłaszanie statycznej trasy.

a. Użyj polecenia show ip route static na R2.

```
R2# show ip route static
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

```
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0
```

b. Użyj polecenia **show ip route** na R1, aby sprawdzić czy otrzymano statyczną trasę z R2.

#### R1# show ip route

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
```

Gateway of last resort is 192.168.12.2 to network 0.0.0.0

#### O\*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.12.2, 00:02:57, Serial0/0/0 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 C192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 T. 192.168.3.0/24 [110/15634] via 192.168.12.2, 00:03:35, Serial0/0/0 192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/0/0 C192.168.12.1/32 is directly connected, Serial0/0/0 192.168.13.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 192.168.13.0/30 is directly connected, Serial0/0/1 C. Τ. 192.168.13.1/32 is directly connected, Serial0/0/1 192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets

c. Sprawdź łączność w sieci poprzez użycie polecenie ping z komputera PC-A na adres ISP 209.165.200.225.

192.168.23.0 [110/15624] via 192.168.12.2, 00:05:18, Serial0/0/0

Czy wynik był pozytywny? \_\_\_\_\_

## Część 5: Konfiguracja uwierzytelnienia OSPF

Uwierzytelnienie OSPF może zostać ustawione na poziomie łącza lub na poziomie obszaru. Istnieją trzy typy uwierzytelnienia dostępne w protokole OSPF: puste, tekst otwarty lub MD5. W części 5 użyjesz uwierzytelnienia MD5, które jest najsilniejsze z dostępnych.

#### Krok 1: Ustaw uwierzytelnienie MD5 na pojedynczym łączu.

a. Użyj polecenia debug ip ospf adj na R2, aby wyświetlić wiadomości o przyległościach.

```
R2# debug ip ospf adj
OSPF adjacency debugging is on
```

b. Przypisz klucz MD5 dla uwierzytelniania OSPF na interfejsie S0/0/0 routera R1.

```
R1(config) # interface s0/0/0
R1(config-if) # ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5KEY
```

c. Uaktywnij uwierzytelnienie MD5 na interfejsie S0/0/0 routera R1.

```
R1(config-if)# ip ospf authentication message-digest
```

Komunikaty debugowania poinformują na R2 o niepasującym typie uwierzytelniania.

```
*Mar 19 00:03:18.187: OSPF-1 ADJ Se0/0/0: Rcv pkt from 192.168.12.1 : Mismatched Authentication type. Input packet specified type 2, we use type 0
```

- d. Na R2 użyj polecenia **u all**, która jest najkrótszą wersją polecenia **undebug all**, aby wyłączyć tryb debugowania.
- e. Skonfiguruj uwierzytelnienie na interfejsie S0/0/0 routera R2. Użyj tego samego hasła MD5, co dla R1
- f. Użyj polecenia **show ip ospf interface s0/0/0** na R2. Polecenie wyświetla typ użytego uwierzytelniania.

```
R2# show ip ospf interface s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.12.2/30, Area 0, Attached via Network Statement
 Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 7812
 Topology-MTID Cost Disabled Shutdown
                                                 Topology Name
                                      no
       0
                  7812
                          no
                                                     Base
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   oob-resync timeout 40
   Hello due in 00:00:03
  Supports Link-local Signaling (LLS)
 Cisco NSF helper support enabled
 IETF NSF helper support enabled
  Index 1/1, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
   Adjacent with neighbor 1.1.1.1
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
 Message digest authentication enabled
   Youngest key id is 1
```

## Krok 2: Ustaw uwierzytelnienie na poziomie obszaru.

 Na R1 użyj polecenia area 0 authentication, aby ustawić uwierzytelnianie MD5 dla obszaru 0 protokołu OSPF.

```
R1(config) # router ospf 1
R1(config-router) # area 0 authentication message-digest
```

b. Opcja ta wymaga jednak ustawienia hasła MD5 na poziomie interfejsu.

```
R1 (config) # interface s0/0/1
R1 (config-if) # ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5KEY
```

c. Na R3 użyj polecenia **show ip ospf neighbor**. R1 nie ma już przyległości z R3.

```
R3# show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 192.168.23.1 Serial0/0/1
```

d. Ustaw uwierzytelnianie na R3, używając tego samego hasła MD5 na interfejsie S0/0/0.

```
R3(config) # router ospf 1
R3(config-router) # area 0 authentication message-digest
R3(config-router) # interface s0/0/0
R3(config-if) # ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5KEY
```

e. Na R3 użyj polecenia **show ip ospf neighbor**. Zauważ, że R1 znajduje się na liście sąsiadów, ale brakuje R2.

f.	Skonfiguruj uwie R2 (config) #	-		•	mie obszaru na l	R2.	
	R2(config-ro		_		ntication mes	ssage-digest	
g.	Przypisz <b>MD5K</b>	<b>EY</b> jako h	asło MD	5 dla łącz	a pomiędzy R2	i R3.	
h.				neighbor	na wszystkich	routerach, aby s	prawdzić, że wszystki
	przyległości zno R1# show ip	•					
	RI# SHOW IP	ospi n	ardinor				
	Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
	3.3.3.3	0	FULL/	-	00:00:39	192.168.13.2	Serial0/0/1
	2.2.2.2	0	FULL/	_	00:00:35	192.168.12.2	Serial0/0/0
	R2# show ip	ospf n	eighbor				
	Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
	3.3.3.3	0	FULL/	-	00:00:36	192.168.23.2	Serial0/0/1
	1.1.1.1	0	FULL/	_	00:00:32	192.168.12.1	Serial0/0/0
	R3# show ip	ospf n	eighbor				
	Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
	2.2.2.2	0	FULL/	_	00:00:33	192.168.23.1	Serial0/0/1
	1.1.1.1	0	FULL/	_	00:00:39	192.168.13.1	Serial0/0/0
ום כ	rzemyślenia						
_	-	a i profor	owana m	otoda ma	aninulowania kos	sztem trasy OSPF.	
וכו							

## Tabela zbiorcza interfejsów routera

Interfejsy routera podsumowanie							
Model routera	Interfejs Ethernet #1	Interfejs Ethernet #2	Interfejs Serial #1	Interfejs Serial #2			
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)			
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)			

**Uwaga:** Aby poznać konfigurację routera, spójrz na jego interfejsy, określ ich liczbę oraz zidentyfikuj typ routera. Nie ma sposobu na skuteczne opisanie wszystkich kombinacji konfiguracji dla każdej klasy routera. Ta tabela zawiera identyfikatory możliwych kombinacji interfejsów Ethernet i Serial w urządzeniu. W tabeli nie podano żadnych innych rodzajów interfejsów, pomimo, iż dany router może być w nie wyposażony. Przykładem może być interfejs ISDN BRI. Informacja w nawiasach jest dozwolonym skrótem, którego można używać w poleceniach IOS w celu odwołania się do interfejsu.