## 3. Добавление рабочих нод

Настройка OS и установка компонент те же, что и для Master Node: установить docker и kubeadm

Выполнить join в кластер:

```
sudo kubeadm join 192.168.66.206:6443 --token msrvry.t7cd0zgoi9mwvmwt
--discovery-token-ca-cert-hash
sha256:a8b0ce2e19a6a972826391da4fcafb3e7f6b08488c440412873540d5615fae1c
```

Ключ --token указывает на временный (24 часа) бутстрап токен для присоединения ноды к кластеру. Для создания нового токена нужно запустить на мастере **kubeadm token create** 

Если все хорошо, то в списке нод появится новая нода, а в списке подов - запущенные контейнеры на ноде:

```
$ kubectl get -o wide nodes
       STATUS
                           AGE
                                  VERSION
                                             INTERNAL-IP
NAME
                ROLES
EXTERNAL-IP OS-IMAGE
                                  KERNEL-VERSION
CONTAINER-RUNTIME
                master
                                    v1.11.1 192.168.66.206
k8sm1
        Ready
                          1h
                                                            <none>
CentOS Linux 7 (Core) 3.10.0-693.el7.x86_64
                                             docker://1.13.1
                                    v1.11.1
                                             192.168.66.203
k8sn01
        Ready <none>
                           1h
                                                            <none>
CentOS Linux 7 (Core) 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 docker://1.13.1
k8sn02
       Ready <none>
                           31m
                                   v1.11.1 192.168.66.204
                                                            <none>
CentOS Linux 7 (Core) 3.10.0-862.9.1.el7.x86 64 docker://1.13.1
                           5m
k8sn03
        Ready
               <none>
                                    v1.11.1 192.168.66.205
                                                            <none>
CentOS Linux 7 (Core) 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64
                                               docker://1.13.1
$ kubectl get pods -o wide --all-namespaces | grep k8sn03
kube-system
           kube-proxy-h6mzf
                                                1/1
                                                         Running
                                                                  2
        192.168.66.205
                       k8sn03
                                <none>
kube-system kubernetes-dashboard-6948bdb78-hxjtn
                                                1/1
                                                         Running
        10.36.0.4
                       k8sn03 <none>
                                                2/2
                                                         Running
kube-system
           weave-net-5rk4d
       192.168.66.205 k8sn03
                                 <none>
```

Pоль в вышеприведенном списке - это всего лишь лейбл формата node-role.kubernetes.io/ROLE, установить ее можно таким образом:

```
kubectl label nodes k8sn01 node-role.kubernetes.io/worker=worker
```

После включения ноды в кластер нужно проверить логи на наличие ошибок:

```
$ journalcrl -fu kubelet
```