


Depuis le gestionnaire de serveur, cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.




Au lancement de l'assistant, cliquer sur suivant.




Choisir Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité puis cliquer sur Suivant




Cliquer sur Suivant.




Cocher le rôle Serveur DNS.




Cliquer sur Ajouter des fonctionnalités.






Cliquer sur Ajouter des fonctionnalités pour ajouter les consoles d'administration.


Cliquer sur Suivant.




Passer les fonctionnalités en cliquant sur Suivant.




Cliquer sur Suivant pour passer le résumé du rôle DNS.




Passer le résume du Service Active Directory en cliquant sur Suivant.




Cliquer sur le bouton Installer.



Patienter pendant l'installation des différents rôles ...



Les rôles installés, quitter l'assistant en cliquant sur Fermer.




Maintenant que rôles sont installés, il faut promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.


Depuis le gestionnaire de serveur, cliquer sur l'icône de notification puis sur le lien promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine pour lancer l'assistant.



Sélectionner l'option ajouter une nouvelle forêt, entrer le nom du domaine puis cliquer sur Suivant.




Entrer le mot de passe du mode restauration puis cliquer sur Suivant.




Noter bien le mot de passe, en cas de restauration AD, celui-ci est nécessaire pour effectuer des opérations de maintenance.


Cliquer sur Suivant pour passer les options DNS.




Valider le nom NETBIOS puis cliquer sur Suivant.



Valider les chemins et cliquer sur Suivant.




Valider la configuration en cliquant sur Suivant.




Une fois les testes validés, cliquer sur Installer.

Vérification de la configuration requise.




Patienter pendant l'installation...




A la fin de celle-ci,le serveur redémarre automatiquement

Une fois l'installation terminée et le serveur redémarre, connectez-vous avec le compte administrateur.




L'ensemble des consoles d'administration sont accessible par le gestionnaire de serveur en cliquant sur Outils.



Domaines Et approbation Active Directory

Cette console sert principalement aux relations d'approbation entre les domaines et les forêts.



Configuration de l'approbation de domaine


Prérequis

DNS

Active Directory


	Serveur1	Serveur2
Nom	srvcamara	srv2
adresse	192,168.1.1	192.168.1.2
Domaine	Camtech.mr	Camara.local


Il faut configurer des redirecteurs sur le DNS de chaque serveur




Pour le premier serveur, ont fait clic droit sur le serveur, dans les propriétés il y'a l'onglet redirecteurs


Cliquer sur modifier et indiquer l'adresse IP du serveur secondaire, la résolution sera faite







Cliquer sur OK









Après cela,nous allons passer à la création de la relation d'approbation depuis serveur 2 Cliquer droit sur domaine puis cliquer sur propriétés




Cliquer sur l'onglet Approbations puis cliquer Nouvelle approbation...



Cliquer sur Suivant



Indiquer le domaine à approuver et cliquer sur Suivant



Choisir le type d'approbation et cliquer sur Suivant.

Assistant Nouvelle approbation

Type d'approbation

Ce domaine est un domaine racine de forêt. Si le domaine spécifié est approprié, vous pouvez créer une approbation de forêt.




×

Sélectionnez le type d'approbation que vous voulez créer.


Approbation externe
Une approbation externe est une approbation non transitive entre un domaine et un autre domaine en dehors de la forêt. Une approbation non transitive est liée par les domaines dans la relation.

Approbation de forêt
Une approbation de forêt est une approbation transitive entre deux forêts permettant à des utilisateurs dans n'importe quel domaine d'une forêt d'être authentifiés dans n'importe quel domaine de l'autre forêt.

A ce stade on choisit le mode bidirectionnel.



Pour le sens de l'approbation, choisir : ce domaine et le domaine spécifié



Il faudra s'authentifier au serveur du domaine à joindre en spécifiant son login et mot de passe

Assistant Nouvelle approbation

Nom d'utilisateur et mot de passe

Pour créer cette relation d'approbation, vous devez avoir les privilèges administratifs pour le domaine spécifié.



Domaine spécifié : ca	mtech.mr	
Entrez le nom d'utilisa d'administration dans	ateur et le mot de passe d'un compte disposant de privilège le domaine spécifié.	es
Nom d'utilisateur :		~
Mot de passe :	•••••	

Choisir le niveau d'authentification pour toutes les ressources (Domaines local) Assistant Nouvelle approbation Niveau d'authentification d'approbations sortantes - Domaine local

Les utilisateurs dans le domaine spécifié peuvent être authentifiés pour utiliser toutes les ressources dans le domaine local ou uniquement les ressources que vous spécifiez.



Sélectionner l'étendue de l'authentification pour les utilisateurs à partir du domaine camtech.mr.

- Authentification pour toutes les ressources du domaine Windows authentifiera automatiquement les utilisateurs du domaine spécifié pour toutes les ressources du domaine local. Cette option est préférable lorsque les deux domaines appartiennent à la même organisation.
- Authentification sélective Windows n'authentifiera pas automatiquement les utilisateurs du domaine spécifié pour toutes les ressources dans le domaine local. Après avoir terminé l'exécution de cet Assistant, accordez l'accès individuel à chaque serveur que vous voulez rendre disponible aux utilisateurs dans le domaine spécifié. Cette option est préférable lorsque les domaines appartiennent à des organisations différentes.


< Précédent

Suivant >

Choisir le niveau d'authentification pour toutes les ressources (Domaines spécifié)

Assistant Nouvelle approbation

Niveau d'authentification d'approbations sortantes - Domaine spécifié






Annuler

Sélectionner l'étendue de l'authentification pour les utilisateurs à partir du domaine local.

- Authentification pour toutes les ressources du domaine Windows authentifiera automatiquement les utilisateurs du domaine local pour toutes les ressources du domaine camtech.mr. Cette option est préférable lorsque les deux domaines appartiennent à la même organisation.
- Authentification sélective Windows n'authentifiera pas automatiquement les utilisateurs du domaine local pour toutes les ressources du domaine camtech.mr. Après avoir terminé l'exécution de cet Assistant, accordez l'accès individuel à chaque serveur que vous voulez rendre disponible aux utilisateurs du domaine local. Cette option est préférable si les domaines appartiennent à des organisations différentes.

< Précédent Suivant > Annuler


Résumé de l'installation de l'approbation




Assistant Nouvelle approbation

Fin de la création de l'approbation


La relation d'approbation a été créée.




A ce stade, choisir de configurer l'approbation sortante.




Cette étape met fin à l'installation de l'approbation




Une fois l'installation terminée,il faut valider l'approbation entrante et sortante Pour cela cliquer sur l'approbation et sur l'approbation sortante et aller dans propriétés Cliquer sur Valider




Donner le login et le mot de passe de l'administrateur du domaine distant et cliquer sur OK



La relation d'approbation a bien été validée et on peut voir sur le serveur distant que la relation a été créée vu qu'on a configuré une approbation bidirectionnelle.




A partir de ce moment,un client dans le domaine camara.local,peut joindre le domaine camtech.mr et vice versa .Nous allons tester cela avec un client Windows 7 qu'on va intégrer au domaine camtech.mr



Donc nous allons nous joindre au domaine camtech.mr et se connecter avec user1 du domaine camara.local


La machine est intégré au domaine camtech.mr



A premier vue, la machine nous propose de nous connecter sur le domaine camtech dans la mesure où c'est le domaine dans lequel est intégré le client








Taper la commande « set » sur le terminal pour vérifier


```
PROCESSOR_IDENTIFIER=Inte164 Family 6 Model 42 Stepping 7, GenuineInte1
PROCESSOR_LEUEL=6
PROCESSOR_REUISION=2a07
ProgramData=C:\Program Pata
ProgramFiles(\text{Program Files})
ProgramFiles(\text{S6})=C:\Program Files
ProgramM6432=C:\Program Files
ProgramM6432=C:\Program Files
ProgramM6432=C:\Program Files
PROMPT=\text{P$G}
PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\\
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\Windows
TEMP=C:\Users\user1\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\user1\AppData\Local\Temp
USERDNSDOMAIN=CAMARA.LOCAL
USERDOMAIN=CAMARA
USERDOMAIN=CAMARA
USERDOMAIN=CAMARA
USERPROFILE=C:\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\user1\Users\usern\user1\Users\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\usern\
```


Création des Unités d'organisations OU

Faire un clic droit sur le domaine, aller sur Nouveau et cliquer sur Unités d'ornigations.




Entrer le nom de l'OU puis cliquer sur OK.






Création d'un Utilisateur



Entrer le mot de passe puis cliquer sur Suivant.



Cliquer sur Terminer

