

Fiche de procédure - Mise en place du service DNS

Cette procédure présente les différentes étapes permettant d'installer et de configurer le service DNS sur un serveur Windows Server

Étape 1 : Installation et activation du service DNS

Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**.

Cliquer ensuite sur **Ajouter des rôles et fonctionnalités** afin de lancer l'assistant d'installation.

L'objectif de cette procédure est de mettre en place un serveur DNS sur une machine Windows Server, afin de permettre la résolution des noms de domaine au sein du réseau local.

Sélectionner le rôle **Serveur DNS**, puis continuer les différentes étapes de l'assistant jusqu'à l'installation complète du service.

Une fois l'installation terminée, le service DNS est actif sur le serveur. Cette étape est indispensable pour que le serveur puisse traiter les demandes de résolution de noms et faciliter la communication entre les machines du réseau.

Étape 2 : Création d'une zone de recherche directe DNS

Dans le **Gestionnaire de serveur**, aller dans le menu **Outils**, puis cliquer sur **DNS**.

Depuis le gestionnaire DNS, créer une nouvelle **zone de recherche directe**.

Choisir une **zone principale**, car celle-ci sera directement gérée par le serveur DNS.

Nommer la zone :

stsio.lan

Conserver le fichier de zone proposé par défaut par l'assistant.

Pour les mises à jour dynamiques, sélectionner l'option permettant de **ne pas autoriser les mises à jour dynamiques**.

Valider ensuite la création de la zone.

La zone de recherche directe **stsio.lan** est maintenant créée. Elle permettra au serveur DNS de résoudre les noms internes du réseau et d'assurer une gestion plus simple et centralisée des ressources.

Étape 3 : Ajout d'un nouvel hôte de type A

Dans le **Gestionnaire DNS**, ouvrir la zone **infotech.lan**.

Créer ensuite un nouvel hôte de type **A** ou **AAAA**.

Renseigner le nom de l'hôte :

www

Le nom complet de l'hôte sera donc :

www.stsio.lan

Associer cet hôte à l'adresse IP du serveur NGINX :

192.168.104.200

Valider l'ajout de l'hôte.

L'enregistrement de type A est maintenant créé. Il permettra aux utilisateurs du réseau d'accéder au serveur NGINX en utilisant le nom **www.stsio.lan**, plus simple à retenir qu'une adresse IP.

Étape 4 : Configuration des redirections DNS

Dans le **Gestionnaire DNS**, faire un clic droit sur le serveur DNS, puis sélectionner **Propriétés**.

Aller ensuite dans l'onglet **Redirecteurs**.

Ajouter l'adresse IP suivante :

172.20.111.1

Valider la configuration.

Cette étape permet au serveur DNS de transmettre les requêtes qu'il ne peut pas résoudre localement vers un autre serveur DNS.

Étape 5 : Déclaration du serveur DNS dans le DHCP

Ouvrir la console **DHCP** depuis les outils du serveur.

Dans l'étendue concernée, aller dans :

Options d'étendue

Puis sélectionner :

006 Serveurs DNS

Modifier l'adresse existante afin d'indiquer l'adresse IP du serveur DNS :

192.168.103.254

Appliquer les modifications.

Pour terminer, redémarrer le service réseau de la machine cliente de test afin qu'elle récupère les nouveaux paramètres DNS transmis par le serveur DHCP.

Commande à utiliser sur la machine cliente :

```
systemctl restart networking
```

Après redémarrage du service réseau, le client doit utiliser le nouveau serveur DNS configuré dans les options DHCP.