基于 CentOS 7 的双网卡绑定

修订记录:

版本号	修订人	修订日期	修订内容
V1.0	朱嘉宁	2019年1月7日	初稿

目 录

一、	Round Robin 模式	1
	1. 查看网卡信息	
	2. 删除新添网卡的信息	
	3. 创建和设置 team 网卡	2
	4. 将网卡加入到 team 中	
	5. 查看 team0 的状态	3
	6. 测试	
	主备模式	
	1. 创建和设置 team 接口	
	2. 将网卡加入到 team 中	5
	3. 查看 team0 的状态	5
	4. 测试	
	其他模式	


一、Round Robin 模式

1. 查看网卡信息

新添网卡后,使用命令

nmcli c show

来查看连接信息,示例如下图。图中文字为绿色的两行(设备名 ens33、ens34)是之前的已有网卡,黄色的两行(设备名 ens38、ens39)为新添网卡。我们需要记住新添网卡的设备名。




2. 删除新添网卡的信息

新添网卡后,他们的信息并不是我们所期待的,而且没有相关的配置文件。此时我们先删除它们的信息,使用 命令

nmcli c delete UUID

来删除它们。其中, UUID 为新添网卡的 UUID, 详见步骤 1。



3. 创建和设置 team 网卡


接下来创建 team 网卡 team0,同时设置模式为 Round Robin,使用命令:

nmcli c add type team con-name team0 ifname team0 config '{"runner":{"name":"roundrobin"}}'

然后设置为手动模式,取消 DHCP,并且给接口 team0 设置 IP 地址使用命令:

nmcli c modify team0 ipv4.method manual ipv4.address '192.168.108.10/24' ipv4.gateway '192.168.108.2'

完成后可以查看其配置信息。




4. 将网卡加入到 team 中

完成 team 的配置,我们需要将之前添加的网卡加入到 team,使用命令:

nmcli c add type team-slave con-name port 号 ifname 设备名 master team0

命令中,port 号按 team0-port0、team0-port1、team0-port2……的顺序进行排列,设备名即新添网卡的设备名。




5. 查看 team0 的状态

查看状态前重启网络服务,使用命令:

systemctl restart network

然后再查看 team0 的连接状态绑定方式,使用命令:


teamdctl team0 state



再次使用命令


nmcli c show

可以看到 team0、team0-port0、team0-port1 的连接信息



6. 测试

测试过程中, 先停止 ens38 和 ens39 的连接, 然后再打开。用 ping 命令测试连接。



二、主备模式

1. 创建和设置 team 接口

主备模式的配置与 Round Robin 模式的配置方法基本相同。都要进行"查看网卡信息"和"删除新添网卡的信息"这两项工作。关于这两项的操作步骤可参考 Round Robin 模式下的步骤 1 和步骤 2。


完成后创建 team 接口 team0,同时设置 teaming 模式为 Round Robin,使用命令:

nmcli c add type team con-name team0 ifname team0 config '{"runner":{"name": "activebackup"}}'

然后设置为手动模式,取消 DHCP,并且给接口 team0 设置 IP 地址使用命令:

nmcli c modify team0 ipv4.method manual ipv4.address '192.168.108.10/24' ipv4.gateway '192.168.108.2'

完成后可以查看其配置信息。



2. 将网卡加入到 team 中

操作步骤可参考 Round Robin 模式下的步骤 4。

3. 查看 team0 的状态

操作步骤可参考 Round Robin 模式下的步骤 5。

4. 测试

操作步骤可参考 Round Robin 模式下的步骤 6。

三、其他模式

其他模式不在详细赘述,配置过程的主要区别在于"创建和设置 team 网卡"这一步。模式有以下七种:

第一种模式: mod=0, 即: (balance-rr)Round-robin policy (平衡抡循环策略) 交换机配置 Eth-Trunk

第二种模式: mod=1, 即: (active-backup)Active-backup policy (主-备份策略)

第三种模式: mod=2, 即: (balance-xor)XOR policy (平衡策略)

第四种模式: mod=3, 即: broadcast (广播策略)

第五种模式: mod=4, 即: (802.3ad)IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation (IEEE802.3ad 动态链接聚合)

第六种模式: mod=5, 即: (balance-tlb)Adaptive transmit load balancing (适配器传输负载均衡)

第七种模式: mod=6, 即: (balance-alb)Adaptive load balancing (适配器适应性负载均衡)