



DIE LOGIK IN 30 SEKUNDEN



Merksatz

Der Wochenplan sagt, was grundsätzlich eligible ist. Pflanze, Root-Zone, echter Gießbedarf, EC und Endmix-pH entscheiden, was tatsächlich passiert.

MASTER-SCHEMA · EINE TABELLE

ml/L · UKD-Referenzwerte / Herstellerfenster klar getrennt · tatsächlicher Gießbedarf bleibt Gate

Code	Phase	Basis	Basis	Root	PowerZyme	SuperVit	Boost	PK13/14	Voodoo	Tarantula
PROP	Anzucht	-	0	2.5	0	0.015	0	0	0	0
G1	Grow 1	TNT	1.25	2.5	2	0.015	0	0	2	2
G2	Grow 2	TNT	2.0	2.5	2	0.015	0	0	2	2
G3	Grow 3	TNT	2.5	0	2	0.015	0	0	0	0
G4	Preflower	TNT	2.5	0	2	0.015	0	0	0	0
B1	Bloom 1	Coco	2.5	0	2	0.015	2	0	2	2
B2	Bloom 2	Coco	3.25	0	2	0.015	2	0	2	2
B3	Bloom 3	Coco	3.75	0	2	0.015	2	0	0	0
B4	Bloom 4	Coco	4.0	0	2	0.015	2	0	0	0
B5	Bloom 5	Coco	4.0	0	2	0.015	2	0.3	0	0
B6	Bloom 6	Coco	3.5	0	2	0.015	2	0.45	0	0
B7	Reife	Coco	2.5	0	0	0.015	2	0	0	0
FIN	Finish	Coco*	1.5	0	0	0.015	0	0	0	0

So liest du die Tabelle:

Grün = AN-Mikrobenfenster. Gelb = konservatives UKD-PK-Fenster. 0 = heute/Phase nicht vorgesehen. *Finish ist Readiness-abhängig; kein automatischer Flush.

Basis/Boost/PK sind UKD-Arbeitswerte, keine Behauptung eines universellen Optimums. Die AN-Mikrobenfenster stammen aus dem Hersteller-Schema.

MISCHEN · ENTSCHEIDUNGSBAUM

Die Reihenfolge verhindert pH-Pingpong, unnötige Zusätze und das Verwechseln von Planwert mit echter Anwendung

UKD Grow · Seite 3

1. Wasser

Rohwasser messen: pH, EC, Temperatur. Dein aktueller Referenzwert: pH 8,3 · EC 0,539.

2. Athena Balance?

Default OFF. Nur verwenden, wenn der fertige Mix tatsächlich zu niedrig im pH ist oder ein Pufferproblem bestätigt wurde.

3. CalMag?

Nur bei bestätigtem Bedarf. Kein Automatismus aus einem generischen Ca:Mg-Preset.

4. HESI Basis

TNT in Grow / Coco ab tatsächlicher FlowerInitiation. Vollständig einmischen.

5. HESI Support

Wurzel Complex / PowerZyme / SuperVit; in Blüte Boost und später PK gemäß UKD-Referenz.

6. EC prüfen

Nicht nur ml/L anschauen. Rohwasser-EC und Endmix-EC getrennt loggen.

7. Warten

5-10 Minuten homogenisieren, dann final beurteilen.

8. pH korrigieren

Endmix >6,2 → pH- prüfen. 5,8-6,2 → nichts. <5,8 → pH-Up / Balance prüfen.

9. Mikroben zuletzt

Voodoo + Tarantula nur in G1-G2 / B1-B2, wenn tatsächlich gegossen wird.

pH-Entscheidung für dein Wasser

pH 8,3 im Rohwasser ist kein Grund für Balance. Entscheidend ist der fertige Nährmix. Balance ist bei dir ein pH-Up-Werkzeug, nicht der normale Startzusatz.

PRODUKTARCHITEKTUR · WAS IST CORE, WAS CONDITIONAL?

Das System soll Entscheidungen vereinfachen - nicht möglichst viele Flaschen gleichzeitig verwenden

UKD Grow · Seite 4

CORE · BASIS

HESI TNT / HESI Coco
Ein Vollbasis-Pfad zur Zeit.
UKD bewusst reduziert gegenüber vollem HESI-Chart.
FlowerInitiation statt fixer Autoflower-Kalender.

CORE · ROOT/SUPPORT

Wurzel Complex · PowerZyme · SuperVit
Root Complex früh/stressbezogen.
PowerZyme aktuelle HESI-Seite: 2 ml/L kontinuierlich; älteres Chart nennt 1-2×/Woche.
SuperVit als Mikrodosis.

CORE · BLOOM

HESI Boost · HESI PK13/14
Boost im UKD konservativer als aktuelle Herstellerfrequenz.
PK im UKD nur 0,25-0,50 ml/L Korridor.
Keine zusätzliche AN-PK-Kette.

SELECTED · MICROBE

Voodoo Juice + Tarantula
Beide 2 ml/L in G1-G2 und B1-B2.
Bei jedem echten Feed-Event im Fenster.
Piranha bleibt optional/off, da nicht vorhanden.

CONDITIONAL

Athena Balance · Sensi CalMag Xtra
Balance = pH-Up/Pufferung, default OFF.
CalMag = nur bei bestätigtem Bedarf.
0 bedeutet nicht '0 ml abmessen', sondern nicht zufügen.

OFF / A-B ONLY

Tasty Terpenes · CarboLoad · Alternativen
Nicht hinzufügen, nur weil sie vorhanden sind.
Experimente isoliert dokumentieren.
Keine stillen Funktionsdopplungen.

Primärquellen im System

- Advanced Nutrients: Voodoo Juice / Tarantula / Feeding Chart
- HESI: TNT Complex / Coco / PowerZyme / Boost / PK 13/14 / SuperVit
- Uploads: Advanced Nutrients Sensi Master Recipe; HESI Coco Schema (Grafik markiert 2017)

Herstellerangabe ≠ wissenschaftlich bewiesenes Optimum