

- Jimmy Hedman
- South Pole AB
- Linuxkonsult sedan -00
- Fokus på beräkningskluster



# Upstart (ersätter /sbin/init)

- Filosofi
- Konfigurationsfiler
- Debugga
- ▶ "Demo"





#### Filosofi

- Maxa CPU
  - Utnyttja multicore maximalt
- Maxa IO
  - Varför vänta på disk när andra saker kan köra samtidigt?
- Signal-baserat
  - Startar ALLT, men saker kan vänta på andra signaler.



#### Filosofi

- Parallellt
  - Allt som inte är beroende av något går igång parallellt
  - Allt eftersom förväntade signaler kommer går väntande tjänster igång
- "Signaler"
  - Kan signalera över dbus, använder primärt egen "buss". När saker ändrar status sänds det starting/started/ending/ended <tjänstnamn>
  - Godtycklig signal med hjälp av initctl emit <signal>



### Filosofi

- Ingen pid-fil
- ptrace för att "följa" processerna





- description, author, version, emits
  - dokumentation
- start on, stop on
  - väntar på signal (ej state), kan vara booleanska uttryck (or, and) och reguljära uttryck (runlevel [23])
  - gdm.conf:

```
start on (filesystem
and started hal
and tty-device-added

KERNEL=tty7
and (graphics-device-
added or stopped
udevtrigger))
```

- expect stop|daemon|fork
  - När är tjänsten igång. 'stop' väntar på en STOP (svarar med en CONT), 'fork' väntar på en fork och 'daemon' väntar på en dubbel fork.
- exec kommando [argument]
  - Kör kommandot (med argumenten)
- script ... end script
  - shell-script för att starta
- pre-start/post-stop <exec|script ... end script>
- pre-stop/post-start <exec|script ... end script>



- console output | owner
  - Default går stdin, stdout och stderr till /dev/null. Med console output så går dom till /dev/console och med console owner så blir även /dev/console ägare av processen (tar mot signaler tex ctrl-c).
- respawn [limit COUNT INTERVAL]/task
  - Är det en "service" (respawn) eller en enstaka händelse (task). Kan även begränsa hur snabbt den ska respawn'a.
- ▶ kill timeout тімеоит
  - specificerar tiden mellan SIGTERM och SIGKILL.



- env key=value
  - definierar miljövariabel.
- export KEY
  - exporterar miljövariabel till signalen.
- ▶ instance NAME
  - Tillåt flera instanser av scriptet men med olika "namn", tex eth0 eller eth1.
- normal exit signal | exitcode
  - Vilka signaler och exit-koder räknas som normalt avslut



- ▶ umask umask
- ▶ nice NICE
- OOM ADJUSTMENT | never
  - justerar hur "känslig" oom är för denna process.
- chroot DIR
- chdir DIR
- ▶ limit LIMIT SOFT | unlimited HARD | unlimited
  - sätter "ulimit" för processen. LIMIT kan vara core, cpu, data, fsize, memlock, msgqueue, nice, nofile, nproc, rss, rtprio, sigpending eller stack.



#### Använda

- start/stop/restart <tjänst>
  - motsvarar /etc/init.d/<tjänst> start|stop|restart
- status
  - Kollar status på tjänstern, returnerar om den är igång och vilken pid den har.





### Debugga

- --debug till kärnan (ta bort quiet och splash)
- initctl emit <signal>
- initctl list
- (bootchart)





# Styrkor och svagheter


- Startar snabbare
- Utnyttjar multicore
- Utnyttjar diskar
- Komplext
  - ptrace
  - besvärligt felsöka





# Vilka använder upstart?

- Fedora >= 9
  - "compatible mode" i F12, kanske i F13.
- Ubuntu >= 6.10
  - Först i 9.10 började man konvertera från "compatible mode".
- Maemo 5
- Palm Pre's webOS
- Chrome OS





#### Demo

- Boota Karmic med –debug
- initctl list
- Visa tty1.conf
- Visa gdm.conf
- Visa mountall.conf

