« به نام خدای رنگین کمان »

مستندات فاز اول پروژه رایانش ابری

اعضای گروه : بهاره کیوانی – یاسمین زارعی

پرسش ها

۱) چه قابلیتی از kernel امکان containerizationرا به ما می دهد؟ توضیح دهید.

containerization شکلی از مجازی سازی است که در آن برنامه ها در فضاهای کاربری مجزا به نام container اجرا می شوند ولی در عین حال از سیستم عامل مشترکی استفاده میکنند. container ها محیط های محاسباتی کاملاً بسته بندی شده و قابل حمل هستند.

kernel با ایجاد کردن name-space های مجزا به ازای هر container ،محیط های مجزا و ایزوله را فراهم می کند که name-space یکی از ویژگی های Linux kernel هستند که منابع هسته را به گونه ای پارتیشن بندی می کنند که name-space یک مجموعه از فرآیندها یک مجموعه دیگری از فرآیندها مجموعه یک مجموعه از فرآیندها مجموعه متفاوتی از منابع را می بینند. این ویژگی با داشتن name-space یکسان برای مجموعهای از منابع و فرآیندها کار میکند، اما این name-space ها به منابع مجزا اشاره میکنند. منابع ممکن است در چندین فضا وجود داشته باشد. نمونههایی از این منابع عبارتند از شناسههای فرآیند (PID) ، نام میزبان (host name) ، شناسههای کاربر (UID) ، نام فایلها، برخی از نامهای مرتبط با دسترسی به شبکه و ارتباطات بین فرآیندی (IPC).

یک سیستم لینوکسی با یک name-space واحد از هر نوع شروع می شود که توسط همه فرآیندها استفاده می شود. فرآیندها می توانند name-space جدید ایجاد کنند و یا به name-space های دیگر بپیوندند.

cgroup یا control group ، مکانیزم Linux kernel برای محدود کردن و اندازه گیری کُل منابع در حال استفاده توسط گروهی از فرآیند های در حال اجرا روی سیستم است. برای مثال با استفاده از cgroup میتوانید منابع سیستمهای لینوکسی خود مانند RAM، CPU یا IOرا کنید.

در نهایت در پاسخ به پرسش می توان گفت kernel با استفاده از قابلیت های name-space ها و cgroup ما کانسپت containerizationرا برای ما فراهم میکند.

۲) چه name-space هایی وجود دارد؟ در مورد هر یک توضیح بدهید.

: mount *

برای اینکه فرآیند های داخل یک container به فایل سیستم میزبان دسترسی نداشته باشد، باید بین آنها مرزی ایجاد شود. با استفاده از فضانام mount می توان این قابلیت را برای فرآیند ها فراهم کرد. mount ، نقاط نصب یا mount point ها را مدیریت و ایزوله سازی می کند. پس از ایجاد، mount ها از mount میربوط به mount فعلی در name-space جدید کپی می شوند، اما نقاط mount ایجاد شده پس از آن بین name-space ها منتشر نمی شوند (البته با استفاده از زیردر ختهای مشترک، امکان mount بین name-space وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.).

با دو روش clone و یـا unshare بـا پـرچم CLONE_NEWNS مـی تـوان unshare جدیـد ایجاد کر د.

- clone $oldsymbol{0}$: در صورتی که از این طریق mount name-space جدیدرا ایجاد کنیم ، لیست mount مای آن یک کپی از لیست mount های پدر خودش خواهد بود.
- unshare (اگر از این unshare برای ایجاد mount name-space جدید استفاده کنیم ، سای in mount name-space برای ایجاد mount مای آن یک کپی از لیست mount مای آخـرین caller مای آخـرین turshare دود.

mount ها به طور پیش فرض به علت ویژگی shared subtree در leril قابلیت پخش دارند. ای موضوع باعث می شود تا هر mount point نوع انتشار خاص خودش را داشته باشد. در این صورت mount point مای جدید تحت یک مسیر مشخص به سایر mount point ها منتشر می شود که خیر.

یک peer group به عنوان گروهی از mount ها تعریف می شود که رویدادهارا به یکدیگر منتشر می کنند. حالت mount تعیین می کند که آیا عضوی از یک peer group می تواند رویدادرا دریافت کند یا خیر. در حال حاضر پنج حالت mount وجود دارد:

: shared **①**

نقطه mount به peer group تعلق دارد. هر تغییری ایجاد شود ، در کل mount های حاضر در peer group منتشر خواهد شد.

slave **②** (انتشار یک طرفه):

انتشار یک طرفه نقطه mount اصلی (master) رویدادها را به یک slave منتشر می کند، اما slave منتشر می کند، اما master میچ عملی را که slave انجام می دهد، نخواهد دید.

: slave , shared 3

نشان می دهد که نقطه mount یک master دارد، اما peer group خودرا نیز دارد. master از تغییرات در یک نقطه نصب مطلع نخواهد شد، اما هر یک از اعضای peer group پایین دستی مطلع خواهد شد.

: private **4**

هیچ رویداد انتشاری را دریافت یا ارسال نمی کند.

: unbindable **6**

هیچ رویداد انتشاری را دریافت یا ارسال نمی کند و نمی توان آن را متصل کرد.

* process ID يا PID :

PID name-space فضای شماره شناسه فرآیندرا ایزوله می کند، به این معنی که فرآیندها در فضاهای نام PID به container ها اجازه می دهـ د تا عملکردهایی مانند تعلیق و یا از سرگیری مجموعه فرآیندها در container و انتقال container به میزبان جدیدرا از ائه دهند در حالی که فرآیندهای داخل container همان PID هارا حفظ می کنند.

PID ها در یک PID name-space جدید از 1 شروع می شوند، تا حدودی شبیه به یک سیستم مستقل و با فراخوانی توابعی چون fork ، vfork و یا clone فرآیندهایی با PID هایی تولید می کند که در name-space منحصر به فرد هستند.

: network *

network name-space جداسازی منابع سیستم مرتبط با شبکه را فراهم می کند. برای مثال دستگاه های شبکه، پشته های پروتکل ۱۲۷۵ و ۱۲۷۵، جداول مسیریابی IP، قوانین IP، شمره پـورت (سبکه، پشته های پروتکل ۱۲۷۵ و IVIX domain <u>abstract</u> socket شبکه، مسیریابی UNIX domain <u>abstract</u> socket

namespace را ایزوله می کند. فضای نام انتزاعی یک ویژگی خاص لینوکس است که به ما اجازه می دهد یک سوکت دامنه یونیکس را به یک نام متصل کنیم بدون اینکه آن نام در سیستم فایل ایجاد شود.

یک دستگاه شبکه فیزیکی می تواند دقیقاً در یک network name-spaceزندگی کند. هنگامی که یک network name-space پایان می یابد)، network name-space پایان می یابد)، دستگاه های شبکه فیزیکی آن به فضای نام شبکه اولیه (نه به والد فرآیند) برمی گردند. برای ایجاد کردن یک network name-space جدید به صورت زیر عمل می کنیم:

\$ sudo unshare -net /bin/bash

برای مشاهده جزئیات name-space ایجاد شده از دستور زیر استفاده می کنیم:

\$ lsns -t net

جزئیات بیشتر در رابطه با پیکربندی name-space شبکه ایجاد شده را پرسش سوم به همراه اسکرین شات مشاهده خواهید کرد.

* inter process communication یا IPC:

در سیستم عامل لینوکس دو پردازه می توانند از طریق حافظه ی مشترک یا صف پیام مشترک (message) با یکدیگر پیام تبادل کنند. برای اینکار این دو پردازه باید عضو یک فضای نام IPC یکسان باشند. از طرفی به طور پیشفرض ما انتظار داریم که پردازه های موجود در container های مختلف نتوانند به حافظه ی مشترک یکدیگر دسترسی داشته باشند برای همین برای آن ها IPC مهای مختلف IPC مجزا ایجاد میکنیم. برای مثال به صورت پیشفرض کانتینرها در داکر دارای فضانام ipc اختصاصی هستند. برای آزمایش IPC name-space ابتدا یک حافظه ی مشترک ایجاد میکنیم سپس با دستور ipcs فهرست IPC های موجود را بررسی میکنیم:

\$ ipcmk -M 1000 \$ ipcs

سپس با استفاده از unshare یک فضانام IPC ایجاد میکنیم و با دستور ipcs فهرست IPC هارا بررسی میکنیم.

\$ sudo unshare --ipc /bin/bash

تصویر مربوط به خروجی این کامند ها در kernel در صفحه بعدی می باشد. (تصویر ۱ و تصویر ۲)

```
bahareh@spark: ~
bahareh@spark:~$ ipcs
----- Message Queues ------
key
          msqid
                     owner
                                 perms
                                            used-bytes messages
----- Shared Memory Segments ------
key sh
0x00000000 5
                                 perms
                                            bytes
                                                       nattch
                                                                  status
          shmid
                      bahareh
                                 600
                                            1048576
                                                                  dest
0x00000000 28
                      bahareh
                                 600
                                            163840
                                                                  dest
0x00000000 29
                      bahareh
                                 600
                                            163840
                                                                  dest
0x00000000 30
                      bahareh
                                 600
                                            20480
                                                                  dest
0x00000000 31
                      bahareh
                                 600
                                            20480
                                                                  dest
0x00000000 34
                      bahareh
                                 600
                                            106496
                                                                  dest
0x00000000 35
                      bahareh
                                 600
                                            106496
                                                                  dest
0x00000000 36
0x00000000 37
                                            356352
                      bahareh
                                 600
                                                                  dest
                      bahareh
                                 600
                                            356352
                                                                  dest
0x00000000 40
                      bahareh
                                 600
                                            86016
                                                                  dest
0x00000000 41
                      bahareh
                                 600
                                            86016
                                                                  dest
0x6d860f5a 42
                                                       0
                     bahareh
                                 644
                                            1000
----- Semaphore Arrays ------
         semid
                     owner
                                perms
                                            nsems
key
bahareh@spark:~$
```

تصویر ۱

```
Q =
                             root@spark: /home/bahareh
bahareh@spark:~$ sudo unshare --ipc /bin/bash
root@spark:/home/bahareh# ipcs
----- Message Queues ------
         msqid
                                perms
                                          used-bytes messages
key
                    owner
----- Shared Memory Segments ------
key
         shmid
                                           bytes
                                                     nattch
                                                                 status
                    owner
                                perms
----- Semaphore Arrays ------
key
          semid
                                perms
                                           nsems
                     owner
root@spark:/home/bahareh#
```

تصویر ۲

: UTS L Unix time-sharing system *

هر ماشین درای یک شناسه است که به آن hostname گفته می شود. با قرار دادن یک پردازه در یک hostname و hostname اختصاصی خواهد شد و hostname اختصاصی خواهد شد و hostname اختصاصی بردازه صاحب hostname برای آن فرآیند تنظیم کرد که این تغییر می توان مقادیر دلخواهی برای hostname و domain name برای آن فرآیند تنظیم کرد که این تغییر تاثیری در مقادیر مربوطه در ماشین میزبان نخواهد داشت.

تکنولوژی های containerization (مانند Docker) به هر container یک شناسه ی تصادفی اختصاص می میدهند که به صورت پیش فرض همین شناسه به عنوان hostname در آن container استفاده می شود. برای بررسی این موضوع با استفاده از دستور زیر می توان یک کانتینر ایجاد کرد و مقدار hostname داخل کانتینر را مشاهده نمود.

\$ hostname

با استفاده از unshare می توانیم یک name-space جدید UTS ایجاد کنیم. برای اینکار باید nunshare با دسترسی کاربر root اجرا کنیم. در زمان فراخوانی unshare نوع name-space و نام برنامه ای که می خواهیم اجرا کنیم. در صورتی که نام برنامه وارد نشود به صورت پیش فرض از مقدار { SHELL } استفاده خواهد شد.

\$ sudo unshare --uts /bin/bash

این کار باعث شده که bash داخل یک پردازهی جدید که فضانام UTS مختص به خودش را دارد اجرا شود. هر برنامه ای که در این shell اجرا شود نیز این name-spaceرا به ارث خواهد برد و برای اینکه hostname متفاوت باشد، باید آن را به طور دستی بعد از ایجاد کردن UTS name-space تغییر بدهیم.

* user ID یا user

user name-space شناسهها و ویژگیهای مرتبط با امنیت (به طور ویژه شناسههای کاربر و شناسههای گروه)، دایرکتوری root و کلیدها را جدا میکنند. شناسه های کاربر و گروه یک فرآیند می تواند در داخل و toot متفاوت باشند. به طور خاص، یک فرآیند می تواند یک شناسه کاربر عادی خارج از user name-space متفاوت باشند. به طور خاص، یک فرآیند می تواند یک شناسه کاربری و داخل غیر مجاز در خارج از فضای نام کاربری داشته باشد در حالی که در همان زمان شناسه کاربری و داخل عملیات مسته باشد. به عبارت دیگر، فرآیند در ای امتیازات کامل (privileges) برای عملیات داخل داخل است، اما در خارج از آن name-space فاقد امتیاز (unprivileged) است.

مهمترین مزیتی که این سطح از ایزوله کردن فراهم میکند این است که در داخل container میتوان کاربر یک root داشت که خارج از container یک کاربر غیر root باشد. یکی از چالشهای امنیتی در میان دور زدن مکانیزمهای امنیتی و دسترسی به میزبان است. از منظر امنیت این یک ویژگی کلیدی است که اجازه میدهد فرآیند های داخل container که وابسته به کاربر root isjkn اجرا شود ولی حتی اگر به هر نحوی فرآیند بتواند از محیط ایزوله خارج شود سطح دسترسی آن در میزبان کمتر از کاربر root

برای ایجاد یک فضانام user از کامند زیر استفاده می کنیم. توجه کنید که در user ساخته شده کاربر درای شناسهی nobody است و همینطور هیچ capability نیز به آن تخصیص نیافته است.

\$ unshare --user bash

تصویر مربوط به خروجی کامند بالا در kernel در ادامه آورده شده است. (تصویر ۳)



تصویر ۳

: time *

با استفاده از این name-space فرآیند ها می توانند مقادیر دلخواهی برای name-space فرآیند ها بیردازه می استفاده از این name-space فرآیند ها می توانند بنابراین زمان جاری و مقدار uptime میزبان می تواند با پردازه ی داخل این name-space متفاوت باشد. دستور uptime ، وضعیت فعلی سیستم در کل مدت زمانی که سیستم در حال اجرا بوده است ، تعداد کاربران (تعداد کاربران فعلی وارد شده) و بار سیستم در ۱.۵ تا ۱۵ دقیقه را نمایش می دهد. می توان برای محیط های متفاوت container های متفاوتی در نظر گرفت و در این صورت می تواند خروجی uptime در داخل یک container و میزبان دریافت کرد.

* control groups یا control

در سیستم عامل منابعی مانند پردازنده (CPU)، حافظه اصلی (RAM)، پهنای بند شبکه و ... به صورت مشترک بین پردازه ها استفاده می شود. در این شرایط یک پردازش می توان به صورت ناعادلانه بخش زیادی از این منابع را تصرف کرد. برای محدود کردن میزان مصرف این منابع توسط پردازه ها در سیستم عامل لینوکس قابلیتی به نام گروه های کنترل یا به اختصار cgroups وجود دارد. با بهره برداری از cgroups مدیر سیستم می تواند به صورت دقیق و بهینه بر روی ویژگی ها و محدود کردن (Accounting)، اولویت بندی (Control)، مدیریت (Control) و حسابر سسی (Accounting) منابع (زیر سیستمها) کنترل داشته باشید.

برای مشاهده cgroup های موجود از دستور زیر استفاده می کنیم:

\$ cat /proc/cgroups

برای ایجاد کردن یک cgroup جدید وارد دایرکتوری sys/fs/cgroup می شویم و در kernel بـا اسـتفاده از دسـتور mkdir یک گروه جدید ایجاد میکنیم.

\$ mkdir new_cgroup_name

برای دیدن فرآیند های داخل این گروه تازه ایجاد شده سپس به صورت زیر عمل میکنیم.

\$ cat new_cgroup_name/cgroup.procs

همینطور می توانیم روی فرآیند های داخل یک گروه محدودیت اعمال کنیم. برای مثال اینکه نهایتا ۳ فرآیند می تواند در این گروه باشد یا فقط یک درصد مشخصی از cpu به فرآیند های گروه خاصی تخصیص داده بشود.

Network name-space (۳ علوه بر isolation در ایک isolation علوه بر Network name-space علوه برقرار کنید به Network name-space ومی ساخته و ارتباط آن هارا با هم برقرار کنید به نحوی که از هر name-space بوان دیگری را بینگ کرد.

علاوه بر ایزوله سازی ، name-space های شبکه برای مسیریابی و فوروارد مجازی (rorwarding مای شبکه برای مسیریابی و فوروارد مجازی یک فناوری IP است که به چندین نمونه از یک جدول مسیریابی اجزاه می دهد تا همزمان در یک روتر وجود داشته باشند که مبنای کار ابزار OpenStack می داشد.

```
bahareh@spark:- S sudo to link add vetho type veth peer name veth1
bahareh@spark:- S sudo to neths add namespace0
bahareh@spark:- S sudo to link set veth methon amespace0
comeand '10.0.1.1/2" is unknown, try '10 address help'
bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 in link set veth0 up
bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 in link set veth0 up
bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 in link set veth0 up
bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace1
bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace1 to link set veth1 up
bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 to route add 10.0.2.0/24 vta 10.0.2.1
Error: Nexthop has invalid gateway.
bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 to route add 10.0.1.0/24 vta 10.0.1.1

bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 to route add 10.0.1.0/24 vta 10.0.1.1

bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 to route add 10.0.2.0/24 vta 10.0.1.1

bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 to route add 10.0.2.0/24 vta 10.0.1.1

bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 to route add 10.0.2.0/24 vta 10.0.1.1

bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 to route add 10.0.2.0/24 vta 10.0.1.1

bahareh@spark:- S sudo to neths exec namespace0 ptng -c 4 10.0.2.1

PIN 10.0.2.1: (10.0.2.1) Sig(4) bytes of data.

d6 bytes from 10.0.2.1: (cmp.seq.2 titled4 times.0.03 ms

d6 bytes from 10.0.2.1: (cmp.seq.2 titled4 times.0.03 ms

d6 bytes from 10.0.2.1: (cmp.seq.2 titled4 times.0.03 ms

d6 bytes from 10.0.1.1: (cmp.seq.2 titled4 times.0.03 ms

d7 bytes from 10.0.1.1: (cmp.seq
```

در ادامه هر قسمت از کامند هایی که در بالا مشاهده می کنید ، روی شکل توضیح داده شده اند.

```
haharahgapark: 5 stodo ip Nick and vetho type with peer name withs haharahgapark: 5 stodo ip Nick and vetho samespaces askarenligapark: 5 stodo ip netus acce namespaces (ip add and 50 st.1/174 dev with askarenligapark: 5 stodo ip netus acce namespaces (ip add and 50 st.1/174 dev with up the samespaces) (in add and s
```

۴) فیچر cgroup در cloud چه کاربرد هایی می تواند داشته باشد؟

یکی از کاربرد های این فیچر کنترل و مدیریت منابع در سیستم های ابری است. برای مثال، با استفاده از Cgroup میتوانیم منابع پردازشی، حافظه و شبکه را برای پروسه های مختلف در محیط ابری مدیریت کنیم. با این کار، میتوانیم بهبود عملکرد سیستم و کاهش زمان انتظار برای کاربران را تضمین کنیم. در یک محیط ابری، میتوانیم برای هر سرویس یا برنامه ای که در آن محیط اجرا می شود، یک Cgroup جداگانه ایجاد کنیم و منابع مورد نیاز آن را به آن اختصاص دهیم. این کار میتواند کاهش هزینه های مربوط به سخت افزار و بهبود عملکرد و پایداری سیستم را در محیط ابری تضمین کند.

Cgroup در کاربردهای مختلف میتواند به شکل زیر مفید باشد:

- 1. **مدیریت منابع سیستم:** با استفاده از Cgroup، میتوانید میزان منابع سیستمی مانند CPU، حافظه، شبکه و I/را به صورت جداگانه برای هر پروسه و برنامه مدیریت کنید. این به شما اجازه میدهد تا منابع سیستمرا بهینه تر به صورت دقیق تر و به شکل مناسب به برنامه ها و پروسه ها تخصیص دهید.
- 2. **محدود کردن منابع:** با استفاده از Cgroup، میتوانید میزان منابع سیستم مانند CPU، حافظه و I/O را برای هر پروسه و برنامه محدود کنید. این میتواند به شما کمک کند تا پروسههایی که بیش از حد منابع را مصرف میکنندرا محدود کنید و از تاثیرات منفی آنها بر روی عملکرد سیستم جلوگیری کنید.
- 3. **محافظت از منابع:** با استفاده از Cgroup، می توانید میزان منابع سیستم مانند CPU، حافظه و I/O را برای پروسه ها و برنامه ها محدود کنید تا جلوی سوء استفاده از منابع را بگیرید و از تاثیرات منفی آنها بر روی عملکرد سیستم جلوگیری کنید.

2. **محدود کردن دسترسی:** با استفاده از Cgroup، میتوانید دسترسی پروسه ها و برنامه ها به منابع سیستمی مختلفرا محدود کنید. این میتواند به شما کمک کند تا به اطلاعات حساس دسترسی ناجوانمردانه داده نشود و از تاثیرات منفی آنها بر روی عملکرد سیستم جلوگیری کنید.

۵) نحوه ایجاد cgroupرا توضیح دهید و یکی درست کنید.

Cgroup یا Control Group ، یک ویژگی در سیستم عامل لینوکس است که به کاربران امکان مدیریت منابع سیستم را در سطح پروسه ها و گروه پروسه ها می دهد. با استفاده از Cgroup می توانید منابع مانند پردازش ها، حافظه، شبکه، دستگاه های ورودی و خروجی، اسکچرهای صوتی و تصویری و ... را محدود کنید.


برای ایجاد یک Cgroup در لینوکس، می توانید از دستورات ترمینال استفاده کنید. این دستورات به شما اجازه می دهند تا Cgroup جدیدی ایجاد کنید و آن را به یک پروسه یا گروه پروسه ها اختصاص دهید.

برای ایجاد یک Cgroup جدید، از دستور زیر استفاده کنید:

sudo mkdir /sys/fs/cgroup/{ }/{ نوع_منبع _نام }\ Cgroup

در این دستور، نوع منبع میتواند پردازشها، حافظه، شبکه، دستگاههای ورودی و خروجی و ... باشد. به عنوان مثال، برای ایجاد یک Cgroup برای محدود کردن پردازشها، میتوانید از دستور زیر استفاده کنید:

sudo mkdir /sys/fs/cgroup/cpu/YB



۶) یک cgroup جدید ساخته و در آن میزان مصرف cpuرا محدود کنید.

ابتدا مانند قسمت قبل یک Cgroup ایجاد میکنیم.

می توانیم با استفاده از دستورات مربوط به Cgroup، منابع را به این گروه اختصاص دهیم و پروسه های مورد نظر را در این گروه قرار دهیم. در قسمت cgroup.controllers مشاهده میشود که تنها دسترسی ما فقط به memory pids میباشد.

برای اضافه کردن دسترسی به cpu از کد زیر استفاده میکنیم:

echo '+cpu' > /sys/fs/cgroup/cgroup.subtree_controller

پس از این دستور مشاهده میکنیم که دستور cpu.max هم به لیست ما اضافه میشود.

به عنوان مثال، برای محدود کردن پردازشهای یک برنامه به 20 درصد CPU، می توانید از دستور زیر استفاده کنیم:

/sys/fs/cgroup# echo '20000 100000' > YB/cpu.max

```
Activities
                □ Terminal
                                                                                                                                   ۲۰ فروردین ⊈ Sun Apr 9 13:57
                                                                                                                                  root@spark: /sys/fs/cgroup
root@spark:~# cd /sys/fs/cgroup
root@spark:/sys/fs/cgroup# ls YB
cgroup.controllers cpu.stat
                                                            memory.peak
memory.pressure
cgroup.events
cgroup.freeze
cgroup.kill
                               cpu.uclamp.max
                                cpu.uclamp.min
                                                             memory.reclaim
                             cpu.weight
                                                            memory.stat
cgroup.max.depth cpu.weight.m
cgroup.max.descendants io.pressure
                                cpu.weight.nice
                                                             memory.swap.current
                                                             memory.swap.events
 group.procs
                                memory.current
                                                             memory.swap.high
 group.stat
                                memory.events
                                                             memory.swap.max
cgroup.subtree_control memory.events.local memory.zswap.current
cgroup.threads memory.high memory.zswap.max
cgroup.type memory.low pids.current
 pu.idle
                                memory.max
                                                             pids.events
cpu.max
                                memory.min
                                                             pids.max
cpu.max.burst
                                memory.numa_stat
cpu.pressure
                                memory.com.group
 oot@spark:/sys/fs/cgroup# cat YB/cpu.max
root@spark:/sys/fs/cgroup# echo '20000 100000'
 oot@spark:/sys/fs/cgroup# echo '20000 100000' > YB/cpu.
 pu.idle
                       cpu.pressure
                                             cpu.uclamp.min
cpu.weight

Epu.max.burst cpu.uclamp.max cpu.weight.nice

root@spark:/sys/fs/cgroup# echo '20000 100000' > YB/cpu.max

root@spark:/sys/fs/cgroup#
cpu.max
cpu.max.burst
```

برای درگیر کردن CPU و مشغول نگه داشتن آن در بیشترین حالت ممکن یک کد C دارای حلقه بی نهایت اجرا می کنیم. ابتدا این برنامه را در حالت عادی و در گروه اصلی کرنل اجرا میکنیم تا مطمئن شویم که CPU در حالت مورد نظر ما می باشد یا خیر.

برای اینکار از دستور زیر استفاده میکنیم:

htop

همانطور که تصویر زیر مشاهده می کنید در حال اجرای کد ۱۰۰ درصد CPU مشغول شده است. (در یکی از هسته های پردازشی)

سپس پس از محدود کردن cpu از گروهی که ایجاد کرده بودیم و اجرا کردن همین کد در آن گروه مشاهده می کنیم که در بیش ترین حالت ممکن ۲۰ درصد از cpu در بیش ترین حالت ممکن ۲۰ درصد از cpu در بیش ترین حالت ممکن توبه در بیش ترین حالت میکن توبه در بیش توبه در ب

