电子计算机 3BM

▼ 编码

1. 原码

原码就是符号位加上真值的绝对值,即用第一位表示符号,其余位表示值.比如如果是8位二进制:

[+1]原 = 0000 0001

[-1]原 = 1000 0001

第一位是符号位. 因为第一位是符号位, 所以8位二进制数的取值范围就是:

[1111 1111, 0111 1111]

即

[-127, 127]

原码是人脑最容易理解和计算的表示方式

2. 反码

反码的表示方法是:

正数的反码是其本身

<u>负数的反码</u>是在其原码的基础上, 符号位不变, 其余各个位取反.

[+1] = [00000001]原 = [00000001]反

[-1] = [10000001]原 = [11111110]反

可见如果一个反码表示的是负数,人脑无法直观的看出来它的数值.通常要将其转换成原码再计算

3. 补码

补码的表示方法是:

正数的补码就是其本身

电子计算机 OBM 1

<u>负数的补码</u>是在其原码的基础上, <u>符号位不变, 其余各位取反, 最后+1</u>. (即在**反码的基础上+1**)

对于负数, 补码表示方式也是人脑无法直观看出其数值的。通常也需要转换成原码在计算其数值

▼ 为什么需要?

计算十进制的表达式: 1-1=0

如果用原码表示, 让符号位也参与计算, 显然对于减法来说, 结果是不正确的.这也就是为何计算机内部不使用原码表示一个数.

为了解决原码做减法的问题, 出现了反码:

计算十进制的表达式: 1-1=0

发现用反码计算减法,结果的真值部分是正确的.而唯一的问题其实就出现在"0"这个特殊的数值上.虽然人们理解上+0和-0是一样的,但是0带符号是没有任何意义的.而且会有[0000 0000]原和[1000 0000]原两个编码表示0.

于是补码的出现,解决了0的符号以及两个编码的问题:

电子计算机分BM 2

• 1-127的结果应该是-128, 在用补码运算的结果中, [1000 0000] 就是-128. 但是注意因为实际上是使用以前的-0的补码来表示-128, 所以-128并没有原码和反码表示.(对-128的补码表示[1000 0000]补算出来的原码是[0000 0000], 这是不正确的)

补

原

使用补码,不仅仅修复了0的符号以及存在两个编码的问题,而且还能够多表示一个最低数. 这就是为什么8位二进制,使用原码或反码表示的范围为[-127,+127],而使用补码表示的范围为[-128,127].

因为机器使用补码, 所以对于编程中常用到的32位int类型, 可以表示范围是: [-231, 231-1] 因为第一位表示的是符号位.而使用补码表示时又可以多保存一个最小值.

电子计算机 PBM 3