

UNTUK PENGGUNA APLIKASI

POS Super V8

Panduan Kasir



Melayani penjualan, PPOB, dan mencetak struk dengan cepat & benar.

Isi:

- Masuk (Login) & mengenal layar kasir
- Menjual barang, scanner & pembayaran
- Layanan PPOB (PLN & PDAM)
- Mencetak struk & pesanan tertunda
- Batasan, aturan koreksi & tips
- Lampiran: pemecahan masalah

Panduan Kasir

Panduan ini untuk staf/pegawai yang bertugas melayani transaksi penjualan dan PPOB di kasir. Ikuti langkah-langkah berikut agar pelayanan cepat, rapi, dan tidak salah. Anda tidak perlu paham komputer — cukup ikuti urutannya.

Ringkasan tugas Kasir

Melayani pembeli, memindai/mengetik barang, menerima pembayaran (tunai/QRIS), mencetak struk, dan melayani PPOB (PLN/PDAM). Semua yang Anda lakukan tercatat otomatis atas nama akun Anda.

1. Masuk (Login)

1. Buka aplikasi POS Super V8.
2. Masukkan username & PIN yang DIBUATKAN oleh Admin untuk Anda.
3. Pilih cabang tempat Anda bertugas (bila diminta).
4. Setelah masuk, pastikan nama cabang di pojok atas sudah benar.

Akun kasir dibuat oleh Admin

Aplikasi tidak lagi punya akun kasir bawaan. Admin/Owner yang membuatkan akun untuk setiap kasir (username + PIN) sesuai cabang. Bila Anda belum punya akun, minta Admin membuatnya lewat menu Pengaturan & Akun.

Penting soal PIN

Jangan bagikan PIN Anda. Semua transaksi tercatat atas nama pengguna yang login, jadi PIN adalah tanggung jawab Anda. Bila lupa PIN, minta Admin melakukan reset.

2. Mengetahui Layar Kasir

Menu Kasir (ikon keranjang di navigasi bawah) adalah layar utama Anda. Bagiannya:

- Kolom Scan/Cari — tempat memindai barcode atau mengetik nama/barcode barang.
- Daftar Keranjang — barang yang sedang dibeli, beserta jumlah (qty) dan subtotal.
- Total & tombol BAYAR — di bagian bawah/kanan, menampilkan total belanja.
- Pesanan Tertunda — untuk menyimpan sementara belanjaan pembeli.

3. Menjual Barang (langkah demi langkah)

1. Buka menu Kasir.
2. Scan barcode barang dengan scanner, ATAU ketik nama/barcode lalu tekan Enter.
3. Barang masuk ke keranjang. Ubah jumlah (qty) dengan tombol + / - bila perlu.
4. Ulangi untuk semua barang belanjaan pembeli.
5. Klik BAYAR. Masukkan jumlah uang dari pembeli — kembalian dihitung otomatis.
6. Pilih metode bayar (Tunai / QRIS / lainnya), lalu selesaikan. Struk tercetak otomatis.

Barang belum terdaftar saat discan?

Akan muncul pilihan 'Daftar Kilat & Jual': cukup isi Nama + Harga, barcode dibuat otomatis, dan barang langsung terjual. Ada juga opsi 'Jual Sekali' untuk barang yang tidak perlu disimpan ke database.

4. Metode Pembayaran

Metode	Cara	Catatan
Tunai	Masukkan uang diterima, kembalian otomatis	Paling umum
QRIS	Pilih QRIS, pembeli scan QR di layar, klik 'Sudah Bayar'	Semi-otomatis: kasir konfirmasi manual setelah dana masuk
Lainnya	Sesuai pengaturan Admin	mis. transfer / kartu



QRIS dinamis: nominal terisi otomatis, pembeli tinggal scan & bayar.

Aturan QRIS

Tekan 'Sudah Bayar / Konfirmasi' HANYA setelah Anda benar-benar melihat dana masuk di notifikasi/mutasi. Jangan konfirmasi hanya karena pembeli bilang sudah bayar.

Penting: pembeli TIDAK bisa bayar QR toko pakai akunnya sendiri jika ia pemilik toko

Sesuai aturan QRIS, satu akun tidak bisa membayar QR merchant miliknya sendiri (bayar ke diri sendiri diblokir sistem). Jadi jangan menguji pembayaran dengan HP/akun pemilik toko — gejalanya nominal muncul lalu hilang saat ditekan Bayar. Untuk uji coba, minta orang lain scan pakai akun DANA/OVO/GoPay/m-banking berbeda. Bagi pembeli biasa, QRIS selalu berfungsi normal.

5. Scanner Barcode — Otomatis

Scanner barcode USB/Bluetooth bekerja seperti keyboard: colok/pair sekali, lalu tinggal scan. Aplikasi otomatis mengarahkan kursor ke kolom scan saat Anda di menu Kasir, jadi hasil scan langsung masuk. Bila mengetik manual, pastikan kursor ada di kolom scan.

6. Layanan PPOB (PLN & PDAM)

- PLN: buka menu PLN, masukkan ID Pelanggan, cek tagihan/nominal, lalu proses & cetak.
- PDAM: buka menu PDAM, masukkan Nomor Pelanggan, cek tagihan, proses & cetak.
- BARU: menu PLN & PDAM kini punya pilihan Metode Pembayaran (Tunai / QRIS / Transfer / Debit-Kredit) sama seperti Kasir. Pilih metode sebelum mencetak — metode ikut tercetak di struk & tercatat di riwayat.

Biaya admin sudah diatur oleh Admin. Kasir cukup memasukkan data pelanggan, memilih metode bayar, & mencetak bukti. Serahkan struk bukti bayar ke pelanggan sebagai tanda lunas.

7. Mencetak & Mencetak Ulang Struk

- Struk tercetak otomatis setiap transaksi selesai (mode kasir).
- Jika printer tidak keluar kertas: cek printer menyala, kertas ada, dan terhubung (menu Printer).
- Printer thermal 80mm didukung penuh (lebar 42 karakter).
- Untuk struk hilang/rusak, cetak ulang dari riwayat transaksi (bila diizinkan).
- Struk kini lebih ringkas: tulisan 'SCAN QRIS UNTUK BAYAR' dan barcode di struk sudah dihilangkan. QR untuk pembeli tampil di Layar Pelanggan, bukan lagi di kertas struk.

8. Pesanan Tertunda (Hold)

Bila pembeli menunda pembayaran (mis. mengambil barang lain), simpan keranjang sebagai 'Pesanan Tertunda' dan layani pembeli berikutnya. Pesanan lama bisa dipanggil kembali kapan saja tanpa mengetik ulang.

9. Layar Pelanggan (Menghadap Pembeli)

Layar Pelanggan menampilkan daftar belanja, total, dan QRIS di monitor/tablet/TV yang menghadap pembeli, sehingga pembeli bisa melihat rincian & scan QRIS langsung — tanpa melihat aktivitas kasir. Sinkron otomatis dengan keranjang.

A. Lewat monitor kedua (kabel)

1. Pastikan monitor/TV kedua tersambung & Windows di mode 'Perluas' (Windows + P).
2. Pengaturan → Layar Pelanggan → Aktifkan → 'Buka Layar Pelanggan'. Otomatis tampil penuh di monitor kedua.

B. NIRKABEL lewat WiFi (tablet/HP/TV) — tanpa kabel

1. Pastikan komputer kasir & tablet pelanggan di WiFi toko yang SAMA.
2. Pengaturan → Layar Pelanggan → 'Nyalakan Server WiFi'. Klik 'Izinkan akses' bila muncul Windows Firewall.
3. Muncul alamat (mis. <http://192.168.1.5:9100>) + QR. Di tablet/TV, buka alamat itu di browser atau scan QR-nya.
4. Selesai — layar pelanggan tampil di perangkat itu & sinkron otomatis.

Tips

Kalau layar pelanggan terlihat sama persis dengan layar kasir, itu karena mode layar 'Duplikat'. Ubah ke 'Perluas' lewat Windows + P. Untuk mode WiFi, satu tablet murah sudah cukup jadi layar pelanggan tanpa kabel.

10. Yang TIDAK bisa dilakukan Kasir

- Mengubah harga/HPP master barang.
- Menghapus atau membatalkan transaksi yang sudah tercetak.
- Membuka laporan keuangan lengkap & pengaturan sistem.

Untuk hal di atas, mintalah Kepala Toko atau Admin. Ini demi keamanan & mencegah kesalahan.

Koreksi uang kurang / salah

Jika terjadi kekurangan uang atau kesalahan, JANGAN hapus transaksi. Laporkan ke Kepala Toko/Admin yang punya menu koreksi resmi (stok tetap tercatat otomatis & ada jejak audit).

11. Tips Pelayanan Cepat

- Siapkan uang receh untuk kembalian di awal shift.
- Gunakan scanner, bukan ketik manual, agar lebih cepat & tidak salah harga.
- Konfirmasi total ke pembeli sebelum menekan BAYAR.
- Selalu serahkan struk sebagai bukti sah.

Lampiran — Pemecahan Masalah Cepat

Masalah	Solusi
Struk tidak tercetak	Cek printer menyala, ada kertas, terhubung (menu Printer). Coba cetak ulang.
Kolom tidak bisa diketik	Pakai versi aplikasi terbaru (sudah diperbaiki). Tutup & buka lagi aplikasi.
Scan tidak masuk	Klik kolom scan agar kursor aktif, lalu scan. Cek kabel/pairing scanner.
Harga barang salah	Jangan ubah sendiri — laporkan ke Kepala Toko/Admin.
Aplikasi minta aktivasi	Laporkan ke Admin untuk memasukkan kunci lisensi.
QRIS tidak muncul	Minta Admin mengisi kode QRIS toko di Pengaturan.
QRIS gagal saat pemilik toko bayar	Normal: akun tidak bisa bayar QR miliknya sendiri. Pakai akun/HP pembeli lain.
Layar pelanggan sama dgn kasir	Ubah mode layar ke 'Perluas' (Windows + P), bukan 'Duplikat'.