狂神说Linux03: Vim使用及账号用户管理

秦疆 狂神说 2020-03-24

狂神说Linux系列连载课程,通俗易懂,基于CentOS7,欢迎各位狂粉转发关注学习。 未经作者授权,禁止转载



Vim编辑器

什么是Vim编辑器

Vim是从 vi 发展出来的一个文本编辑器。代码补完、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用。

简单的来说, vi 是老式的字处理器,不过功能已经很齐全了,但是还是有可以进步的地方。

vim 则可以说是程序开发者的一项很好用的工具。

所有的 Unix Like 系统都会内建 vi 文书编辑器, 其他的文书编辑器则不一定会存在。

连 vim 的官方网站 (http://www.vim.org) 自己也说 vim 是一个程序开发工具而不是文字处理软件。

vim 键盘图:



三种使用模式

基本上 vi/vim 共分为三种模式,分别是命令模式 (Command mode),输入模式 (Insert mode)和底线命令模式 (Last line mode)。这三种模式的作用分别是:

命令模式:

用户刚刚启动 vi/vim, 便进入了命令模式。

此状态下敲击键盘动作会被Vim识别为命令,而非输入字符。比如我们此时按下i,并不会输入一个字符,i被当作了一个命令。

以下是常用的几个命令:

- i切换到输入模式,以输入字符。
- x删除当前光标所在处的字符。
- :切换到底线命令模式,以在最底一行输入命令。

若想要编辑文本: 启动Vim, 进入了命令模式, 按下i, 切换到输入模式。

命令模式只有一些最基本的命令,因此仍要依靠底线命令模式输入更多命令。

输入模式:

在命令模式下按下i就进入了输入模式。

在输入模式中,可以使用以下按键:

- 字符按键以及Shift组合,输入字符
- ENTER, 回车键, 换行
- BACK SPACE, 退格键, 删除光标前一个字符
- DEL, 删除键, 删除光标后一个字符
- 方向键,在文本中移动光标
- HOME/END, 移动光标到行首/行尾
- Page Up/Page Down, 上/下翻页
- Insert, 切换光标为输入/替换模式, 光标将变成竖线/下划线
- ESC, 退出输入模式, 切换到命令模式

底线命令模式

在命令模式下按下:(英文冒号)就进入了底线命令模式。


底线命令模式可以输入单个或多个字符的命令,可用的命令非常多。

在底线命令模式中,基本的命令有(已经省略了冒号):

- q退出程序
- w 保存文件

按ESC键可随时退出底线命令模式。

简单的说,我们可以将这三个模式想成底下的图标来表示:




上手体验一下,在home目录下测试

如果你想要使用 vi 来建立一个名为 kuangstudy.txt 的文件时,你可以这样做:

[root@kuangshen home] # vim kuangstudy.txt

然后就会进入文件



按下 i 进入输入模式(也称为编辑模式), 开始编辑文字

在一般模式之中,只要按下i,o,a等字符就可以进入输入模式了!

在编辑模式当中,你可以发现在左下角状态栏中会出现 -INSERT- 的字样,那就是可以输入任意字符的提示。


这个时候,键盘上除了 **Esc** 这个按键之外,其他的按键都可以视作为一般的输入按钮了,所以你可以进行任何的编辑。



按下 ESC 按钮回到一般模式

好了,假设我已经按照上面的样式给他编辑完毕了,那么应该要如何退出呢?是的!没错!就是给他按下 Esc 这个按钮即可!马上你就会发现画面左下角的—INSERT—不见了!

在一般模式中按下:wq储存后离开vim!



OK! 这样我们就成功创建了一个 kuangstudy.txt 的文件。

除了上面简易范例的 i, Esc,:wq 之外,其实 vim 还有非常多的按键可以使用。

第一部分:一般模式可用的光标移动、复制粘贴、搜索替换等

移动光标的方法						
h或 向左箭头键(←)	光标向左移动一个字符					
j或 向下箭头键(↓)	光标向下移动一个字符					
k 或 向上箭头键(↑)	光标向上移动一个字符					
Ⅰ或 向右箭头键(→)	光标向右移动一个字符					
[Ctrl] + [f]	屏幕『向下』移动一页,相当于 [Page Down]按键 (常用)					
[Ctrl] + [b]	屏幕『向上』移动一页,相当于 [Page Up] 按键 (常用)					
[Ctrl] + [d]	屏幕『向下』移动半页					
[Ctrl] + [u]	屏幕『向上』移动半页					
+	光标移动到非空格符的下一行					
-	光标移动到非空格符的上一行					
n< space>	那个n表示『数字』,例如20。按下数字后再按空格键,光标会向右移动这一行					
0 或功能键[Home]	这是数字『0』: 移动到这一行的最前面字符处 (常用)					
\$或功能键[End]	移动到这一行的最后面字符处(常用)					
Н	光标移动到这个屏幕的最上方那一行的第一个字符					
М	光标移动到这个屏幕的中央那一行的第一个字符					
L	光标移动到这个屏幕的最下方那一行的第一个字符					
G	移动到这个档案的最后一行(常用)					
nG	n 为数字。移动到这个档案的第 n 行。例如 20G 则会移动到这个档案的第 20 行(
gg	移动到这个档案的第一行,相当于 1G 啊! (常用)					
n< Enter>	n 为数字。光标向下移动 n 行(常用)					
<	>					

搜索 替换

/word 向光标之下寻找一个名称为 word 的字符串。例如要在档案内搜寻 vbird 这个字符串,就输入 /vb

?word	向光标之上寻找一个字符串名称为 word 的字符串。
n	这个 n 是英文按键。代表重复前一个搜寻的动作。举例来说, 如果刚刚我们执行 /vbird 去向下排串,则按下 n 后,会向下继续搜寻下一个名称为 vbird 的字符串。如果是执行 ?vbird 的话,那么续搜寻名称为 vbird 的字符串!
N	这个 N 是英文按键。与 n 刚好相反,为『反向』进行前一个搜寻动作。例如 /vbird 后,按下 N $\mathbb R$ 寻 vbird 。
<	>
删除、 复制与 粘贴	
x, X	在一行字当中, x 为向后删除一个字符 (相当于 [del] 按键), X 为向前删除一个字符(相当于 [bat 格键) (常用)
nx	n 为数字,连续向后删除 n 个字符。举例来说,我要连续删除 10 个字符, 『10x』。
dd	删除游标所在的那一整行(常用)
ndd	n 为数字。删除光标所在的向下 n 行,例如 20dd 则是删除 20 行 (常用)
d1G	删除光标所在到第一行的所有数据
dG	删除光标所在到最后一行的所有数据
d\$	删除游标所在处,到该行的最后一个字符
d0	那个是数字的 0 ,删除游标所在处,到该行的最前面一个字符
уу	复制游标所在的那一行(常用)
nyy	n 为数字。复制光标所在的向下 n 行,例如 20yy 则是复制 20 行(常用)
y1G	复制游标所在行到第一行的所有数据
уG	复制游标所在行到最后一行的所有数据
y0	复制光标所在的那个字符到该行行首的所有数据
у\$	复制光标所在的那个字符到该行行尾的所有数据
p, P	p 为将已复制的数据在光标下一行贴上, P 则为贴在游标上一行! 举例来说,我目前光标在第:了 10 行数据。则按下 p 后, 那 10 行数据会贴在原本的 20 行之后,亦即由 21 行开始贴。但 那么原本的第 20 行会被推到变成 30 行。(常用)
J	将光标所在行与下一行的数据结合成同一行
С	重复删除多个数据,例如向下删除 10 行, [10cj]
u	复原前一个动作。(常用)
[Ctrl]+r	重做上一个动作。(常用)
<	>

进入输入或取 代的编辑模式	
i, I	进入输入模式(Insert mode): i 为『从目前光标所在处输入』, l 为『在目前所在行的复开始输入』。(常用)
a, A	进入输入模式(Insert mode): a 为『从目前光标所在的下一个字符处开始输入』, A 为最后一个字符处开始输入』。(常用)
o, O	进入输入模式(Insert mode): 这是英文字母 o 的大小写。o 为『在目前光标所在的下一行》; O 为在目前光标所在处的上一行输入新的一行!(常用)
r, R	进入取代模式(Replace mode): r 只会取代光标所在的那一个字符一次; R会一直取代直到按下 ESC 为止; (常用)
[Esc]	退出编辑模式,回到一般模式中(常用)

第三部分:一般模式切换到指令行模式的可用的按钮说明

将编辑的数据写入硬盘档案中(常用)
若文件属性为『只读』时,强制写入该档案。不过,到底能不 对该档案的档案权限有关啊!
离开 vi (常用)
若曾修改过档案,又不想储存,使用!为强制离开不储存档案
储存后离开, 若为:wq! 则为强制储存后离开(常用)
这是大写的 Z 喔! 若档案没有更动,则不储存离开,若档案已存后离开!
将编辑的数据储存成另一个档案(类似另存新档)
在编辑的数据中,读入另一个档案的数据。亦即将 『filename 到游标所在行后面
将 n1 到 n2 的内容储存成 filename 这个档案。
暂时离开 vi 到指令行模式下执行 command 的显示结果!例如可在 vi 当中看 /home 底下以 ls 输出的档案信息!

:set nu 显示行号,设定之后,会在每一行的前缀显示该行的行号 :set nonu 与 set nu 相反,为取消行号!

>

账号管理

简介

<

Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份讲入系统。

用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问,另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。

每个用户账号都拥有一个唯一的用户名和各自的口令。

用户在登录时键入正确的用户名和口令后,就能够进入系统和自己的主目录。

实现用户账号的管理,要完成的工作主要有如下几个方面:

- 用户账号的添加、删除与修改。
- 用户口令的管理。
- 用户组的管理。

用户账号的管理

用户账号的管理工作主要涉及到用户账号的添加、修改和删除。

添加用户账号就是在系统中创建一个新账号,然后为新账号分配用户号、用户组、主目录和登录Shell等资源。

添加账号 useradd

useradd 选项 用户名

参数说明:

- 选项:
 - -c comment 指定一段注释性描述。
 - -d 目录 指定用户主目录,如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录。
 - -q 用户组 指定用户所属的用户组。
 - -G 用户组,用户组 指定用户所属的附加组。
 - -m 使用者目录如不存在则自动建立。
 - -s Shell文件 指定用户的登录Shell。

- -u 用户号指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其他用户的标识号。
- 用户名:
 - 指定新账号的登录名。

测试:

此命令创建了一个用户kuangshen,其中-m选项用来为登录名kuangshen产生一个主目录 /home/kuangshen [root@kuangshen home] # useradd -m kuangshen

增加用户账号就是在/etc/passwd文件中为新用户增加一条记录,同时更新其他系统文件如/etc/shadow, /etc/group等。

Linux下如何切换用户

- 1.切换用户的命令为: su username 【username是你的用户名哦】
- 2.从普通用户切换到root用户,还可以使用命令: sudo su
- 3.在终端输入exit或logout或使用快捷方式ctrl+d,可以退回到原来用户,其实ctrl+d也是执行的exit命令
- 4.在切换用户时,如果想在切换用户之后使用新用户的工作环境,可以在su和username之间加-,例如: 【su-root】
- \$表示普通用户

#表示超级用户,也就是root用户

删除帐号

如果一个用户的账号不再使用,可以从系统中删除。

删除用户账号就是要将/etc/passwd等系统文件中的该用户记录删除,必要时还删除用户的主目录。

删除一个已有的用户账号使用userdel命令,其格式如下:

userdel 选项 用户名

常用的选项是 -r, 它的作用是把用户的主目录一起删除。

[root@kuangshen home]# userdel -r kuangshen

此命令删除用户kuangshen在系统文件中(主要是/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等)的记录,同时删除用户的主目录。

修改帐号

修改用户账号就是根据实际情况更改用户的有关属性,如用户号、主目录、用户组、登录Shell等。

修改已有用户的信息使用usermod命令,其格式如下:

usermod 选项 用户名

常用的选项包括-c, -d, -m, -g, -G, -s, -u以及-o等,这些选项的意义与useradd命令中的选项一样,可以为用户指定新的资源值。

例如:

usermod -s /bin/ksh -d /home/z -g developer kuangshen

此命令将用户kuangshen的登录Shell修改为ksh,主目录改为/home/z,用户组改为developer。

用户口令的管理

用户管理的一项重要内容是用户口令的管理。用户账号刚创建时没有口令,但是被系统锁定,无法使用,必 须为其指定口令后才可以使用,即使是指定空口令。

指定和修改用户口令的Shell命令是passwd。超级用户可以为自己和其他用户指定口令,普通用户只能用它修改自己的口令。

命令的格式为:

passwd 选项 用户名

可使用的选项:

- -1 锁定口令, 即禁用账号。
- -u 口令解锁。
- -d 使账号无口令。
- -f 强迫用户下次登录时修改口令。

如果默认用户名,则修改当前用户的口令。

例如,假设当前用户是kuangshen,则下面的命令修改该用户自己的口令:

\$ passwd

Old password: *****

New password: *****

Re-enter new password: ******

如果是超级用户,可以用下列形式指定任何用户的口令:

passwd kuangshen

New password: *****

Re-enter new password: *****

普通用户修改自己的口令时,passwd命令会先询问原口令,验证后再要求用户输入两遍新口令,如果两次输入的口令一致,则将这个口令指定给用户;而超级用户为用户指定口令时,就不需要知道原口令。

为了系统安全起见,用户应该选择比较复杂的口令,例如最好使用8位长的口令,口令中包含有大写、小写字母和数字,并且应该与姓名、生日等不相同。

为用户指定空口令时,执行下列形式的命令:

passwd -d kuangshen

此命令将用户 kuangshen的口令删除,这样用户 kuangshen下一次登录时,系统就不再允许该用户登录了。 passwd 命令还可以用 -l(lock) 选项锁定某一用户,使其不能登录,例如:

passwd -1 kuangshen

用户组管理

每个用户都有一个用户组,系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同Linux 系统对用户组的规定有所不同,如Linux下的用户属于与它同名的用户组,这个用户组在创建用户时同时创建。

用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对/etc/group文件的更新。

增加一个新的用户组使用groupadd命令

groupadd 选项 用户组

可以使用的选项有:

- -g GID 指定新用户组的组标识号(GID)。
- -o 一般与-q选项同时使用,表示新用户组的GID可以与系统已有用户组的GID相同。

实例1:

groupadd group1

此命令向系统中增加了一个新组group1,新组的组标识号是在当前已有的最大组标识号的基础上加1。

实例2:

groupadd -g 101 group2

此命令向系统中增加了一个新组group2,同时指定新组的组标识号是101。

如果要删除一个已有的用户组,使用groupdel命令

groupdel 用户组

例如:

groupdel group1

此命令从系统中删除组group1。

修改用户组的属性使用groupmod命令

groupmod 选项 用户组

常用的选项有:

- -g GID 为用户组指定新的组标识号。
- -o 与-g选项同时使用,用户组的新GID可以与系统已有用户组的GID相同。
- -n新用户组 将用户组的名字改为新名字

此命令将组group2的组标识号修改为102。

groupmod -g 102 group2

将组group2的标识号改为10000,组名修改为group3。

groupmod -g 10000 -n group3 group2

切换组

如果一个用户同时属于多个用户组,那么用户可以在用户组之间切换,以便具有其他用户组的权限。 用户可以在登录后,使用命令newgrp切换到其他用户组,这个命令的参数就是目的用户组。例如:

\$ newgrp root

这条命令将当前用户切换到root用户组,前提条件是root用户组确实是该用户的主组或附加组。

/etc/passwd

完成用户管理的工作有许多种方法,但是每一种方法实际上都是对有关的系统文件进行修改。

与用户和用户组相关的信息都存放在一些系统文件中,这些文件包括/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group等。

下面分别介绍这些文件的内容。

/etc/passwd文件是用户管理工作涉及的最重要的一个文件。

Linux系统中的每个用户都在/etc/passwd文件中有一个对应的记录行,它记录了这个用户的一些基本属性。 这个文件对所有用户都是可读的。它的内容类似下面的例子:

cat /etc/passwd

root:x:0:0:Superuser:/:

daemon:x:1:1:System daemons:/etc:

bin:x:2:2:Owner of system commands:/bin:

sys:x:3:3:0wner of system files:/usr/sys:

adm:x:4:4:System accounting:/usr/adm:

uucp:x:5:5:UUCP administrator:/usr/lib/uucp:

auth:x:7:21:Authentication administrator:/tcb/files/auth:

cron:x:9:16:Cron daemon:/usr/spool/cron:

listen:x:37:4:Network daemon:/usr/net/nls:

lp:x:71:18:Printer administrator:/usr/spool/lp:

从上面的例子我们可以看到,/etc/passwd中一行记录对应着一个用户,每行记录又被冒号(:)分隔为7个字段,其格式和具体含义如下:

用户名:口令:用户标识号:组标识号:注释性描述:主目录:登录Shell

1) "用户名"是代表用户账号的字符串。

通常长度不超过8个字符,并且由大小写字母和/或数字组成。登录名中不能有冒号(:),因为冒号在这里是分隔符。

为了兼容起见,登录名中最好不要包含点字符(.),并且不使用连字符(-)和加号(+)打头。

2) "口令"一些系统中, 存放着加密后的用户口令字。

虽然这个字段存放的只是用户口令的加密串,不是明文,但是由于/etc/passwd文件对所有用户都可读,所以这仍是一个安全隐患。因此,现在许多Linux系统(如SVR4)都使用了shadow技术,把真正的加密后的用户口令字存放到/etc/shadow文件中,而在/etc/passwd文件的口令字段中只存放一个特殊的字符,例如"X"或者"*"。

- 3) "用户标识号"是一个整数,系统内部用它来标识用户。
- 一般情况下它与用户名是一一对应的。如果几个用户名对应的用户标识号是一样的,系统内部将把它们视为同一个用户,但是它们可以有不同的口令、不同的主目录以及不同的登录Shell等。

通常用户标识号的取值范围是0~65 535。0是超级用户root的标识号,1~99由系统保留,作为管理账号,普通用户的标识号从100开始。在Linux系统中,这个界限是500。

4)"组标识号"字段记录的是用户所属的用户组。

它对应着/etc/group文件中的一条记录。

5)"注释性描述"字段记录着用户的一些个人情况。

例如用户的真实姓名、电话、地址等,这个字段并没有什么实际的用途。在不同的Linux 系统中,这个字段的格式并没有统一。在许多Linux系统中,这个字段存放的是一段任意的注释性描述文字,用作finger命令的输出。

6)"主目录",也就是用户的起始工作目录。

它是用户在登录到系统之后所处的目录。在大多数系统中,各用户的主目录都被组织在同一个特定的目录下,而用户主目录的名称就是该用户的登录名。各用户对自己的主目录有读、写、执行(搜索)权限,其他用户对此目录的访问权限则根据具体情况设置。

7)用户登录后,要启动一个进程,负责将用户的操作传给内核,这个进程是用户登录到系统后运行的命令解释器或某个特定的程序,即Shell。

Shell是用户与Linux系统之间的接口。Linux的Shell有许多种,每种都有不同的特点。常用的有sh(Bourne Shell), csh(C Shell), ksh(Korn Shell), tcsh(TENEX/TOPS-20 type C Shell), bash(Bourne Again Shell)等。

系统管理员可以根据系统情况和用户习惯为用户指定某个Shell。如果不指定Shell,那么系统使用sh为默认的登录Shell,即这个字段的值为/bin/sh。

用户的登录Shell也可以指定为某个特定的程序(此程序不是一个命令解释器)。

利用这一特点,我们可以限制用户只能运行指定的应用程序,在该应用程序运行结束后,用户就自动退出了 系统。有些Linux 系统要求只有那些在系统中登记了的程序才能出现在这个字段中。

8)系统中有一类用户称为伪用户(pseudo users)。

这些用户在/etc/passwd文件中也占有一条记录,但是不能登录,因为它们的登录Shell为空。它们的存在主要是方便系统管理,满足相应的系统进程对文件属主的要求。

常见的伪用户如下所示:

伪用户含义

bin 拥有可执行的用户命令文件

sys 拥有系统文件

adm 拥有帐户文件

uucp UUCP使用

lp lp或lpd子系统使用

nobody NFS使用

/etc/shadow

1、除了上面列出的伪用户外,还有许多标准的伪用户,例如: audit, cron, mail, usenet等,它们也都各自为相关的进程和文件所需要。

由于/etc/passwd文件是所有用户都可读的,如果用户的密码太简单或规律比较明显的话,一台普通的计算机就能够很容易地将它破解,因此对安全性要求较高的Linux系统都把加密后的口令字分离出来,单独存放在一个文件中,这个文件是/etc/shadow文件。有超级用户才拥有该文件读权限,这就保证了用户密码的安全性。

2、/etc/shadow中的记录行与/etc/passwd中的一一对应,它由pwconv命令根据/etc/passwd中的数据自动产生

它的文件格式与/etc/passwd类似,由若干个字段组成,字段之间用":"隔开。这些字段是:

登录名:加密口令:最后一次修改时间:最小时间间隔:最大时间间隔:警告时间:不活动时间:失效时间:标志

- 1. "登录名"是与/etc/passwd文件中的登录名相一致的用户账号
- 2. "口令"字段存放的是加密后的用户口令字,长度为13个字符。如果为空,则对应用户没有口令,登录时不需要口令;如果含有不属于集合 { ./0-9A-Za-z }中的字符,则对应的用户不能登录。
- 3. "最后一次修改时间"表示的是从某个时刻起,到用户最后一次修改口令时的天数。时间起点对不同的系统可能不一样。例如在SCO Linux 中,这个时间起点是1970年1月1日。

- 4. "最小时间间隔"指的是两次修改口令之间所需的最小天数。
- 5. "最大时间间隔"指的是口令保持有效的最大天数。
- 6. "警告时间"字段表示的是从系统开始警告用户到用户密码正式失效之间的天数。
- 7. "不活动时间"表示的是用户没有登录活动但账号仍能保持有效的最大天数。
- 8. "失效时间"字段给出的是一个绝对的天数,如果使用了这个字段,那么就给出相应账号的生存期。期满后,该账号就不再是一个合法的账号,也就不能再用来登录了。

/etc/group

用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。

将用户分组是Linux系统中对用户进行管理及控制访问权限的一种手段。

每个用户都属于某个用户组;一个组中可以有多个用户,一个用户也可以属于不同的组。

当一个用户同时是多个组中的成员时,在/etc/passwd文件中记录的是用户所属的主组,也就是登录时所属的默认组,而其他组称为附加组。

用户要访问属于附加组的文件时,必须首先使用newgrp命令使自己成为所要访问的组中的成员。

用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。此文件的格式也类似于/etc/passwd文件,由冒号(:)隔开若干个字段,这些字段有:

组名:口令:组标识号:组内用户列表

- 1. "组名"是用户组的名称,由字母或数字构成。与/etc/passwd中的登录名一样,组名不应重复。
- 2. "口令"字段存放的是用户组加密后的口令字。一般Linux 系统的用户组都没有口令,即这个字段一般为空,或者是*。
- 3. "组标识号"与用户标识号类似,也是一个整数,被系统内部用来标识组。
- 4. "组内用户列表"是属于这个组的所有用户的列表/b],不同用户之间用逗号(,)分隔。这个用户组可能是用户的主组,也可能是附加组。

磁盘管理

概述

Linux磁盘管理好坏直接关系到整个系统的性能问题。

Linux磁盘管理常用命令为df、du。

- df: 列出文件系统的整体磁盘使用量
- du: 检查磁盘空间使用量

df命令参数功能: 检查文件系统的磁盘空间占用情况。可以利用该命令来获取硬盘被占用了多少空间,目前还剩下多少空间等信息。

语法:

```
df [-ahikHTm] [目录或文件名]
```

选项与参数:

- -a: 列出所有的文件系统,包括系统特有的 /proc 等文件系统;
- -k: 以 KBytes 的容量显示各文件系统;
- -m: 以 MBytes 的容量显示各文件系统;
- -h: 以人们较易阅读的 GBytes, MBytes, KBytes 等格式自行显示;
- -H: 以 M=1000K 取代 M=1024K 的进位方式:
- -T: 显示文件系统类型, 连同该 partition 的 filesystem 名称 (例如 ext3) 也列出;
- -i: 不用硬盘容量,而以 inode 的数量来显示

测试:

将系统内所有的文件系统列出来!

- # 在 Linux 底下如果 df 没有加任何选项
- # 那么默认会将系统内所有的 (不含特殊内存内的文件系统与 swap) 都以 1 Kbytes 的容量来列出来!

[root@kuangshen /]# df

Filesystem	1K-blocks	Used A	vailable U	se% N	Mounted on
devtmpfs	889100	0	889100	0%	/dev
tmpfs	899460	704	898756	1%	/dev/shm
tmpfs	899460	496	898964	1%	/run
tmpfs	899460	0	899460	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	41152812	6586736	32662368	17%	/
tmpfs	179896	0	179896	0%	/run/user/0

将容量结果以易读的容量格式显示出来

[root@kuangshen /]# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 869M 0 869M 0% /dev tmpfs 879M 708K 878M 1% /dev/shm tmpfs 879M 496K 878M 1% /run tmpfs 879M 0 879M 0% /sys/fs/cgroup /dev/vdal 40G 6.3G 32G 17% / tmpfs 176M 0 176M 0% /run/user/0

将系统内的所有特殊文件格式及名称都列出来

[root@kuangshen /] # df -aT

[100cekdangsm	en / j# ar a	1				
Filesystem	Type	1K-blocks	Used Ava	ilable Us	e% Mounted on	
sysfs	sysfs	0	0	0	- /sys	
proc	proc	0	0	0	- /proc	
devtmpfs	devtmpfs	889100	0	889100	0% /dev	
securityfs	securityfs	0	0	0	- /sys/kernel/security	
tmpfs	tmpfs	899460	708	898752	1% /dev/shm	
devpts	devpts	0	0	0	- /dev/pts	

tmpfs	tmpfs	899460	496	898964	1% /run
tmpfs	tmpfs	899460	0	899460	0% /sys/fs/cgroup
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/systemd
pstore	pstore	0	0	0	- /sys/fs/pstore
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/memory
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/pids
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/devices
cgroup	cgroup	0	0	0	- /sys/fs/cgroup/perf_event
configfs	configfs	0	0	0	- /sys/kernel/config
/dev/vda1	ext4	41152812 658	36748	32662356	17% /
systemd-1	_	_	-	-	- /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue	mqueue	0	0	0	- /dev/mqueue
debugfs	debugfs	0	0	0	- /sys/kernel/debug
hugetlbfs	hugetlbfs	0	0	0	- /dev/hugepages
tmpfs	tmpfs	179896	0	179896	0% /run/user/0
binfmt_misc	binfmt_misc	0	0	0	- /proc/sys/fs/binfmt_misc

将 /etc 底下的可用的磁盘容量以易读的容量格式显示

[root@kuangshen /] # df -h /etc

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/vda1 40G 6.3G 32G 17% /

du

Linux du命令也是查看使用空间的,但是与df命令不同的是Linux du命令是对文件和目录磁盘使用的空间的查看,还是和df命令有一些区别的,这里介绍Linux du命令。

语法:

du [-ahskm] 文件或目录名称

选项与参数:

- -a: 列出所有的文件与目录容量,因为默认仅统计目录底下的文件量而已。
- -h: 以人们较易读的容量格式 (G/M) 显示;
- -s: 列出总量而已, 而不列出每个各别的目录占用容量;
- -S: 不包括子目录下的总计,与-s有点差别。
- -k: 以 KBytes 列出容量显示;
- -m: 以 MBytes 列出容量显示;

测试:

```
8./www/.oracle jre usage # 包括隐藏文件的目录
24./www
                        # 这个目录(.)所占用的总量
48.
# 将文件的容量也列出来
[root@kuangshen home]# du -a
4./redis/.bash profile
4./redis/.bash logout
.....中间省略.....
4./kuangstudy.txt # 有文件的列表了
# 检查根目录底下每个目录所占用的容量
[root@kuangshen home] # du -sm /*
0/bin
146/boot
.....中间省略....
0/proc
.....中间省略....
1/tmp
3026/usr # 系统初期最大就是他了啦!
513/var
2666/www
```

通配符*来代表每个目录。

与 df 不一样的是, du 这个命令其实会直接到文件系统内去搜寻所有的文件数据。

只列出当前目录下的所有文件夹容量(包括隐藏文件夹):

[root@kuangshen home]# du

16./redis

直接输入 du 没有加任何选项时,则 du 会分析当前所在目录的文件与目录所占用的硬盘空间。

磁盘挂载与卸除

根文件系统之外的其他文件要想能够被访问,都必须通过"关联"至根文件系统上的某个目录来实现,此关联操作即为"挂载",此目录即为"挂载点",解除此关联关系的过程称之为"卸载" Linux的磁盘挂载使用mount命令,卸载使用umount命令。

磁盘挂载语法:

```
mount [-t 文件系统] [-L Label名] [-o 额外选项] [-n] 装置文件名 挂载点
```

测试:

```
# 将 /dev/hdc6 挂载到 /mnt/hdc6 上面!
[root@www ~] # mkdir /mnt/hdc6
[root@www ~] # mount /dev/hdc6 /mnt/hdc6
[root@www ~] # df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/hdc6 1976312 42072 1833836 3% /mnt/hdc6
```

磁盘卸载命令 umount 语法:

umount [-fn] 装置文件名或挂载点

选项与参数:

- -f: 强制卸除! 可用在类似网络文件系统 (NFS) 无法读取到的情况下;
- -n: 不升级 /etc/mtab 情况下卸除。

卸载/dev/hdc6

[root@www ~]# umount /dev/hdc6

后面的话,我们就开始搭建我们开发需要的服务器环境了! 视频同步更新,这次一定!



"赠人玫瑰,手有余香"

狂神说 的赞赏码





仅供用户M2568339自己学习研究使用,请在下载后24小时内删除。版权归原作者所有,请勿商用及传播。