通俗点讲,有限状态机是:将对象的状态(攻击、闲置、晕眩等状态)的实现代码,提取出来,封装成状态。由状态机负责在各个状态之间调度。状态的切换由具体状态类满足条件自动触发、或者手动触发都可以。

对象持有状态管理类(状态机)的引用,与具体的状态解耦。而混合树是多个动作的一种组合,其实它也是一种特殊的状态。

#### 注意!!!:

区分状态转移和混合树是很重要的。虽然两者都被用来制作平滑动 画,但是他们是分别在不同的情况下使用的。状态转移是在确定的时间内 从一个动画状态平滑的转移至另一个时使用的。状态转移被认定为动画状 态机的一部分。如果一个动作跳转到另一个完全不同的动作耗时很短,那 么状态转移通常的表现令人满意。

动画混合树,是通过使用不同的角度,将角色不同的部分混合,然 后达到平滑混合不同的动画的目的。他会用一个有动画控制器有关的、可 量化的混合参数来控制各个动作相对于最终效果的权重。为了使混合过后 的动作起作用,必须混合造型和时间相近的动作。动画混合树在动画状态 机中是一个特殊类型的状态。

在了解以上信息之后。我们来看下Unity中的状态机。以下是状态机的参数说明。


名称	说明
State Machine	动画状态机,可包含若干个状态单元
Sub-State Machine	子动画状态机,可包含若干个状态单元子动画状态机
Blend Tree	混合树
Any State	任何状态
Entry	本动画状态机的入口
Exit	本动画状态机的出口

每一个动画控制都可以有若干个动画层,每个动画层都是一个动画 状态机,动画状态机中可以同时包含若干个动画状态单元或子动画状态机。 在Unity5.x版本中,每个动画状态机都必然会含有"Any State"、"Entry"、 "Exit"动画状态单元,用于实现该状态机不同状态切换的必须功能。

页码: 1/5

## 5.3 动画状态单元搭建(状态机的添加)


(1)在Project里面按右键新增一个Animator Controller,双击动画控制器文件打开动画控制器的专用窗口。在窗口的空白处按下右键选择 Create State->Empty生成一个新的状态,如图所示。可以更换这个状称。



(2)创建好的状态如下所示。选中该状态,右侧检视视图可以查看此状态的信息。其中Motion代表此状态播放的动画片段,可以为此状态添加一个动画。Speed为动画片段播放的速度。也可以直接将一个动画片段拖入到动画控制器窗口中。(黄色的状态为默认状态,其他的显示为灰色)



(3)选中一个状态右键Make Transition,会多出一条灰色线,选中另外一个状态就能完成一个状态到另外一个状态的过度,比如这里的Idle到Attack的过度,如下所示,箭头指向为目标状态。




页码: 2/5

#### 5.4 过度条件的参数设置

动画状态机和过度条件搭建完成后,就需要对状态机间的过度条件进行设置。为了实现对各个过度条件的操控,需要创建一个或多个参数与之搭配。Mecanim支持的过度参数类型有Float、Int、Bool、Trigger,其在动画控制器代表的意义需要游戏动画师提前设计好。

以下为过度条件参数的设置步骤。

- (1)设置过度条件的参数,首先需要添加参数,在动画控制器窗口,选中Parameters,点击 号,就可以添加一个参数。我们以Float类型为例,添加一个Bool类型的参数变量IsAttack。
- (2)选中我们以上例子中从Idle到Attack状态的过度的一条线,添加刚才(1)步骤的设置的参数,如下。



- (3)如果跳转到攻击状态还需要其他参数,可以继续按照步骤(1)(2)手动添加。
- 5.5 代码对动画控制器的控制案例见课上安排。

# 6 角色动画的重定向

在上节我们学习了Avatar的创建和配置,可能还并不知道创建的 Avatar具有什么意义。

人形角色模型绑定的骨骼架构所包含的骨骼数量和名称不尽相同, 难以实现动画的通用,为了解决这一问题,Mecanim动画系统提供了一套 简化过的人形角色骨骼架构,而Avatar文件就是模型骨骼架构与系统自带

页码: 3/5

骨骼架构间的桥梁,重定向的模型骨骼架构都要通过Avatar与自带骨骼架 构搭建映射。

映射后的模型骨骼可能通过Avatar驱动系统自带骨骼运动,这样产生一套通用的骨骼动画,其他角色模型只需借助这套通用的骨骼动画,就可以做出与模型相同的动作,即实现角色动画的重定向。通过这项技术的运用,可以极大地减小开发者的工作量,以及项目文件和安装包的大小。


具体做法是,对具有阿凡达骨骼配置文件的模型,在将模型导入拖入到游戏场景后,在其Animator组件下,修改其Animator Controller为其他动画控制器。运行即可查看到效果。

## 7 混合树的添加

实际的游戏开发过程中,有时候会有将两个动画混合成一个动画的需求。那么在4.0之前,如此功能则必须再次创建一套动画才行,而新的Mecanim动画系统为开发提供另一种途径,那便是接下来所要学习的动画混合。


在前面我们已经学习了动画混合树的概念。那么接下来,我们只需要学习如何在动画控制器窗口中添加混合树即可。

(1)打开新建的动画控制器。鼠标右键Create->From New Blend Tree(如下)。



(2)双击新建的混合树,再次右键Add motion,可以指定一个动画片段。默认情况下,在创建混合树的时候会添加一个Float类型的参数。混合树默认情况下必须要有至少一个参数,且是Float类型。如下所示。

页码: 4/5



改变Thresholds,即可改变每个动画的触发数值。以上为1D混合,还有2D混合,2D混合表示混合树有两个控制变量。

# 8 扩展知识(StateMachineBehavior类)

到了Unity5.0之后,开发人员可以为动画状态机或动画状态机单元添加继承于StateMachineBehavior类的脚本,用于在指定动画的播放过程中进行自定义操作。详细如下。

OnStateEnter(Animator animator,AnimatorStateInfo stateInfo,int layIndex)	当动画开始播放时调用一次
OnStateUpdate(Animator animator,AnimatorStateInfo stateInfo,int layIndex)	动画播放之后的每一帧都调用一次
OnStateExit(Animator animator,AnimatorStateInfo stateInfo,int layIndex)	动画播放结束时调用一次
OnStateMove(Animator animator,AnimatorStateInfo stateInfo,int layIndex)	动画被移动时播放
OnStateIK(Animator animator,AnimatorStateInfo stateInfo,int layIndex)	动画触发逆向运动学调用

页码: 5/5