Android XML布局

帧布局

- 1. 放置在帧布局中的控件, 在不设置方位和边距的情况下, 默认放在左上角。
- 2. 帧布局中的控件可以重叠放置。
- 3. 帧布局控件设置屏幕中方位使用**layout_gravity**属性(四方位)。属性值 center/center_vertical/center_horizontal对应居中类型。
- 4. 可以链接居中位置和对齐位置,用一链接
- 5. 添加margin控制边距

线性布局

- 1. 方向属性: Orientation(vertical/horizontal)。[horizontal水平、vertical垂直]
- 2. 当线性布局为 垂直/水平 方向时,线性布局中的控件以 从上到下/从左到右 的方式堆放。堆放方式是 无空隙的。
- 3. 设置layout_gravity时只能实现与布局方向垂直的对齐方向和对齐方向。(期中)
- 4. 可以通过垂直方向的相同方向的margin控制控件之间的距离。
- 5. 比重属性weight:可以通过weight属性分配布局占比比例。

网格布局

在Android 5.0 后推出

- 1. 网格布局有方向oriental属性[horizontal/vertical],代表不同方向的网格布局,当一列/行放满后换 行放置。
- 2. 网格布局中的组件不用设置layout_height和layout_width,但不代表高度和宽度属性不存在,网格布局中的组件预先已经被Grid Layout的宽高进行行数和列数的等比例划分。
- 3. columnCount/rowCount设置网格布局中组件的列数/行数
- 4. layout_row设置网格布局中组件的行数(从0开始), layout_column设置网格布局组件的列数, 被设置行数和列数的组件,排在该组件之后的组件,紧接着该组件位置按序放置。排在该组件之前的位置不变。
- 5. layout_rowweight 和 layout_columnweight 可以按照网格布局中的比重属性值平均分配手机屏幕中的宽度/高度空间。
- 6. 网格布局使用layout_columnspan/layout_rowspan属性来设置跨列/跨行的网格,其属性值为要跨越的列数。

相对布局

1. 相对布局Relative Layout中没有layout_gravity属性,在相对布局中替代此属性的是一些方位属性:

属性名	内容	备注
android:layout_centerHorizontal	水平居中	android:layout_gravity="center_horizontal"
android:layout_centerVertical	垂直居中	android:layout_gravity="center_vertical"
android:layout_centerInparent	完全居中	android:layout_gravity="center"
android:layout_alignParentBottom	下边缘	android:layout_gravity="bottom"
android:layout_alignParentLeft	左边缘	android:layout_gravity="left"
android:layout_alignParentRight	右边缘	android:layout_gravity="right"
android:layout_alignParentTop	上边缘	android:layout_gravity="top

- 2. 相对布局如果只有一个控件,在没有参照物的情况下使用android:layout_centerHorizontal 水平居中。
- 3. 相对布局中控件默认放置在左上角,相对布局中的控件可以重叠放置。
- 4. 在相对布局中使用layout_above/below/toLeftOf/toRightOf="参照物ID"来确定控件与参照控件的位置,并且通过align*来与参照控件进行边缘对齐。
- 5. 如果参照与对齐都无法使控件放置在要求的位置,可以使用外边距margin_*来进行微调。

绝对布局

1. 以屏幕左上角为锚点,使用 android: layout_x="[x]dp" 、 android: layout_y="[x]dp" 设置控件在屏幕中的精确位置