

Photoshop

Araç Kutusu (Tool Box)

► Araç Kutusu Ykonları

Katmanlar (Layers)

Filtreler (Filters)

Efektler (Effects)

Photoshop Plug-ins

Örnekler

► Arayüz Yapalım

Arayüz (interface) Yapalım - 1



1 2 3 ►

Bu bölümümüzde hem web sitelerinin vaz geçilmez elemanları olan Arayüzler (interface) in yapılmışın öğrenip, yaptığımız arayüzün nasıl parçalara ayrılarak HTML kodları ile beraber kaydedildiğini hem de buna bağlı olarak butonların nasıl yapıldığını inceleyip öğreneceğiz.

Daha iyi anlayabilmek için yan taraftaki örnek arayüzün yapımını anlatacağız.

Öncelikle, File>New ile açılan New Penceresinde Name:Arayuz yazdık,

Width:320 pixels, Height:260 pixels, Resolution:72 pixels/inch,

Mode:RGB Color, Contents:White olan yeni bir döküman açtık.

View>Show Rules ile cetveli açalım.

Daha sonra Layer Penceresinden New Layer ile yeni bir Layer (Katman) yarattık (Layer 1). Araç Kutusu (Tool Box)dan Elliptical Marquee Tool(M)'u seçerek


Shift tuşunu basılı tutup, info penceresinden de kontrol ederek W:90 H:90 olan, 90 pixel çapında bir daire çizmek için seçili alan yarattık.

Palette üst renk (Foreground Color)'e Tıklayıp açılan Color Picker Penceresinde alt taraftaki # kısmına 005294 renk kodunu yazarak dairemizin rengini belirledik.

Siz başka bir renk seçebilirsiniz. Bu konuda Swatches Penceresinden hazır renkleri seçmek konusunda yardım alabilirsiniz.

Daha sonra yine Araç Kutusundan Kova Aracı (Paint Bucket Tool-G) nı seçip seçili olan daire şeklinin içine tıklayarak dairemizi boyadık. Ctrl+D ile de seçili alanı iptal ettik (Deselect).

Layer Penceresine giderek ikonuna tıklayıp yeni bir Layer (Katman) yarattık (Layer 2). Bu yeni Layerimize dikdörtgen bir şekil çizmek için bu defa Araç Kutusundan Elliptical Marquee Tool'un üzerine tıklayıp mausumuzu bir süre üzerine tutarak açılan menüden Rectangular Marquee Tool'u seçtik. Dökümanımızdaki dairemizin üzerinden aşağıya doğru info penceresinden kontrol ederek W:90, H: 205 olan dikdörtgen çizmek için seçili alan yarattık. Dikdörtgenimizin kenarlarını biraz yuvarlatıp yumuşatmak için Select>Modify>Smooth 'u seçerek



açılan Smooth Selection Penceresinde Sample Radius: değerini 5 olarak verdik OK tuşuna bastık. Kova Aracı (Paint Bucket Tool-G) ile bu seçili alanın içine tıklayarak Layer 2 deki dikdörtgenimizi boyadık. Ctrl+D ile

de seçili alanı iptal ettik (Deselect). Layer Penceresine giderek ikonuna tıklayıp yeni bir Layer (Katman) yarattık (Layer 3). Bu yeni

Layerimize de dikdörtgen bir şekil çizmek için yine Rectangular Marquee Tool ile dairemizin üzerinden bu defa yatay olarak, soldan sağa doğru çekerek ve info penceresinden de kontrol ederek W:244, H: 72 olan dikdörtgen çizmek için seçili alan yarattık. Bu dikdörtgenimizin kenarlarını da yumuşatmak için Select>Modify>Smooth 'u seçerek açılan Smooth Selection Penceresinde Sample Radius:5 olan değerini değiştirmeden OK tuşuna bastık.

Kova Aracı (Paint Bucket Tool-G) ile bu seçili alanın içine tıklayarak Layer 3 deki dikdörtgenimizi de boyadık. Ctrl+D ile de seçili alanı iptal ettik (Deselect). Layer penceresine dikkat ederseniz şu anda Layer 3 de bulunuyoruz.


Layer 2 ve Layer 1 in yan taraflarındaki göz ikonlarının yanlarında bulunan boş kutulara tıklayarak zincir ikonlarını aktif hale getirdik. Böylece Layer ler bir link ile birbirlerine bağlandılar. Layer penceresinin üst

tarafındaki ikona tıklayarak açılan menüden Merge Linked'i seçerek bu layerleri tek bir Layer olarak Layer 3 de birleştirdik. Layer 3 'e sağ tuş ile tıklayıp açılan menüden Layer Properties'i seçerek Layer Properties Penceresindeki Name: kısmına taban yazdık. Arayüzümüzün tabanının görünümünü tamamlamış olduk. Şimdi arayüzümüzün tabanına efekt vermek için layer penceresindeki taban layerine çift tıklayadık. Açılan Layer Style Penceresinde [Bevel and Emboss'un](#) üzerine tıklaydık, yanındaki kutucuk kendiliğinden işaretlendi. Burada default ayarlarına hiç dokunmadan OK dedik. Sizler de diğer etkiler elde edebilmek için buradaki ayarları ile istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hatta birazda zeminde gölge yaratmak için [Drop Shadow'un](#) üzerine de tıklaydık, buradaki default ayarlarına da hiç dokunmadan OK dedik.

Artık arayüzümüzün tabanı oluşturduk diyebiliriz. Şimdi link vereceğimiz butonlarımızı yapalım.

Yeride herhangi bir karışıklıkla yer vermemek için butonlarımızı Layer Set içinde oluşturacağız.

Yeni bir Layer Set oluşturmak için Layer Penceresinin alt tarafında bulunan  ikonuna (Create a new set) tıklayarak Set 1 adındaki Layer Set'i yarattık. Set 1'e sağ tuş ile tıklayıp açılan menüden Layer Set Properties'i



seçtik ve Layer Set Properties Penceresinde Name: kısmına buton yazdık, Color: kısmındaki

menüden Red'i seçip OK diyerek, buton isimli Layer Set'imizi kırmızı olarak renklendirdik. Buton isimli Layer Set'e yeni bir Layer eklemek için Layer Penceresindeki  ikonuna tıklaydık (Layer 1).

İlk butonumuzun zeminini yaratmak için yine  Rectangular Marquee Tool aracını kullanacağız. Dökümanımızdaki tabanımızın üzerinde herhangi bir yerine Rectangular ile bir dikdörtgen çizmek için seçili alan yarattık. Select>Modify>Smooth ile Smooth değerini 3 vererek kenarlarını yuvarladık. Araç Kutusundan  ikonuna tıklayarak palettteki default renkleri elde ettik. Kova Aracı (Paint Bucket Tool-G)'nin üzerine tıklayıp, bir süre bekledikten sonra açılan menüden Gradient Tool'u , seçtik. Araç Seçenekleri Çubuğunda 1. sırada bulunan

Linear Gradient'i  seçerek Araç Seçenekleri Çubuğundaki default ayarları değiştirmeden ve düzgün bir doğru yaratmak için Shift tuşunu basılı tutarak seçili alanımızın alt kenarından üst kenarına (yukarıya) doğru hareket ederek (çizgi çekerek) Layer 1'i renklendirdik. Yeni bir Layer yarattık (Layer 2). Select>Modify>Contract ile Contract değerini 2 pixels vererek, seçili alanı 2 pixel küçülttük. Palettteki üst renk olarak (Foreground) Color Picer'deki # kısmına F69679 renk kodunu, alt renk olarak (Background) da FF0000 renk kodunu yazdık. Yine Gradient Tool ile ve Shift tuşunu basılı tutarak, seçili alanın bu defa üst kenarından alt kenarına doğru çizgi çekerek Layer 2'yi renklendirdik.

[Yeri »](#)

[Photoshop](#)[Araç Kutusu \(Tool Box\)](#)[Araç Kutusu Ykonları](#)[Katmanlar \(Layers\)](#)[Filtreler \(Filters\)](#)[Efektler \(Effects\)](#)[Photoshop Plug-ins](#)[Örnekler](#)[Arayüz Yapalım](#)

Arayüz (interface) Yapalım - 2



◀ 1 2 3 ▶

İmdi butonumuzun altına biraz gölge verelim. Gölgenin Layer 1'in altında olması gerekiyor. Bunun için gölgenin bulunacağı Layeri yaratıp, Layer 1'in altına taşıyalıyız (Layer Order). Önce Layer 1'e tıklayık, sonrada Layer 1'i seçili hale getirmek için Ctrl tuşuna basılı tutarak tekrar tıklayık. Yeni bir layer yarattık (Layer 3). Layer 3'ü sol tuş ile tutarak Layer 1'in altına sürükleyerek taşıdık (Layer Order). Select>Modify>Expand ile Expand değerini 2 vererek OK dedik ve seçili alanı 2 pixel genişlettik. İmdi bu alanı boyayacağız, Edit>Fill ile açılan Fill Penceresinden Use: kısmındaki açılır menüden Black'ı seçtik, OK dedik. Ctrl+D ile de seçimi iptal ettik (Deselect). Filter>Blur>Gaussian Blur Penceresinde Radius değerini 1,6 olarak verip OK dedik ve gölgemizi tamamladık.

İmdi Butonumuzun üzerine yazı yazacağız.

Hemen bir hatırlatma yapalım, tıklayarak seçili hale gelen (mavi renk alan) layerin sol tarafındaki kutucukta "Fırça Ykonu" görünmektedir. Bunun anlamı, "Çalışma bu Layerde yapılmaktadır" demektir. Yani yapacağınız



her işlem "Fırça Ykonu" olan Layer'e etki edecektir.

Öncelikle yazı yazılacak Layer 2'nin üzerinde olması için Layer 2'yi tıklayık.

Yazı yazılacak rengini seçmeliyiz. Biz örneğimizde Beyaz rengi seçmek için Swatches Penceresinden beyaz (White)



rengi seçtik. Sonrada Araç Kutusundan Yazı Aracı (Type Tool-T)'ni seçtik. Araç Seçenekleri Çubuğundan yazı font'u olarak Arial'i seçtik ve Ana Sayfa olarak yazdık.

Dikkat ederseniz Ana Sayfa yazısının bulunduğu Layer, Layer Penceresindeki Layer 2'nin üzerinde kendiliğinden oluştu. Yazı çok sade oldu. Biraz gölgelendirelim. Layer Penceresindeki Ana Sayfa yazılı Layer'e sağ tuş ile

Duplicate Layer'i seçerek Ana Sayfa copy layerini oluşturduk. Ana Sayfa Layer'ini T ikonu üzerine çift tıklayarak



açılan Araç Seçenekleri Çubuğundan Palettes'i tıklayarak Yazı Paleti Aracını açtık. Burada Color: bölümüne tıklayarak Color Picker deki

bölümüne 000000 renk kodunu vererek siyah rengi seçtik ve OK dedik.



Aynı Layerde iken tekrar Araç Çubuğundan Move Tool tıklayarak seçerek klavyemizdeki oklar yardımıyla 1 pixel sağ için sağ ok'a bir defa, 1 pixel aşağı için aşağı ok'a bir defa bastık. Böylece yazının altında bulunan siyah renkli Ana sayfa Layerini 1'er pixel sağa ve aşağıya kaydırarak yazıya gölge vermiş olduk. İmdi butonumuza biraz daha derinlik kazandıralım.



Ana Sayfa copy Layer'ına tıklayık ve yeni bir layer yarattık (Layer 4). Araç Kutusundan Fırça (Paintbrush Tool-B) aracını seçtik. Yukarıdaki Araç Seçenekleri Çubuğundan Brush: değerini 5 olarak seçtik. Shift tuşunu basılı tutarak, kıymızmsı olan butonumuzun üst kenarına yatay olarak soldan sağa doğru çizerek fırça etkisi verdik. Filter>Blur>Gaussian Blur daki Radius değerini 1,8 olarak verip OK dedik. Layer 4 ün Opacity değerini

Opacity: 85%

değiştirmek için Layer Penceresindeki Opacity değerini 85% olarak verdik. Dikkat ederseniz butonumuz 3 boyutlu bir hal aldı.

Butonumuza biraz daha netleştirmek için kenarlarını belirleyelim.

Paletteki üst rengi (Foreground Color), Swatches dan siyah olarak seçtik. Layer 2 isimli Layer'i tıklayık (hemen yanındaki fırça ikonu görüldü). Edit>Stroke ile [Stroke Penceresini](#) açtık. Width: kısmına 2 değerini verip OK dedik. Böylece ilk butonumuz olan ve "buton Layer Set"i içindeki butonumuzu tamamladık.

"buton Layer Set"indeki Layerlerin görünmesini engellemek için yanındaki buton ikonuna tıklayarak açık olan "buton Layer Set"ini kapatabiliriz.

Aynı şekilde ikinci butonu yaratmak için ""buton Layer Set"e sağ tuş ile Duplicate Layer Set ile açılan pencerede As: bölümüne buton 2 yazarak ile kopyasını çıkardık.

Araç Kutusundaki Move Tool aracı seçili iken klavyedeki oklar yardımıyla ikinci butonumuzu

dökümanýmýzda istediðimiz yere taþýyabiliriz.

"buton 2" isimli Layer Setteki butonun yazýsýný deðiþtirmek için "Ana Sayfa" ve "Ana Sayfa copy"

Layerlerinin üzerine çift týklayarak istediðinizi yazabilirsiniz. Biz örneðimizde "Kimim" olarak deðiþtirdik.

Buton sayýsýný çoðaltmak için bu iþlemi tekrarlamanyz yeterlidir.

Layer Set lerin renklerini deðiþtirmek için Layer Set Properties den renk seçebilirsiniz.

[« Geri](#)

[Ýleri »](#)

Photoshop

Araç Kutusu (Tool Box)

► Araç Kutusu Ykonları

Katmanlar (Layers)

Filtreler (Filters)

Efektler (Effects)

Photoshop Plug-ins

Örnekler

► Arayüz Yapalım

Arayüz (interface) Yapalım - 3



1 2 3

İmdi Logomuzu yapalım.

Örneğimizde alt alta 4 tane buton olduğundan 4 tane de (buton, buton 2, buton 3, buton 4) buton Layer Set imiz var. "buton 4" Layer Set'i tıkladık.

Layer Penceresinin alt tarafındaki  ikonuna tıklayarak Logo adında yeni bir Layer Set yarattık. Bu Layer set'in içine de yeni bir Layer yarattık (Layer 17). Elliptical Marquee Tool ile dökmamızdaki arayüzün zemininin sol köşesine, 75 pixel çapında bir daire çizmek için seçili alan yarattık. Araç Kutusundaki Palette  ikonu ile default palet renklerini seçtik. Gradient Tool ile ve bu defa Araç Seçenekleri Çubuğunda 2. sırada bulunan Radial Gradient'i



seçerek shift tuşunu basılı tutarak sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru 45 derecelik bir açı ile çizgi çektik. Select>Modify>Contract ile Contract: 4 vererek yeni bir seçili alan yarattık.

Tekrar yeni bir Layer yarattık (Layer 18). Palette üst renk olarak, A3D39C ve alt renk olarak, 005E20 renk kodlarını verdik. Gradient Tool ile yukarıda anlattığımız aynı uygulamayı tekrarladık.

Edit>Stroke ile Width: 1 değerini vererek Stroke uyguladık. Layer 17 'ye de gölge uygulamak için,

Önce Layer 17'ye tıkladık, sonrada Layer 17'yi seçili hale getirmek için Ctrl tuşuna basılı tutarak tekrar tıkladık. Yeni bir layer yarattık (Layer 19). Layer 19'u sol tuş ile tutarak Layer 17'nin altına sürükleyerek taşıdık (Layer Order). Select>Modify>Expand ile Expand değerini 3 vererek OK dedik ve seçili alanı 3 pixel genişlettik. İmdi bu alanı boyayacağız, Edit>Fill ile açılan Fill Penceresinden Use: kısmındaki açılır menüden Black'ı seçtik, OK dedik. Ctrl+D ile de seçimi iptal ettik (Deselect). Filter>Blur>Gaussian Blur Penceresinde Radius değerini 2,2 olarak verip OK dedik ve gölgemizi tamamladık.

İmdi Logo butonumuzun üzerine Logo yazıyı yazacağız.

Hatırlayacağınız gibi yazıyı Layer 18'nin üzerinde olması için Layer 18'yi tıkladık. Yazıyı rengini seçmeliyiz. Swatches Penceresinden yine beyaz (White) rengi seçtik. Sonrada Araç Kutusundan Yazı Aracı (Type Tool-T)'ni seçtik. Araç Seçenekleri Çubuğundan yazı font'u olarak Arial MT'i seçtik ve Logo olarak yazdık.

Dikkat ederseniz Logo yazısının bulunduğu Layer, Layer Penceresindeki Layer 19'un üzerinde kendiliğinden oldu.



Logo Layer'inin üzerine çift tıkladık. Araç seçenekleri Çubuğundaki  ikonuna tıklayarak Wrap Text pencersini açtık ve buradan da [Bulge](#)'yi seçip OK dedik. Gölge vermek için ise Logo yazılı Layer'e sağ tuş ile Duplicate Layer'i seçerek Logo copy layerini oluşturduk.

Yazı Paleti Aracında Color: bölümüne tıklayarak Color Picker deki # bölümüne 000000 renk kodunu vererek siyah rengi seçtik ve OK dedik. Aynı Layerde iken tekrar Araç Çubuğundan Move Tool aracını seçerek klavyemizdeki oklar yardımıyla 1 pixel sağa ve 1 pixel aşağı kaydırarak yazıyı gölge vermeye başladık. Logo copy Layer'ına tıkladık ve yeni bir layer yarattık (Layer 20).

Araç Kutusundan Fırça (Paintbrush Tool-B) aracını seçtik. Yukarıdaki Araç Seçenekleri Çubuğundan Brush: değerini 13 (Soft Round 13 pixels) olarak seçtik. Logo butonumuzun sağ üst köşesine tıkladık. Böylece Logo butonumuzu da tamamladık.

Sizler hazırladığınız arayüz (interface) üzerine dediğimiz desenler ve yazılar ekleyebilirsiniz.

Biz de bir kaç ekleme yaparak örnek arayüzümüzü tamamlamış olduk.

Şimdi geldi hazırladığımız arayüzü parçalara ayırıp butonlara linkler verip web sayfamıza yerleştirmeye...

İmdi bu işlemi çok kolay bir şekilde yapacağız.

Araç Kutusundan Dilimleme Aracı (Slice Tool-K)'ni seçtik. Daha sonra link vermek istediğimiz butonların, yazıların, şekillerin üzerine gelip istediğimiz gibi sürükleyerek seçti alanlar olan Slice bölümlerini oluşturduk.



Bu bölümleri oluşturduktan sonra yine Araç Kutusundan bu defa Slice Select Tool (Dilimleme Seçim Aracı) ile daha önceden seçtiğimiz alanların üzerine çift tıklayarak açılan Slice Options Penceresinden URL: kısmına link vereceğimiz adresi, Target: kısmına Sayfanın açılma şeklini, Alt Tag: kısmına da mouse üzerine gelince oluşacak mesajımızı yazıyoruz. Slice ile işaretlediğimiz bütün parçalara bu işlemi tek tek uyguladıktan sonra File>Save for Web ile açılan pencereden OK diyerek, nereye kaydetmek istiyorsak seçerek hem HTML olarak hemde Photoshop'un kayıt sırasında kendisinin otomatik oluşturacağı "images" klasörü içine Slice Aracı ile dilimlediğimiz dökümanın parçalarını *.gif formatında kaydedebiliriz.

Daha sonra kaydedilen HTML sayfasının kodlarını alıp, web sitenizin HTML kodları arasına yerleştirebilirsiniz. Son olarak da dökümanımızı PSD formatında kaydetmeyi unutmayalım ki daha sonra üzerinde istediğimiz değişiklikleri rahatça yapabilelim (File>Save).

Slice seçimlerini döküman üzerinde görmemek isterseniz View>Show Extras'ın yanındaki işareti kaldırın. (Ctrl+H) İlk Arayüz(interface)imizi yarattık. Bütün bu anlatılanları daha iyi anlamak için bu uygulamaları Photoshop 6.0 'ı açarak sabırla adım adım sıra ile yapmanızda fayda var. Aksi halde size çok sıkıcı gelebilir. ■

[« Geri](#)

Örnek Dökümanın PSD Dosyası



Arayuz.zip 101 Kb