Operating System Design & Implementation

A031521 清大資工所 王維寬

Lab1 Establish Lab Environment

Lab goal

- 1. 建制 OSDI 開發環境 (VMware workstation + fedora)
- 2. 使用 gdb 與 QEMU 進行 kernel code debug

Todo

- Debug the Makefile error
 - a. makefile 縮排錯誤
 - b. tools/build.sh 沒有 execute 權限

Using gdb

- a. qemu -m 16M -boot a -fda Image -hda ../osdi.img -s -S -serial stdio
- b. Open other console
- c. cd linux-0.11 gdb tools/system
- d. (gdb) target remote localhost:1234

• Debug the kernel code error

- a. There is a excess panic() in main.c
 - 當 kernel 遇到 bug,或硬體錯誤,kernel 呼叫 panic()來停止 OS 並印出錯誤資訊
- b. The const number NR_TASKS is zero(should be 64)
 - NR_TASKS 位於 include/linux/sched.h, 其代表 OS 允許 task 的最大數量。若為 O, find_empty_process()(位於 kernel/fork.c)會出現錯誤。所以必須將其設為 64。

QEMU

QEMU 一個 Open source code 的 x86 虛擬機。

Parameter

-m X : 指定 RAM 大小為 X

-fda file

-fdb file: 選擇 file 當 floppy disk image

-hda file

-hdb file

-hdc file

-hdd file: 選擇 file 當 hard disk image

-boot [a | c | d] : 使用 (a)floppy disk (c)hard disk (d)CD-ROM

(n)network

-s: shorthand for -gdb tcp::1234

-S: 在啟動時暫停,直到 gdb 下達繼續執行的指令

-serial dev: 選擇 serial port 為 dev

GDB

gdb 是 GNU 軟體所使用的標準偵錯器,支援的偵錯語言有: C、C++、Pascal、FORTRAN

Parameter

b: set break point (can use funciton name or line number)

n: execute program line by line

c : continue program

list: list code

backtrace: show call stack

info r : show current registers value

Ctrl+c: stop program


Lab2 Kernel Booting

Lab goal

- 了解 x86 開機流程
- 在 boot 後秀出 "Hello world"
- 修改 bootsect 以實現 multi-boot
- 以 int 13H 從硬碟讀取資料
- 以 int 16H 讓使用者從鍵盤輸入資料

Boot flow

- 1. BIOS load the bootsect from disk MBR to 0x7c00 memory address
- 2. boosect copy itself to 0x90000 memory address and jump to 0x90000.
- 3. boosect load setup from disk to 0x90200 memory address.
- 4. Get some system peripheral device parameters (video, root disk, keyboard,...,etc.) and jump to 0x90200.
- 5. Switch system into protected mode move kernel from 0x10000(64K) to 0x01000
- 6. Jump to 0x1000 and execute head.s for kernel boot



Todo

Modify the shell code at tools/build.sh

```
bootsect=$1
setup=$2
system=$3
IMAGE=$4
hello_img=$5
root_dev=$6
```

[!-f "\$hello_img"] && echo "there is no hello binary file there" && exit -1

dd if=\$ hello_img seek=1 bs=512 count=1 of=\$IMAGE 2>&1 >/dev/null

Write setup(4 * 512bytes, four sectors) to stdout
[!-f "\$setup"] && echo "there is no setup binary file there" && exit -1
dd if=\$setup seek=2 bs=512 count=4 of=\$IMAGE 2>&1 >/dev/null

[\$system_size -gt \$SYS_SIZE] && echo "the system binary is too big" && exit -1 dd if=\$system seek=6 bs=512 count=\$((2887-1-4)) of=\$IMAGE 2>&1 >/dev/null

此檔案可將指定的 file load 進記憶體

Shell parameter

• dd: 將來源數據 load 到指定位址


• if: 傳送目標

• seek: 在輸出開始處跳過指定 sector 數

• bs: byte 數

• counter: sector 數

由 build. sh 得知,記憶體擺放順序為 bootsect -> hello_img ->setup ->system bootsect 和 hello_image 各占一個 sector,setup 則占 4 個,一個 sector 大小為 512byte。所以 bootsect、hello_img、setup、system 的 seek 分別為 0、1、2、6。如下圖



• 在 Makefile 中增加 hello.s 的 make target

hello: hello.s

@\$(AS) -o hello.o hello.s -g

@\$(LD) \$(LDFLAGS) -o hello hello.o

@objcopy -R .pdr -R .comment -R.note -S -O binary hello

head.o: head.s

@\$(AS) -o head.o head.s

修改 boot/bootsect.s 以實現 multi-boot

程式流程

- 1. 使用者輸入'1'或'0'
- 2. 若為'1',則正常開機
- 3. 若為'2', 則印出 "Hello world!"
- 4. 若為其他字元,則回到步驟1

Code

int

\$0x13

```
read_input:
    mov $0x0000, %ax # 將 AH 設為 0 (Get character form keyboard)
                         # 從 Keyboard 讀取一個字元,結果將在 AL
         $0x16
    int
                         # 若為'1'
    cmp $0x31, %al
    ie
         PRESS 1
                        # Jump to PRESS_1
                         # 若為'2'
    cmp $0x32, %al
                        # Jump to PRESS 2
    ie
         PRESS 2
    jmp PRESS_OTHER #若以上皆非, Jump to PRESS_OTHER
PRESS 1:
    jmp load_setup
PRESS 2:
    imp load_hello
PRESS_OTHER:
    imp read_input
load hello:
                       # drive O, head O (INT 13H 參數)
    mov $0x0000, %dx
    mov $0x0002, %cx # sector 2, track 0 (INT 13H 參數)
    mov $0x0200, %bx
                            # address = 512, in INITSEG (INT 13H 參
數)
                            # 1個 sector(INT 13H 參數)
    .equ AX, 0x0200+1
          $AX, %ax
                            # 填入 ax
    mov
                            #以上參數皆可從 tools/build.h 得知
                            # 將 sectors load 進 memory
         $0x13
    int
                            # 若成功, jump to ok_load_hello
         ok_load_hello
    inc
    mov $0x0000, %dx
                            # 重設 dx
                            # 重設 ax
    mov $0x0000, %ax
```

```
imp load_hello
                             #跳回 load hello 重來
ok_load_hello:
                             #jump to 0x9020
     ljmp $SETUPSEG, $0
load_setup:
    mov $0x0000, %dx
                             # drive 0, head 0 (INT 13H 參數)
    mov $0x0002, %cx
                            # sector 2, track 0 (INT 13H 參數)
                             # address = 512, in INITSEG (INT 13H 參
    mov $0x0200, %bx
數)
    .equ AX, 0x0200+SETUPLEN # 4個 sector(INT 13H 參數)
                                  # 填入 ax
    mov $AX, %ax
                                  # 以上參數皆可從 tools/build.h 得
知
         $0x13
                             # 將 sectors load 進 memory
    int
                           # 若成功, jump to ok load hello
    inc
         ok_load_setup
                           # 重設 dx
    mov $0x0000, %dx
                             # 重設 ax
    mov $0x0000, %ax
         $0x13
    int
    jmp load_setup
                             #跳回 load setup 重來
```

ok_load_setup:

INT 13H

這個 x86 指令會觸發 interrupt, 並且將 sectors 從硬碟 load 進 Memory

Parameter

- AH = 02h
- AL = number of sectors to read (must be nonzero)
 - CH = low eight bits of cylinder number
- CL = sector number 1-63 (bits 0-5)
- high two bits of cylinder (bits 6-7, hard disk only)
 - DH = head number
- DL = drive number (bit 7 set for hard disk)
- ES:BX -> data buffer

Return

- CF set on error if AH = 11h (corrected ECC error), AL = burst length
- CF clear if successful(所以 jnc 才會跳到 ok_load_hello)
- AH = status

AL = number of sectors transferred (only valid if CF set for some BIOSes)

INT 16H

這個 x86 指令會觸發 interrupt,並從鍵盤讀取一個 character

Parameter

• AH = 00h

Return

- AH = BIOS scan code
- AL = ASCII character

Hint

在修改 tools/build.sh 時,有權限問題。當使用 chmod 出現 "is not in the sudoers file. This incident will be reported." 可使用 su - 進入 super user,再使用 chmod

Lab3 x86 I/O System and Interrupt

Lab goal


- 了解 trap 是如何註冊及產生的
- Shell 如何運作
- 註冊 timer handler
- 註冊 keyboard handler

Todo

code

```
TRAPHANDLER_NOEC(Default_ISR, T_DEFAULT)
#註冊 timer interrupt, idt irq0 timer 為 entry name
TRAPHANDLER_NOEC(_idt_irg0_timer, IRQ_OFFSET+IRQ_TIMER)
#註冊 keyboard interrupt, idt irql kbd 為 entry name
TRAPHANDLER NOEC( idt irg1 kbd, IRQ OFFSET+IRQ KBD)
.globl default_trap_handler;
_alltraps:
     push %ds
     push %es #push ds 和 es
     pushal #push trapframe structure 的 register
     mov $GD_KD, %ax #將 GD_KD load 到 ax
     mov %ax. %ds #將 ax load 到 ds
     mov %ax, %es #將 ax load 到 es
     push %esp #將 trapframe 的 stack point push 進 stack(trap handler
要用)
     call
          default trap handler # Jump to deflaut trap handler
     add
          $4, %esp
     popal
     popl %es
     popl %ds
     add $8, %esp # Cleans up the pushed error code and pushed ISR number
     iret # pops 5 things at once: CS, EIP, EFLAGS, SS, and ESP!
```

Trapframe structure



Trapframe: 進入 trap 所需要的 register 組

在 trap.c 指定 trap handler

```
code
void trap_init()
      int i;
      extern void Default ISR();
      extern void _idt_irq0_timer();
      extern void _idt_irq1_kbd();
      for (i = 0; i < 256; i++)
            SETGATE(idt[i], 1, GD_KT, Default_ISR, 0);
      /* Setup keboard trap */
      SETGATE(idt[IRQ_OFFSET+IRQ_KBD], 0, GD_KT, _idt_irq1_kbd, 0);
      /* Setup timer trap*/
      SETGATE(idt[IRQ_OFFSET+IRQ_TIMER], 0, GD_KT, _idt_irq0_timer, 0)
      lidt(&idt_pd);
static void trap_dispatch(struct Trapframe *tf)
      switch(tf->tf_trapno){ //檢查是 tf 是何種 trap
```

```
case IRQ OFFSET + IRQ KBD: //若為 keyboard, 執行 kbd intr()
                kbd_intr();
                break;
           case IRQ_OFFSET + IRQ_TIMER: //若為 timer, 執行
timer handler()
                timer_handler();
                break;
           default: break;
     }
}
在 Shell 增加 kerninfo 指令
從 kern. ld 這個 load script 中可以看出 memory 使用資訊
Code
int mon_kerninfo(int argc, char **argv)
     extern char _start, etext, _edata, __STAB_BEGIN__, end;
     cprintf("Kernel code base start = %x size=%d\n",& start,&etext-& start);
     cprintf("Kernel data base start = %x size=%d\n",&_edata,&end-&_edata);
     cprintf("Kernel executable memory footprint: %dKB\n",(&end-
&_start)/1024);
     return 0;
}
可用 extern char symbol_name, 來取得 kern.ld 中的 symbol
code base start address
為 start 的位址(entry point), code 尾端為 etext, 兩者相減可得 code size
data base start address
```

我用 **PROVIDE(_edata = .)**在 kern. ld 中定義了 symbol "_edata" (在. data 之前), 所以_edata 為 data base start address, 最尾端為 end, 兩者相減可得 data size

Kernel executable memory footprint

end 與_start 相減則為 kernel 的總共用的 memory 大小

在Shell增加 chgcolor 指令

Code

```
int chgcolor(int argc, char **argv){
    char color = argv[1][0];

    if(color >= '0' && color <= '9') settextcolor(color-'0',0);
    else if(color >= 'A' && color <= 'F') settextcolor(color-'A'+0x0A,0);
    else if(color >= 'a' && color <= 'f') settextcolor(color-'a'+0x0A,0);
    else {
        cprintf("Undefined color!!\n");
        return 0;
    }

    cprintf("Change color %c!\n",color);
    return 1;
}</pre>
```

只要 call settextcolor function, 變可指定文字顏色

Lab4: Minimal Kernel

Lab goal

- 了解 context switch 運作原理
- 實作 fork

• 實作簡易的 schedule routine

To do

```
產生一個 task
code
int task_create()
{
      int i = 0;
      Task *ts = NULL;
      /*若找到一個 task 為 free 或 stop, 使用它*/
      for (i = 0; i < NR\_TASKS; i++)
            if (tasks[i].state == TASK_FREE || tasks[i].state == TASK_STOP)
                  ts = \&(tasks[i]);
                  break;
            }
      }
      if (i \ge NR_TASKS)
            return -1;
      /* Initial Trapframe */
      memset( &(ts->tf), 0, sizeof(ts->tf));
      ts->tf.tf_cs = GD_UT \mid 0x03;
      ts->tf.tf_ds = GD_UD \mid 0x03;
      ts->tf.tf_es = GD_UD \mid 0x03;
      ts->tf.tf_ss = GD_UD \mid 0x03;
      ts->tf.tf_esp = ts->usr_stack + USR_STACK_SIZE;
      ts->task id = i; /* task id 為 i */
      ts->state = TASK_RUNNABLE; /* state 設為 runnable, 等 scheduler
run 它 */
```

```
/* parrent 為 current task */
      if(cur task) ts->parent id = cur task->task id;
      else
               ts->parent_id = 0;
      ts->remind_ticks = 100;
      return i;
}
int sys_fork()
      int pid = -1;
     /* Initial task space */
      pid = task_create();
      if (pid < 0)
            return -1;
      if ((uint32 t)cur task != NULL)
      {
            /* Copy parent's tf to new task's tf */
            tasks[pid].tf = cur_task->tf;
            /* 將 current task 的 stack 複製給新的 task*/
            memcpy(tasks[pid].usr_stack, cur_task->usr_stack,
USR_STACK_SIZE);
      /*以 current task 的 stack pointer 的 offset, 並加到新的 task 的 stack
start address, 計算出新的 task 的 stack pointer*/
      tasks[pid].tf.tf_esp = cur_task->tf.tf_esp - (uintptr_t)cur_task->usr_stack +
(uintptr_t)tasks[pid].usr_stack;
            /*fork()時, 若為 parrent 則 return0, 若為 child 則 return 自己的
ID */
            tasks[pid].tf.tf_regs.reg_eax = tasks[pid].task_id;
            return 0;
      }
```

```
return 0;
}
實作簡易 scheduler
程式流程
從 current task 的 ID 開始往下搜尋,若有 task 為 runnable,則將它設為
runnning, 若 current task 為 running, 則將它改為 runnable。並將 current
task 改為新的 task, 並以
env_pop_tf(&tasks[i].tf)跳回 user node
code
void sched_yield(void)
{
     extern Task tasks[];
     extern Task *cur_task;
     int i, n;
     int next_i = 0;
           if(cur_task) i = cur_task->task_id+1;
     else
             i = 0;
     if(i>NR_TASKS) i = 0;
     for( n=0 ; n<NR_TASKS ; n++ ){
       if(tasks[i].state == TASK_RUNNABLE){
           if(cur_task->state == TASK_RUNNING) cur_task->state =
TASK_RUNNABLE;
           cur_task = &tasks[i];
           tasks[i].state = TASK_RUNNING;
           env_pop_tf(&tasks[i].tf);
      }
       i++;
```

if(i==NR_TASKS) i=0;

}

Lab5: Kernel Lock

Questions

- **2.1** 因為 env_pop_tf()中的 IRET 指令,會將 EEFLAG register 中的 IF flag 設為 1,所以 kernel 自然會恢復 unlock 的狀態
- 2.2 Works fine,因為進入 trap 之後,所有東西都 lock 住了,當然不會有問題
- 2.3 無法 work。

```
cur_task->tf = *tf;
tf = &(cur_task->tf);
```

這兩行 code 中, cur_task 為 share variable, 所以可能被其他的 task

更改,必須以 lock()保護

2.4

因為在執行 trap handler 時,並沒有 lock,所以必須在有使用到 share variable 的地方進行 lock。以下為進行 lock 的 function

- sched.c
 - sched_yield
 - syscall.c
 - $\circ \quad \text{sys_kill} \\$
 - sys_fork
 - sys_sleep
 - timer.c
 - timer_handler