


Lab 6 – Layer 3 switching – Bài số 1

Sơ đồ:



Hình $1 - S\sigma$ đồ layer 2.

Mô tả:

- Bài lab gồm các thiết bị được kết nối với nhau theo sơ đồ hình 1. Trên bài lab này, các bạn học viên sẽ thực hành các thao tác về IP switching trên môi trường Ethernet switch.
- Các thiết bị đều đã được thiết lập hostname thích hợp, các bạn học viên không cần cấu hình lại thông số này.

Yêu cầu:

1. Cấu hình Trunking, VLAN:

- Cấu hình trunking dot1q tất cả các đường trunk kết nối giữa các switch.
- Trên tất cả các switch tạo cấu hình VLAN gồm có 5 VLAN: 10, 20, 30, 40, 50.




2. Cấu hình STP:

- Trên các vlan 10, 20, 30 các cổng sau đây sẽ phải bị khóa:
 - E0/0, E0/2 của SW1.
 - E0/1 của SW2.
- Trên các vlan 40, 50, các cổng bị khóa phải là:
 - o E0/1, E0/2 của SW2.
 - E0/2 của SW3.

3. Router on a Stick:

- Hãy thực hiện cấu hình Router on a Stick trên các router để đạt được yêu cầu về đấu nối lớp 3 theo như mô tả trên sơ đồ lớp 3 ở hình 2.
- Trong đó, quy hoạch IP trên các VLAN được thực hiện như sau:
 - o VLAN 10: 172.16.10.0/24.
 - o VLAN 20: 172.16.20.0/24.
 - o VLAN 30: 172.16.30.0/24.
 - O VLAN 40: 172.16.40.0/24.
 - o VLAN 50: 172.16.50.0/24.
- Các router thực hiện tạo sub interface E0/0.n để kết nối đến VLAN n, với n gồm 10, 20, 30, 40, 50.



 $Hinh 2 - So \, d\hat{o} \, layer 3.$

4. Định tuyến OSPF:

- Cấu hình định tuyến OSPF trên các router đảm bảo mọi địa chỉ trên sơ đồ hình 2 thấy nhau.
- Hiệu chỉnh đường đi đảm bảo, R2 chọn cả hai đường (qua VLAN 10 và VLAN 50) để đi đến mạng 192.168.3.0/24 của R3.

5. DHCP:

• Cấu hình R3 làm DHCP server cấp phát IP cho các user thuộc 5 VLAN 10, 20, 30, 40, 50



Thực hiện:

1. Cấu hình Trunking, VLAN:

Cấu hình:

Trên cả 4 switch thực hiện cấu hình như sau:

```
vlan 10,20,30,40,50
interface range e0/0 - 2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
end
```

Với cấu hình VLAN, học viên có thể sử dụng VTP để đồng bộ cấu hình VLAN hoặc cấu hình trên từng switch như thực hiện ở trên.

Kiểm tra:

Kiểm tra rằng trên mỗi switch, các VLAN đã được cấu hình đầy đủ, ví dụ, trên SW1:

SW1#	SW1#show vlan brief							
VLAN	Name	Status	Ports					
1	default	active	Et0/3					
10	VLAN0010	active						
20	VLAN0020	active						
30	VLAN0030	active						
40	VLAN0040	active						
50	VLAN0050	active						
1002	fddi-default	act/unsup						
1003	token-ring-default	act/unsup						
1004	fddinet-default	act/unsup						
1005	trnet-default	act/unsup						

Kiểm tra rằng trên mỗi switch, các đường trunk đã được thiết lập theo yêu cầu, ví dụ, trên SW1:

SW1#show	interfaces tru	nk								
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan						
Et0/0	on	802.1q	trunking	1						
Et0/1	on	802.1q	trunking	1						
Et0/2	on	802.1q	trunking	1						
Port	Vlans allowe	ed on trunk								
Et0/0	1-4094									
Et0/1	1-4094									
Et0/2	1-4094	1-4094								
Port	Vlans allowe	ed and active in mar	nagement doma	ain						
Et0/0	1,10,20,30,	1,10,20,30,40,50								
Et0/1	1,10,20,30,	1,10,20,30,40,50								
Et0/2	1,10,20,30,	10,50								




Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0	1,10,20,30,40,50
Et0/1	1,10,20,30,40,50
Et0/2	1,10,20,30,40,50

Ta thực hiện kiểm tra tương tự trên các switch còn lại.

2. Cấu hình STP:

Cấu hình:

Ta xem xét yêu cầu thứ nhất, trên các VLAN 10, 20 và 30. Với yêu cầu được đặt ra như trên, ta có sơ đồ layer 2 sau khi STP hôi tu và sơ đồ đánh dấu vai trò các cổng STP được mô tả trong hình 3:



Hình 3 – Sơ đồ STP VLAN 10, 20, 30.

Với các cổng bị khóa như yêu cầu đặt ra, ta có sơ đồ STP cho VLAN 10, 20 và 30 đạt được cuối cùng được thể hiện ở hinh vẽ bên trái hình 3. Với kết quả này, ta có thể dễ dàng nhận thấy SW4 đóng vai trò root switch trong topo này. Do đó, việc đầu tiên cần làm để hoàn thành yêu cầu đặt ra là cấu hình để SW4 làm root switch trên các VLAN 10, 20, 30:

```
SW4(config)#spanning-tree vlan 10,20,30 priority 0
```

Ở đây ta đã cấu hình để SW4 nhận giá trị priority thấp nhất có thể có, từ đó đảm bảo vai trò root switch của switch này.

Với SW4 là root switch và các cổng bị khóa theo yêu cầu, ta suy ra được vai trò của các cổng còn lại trên các switch như mô tả trong hình vẽ bên phải của hình 3.

Trên đường link nối giữa E0/2 của SW1 với E0/0 của SW3, vì nếu từ vị trí nằm giữa đường link đi về root switch đều có path – cost như nhau (bằng 100), nên để E0/0 của SW2 làm Designated port còn cổng E0/2 của SW1 bị khóa, ta cần hiệu chỉnh để Priority của SW3 < Priority của SW1.

Tương tự, trên đường link nối giữa E0/0 của SW1 với E0/0 của SW2,để E0/0 của SW2 là Designated port còn E0/0 của SW1 bị khóa, ta cần hiệu chỉnh để Priority của SW2 < Priority của SW1.

Cuối cùng, trên đường link nối giữa E0/1 của SW2 với E0/1 của SW3, để E0/1 của SW3 là Designated port còn E0/1 của SW2 bị khóa, ta cần hiệu chỉnh để Priority của SW3 < Priority của SW2.

Từ suy luận ở trên, ta có thứ tự về giá trị priority của các switch SW1, SW2, SW3 như sau:

• Priority SW3 < SW2 < SW1.



Ta thực hiện cấu hình để đạt được điều này:

```
SW3(config)#spanning-tree vlan 10,20,30 priority 4096
SW2(config)#spanning-tree vlan 10,20,30 priority 8192
```

Ta không cần cấu hình SW1 vì SW1 sẽ nhận giá trị priority mặc định là 32768, đã thỏa mãn yêu cầu đặt ra.

Các đường link còn lại không cần hiệu chỉnh thêm cũng đã đạt được sự hội tụ như sơ đồ hình 3.

Trên đây là quá trình hiệu chỉnh cho VLAN 10, 20 và 30. Với yêu cầu cho VLAN 40, 50, các bạn học viên có thể vẽ hình và suy luận tương tự.

Kiểm tra:

Ta kiểm tra rằng các switch đã hội tụ theo như yêu cầu đặt ra.

SW4 đóng vai trò root switch cho VLAN 10, 20, 30 (lệnh show chỉ hiển thị cho VLAN 10, các VLAN còn lại show tương tự):

```
SW4#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID
          Priority
                      10
                      aabb.cc00.7000
            Address
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 10 (priority 0 sys-id-ext 10)
            Address aabb.cc00.7000
            Hello Time
                       2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 300 sec
                  Role Sts Cost
                                     Prio.Nbr Type
Et0/0
                  Desg FWD 100
                                     128.1
                                             Shr
Et0/1
                   Desg FWD 100
                                     128.2
                                             Shr
Et0/2
                  Desg FWD 100
                                    128.3
                                             Shr
```

Các cổng E0/0 và E0/2 của SW1 bị khóa:

```
SW1#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID
           Priority
                      10
            Address
                      aabb.cc00.7000
            Cost
                      100
                      2 (Ethernet0/1)
            Port
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
                       aabb.cc00.4000
            Address
```



						Age	20	sec	Forward	Delay	15	sec
	Aging	Time	300	sec								
Interface		Role	Sts	Cost	_	Pi	rio.	Nbr	Туре			
Et0/0		Altn	BLK	100		12	28.1	L	Shr			
Et0/1		Root	FWD	100		12	28.2	2	Shr			
Et0/2		Altn	BLK	100		12	28.3	3	Shr			

Cổng E0/1 của SW2 bị khóa:

SW2#show spanning-tree vlan 10									
VLAN0010									
Spanning tree enabled protocol rstp									
Root ID	Priority	10							
	Address	aabb.cc00.7000							
	Cost	100							
	Port	3 (Ethernet0/2)							
	Hello Time	2 sec Max Age	e 20 sec	Forward Delay 15 sec					
Bridge ID	Priority	8202 (priority 8192 sys-id-ext 10)							
	Address	aabb.cc00.5000							
	Hello Time	2 sec Max Age	20 sec	Forward Delay 15 sec					
	Aging Time	300 sec							
Interface	Role	Sts Cost P	rio.Nbr	Type					
Et0/0	Desg	FWD 100 1	28.1	Shr					
Et0/1	Altn	BLK 100 1	28.2	Shr					
Et0/2	Root	FWD 100 1	.28.3	Shr					

3. Router on a Stick:

Cấu hình:

Trên R1:

```
R1(config) #interface e0/0
R1(config-if) #no shutdown
R1(config-if) #exit
R1(config) #interface e0/0.10
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif) #ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #exit
R1(config) #interface e0/0.30
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif) #ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #exit
```



```
R1 (config) #interface e0/0.40
R1 (config-subif) #encapsulation dot1Q 40
R1 (config-subif) #ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
R1 (config-subif) #exit

R1 (config) #interface e0/0.50
R1 (config-subif) #encapsulation dot1Q 50
R1 (config-subif) #ip address 172.16.50.1 255.255.255.0
R1 (config-subif) #exit

R1 (config) #interface e0/1
R1 (config-if) #no shutdown
R1 (config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1 (config-if) #exit
```

Trên R2:

```
R2(config)#interface e0/0
R2(config-if) #no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface e0/0.10
R2(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
R2(config-subif) #ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
R2(config-subif)#exit
R2(config) #interface e0/0.20
R2(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
R2(config-subif) #ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
R2(config-subif)#exit
R2(config)#interface e0/0.50
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R2(config-subif) #ip address 172.16.50.2 255.255.255.0
R2(config-subif)#exit
R2(config)#interface e0/1
R2(config-if) #no shutdown
R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#exit
```

Trên R3:

```
R3(config) #interface e0/0
R3(config-if) #no shutdown
R3(config-if) #ip address 172.16.50.3 255.255.255.0
R3(config-if) #exit
R3(config) #interface e0/1
R3(config-if) #no shutdown
R3(config-if) #ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R3(config-if) #exit
```



Trên SW2 và SW3:

```
SW2-3(config)#interface e0/3
SW2-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2-3(config-if)#switchport mode trunk
SW2-3(config-if)#exit
```

Trên SW4:

```
SW4(config) #interface e0/3
SW4(config-if) #switchport mode access
SW4(config-if) #switchport access vlan 50
SW4(config-if) #exit
```

Kiểm tra:

Ta thực hiện kiểm tra rằng các đường link kết nối giữa các router đã thông suốt:

```
R1#ping 172.16.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
R1#ping 172.16.50.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/4/5 ms
R1#ping 172.16.50.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.3, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
R2#ping 172.16.50.3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.3, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
```

4. Định tuyến OSPF:

Cấu hình:

Cấu hình OSPF trên các router:

```
R1(config) #router ospf 1
R1(config-router) #network 172.16.10.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) #network 172.16.50.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) #network 172.16.30.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) #network 172.16.40.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) #network 192.168.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) #exit
```



```
R2(config) #router ospf 1
R2(config-router) #network 172.16.10.2 0.0.0.0 area 0
R2(config-router) #network 172.16.50.2 0.0.0.0 area 0
R2(config-router) #network 172.16.20.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-router) #network 192.168.2.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-router) #exit
R3(config-router) #exit
R3(config-router) #network 172.16.50.3 0.0.0.0 area 0
R3(config-router) #network 192.168.3.1 0.0.0.0 area 0
R3(config-router) #network 192.168.3.1 0.0.0.0 area 0
```

Hiệu chỉnh đường đi:

```
R2(config) #interface e0/0.50
R2(config-subif) #ip ospf cost 20
R2(config-subif) #exit
```

Kiểm tra:

Kiểm tra bảng định tuyến của các router để xác nhận rằng định tuyến đã hội tụ, ví dụ, R1:

```
R1#show ip route ospf
(...)

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks

0 172.16.20.0/24 [110/20] via 172.16.50.2, 00:06:32, Ethernet0/0.50

[110/20] via 172.16.10.2, 00:06:42, Ethernet0/0.10

0 192.168.2.0/24 [110/20] via 172.16.50.2, 00:06:32, Ethernet0/0.50

[110/20] via 172.16.10.2, 00:06:42, Ethernet0/0.10

0 192.168.3.0/24 [110/20] via 172.16.50.3, 00:05:46, Ethernet0/0.50
```

Trên router R2 kiểm tra rằng router này đã cài cả hai đường đi đến mạng 192.168.3.0/24 vào bảng định tuyến:

```
R2#show ip route 192.168.3.0

Routing entry for 192.168.3.0/24

Known via "ospf 1", distance 110, metric 30, type intra area

Last update from 172.16.50.3 on Ethernet0/0.50, 00:00:03 ago

Routing Descriptor Blocks:

172.16.50.3, from 192.168.3.1, 00:00:03 ago, via Ethernet0/0.50

Route metric is 30, traffic share count is 1

* 172.16.10.1, from 192.168.3.1, 00:07:43 ago, via Ethernet0/0.10

Route metric is 30, traffic share count is 1
```

5. DHCP:

Cấu hình:

Cấu hình R3 làm DHCP server cấp phát IP cho các user thuộc 5 VLAN 10, 20, 30, 40, 50:

```
R3(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.2
R3(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.20.1
R3(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.30.1
R3(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.40.1
R3(config) #ip dhcp excluded-address 172.16.50.1 172.16.50.3
```



```
R3(config) #ip dhcp pool VLAN10
R3(dhcp-config) #network 172.16.10.0 /24
R3(dhcp-config)#default-router 172.16.10.1
R3(dhcp-config)#exit
R3(config) #ip dhcp pool VLAN20
R3(dhcp-config) #network 172.16.20.0 /24
R3 (dhcp-config) #default-router 172.16.20.1
R3 (dhcp-config) #exit
R3(config) #ip dhcp pool VLAN30
R3(dhcp-config) #network 172.16.30.0 /24
R3 (dhcp-config) #default-router 172.16.30.1
R3(dhcp-config)#exit
R3(config) #ip dhcp pool VLAN40
R3(dhcp-config) #network 172.16.40.0 /24
R3(dhcp-config) #default-router 172.16.40.1
R3 (dhcp-config) #exit
R3(config) #ip dhcp pool VLAN50
R3(dhcp-config) #network 172.16.50.0 /24
R3(dhcp-config)#default-router 172.16.50.1
R3(dhcp-config)#exit
```

Cấu hình Relay – Agent trên router R1 cho các VLAN 10, 30, 40:

```
R1(config) #interface e0/0.10
R1(config-subif) #ip helper-address 172.16.50.3
R1(config-subif) #exit
R1(config) #interface e0/0.30
R1(config-subif) #ip helper-address 172.16.50.3
R1(config-subif) #exit
R1(config) #interface e0/0.40
R1(config-subif) #ip helper-address 172.16.50.3
R1(config-subif) #ip helper-address 172.16.50.3
R1(config-subif) #exit
```

Cấu hình Relay – Agent trên router R2 cho các VLAN 10, 20:

```
R2(config) #interface e0/0.10
R2(config-subif) #ip helper-address 172.16.50.3
R2(config-subif) #exit
R2(config) #interface e0/0.20
R2(config-subif) #ip helper-address 172.16.50.3
R2(config-subif) #exit
```

Kiểm tra:

Kết nối Test_ Host vào các VLAN và thực hiện xin IP động bằng DHCP, ví dụ, với VLAN 10:

```
SW1(config)#interface e0/3
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)#exit
```



```
VPCS> dhcp -r
DDORA IP 172.16.10.3/24 GW 172.16.10.1

VPCS> ping 192.168.3.1

84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=8.909 ms
84 bytes from 192.168.3.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=7.709 ms
```

Ta có thể thực hiện kiểm tra tương tự trên các VLAN còn lại.