实验日志-控制器

一,模拟器中指令的执行情况载图

1. 开机

```
🔃 C:\Users\apple\Desktop\模拟器及使用说明\simple cpu emulator & HexEdit(exe)\simple cpu emulator.exe
Memory:
00:20 01:0D
              02:C0 03:0E 04:40
                                     05:10 06:60 07:10
              0A:80 0B:A0 0C:11
                                     OD:55
       09:0F
                                             OE:8A OF:FO
              12:00 13:00 14:00
                                     15:00
       11:00
                                             16:00 17:00
10:00
              1A:00
22:00
18:00
                      1B:00
                                     1D:00
                                             1E:00
                                                    1F:00
       21:00
29:00
                                                     27:00
2F:00
                              24:00
                                             26:00
                                      25:00
20:00
                      2B:00
                              2C:00
                                      2D:00
                                             2E:00
               2A:00
28:00
      31:00
                             34:00
                                     35:00
                                            36:00 37:00
30:00
              32:00
                     33:00
38:00 39:00
              3A:00
                     3B:00 3C:00
                                     3D:00 3E:00 3F:00
 --START---
PC:00 OP:00 M_ADDR:00 M_NXT_ADDR:00
AR:00 DR1:00 DR2:00 R5:00
 C:01 OP:00 M ADDR:01 M NXT ADDR:02
AR:00 DR1:00 DR2:00 R5:00
```

- (1) 开始为初始状态, 所有数值均为 0
- (2) 执行当前地址 M_ADDR==01H 下的指令: PC→AR; PC+1;
- (3) 经过此步骤 PC == 01H; M_NXT_ADDR == 02H

2. 读取 LDA 指令

```
PC:01 OP:20 M_ADDR:02 M_NXT_ADDR:09
AR:00 DR1:00 DR2:00 R5:00

PC:02 OP:20 M_ADDR:09 M_NXT_ADDR:15
AR:01 DR1:00 DR2:00 R5:00

PC:02 OP:20 M_ADDR:15 M_NXT_ADDR:16
AR:0D DR1:00 DR2:00 R5:00

PC:02 OP:20 M_ADDR:16 M_NXT_ADDR:01
AR:0D DR1:00 DR2:00 R5:55

PC:03 OP:20 M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
AR:02 DR1:00 DR2:00 R5:55
```

- (4) 执行当前地址 M_ADDR==02H 下的指令: RAM→IR;功能跳转到 OP==02H 时的操作 LDA; 经过此步骤, OP == 20H; M_NXT_ADDR == 09H
 - (5) 执行当前地址 M_ADDR==09H 下的指令: PC→AR; PC+1;

- (6) 经过此步骤, PC == 02H; M_NXT_ADDR == 15H; AR == 01H
- (7) 执行当前地址 M_ADDR==15H 下的指令: RAM→AR; 此时 01H 地址的值为 0DH, 因此 AR 被赋值为 0DH; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 16H; AR == 0DH
- (8) 执行当前地址 M_ADDR==16H 下的指令: RAM→R5; 此时 0DH 地址的值为 55H, 因此 R5 被赋值为 55H; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 01H; R5 == 55H
 - (9) 执行当前地址 M_ADDR==01H 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (10) 经过此步骤, PC == 03H; M_NXT_ADDR == 02H; AR == 02H

3. 读取并执行指令 ADD

- (11) 执行当前地址 M_ADDR==02H 下的指令: RAM→IR;功能跳转到 OP==COH 时的操作 ADD; 经过此步骤, OP == COH; M NXT ADDR == OE
 - (12) 执行当前地址 M_MXT_ADDR == OE 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (13) 经过此步骤, PC == 04H; M_NXT_ADDR == 03H; AR == 03H
- (14) 执行当前地址 M_ADDR==03H 下的指令: RAM→AR; 此时 03H 地址的值为 0EH, 因此 AR 被赋值为 0EH

PC:03 OP:C0 M_ADDR:02 M_NXT_ADDR:0E
AR:02 DR1:00 DR2:00 R5:55

PC:04 OP:C0 M_ADDR:0E M_NXT_ADDR:03
AR:03 DR1:00 DR2:00 R5:55

PC:04 OP:C0 M_ADDR:03 M_NXT_ADDR:04
AR:0E DR1:00 DR2:00 R5:55

PC:04 OP:C0 M_ADDR:04 M_NXT_ADDR:05
AR:0E DR1:00 DR2:8A R5:55

PC:04 OP:C0 M_ADDR:05 M_NXT_ADDR:06
AR:0E DR1:55 DR2:8A R5:55

PC:04 OP:C0 M_ADDR:06 M_NXT_ADDR:01
AR:0E DR1:55 DR2:8A R5:DF

PC:05 OP:C0 M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
AR:04 DR1:55 DR2:8A R5:DF

- (15) 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 04H; AR == 0EH
- (16) 执行当前地址 M_ADDR==04H 下的指令: RAM→DR2; 此时 0EH 地址的值为 8AH, 因此 DR2 被赋值为 8AH; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 05H; DR2 == 8AH
- (17) 执行当前地址 M_ADDR==05H 下的指令: R5→DR1; 此时 R5 的值为 55H, 因此 DR1 被赋值为 55; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 06H; DR1 == 55H
- (18) 执行当前地址 M_ADDR==06H 下的指令: ALU→R5; 此时 ALU 进行加法运算后的的值为 DFH, 因此 R5 被赋值为 DFH; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 01H; R5 == DFH
 - (19) 执行当前地址 M_ADDR==01H 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (20) 经过此步骤, PC == 05H; M_NXT_ADDR == 02H; AR == 04H

4.读取并执行指令 STA

```
PC:05 OP:40 M ADDR:02 M NXT ADDR:0A
AR:04 DR1:55 DR2:8A R5:DF
PC:06 OP:40 M ADDR:0A M NXT ADDR:17
AR:05 DR1:55 DR2:8A R5:DF
PC:06 OP:40 M_ADDR:17 M_NXT_ADDR:18
AR:10 DR1:55 DR2:8A R5:DF
            02:C0
00:20
      01:0D
                   03:0E
                          04:40 05:10
                                        06:60
                                              07:10
08:E0
      09:0F
             0A:80
                   OB:A0
                          OC:11
                                 OD:55
                                        OE:8A
                                               OF:FO
10:DF
      11:00
             12:00
                    13:00
                           14:00
                                 15:00
                                        16:00
                                               17:00
                           1C:00
      19:00
             1A:00
                    1B:00
                                 1D:00
                                        1E:00
                                               1F:00
18:00
             22:00
20:00
      21:00
                    23:00
                           24:00
                                 25:00
                                        26:00
                                               27:00
      29:00
                                               2F:00
                    2B:00
                                 2D:00
                                        2E:00
28:00
            2A:00
                           2C:00
      31:00 32:00
                          34:00 35:00
30:00
                   33:00
                                        36:00
                                              37:00
3E:00 3F:00
PC:06 OP:40 M ADDR:18 M NXT ADDR:01
AR:10 DR1:55 DR2:8A R5:DF
PC:07 OP:40 M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
AR:06 DR1:55 DR2:8A R5:DF
```

- (21) 执行当前地址 M_ADDR==02H 下的指令: RAM→IR;功能跳转到 OP==40H 时的操作 STA; 经过此步骤, OP == 40H; M NXT ADDR == 0AH
 - (22) 执行当前地址 M_ADDR==0AH 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (23) 经过此步骤, PC == 06H; M_NXT_ADDR == 17H; AR == 05H
- (24) 执行当前地址 M_ADDR==17H 下的指令: RAM→AR; 此时 05H 地址的值为 10H, 因此 AR 被赋值为 10H; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 18H; AR == 10H
- (25) 执行当前地址 M_ADDR==18H下的指令: R5→RAM; 此时 R5 的值为 DFH, 因此 RAM 的 10E 位置被赋值为 DFH; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 01H; RAM 中 地址为 10E 的值变为 DFH
 - (26) 执行当前地址 M_ADDR==01H 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (27) 经过此步骤, PC == 07H; M_NXT_ADDR == 02H; AR == 06H

5. 读取并执行指令 OUT

- (28) 执行当前地址 M_ADDR==02H 下的指令: RAM→IR;功能跳转到 OP==60H 时的操作 OUT; 经过此步骤, OP == 60H; M_NXT_ADDR == 0BH
 - (29) 执行当前地址 M_ADDR==0BH 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (30) 经过此步骤, PC == 08H; M NXT ADDR == 19H; AR == 07H
- (31) 执行当前步骤 M_ADDR==19H下的指令: RAM→AR;此时 07H 地址的值为 10H, 因此 AR 被赋值为 10H; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 1AH; AR == 10H
- (32) 执行当前步骤 M_ADDR == 1AH 下的指令: RAM→BUS;此时 10H 地址的值为 DFH, 因此向总线输出 DF; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 01H

- (33) 执行当前步骤 M_ADDR == 01H下的指令: PC→AR; PC+1;
- (34) 经过此步骤, PC = 09: M NXT ADDR == 02H: AR == 08H

PC:07 OP:60 M_ADDR:02 M_NXT_ADDR:08
AR:06 DR1:55 DR2:8A R5:DF

PC:08 OP:60 M_ADDR:0B M_NXT_ADDR:19
AR:07 DR1:55 DR2:8A R5:DF

PC:08 OP:60 M_ADDR:19 M_NXT_ADDR:1A
AR:10 DR1:55 DR2:8A R5:DF

---OUT--- MEM[10]:DF

PC:08 OP:60 M_ADDR:1A M_NXT_ADDR:01
AR:10 DR1:55 DR2:8A R5:DF

PC:09 OP:60 M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
AR:08 DR1:55 DR2:8A R5:DF

6. 读取并执行指令 AND

PC:09 OP:E0 M_ADDR:02 M_NXT_ADDR:0F
AR:08 DR1:55 DR2:8A R5:DF

PC:0A OP:E0 M_ADDR:0F M_NXT_ADDR:1D
AR:09 DR1:55 DR2:8A R5:DF

PC:0A OP:E0 M_ADDR:1D M_NXT_ADDR:1E
AR:0F DR1:55 DR2:8A R5:DF

PC:0A OP:E0 M_ADDR:1E M_NXT_ADDR:1F
AR:0F DR1:55 DR2:F0 R5:DF

PC:0A OP:E0 M_ADDR:1F M_NXT_ADDR:07
AR:0F DR1:DF DR2:F0 R5:DF

PC:0A OP:E0 M_ADDR:07 M_NXT_ADDR:01
AR:0F DR1:DF DR2:F0 R5:D0

PC:0B OP:E0 M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
AR:0A DR1:DF DR2:F0 R5:D0

- (35) 执行当前地址 M_ADDR==02H 下的指令: RAM→IR;功能跳转到 OP==E0H 时的操作 AND; 经过此步骤, OP == E0H; M_NXT_ADDR == OF
 - (36) 执行当前地址 M_MXT_ADDR == OF 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (37) 经过此步骤, PC == OAH; M NXT ADDR == 1DH; AR == O9H
- (38) 执行当前地址 M_ADDR==1DH 下的指令: RAM→AR; 此时 09H 地址的值为 0FH, 因此 AR 被赋值为 0FH; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 1EH; AR == 0FH
- (39) 执行当前地址 M_ADDR==1EH 下的指令: RAM→DR2; 此时 OFH 地址的值为 FOH, 因此 DR2 被赋值为 FOH; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 1FH; DR2 == FOH

- (40) 执行当前地址 M_ADDR==1FH 下的指令: R5→DR1; 此时 R5 的值为 DFH, 因此 DR1 被赋值为 DFH; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 07H; DR1 == DFH
- (41) 执行当前地址 M_ADDR==07H 下的指令: ALU→R5; 此时 ALU 进行 AND 运算后的的值为 DOH, 因此 R5 被赋值为 DOH; 经过此步骤, M_NXT_ADDR == 01H; R5 == DOH
 - (42) 执行当前地址 M_ADDR==01H 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (43) 经过此步骤, PC == OBH; M_NXT_ADDR == O2H; AR == OAH

7. 读取并执行指令 COM

PC:OB OP:80 M_ADDR:02 M_NXT_ADDR:0C
AR:OA DR1:DF DR2:F0 R5:D0

PC:OB OP:80 M_ADDR:0C M_NXT_ADDR:1B
AR:OA DR1:D0 DR2:F0 R5:D0

PC:OB OP:80 M_ADDR:1B M_NXT_ADDR:01
AR:OA DR1:D0 DR2:F0 R5:FF2F

PC:OC OP:80 M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
AR:OB DR1:D0 DR2:F0 R5:FF2F

- (44) 执行当前地址 M_ADDR==02H 下的指令: RAM→IR;功能跳转到 OP==80H 时的操作 COM; 经过此步骤, OP == 80H; M_NXT_ADDR == 0C
- (45) 执行当前地址 M_ADDR==OCH 下的指令: R5→DR1,R5 的值为 DOH, 因此 DR1 被赋值为 DOH; 经过此步骤, M_MXT_ADDR == 1BH; DR1 == DOH
 - (46) 执行当前地址 M_ADDR==1BH 下的指令: /ALUR5→R5,R5 的值变为 FF2FH
 - (47)经过此步骤, M_MXT_ADDR == 01H; R5 == FF2FH
 - (48) 执行当前地址 M_ADDR==01H下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (49) 经过此步骤, PC == OCH; M_NXT_ADDR == O2H; AR == OBH

8. 读取并执行指令 JMP

PC:OC OP:AO M_ADDR:O2 M_NXT_ADDR:OD
AR:OB DR1:DO DR2:FO R5:FF2F

PC:OD OP:AO M_ADDR:OD M_NXT_ADDR:1C
AR:OC DR1:DO DR2:FO R5:FF2F

PC:11 OP:AO M_ADDR:1C M_NXT_ADDR:01
AR:OC DR1:DO DR2:FO R5:FF2F

PC:12 OP:AO M_ADDR:01 M_NXT_ADDR:02
AR:11 DR1:DO DR2:FO R5:FF2F

- (50) 执行当前地址 M_ADDR==O2H 下的指令: RAM→IR;功能跳转到 OP==AOH 时的操作 JMP; 经过此步骤, OP == AOH; M_NXT_ADDR == OD
 - (51) 执行当前地址 M_ADDR==0DH 下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (52) 经过此步骤, PC == ODH; M_NXT_ADDR == 1CH; AR == OCH


- (53) 执行当前地址 M_ADDR==1CH下的指令: RAM→PC; 此时 0CH 地址的值为 11H, 因此 PC 被赋值为 11H; 经过此步骤, PC == 11; M_NXT_ADDR == 01H
 - (54) 执行当前地址 M_ADDR==01H下的指令: PC→AR; PC+1;
 - (55) 经过此步骤, PC == 12H; M_NXTADDR == 02H; AR == 11H

9. 结束程序

PC:12 OP:00 M_ADDR:02 M_NXT_ADDR:08 AR:11 DR1:D0 DR2:F0 R5:FF2F ---OVER---PC:12 OP:00 M_ADDR:08 M_NXT_ADDR:08 AR:11 DR1:D0 DR2:F0 R5:FF2F

(56) 执行当前地址 M_ADDR==02H 下的指令:: RAM→IR; 已无对应功能,程序结束

二,流程图



模拟器执行的指令是由上往下的执行顺序,横向顺序是每一条指令对应的具体机器操作,由于指令是在地址中连续存储的,所以模拟器也是连续执行的,每一条指令后面都有文字描述具体的操作


三,模拟器执行复合运算的最后结果载图

```
Memory:
00:20
       01:0D
              02:C0
                      03:0E
                             04:40
                                     05:10
                                             06:60
                                                    07:10
                             OC:11
08:E0
       09:0F
              0A:80
                      0B:A0
                                     OD:55
                                             0E:8A
                                                    0F:F0
10:DF
       11:00
              12:00
                      13:00
                             14:00
                                     15:00
                                             16:00
                                                    17:00
18:00
              1A:00
                      1B:00
                             1C:00
                                             1E:00
       19:00
                                     1D:00
                                                    1F:00
                                                    27:00
20:00
       21:00
              22:00
                      23:00
                             24:00
                                     25:00
                                             26:00
                      2B:00
                              2C:00
28:00
       29:00
              2A:00
                                     2D:00
                                             2E:00
                                                    2F:00
                      33:00
30:00
                              34:00
                                     35:00
                                             36:00
       31:00
               32:00
                                                    37:00
38:00
       39:00
              3A:00
                      3B:00
                             3C:00
                                     3D:00
                                             3E:00
                                                    3F:00
```

最后运行结果,将 ADD 指令计算出的值写入 10 地址,故 10:00->10:DF

四, ROM 模块的设计

说明:根据不同的指令需求来设置信号,如在 address 为"00001"时,要执行 PC→AR;PC+1;的指令,按照该需求分别设置 28 位信号,同时其接下来跳变为"00010"根据跳变来一步步设计信号,直到包括了所有的信号。




五,微程序控制器电路图截图

1.ROM 输出以下


最左边的 74273 模块用于保存输入的 IR7,IR6,IR5, 这三个输入在 001~111 个输入情况下分别表示 LDA,STA,OUT,COM,JMP,ADD,AND 等命令。74273 的时钟信号由节拍电路的 T3 和 LDIR 控制,即取指令。

74273 模块和右边的三个三输入与非门(这三个与非门为地址转移逻辑)将 IR7,IR6,IR5 送给中间的三个 7474 模块,这三个模块为微地址寄存器,会根据输入的指令以及输入的 ROM 输出的 4-0 为(即下址),将下址将下址送给后面的 74244 模块。微地址寄存器的时钟信号由节拍电路的 T2 控制,即给出下址。

ROM 左边的 74244 模块 8 位缓冲器, 其作用是将左边三个 7474 送过来的下址转变为当前地址并送给 ROM。



2.ROM 输出以上



ROM 右边的三个 74273 模块为微命令寄存器,根据 ROM 输出的微指令来控制信号。

上面的 74273 控制 161 CLRN,LOAD,161 LDPC,PC_BUS,LDADR,WE,RD,SW_BUS。 中间的 74273 控制 LDRS,LDDR1,R5_BUS,M,S3,S2,S1,S0。 下面的 74273 控制 P1,LDIR,LDDR2,R4_BUS,LDR4,ALU_BUS,CN。 微命令寄存器的时钟部分为节拍电路的 T1,即给出当前微地址的微命令。

六,分析机器指令的执行过程


以ADD指令为例

1.

	00010	:RAM→IR,下址	01000	
指令码	二进制	IR7, IR6, IR5	入口地址	机器指令
C0H	11000000	110	01110	ADD

2. T1/T2

微指令寄存器即 3 个 34273 送出微指令 P1=1 绝对地址 01000




3. T2

微地址寄存器读取 绝对地址 01000


4.T3

由数据通路中的 RAM 读取 IR【7..5】到 IR (74273)



5. T4

产生新的下址到 74244 中 即从 01000 变为 01110 进入 ADD 操作的流程



具体分析

- (1)构造初始化状态,使CLR == 0
- (2) 启动时序电路, 使 qd == 0
- (3) 执行 00000 对应的操作: SW→PC,并产生下址 00001 此时 SW_BUS==0
- (4) 执行 00001 对应的操作: PC→AR,PC+1,并产生下址 00010, 此时 pc_BUS==0, LDAR == 1; PC_SEL == 111
- (5) 执行 00010 对应的操作: RAM→IR 跳转到了 LDA 指令,产生下址 01001
- (6) 执行 01001 对应的操作: PC→AR,PC+1,产生下址 10101
- (7) 执行 01001 对应的操作: AR→RAM,产生下址 10110