问题: 什麼是力?為什麼會有力?

討論、推論: 假設如理原理有方向上的對稱性, 图. 施力的過程中, 4 为 體的什麼 莫本性質被改變了了

考慮最簡單情形:物體為一無窮小質矣, 爱力前與爱力後具有性質: ci) 質量m (3) 速度で

人方意欲義相對論效應的話,受力而後質量不改變。考慮方向對稱性,則被改變之根本性質須由無量加及可可建構。

最直覆之建構方式為一正比於m心心之之物理量,即由它心之 最低次方項開始考慮。依此建構方式,若有两同樣質量為m乏物體受同樣施力過程,則此根本物理量之總改變量等於單一物體比物理量之改變量,符合直覆。

(試想、从m+世·世等形式建構基本紅量性質則不符合此面)

猜想:質點具有純量物理性質之前で,可二之的同一、稱為動能。

施力的過程可見武與或取走復點之此物理性質

X11何赋與2如何取走?

猜想系统可用别的形式信格在此物理性質。作正为明提取出而作為實點的動能之用;作負功時,將質點此物理,性質取走後在入。

strutegy= 生育特例,再推廣為一般型式

General Physics (I) Potential Energy and Consenation of Energy

Gravitational force (16 b) 芳愿接近地表之简化情形, 即今重为为电速度考常教 g = 9.8 m/s2 一样为愿年查地表之遥畅(向上泛義為十分方向

> 光質美以初速度 Vi 由位置 Yi 出發到這 Yt 依等加速度運動公式: N+2= Vi2-2g(Y+-Yx) --- (1)

(山) 當 Y+>Yi, V+2 < Vi, 物情豐新龍減小, 能量 ≥9 C Y+-Yi) —以別的形式被储存 (山) 當 Y+ < Yi, V+2 > Vi, 物體動能增力口, 能量 | 29 C Y+-Yi) | 被提取成為物质堂場加之動能

乘以上m将CD左左管化為能量因次

mechanical energy Emec

在此门边题中,能量可以重力住能之形式(豁存,在以施力 之方式,使得质复動能與系統重力位能互相轉換 且在此特定問題,位能僅為垂直方向位置之函數而非进度或建率之函數 /E △y = Y+ - Y1,看單位至直方向位转三動能改量量

$$\frac{1}{2m(v_f^2-v_i^2)} = \frac{-mg(y_f-y_i)}{y_f-y_i} = -mg$$

觀察:在此特例問題中 垂直向下之重力_mg等於 單位信接中俊美之動能 放缎是

以线为形式表示: dK dy = -mg

以(重力對路徑稅分得到) 依能改度量位能改发量又等 於動能改發量

K = J-mg-dy + C

積分学數 物理意義各在 東特定等度置之位為 reference point

General Physics (I) Potential Energy and Conservation of Energy

Spring force (3單隻力)

偏潮 relax position >

为意理想了算量、3年为浙及1400K's law: F=-KAX

看简化之一维问题

延等加速度運動,看施力如何改變質量為的負支之動能?

和用已建構 分型度 a: 單位時間內速度之改變量 知用已建構 年頃这年= F= -kx = ma = m dv dt 此處循單把口入值作水路免销号太多

 $\frac{1}{2}m(v+6v)^{2} \sim \frac{1}{2}mv^{2} + mSv = \frac{1}{2}mv^{2} + mSv(\frac{1}{8t}st)v$ (st \rightarrow 0) $= \frac{1}{2}mv^2 + m\frac{sv}{st}(vst)$ = ½mv²+ masx 大: 施力乘从無窮水極等

=> SK = Kf - Ki = masx

在無窮小的任務過程中的(無窮小)動能改變量 15施力乘从热震s小位特.

v人能看为表示: $\frac{dk}{dx} = ma = -kx$

足不管優比符号之達義 就用差分性相係 $K_f - K_i = \int_{\alpha}^{\alpha_f} dK = \int_{\alpha_i}^{\alpha_f} dx = \int_{\alpha_i}^{\alpha_f} - kx dx$ (两三角形面粮的差)

= - K (= x+ - = x2)

= - 1 K (x+2-xi2)

殖兵未動能

⇒ K+ + = Kx+2 = Ki + = Kx Xx -> K++ U+ = Ki + Ui

系统未绝机林太能

1. 花此問題中能過到以對 心能之形式像存。且彈加鎮 禮為位務而不為速度(率)之 到数

2. 您机械能不随位转改变

General Physics (1) Potential Energy and Consenation of Energy

一维皇間一般性理論

老作用力程本位置三函数(F=F(x)),且f(x)可表為函数U(x)

(1) 可定義系統三位能為 U(x), 即住能僅與系統三位置有關.

- (2) 動能住館可豆相轉換
- (3) 机械能守恒。動能為總机械能放住能

系統之末動能復與系統之初動能及系統之初始位置及

末位置自1部而沒有對分數路徑三直接 Lependence. 芝为情形:(Uz-U1)+(U3-U2)+(U4-U3)+--+(UN-UN-1)=UN-U1

 $\triangle U = U_f - U_{\dot{x}} = \int_{\mathcal{X}}^{\chi_f} dU = \int_{\mathcal{X}}^{\chi_f} \frac{dU}{dx} dx = -\int_{\mathcal{X}}^{\chi_f} F(x) dx$

注意,若非保守力,即力無法表示多

 $\triangle U + \triangle K = -\int_{x}^{x_{+}} F(x) dx + \int_{x}^{x_{+}} F(x) dx = 0$ - where $\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x_{+}} \int_{x}^{x_{+}} F(x) dx = 0$

您是等於的紅的 减少量, 因此, 勃能及侵能的總定 即您机械能为 可怕是

→ 此處推奪可問單推廣到 3+1.經內等空。一型U=-== Ux-==== Ux-=== Ux-=== Ecto K= 之m(vx2+vx2+v22), x,y,z之方量各別之後之理學 土述推善無曼

> F(双):表示向量.力,为三维空間座標双,y,云之函数, 亦可寫作 FCx, y, 3)

主於上述之作用为形式使總机械商管方面(conserve total mechanical energy) 稱比维作用力為 consenative force (保亏力)

General Physics (I) Potential Energy and Conservation of Energy

總體之一般性論述(假說 "理論)

Potential Energy: 二個系統中的物質或物價豐有對互相的

友立作用力,這個系統在特定的組織(configuration)
下,帶有一種形式的能量,稱為住能(potential energy)
(ontiguration 一般是指空間分佈)
(这能主空間梯度造成物體或物質爱力,從而傾向
轉變為取低與住產的 configuration
(仍以如外價量量力加速度景。經而下鹽


左立東物理的框架下,基本之至至作用为又有電磁力及重力、 電力與重力皆為距離之平方反比定律,具保守力之形式,因而 可用電位能及重力化能描述系統狀態。, 為是總机械能守恆。 其它形式的力,如處據力或 drang force, 為這些力作用在大量物體時 三統計表现行為 (如以熱能作為大量物體 隨机運動之統計描述), 亦為还能量守恆。 應轉力作功 / Edax 稍等級三机械能耗散為熱能 Eth. / SEday = AEM 有磁力之情形之能量守恆的論述更為複雜 (石兹力與帶電輕子进蘇爾) 在電動力學之課程才有完整論述。

粗略而方便記憶之說法: 為什麼可以因施力造成動能改變?

- CI) 园湾有(霞友重加)位能
- (2) 伯能與動能可至相轉換

General Physics (I) Potential Energy and Conservation of Energy

Application (应用) 在借票考虑得等为場的情形才,和用 (1) 住住便與住置有關之特性,及的總机械



海至市场、只要知道物量之初(末)新能及初休)住能中之其中三個成分以簡單算出到下的一個,而迴避處理 複雜之为、速度,及加速度之向量運算。

(一般而意, 纯量之運算總是比向量如度之理。 意可能把向量問題化成等價之純量問題)

Example =

如图中之系统,假設無處擦力,则差知道球消不斜坡時之初速度及鳥度 hi,就可以人簡單算出球消到鳥度 hi 畸 增有的動能,追听得到球的建率。

或是忍知道初始速度及真度,亦可簡單知道球到達折反點時(例=0, 動能亦為 0之毫端點), 球的鳥度 [若知道命] 收之軌跡则不可得知在横向走了多遠,而無需由速度計算横向位移了

风保守力可愿为對位置函数之全役分,复点出發後追封閉路。但但到原点,你有力做的總功为○. 與路徑無閉

$$\int_{\mathcal{A}_{i}}^{\mathcal{A}_{i}} F(x) dx = \int_{\mathcal{A}_{i}}^{\mathcal{A}_{i}} \frac{dU}{dx} dx = \int_{\mathcal{A}_{i}}^{\mathcal{A}_{i}} dU = 0$$

Generalize showork) (3) ()

不再侷限為對军統動能造成的改变,而為對军統總能量 造成的改發。

(非保育力之例子:如奥速度相)嗣之dug fore等。因物体在同一位置可能具有不同速度,奥速度相)嗣的力無法单統以空間函数的挖間微的口仍为空間函数了表示