Процесс

- Процесс экземпляр выполняемой программы, независимый объект, которому выделены системные ресурсы (например, процессорное время и память).
- Каждый процесс выполняется в отдельном независимом адресном пространстве
- Для взаимодействия процессов необходимо использовать специальные средства межпроцессного взаимодействия (IPC = inter process communication)
- Средства IPC: конвейеры, файлы, каналы (ріре), сокеты.
- Процесс является контейнером для потоков; каждый процесс состоит хотя бы из одного потока.

Поток

Поток — единица выполнения на процессоре; сущность ОС, инкапсулирующая фрагмент программного кода для выполнения на процессоре


Поток состоит из:

- объекта ядра, через который операционная система управляет потоком и в котором хранится статистическая информация о потоке;
- стека потока, который содержит параметры всех функций и локальные переменные, необходимые потоку для выполнения кода.

Все потоки одного процесса разделяют:

- программный код;
- ресурсы: динамическая память,

Многопоточность



Потоки vs. Процессы

Многопоточность эффективнее:

- Меньшее время для переключения контекстов, так как не требуется перезагрузка виртуального адресного пространства
- Для взаимодействия не требуются IPC-средства
- Быстрота создания потока, по сравнению с процессом, примерно в 100 раз.

«Легковесные» потоки

- Существует несколько реализаций «облегченных» потоков (cooperative threads): green threads, fibers, LWT, protothreads, user-level threads, task
- Требуют значительно меньше ресурсов, минимизируют количество системных вызовов
- Выполняются в контексте потока, который их создал и требуют лишь сохранения регистров процессора при их переключении.
- Управляются планировщиком уровня процесса; некоторые реализации fiber управляются планировщиком ОС
- Некоторые реализации легковесных потоков не поддерживают параллельность (элементы выполняются в рамках одного потока)

Структура потока

- Ядро потока (thread kernel). Структура содержит контекст потока, то есть блок памяти с набором регистров процессора (700 байт/1240/2500). Регистры содержат программный указатель и указатель стека. Программный счетчик содержит адрес инструкции, которую поток должен выполнить, а указатель стека ссылается на вершину стека потока.
- Блок окружения потока. Это место в памяти, выделенное и инициализированное в пользовательском режиме (адресное пространство, к которому имеет быстрый доступ код приложений). Блок занимает одну страницу памяти (4 Кб / 8 Кб) и содержит заголовок цепочки обработки исключений, локальное хранилище данных для потока и некоторые структуры данных, используемые интерфейсом графических устройств (GDI) и графикой OpenGL.
- Стек пользовательского режима (user-mode stack). Применяется для передаваемых в методы локальных переменных и аргументов. Также он содержит адрес, показывающий, откуда начнет исполнение поток после того, как текущий метод возвратит управление. По умолчанию на каждый стек пользовательского режима Windows выделяет 1 Мбайт памяти.
- Стек режима ядра (kernel-mode stack). Используется, когда код приложения передает аргументы в функцию операционной системы, находящуюся в режиме ядра. Ядро ОС вызывает собственные методы и использует стек режима ядра для передачи локальных аргументов, а также для сохранения локальных переменных

Переключение контекста

ОС с вытесняющей многозадачностью

• Каждые 30 мс ОС осуществляет проверку готовых к выполнению потоков и передает управление потоку. При выборе потока учитываются приоритеты.


При переключении:

- Значения регистров процессора для исполняющегося в данный момент потока сохраняются в структуре контекста, которая располагается в ядре потока.
- Из набора имеющихся потоков выделяется тот, которому будет передано управление. Если выбранный поток принадлежит другому процессу, ОС переключает для процессора виртуальное адресное пространство.
- Значения из выбранной структуры контекста потока загружаются в регистры процессора.

Состояние потока

- "Ready": поток готов к выполнению; все готовые потоки помещаются в очереди готовности, в каждой такой очереди содержатся потоки с одинаковым приоритетом.
- "Running": поток выбирается из очереди готовности, назначается процессору и переходит в состояние выполнения.
- Поток снимается с процессора, если его квант времени истек, или если перешел в состояние готовности поток с более высоким приоритетом. Выгруженный поток снова помещается в очередь готовности.
- "Waiting": поток пребывает в состоянии ожидания, если он ожидает наступления некоторого события или завершения ввода-вывода.
- "Stoped": поток прекращает выполнение, получив сигнал останова, и остается в этом состоянии до тех пор, пока не получит сигнал продолжить работу.

Состояние потока



Работа с потоками в С#

- □ Работа с потоками реализуется через объекты **Thread** пространства имен **System.Threading**
- Основные свойства потока:
 - ManagedThreadId
 - > ThreadState
 - > ThreadPriority
 - > IsAlive, IsBackground, IsThreadPoolThread
 - > Name
- □ К текущему потоку можно обратится через

System.Threading.Thread.CurrentThread

Работа с пользовательскими потоками

При инициализации поток связывается с рабочей функцией (в полной записи через делегат)
 Полная форма:
 ThreadStart tWork = new ThreadStart(f);
 Thread thr1 = new Thread(tWork);
 Сокращенная форма:
 Thread thr1 = new Thread(f);
 В качестве рабочей функции можно использовать:

- > Метод объекта
- > Статический метод класса
- Делегат
- Анонимный делегат
- > Лямбда-выражение

```
class A
   public void DoWork() { ..} }
class Program
  static void OtherWork() { .. }
  static void Main()
      A a = new A();
      // экземплярный метод
      Thread thread1 = new Thread(a.DoWork);
      // статический метод
      Thread thread2 = new Thread(OtherWork);
      // анонимный метод
      Thread thread3 = new Thread(() => { .. });
```

fork/join

Запуск потока осуществляется с помощью метода Start: Thread thr = new Thread(..); thr.Start(); Блокировка текущего потока для ожидания завершения созданного осуществляется с помощью метода Join: Thread thr = new Thread(..); thr.Start(); thr.Join();

Передача параметров

```
Допускаются две сигнатуры для рабочей
   функции:
     void ThreadFunction();
     void ThreadFunction(object o);
  Передача параметра осуществляется при запуске
   потока:
     Thread thr = new Thread(Calc);
     thr.Start(1000);
```

```
Передача произвольного числа параметров
 static void Main()
    object[] ManyParams =
           new object[] {SomeObj, "Thread1", 3.14};
    var thr = new Thread(DoWork);
    thr.Start(ManyParams as object);
static void DoWork(object o)
    SomeClass SomeObj = ((object[])o)[0] as SomeClass;
    string Name = (string)((object[])o)[1];
    double d = (double)((object[]o)[2];
```

Использование параметров в лямбдавыражении

```
static void Main()
   string Name = "Thread 1";
   int n = 100;
   double[] arr = ..;
   Thread thr = new Thread(() => {
           Console.WriteLine(Name);
           f(arr, n);
   });
   thr.Start();
```

Захват переменных в лябда-выражениях

Приостановление потока

- Метод Sleep позволяет приостановить выполнение текущего потока на заданное число миллисекунд, при этом:
 - поток отказывается от остатка выделенного кванта времени;
 - если в качестве аргумента указывается ноль, то выполняющийся поток отдает выделенный квант времени и без ожидания включается в конкуренцию за процессорное время.
- Метод **Yield** также возвращает выделенный квант времени выполняющегося потока, но только в том случае, если есть конкуренция за процессор (или процессорное ядро). Управление может быть передано и потоку с меньшим приоритетом.

Привязка потоков

- Большинство ОС использует нежествую привязку (soft affinity) потоков к процессорам. Это означает, что при прочих равных условиях, система пытается выполнять поток на том же процессоре, на котором он работал в последний раз.
- Применение жесткой привязки позволяет указать процессоры, которые могут использоваться для выполнения потоков процесса:

ProcessorAffinity = (IntPtr) 1

• Указание предпочтительного процессора:

IdealProcessor = 0;

Приоритеты потоков

- Приоритеты потоков определяют очередность выделения доступа к ЦП. Высокоприоритетные потоки имеют преимущество и чаще получают доступ к ЦП, чем низкоприоритетные.
- На уровне ОС приоритет потока находится в диапазоне от 0 (самый низкий) до 31 (самый высокий).
- Windows поддерживает 6 классов приоритета для процесса и 7 уровней относительного приоритета потока
- Класс приоритета:
 - Process.GetCurrentProcess().PriorityClass
- Относительный приоритет:
 - Thread.CurrentThread.**Priority**

Приоритеты потоков

		Класс приоритета процесса				
Относительный приоритет потока	Idle	Below normal	Normal	Above normal	High	Real-time
Time-critical (критичный по времени)	15	15	15	15	15	31
Highest (высший)	6	8	10	12	15	26
Above normal (выше обычного)	5	7	9	11	14	25
Normal (обычный)	4	6	8	10	13	24
Below normal (ниже обычного)	3	5	7	9	12	23
Lowest (низший)	2	4	6	8	11	22
Idle (простаивающий)	1	1	1	1	1	16

Динамический приоритет

- Для потока определены свойства BasePriority, CurrentPriority
- Приоритет потока может временно повышаться системой по сравнению с базовым приоритетом в пределах 1 – 15.
 Причины:
 - драйверы устройств (клавиатура);
 - голодание потока в течении продолжительного времени (3 4 c);
 - активное приложение;
- Свойства PriorityBoostEnabled для процесса и потока позволяют отключать режим возможного динамического изменения приоритета.

Доступность переменных

 Переменные, объявленные внутри рабочей функции или метода, вызванного из рабочей функции, являются приватными или локальными

```
public void f() { int x = 3; }
```

Переменные, объявленные в классе, содержащем рабочую функцию, по умолчанию, являются разделяемыми (shared)

```
class Work {
     int x;
     public void f() { x = 3; }
}
```

Доступность переменных

	Внутри метода	Вне метода
Статический класс	local	shared
Единственный объект	local	shared
Разные объекты	local	local

Приватные данные для потоков

Для введения приватных элементов класса можно использовать:

- Атрибут ThreadStatic для статических полей
- Объект LocalThread<T>
- Именованные области локального хранилища потоков

Пул потоков

- Используется для автоматизации распределения пользовательских рабочих элементов по рабочим потокам
- □ Добавление рабочего элемента в пул: ThreadPool.QueueUserWorkItem(f, o), где f – метод, о – параметр типа object;
- В качестве рабочего элемента могут быть: методы, делегаты, лямбда-выражения