`position: sticky` es un valor de la propiedad CSS `position` que permite que un elemento permanezca "pegado" dentro de su contenedor padre cuando se alcanza un cierto punto de desplazamiento. Combina características de `relative` y `fixed`. El comportamiento básico es que el elemento actúa como `relative` hasta que alcanza el umbral definido en relación al contenedor al que pertenece; después de ese punto, se comporta como `fixed`.

Cómo funciona:

Ejemplo:

- **Contexto inicial:** Cuando la página se carga, un elemento con `position: sticky` se comporta como un elemento con `position: relative`.
- **Al desplazarse:** A medida que se hace scroll, el elemento mantiene su posición hasta que llega a un umbral definido mediante propiedades como `top`, `right`, `bottom` o `left`.
- **Adherencia:** Una vez que el umbral se cumple (por ejemplo, el valor de `top` especificado se alcanza), el elemento "se adhiere" a esa posición en la pantalla y se comporta como `fixed`, permaneciendo visible mientras el contenedor principal esté en la vista.
- **Despegue: ** Cuando el contenedor padre del elemento sale de la vista (en su mayoría hacia arriba), el elemento deja de adherirse y vuelve a comportarse como relativo.

```html <div class="container"> <header>Encabezado fijo</header> <section> Contenido... Este párrafo es sticky Más contenido... </section>

```
</div>
...
css
.sticky {
 position: sticky;
 top: 10px; /* El elemento permanecerá adherido a 10px del borde superior */
}
```

Detalles clave:

- El elemento "sticky" solo permanece fijo mientras esté dentro de su contenedor padre. Cuando el contenedor sale de la vista, el elemento también deja de ser "pegajoso".
- `position: sticky` requiere un contexto de desplazamiento. Si no hay suficiente contenido para provocar el scroll, no tendrá efecto.
- Los valores de `top`, `right`, `bottom` o `left` determinan el punto en el que el elemento empieza a "pegarse".

Casos de uso comunes:

- Cabeceras que permanecen visibles al hacer scroll.
- Menús de navegación que se mantienen fijos en la parte superior de la página.
- Elementos flotantes que se mantienen dentro de su contenedor al desplazarse.

Si `position: sticky` no está funcionando como se espera, puede deberse a varias razones comunes. Aquí tienes una lista de soluciones y cosas a verificar:

- ### 1. **Asegúrate de que hay un contexto de desplazamiento**
- **Problema**: Si el contenedor no tiene suficiente contenido para permitir el desplazamiento, el elemento "sticky" no se activará.
- **Solución**: Verifica que el contenedor tenga suficiente altura o contenido para provocar el desplazamiento.
- ### 2. **Comprueba si hay `overflow` en el contenedor padre**
- **Problema**: Si el contenedor padre tiene `overflow: hidden`, `overflow: auto` o `overflow: scroll`, puede interferir con el comportamiento de `position: sticky`.
- **Solución**: Intenta eliminar o modificar el `overflow` del contenedor padre para ver si eso soluciona el problema.
- ### 3. **Verifica que no haya otros contenedores que afectan el comportamiento**
- **Problema**: Si hay varios niveles de anidamiento de elementos, uno de ellos podría ser el contexto que impide que el elemento se adhiera correctamente.
- **Solución**: Simplifica la estructura para identificar el contenedor que podría estar causando el problema o ajusta su estilo.
- ### 4. **Asegúrate de que `position: sticky` sea compatible con el navegador**
- **Problema**: En navegadores antiguos o versiones obsoletas, `position: sticky` puede no ser compatible.
- **Solución**: Verifica la compatibilidad de tu navegador [en este sitio](https://caniuse.com/css-sticky) y asegúrate de que estés utilizando una versión actualizada.
- ### 5. **Confirma el uso correcto de propiedades de posición (`top`, `right`, `bottom`, `left`)**

```
-**Problema**: `position: sticky` requiere que al menos una de las propiedades (`top`, `right`, `bottom` o `left`) esté definida.
-**Solución**: Asegúrate de definir al menos una propiedad. Por ejemplo:
    ```css
.sticky {
 position: sticky;
 top: 0; /* Necesario para que se active el comportamiento de "pegajoso" */
}
```

## ### 6. \*\*Revisa el valor del `z-index` \*\*

. . .

- \*\*Problema\*\*: Si el elemento "sticky" está detrás de otros elementos debido al `z-index`, puede parecer que no funciona.
- \*\*Solución\*\*: Ajusta el valor del `z-index` para que el elemento "sticky" esté por encima de otros elementos si es necesario.

# ### 7. \*\*Comprueba la altura del contenedor padre\*\*

- \*\*Problema\*\*: Si el contenedor padre es demasiado pequeño (más pequeño que el elemento "sticky"), el elemento puede no adherirse correctamente.
- \*\*Solución\*\*: Asegúrate de que el contenedor padre tenga suficiente altura para que el elemento "sticky" pueda adherirse y "despegarse" correctamente.

# ### 8. \*\*Considera el uso de `flex` o `grid` \*\*

- \*\*Problema\*\*: Si el elemento "sticky" está dentro de un contenedor que usa `display: flex` o `display: grid`, su comportamiento puede ser impredecible en algunos contextos.
- \*\*Solución\*\*: Intenta modificar la disposición del contenedor (o verifica que el elemento "sticky" esté bien definido dentro del flujo de diseño).
- ### 9. \*\*Revisa las propiedades de márgenes y `box-sizing` \*\*

- \*\*Problema\*\*: Márgenes negativos o ciertos ajustes de `box-sizing` pueden afectar el comportamiento.
- \*\*Solución\*\*: Asegúrate de que las propiedades de margen y `box-sizing` no estén interfiriendo con el cálculo de la posición del elemento "sticky".

Al verificar estos posibles problemas, deberías poder diagnosticar por qué `position: sticky` no está funcionando y aplicar una solución adecuada.