

平台资产与授权交付

版本 3.1.1 · 方法与正式入口同源

1 用户要求查资产或交付项目

SKILL.md

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



2 确定查询或已授权写入范围

playbook.md

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



3 读取本机既有平台配置

local_runtime.md

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



4 调用实际平台入口完成操作

scripts/run.py

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



5 根据真实回执整理结果

data_contract.md

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。



6 用户获得资产或平台交付链接

SKILL_MANUAL.pdf

详细方法见后续正文；完整文件职责见同源说明。

SKILL.md

```
---
name: idk-canvas-ingest-agent
description: 设计链访问百恩得资产库、绑定同一私有项目、下载选定资产并上传图片或完整 HTML 时使用；独占受
管 Key、API 和真实回读，不负责生成或美学验收。
metadata: {version: "3.1.1", category: interior-design}
---
```

百恩得资产与私有项目交付

其他五项 Skill 需要找平台资产或推送成果时调用本入口，不复制 Key 和上传脚本。

先读 平台方法 (playbook.md) 和 运行说明 (local_runtime.md)。python scripts/run.py profile ; library [--library ID] ; bind --binding FILE --project-id ID ; download --library ID --asset-id ID --out FILE ; publish FILE --binding FILE --kind preview 3d_html|render_image|camera_shot --run-id ID --receipt FILE --apply。

真实上传有对应用户授权才加 --apply，不带时仅预览。内部 Key 从 .runtime/baiende-platform.env 或显式 IDK_ENV_FILE 读取，不能进 Git/PDF/HTML/回执。没有 Key 或服务失败如实报错，不改用匿名上传绕过。

本版实现资产库读取/下载及私有项目上传，不提供社区公开发布、付费生成、删除或批量覆盖；需要公开发布另行明确需求与授权，不能把私有上传当公开。

人读 PDF (SKILL_MANUAL.pdf)。

每一步必须记录开始、完成、耗时及状态，遵循统一时间合同 (../interior-html-modeling/playbook/timing.md)；正式命令自动记录，读图、识图、原生调用与交付等待随执行登记，不事后补时间。

playbook.md

平台唯一入口

生产基础地址 <https://www.baiende.com/api/v1>，受管 IDK_API_KEY 放入 X-IDK-API-Key，工具名用 X-IDK-Tool-Name。首次 profile 验证身份，项目通过 GET /projects 可见列表精确选择；不虚构 GET /projects/{id}。一套方案只绑定一个 project-binding.json，四个阶段复用；名字重名时请用户选 ID，创建需明确 --create 与名称。

找素材先 GET /library/summary，再 GET /library/{id}/items，按材质/风格/家具用途挑实际条目。下载使用条目提供的地址；外部 HTTPS 不携平台 Key，拒绝带认证重定向。下载内容哈希有平台提供则核对，没有则记录本地哈希不声称远端逐字一致。下载文件在来酷项目或资产目录，不落 GCP。

完整 HTML 用 POST /projects/{id}/preview3d 顶层 html；图片/视频用 POST /projects/{id}/assets。JSON/PDF/ZIP 不是媒体接口的图片，保留任务交付；HTML 不得引用 file:/本地盘或外部 runtime。生成工具、run ID、kind 与项目 ID 记录在回执，Key 不记录。

同路径同内容已有上传记录则回读复用；内容改变用明确版本化文件名，不能直接覆盖旧作品。写请求哈希生成稳定 ASCII 幂等键；429/502/503/504 最多三次，同键同请求体。API 成功后 GET assets 回读真实 ID，有远端 SHA 才做字节一致结论。生成、上传和公开是不同状态。

设计草稿可在用户授权下上传并保留问题标签；不要求 accepted 美学状态，不让平台脚本判断家具好不好。缺凭据、身份冲突、格式不受支持是具体技术/授权问题，仅暂停依赖该条件的操作。不会调用 generations、删除、社区或收费接口。

local_runtime.md

设备外置运行配置

本包在 Ubuntu、Windows 来酷和 Genmachine 使用同一份业务代码。Python 3.10+、Node、Chrome/Edge、中文字体及依赖由本机设计 runtime 配置提供；优先用设备登记的 interior-python 包装入口。普通任务不临时安装软件。所有输入和交付保存在当前设备当前工作区。

HTML 和截图共享 interior-html-modeling/scripts/engine。纯 HTML 离线打开不需要 Python；编译依赖 jsonschema、shapely、numpy，截图使用 Playwright 和 INTERIOR_CHROMIUM 指定的浏览器。资源盒由本机包装器沿用，任务结束只关闭本次浏览器。依赖列表见正式 scripts 中的 requirements 文件。

平台凭据通过设备既有 IDK_ENV_FILE 或私有 .runtime 链接提供，分发包不包含凭据；不得跨设备复制登录态。原生绘图使用当前宿主实际提供的绘图工具，准备文件不等于生成图片。