МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Факультет обшей и прикладной физики

Отчет о выполнении работы 2.2.5. Определение вязкости жидкости по скорости истечения через капилляр

Выполнил: Студент гр. Б02-304 Головинов. Г.А.



Аннотация

Цель работы: 1) определить вязкость дистиллированной воды по измерению объема жидкости, протекшей через капилляр; 2) определение вязкости других жидкостей путём сравнения скорости их протекания со скоростью протекания воды.

В работе используются: сосуд Мариотта; капиллярная трубка; мензурка; секундомер; микроскоп.

Основные теоретические сведения

Воспользуемся формулой Пуазейля:

$$Q = \frac{\Delta p}{\Delta l} \cdot \frac{\pi R^4}{8n} \tag{1}$$

где Q — расход жидкости [m³/s], R — радиус трубки, Δp — разница давлений на концах рассматриваемого участка длиной Δl , η — вязкость жидкости.

При малых скоростях течение в трубке ламинарное. При больших скоростях слои начинают перемешиваться, такое течение называется турбулентным. Характер течения зависит от соотношения между кинетической энергией среды и работой сил вязкости. Если первая величина сильно меньше второй, то течение остается ламинарным (энергия как бы подавляет вязкость). Отношение этих величин для некоторого объема среды определяет безразмерное

число Рейнольдса:

$$Re = \frac{vR\rho}{\eta} \tag{2}$$

где v — характерная скорость течения, R — радиус трубки (или любой другой характерный размер), ρ — плотность среды, η — вязкость.

В гладких трубках круглого сечения переход от ламинарного к турбулентному течению происходит при $\mathrm{Re} \approx 1000$. Число Рейнольдса нужно именно для этого: перед применением формулы Пуазейля (1) стоит убедиться, что течение ламинарное.

Ламинарное течение при переходе из сосуда в капилляр устанавливается не сразу, а после того, как жидкость пройдет расстояние

$$a \approx 0.2R \cdot \text{Re}$$
 (3)

Если длина капилляра много раз расстояния a, то можно считать течение в нем ламинарным.

Измерение вязкости дистиллированной воды.

Для измерения вязкости воды используется сосуд Мариотта, схема установки приведена на рисунке

Особенность сосуда Мариотта заключается в том, что разница давления на концах капилляра зависит только от высоты h между низом трубки В и осью капилляра. Кроме того, необходимо учесть, что поверхностное натяжение несколько уменьшает разницу давления.




Рис. 1: Схема установки с сосудом Мариотта.

Измерение вязкости водного рас- тогда можно разделить переменные: твора глицерина вискозиметром.

Получив из предыдущего пункта вязкость воды, относительно нее можно получить вязкость других жидкостей. В случае нашей работы это 10-,20-,30-% раствор глицерина. Для этого нам понадобится измерить время, за которое каждая жидкость вытекает из вискозиметра (а точнее верхняя граница проходит через определенные границы).

Разность давления в вискозиметре выражается как $\Delta p = \rho g h(V)$, где h(V) — функция высоты столба от объема, она одинаковая дла каждой жидкости и определяется формой сосуда. Тогда (учитывая что течение ламинарное) можно воспользоваться формулой Пуазейля:

$$-\frac{dV}{dt} = \frac{\rho g h(V)}{l} \cdot \frac{\pi R^4}{\eta}$$

$$-\frac{8l}{\pi R^4} \cdot \frac{dV}{h(V)} = \frac{\rho g}{\eta} dt$$

Пусть первой границе соответствует объем V_1 , а второй — V_2 . Время пусть меняется от t=0до некоторого t_0 . Тогда проинтегрировав полу-

$$\frac{8l}{\pi R^4} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{h(V)} = -\int_0^{t_0} \frac{\rho g}{\eta} dt$$
$$\frac{\rho}{\eta} t = \text{const}$$
(4)

константа в левой части целиком определяется сосудом и не зависит от жидкости. Получается, меняя жидкость, величина в правой части сохраняется. Зная времена для каждой жидкости и их плотности можно получить ее вязкость. Конечное выражение для некоторой жидкости x через воду (индекс 0):

$$\eta_x = \eta_0 \cdot \frac{\rho_x}{\rho_0} \cdot \frac{t_x}{t_0} \tag{5}$$