Setup

/dyd/asu/net.pl

Dostępne konta

- konto root hasło root
- · konto user hasło user

Etap I

Po zalogowaniu sie na konto root należy skonfigurować interfejsy zgodnie z tabelą:

maszyna	eth0	eth1	eth2
host1	192.168.1.10	dhcp	
host1	192.168.2.20	dhcp	
host1	192.168.1.1	192.168.2.1	dhcp

Należy też dodać wpisy do tablic routingu tak aby łączność pomiędzy maszynami **host1** i **host2** odbywała się poprzez maszynę **router**.

Przy pomocy poleceń *ping* i *tracroute* należy sprawdzić czy maszny **host1** i **host2** mają ze sobą połączenie przez maszynę **router**. Należy też sprawdzić łączność z resztą świata np. z serwerem *mion.elka.pw.edu.pl* - 194.29.160.35.

Potrzebna wiedza

- Polecenie ifconfig

ifconfig interface [address_family] [address] [up] [down] [netmask mask]
[broadcast address]

- address family rodzina adresów
- · address adres interfejsu
- up down włączenie/wyłączenie interfejsu
- netmask maska podsieci
- · broadcast adres broadcast-owy

- Polecenie ip route

```
ip route add ADDR/BITS via GW # dodanie trasy do interfejsu
ip route add default via GW # dodanie trasy domyślnej przez router
```

Rozwiązanie

Host1

```
ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up
dhclient eth1
ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1
```

Host2

```
ifconfig eth0 192.168.2.20 netmask 255.255.255.0 up dhclient eth1 ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.2.1
```

Router

```
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up ifconfig eth1 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 up dhclient eth2
```

W przypadku gdyby nie działały testy:

```
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
```

Etap II

Należy zapisać konfigurację w plikach /etc/hosts, /etc/network/interfaces, tak aby po restarcie maszyny automatycznie konfigurowały interfejsy i routing.

Potrzebna wiedza

- Plik letc/hosts

```
IP-address official-host-name nicknames...
```

- · IP-address adres IP
- · official-host-name oficjalna nazwa maszyny
- nicknames alternatywne nazwy maszyny

Przykład:

```
127.0.0.1 localhost
148.81.31.9 abc.ghi.pw.edu.pl abc

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

148.81.31.1 csd
148.81.31.2 csd1
148.81.31.3 csd2
148.81.31.4 csd3
```

- Plik /etc/network/interfaces

Przykład:

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 194.29.180.10/27
    gateway 194.29.180.30
    dns-nameservers 194.29.180.10 194.29.180.22
    dns-search elka.pw.edu.pl

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.133.33/24

allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
```

Rozwiązanie

Host1

· /etc/hosts

```
192.168.2.20 host2
192.168.1.1 router
```

• /etc/network/interfaces

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    up ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1

auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

Host2

· /etc/hosts

```
192.168.1.10 host1
192.168.2.1 router
```

/etc/network/interfaces

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.2.20
    netmask 255.255.255.0
    up ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.2.1

auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

Router

· /etc/hosts

```
192.168.1.10 host1
192.168.2.20 host2
```

/etc/network/interfaces

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.2.1
    netmask 255.255.255.0
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
```

W przypadku gdyby nie działały testy:

· /etc/sysctl.conf

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Etap III

Na maszynie **host1** należy zainstalować skonfigurować server **FTP** (pakiet **vsftpd**) a na maszynie **host2** klienta (pakiet **ftp**). Konfiguracja powinna umożliwiać zalogowanemu użytkownikowi *user* zapis danych w swoim katalogu domowym.

Host1

```
apt-get update
apt-get install vsftpd
```

· /etc/vsftpd.conf

```
local_enable=YES
write_enable=YES
```

Restart serwisu:

```
service vsftpd restart
```

Host2

```
apt-get update
apt-get install ftp
echo DUPA DUPA > test.txt
```

Odpalić shell ftp:

```
ftp host1
```

i dalej w shellu:

```
put test.txt
bye
```

W katalogu domowym **user** na maszynie **host1** znajduje się plik **test**.txt