OS 2018 v. 05

MIT;)

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2018

Ochrana pamate

- VAP diagram
- Beziaci proces nahodne zapise na nejaku adresu
 - Co sa stane?
 - Co sa moze stat?
 - Ako tomu zabranit?

Ochrana pamate

- Izolacia procesov (pamate)
- Kazdy proces vlastna pamat
- Kazdy proces moze zapisovat a citat SVOJU pamat
- Ziaden proces nemoze pristupovat k pamati ineho procesu
- Ako zabezpecit multiplex roznych pamati na jednu RAM-ku, pricom tieto pamate NESMU byt medzi sebou pristupne?

Ochrana pamate

Riesenie: hardver

- Segmentacia
- Strankovanie

Nas zaujima iba strankovanie (JOS)

Strankovanie

- CPU → MMU → RAM
 VA PA
- Program pouziva IBA virtualne adresy!!!
- Jadro musi povedat MMU, ako prevadzat VA na PA
 - MMU ma na to tabulku (page table)
 - Index do tabulky: va
 - Vystup: pa
- MMU dokaze robit ochranu pristupu do pamate (user, write)

x86 MMU

- 1 stranka = 4096B = 4kB
- Zarovnane, kazda stranka zacina na hranici 4kB
 t.j. adresa_zaciatku_stranky % 4kB == 0
- Teda index do tabulky stranok je prvych 20 bitov 4kB → 12 bitov mame 32 bitovu VA takze 32-12 = 20 :)

Polozka tabulky stranok (PTE)

- Prvych 20 bitov je hornych 20 bitov FYZICKEJ adresy ozn. "physical page number" → cislo fyzickej stranky v RAM
- MMU meni prvych 20 bitov VA tym, ze ich nahradi hodnotou PPN
- Spodnych 12 bitov PTE su priznaky
 - Present
 - Writable
 - User

– ...

Tabulka stranok

- Kde sa v pamati nachadza?
- v RAM
 - MMU pracuje s tabulkou
 - OS dokaze do nej tiez pristupovat (R/W)

Tabulka stranok

- Majme 32 bitovy adresny priestor
- Tabulka ma 2^20 poloziek
- Kazda polozka 32 bitov == 4B
- Velkost tabulky: 2^20 * 2^2 = 2^22 = 4MB
- Kazdy program by musel zaberat 4MB RAM pre tabulku!
 - Pre skorsie pocitace to bolo dost vela...
 - miliony poloziek nevyuzitych...

Dvojurovnove strankovanie

- PD page directory
 - Obsahuje 1024 poloziek PTE
 - Kazda polozka urcuje stranku, kde sa nachadza PT (druha uroven stranok)
- PT page table
 - Obsahuje 1024 poloziek PTE
 - Kazda polozka urcuje stranku, kde sa nachadza operand (cielove PPN)

Dvojurovnove strankovanie

- Pokryva cely adresny priestor
 - 2^10 poloziek PD
 - 2^10 poloziek kazda PT
 - Spolu 2^10*2^10 = 2^20
- Pre male programy staci 1 PD a niekolko PT
 - 4kB pre PD a 9*4kB pre PT (napriklad)
 - Spolu 40kB pre popis dat
 - Kazda tabulka 4MB, 9x4 = 36MB pre program

Page Directory

- Ako procesor vie, kde v RAM PD sidli?
- Register CR3 drzi FYZICKU adresu PD
- PD drzi fyzicku adresu PTE stranok
 - t.j. jednotlive stranky nemusia ist v pamati za sebou, mozu byt "porozhadzovane" po celej RAM;)

Priznak 'P'

- Co ked 'P' nie je nastavene?
- Alebo co ked je nastavene 'P' ale 'W' nie, a niekto sa pokusa zapisovat do stranky?
- "page fault" vypadok stranky
 - CPU ulozi stav registrov, prepne sa do jadra
 - Jadro moze urobit nejaku aktivitu (kill, zaznamena chybu, natiahne stranku a restartuje proces...)

Preco strankovanie a nie segmentacia

- Strankovanie riesi sirsiu mnozinu problemov nez segmentacia
- Spojity virtualny adresny priestor (bez fragmentacie)
- Technika 'copy-on-write' napriklad pri volani fork()
 - Vsetky stranky rodica nastavene na citanie
 - Pokus o zapis generuje vynimku
- Technika 'lazy-allocation' pri poziadavke procesu o pamat
 - Pamat sa "prideli" az pri pristupe k nej
 - Pokus o pristup generuje vynimku

Preco pouzivat strankovanie v jadre?


- Jadro ma aj tak pristup vsade, tak naco?
- Inak sa spytajme: moze bezat kernel bez strankovania?
 t.j. Iba na fyzickych adresach?
- Odpoved: MOZE:) (priklad singularity OS)
- Preco teda strankovanie?
 - Eliminacia fragmentacie pamate
 - OS bezi zvacsa na roznych platformach

Virtualny adresny priestor procesov

- Kazdy proces ma svoj vlastny VAP
- Ma vlastne tabulky stranok (PD a PT tabulky)
- Kazdy proces ma TO ISTE MAPOVANIE kernel oblasti
- Jadro prepina medzi roznymi virtualnymi adresnymi priestormi zmenou registra CR3 (pri prepinani procesov)

JOS pri mem_init()

Virtual memory map:



Virtual memory map:		Permissions kernel/user
4 Gig>	+	
	 ~~~~~~~~~~~~~~	RW/ ~
	: :	: :
	:  ~~~~~~~~~~	:   RW/
	i	RW/   RW/   RW/
KERNBASE,> · KSTACKTOP	   CPU0's Kernel Stack 	
	Invalid Memory (*)	/ KSTKGAP
	CPU1's Kernel Stack	RW/ KSTKSIZE
	Invalid Memory (*)	
	·	
MMIOLIM>		+ 0xefc00000+
ULIM, MMIOBASE>	Memory-mapped I/O	+ 0xef800000
	Cur. Page Table (User R-) +	I D /D DTCT7E
UPAGES>	+	+ 0xef000000
UTOP, UENVS>	+	R-/R- PTSIZE + 0xeec00000
UXSTACKTOP -/	User Exception Stack	RW/RW PGSIZE + 0xeebff000
USTACKTOP>	Empty Memory (*) +	/ PGSIZE + 0xeebfe000
	Normal User Stack +	RW/RW PGSIZE + 0xeebfd000
	· 	<u>.</u>
	~~~~~~   Program Data & Heap	] 
UTEXT> · PFTEMP>	Empty Memory (*)	+ 0×00800000 PTSIZE
UTEMP>	 +	İ
	Empty Memory (*)	
USTABDATA>	User STAB Data (optional)	PTSIZE + 0x00200000
0	Empty Memory (*)	+ 0x00200000

Co ziskame pomocou VAP

- Suvisly adresny priestor pre procesy
- Mapovanie spolocnych datovych struktur: lahke prepnutie pri sys volani alebo preruseni
- Kedze je kernel mapovany v kazdom user VAP rovnako, lahko sa prepina medzi procesmi
- Jadro ma lahky pristup k user VAP, napriklad ked ma prevziat parametre sys volania
- Jadro ma lahky pristup do RAM
 - PA(x) → x+KERN_BASE
 - X vo VAP → X-KERN_BASE vo PAP

JOS

- (15r, 10 m) pte_t* pgdir_walk(pgdir, va, create)
- (8r, 6m) void boot_map_region(pgdir, va, size, pa, perm)
- (10r, 14m) int page_insert(pgdir, pp, va, perm)
- (10r, 5m) struct PageInfo* page_lookup(pgdir, va, pte_store)
- (10r, 10m) void page_remove(pgdir, va)
- (5r, 10m) doplnenie mem_init()
- Oprava chyb 15m

walkdir(va)

- Vrat adresy prislusneho PTE pre danu VA
- Simuluje pracu MMU!!!!
- Makro PDX(va) extrahuje hornych 10 bitov
- Makro PTX(va) extrahuje druhych 10 bitov
- Makro PTE_ADDR(va) vrati co?
- PTE_P, PTE_W, PTE_U, ...
- PGNUM(x), PGOFF(x), PGADDR(d, t, o), ...
- KADDR(x), PADDR(x), page2pa(x), page2kva(x), pa2page(x)

walkdir(va) - algoritmus

- pde = &pgdir[PDX(va)] je adresa PDE (teda v PD)
- Ak *pde je NULL
 - Ak create je false, return NULL
 - Alokuj tab. stranok (PTE table) (page_alloc)
 - Do *pde vloz PA stranky (page2pa!!!) + flags
- Teraz prislusne PTE bude v stranke, na ktoru ukazuje *pde, na offsete PTX(va)
 - PTE_ADDR extrahuje PA z *pde
 - KADDR premeni PA na adresy jadra ;)