





- 1.通信系统模型的建立
- 2. 仿真中的几个重要概念
- 3.链路级仿真基础知识

•

从最简单的通信链路说起








实数信号->频谱偶函数->频率搬移后形成双边带信号

$$\wp\left[\cos \omega_0^t\right] = \wp\left[\frac{1}{2}\left(e^{\int_{\partial_0^t} t} + e^{-\int_{\partial_0^t} t}\right)\right] = \pi\left[\delta\left(\omega - \omega_0\right) + \left(\omega + \omega_0\right)\right]$$


→ w eg , t → →







❖ 单边带调制




$$r(t) = s(t)\cos(w_c t) - \hat{s}(t)\sin(w_c t)$$
$$= (s(t) + j\hat{s}(t))\cos(w_c t)$$

通信系统仿真及实现

BUPT




❖ⅠQ调制



通信系统仿真及实现

BUPT

通信系统物理层模型



- ❖ 收发信息
 - 用尽量少的能量(SNR, CNR)
 - 尽量少的错误(PER)
 - 信道条件(AWGN, 衰落信道)

通信系统仿真及实现

BUPT





- 1.通信系统模型的建立
- 2. 仿真中的几个重要概念
- 3.链路级仿真基础知识



链路级仿真vs系统级仿真



❖ 尺度不同

● 链路级:点到点通信● 系统级:整个区域通信

❖ 关注的颗粒度不同

■ 链路级: bit的仿真

■ 系统级: packet的仿真

❖ 仿真结果收集不同

■ 链路级: BER、BLER等

■ 系统级: 误包率、时延、吞吐量等

❖ 所用软件

■ 链路级: matlab/simulink/labview/C

■ 系统级: C/NS3/opnet



■ 撒点->计算SINR->TP映射

通信系统仿真及实现

BUPT



Monte Carlo仿真



- ❖ 在通信系统的计算机仿真中需要用到具有特定分布的各种随机数(或随机序列)
- ❖ 使用随机数产生器的仿真技术被称为Monte Carlo仿真
 - Monte Carlo:城市名,位于摩纳哥,是世界著名的赌城
 - Monte Carlo仿真来源于赌博。其基本思想是通过仿真用 Monte Carlo技术来估计系统的某个参数,如误比特率 (BER)
- ❖ 所谓随机数,就是相应分布的随机变量的抽样值。大量的抽样值,应服从它来自的那个母体(随机变量)的分布

Monte Carlo仿真



❖相对频率与概率:根据概率论,我们感兴趣的某个随机事件A(如二进制数字通信中"0"出错的概率)出现的概率可用N次随机试验中A发生的相对频率来近似,有

$$\Pr(A) = \lim_{N \to \infty} \frac{N_A}{N}$$

❖对于有限值N,我们有事件A的估计值

$$\widehat{\Pr}(A) = \frac{N_A}{N}$$

- Monte Carlo估计的理论依据

通信系统仿真及实现

BUPT



❖ 高斯随机变量

subplot(2,2,1)

x = randn(1,100); hist(x,20) ylabel('N_i'); xlabel('(a)')

subplot(2,2,2)

x = randn(1,100); hist(x,5) ylabel('N_i'); xlabel('(b)')

subplot(2,2,3)


x = randn(1,1000); hist(x,50)

ylabel('N_i'); xlabel('(c)')

subplot(2,2,4)

x = randn(1,100000); hist(x,50)

ylabel('N_i'); xlabel('(d)')




BUPT



BER/BLER/FER



- **❖** RawBER
- ❖ BER——Bit Error Rate
- ❖ BLER——Block Error Rate
- ❖ FER——Frame Error Rate
- ❖ PER——Packet Error Rate



通信系统仿真及实现

BER-SNR



- ❖ 通过仿真,我们希望获得误比特率(BER)与信噪比(SNR)之间的 变化曲线。
- ❖ 在很多情况下,我们用每个比特的平均能量 与噪声的单边功率谱密度 之比 E_b/N_0 作为SNR的度量值。
- ❖ 根据信噪比(SNR)的定义,SNR是信号平均功率(S)与噪声平均功 率(N)之比,

$$S = \frac{E_s}{T_s} = E_s R_s = E_s R_b / \log_2 M = E_b R_b$$

$$N = \sigma_n^2 = N_0 B$$

其中, E_s 为每个符号的能量, T_s 为每个符号的周期,M 为每个符号的进制数,B为信道带宽。


因此信噪比(SNR)与 E_b/N_0 的关系为

$$SNR = \frac{S}{N} = \frac{E_b R_b}{N_0 B} = \frac{E_b}{N_0} \cdot \frac{R_b}{B}$$





物理链路发送端的简化流程



信源单位输出随机的二进比特信息流,假设1比特的能量为 E_b 。 首先进行循环冗余编码(CRC),假设CRC后的1比特的能量为 E_b' ,有:

$$E_b' = \eta_1 * E_b$$

式中 η_1 为CRC检错编码的效率, $\eta_1 = \frac{L_I}{L_I + L_{CRC}}$

其中 L_I 为进行CRC的比特块的长度, L_{CRC} 为CRC检错编码的尾比特数。

通信系统仿真及实现

14

● SNR与Eb/No



CRC 检错编码后的比特流进行<u>信道的纠错编码</u>,假设信道编码后的比特能量为 E_b ",而信道编码的效率为 η_2 (一般为1/3或1/2),则有:

$$E_{b}^{\prime\prime} = \eta_{2} * E_{b}^{\prime} = \eta_{1} * \eta_{2} * E_{b}$$

接下来进行<mark>调制</mark>和**符号映射**。如果采用M元信号的调制方式,那么调制后一个符号的能量为:

$$E_s = \log_2^M * E_h'' = \log_2^M * \eta_1 * \eta_2 * E_h$$

最后,符号经过扩频处理单元后送入通道。如果采用的扩频因子为SF,那么一个码片的能量 E_c 为

$$E_c = E_s / S F = \log_2^M * \eta_1 * \eta_2 * E_b / S F$$



SNR与Eb/No的换算关系



如果码片的周期为 T_c ,那么信道中信号的功率为:

$$P_{S} = \frac{E_{C}}{T_{C}} = \frac{\log_{2}^{M} * \eta_{1} * \eta_{2} * E_{b}}{T_{C} * SF}$$

如果信道为加性高斯白噪声,其单边功率谱密度为 N_0 ,信道的采样周期为 T_{sam} ,那么噪声的功率为:

$$P_N = \frac{N_0}{T_{sam}} = \frac{N_0}{T_{sam}}$$

则接收端的信噪比为

$$SNR = \frac{P_S}{P_N} = \frac{\log_2^M * \eta_1 * \eta_2 * T_{sam}}{T_C * SF} * \frac{E_b}{N_0}$$

这样就得到了SNR和Eb/No间的关系。

通信系统仿真及实现

16





例:

一般情况下, η_1 近似为1,不考虑信道编码的影响,而且抽样周期和码片周期相同,上式简化为:

$$SNR = \frac{P_S}{P_N} = \frac{\log_2^M}{SF} * \frac{E_b}{N_0}$$


若扩频因子为16,QPSK调制,则
$$SNR = \frac{P_S}{P_N} = \frac{2}{16} * \frac{E_b}{N_0}$$


换算成dB,有 $SNR_{dB} = 10\log_{10}\frac{P_S}{P_N} = 10\log_2 - 10\log_16 + (\frac{E_b}{N_0})_{dB}$
 $= 3 - 12 + (\frac{E_b}{N_0})_{dB}$
 $= -9 + (\frac{E_b}{N_0})_{dB}$





- 1.通信系统模型的建立
- 2. 仿真中的几个重要概念
- 3. 链路级仿真基础知识
 - 链路仿真的系统模型
 - 仿真软件的基本使用
 - 仿真结果的记录与处理
 - 仿真误差分析方法








❖ 关于信道的说明

- 链路级仿真中 大多数情况不考虑大尺度衰落的建模
 - 因为大尺度衰落描述与位置相关的能量损耗,可以用功率控制等方式克服
- 重点刻画小尺度衰落
 - 对性能影响大
 - 体现各种技术的差异
- 噪声和干扰需要建模







链路级仿真、验证各种算法的主要仿真软件 📣 MATLAB



软件界面:

- 主窗口:
 - current directory
 - command window
 - workspace
 - command history
- Help窗□
 - 其他方法: help + function_name
- 编译窗口: Editor
 - 保存文件 file.m (可直接用记事本打开)
 - 自动保存文件 file.asv

通信系统仿真及实现

22





- ❖一个完整的程序由主函数和其它外部调用函数组 成。为了方便整理这些不同作用的函数,我们一 般把它们放在不同的文件夹里,并给其一定的命 名
- ❖一般包括: main, Tx, channel, Rx, Result, ······

在主函数开始的时候会调用这些外部文件。

基本文件结构

良好的编程习惯

- ❖文件夹的命名
- ❖文件的命名
- ❖备注 %
 - 整个文件的说明
 - 程序流程的说明
 - 单句命令的功能说明
- ❖外部文件夹中函数的调用
 - addpath(path,'../Tx');
 - y = function_name(x);

通信系统仿真及实现

24

常用函数



- ❖randn 正态分布
- ❖randi 均匀分布的伪随机整数(1到imax)

A=randi (imax,m,n) m*n矩阵

B=randi(imax) 单个随机数

C=randi([c,d],···) _{范围[c,d]}

提问:如何产生300个0.1随机bit?





- ❖reshape
 B=reshape(A,a,b)
 列优先
- ❖ plot
- semilogy
 - 结构均相同
 - 但semilogy对纵轴取以10为底的对数
- ❖ plot/semilogy(x,y,' 颜色+节点形状+连线')
- ❖注意添加横纵坐标名称

26





- ❖ find
 - 避免用for循环进行遍历

例子 index=find (A~=B)

■ 找到数组A和数组B中不相等的元素





- ❖设置断点调试
- ❖单步调试
- ❖对仿真时间的估计
 - 学会用tic、toc
 - fic 表示开始秒表计时
 - toc 对应tic 表示计时结束
 - 程序运行时间是toc-tic

28

仿真结果的记录与处理



❖数据的存储与读取

- MATLAB的数据文件 data.mat
- 存储数据的函数: SOVE (可保存成多种文件形式)
- 读取数据的函数: load



仿真结果的记录与处理




❖如何提取数据画图

■ 在MATLAB中直接画图: 方便观察仿真结果

■ 在origin里画图:适用于正式文档中

■ 注意横纵坐标轴,学习编辑legend



仿真误差分析方法



- ❖理论分析是否与仿真结果一致
- ❖如何让仿真尽快收敛
 - 结果曲线平滑
 - 注意横纵坐标
- ❖SNR和帧数参数的设计
 - 估计BER和BLER曲线的趋势
 - 设置帧数使得
 - 错误bit至少出现1000个
 - 错误块至少出现100个
 - 低SNR时,仿真需要的帧数少;高SNR时,仿真需要的帧数多
 - 在曲线陡峭处,SNR的间隔设置更密