01 / GUIDA OPERATIVA

wifiaudit.sh v5.5

Manuale e istruzioni per Kali Linux
Edizione del 7 novembre 2026 - preparata per Lorenzo.

> **Prima il laboratorio.** Usa gli strumenti soltanto su reti e apparati per cui hai un'autorizzazione esplicita. I moduli attivi possono scollegare dispositivi o modificare temporaneamente il sistema. Questa guida descrive il software consegnato; non certifica compatibilità con ogni scheda o versione di Kali.

Avvio rapido

```
bash wifiaudit.sh --menu
# Menu completo, quando devi operare sulla rete:
sudo bash wifiaudit.sh --menu
```

Senza privilegi puoi leggere la guida, usare la diagnostica, eseguire l'autoverifica e consultare i parametri. Con root puoi avviare la suite o il batch guidato. Il menu iniziale non attiva da solo la modalità monitor.

Leggere questo PDF su Kali

Apri il file con doppio clic nel gestore file. Da terminale puoi usare l'applicazione associata ai PDF:

```
xdg-open Manuale_wifiaudit_v5.5_Kali.pdf
```

Se non hai un lettore, puoi installare Evince e aprirlo direttamente [1]:

```
sudo apt update
sudo apt install evince
evince Manuale_wifiaudit_v5.5_Kali.pdf
```

Come usare il manuale

Pagine 2-4: preparazione e menu. Pagine 5-7: i parametri di base. Pagine 8-10: flusso di lavoro, diagnostica e risultati. Pagine 11-12: problemi comuni, limiti, configurazione e riferimenti. Pagina 13: recupero automatico offline. Il PDF contiene segnalibri per passare tra i capitoli.

02 / GUIDA OPERATIVA

Preparazione su Kali

File, terminale e privilegi

Salva lo script in una cartella stabile. Apri il terminale in quella cartella e richiama il file con Bash. Non serve renderlo eseguibile se usi **bash wifiaudit.sh**. L'alternativa è **chmod +x wifiaudit.sh** seguito da **./wifiaudit.sh**.

```
bash wifiaudit.sh --help
bash wifiaudit.sh --self-test
bash wifiaudit.sh --doctor
```

Il self-test deve terminare con 8 controlli e 0 errori. La diagnostica può terminare con stato 1 quando mancano dipendenze: è una segnalazione prevista, non un'installazione fallita.

Dipendenze della suite

L'avvio operativo richiede tutti i comandi elencati dalla diagnostica. Lo script non installa pacchetti automaticamente. Su Kali i pacchetti si possono gestire esplicitamente con APT; controlla i messaggi e le eventuali richieste di configurazione.

```
sudo apt update
sudo apt install aircrack-ng hcxdumptool hcxtools \
  hashcat john reaver crunch hostapd dnsmasq iptables \
  tshark macchanger iw iproute2 util-linux coreutils
```

I convertitori wpapcap2john e hccapx2john sono verificati solo per presenza nella diagnostica facoltativa. La loro collocazione può dipendere dal pacchetto e dal PATH. La presenza di John non prova che tutti i formati o le regole richiesti siano supportati [2, 3].

Wordlist e schede Wi-Fi

Il percorso predefinito è **/usr/share/wordlists/rockyou.txt**. Se hai solo un archivio compresso, predisponi prima un file di testo o seleziona un'altra wordlist dal pannello parametri. La sua assenza è segnalata, ma non viene risolta automaticamente.

La modalità monitor e l'iniezione dipendono da chipset e driver. In una macchina virtuale può essere necessario collegare direttamente una scheda USB al sistema ospite Kali. La diagnostica mostra ciò che il sistema espone; non effettua una prova di iniezione.

> **Sudo cambia anche i percorsi.** Con root, HOME può diventare /root: risultati e configurazione predefiniti si trovano quindi sotto /root. Il programma mostra il percorso della sessione all'avvio. Configurazioni dell'utente normale e di root sono distinte.

03 / GUIDA OPERATIVA

Menu iniziale e opzioni CLI

Senza argomenti, oppure con **--menu**, compare il menu iniziale. Ogni voce spiega il suo scopo prima di entrare nella parte operativa.

Voce	Azione	Privilegi
1 - Suite interattiva	Apre il menu operativo e prepara l’interfaccia monitor.	Root
2 - Batch guidato	Chiede BSSID, canale, ESSID, metodo e report finale; avvia il percorso selezionato.	Root
3 - Parametri	Mostra 25 impostazioni; scegli un numero per spiegazione e modifica.	Consultazione senza root
4 - Diagnostica	Equivale a --doctor. Legge disponibilità strumenti, pacchetti e interfacce.	Senza root
5 - Autoverifica	Equivale a --self-test. Controlla funzioni pure.	Senza root
6 - Guida	Mostra l’aiuto --help e le opzioni di terminale.	Senza root
7 - Salva diagnostica	Chiede un nuovo file di destinazione e scrive la diagnosi con permessi privati.	Cartella scrivibile
0 - Esci	Chiude il menu prima di avviare la suite.	Senza root

Equivalenze tra terminale e menu

Opzione CLI	Dove si imposta nel menu
--menu	Avvio senza argomenti
--doctor / --self-test / --help	Menu iniziale: 4 / 5 / 6
-b, --bssid / -c, --chan	Batch guidato oppure parametri TARGET_BSSID / TARGET_CHAN
-e, --essid / -m, --method	Batch guidato oppure TARGET_ESSID / METHOD
--report	Batch guidato oppure REPORT_HTML=yes

Le modalità --menu, --doctor e --self-test si usano da sole. Non combinarle con opzioni batch. La diagnostica da CLI non carica configurazioni; il menu completo avviato come root carica la configurazione privata, se esiste.

04 / GUIDA OPERATIVA

Menu operativo della suite

Dopo la scelta 1 o 2 e la verifica dei privilegi, vengono create le cartelle della sessione, controllate le dipendenze e predisposta la scheda. Nel menu operativo **?** mostra le spiegazioni generali; **h** mostra l'aiuto delle opzioni CLI.

Voce	Che cosa fa / limite importante
1 - Scansione	Elenca le reti osservate, esegue il riepilogo e permette di scegliere il target.
2 - Diagnosi target	Legge la cifratura dal CSV corrente. Lo stato WPS resta non verificato: non esegue un fingerprint WPS completo.
3 - Handshake	Percorso attivo di acquisizione e recupero offline. La deautenticazione può interrompere client.
4 - PMKID	Percorso di acquisizione e conversione; non va considerato necessariamente passivo.
5 - WPS	Percorso WPS esistente. I timeout non garantiscono successo né assenza di blocco del router.
6 - WEP	Percorso per apparati legacy in laboratorio; può generare traffico.
7 - AP di prova	Richiede una seconda scheda. Modifica indirizzo IP, forwarding e regole NAT; non include un captive portal.
8 - Enterprise	Raccoglie materiale EAP e identità sul BSSID selezionato. Un'identità non è una password verificata.
9 - File manuale	Lavora su un file locale. I risultati non vengono attribuiti automaticamente al target Wi-Fi selezionato.
10 / 11	Maschere personalizzate / generazione della wordlist dal nome rete.
12 - Report	Crea l'HTML della sessione, anche senza scansione; in quel caso il rischio è non valutato.
13 - MAC	Cambio casuale opzionale, con tentativo di ripristino all'uscita. Non garantisce anonimato.
p / d / t	Tutti i parametri / diagnostica / self-test.
w / e / j / c	Scorciatoie: wordlist, motore, modalità/regole John, editor del file config.
0 - Esci	Termina la sessione e richiama la procedura di ripristino.

Le azioni su una rete richiedono un target. Lo puoi scegliere dalla scansione o inserire nei parametri. Il nome della rete da solo non identifica univocamente un apparato.

05 / GUIDA OPERATIVA

Parametri: target e percorsi

Dal menu iniziale scegli **3**; nella suite usa **p**. Seleziona il numero del parametro: il programma mostra spiegazione, valore attuale e richiesta del nuovo valore. **Invio** conserva il valore; **-** lo svuota se il parametro lo consente. Un valore non valido viene rifiutato.

Parametro	Predefinito	Significato e modifica
TARGET_BSSID	Vuoto	MAC dell'AP; formato AA:BB:CC:DD:EE:FF. In batch è obbligatorio. Corrisponde a -b.
TARGET_CHAN	Vuoto	Canale numerico positivo. Nel batch viene cercato se manca. Corrisponde a -c. Non verifica da solo banda e dominio normativo.
TARGET_ESSID	Vuoto	Nome della rete. In batch, se omesso, il programma usa batch. Corrisponde a -e.
METHOD	Vuoto (= all)	Percorso batch: all, hs, pmkid, wps, wep. Corrisponde a -m; non seleziona la voce della suite interattiva.
REPORT_HTML	no	yes genera l'HTML a fine batch; no lo lascia alla richiesta manuale. Corrisponde a --report.
WORDLIST	/usr/share/wordlists/rockyou.txt	File di testo locale. Dal pannello inserisci un percorso assoluto e verifica che sia leggibile.
OUTDIR	$HOME/wifiaudit_results	Radice dei risultati. Durante la sessione OUTDIR punta alla sottocartella corrente; il pannello ne blocca la modifica.
MON_IFACE	Vuoto	Scheda o interfaccia monitor da utilizzare; vuoto abilita la scelta automatica. Non modificabile dopo l'avvio operativo.
CONFIG_FILE	$HOME/.config/wifiaudit/wifiaudit.conf	Destinazione di salva/carica. Modificarla non carica né salva automaticamente il file.

Distinguere target, impostazioni e dati

Il tasto **s** salva soltanto le impostazioni generali. BSSID, canale, ESSID, metodo e opzione report restano nella sessione corrente: non vengono conservati come target per avvii successivi. Questo evita di riutilizzare accidentalmente una rete precedente.

06 / GUIDA OPERATIVA

Parametri: tempi e modalità

Parametro	Predefinito	Spiegazione
SCAN_TIME	25	Durata nominale della scansione, in secondi. Il comando ha un timeout di SCAN_TIME + 5. Non è la durata globale della sessione.
DEAUTH_COUNT	5	Conteggio passato a ogni invocazione di deautenticazione nel percorso handshake. L'effetto dipende dallo strumento e può disconnettere client.
DEAUTH_ROUNDS	3	Numero di tentativi del percorso handshake. Non limita automaticamente WPS, PMKID o altri moduli.
DEAUTH_WAIT	30	Attesa per tentativo handshake, controllata a intervalli di 5 secondi. Valori inferiori a 5 non producono intervalli completi.
HASHCAT_MODE	22000	Modalità di fallback. Il codice riconosce .22000 e .hccapx per estensione; non dimostra che un file abbia il formato corretto.
CRACK_ENGINE	auto	auto, john o hashcat. Auto si basa sul controllo NVIDIA già presente: non è un inventario completo di GPU AMD/Intel e non garantisce compatibilità.
JOHN_MODE	wordlist	wordlist usa candidati da file; mask usa un pattern; incremental è una modalità John. Non presumere equivalenza completa tra i motori.
JOHN_RULES	best64	Nome di un set di regole. Il nome deve esistere nella tua installazione John: best64 non è garantito. none disabilita le regole nel percorso principale.

Le impostazioni non sostituiscono la verifica

Cambiare un parametro nel menu non verifica la compatibilità della relativa opzione con la versione installata del programma esterno. Alcuni moduli hanno timeout fissi nel sorgente: non diventano configurabili cambiando SCAN_TIME o DEAUTH_WAIT.

Le regole hashcat presenti nel codice sono limitate a best64 e d3ad0ne, se i relativi file esistono. Gli altri nomi non vengono tradotti automaticamente dalle regole John. Consulta le guide dei due motori per il formato specifico [2, 4].

Uso dei tempi: la suite non ha un timer globale. Prima di un laboratorio concorda una finestra e sorveglia l'esecuzione. Ctrl-C richiede l'arresto e richiama il cleanup, ma un arresto forzato del sistema non permette di eseguirlo.

07 / GUIDA OPERATIVA

Parametri: pattern e persistenza

Parametro	Predefinito	Spiegazione
JOHN_MASK	?u?l?l?l?l?d?d?d	Pattern usato dal percorso mask di John. Viene passato come singolo argomento, senza eseguire contenuto shell.
HC_MASK	?u?l?l?l?l?d?d?d	Pattern per hashcat in modalità mask. La sintassi va verificata con il motore installato.
JOHN_SESSION	wifiaudit	Nome composto da lettere, cifre, trattino o underscore. Alcuni percorsi esistenti impiegano nomi dedicati come wifiaudit_mirata e wifiaudit_std.
GEN_WORDLIST	auto	auto e yes abilitano la generazione dal nome rete; no la disabilita. Generazione e recupero restano operazioni separate.

Salvare e caricare dal pannello

s - Salva: crea una configurazione privata con le impostazioni generali. Durante la sessione salva la radice dei risultati e l’interfaccia scelta prima dell’avvio, non il monitor appena creato. Il file è sostituito solo dopo la scrittura del nuovo contenuto.

l - Carica: legge il file indicato da CONFIG_FILE. Non viene eseguito come Bash: sono ammesse soltanto le chiavi previste. Se una riga o un valore non è valido, il caricamento non applica modifiche parziali. In sessione OUTDIR e MON_IFACE restano bloccati.

0 - Indietro: torna al menu precedente. Le modifiche non salvate restano comunque in memoria fino alla chiusura del processo.

Formati e limiti del file

Ogni riga è un’assegnazione KEY=value; puoi usare virgolette esterne. Non inserire comandi, funzioni Bash, export o sostituzioni di comando. Per i percorsi sono riconosciuti un percorso assoluto, il prefisso $HOME/ o ~/. TAB e ritorni a capo non sono ammessi dall’editor dei parametri.

Il caricamento richiede proprietari fidati e un percorso non scrivibile da gruppo o altri utenti. Root può rifiutare una configurazione nella home dell’utente normale anche se il solo file ha permessi 600. Preferisci il percorso privato predefinito di root quando lavori con sudo.

Puoi impostare un percorso alternativo prima dell’avvio con WIFIAUDIT_CONF. Dal pannello puoi anche cambiare CONFIG_FILE, poi scegliere esplicitamente l per caricare o s per salvare. Il percorso alternativo deve superare gli stessi controlli di sicurezza.

08 / GUIDA OPERATIVA

Procedura di lavoro consigliata

1. Controlla prima l’ambiente

Apri il menu senza root. Esegui prima l’autoverifica e poi la diagnostica. Salva la diagnosi con la voce 7 se devi segnalare un problema. Questo passaggio non installa strumenti e non prepara la modalità monitor.

2. Apri il menu completo

```
sudo bash wifiaudit.sh --menu
```

Prima di entrare nella suite, verifica cartella risultati, scheda, wordlist e impostazioni. Salvale se vuoi riutilizzarle. Prepara il laboratorio e il target autorizzato; una scelta automatica dell’interfaccia non prova che sia la scheda desiderata.

3. Scegli interattivo o batch

Suite: scegli 1 nel menu iniziale. Nella suite puoi scegliere una rete tramite scansione, consultare la diagnosi e avviare soltanto il modulo previsto dal tuo piano di prova.

Batch guidato: scegli 2. Ogni campo viene spiegato prima dell’inserimento. Specifica almeno il BSSID. Il canale mancante viene cercato. La scelta del metodo non sostituisce la verifica che la rete e l’hardware siano compatibili.

Il valore all conserva il percorso automatico esistente. In questa versione la diagnosi non accerta WPS: non considerarlo un selettore affidabile di ogni tecnica disponibile. Per una prova controllata scegli esplicitamente il metodo previsto.

4. Leggi il risultato, non soltanto il messaggio finale

Controlla il log e i file generati. Un file di cattura presente o una sua dimensione minima non dimostrano che l’handshake sia valido. Un’operazione terminata non equivale automaticamente al recupero di una password.

5. Genera il report e chiudi

Dalla suite scegli 12, oppure abilita il report finale nel batch. Esci con 0 o Ctrl-C e leggi gli eventuali errori del ripristino. Il programma termina i processi registrati, tenta di rimuovere le proprie regole e ripristina lo stato di forwarding rilevato prima della modifica.

La suite non interrompe globalmente dnsmasq o NetworkManager. Ripristina la modalità monitor solo se l’ha avviata, e tenta di ripristinare il MAC cambiato. Non è possibile garantire il cleanup dopo spegnimento, crash o SIGKILL.

09 / GUIDA OPERATIVA

Diagnostica e autoverifica

--doctor: cosa controlla davvero

Raggruppa strumenti di acquisizione, catture, analisi, recupero, wordlist, WPS, AP di laboratorio e sistema. Mostra il percorso del binario e, su sistemi con dpkg-query, la versione del pacchetto. Può apparire n/d se non esiste un metadato interrogabile.

Legge le interfacce esposte da iw dev e prova a risalire al driver in sysfs. Non mostra le password e non esegue una scansione delle reti. Wireshark, Kismet e i convertitori sono solo rilevati: non sono integrati automaticamente.

Stato	Interpretazione
PRESENTE	È stato trovato un binario nel PATH. Versione, opzioni, capacità e funzionamento hardware vanno ancora verificati.
ASSENTE - richiesto	Il controllo dipendenze della suite completa richiede quel comando. Installa o rendi disponibile il pacchetto appropriato.
ASSENTE - facoltativo	Non blocca il controllo generale, ma una funzione specifica potrebbe richiederlo.
Nessuna interfaccia	Kali non espone una scheda Wi-Fi a iw: controlla hardware, driver e collegamento USB della VM.

--self-test: otto controlli interni

Verifica nomi sicuri, escaping HTML, virgolette HTML, TAB e ritorni a capo TSV, riconoscimento delle estensioni .22000, .hccapx e .john. Non prova attacchi, GPU, conversioni, pacchetti o validità delle catture.

```
bash wifiaudit.sh --self-test
bash wifiaudit.sh --doctor > diagnosi_wifi.txt
```

Per un file privato e protetto da sovrascrittura usa preferibilmente la voce 7 del menu. La redirezione manuale sopra usa invece i permessi della tua shell e può sovrascrivere un file esistente.

Che cosa inviare per assistenza

Invia prima la diagnosi, la versione di Kali, il modello della scheda e il messaggio di errore. Controlla il contenuto prima di condividere un log operativo: gli strumenti esterni possono avervi scritto password, identità, nomi di rete o altro materiale sensibile.

10 / GUIDA OPERATIVA

File, report e lettura del rischio

La radice predefinita è $HOME/wifiaudit_results. Ogni avvio operativo crea una sottocartella session_YYYYMMDD_HHMMSS_XXXXXX, per evitare di riutilizzare catture e risultati di una prova precedente.

File / percorso	Contenuto e trattamento
session_*/wifiaudit.log	Messaggi, errori e parte dei comandi di gestione. Non è una traccia completa di ogni istruzione Bash.
session_*/passwords.tsv	Solo risultati della sessione corrente, con tipo distinto: PASSWORD, PASSWORD_HEX, WPS_PIN, WEP_KEY, EAP_IDENTITY.
passwords.tsv nella radice	Archivio cumulativo: viene aggiornato senza sostituire i dati storici. Non è importato nel report della sessione.
session_*/report_*.html	Report leggibile con un browser. Può contenere dati sensibili in chiaro.
scan-01.csv, .cap, .22000	Scansioni e materiale tecnico: la presenza non dimostra automaticamente riuscita o validità.
john_show_*.txt / hashcat_show_*.txt	Risultati originali dei motori. Gli output John ambigui non vengono importati automaticamente nel TSV.

Cartelle di sessione e radice vengono create private, con permessi 700; i nuovi file ereditano umask 077. I permessi limitano l’accesso locale ma non cifrano i dati. Il PDF di questo manuale non contiene risultati reali.

TSV a sette colonne

Ordine: timestamp, BSSID, ESSID, fonte, engine, valore, tipo. Il formato nuovo aggiunge il tipo dopo le sei colonne storiche. Backslash, TAB, LF e CR sono rappresentati con escape testuali per mantenere ogni risultato su una riga. PASSWORD_HEX conserva l’output esadecimale del motore senza decodifica distruttiva.

Risk score: indicatore aggregato, non certificazione

Formula: aperte × 10 + WEP × 8 + WPA × 5. Fasce: 0 BASSO, 1-20 MODERATO, 21-50 ALTO, oltre 50 CRITICO. Il risultato dipende anche da quante reti vengono osservate. Non considera completezza del firmware, qualità delle password o vulnerabilità specifiche. Senza CSV: NON_VALUTATO, non BASSO.

11 / GUIDA OPERATIVA

Problemi comuni e limiti

Problema	Controllo / azione
Permesso root richiesto	La diagnosi non lo richiede; la suite sì. Avvia sudo bash wifiaudit.sh --menu e ripeti le impostazioni nell'ambiente root.
Dipendenze mancanti	Apri --doctor, leggi i nomi mancanti e installa i pacchetti esplicitamente. La suite può richiedere anche tool che il singolo metodo non usa.
Config rifiutata	Controlla formato, proprietario del file e directory superiori. Non risolvere con chmod 777. Usa il percorso privato predefinito e il salvataggio da menu.
Percorso risultati rifiutato	Evita directory condivise o scrivibili da altri e link simbolici. Configura una cartella privata prima della sessione.
Scheda o monitor non rilevati	Verifica l'output della diagnosi e l'esposizione della scheda a Kali. Un'interfaccia esistente non prova supporto all'iniezione.
Errore John / regole	Verifica --help del motore e i formati/regole installati. Non tutti i nomi predefiniti sono garantiti in ogni build.
John: output ambiguo	Consulta john_show_*.txt. Il programma conserva il testo ed evita di troncare password contenenti separatori o metadati.
Report senza scansione	È valido come riepilogo dei risultati: il rischio resta non valutato. Non descrive le reti circostanti.
Rete non ripristinata	Leggi gli errori di cleanup. Dopo un'interruzione forzata controlla interfacce, indirizzi, forwarding e firewall; non cancellare alla cieca regole di altri servizi.

Limiti da conoscere prima delle prove reali

Non sono stati collaudati qui hardware Wi-Fi, GPU o versioni specifiche di Kali. Non sono stati aggiunti attacchi WPA3, captive portal, rogue RADIUS, PDF dei risultati o una modalità dry-run completa. Il controllo delle catture resta euristico. Formati, conversioni e opzioni dei motori possono richiedere adattamenti alla versione locale.

Le modifiche a menu, configurazione e diagnostica sono verificabili senza radio. Il funzionamento operativo della suite deve ancora essere provato in un laboratorio autorizzato prima di considerarla pronta per un incarico.

12 / GUIDA OPERATIVA

Configurazione, esempi e riferimenti

Esempio minimo di configurazione dati

```
# Percorso predefinito: $HOME/.config/wifiaudit/wifiaudit.conf
WORDLIST="/usr/share/wordlists/rockyou.txt"
OUTDIR="$HOME/wifiaudit_results"
MON_IFACE=""
SCAN_TIME="25"
CRACK_ENGINE="auto"
JOHN_MODE="wordlist"
GEN_WORDLIST="auto"
```

Per creare questo file preferisci la voce s nel pannello parametri. Il programma salva soltanto le chiavi ammesse. Se passi da una vecchia versione che cercava wifiaudit.conf accanto allo script, il nuovo percorso predefinito non lo importa automaticamente.

Esempi di terminale

```
# Menu con spiegazioni, senza avvio della radio
bash wifiaudit.sh
# Menu completo per il laboratorio
sudo bash wifiaudit.sh --menu
# Aiuto delle opzioni batch
bash wifiaudit.sh --help
# Diagnosi locale
bash wifiaudit.sh --doctor
```

Per il batch, -b identifica il target, -c il canale, -e il nome e -m il metodo; --report abilita il riepilogo finale. Il wizard del menu chiede gli stessi campi con spiegazioni. Non conservare BSSID reali in esempi destinati alla condivisione.

Riferimenti ufficiali

1 - Evince: apertura da terminale
https://teams.pages.gitlab.gnome.org/websites/help.gnome.org/evince/commandline.html

2 - John su Kali
https://www.kali.org/tools/john/

3 - Aircrack-ng su Kali
https://www.kali.org/tools/aircrack-ng/

4 - Hashcat: opzioni e formati di output
https://github.com/hashcat/hashcat/blob/master/docs/hashcat-help.md

Questa guida descrive il sorgente v5.5 consegnato in questa conversazione. Le fonti esterne riguardano i programmi di supporto; non certificano lo script. Il vecchio genera_manuale.sh non è stato utilizzato né modificato.

13 / GUIDA OPERATIVA

Recupero automatico offline

La v5.5 aggiunge la voce **8 nel menu iniziale** e **14 nella suite**. Lavora su un file già disponibile: non avvia acquisizioni Wi-Fi, WPS o deautenticazioni. Non serve root per questa modalità, se hai accesso al file e alla cartella dei risultati.

Uso guidato o da terminale

Scegli la voce automatica, indica il percorso assoluto del file e il budget in secondi. Il programma crea una sessione dedicata e mostra il percorso del riepilogo alla fine.

```
bash wifiaudit.sh --auto-recover /percorso/file.22000
# Budget predefinito: 600 secondi
```

Formati ammessi: .22000 e .hccapx per hashcat, .john per John. Per .cap e .pcapng tenta la conversione se i convertitori sono presenti. Usa soltanto i motori compatibili con i file ottenuti. La presenza di un convertitore non garantisce una cattura valida.

Strategie e limiti

Prova nell'ordine wordlist, regole disponibili e maschera configurata. Ogni fase ha un limite e usa un potfile privato della sessione. Si ferma al primo risultato importabile: se il file contiene più hash, non significa che siano state recuperate tutte le password. Gli output John ambigui restano da verificare.

Parametro	Default	Funzione
AUTO_INPUT	Vuoto	File locale. Non è salvato come impostazione permanente.
AUTO_SECONDS	600	Budget globale, incluse le conversioni.
AUTO_STEP_SECONDS	120	Limite per singolo tentativo, ridotto al tempo residuo.
AUTO_USE_MASK	yes	Include o esclude la maschera configurata.

Il tempo totale può superare il budget di alcuni secondi per arrestare i processi e leggere i risultati. Non viene eseguita una ricerca illimitata o esaustiva. Una wordlist mancante o una regola non disponibile possono far saltare una strategia.

Risultato finale

auto_risultato.txt contiene l'esito; **auto_tentativi.tsv** elenca motori, strategie e stati. I valori recuperati sono in passwords.tsv e nel report HTML privato. TROVATA indica almeno un risultato importabile; NON_TROVATA indica solo che i tentativi eseguiti non hanno prodotto risultati. Sono distinti TEMPO_ESAURITO, LIMITI_TEMPO_RAGGIUNTI, ERRORI_DURANTE_I_TENTATIVI, OUTPUT_DA_VERIFICARE e NESSUN_TENTATIVO_ESEGUIBILE. Anche il formato non supportato ha un esito specifico.

Questa automazione è stata verificata con motori simulati. Conversione reale, compatibilità delle versioni dei motori e recupero su catture reali restano da collaudare sul tuo Kali.