
Keluarga Alumni
Pondok Pesantren Darel Hikmah

PANDUAN PENGGUNAAN

KAPDH Apps

Panduan lengkap aplikasi anggota, web admin pengurus, dan situs kapdh.or.id



Rilis 1.0

Oktober 2026

SEBELUM MULAI

Tentang panduan ini

Panduan ini menjelaskan cara memakai seluruh layanan KAPDH Apps, dari mendaftar sebagai anggota sampai mengelola data alumni sebagai pengurus. Bacalah bagian yang sesuai dengan peran Anda; setiap bab dapat dibaca terpisah.

BAGIAN A

Aplikasi Anggota

Untuk alumni: mendaftar, membayar iuran, memakai KTA digital, mengikuti event, terhubung lewat Jejaring, dan mengatur akun.

BAGIAN B

Web Admin Pengurus

Untuk pengurus: memverifikasi pembayaran, mengelola data alumni, konten, event, moderasi, admin, dan pengaturan.

BAGIAN C

Situs Publik

Situs kapdh.or.id untuk umum: informasi perkumpulan, unduh aplikasi, verifikasi KTA, dan hapus akun.

BAGIAN D

Bantuan

Tanya jawab, pemecahan masalah, daftar istilah, dan cara menghubungi tim bantuan.

Cara membaca panduan

Masuk	Nama tombol, menu, tab, dan label di layar dicetak tebal, persis seperti yang tampil di aplikasi.
1 2 3	Langkah bernomor diikuti berurutan dari atas ke bawah.
Tips	Saran agar pekerjaan lebih mudah atau cepat.
Info	Penjelasan tambahan yang perlu diketahui.
Perhatian	Hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan.
Penting	Aturan atau akibat yang tidak dapat dibatalkan.

Nama, nomor KTA, nominal, dan tanggal pada gambar adalah **data contoh**, bukan data anggota sebenarnya. Tarif iuran resmi ditetapkan pengurus dan dapat berubah. Tampilan pada perangkat Anda dapat sedikit berbeda menurut ukuran layar, tema, dan versi aplikasi.

ISI

Daftar isi

01 Mengenal KAPDH Apps 7

1.1 Apa itu KAPDH Apps dan untuk siapa 7
1.2 Tiga bagian KAPDH Apps dan kapan memakainya 8
1.3 Fitur utama sekilas 9
1.4 Kebutuhan perangkat dan koneksi 11
1.5 Peta navigasi aplikasi anggota 11
1.6 Arti status keanggotaan dan KTA 12
1.7 Komitmen privasi dan legalitas perkumpulan 14
1.8 Cara membaca panduan ini 15

BAGIAN A Aplikasi Anggota

02 Memulai: Unduh, Daftar, dan Masuk 18

2.1 Mengunduh dan membuka aplikasi 18
2.2 Mendaftar: mengisi Data Diri 20
2.3 Verifikasi email dengan kode OTP 22
2.4 Tahap Biaya KTA setelah verifikasi 25
2.5 Masuk ke aplikasi 26
2.6 Lupa password 27
2.7 Pesan galat, Wajib Update, dan pemeliharaan 28

03 Iuran dan Pembayaran 31

3.1 Jenis iuran dan tarifnya 31
3.2 Membuat instruksi dan memilih tujuan pembayaran 32
3.3 Mentransfer dan mengunggah bukti 35
3.4 Status pembayaran dan lama verifikasi 36
3.5 Bukti ditolak dan cara mengirim ulang 37
3.6 Riwayat, detail, dan pembatalan instruksi 38
3.7 Memperpanjang keanggotaan 39
3.8 Situasi khusus dan pengembalian dana 40

04 KTA Digital 42

4.1 Kapan KTA Anda aktif 42
4.2 Mengenali isi KTA 43
4.3 Status kartu dan artinya 45
4.4 Menunjukkan QR KTA 46
4.5 Memakai KTA tanpa internet 46
4.6 Cara pihak lain memverifikasi KTA 48
4.7 Masa keanggotaan dan pengingat perpanjangan 50

05 Beranda, Berita, dan Notifikasi 52

5.1 Mengenal Beranda dan navigasi bawah 52
5.2 Banner, event mendatang, dan berita terbaru 53
5.3 Beranda sesuai status keanggotaan 55
5.4 Menyegarkan Beranda dan membaca saat offline 56
5.5 Membaca berita 57
5.6 Kotak masuk notifikasi 58

5.7 Kebijakan, ketentuan, dan Bantuan 60

06 **Event dan Tiket** 62

6.1 Menemukan event 62
6.2 Membaca detail event 64
6.3 Mendaftar event gratis atau berbayar 66
6.4 Tiket Saya dan arti status tiket 67
6.5 Check-in di lokasi dengan QR tiket 69
6.6 Membatalkan tiket dan refund 70
6.7 Bila event diubah atau dibatalkan pengurus 72

07 **Jejaring dan Pesan** 74

7.1 Mengenal tab Jejaring 74
7.2 Mencari alumni di direktori 75
7.3 Melihat profil alumni 77
7.4 Memulai percakapan pribadi 78
7.5 Mengirim, membalas, dan menghapus pesan 79
7.6 Membuat grup dan menjawab undangan 81
7.7 Mengelola grup dan keluar dari grup 83
7.8 Melaporkan dan memblokir 84
7.9 Privasi percakapan dan saat KTA tidak aktif 86

08 **Akun, Profil, dan Privasi** 89

8.1 Mengenal halaman Akun 89
8.2 Mengubah foto, kota, dan kontak 90
8.3 Profesi, keahlian, pendidikan, dan media sosial 92
8.4 Mengatur privasi profil 94
8.5 Password, sesi perangkat, dan keluar 96
8.6 Preferensi notifikasi, blokir, dan laporan 97
8.7 Menghapus akun dari aplikasi 98
8.8 Bila akun dibatasi 101

BAGIAN B **Web Admin Pengurus**

09 **Web Admin: Masuk, Dashboard, dan Peran** 104

9.1 Mengenal web admin 104
9.2 Mengaktifkan akun admin dari undangan 105
9.3 Masuk dengan sandi dan kode autentikator 109
9.4 Tata letak, menu, dan Dashboard 112
9.5 Peran dan izin admin 114
9.6 Akun saya dan konfirmasi identitas 116
9.7 Keluar, batas sesi, dan praktik keamanan 118

10 **Verifikasi Pembayaran dan Iuran** 121

10.1 Membuka halaman dan membaca antrean 121
10.2 Memeriksa bukti lalu menyetujui atau menolak 123
10.3 Akibat keputusan, riwayat, dan pembatalan 125
10.4 Mencatat iuran yang dibayar di luar aplikasi 126
10.5 Mengelola rekening tujuan dan QRIS 128
10.6 Mengatur biaya iuran 131
10.7 Penyesuaian: refund dan koreksi 133

11 Manajemen Users (Data Alumni) 136

11.1 Membuka daftar alumni 136
11.2 Mencari, menyaring, dan mengurutkan 138
11.3 Membaca Informasi Pengguna 140
11.4 Mengubah data dan mengoreksi identitas 142
11.5 Membatasi akun dan memulai reset sandi 145
11.6 Mengelola Skill & Profesi 147
11.7 Izin, audit, dan hal yang tidak dapat dilakukan 149

12 Manajemen Konten 152

12.1 Mengenal menu Manajemen Konten 152
12.2 Menyiapkan kategori berita 154
12.3 Menulis dan menyunting berita 155
12.4 Menerbitkan, menjadwalkan, dan mengarsipkan 157
12.5 Membuat banner Beranda 158
12.6 Mengelola halaman informasi dan legal 162
12.7 Gambar, konflik, dan perubahan belum disimpan 165

13 Manajemen Event, Tiket, dan Check-in 167

13.1 Mengenal halaman Event dan Tiket 167
13.2 Mengatur kategori event 169
13.3 Membuat event baru 170
13.4 Menerbitkan, menutup, dan mengubah event 173
13.5 Memantau peserta dan tiket 175
13.6 Membatalkan event 177
13.7 Check-in tiket di lokasi acara 178

14 Moderasi dan Audit 181

14.1 Membuka antrean laporan 181
14.2 Membaca detail laporan 183
14.3 Memutus laporan 185
14.4 Laporan grup dan banding 188
14.5 Yang diterima anggota setelah keputusan 190
14.6 Menelusuri log audit 191
14.7 Mengekspor audit ke CSV 193

15 Admin, Notifikasi, dan Pengaturan 196

15.1 Daftar admin dan izin yang diperlukan 196
15.2 Mengundang admin baru 198
15.3 Mengubah peran, izin, dan status admin 201
15.4 Undangan ulang, koreksi email, dan pemulihan akun 202
15.5 Memantau pengiriman notifikasi dan outbox 204
15.6 Mode pemeliharaan dan versi minimum aplikasi 208
15.7 Kontak, tautan toko, instruksi iuran, dan kebijakan 212

BAGIAN C Situs Publik

16 Situs kapdh.or.id 215

16.1 Mengenal situs dan cara menjelajahinya 215
16.2 Mengunduh aplikasi dan cara bergabung 218
16.3 Tentang KAPDH, legalitas, dan dokumen legal 219

16.4 Memeriksa KTA dari QR 222
16.5 Menghapus akun tanpa aplikasi 223
16.6 Status penghapusan dan keadaan khusus 227
16.7 Menghubungi pengurus 229
16.8 Pemeliharaan, tautan aplikasi, dan halaman 404 230

BAGIAN D **Bantuan**

17 **Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah** **233**
17.1 Tanya jawab: akun, pendaftaran, dan profil 233
17.2 Tanya jawab: iuran, KTA, dan event 234
17.3 Tanya jawab: Jejaring, privasi, dan akun 236
17.4 Mengatasi masalah akun, pembayaran, dan KTA 237
17.5 Mengatasi masalah aplikasi, notifikasi, dan koneksi 240
17.6 Pesan galat yang sering muncul dan artinya 242
17.7 Glosarium istilah 245
17.8 Menghubungi bantuan resmi 247
17.9 Tanya jawab singkat untuk pengurus 248

BAB 01 GAMBARAN UMUM

Mengenal KAPDH Apps

KAPDH Apps adalah platform digital resmi Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darel Hikmah. Bab ini memberi gambaran besar: bagian-bagiannya, fitur utama, arti status keanggotaan, dan cara memakai panduan ini.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Apa itu KAPDH Apps dan siapa saja penggunanya
- Fitur utama, kebutuhan perangkat, dan peta lima tab aplikasi
- Komitmen privasi, legalitas perkumpulan, dan cara membaca panduan
- Kapan memakai aplikasi anggota, web admin, dan situs kapdh.or.id
- Arti setiap status keanggotaan dan KTA

1.1 Apa itu KAPDH Apps dan untuk siapa

KAPDH Apps adalah platform digital resmi Perkumpulan Keluarga Alumni Pesantren Darel Hikmah (KAPDH) untuk menghubungkan alumni Pondok Pesantren Darel Hikmah di seluruh Indonesia. Pendaftaran anggota, iuran, Kartu Tanda Anggota (KTA) digital, berita, kegiatan, dan komunikasi antaralumni tersambung pada satu identitas keanggotaan. Anggota dapat memantau sendiri status pembayaran dan masa aktif KTA, sedangkan pengurus memproses pekerjaan administrasi secara tertib dan tercatat tanpa bergantung pada pesan pribadi.

Siapa memakai KAPDH Apps

Pengguna	Kebutuhan utama	Memakai
Alumni baru	Mendaftar, memverifikasi email, membayar iuran pendaftaran, dan memantau keputusan pengurus.	Aplikasi anggota
Anggota aktif	Menunjukkan KTA, membaca informasi resmi, mengikuti event, mencari sesama alumni, dan berkirim pesan.	Aplikasi anggota
Anggota yang masa aktifnya habis	Melihat riwayat sendiri, memperpanjang keanggotaan, mengelola akun, atau menghapus akun.	Aplikasi anggota
Pengurus (admin)	Menjalankan tugas sesuai izin yang diberikan: pembayaran, anggota, konten, event dan check-in, moderasi, audit, notifikasi, atau pengaturan.	Web admin
Super Admin	Memegang seluruh izin dan menjadi satu-satunya peran yang dapat mengelola akun admin beserta izinnya.	Web admin
Masyarakat umum	Membaca informasi organisasi, memeriksa QR KTA, mengunduh aplikasi, atau meminta hapus akun.	Situs kapdh.or.id


Siapa yang dapat mendaftar

Alumni Pondok Pesantren Darel Hikmah berusia 18 tahun atau lebih, dari angkatan 1 (lulus 1997) sampai angkatan terbaru, termasuk yang menamatkan MTs, Aliyah, keduanya, atau tidak tamat. Data pendataan lama tidak dipindahkan otomatis, jadi setiap alumni, termasuk anggota lama, mendaftar sendiri melalui aplikasi.


1.2 Tiga bagian KAPDH Apps dan kapan memakainya

KAPDH Apps terdiri atas tiga bagian yang saling terhubung. Data yang Anda isi di aplikasi anggota diproses pengurus melalui web admin. Sebagian informasinya, misalnya status KTA saat QR dipindai, dapat diperiksa siapa pun melalui situs kapdh.or.id.

Bagian	Untuk siapa	Pakai saat Anda ingin
Aplikasi anggota KAPDH untuk Android dan iOS	Alumni	Mendaftar, membayar iuran, menunjukkan KTA, membaca berita, mendaftar event, mencari sesama alumni, dan berkirim pesan.
Web admin pengurus di admin.kapdh.or.id	Pengurus yang ditugaskan	Memverifikasi pembayaran, mengelola anggota, konten, event dan check-in, moderasi, admin, notifikasi, audit, serta pengaturan.
Situs publik kapdh.or.id	Siapa saja	Membaca informasi organisasi, mengunduh aplikasi, memeriksa keaslian KTA lewat QR, menghubungi pengurus, atau meminta hapus akun tanpa aplikasi.



Web admin pengurus: menu di sisi kiri dan Dashboard dengan bagian Perlu tindakan. Menu dan isi Dashboard mengikuti izin admin.



Beranda situs kapdh.or.id dengan menu Tentang, Bantuan, Kontak, dan tombol Unduh Aplikasi.

Tidak ada versi web untuk anggota

Anggota memakai aplikasi di ponsel; web admin hanya untuk pengurus. Akun pengurus terpisah dari akun alumni pribadinya, wajib memasukkan kode 6 digit dari aplikasi autentikator saat masuk, dan keluar otomatis setelah 30 menit tidak aktif (lihat Bab 9).

Tips

Pasang aplikasi KAPDH hanya melalui tautan resmi di halaman **Unduh Aplikasi** situs kapdh.or.id (lihat Bab 2 dan Bab 16).

1.3 Fitur utama sekilas

Tabel berikut merangkum fitur utama aplikasi anggota dan bab yang membahasnya secara rinci. Fitur pengurus dijelaskan di Bagian B (Bab 9 sampai Bab 15).

Fitur	Yang dapat Anda lakukan	Bab
Daftar dan verifikasi email	Mendaftar dengan data diri, angkatan, serta kelas masuk dan keluar, lalu memasukkan kode 6 digit yang dikirim ke email.	Bab 2
Iuran dan pembayaran	Membayar iuran pendaftaran atau perpanjangan melalui transfer bank, dompet digital, atau QRIS resmi organisasi, mengunggah bukti, dan memantau keputusan pengurus.	Bab 3

Fitur	Yang dapat Anda lakukan	Bab
KTA digital dan QR	Menunjukkan kartu berisi nomor anggota, QR, dan masa berlaku. KTA yang sudah tersinkron tetap tampil tanpa internet sampai 7 hari.	Bab 4
Beranda, berita, notifikasi	Melihat banner, event mendatang, dan berita resmi, serta menerima pemberitahuan di kotak masuk, notifikasi ponsel, dan sebagian lewat email.	Bab 5
Event dan tiket	Mencari kegiatan, memesan tempat, menerima tiket digital berkode QR, dan check-in di lokasi acara.	Bab 6
Jejaring dan pesan	Mencari sesama alumni berdasarkan nama, angkatan, kelas, kota, profesi, atau keahlian, lalu berkirim pesan pribadi atau grup.	Bab 7
Akun, profil, privasi	Mengisi profil (sampai 5 profesi, 10 riwayat pendidikan, dan 10 tautan media sosial), mengatur privasi, mengelola sesi perangkat, dan menghapus akun.	Bab 8

Perjalanan anggota baru, dari unduh sampai KTA aktif

1. **Pasang aplikasi**
   Unduh aplikasi KAPDH melalui halaman **Unduh Aplikasi** di kapdh.or.id, lalu buka aplikasinya.
2. **Daftar**
   Ketuk **Daftar KAPDH Apps**, isi Data Diri, setujui Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan, lalu masukkan kode verifikasi dari email (Bab 2).
3. **Tunaikan iuran pendaftaran**
   Bayar sesuai instruksi di aplikasi ke tujuan pembayaran resmi organisasi (transfer bank, dompet digital, atau QRIS bila disediakan), lalu unggah bukti bayar (Bab 3).
4. **Tunggu verifikasi pengurus**
   Pengurus memeriksa dana yang masuk. Selama pemeriksaan, pembayaran Anda berstatus **Menunggu Verifikasi**.
5. **KTA aktif**
   Setelah pengurus memverifikasi iuran, keanggotaan Anda berstatus **KTA Aktif** selama 12 bulan sebagai anggota terverifikasi (Bab 4).



KTA digital berstatus KTA Aktif, lengkap dengan nomor anggota, QR, dan masa berlaku

Tentang iuran

Iuran KAPDH adalah iuran keanggotaan organisasi. Besarnya ditetapkan pengurus dan dapat berubah; nominal selalu tampil di aplikasi sebelum Anda membayar. Aplikasi tidak memproses kartu kredit atau debit dan tidak memiliki fitur saldo.

1.4 Kebutuhan perangkat dan koneksi


Kebutuhan	Ketentuan
Ponsel Android	Android 8.0 atau yang lebih baru.
iPhone	iOS 15 atau yang lebih baru.
Web admin	Peramban komputer Chrome, Edge, Firefox, atau Safari, dua versi stabil terakhir.
Situs kapdh.or.id	Dapat dibuka dari peramban komputer maupun ponsel, termasuk saat QR KTA dipindai dengan kamera ponsel.
Koneksi internet	Wajib untuk mendaftar, masuk, membayar, berkirim pesan, dan menyinkronkan KTA. KTA yang sudah tersinkron dapat ditunjukkan tanpa internet sampai 7 hari.
Email aktif	Untuk menerima kode verifikasi pendaftaran dan pemulihan password. Setelah akun aktif, email akun belum dapat diubah.
Izin notifikasi	Tidak wajib, tetapi dianjurkan agar Anda segera tahu hasil verifikasi pembayaran, pengingat masa aktif, dan kabar event.
Kamera dan galeri	Dipakai hanya saat Anda memotret atau memilih gambar, misalnya bukti bayar atau foto profil. Aplikasi tidak meminta izin lokasi, kontak, atau mikrofon.

Tips
Aktifkan tanggal dan jam otomatis di pengaturan ponsel. Bila jam perangkat tidak sesuai, KTA tidak dapat ditampilkan tanpa internet dan aplikasi meminta Anda menyinkronkannya kembali.


1.5 Peta navigasi aplikasi anggota

Setelah masuk, Anda berpindah antarmenu melalui lima tab di bagian bawah layar: **Beranda**, **Event**, **KTA**, **Jejaring**, dan **Akun**. Tab **KTA** berada di tengah dan tampil lebih menonjol agar kartu dapat dibuka dengan sekali ketuk.

Tab	Isi utama
Beranda	Sapaan, akses cepat **Pesan**, **Notifikasi**, **Tiket Saya**, dan **Berita**, banner pengumuman, **Event Mendatang**, serta berita terbaru.
Event	Daftar kegiatan **Mendatang** dan **Lampau**, pencarian, filter kategori, dan pintasan ke Tiket Saya.
KTA	**Kartu Tanda Anggota**, status keanggotaan, waktu sinkron terakhir, dan tombol sesuai status, misalnya **Perpanjang** atau **Bayar**.
Jejaring	Tiga tab: **Jejaring** (direktori alumni), **Pesan**, dan **Pesan Grup**.
Akun	Antara lain **Ubah profil**, **Privasi profil**, **Riwayat pembayaran**, **Tiket saya**, **Preferensi notifikasi**, **Sesi perangkat**, **Ganti password**, **Bantuan**, **Hapus akun**, dan **Keluar**.



Beranda anggota aktif dengan lima tab navigasi di bagian bawah



KTA belum aktif: tab Event dan Jejaring bergembok

Tanda pada tab

- Angka pada tab **Jejaring** menunjukkan jumlah percakapan yang belum dibaca ditambah undangan grup yang menunggu jawaban.
- Ikon gembok menandakan layanan khusus anggota aktif. Ketuk tab tersebut untuk membaca penjelasannya beserta tombol **Bayar iuran** (KTA belum aktif) atau **Perpanjang KTA** (keanggotaan berakhir).
- Tab yang sedang dibuka diberi sorotan. Saat tab **KTA** dibuka, tombol tengahnya berubah warna menjadi kuning.

1.6 Arti status keanggotaan dan KTA

Status keanggotaan selalu tampil sebagai label berwarna dengan ikon, misalnya di tab KTA, di bagian atas menu Akun, dan di halaman perpanjangan. Label **Menunggu Verifikasi** tampil pada pembayaran dan tiket. Status dihitung sistem dari masa berlaku dan keputusan pengurus, sehingga sama di semua perangkat. Sebelum email diverifikasi (**Menunggu Verifikasi Email**), aplikasi hanya menampilkan layar kode verifikasi. Label **Penghapusan Diproses** muncul saat akun sedang dihapus (lihat Bab 8), sedangkan **Nonaktif** berarti akun dinonaktifkan pengurus sehingga tidak dapat dipakai masuk.

Legenda status

KTA Aktif

Keanggotaan organisasi aktif. Berita, event, jejaring, dan pesan tersedia sebagai layanan anggota. QR pada KTA dapat diperiksa sebagai bukti keanggotaan. Masa berlaku 12 bulan sejak iuran diverifikasi pengurus.

Segera Berakhir

Masa aktif tinggal 30 hari atau kurang. Keanggotaan masih aktif dan semua layanan anggota tetap tersedia. Tombol **Perpanjang** sudah dapat dipakai.

KTA Kedaluwarsa

Masa keanggotaan sudah berakhir. Berita, event, jejaring, dan pesan adalah layanan untuk anggota aktif; hubungi pengurus atau perpanjang keanggotaan. Tiket event yang sudah lunas tetap berlaku.

KTA Tidak Aktif

Email sudah terverifikasi dan nomor anggota sudah dibuat, tetapi iuran pendaftaran belum disetujui. Kartu belum dapat dipakai sebagai bukti keanggotaan.

Menunggu Verifikasi

Tampil pada pembayaran iuran atau tiket setelah Anda mengirim bukti bayar. Pengurus sedang memeriksa; status KTA berubah setelah pembayaran disetujui.

Dibatasi

Pengurus membatasi akun, misalnya karena pelanggaran Ketentuan Komunitas. KTA, pembayaran baru, dan fitur komunitas tidak dapat dipakai, walaupun masa keanggotaan Anda masih berjalan.

Layanan yang tersedia menurut status

Status	Tetap tersedia	Tidak tersedia
KTA Aktif atau Segera Berakhir	Semua layanan anggota.	Tidak ada.
KTA Tidak Aktif	Beranda berisi ajakan menyelesaikan iuran, KTA berlabel KTA Tidak Aktif, Notifikasi, Riwayat pembayaran, dan Akun.	Berita, Event, Jejaring, dan Pesan.
KTA Kedaluwarsa	Beranda berisi ajakan memperpanjang, KTA, perpanjangan, Riwayat pembayaran, Tiket Saya untuk tiket lunas, Notifikasi, dan Akun.	Berita, daftar dan pemesanan Event, Jejaring, dan Pesan.
Dibatasi	Halaman pembatasan: Notifikasi, Sesi perangkat, Ganti password, Banding, kontak pengurus, dan Hapus akun.	KTA, pembayaran baru, Beranda, Event, Jejaring, dan Pesan.

Label Offline

Bila ponsel tidak terhubung internet, KTA yang tersimpan tampil dengan label **Offline** dan waktu sinkronisasi terakhir. Tampilan ini bukan bukti status saat ini: pemeriksa yang memindai QR selalu melihat status terbaru dari server.

Tidak ada masa tenggang

Layanan khusus anggota aktif tidak lagi tersedia begitu masa keanggotaan berakhir. Perpanjangan dibuka mulai 30 hari sebelum masa berlaku berakhir dan tetap dapat diajukan setelahnya. Sisa masa aktif tidak hilang bila Anda memperpanjang lebih awal (lihat Bab 3).

1.7 Komitmen privasi dan legalitas perkumpulan

Komitmen privasi KAPDH

- KAPDH tidak meminta NIK atau nomor KTP, tanggal lahir, alamat rumah, maupun lokasi perangkat Anda.
- Data pribadi tidak dijual. Aplikasi tidak menampilkan iklan dan tidak memakai layanan analitik pihak ketiga.
- Email, nomor telepon, dan media sosial Anda tersembunyi dari anggota lain sampai Anda sendiri menampilkannya di **Privasi profil**.
- Pesan di aplikasi tidak dienkripsi end-to-end. Jangan bagikan informasi yang sangat rahasia melalui pesan.
- Akun dapat dihapus kapan saja dari menu **Akun**, atau dari situs tanpa memasang aplikasi. Penghapusan selesai paling lambat 7 hari kalender.
- Rincian lengkapnya ada di **Kebijakan privasi**, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Jaga keamanan akun Anda

Pengurus KAPDH tidak pernah meminta password atau kode verifikasi (OTP) Anda. Jangan berikan keduanya kepada siapa pun, termasuk kepada orang yang mengaku sebagai pengurus.

Identitas hukum perkumpulan

Hal	Keterangan
Nama badan hukum	Perkumpulan Keluarga Alumni Pesantren Darel Hikmah (KAPDH)
Bentuk	Perkumpulan berbadan hukum yang bersifat nirlaba
Akta pendirian	Akta Nomor 01 tanggal 27 Maret 2023
Pengesahan	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0002732.AH.01.07.TAHUN 2023 tanggal 11 April 2023
Asas	Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Kedudukan	Pondok Pesantren Darel Hikmah, Jalan Manyar Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28293
Kontak resmi	bantuan@kapdh.or.id

Info

KAPDH adalah badan hukum tersendiri yang terpisah dari Pondok Pesantren Darel Hikmah, almamater para anggotanya. KAPDH bukan lembaga pendidikan dan tidak menerima santri. Seluruh kekayaan perkumpulan, termasuk iuran anggota, dipakai untuk maksud dan tujuan perkumpulan sesuai Anggaran Dasar.

1.8 Cara membaca panduan ini

Susunan panduan

Bagian	Bab	Untuk siapa
Umum	Bab 1	Semua pembaca.
A. Aplikasi Anggota	Bab 2 sampai Bab 8	Alumni yang memakai aplikasi di ponsel.
B. Web Admin Pengurus	Bab 9 sampai Bab 15	Pengurus yang memegang akun admin.
C. Situs Publik	Bab 16	Alumni, calon anggota, dan masyarakat umum.
D. Bantuan	Bab 17	Semua pembaca: tanya jawab, pemecahan masalah, glosarium, dan kontak.

Konvensi penulisan

- Nama tombol, menu, tab, dan label layar dicetak tebal persis seperti di aplikasi, misalnya **Daftar KAPDH Apps** atau **Perpanjang**.
- Ketuk berarti menyentuh tombol di layar ponsel; klik berarti menekan tombol mouse di web admin atau situs.
- Langkah bernomor dikerjakan berurutan. Rujukan seperti (lihat Bab 3) menunjuk bab yang membahas topik itu lebih rinci.
- Kotak tips berisi cara yang memudahkan, kotak info berisi penjelasan tambahan, kotak peringatan menandai hal yang mudah keliru, dan kotak penting memuat aturan keamanan yang wajib dipatuhi.
- Nama, nomor anggota, tanggal, dan nominal pada tangkapan layar adalah data contoh fiktif, misalnya Ahmad Fauzi atau Fikri.
- Tampilan di perangkat Anda dapat sedikit berbeda menurut versi aplikasi, ukuran layar, dan mode terang atau gelap.

Tips

Nominal iuran dan biaya event ditetapkan pengurus dan dapat berubah. Selalu ikuti angka yang tampil di aplikasi saat Anda membayar, bukan angka pada contoh gambar.

Butuh bantuan?

Bila panduan ini belum menjawab pertanyaan Anda, buka **Akun** lalu **Bantuan** di aplikasi, atau kirim email ke bantuan@kapdh.or.id. Tanya jawab, pemecahan masalah, dan glosarium lengkap ada di Bab 17.

BAGIAN A

Aplikasi Anggota

Untuk alumni: mendaftar, membayar iuran, memakai KTA digital, mengikuti event, terhubung lewat Jejaring, dan mengatur akun.

02 Memulai: Unduh, Daftar, dan Masuk

03 Iuran dan Pembayaran

04 KTA Digital

05 Beranda, Berita, dan Notifikasi

06 Event dan Tiket

07 Jejaring dan Pesan

08 Akun, Profil, dan Privasi

BAB 02 APLIKASI ANGGOTA

Memulai: Unduh, Daftar, dan Masuk


Bab ini memandu Anda dari mengunduh KAPDH Apps sampai berhasil masuk: mengisi Data Diri, memverifikasi email dengan kode OTP, mengenal tahap Biaya KTA, serta memulihkan password yang terlupa.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Mengunduh aplikasi resmi dan memeriksa persyaratan perangkat
- Memverifikasi email dengan kode OTP 6 digit
- Memahami pesan galat, layar Wajib Update, dan pemeliharaan
- Mengisi Data Diri pendaftaran dan membuat password yang sah
- Masuk ke aplikasi dan memulihkan password yang terlupa

2.1 Mengunduh dan membuka aplikasi

KAPDH Apps untuk anggota tersedia di ponsel Android dan iPhone. Tidak ada versi web untuk anggota. Buka kapdh.or.id/unduh, atau ketuk **Unduh Aplikasi** di bagian atas situs, lalu ketuk tombol **Google Play** atau **App Store** sesuai ponsel Anda. Bila tombol bertuliskan Segera tersedia, aplikasi belum dapat diunduh dari toko tersebut. Halaman yang sama juga merangkum cara bergabung dan persyaratan perangkat.



Halaman Unduh Aplikasi KAPDH: tombol Google Play dan App Store, cara bergabung, serta persyaratan perangkat.

Persyaratan perangkat

Perangkat	Persyaratan
Android	Versi 8.0 ke atas
iPhone (iOS)	Versi 15 ke atas
Koneksi	Internet untuk mendaftar dan memperbarui KTA

Saat aplikasi dibuka, layar pembuka berlogo KAPDH memeriksa versi aplikasi, keadaan layanan, dan sesi masuk Anda. Pada pemasangan baru atau setelah aplikasi diperbarui, bila Anda belum masuk, berikutnya tampil layar Selamat Datang dengan dua pilihan: **Daftar KAPDH Apps** untuk alumni yang belum punya akun dan **Sudah Punya Akun? Masuk** untuk yang sudah terdaftar. Setelah Anda memilih salah satunya, pembukaan berikutnya langsung menuju layar Masuk.



Layar Selamat Datang pada pemasangan pertama.

Unduh hanya dari tautan resmi

Pasang aplikasi hanya melalui tombol di halaman Unduh Aplikasi atau dari toko aplikasi resmi. Pengurus KAPDH tidak pernah meminta password atau kode verifikasi Anda, termasuk lewat telepon atau pesan WhatsApp.

2.2 Mendaftar: mengisi Data Diri

Pendaftaran terdiri atas empat tahap yang tampil di bagian atas layar: **Data Diri**, **OTP**, **Biaya KTA**, dan **Pembayaran**. Bab ini membahas tiga tahap pertama. Tahap Pembayaran dibahas di Bab 3.

Siapa yang dapat mendaftar?

Alumni Pondok Pesantren Darel Hikmah yang berusia 18 tahun ke atas, dari angkatan 1 sampai angkatan terbaru, termasuk alumni yang tidak menamatkan pendidikannya. Data pendataan lama tidak dipindahkan otomatis, jadi anggota lama pun mendaftar sendiri lewat aplikasi.

Langkah mengisi Data Diri

1. Ketuk **Daftar KAPDH Apps** di layar Selamat Datang, atau ketuk **Daftar** di bawah tulisan Belum ada akun? pada layar Masuk. Layar **Daftar Alumni** terbuka.
2. Isi **Nama Lengkap**, lalu pilih **Jenis Kelamin**: **Laki-laki** atau **Perempuan**.
3. Isi **Email** yang aktif dan dapat Anda buka sekarang. Kode verifikasi akan dikirim ke alamat ini.
4. Isi **Password**. Perhatikan daftar aturan di bawah kolom: setiap aturan yang terpenuhi bertanda centang hijau.
5. Pilih **Angkatan**, lalu **Kelas Masuk** dan **Kelas Keluar**. Periksa kotak **Perhitungan Tahun Akademik** yang muncul setelah ketiganya terisi.
6. Ketuk **Baca Kebijakan Privasi** dan **Baca Ketentuan**, lalu centang Saya telah membaca dan menyetujui Kebijakan Privasi serta Ketentuan KAPDH.
7. Ketuk **Lanjut verifikasi email**. Selama data dikirim, tombol bertuliskan **Mengirim...**



Formulir Daftar Alumni yang sudah terisi lengkap (data contoh).

Isian Data Diri

Isian	Keterangan
Nama Lengkap	Minimal 2 karakter dan paling panjang 120 karakter. Tulis nama lengkap Anda sebagai alumni.
Jenis Kelamin	Pilih **Laki-laki** atau **Perempuan**.
Email	Harus berformat email yang benar. Satu email hanya untuk satu akun.
Password	Harus memenuhi kelima aturan password (lihat di bawah).

Isian	Keterangan
Angkatan	Diurutkan dari angkatan terbaru sampai angkatan 1, disertai tahun lulusnya, misalnya Angkatan 12 (lulus 2008). Angkatan terbaru mengikuti tahun berjalan, misalnya Angkatan 30 (lulus 2026).
Kelas Masuk dan Kelas Keluar	Pilihan tertulis Kelas 1 (1 MTs) sampai Kelas 3 (3 MTs), lalu Kelas 4 (1 Aliyah) sampai Kelas 6 (3 Aliyah). Kelas Keluar tidak boleh sebelum Kelas Masuk.
Persetujuan	Wajib dicentang. Di bawahnya tertulis versi Kebijakan Privasi dan Ketentuan yang Anda setujui.

Tahun masuk, tahun keluar, dan tahun lulus dihitung otomatis dari angkatan dan kelas, jadi Anda tidak perlu mengisinya. Tahun lulus sama dengan 1996 ditambah nomor angkatan. Contoh: Angkatan 12 lulus 2008; bila masuk di Kelas 1 dan keluar di Kelas 6, kotak menampilkan Tahun Masuk 2002, Tahun Keluar 2008, dan Tahun Lulus 2008. Angka ini adalah pratinjau. Sistem menghitung ulang dan menetapkan nomor anggota setelah email Anda terverifikasi.

Aturan password

- Panjang 8 sampai 72 byte. Untuk huruf, angka, dan simbol biasa, satu karakter sama dengan satu byte; huruf beraksen memakai lebih dari satu byte.
- Memuat huruf besar dan huruf kecil.
- Memuat angka.
- Memuat simbol, misalnya ! @ # atau titik. Spasi tidak dihitung sebagai simbol.
- Penghitung di kanan kolom berwarna merah (misalnya 5/8) sampai panjang minimal terpenuhi. Password yang lebih dari 72 byte ditolak, bukan dipotong.


Periksa sebelum mengirim

Nama lengkap, jenis kelamin, angkatan, kelas masuk, dan kelas keluar dipakai untuk KTA dan nomor anggota. Setelah terdaftar, data ini hanya dapat dikoreksi pengurus. KAPDH tidak meminta NIK, nomor KTP, tanggal lahir, maupun alamat rumah saat pendaftaran.


2.3 Verifikasi email dengan kode OTP

Setelah Anda mengetuk **Lanjut verifikasi email**, layar **Masukkan kode verifikasi** terbuka. Kode 6 digit dikirim dari noreply@kapdh.or.id dengan subjek Kode verifikasi pendaftaran KAPDH. Akun Anda baru aktif setelah kode ini dimasukkan dengan benar.

1. Buka kotak masuk email Anda dan cari email kode dari KAPDH.
2. Ketik kode ke enam kotak **Kode OTP**, atau salin kode dari email lalu ketuk **Tempel kode**. Pada sebagian ponsel, kode juga muncul sebagai saran di keyboard.
3. Kode diperiksa otomatis begitu digit keenam terisi. Bila tidak, ketuk **Verifikasi**.
4. Bila kode benar, akun Anda aktif dan aplikasi langsung membuka tahap **Biaya KTA**.



Kode salah: sisa percobaan, hitung mundur Kirim ulang, dan tautan ubah email.



Lembar Ubah alamat email untuk email yang salah ketik.

Aturan kode verifikasi

Aturan	Ketentuan
Masa berlaku	10 menit sejak kode dikirim.
Batas percobaan	5 kali per kode, tampil sebagai Sisa percobaan: 3 dari 5. Bila habis, kode tidak berlaku lagi dan Anda perlu meminta kode baru.
Kirim ulang	Tombol **Kirim ulang** aktif 60 detik setelah kode terakhir dikirim. Sebelumnya tampil hitung mundur, misalnya Kirim ulang dalam 0:27.
Kode terbaru	Setiap kode baru membatalkan kode sebelumnya. Selalu pakai kode dari email yang paling akhir.
Batas pengiriman	Paling banyak 5 kode per jam untuk satu email, dihitung bersama kode Lupa Password.

Mengganti email yang salah ketik

1. Di layar kode verifikasi, ketuk **Salah email? Ubah alamat email**.
2. Isi **Email baru** dengan alamat yang benar, lalu isi **Password** yang Anda buat saat mendaftar.

3. Ketuk **Kirim kode ke email baru**. Kode baru dikirim ke email baru dengan subjek Kode verifikasi perubahan email KAPDH, dan email lama tidak dapat lagi dipakai untuk aktivasi. Bila di bawah kolom Email baru muncul Email sudah terdaftar, gunakan email lain atau masuk dengan akun tersebut.
4. Masukkan kode dari email baru di layar kode verifikasi seperti biasa. Perubahan email ini hanya tersedia selama akun belum terverifikasi; setelah akun aktif, email akun belum dapat diubah, jadi hubungi bantuan bila perlu (Bab 17).


Kode belum masuk?

- Periksa folder spam, promosi, atau sampah di email Anda.
- Tunggu hitung mundur selesai, lalu ketuk **Kirim ulang**.
- Bila aplikasi tertutup sebelum kode dimasukkan, buka lagi lalu **Masuk** dengan email dan password yang Anda daftarkan. Aplikasi akan meminta kode verifikasi lagi.
- Tombol kembali di layar kode membawa Anda ke formulir Daftar Alumni dengan isian yang sama, kecuali password, selama aplikasi belum ditutup.
- Bila muncul tombol **Mulai ulang pendaftaran**, kode tidak dapat diperbarui lagi. Ketuk tombol itu, periksa isian Data Diri yang masih tersimpan, isi password, lalu kirim ulang formulir untuk menerima kode baru.

> **Perhatian**
> Jangan berikan kode verifikasi kepada siapa pun, termasuk kepada orang yang mengaku sebagai pengurus KAPDH.

2.4 Tahap Biaya KTA setelah verifikasi

Begitu email terverifikasi, KTA digital Anda langsung dibuat dengan status **KTA Tidak Aktif** dan nomor anggota sudah ditetapkan. Layar bertajuk **KTA Anda sudah dibuat** menampilkan kartu ringkas berisi nama, angkatan, tahun lulus, dan nomor anggota, disusul **Rincian iuran pendaftaran**.



Tahap Biaya KTA: KTA ringkas berstatus Tidak Aktif dan rincian iuran (nominal contoh).


- Komponen dan total iuran pendaftaran diatur pengurus dan dapat berubah. Nominal pada gambar hanya contoh.
- Masa aktif keanggotaan tertulis di bawah total dan dihitung sejak iuran diverifikasi pengurus.
- Ketuk **Lanjut ke pembayaran** untuk melihat cara membayar. Bila Anda sudah pernah membuka pembayaran, tombolnya bertuliskan **Lanjutkan pembayaran**.
- Bila tampil **Iuran melalui pengurus**, pembayaran diatur langsung oleh pengurus. Hubungi pengurus lewat kontak yang tampil di layar.
- Bila Anda menutup aplikasi sebelum membayar, tahap ini terbuka lagi saat aplikasi dibuka berikutnya.
- Bila bukti pembayaran sudah Anda kirim, aplikasi langsung membuka layar status pembayaran, bukan tahap ini (lihat Bab 3).

Kapan KTA aktif?

KTA aktif setelah pengurus memverifikasi iuran pendaftaran Anda. Cara membayar dan mengunggah bukti transfer dijelaskan di Bab 3, sedangkan isi dan pemakaian KTA digital dijelaskan di Bab 4.

2.5 Masuk ke aplikasi

1. Buka aplikasi. Bila layar Selamat Datang tampil, ketuk **Sudah Punya Akun? Masuk**.
2. Isi **Email** dan **Password** akun Anda. Ketuk ikon mata di kolom password untuk menampilkan atau menyembunyikannya.
3. Ketuk **Masuk**. Tombol ini baru dapat diketuk setelah email dan password terisi. Selama data diperiksa, tombol bertuliskan **Memeriksa...**
4. Aplikasi membuka halaman sesuai status Anda, misalnya Beranda, atau tahap **Biaya KTA** bila iuran pendaftaran belum diverifikasi.



Layar Masuk dengan tautan Lupa Password dan Daftar.

Yang terjadi setelah Anda mengetuk Masuk

Berhasil masuk

Aplikasi membuka Beranda, tahap Biaya KTA bila iuran pendaftaran belum diverifikasi, atau layar **Perpanjang KTA** bila keanggotaan sudah berakhir (Bab 3).

Email belum diverifikasi

Layar kode verifikasi terbuka. Masukkan kode terbaru dari email Anda.

Akun dibatasi

Aplikasi membuka halaman **Akun Anda sedang dibatasi** sebagai pengganti aplikasi utama. Penjelasannya ada di Bab 8.

Akun sedang dihapus

Layar **Status Akun** menampilkan proses penghapusan. Akun tidak dapat dipakai masuk selama penghapusan berjalan.

Akun dinonaktifkan

Layar **Status Akun** menampilkan Akun tidak aktif, sehingga akun tidak dapat dipakai masuk. Hubungi pengurus melalui kontak di layar itu, sebaiknya dari email akun Anda.

Terlalu banyak percobaan masuk


Setelah 10 kali gagal masuk dalam 15 menit untuk email yang sama, aplikasi menahan percobaan berikutnya dan tombol Masuk berganti menjadi hitung mundur, misalnya Coba lagi dalam 4:59. Sambil menunggu, Anda tetap dapat memakai **Lupa Password**.

Tips

Anda tidak perlu masuk setiap kali membuka aplikasi karena sesi tersimpan di ponsel. Cara keluar dan mengganti password saat sudah masuk dijelaskan di Bab 8.

2.6 Lupa password

1. Di layar Masuk, ketuk **Lupa Password**. Email yang sudah Anda ketik ikut terisi.
2. Periksa **Email**, lalu ketuk **Kirim kode**.
3. Di layar **Masukkan kode pemulihan**, ketik atau tempel kode 6 digit dari email bersubjek Kode pemulihan sandi KAPDH. Aturannya sama dengan kode pendaftaran: berlaku 10 menit, 5 kali percobaan, kirim ulang setelah 60 detik.
4. Di layar **Buat password baru**, isi **Password Baru** sesuai aturan password, lalu ketik ulang di **Ulangi Password Baru**.
5. Ketuk **Simpan password baru** sebelum hitung mundur Selesaikan dalam habis. Waktunya 10 menit sejak kode benar.
6. Setelah muncul **Password berhasil diganti**, ketuk **Masuk** dan masuk dengan password baru.



Langkah Email: masukkan email akun lalu ketuk Kirim kode.



Langkah Password Baru dengan hitung mundur 10 menit.

Perlu diketahui

- Demi keamanan, aplikasi tidak memberi tahu apakah sebuah email terdaftar. Kode hanya dikirim bila email itu milik akun yang emailnya sudah terverifikasi dan tidak sedang dihapus atau dinonaktifkan.
- Bila Anda kembali ke layar Lupa Password setelah kode terkirim, ketuk **Sudah menerima kode? Lanjutkan verifikasi** agar tidak perlu meminta kode baru.
- Setelah password baru disimpan, semua perangkat yang masuk ke akun Anda dikeluarkan.
- Bila waktu membuat password baru habis, ketuk **Ulangi** untuk meminta kode baru.
- Bila Anda menekan kembali di layar Buat password baru, muncul pertanyaan **Batalkan password baru?** karena kodenya sudah terpakai. Pilih **Lanjutkan mengisi** untuk tetap di layar.
- Bila pengurus memulai pemulihan untuk Anda, semua perangkat dikeluarkan dan email berisi kode serta tautan. Buka tautan di ponsel yang terpasang aplikasi KAPDH, lalu masukkan kodenya, atau pakai **Lupa Password**.

> **Lupa password sebelum akun terverifikasi?**
> Lupa Password tidak mengirim kode untuk akun yang emailnya belum diverifikasi. Isi ulang formulir **Daftar** dengan email yang sama dan password baru, lalu masukkan kode verifikasi baru yang dikirim ke email Anda.

2.7 Pesan galat, Wajib Update, dan pemeliharaan


Pesan yang sering muncul saat daftar dan masuk

Pesan di layar	Arti dan yang perlu dilakukan
Email sudah terdaftar (di bawah kolom Email)	Email ini sudah dipakai akun yang emailnya terverifikasi, mungkin akun Anda sendiri. Ketuk **Masuk**, atau pakai **Lupa Password** bila Anda lupa password.
Pendaftaran belum dibuka karena Kebijakan Privasi atau Ketentuan belum diterbitkan pengurus. Coba lagi nanti.	Pendaftaran belum dapat dilakukan saat ini. Ketuk **Coba lagi** beberapa saat kemudian.
Kebijakan Privasi atau Ketentuan baru saja diperbarui. Baca ulang lalu setujui kembali.	Centang persetujuan dilepas otomatis. Baca versi terbaru, centang lagi, lalu ketuk **Lanjut verifikasi email**.
Versi kebijakan belum dapat dimuat. Periksa koneksi Anda.	Kotak persetujuan baru dapat dicentang setelah versi dokumen termuat. Periksa internet, lalu ketuk **Coba lagi**.
Setujui Kebijakan Privasi dan Ketentuan untuk melanjutkan.	Centang kotak persetujuan sebelum mengirim.
Coba lagi dalam 0:42 (pada tombol kirim)	Permintaan terlalu sering. Tunggu hitung mundur selesai, lalu kirim lagi.
Terlalu banyak permintaan kode. Coba lagi nanti.	Batas 5 kode per jam untuk email ini tercapai. Pakai kode terakhir yang masih berlaku, atau coba lagi nanti.

Pesan di layar	Arti dan yang perlu dilakukan
Kode salah. Sisa percobaan 3.	Periksa kode di email terbaru, lalu ketik ulang dengan teliti.
Kode tidak berlaku lagi. Minta kode baru.	Kode kedaluwarsa atau percobaannya habis. Ketuk **Kirim ulang** untuk mendapatkan kode baru.
Email atau password salah.	Periksa ejaan email serta huruf besar dan kecil pada password, lalu coba lagi.
Terlalu banyak percobaan masuk. Coba lagi nanti atau gunakan lupa password.	Tunggu hitung mundur selesai, atau pulihkan akun lewat **Lupa Password**.
Tanpa koneksi atau Server belum dapat dihubungi (di layar pembuka)	Ponsel tidak tersambung ke internet atau layanan sedang sibuk. Periksa koneksi lalu ketuk **Coba lagi**; sesi Anda tetap tersimpan.

Bila versi aplikasi di ponsel Anda sudah tidak didukung, layar **Wajib Update** bertuliskan Perbarui aplikasi KAPDH muncul dan fitur lain tidak dapat dibuka. Ketuk **Perbarui di Play Store** di Android atau **Perbarui di App Store** di iPhone, pasang pembaruannya, lalu buka aplikasi lagi atau ketuk **Periksa lagi**. Bila tautan toko belum tersedia, hubungi pengurus melalui kotak **Butuh bantuan?** di layar yang sama.

Saat layanan sedang dirawat, tampil layar **Layanan sedang dalam pemeliharaan** beserta perkiraan waktu selesai bila tersedia. Data Anda tetap aman; pengiriman data baru ditunda sementara. Ketuk **Coba lagi** untuk memeriksa apakah layanan sudah kembali. Selama pemeliharaan, Anda belum dapat mendaftar, memasukkan kode verifikasi, masuk, atau memulihkan password. Bila Anda sudah masuk, dapat tersedia pilihan **Lanjut dalam mode baca** dan **Tampilkan KTA** sehingga KTA tetap dapat ditunjukkan.



Layar Wajib Update dengan tombol ke toko aplikasi.



Layar pemeliharaan dengan perkiraan waktu selesai.

Tips

Bila galat terus berulang, catat pesan yang muncul dan waktu kejadiannya, lalu hubungi bantuan@kapdh.or.id. Jangan pernah menyertakan password atau kode verifikasi dalam pesan Anda.

BAB 03 APLIKASI ANGGOTA

Iuran dan Pembayaran

Iuran keanggotaan KAPDH dibayar ke tujuan resmi organisasi yang tercantum di aplikasi, lalu diverifikasi pengurus. Bab ini memandu Anda membuat instruksi, membayar, mengunggah bukti, memantau status, hingga memperpanjang keanggotaan.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Jenis iuran, rincian tarif, dan masa aktif 12 bulan
- Mengunggah bukti dan memahami status verifikasi
- Memperpanjang keanggotaan dan menangani situasi khusus
- Membayar lewat transfer bank, e-wallet, atau QRIS
- Mengirim ulang bukti yang ditolak tanpa transfer ulang


3.1 Jenis iuran dan tarifnya

Iuran KAPDH adalah iuran keanggotaan organisasi, bukan pembelian aplikasi atau fitur. Di aplikasi ada tiga jenis pembayaran: iuran pendaftaran, iuran perpanjangan, dan pembayaran tiket event berbayar. Ketiganya dibayar dengan cara yang sama, yaitu transfer ke tujuan resmi organisasi lalu mengunggah bukti untuk diverifikasi pengurus.

Jenis	Kapan dibayar	Rincian
Iuran pendaftaran	Sekali, setelah email terverifikasi dan KTA Anda dibuat dengan status **KTA Tidak Aktif**.	Terdiri atas **Register alumni baru** dan **Pembuatan KTA**. KTA aktif 12 bulan sejak iuran diverifikasi pengurus.
Iuran perpanjangan	Setiap tahun, mulai 30 hari sebelum masa aktif berakhir. Tetap dapat dibayar setelah KTA kedaluwarsa.	Satu baris **Perpanjangan KTA per tahun**. Menambah masa aktif 12 bulan.
Tiket event berbayar	Saat mendaftar event berbayar.	Harga ditetapkan per event. Langkah reservasi dan batas waktunya dibahas di Bab 6.

Tarif ditetapkan pengurus

Nominal iuran diatur pengurus dan dapat berubah. Aplikasi selalu menampilkan rincian dan total sebelum Anda membayar. Nominal dikunci saat instruksi pembayaran dibuat, jadi perubahan tarif hanya berlaku untuk instruksi baru. KTA fisik tidak termasuk iuran. Nominal pada gambar di panduan ini hanya contoh.



Langkah Biaya KTA: rincian iuran pendaftaran, total, dan masa aktif

3.2 Membuat instruksi dan memilih tujuan pembayaran

Pembayaran dilakukan di luar aplikasi, ke tujuan resmi organisasi yang tercantum pada instruksi pembayaran. Aplikasi tidak memproses kartu dan tidak menarik dana dari rekening Anda. Setiap jenis iuran hanya punya satu instruksi yang berjalan, jadi membuka pembayaran berulang kali tidak akan membuat tagihan ganda.

Tempat memulai pembayaran


- Pendaftaran baru: pada langkah **Biaya KTA**, ketuk **Lanjut ke pembayaran**.
- Tab **KTA**: ketuk **Bayar** untuk iuran pendaftaran, **Lanjutkan** untuk instruksi yang sedang berjalan, atau **Perpanjang** untuk iuran perpanjangan.
- **Beranda** saat KTA belum aktif: ketuk **Selesaikan Iuran Pendaftaran**.
- Bila instruksi sudah pernah dibuat, tombolnya menjadi **Lanjutkan pembayaran** dan membuka instruksi yang sama.

Jenis tujuan pembayaran

Jenis	Yang tampil di aplikasi	Cara membayar
Transfer bank	Nama bank, nomor rekening, nama pemilik (a.n.), dan tombol **Salin**.	Transfer dari aplikasi bank, internet banking, atau ATM ke nomor tersebut.
E-wallet	Nama e-wallet, nomor tujuan, nama pemilik, dan tombol **Salin**.	Kirim dana dari aplikasi dompet digital Anda.
QRIS	Nama merchant, NMID, dan gambar kode QRIS. Tidak ada tombol Salin.	Pindai kode dengan aplikasi bank atau e-wallet, lalu ketik nominalnya sendiri.

Menyiapkan instruksi

1. Ketuk **Lanjut ke pembayaran**. Aplikasi menyiapkan instruksi dan langsung memilih tujuan pembayaran pertama yang aktif.
2. Periksa kotak **Transfer tepat sebesar**. Ketuk **Salin** di kotak itu untuk menyalin nominal.
3. Di bagian **Rekening tujuan**, ketuk tujuan lain bila ingin mengganti, misalnya e-wallet atau **QRIS**. Nominal tidak berubah.
4. Untuk bank atau e-wallet, ketuk **Salin** pada kartu tujuan untuk menyalin nomornya. Baca juga keterangan dari pengurus bila tampil di bawah kartu.



Instruksi bayar: nominal, rekening tujuan terpilih, dan pilihan tujuan lain



Tampilan QRIS layar penuh setelah mengetuk Perbesar QRIS

Membayar dengan QRIS

1. Di **Rekening tujuan**, ketuk pilihan **QRIS**. Gambar kode QRIS, nama merchant, NMID, dan pengingat nominal tampil.
2. Ketuk gambar kode atau **Perbesar QRIS** untuk menampilkan kode selayar penuh. Ketuk **Tutup** untuk kembali.
3. Pindai kode dari ponsel lain, atau simpan tangkapan layar lalu pilih unggah QR dari galeri di aplikasi bank atau e-wallet Anda.
4. Ketik nominal persis seperti yang tertera, selesaikan pembayaran, lalu kembali ke aplikasi KAPDH untuk mengunggah bukti.

QRIS tanpa nominal


Kode QRIS organisasi tidak memuat nominal. Ketik nominal persis sama dengan yang tertera di aplikasi, tanpa dibulatkan, agar pengurus dapat mencocokkan dana Anda.

Bayar hanya ke tujuan di aplikasi

Jangan transfer ke rekening yang dikirim lewat pesan pribadi. Tujuan pembayaran hanya dapat diganti sebelum bukti pertama dikirim. Bila muncul peringatan bahwa rekening tujuan sudah dinonaktifkan pengurus, pilih tujuan lain sebelum transfer. Bila muncul **Rekening tujuan belum tersedia**, hubungi pengurus.

3.3 Mentransfer dan mengunggah bukti

1. Lakukan transfer sesuai nominal dan tujuan pada instruksi. Simpan bukti transfer atau ambil tangkapan layar dari aplikasi bank.
2. Kembali ke aplikasi KAPDH. Bila layar instruksi sudah tertutup, buka lagi lewat tab **KTA** lalu **Lanjutkan**, atau lewat **Akun** lalu **Riwayat pembayaran**.
3. Di bagian **Bukti transfer**, ketuk **Pilih bukti transfer**, lalu pilih **Ambil foto**, **Pilih dari galeri**, atau **Pilih PDF**.
4. Bila perlu, isi **Catatan untuk pengurus (opsional)**, misalnya nama pengirim atau bank asal. Catatan maksimal 200 karakter.
5. Ketuk **Kirim bukti pembayaran**. Tombol menampilkan persentase unggahan sampai selesai.
6. Layar berganti menjadi **Bukti pembayaran sedang diperiksa** dengan status **Menunggu Verifikasi**. Bukti Anda sudah diterima.



Pilihan sumber bukti: kamera, galeri, atau berkas PDF

Berkas bukti yang diterima

Berkas	Batas	Catatan
Foto atau tangkapan layar (JPG, PNG, WebP)	Maksimal 5 MB	Foto dari kamera atau galeri dikecilkan otomatis. Data lokasi pada foto dihapus.
PDF bukti transfer	Maksimal 10 MB	Pilih lewat **Pilih PDF**. Berkas yang isinya bukan PDF ditolak walaupun namanya berakhiran .pdf.
Jumlah unggahan	10 berkas per 24 jam	Berlaku untuk unggahan bukti pembayaran dari akun Anda.

Agar cepat diverifikasi

Pastikan nominal, tanggal, dan tujuan transfer terbaca jelas. Tangkapan layar dari aplikasi bank biasanya paling mudah dibaca. Bukti hanya dapat dilihat oleh Anda dan pengurus yang berwenang. Masa keanggotaan dihitung sejak verifikasi, bukan sejak tanggal transfer.

3.4 Status pembayaran dan lama verifikasi

Menunggu Pembayaran

Instruksi sudah dibuat, tetapi bukti belum dikirim. Transfer lalu unggah bukti.

Menunggu Verifikasi

Bukti sudah terkirim dan sedang dicocokkan pengurus dengan dana yang masuk.

Perlu Perbaikan

Bukti iuran belum dapat diterima. Baca catatan pengurus lalu unggah ulang bukti pada pembayaran yang sama.

Lunas

Dana sudah diverifikasi. Untuk iuran, KTA menjadi aktif atau masa aktifnya diperpanjang.

Dibatalkan

Instruksi tidak berlaku lagi, dibatalkan oleh Anda, pengurus, atau sistem. Jangan transfer ke instruksi ini.

Ditolak

Khusus pembayaran tiket: penolakan bersifat final dan reservasi dibatalkan (Bab 6).

Pengurus mencocokkan bukti Anda dengan dana yang benar-benar masuk, bukan hanya melihat berkasnya. Verifikasi iuran biasanya selesai dalam 1 hari kerja (Senin sampai Jumat). Pemeriksaan bisa lebih lama pada akhir pekan, hari libur, atau bila dana perlu dicocokkan ulang. Hasilnya selalu masuk ke kotak masuk **Notifikasi**, misalnya **Iuran pendaftaran disetujui**, **Iuran perpanjangan disetujui**, atau **Bukti iuran perlu diperbaiki**. Pemberitahuan yang sama juga dikirim lewat notifikasi push dan email, kecuali Anda mematikannya di **Preferensi notifikasi** (Bab 8).



Status Menunggu Verifikasi dengan tombol Ganti bukti dan Ke Beranda

Salah mengunggah bukti?

Selama status masih **Menunggu Verifikasi**, ketuk **Ganti bukti**, pilih berkas pengganti, lalu ketuk **Kirim bukti pembayaran**. Bukti lama tetap tersimpan di riwayat untuk pengurus dan Anda tidak perlu transfer ulang.

Halaman status diperbarui sendiri saat keputusan pengurus tiba atau saat Anda kembali ke aplikasi. Anda juga dapat menarik layar ke bawah untuk memuat ulang. Setelah iuran berstatus **Lunas**, ketuk **Lihat KTA** untuk membuka kartu Anda. Arti status kartu dijelaskan di Bab 4.

3.5 Bukti ditolak dan cara mengirim ulang

Bila pengurus belum dapat memverifikasi bukti iuran, status berubah menjadi **Perlu Perbaikan** dan Anda menerima notifikasi **Bukti iuran perlu diperbaiki**. Pembayaran Anda tetap yang sama. Anda tidak perlu membuat instruksi baru, dan tidak perlu transfer ulang bila dana sudah dikirim.



Perlu Perbaikan: catatan pengurus dan tombol Unggah ulang bukti

1. Buka notifikasinya, atau buka pembayaran dari **Akun** lalu **Riwayat pembayaran**.
2. Baca **Catatan dari pengurus**. Ketuk **Lihat bukti yang dikirim** untuk memeriksa berkas yang ditolak.
3. Ketuk **Unggah ulang bukti**. Catatan pengurus tetap tampil di atas layar unggah.
4. Ketuk **Pilih bukti transfer** dan pilih berkas yang lebih jelas atau yang sesuai catatan pengurus.
5. Ketuk **Kirim bukti pembayaran**. Status kembali menjadi **Menunggu Verifikasi**.


Yakin dana sudah masuk?

Bila Anda yakin dana sudah masuk atau penolakan keliru, ketuk **Hubungi pengurus** di bawah layar. Sebutkan email akun, jenis pembayaran, nominal, dan tanggal transfer. Alasan penolakan sebelumnya tetap tercatat di bagian **Riwayat** pada detail pembayaran.


3.6 Riwayat, detail, dan pembatalan instruksi

Membuka riwayat pembayaran

1. Ketuk tab **Akun** di bilah navigasi bawah.
2. Di bagian **AKTIVITAS**, ketuk **Riwayat pembayaran**. Iuran dan tiket tampil berurutan dari yang terbaru, lengkap dengan nominal, tanggal, dan status.
3. Ketuk salah satu pembayaran untuk membuka detailnya. Gulir ke bawah untuk memuat pembayaran lama.



Riwayat Pembayaran: iuran dan tiket beserta statusnya



Detail iuran lunas: ringkasan, masa aktif, dan riwayat kejadian

Isi halaman detail

- Ringkasan: **Nominal**, **Rekening tujuan**, waktu bukti dikirim atau diverifikasi, dan **Masa aktif** untuk iuran yang lunas.
- **Lihat bukti yang dikirim** untuk membuka bukti terakhir Anda.
- **Riwayat**: urutan kejadian dari yang terbaru, misalnya **Instruksi iuran dibuat**, **Bukti transfer dikirim (bukti ke-1)**, dan **Dana diverifikasi pengurus**.
- Tombol lanjutan sesuai status, misalnya **Lihat KTA** atau **Buat instruksi baru**.
- Riwayat tetap dapat dibuka walaupun masa keanggotaan Anda sudah berakhir.

Membatalkan instruksi iuran yang belum dibayar


1. Buka instruksi iuran yang masih berstatus **Menunggu Pembayaran**.
2. Ketuk **Batalkan instruksi** di bawah bagian bukti transfer.
3. Pada dialog **Batalkan instruksi pembayaran?**, ketuk **Batalkan instruksi**. Ketuk **Kembali** bila tidak jadi.
4. Bila nanti ingin membayar, ketuk **Buat instruksi baru** pada detail instruksi yang dibatalkan.

> **Perhatian**
> Jangan transfer ke instruksi yang sudah dibatalkan. Instruksi yang buktinya sudah dikirim tidak dapat dibatalkan; tunggu keputusan pengurus atau hubungi pengurus. Pembayaran tiket tidak dibatalkan dari sini, melainkan dengan membatalkan reservasi atau tiketnya (Bab 6).

3.7 Memperpanjang keanggotaan

Keanggotaan berlaku 12 bulan. Perpanjangan dibuka 30 hari sebelum masa aktif berakhir dan tetap dapat diajukan setelah KTA kedaluwarsa. Saat masa aktif tersisa 30 hari atau kurang, status KTA menjadi **Segera Berakhir** dan Anda menerima notifikasi **Masa KTA segera berakhir**. Tidak ada masa tenggang setelah tanggal berakhir, jadi sebaiknya perpanjang begitu jendela dibuka.

1. Buka tab **KTA**, lalu ketuk **Perpanjang**. Anda juga dapat mengetuk **Perpanjang** pada pengingat **Masa aktif KTA segera berakhir** di Beranda, atau **Perpanjang Keanggotaan** bila KTA sudah kedaluwarsa.
2. Di layar **Perpanjang KTA**, periksa **Masa keanggotaan** dan rincian **Iuran perpanjangan**.
3. Ketuk **Lanjut ke pembayaran**, lalu bayar dan unggah bukti seperti iuran pendaftaran.
4. Setelah iuran perpanjangan berstatus **Lunas**, tanggal berakhir yang baru tampil di layar ini dan tercatat di **Riwayat periode**.



Perpanjang KTA: masa keanggotaan, iuran, dan tombol pembayaran

Cara masa baru dihitung


Keadaan saat iuran diverifikasi	Masa baru 12 bulan dimulai dari
KTA belum kedaluwarsa	Tanggal berakhir saat ini, sehingga sisa masa aktif tidak hilang.
KTA sudah kedaluwarsa	Tanggal iuran perpanjangan diverifikasi pengurus.

Tombol Perpanjang tidak aktif?
Jendela perpanjangan belum dibuka. Aplikasi menampilkan tanggal pembukaannya, misalnya **Perpanjangan dibuka mulai** diikuti tanggal. Perpanjangan juga baru tersedia setelah iuran pendaftaran Anda diverifikasi. Bila iuran perpanjangan sedang berjalan, tombolnya menjadi **Lanjutkan** di tab KTA dan **Lanjutkan pembayaran** di layar **Perpanjang KTA**.


3.8 Situasi khusus dan pengembalian dana

Koneksi terputus saat membayar tidak membuat tagihan ganda. Bila koneksi putus ketika instruksi dibuat atau bukti dikirim, aplikasi menampilkan **Memeriksa status** dan lebih dahulu memastikan apakah permintaan sebelumnya sudah tercatat sebelum mencoba lagi.

- Saat membuat instruksi: bila status belum dapat dipastikan, jangan transfer dulu. Ketuk **Periksa status** setelah koneksi kembali.
- Saat mengirim bukti: tombol berubah menjadi **Periksa status pengiriman**. Ketuk setelah koneksi kembali. Anda tidak perlu transfer ulang.
- Bila unggahan terputus sebelum berkas terkirim, periksa koneksi lalu ketuk **Kirim bukti pembayaran** lagi.



Memeriksa status: jangan transfer sampai status instruksi pasti



Iuran melalui pengurus beserta kontak pengurus

Di jenis perangkat tertentu, misalnya iPhone, pengurus dapat mengatur agar iuran keanggotaan diselesaikan melalui pengurus. Bila pesan **Iuran melalui pengurus** tampil, aplikasi tidak menampilkan rekening tujuan dan tidak meminta unggah bukti untuk iuran. Hubungi pengurus lewat kontak di bagian **Hubungi pengurus**. Setelah pengurus memverifikasi dana Anda, status pembayaran dan KTA diperbarui otomatis. Pembayaran tiket event tidak terpengaruh.

Keadaan lain yang mungkin Anda temui

- **Iuran belum dapat dibayar**: iuran pendaftaran Anda sudah lunas, perpanjangan menunggu iuran pendaftaran diverifikasi, atau jendela perpanjangan belum dibuka. Keterangan di layar menyebutkan alasannya.
- **Gambar QRIS belum dapat dimuat**: periksa koneksi lalu ketuk **Muat ulang**, atau pilih tujuan pembayaran lain.
- Akun yang sedang dibatasi pengurus tidak dapat membuat pembayaran baru maupun mengirim bukti, tetapi riwayat pembayaran tetap dapat dibuka. Pembatasan tidak mengubah tanggal masa keanggotaan Anda.

Pembayaran yang sudah lunas tidak diubah. Bila ada kelebihan bayar atau perlu koreksi, pengurus mencatat penyesuaian terpisah yang tampil sebagai kartu **Pengembalian dana** atau **Koreksi keuangan** di detail pembayaran. Untuk pengembalian dana, Anda menerima notifikasi **Refund sedang diproses bendahara**.

Mengirim rekening tujuan pengembalian dana

1. Buka detail pembayaran dari notifikasi atau dari **Riwayat pembayaran**.
2. Bila kartu **Pengembalian dana** menampilkan formulir rekening, isi **Bank atau e-wallet**, **Nomor rekening**, dan **Nama pemilik rekening**.
3. Ketuk **Kirim rekening tujuan**. Baris **Rekening tujuan** berubah menjadi **Sudah diterima**.
4. Pantau baris **Status** dan **Tenggat proses** sampai statusnya **Selesai**.

> **Tentang data rekening refund**
> Refund ditransfer manual oleh bendahara dengan tenggat 7 hari kerja, yang tampil pada baris **Tenggat proses**. Data rekening hanya dipakai untuk refund, tidak ditampilkan kembali, dan dihapus setelah refund selesai. Bila ada yang salah, ketuk **Ganti rekening tujuan** selama refund masih diproses.

BAB 04 APLIKASI ANGGOTA

KTA Digital

Kartu Tanda Anggota (KTA) digital adalah bukti keanggotaan Anda di KAPDH. Bab ini menjelaskan kapan KTA aktif, arti setiap status, cara menunjukkan QR, memakai KTA tanpa internet, dan cara pihak lain memeriksanya.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Kapan KTA aktif dan arti setiap status kartu
- Menunjukkan QR dalam tampilan layar penuh
- Cara pemeriksa memverifikasi KTA dan kapan memperpanjang
- Membaca isi KTA, termasuk arti nomor anggota
- Memakai KTA tanpa internet sampai 7 hari

4.1 Kapan KTA Anda aktif

KTA digital dibuat otomatis begitu email Anda terverifikasi saat pendaftaran. Pada saat itu Anda sudah mendapat nomor anggota, tetapi kartu masih berstatus **KTA Tidak Aktif**. KTA menjadi **KTA Aktif** setelah pengurus memverifikasi iuran pendaftaran Anda. Masa keanggotaan dihitung sejak tanggal verifikasi itu, bukan sejak tanggal transfer.

Menyelesaikan iuran pendaftaran

1. Ketuk tab **KTA** di tengah bilah navigasi bawah.
2. Pada kartu status di bawah KTA, ketuk **Bayar** untuk membuka langkah iuran pendaftaran. Cara membayar dan mengirim bukti dijelaskan di Bab 3.
3. Bila pembayaran sudah Anda buat, tombolnya berubah menjadi **Lanjutkan**. Ketuk untuk melihat status pembayaran tersebut.
4. Tunggu verifikasi pengurus. Begitu iuran disetujui, status kartu berubah menjadi **KTA Aktif** tanpa perlu Anda perbarui sendiri, dan Anda menerima notifikasi hasil verifikasi.



KTA Tidak Aktif: QR belum tersedia dan tombol Bayar siap diketuk

Selama KTA belum aktif

- Kotak QR pada kartu bergambar gembok dengan keterangan **QR muncul setelah KTA aktif**.
- Masa berlaku tertulis **Berlaku sampai: belum aktif**.
- Di bawah kartu status tampil daftar **Layanan untuk anggota terverifikasi**: QR KTA untuk verifikasi, jejaring alumni dan chat, serta pendaftaran event dan tiket.
- Tab **Event** dan **Jejaring** bertanda gembok kecil. Bila diketuk, muncul penjelasan bahwa layanan itu khusus anggota aktif, dengan tombol **Bayar iuran**.
- Beranda (berisi ajakan menyelesaikan iuran pendaftaran), riwayat pembayaran, kotak masuk notifikasi, dan pengaturan akun tetap dapat dibuka.

Penting

KTA berstatus **KTA Tidak Aktif** bukan bukti keanggotaan. Jangan menunjukkannya sebagai tanda anggota sebelum statusnya berubah menjadi **KTA Aktif**.

4.2 Mengenali isi KTA

Buka tab **KTA**. Layar **Kartu Tanda Anggota** menampilkan kartu hijau berlogo KAPDH. Tepat di bawah kartu tertera waktu sinkronisasi terakhir, misalnya Tersinkron 18 Okt 2026, 09.41 WIB. Di bawahnya ada kartu status berisi label status, keterangan, dan tombol tindakan.



KTA Aktif lengkap dengan QR verifikasi

Isi kartu

Bagian kartu	Keterangan
Foto	Foto profil Anda. Bila belum ada foto, kartu menampilkan inisial nama. Foto diganti dari menu Akun (lihat Bab 8).

Bagian kartu	Keterangan
Nama	Nama lengkap sesuai data keanggotaan.
Baris di bawah nama	Angkatan dan profesi utama, misalnya Angkatan 12 | Guru. Bila profesi belum diisi, yang tampil adalah tahun lulus, misalnya Lulus 2008.
Kode Angkatan	Kode angkatan, misalnya KAPDH 12.
Nomor Anggota	Nomor unik berformat AA.SS.JK.N. Artinya dijelaskan pada tabel berikut.
Kota	Kota domisili saja, bukan alamat lengkap. Baris ini tidak tampil bila kota belum diisi.
Masa berlaku	Misalnya Berlaku sampai 18/10/2027. Pada kartu yang kedaluwarsa tertulis Berakhir diikuti tanggalnya.
QR	Kode QR untuk verifikasi. Hanya tampil pada kartu berstatus **KTA Aktif** dan **Segera Berakhir**.

Arti nomor anggota (contoh: 12.01.01.7)

Bagian	Arti	Contoh
AA	Angkatan, dua digit (01 sampai 99).	12 = angkatan 12
SS	Status pendidikan menurut kelas masuk dan kelas keluar: 01 tamat MTs dan Aliyah, 02 tamat salah satu, 03 tidak tamat.	01 = tamat MTs dan Aliyah
JK	Jenis kelamin: 01 laki-laki, 02 perempuan.	01 = laki-laki
N	Nomor urut dari sistem, tanpa nol di depan. Tidak pernah berubah dan tidak pernah diberikan kepada orang lain.	7



Info

Nomor anggota tidak berubah saat perpanjangan. Bila pengurus mengoreksi angkatan, kelas, atau jenis kelamin Anda, bagian depan nomor ikut menyesuaikan, sedangkan nomor urutnya tetap. Setelah koreksi, sinkronkan KTA agar QR memuat nomor yang baru.



Tips

Bila kota domisili belum diisi, layar KTA menampilkan pengingat dengan tombol **Lengkapi** yang membuka profil Anda. Profesi yang tampil di KTA adalah profesi utama, yaitu profesi pertama di profil Anda (lihat Bab 8).

4.3 Status kartu dan artinya

Label status selalu tampil di kartu status di bawah KTA, bersama keterangan dan tombol yang sesuai. Status ditentukan oleh server KAPDH, bukan oleh aplikasi di ponsel Anda, sehingga selalu mengikuti hasil verifikasi pengurus terbaru.

Label status KTA

KTA Aktif

Keanggotaan berlaku dan QR tersedia. Tombol **Perpanjang** masih nonaktif, dan keterangannya menyebut tanggal perpanjangan mulai dibuka.

Segera Berakhir

Masa keanggotaan tersisa 30 hari atau kurang. KTA dan QR tetap berlaku. Ketuk **Perpanjang** agar keanggotaan tidak terputus.

KTA Tidak Aktif

Iuran pendaftaran belum diverifikasi pengurus. QR belum tersedia. Ketuk **Bayar**, atau **Lanjutkan** bila pembayaran sudah dibuat.

KTA Kedaluwarsa

Masa keanggotaan sudah lewat. QR tidak tersedia sampai perpanjangan diverifikasi. Ketuk **Perpanjang** untuk mengajukan perpanjangan, atau hubungi pengurus.

Dibatasi

Akun sedang dibatasi pengurus. KTA tidak dapat dipakai sebagai bukti keanggotaan, QR tidak tersedia, dan aplikasi membuka halaman pembatasan.

Offline

Bukan status keanggotaan. Kartu ditampilkan dari sinkronisasi terakhir karena server tidak terjangkau. Lihat subbab Memakai KTA tanpa internet.



Segera Berakhir: tanggal berakhir dan tombol Perpanjang



KTA Kedaluwarsa: QR tidak tersedia sampai perpanjangan diverifikasi

Tips

Status kartu diperbarui otomatis saat tab **KTA** pertama kali dibuka, setiap kali Anda kembali ke aplikasi, dan saat ada notifikasi pembayaran atau masa KTA. Untuk memperbarui kapan saja, ketuk ikon sinkron di pojok kanan atas atau tarik layar ke bawah.

4.4 Menunjukkan QR KTA

QR pada KTA berisi tautan ke halaman Verifikasi KTA di situs kapdh.or.id. QR baru diterbitkan setiap kali KTA tersinkron dan berlaku paling lama 7 hari, atau sampai masa keanggotaan berakhir bila tanggal itu lebih dulu tiba. Karena itu, selalu tunjukkan QR langsung dari aplikasi.

Menunjukkan KTA kepada pemeriksa

1. Ketuk tab **KTA**. Pastikan labelnya **KTA Aktif** atau **Segera Berakhir** dan kotak QR menampilkan kode QR, bukan gambar gembok.
2. Bila ada internet, ketuk ikon sinkron di pojok kanan atas agar QR yang tampil adalah yang terbaru.
3. Naikkan kecerahan layar ponsel Anda agar QR mudah terbaca kamera.
4. Ketuk kartu KTA. Kartu terbuka dalam tampilan layar penuh mendatar dengan proporsi KTP, sehingga QR tampil lebih besar.
5. Arahkan layar ke pemeriksa. Setelah selesai, ketuk di mana saja atau ketuk tombol silang di pojok kanan atas untuk kembali.



Tampilan layar penuh mendatar memperbesar kartu dan QR

Jangan memakai tangkapan layar


Tangkapan layar lama dapat memuat QR yang sudah tidak berlaku, sehingga pemeriksa melihat hasil **QR tidak valid atau perlu diperbarui**. Pemeriksa juga selalu melihat status terkini dari server, bukan status yang tergambar pada kartu.

4.5 Memakai KTA tanpa internet

Setiap kali tersinkron, KTA disimpan dengan aman di ponsel Anda. Bila server tidak dapat dihubungi, misalnya karena sinyal hilang, aplikasi menampilkan kartu tersimpan itu dengan pita **Offline** beserta waktu sinkronisasi terakhir. Kartu offline dapat ditunjukkan paling lama 7 hari sejak sinkronisasi terakhir dan tidak melewati tanggal berakhir keanggotaan.



Kartu offline berpita Offline dengan waktu sinkronisasi



KTA belum pernah tersinkron di perangkat ini

Yang perlu diketahui saat offline

- Kartu status menyatakan bahwa status berasal dari sinkronisasi terakhir. Kartu offline bukan bukti status saat ini; pemeriksa tetap melihat status terkini dari server saat memindai QR.
- Selama aplikasi terbuka, sinkronisasi dicoba ulang otomatis setelah 15 detik, 30 detik, 1 menit, 2 menit, lalu setiap 5 menit. Anda juga dapat mengetuk **Sinkronkan** kapan saja.
- Bila kotak QR bertuliskan **Sinkronkan untuk memperbarui QR**, QR tersimpan sudah tidak dapat dipakai. Sambungkan internet, lalu sinkronkan.
- Kartu yang sudah kedaluwarsa atau sedang dibatasi tidak ditampilkan saat offline.
- Memilih **Keluar** di menu Akun, atau masuk dengan akun lain, menghapus KTA tersimpan beserta fotonya dari perangkat. Sinkronkan lagi setelah masuk.

Bila KTA tidak dapat ditampilkan offline

Pesan di layar	Artinya	Yang perlu dilakukan
KTA belum tersimpan di perangkat ini	KTA belum pernah tersinkron di perangkat ini, atau yang tersimpan milik akun lain.	Sambungkan internet, lalu ketuk **Sinkronkan**.
Kartu offline perlu disinkronkan	Sinkronisasi terakhir sudah lebih dari 7 hari, atau masa QR sudah habis.	Sambungkan internet, lalu ketuk **Sinkronkan**.
Masa berlaku kartu tersimpan sudah lewat	Tanggal berakhir keanggotaan pada kartu tersimpan sudah lewat.	Sambungkan internet untuk memeriksa status terbaru atau memperpanjang keanggotaan.
Kartu tidak dapat ditampilkan offline	Status terakhir kartu sedang dibatasi.	Sambungkan internet untuk memeriksa status terbaru.
Jam perangkat tidak sesuai	Jam ponsel lebih dari 5 menit lebih awal daripada waktu sinkronisasi terakhir, misalnya karena jam dimundurkan.	Aktifkan tanggal dan jam otomatis di pengaturan ponsel, lalu sinkronkan KTA kembali.


Tips
Akan menghadiri acara di lokasi yang sinyalnya lemah? Buka tab **KTA** selagi masih terhubung internet. Kartu dan QR yang baru tersinkron siap ditunjukkan offline sampai 7 hari.

4.6 Cara pihak lain memverifikasi KTA

Siapa pun dapat memeriksa keabsahan KTA Anda, misalnya panitia acara. Pemeriksa tidak perlu memasang aplikasi atau masuk akun. Halaman verifikasi selalu membaca status terkini dari server KAPDH, sehingga kartu yang sudah kedaluwarsa atau dibatasi tidak akan tampil aktif walaupun gambarnya terlihat aktif.

Langkah pemeriksa

1. Buka kamera ponsel atau aplikasi pemindai QR, lalu arahkan ke QR pada KTA.
2. Ketuk tautan yang muncul. Halaman **Verifikasi KTA** di situs kapdh.or.id terbuka dan langsung memeriksa status.
3. Baca label hasil. Bila hasilnya **Aktif**, cocokkan nama dan foto di halaman dengan pemegang kartu.
4. Bila hasilnya **Tidak dapat memverifikasi**, periksa koneksi internet ponsel pemeriksa, lalu ketuk **Coba lagi**.



Hasil Aktif di halaman Verifikasi KTA: nama, kode angkatan, nomor anggota, masa berlaku, dan waktu pemeriksaan

Hasil pemeriksaan

Hasil	Artinya	Data yang ditampilkan
Aktif	Keanggotaan berlaku.	Nama, kode angkatan, nomor anggota, tanggal berlaku sampai, foto (bila ada), dan waktu pemeriksaan.
Aktif, segera berakhir	Keanggotaan berlaku, tetapi akan berakhir dalam 30 hari atau kurang.	Sama seperti Aktif, ditambah tanggal berakhir pada keterangan.
Kedaluwarsa	Masa keanggotaan sudah berakhir. Kartu tidak dapat dipakai sampai diperpanjang.	Nama, kode angkatan, nomor anggota, dan tanggal berakhir, tanpa foto. Bila keanggotaan sudah berakhir lebih dari 30 hari, identitas tidak ditampilkan.
Tidak aktif	Keanggotaan tidak dapat digunakan saat ini, misalnya belum aktif atau sedang dibatasi.	Hanya label dan waktu pemeriksaan. Alasannya tidak pernah ditampilkan.
Tidak ditemukan	Nomor anggota pada QR tidak terdaftar, misalnya karena akun sudah dihapus.	Hanya label dan waktu pemeriksaan.
QR tidak valid atau perlu diperbarui	QR rusak, dipalsukan, sudah tidak berlaku, atau terbit sebelum nomor anggota dikoreksi.	Tidak ada data anggota. Minta pemegang kartu membuka KTA dalam keadaan online, lalu pindai ulang QR yang baru.
Tidak dapat memverifikasi	Server tidak dapat dihubungi, atau terlalu banyak pemeriksaan dalam waktu singkat. Bukan berarti anggota tidak terdaftar.	Tidak ada data anggota. Tunggu sebentar, lalu ketuk **Coba lagi**.

Privasi pada halaman verifikasi

- Email, nomor telepon, alamat, dan bukti pembayaran tidak pernah ditampilkan.
- Foto hanya tampil untuk hasil Aktif, dan alasan pembatasan akun tidak pernah ditampilkan.
- Nomor anggota saja tidak cukup untuk melihat data. Verifikasi selalu memerlukan QR sah yang diterbitkan aplikasi.
- Halaman ini juga dapat dibuka dari tautan **Verifikasi KTA** di bagian bawah situs, tetapi hasil hanya muncul bila dibuka dari QR. Situs selengkapnya dibahas di Bab 16.

4.7 Masa keanggotaan dan pengingat perpanjangan

Keanggotaan berlaku 12 bulan kalender sejak iuran pendaftaran diverifikasi pengurus, dihitung dalam Waktu Indonesia Barat. Ketika sisa masa tinggal 30 hari atau kurang, status berubah menjadi **Segera Berakhir** dan perpanjangan dapat diajukan. Tidak ada masa tenggang: begitu tanggal berakhir tiba, status langsung menjadi **KTA Kedaluwarsa**.

Perjalanan satu periode keanggotaan

Waktu	Yang terjadi
Iuran pendaftaran diverifikasi	KTA menjadi **KTA Aktif**. Masa berlaku 12 bulan dimulai dari tanggal verifikasi.
30 hari sebelum berakhir	Status menjadi **Segera Berakhir**, tombol **Perpanjang** aktif, dan Anda menerima notifikasi Masa KTA segera berakhir yang membuka layar **Perpanjang KTA**.
Tanggal berakhir	Status menjadi **KTA Kedaluwarsa**, QR tidak tersedia, dan Anda menerima notifikasi Masa KTA telah berakhir. Perpanjangan tetap dapat diajukan.
Perpanjangan diverifikasi sebelum berakhir	Masa baru 12 bulan dimulai dari tanggal berakhir yang lama, sehingga sisa masa aktif Anda tidak hilang.
Perpanjangan diverifikasi setelah kedaluwarsa	Masa baru 12 bulan dimulai dari tanggal verifikasi pengurus.

Memperpanjang dari tab KTA

1. Buka tab **KTA**. Bila perpanjangan belum dibuka, tombol **Perpanjang** tampil abu-abu dan keterangannya menyebut tanggal mulai dibuka.
2. Mulai 30 hari sebelum masa berakhir, atau kapan saja setelah kedaluwarsa, ketuk **Perpanjang**.
3. Layar **Perpanjang KTA** menampilkan masa keanggotaan, rincian iuran perpanjangan, dan riwayat periode. Ketuk **Lanjut ke pembayaran**, lalu ikuti langkah di Bab 3. Bila yang tampil **Iuran melalui pengurus**, selesaikan iuran dengan menghubungi pengurus.
4. Bila pembayaran perpanjangan sudah dibuat, tombol berubah menjadi **Lanjutkan** untuk membuka status pembayarannya.

Pengingat masa KTA

Pengingat segera berakhir dan pemberitahuan masa berakhir masing-masing dikirim satu kali per periode ke kotak masuk **Notifikasi**, juga lewat notifikasi push dan email bila tersedia. Pengingat segera berakhir tidak dikirim bila bukti iuran perpanjangan Anda sedang menunggu verifikasi. Push dan email kategori **Masa KTA** dapat diatur di **Akun** > **Preferensi notifikasi**.

Penting

Saat KTA kedaluwarsa, Anda tetap dapat masuk, membuka KTA, riwayat pembayaran, tiket yang sudah lunas, dan kotak masuk notifikasi, serta mengajukan perpanjangan. Jejaring, pesan, dan pendaftaran event baru adalah layanan untuk anggota aktif; status keanggotaan Anda diperbarui pengurus setelah iuran perpanjangan diverifikasi.

BAB 05 APLIKASI ANGGOTA

Beranda, Berita, dan Notifikasi


Beranda adalah layar pertama setelah Anda masuk. Bab ini menjelaskan isi Beranda, cara membaca berita, cara mengelola kotak masuk notifikasi, dan cara membuka dokumen resmi seperti Kebijakan Privasi dan Bantuan.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Mengenali bagian Beranda dan lima tab navigasi bawah
- Memahami Beranda saat KTA belum aktif atau sudah berakhir
- Menemukan Kebijakan Privasi, Ketentuan, dan Bantuan
- Membuka banner, event, dan berita dengan aman
- Membaca berita dan mengelola kotak masuk notifikasi

5.1 Mengenal Beranda dan navigasi bawah

Setelah masuk, anggota dengan KTA aktif langsung melihat **Beranda**. Layar ini merangkum kabar terbaru dari pengurus dan menyediakan jalan pintas ke fitur yang paling sering dipakai. Isinya diatur pengurus. Kabar terbaru dimuat saat Beranda pertama kali tampil; Beranda tidak dimuat ulang setiap kali Anda berpindah tab, jadi tarik layar ke bawah untuk memeriksa kabar yang lebih baru.



Beranda anggota aktif: salam, akses cepat, banner, dan event mendatang

Bagian-bagian Beranda, dari atas ke bawah

Bagian	Isi	Saat diketuk
Kepala Beranda	Logo KAPDH, salam Assalamu'alaikum, nama Anda, dan lonceng dengan angka notifikasi yang belum dibaca.	Lonceng membuka kotak masuk **Notifikasi**.
Akses cepat	Empat tombol bulat: **Pesan**, **Notifikasi**, **Tiket Saya**, dan **Berita**. Angka kuning pada **Pesan** menunjukkan percakapan yang belum dibaca; pada **Notifikasi**, notifikasi yang belum dibaca.	Membuka halaman masing-masing. **Pesan** membuka bagian **Pesan** di tab **Jejaring** (Bab 7), **Tiket Saya** dibahas di Bab 6.
Banner	Pengumuman bergambar dari pengurus, paling banyak 10 banner yang sedang tayang.	Membuka detail di aplikasi atau tautan luar. Lihat subbab berikutnya.
Event Mendatang	Paling banyak 5 event yang belum berakhir, diurutkan dari waktu mulai paling dekat.	Kartu membuka detail event. **Lihat semua** membuka tab **Event** (Bab 6).
Berita Terbaru	Paling banyak 5 berita terbaru. Berita pertama tampil sebagai kartu besar.	Kartu membuka detail berita. **Lihat semua** membuka halaman **Berita**.

Lima tab navigasi bawah

Tab	Kegunaan
Beranda	Ringkasan kabar terbaru dan akses cepat.
Event	Daftar event, pendaftaran, dan tiket (Bab 6).
KTA	Tombol hijau besar di tengah. Membuka kartu tanda anggota digital Anda (Bab 4).
Jejaring	Direktori alumni dan pesan (Bab 7). Angka di ikonnya menunjukkan percakapan belum dibaca dan undangan grup.
Akun	Profil, privasi, riwayat pembayaran, preferensi notifikasi, dokumen resmi, dan hapus akun (Bab 8).

Tips
Mengetuk tab yang sedang aktif sekali lagi membawa Anda kembali ke halaman awal tab itu. Angka belum dibaca di atas 99 ditampilkan sebagai 99+.

5.2 Banner, event mendatang, dan berita terbaru

Banner tersusun menyamping. Geser ke kiri atau ke kanan untuk melihat banner lain; bila ada lebih dari satu banner, titik di pojok kanan bawah menunjukkan posisi Anda. Banner tidak berganti sendiri, jadi Anda dapat membacanya dengan tenang.

Membuka banner


1. Geser banner sampai yang Anda cari tampil penuh.

2. Ketuk banner. Banner yang mengarah ke berita, event, atau halaman informasi langsung membuka layar detailnya di dalam aplikasi.

3. Bila banner berlabel **Tautan luar**, aplikasi menampilkan dialog **Buka tautan luar?** beserta alamat situs tujuan. Ketuk **Buka** untuk melanjutkan ke peramban, atau **Batal** untuk tetap di aplikasi.



Berita Terbaru di Beranda: berita pertama tampil sebagai kartu besar



Dialog konfirmasi sebelum aplikasi membuka situs lain

Perlu diketahui

- Banner hanya tampil selama masa tayang yang diatur pengurus. Banner tanpa tujuan hanya berupa pengumuman dan tidak dapat diketuk.
- Bila konten tujuan sudah diarsipkan atau dibatalkan, aplikasi menampilkan pesan singkat **Konten tujuan sudah tidak tersedia** di bagian bawah layar, bukan layar kosong.
- Kartu event menampilkan tanggal, lokasi, status pendaftaran seperti **Pendaftaran Dibuka**, dan harga atau label **Gratis**. Cara mendaftar event dijelaskan di Bab 6.
- Kartu berita menampilkan kategori, tanggal terbit, dan jumlah suka. Ikon hati yang terisi berarti Anda sudah menyukai berita itu.

> **Periksa alamat sebelum membuka tautan luar**
>
> Baca nama situs di dialog **Buka tautan luar?** sebelum mengetuk **Buka**. Isi situs luar di luar tanggung jawab pengurus. Pengurus KAPDH tidak pernah meminta password atau kode verifikasi (OTP) Anda, termasuk lewat tautan.

5.3 Beranda sesuai status keanggotaan

Isi Beranda mengikuti status keanggotaan Anda. Status ditentukan sistem dari hasil verifikasi iuran dan masa berlaku KTA, sehingga Anda tidak perlu mengaturnya sendiri. Setelah masuk, anggota yang KTA-nya belum aktif diarahkan lebih dulu ke halaman iuran pendaftaran, dan anggota yang masa keanggotaannya berakhir ke halaman perpanjangan (Bab 3). Bila status berubah, misalnya setelah iuran diverifikasi, Beranda menyesuaikan diri begitu aplikasi menerima status terbaru.

Tampilan Beranda untuk setiap status

● KTA Aktif

Beranda lengkap: akses cepat, banner, event mendatang, dan berita terbaru.

● Segera Berakhir


Beranda tetap lengkap, ditambah kotak kuning **Masa aktif KTA segera berakhir** dengan tombol **Perpanjang**. Kotak ini muncul sejak 30 hari sebelum KTA berakhir.

● KTA Tidak Aktif


Iuran pendaftaran belum diverifikasi. Beranda menampilkan **KTA Anda belum aktif**, tombol **Selesaikan Iuran Pendaftaran**, serta pintasan **KTA** dan **Notifikasi**.

● KTA Kedaluwarsa


Masa keanggotaan sudah lewat. Beranda menampilkan **Masa keanggotaan berakhir**, tombol **Perpanjang Keanggotaan**, serta pintasan **KTA**, **Notifikasi**, dan **Tiket Saya**.



Pengingat saat KTA segera berakhir



Beranda saat KTA belum aktif



Beranda saat masa keanggotaan berakhir

Layanan saat KTA tidak aktif atau kedaluwarsa

Fitur	KTA Tidak Aktif	KTA Kedaluwarsa
Banner, event mendatang, dan berita	Khusus anggota aktif	Khusus anggota aktif
Tab Event dan pendaftaran event	Khusus anggota aktif	Khusus anggota aktif. Tiket yang sudah lunas tetap dapat dibuka di **Tiket Saya**.
Tab Jejaring dan pesan	Khusus anggota aktif	Khusus anggota aktif
Tab KTA	Tersedia dengan label **KTA Tidak Aktif**	Tersedia dengan label **KTA Kedaluwarsa**
Kotak masuk Notifikasi, riwayat pembayaran, dan menu Akun	Tersedia	Tersedia

Tips

Tab tersebut tetap terlihat dengan ikon gembok kecil. Ketuk tab itu untuk membaca penjelasannya beserta tombol langkah berikutnya: **Bayar iuran** bila KTA belum aktif, atau **Perpanjang KTA** bila keanggotaan sudah berakhir. Pada tab **Event**, anggota yang keanggotaannya berakhir juga mendapat tombol **Lihat Tiket Saya**. Ketuk **Tutup** untuk kembali. Cara membayar iuran ada di Bab 3.

5.4 Menyegarkan Beranda dan membaca saat offline

Untuk memeriksa kabar terbaru kapan saja, tarik layar Beranda ke bawah lalu lepaskan. Garis tipis di bagian atas menandakan aplikasi sedang memperbarui. Aplikasi juga menyimpan salinan Beranda terakhir di ponsel Anda, sehingga event dan berita yang sudah dimuat tetap dapat dibaca saat internet lambat atau terputus. Bila yang tampil adalah salinan tersimpan, sebuah kotak di atas akses cepat menjelaskan keadaannya.

Kotak keterangan di Beranda

Menampilkan data tersimpan

Salinan tersimpan tampil sementara aplikasi mengambil data terbaru. Tunggu sebentar.


Offline

Tidak ada koneksi internet. Kotak menampilkan waktu pembaruan terakhir. Periksa koneksi, lalu ketuk **Coba lagi**.

Beranda belum dapat diperbarui

Ponsel terhubung ke internet, tetapi data terbaru belum dapat dimuat; kotak menyebutkan penyebabnya. Salinan terakhir tetap tampil; ketuk **Coba lagi** beberapa saat kemudian.

- Pita kuning **Offline** di bawah kepala layar berarti aplikasi memakai data terakhir yang tersinkron. Ketuk **Coba lagi** di pita itu setelah koneksi kembali.
- Saat sistem sedang dalam pemeliharaan, muncul pita **Pemeliharaan**. Anda tetap dapat membaca, tetapi perubahan data ditunda sampai pemeliharaan selesai. Ketuk **Detail** untuk melihat perkiraan waktunya.
- Bila belum ada salinan tersimpan dan koneksi gagal, Beranda menampilkan pesan galat dengan tombol **Coba lagi**.
- Bila belum ada banner, berita, maupun event, Beranda menampilkan **Belum ada kabar terbaru** dengan tombol **Muat ulang**. Bila hanya satu bagian yang kosong, bagian itu menampilkan keterangan singkat.



Beranda saat offline: pita Offline dan waktu pembaruan terakhir

Info
Salinan Beranda disimpan khusus untuk akun Anda dan dihapus otomatis saat Anda keluar dari aplikasi atau berganti akun. Akun lain yang masuk di ponsel yang sama tidak dapat melihat salinan Anda.

5.5 Membaca berita

Berita adalah kabar resmi dari pengurus, seperti pengumuman, kegiatan organisasi, dan panduan. Berita dapat dibaca anggota dengan KTA aktif, termasuk yang berstatus **Segera Berakhir**. Anggota lain melihat keterangan **Berita khusus anggota aktif** beserta tombol **Bayar iuran** atau **Perpanjang KTA**.


Membuka, menyaring, dan menyukai berita

1. Di **Beranda**, ketuk **Berita** pada akses cepat, atau ketuk **Lihat semua** di samping judul **Berita Terbaru**.
2. Untuk menyaring, ketuk salah satu kategori di bagian atas, misalnya **Pengumuman**. Ketuk **Semua** untuk kembali ke seluruh berita.
3. Gulir ke bawah. Berita berikutnya dimuat otomatis; bila tidak, ketuk **Muat lebih banyak**. Tarik daftar ke bawah untuk memuat ulang.
4. Ketuk kartu berita untuk membuka **Detail Berita**: gambar sampul, kategori, judul, waktu terbit, dan isi lengkap.

5 Di akhir isi, ketuk **Suka**. Tombol berubah menjadi **Disukai** dan jumlah suka di sampingnya bertambah. Setiap anggota hanya dapat memberi satu suka per berita; ketuk sekali lagi untuk membatalkan.



Halaman Berita dengan filter kategori



Detail Berita: kategori, judul, dan waktu terbit



Akhir berita: tautan luar berikon panah dan tombol Disukai

Tautan dan kategori kosong

- Tautan ke fitur KAPDH, misalnya halaman event, langsung dibuka di dalam aplikasi.
- Tautan ke situs lain diberi ikon panah keluar. Aplikasi selalu meminta konfirmasi **Buka tautan luar?** sebelum membukanya di peramban.
- Bila kategori yang dipilih belum berisi berita, ketuk **Lihat semua berita** untuk kembali ke daftar lengkap.


> **Info**
> Bila berita sudah diarsipkan atau belum diterbitkan, aplikasi menampilkan **Berita tidak lagi tersedia**. Ketuk **Lihat berita lain** untuk kembali ke daftar. Hal ini bisa terjadi saat Anda membuka berita dari banner atau notifikasi lama.

5.6 Kotak masuk notifikasi

Notifikasi adalah kotak masuk resmi Anda. Semua pemberitahuan tersimpan di sini, mulai dari hasil verifikasi pembayaran, masa KTA, event, berita, chat, hingga keamanan akun. Kotak masuk tetap menyimpan semuanya walaupun notifikasi push di ponsel Anda dimatikan, dan tetap dapat dibuka saat KTA belum aktif, sudah kedaluwarsa, atau akun sedang dibatasi.

Membaca dan menandai notifikasi

1. Ketuk lonceng di kepala **Beranda** atau **Notifikasi** pada akses cepat. Anda juga dapat membukanya lewat **Akun** > **Notifikasi**.
2. Notifikasi yang belum dibaca berlatar hijau muda dan berlabel **Baru**. Ketuk **Belum dibaca** untuk menampilkan yang belum dibaca saja; angka di dalam kurung menunjukkan jumlahnya. Ketuk **Semua** untuk kembali.
3. Ketuk sebuah notifikasi. Notifikasi itu otomatis ditandai dibaca, lalu aplikasi membuka layar tujuannya, misalnya detail pembayaran, tiket, KTA, atau detail berita.
4. Untuk menandai semuanya sekaligus, ketuk ikon centang ganda di kanan atas (**Tandai semua dibaca**). Ikon ini aktif bila masih ada notifikasi yang belum dibaca.
5. Tarik daftar ke bawah untuk memuat ulang. Notifikasi yang lebih lama dimuat otomatis saat Anda menggulir; bila tidak, ketuk **Muat lebih banyak**. Notifikasi baru langsung muncul di urutan teratas selama kotak masuk terbuka.



Kotak masuk: notifikasi belum dibaca berlatar hijau muda dan berlabel Baru

Kategori notifikasi

Kategori	Contoh isi
Pembayaran	Hasil verifikasi iuran dan tiket, bukti pembayaran ditolak, refund.
Keanggotaan	Status KTA setelah iuran diverifikasi, pengingat 30 hari sebelum masa berlaku berakhir, dan perpanjangan.
Event	Pengingat H-3 dan H-1, perubahan jadwal atau lokasi, pembatalan event.
Berita	Pengumuman dan berita resmi pengurus.
Chat	Pesan baru dan undangan grup. Isi pesan tidak ditampilkan di notifikasi.
Keamanan akun	Login, penggantian password, dan pencabutan sesi perangkat.
Akun	Pembatasan, banding, dan penghapusan akun.

Bila notifikasi tidak membuka layar tujuan

- Notifikasi tanpa tujuan hanya berisi informasi; mengetuknya cukup menandainya dibaca.
- Pesan **Tujuan notifikasi ini belum didukung versi aplikasi Anda** berarti aplikasi perlu diperbarui melalui toko aplikasi.
- Bila tujuan tidak lagi sesuai dengan status akun Anda, aplikasi mengarahkan Anda ke layar yang sesuai, misalnya halaman perpanjangan.

- Notifikasi push yang diketuk sebelum Anda masuk akan dibuka setelah Anda masuk. Bila notifikasi itu milik akun lain di ponsel yang sama, aplikasi menampilkan **Notifikasi tidak tersedia** dan tidak membuka isinya.

> **Pengaturan notifikasi**
> Izin notifikasi push diminta setelah Anda masuk dan boleh ditolak; semua notifikasi tetap tersimpan di kotak masuk. Untuk menyalakannya lagi, izinkan notifikasi KAPDH di pengaturan ponsel. Push dan email per kategori diatur di **Akun** > **Preferensi notifikasi** (Bab 8). Notifikasi keamanan dan akun selalu dikirim. Setelah Anda keluar, ponsel itu berhenti menerima push untuk akun Anda.

5.7 Kebijakan, ketentuan, dan Bantuan

Dokumen resmi KAPDH dapat dibaca langsung di aplikasi kapan saja, termasuk sebelum Anda masuk dan apa pun status keanggotaan Anda. Setiap dokumen mencantumkan nomor versi dan tanggal terbit, sehingga Anda tahu versi mana yang sedang berlaku.

Membuka dokumen dari menu Akun

1. Ketuk tab **Akun**, lalu gulir ke bagian **INFORMASI**.
2. Pilih dokumen: **Kebijakan privasi**, **Ketentuan layanan**, **Ketentuan komunitas**, **Bantuan**, atau **Tentang KAPDH**.
3. Baca isinya. Nomor versi dan tanggal terbit tertera tepat di bawah judul.
4. Ketuk panah kembali di kiri atas untuk kembali ke menu **Akun**.



Halaman Kebijakan Privasi dengan versi dan tanggal terbit

Dokumen yang tersedia

Dokumen	Isi singkat
Kebijakan privasi	Data pribadi yang diproses KAPDH, tujuan, penyimpanan, dan hak Anda.
Ketentuan layanan	Aturan penggunaan aplikasi, keanggotaan, iuran, dan event.
Ketentuan komunitas	Perilaku yang diharapkan di Jejaring dan pesan, serta penanganan laporan.
Bantuan	Panduan singkat dan jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan.
Tentang KAPDH	Profil organisasi dan layanan bagi anggota.

Tempat lain untuk membuka dokumen

- Di layar masuk, tautan **Kebijakan Privasi** dan **Bantuan** tersedia sebelum Anda masuk.
- Saat mendaftar, baca dokumen lewat **Baca Kebijakan Privasi** dan **Baca Ketentuan** sebelum menyetujuinya (Bab 2).
- Tautan di dalam dokumen hanya dibuka bila berupa alamat situs aman (https) atau alamat email.
- Bila dokumen belum diterbitkan pengurus, aplikasi menampilkan **Halaman belum tersedia** beserta kontak bantuan.
- **Lisensi sumber terbuka** di bagian yang sama berisi daftar perangkat lunak pihak ketiga yang dipakai aplikasi.

Tips

Butuh bantuan lebih lanjut? Kirim email ke bantuan@kapdh.or.id atau hubungi nomor WhatsApp dukungan yang tercantum di aplikasi. Tanya jawab dan pemecahan masalah lengkap ada di Bab 17.

BAB 06 APLIKASI ANGGOTA

Event dan Tiket

Bab ini memandu Anda dari menemukan acara alumni sampai hadir di lokasi: mendaftar event gratis atau berbayar, memantau tiket, menunjukkan QR saat check-in, serta membatalkan tiket dan memahami refund.


YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Mencari event serta membaca label pendaftaran dan kuota
- Memantau tiket di Tiket Saya dan arti setiap status
- Membatalkan tiket, batas refund penuh, dan bila event dibatalkan
- Mendaftar event gratis dan event berbayar
- Menunjukkan QR tiket saat check-in di lokasi acara

6.1 Menemukan event

Event adalah acara alumni yang diterbitkan pengurus, misalnya silaturahmi, kajian, atau workshop. Daftar event dan pendaftaran event baru adalah layanan bagi anggota yang keanggotaannya aktif. Bila KTA Anda belum aktif atau sudah kedaluwarsa, tab **Event** bertanda gembok dan menampilkan penjelasan **Event khusus anggota aktif**, tetapi tiket yang sudah lunas tetap dapat dibuka di **Tiket Saya** (status keanggotaan dijelaskan di Bab 4).

1. Ketuk tab **Event** di bilah bawah aplikasi.
2. Untuk mencari, ketik nama acara atau nama lokasinya di kolom **Cari event…** Hasil diperbarui sendiri begitu Anda berhenti mengetik.
3. Ketuk salah satu kategori di bawah kolom pencarian. **Semua** menampilkan seluruh kategori; kategori lain dibuat oleh pengurus.
4. Pilih **Mendatang** untuk acara yang belum berakhir, atau **Lampau** untuk acara yang sudah lewat.
5. Ketuk kartu event untuk membuka **Detail Event**. Bila pencarian atau kategori tidak menemukan hasil, ketuk **Hapus filter** untuk mengembalikan daftar lengkap.



Daftar event dengan pencarian, kategori, dan pilihan Mendatang atau Lampau

Setiap kartu menampilkan sampul, kategori, nama acara, tanggal, dan lokasi. Di bagian bawah kartu ada label pendaftaran di kiri dan harga di kanan, berupa **Gratis** atau nominal rupiah. Bila Anda pernah mendaftar di event itu, kartu juga menampilkan status tiket Anda.

Label pendaftaran di kartu dan detail event

Pendaftaran Dibuka
Anda dapat mendaftar sekarang selama kursi masih tersedia.

Pendaftaran Belum Dibuka
Jadwal buka pendaftaran belum tiba. Tanggalnya tertulis di detail event.

Kuota Penuh
Semua kursi sudah terisi atau sedang ditahan. Kursi dapat tersedia lagi bila ada reservasi yang berakhir atau dibatalkan.

Pendaftaran Ditutup
Batas pendaftaran sudah lewat, pengurus menutup pendaftaran, atau acaranya sudah selesai.

Event Dibatalkan
Pengurus membatalkan acara ini dan seluruh QR tiketnya tidak berlaku.

Acara daring dan tatap muka

Aplikasi tidak memakai label khusus untuk acara daring. Perhatikan baris lokasi: kartu event menampilkan nama tempat, sedangkan detail event menampilkan nama tempat beserta alamatnya. Untuk acara daring, baris lokasi berisi keterangan daring dari pengurus, misalnya nama platform pertemuan. Cara bergabung dijelaskan di deskripsi event atau diumumkan pengurus melalui berita.

6.2 Membaca detail event

Halaman **Detail Event** dibuka dengan sampul, kategori, label pendaftaran, nama, dan deskripsi acara, termasuk susunan acara bila pengurus menuliskannya. Gulir ke bawah untuk melihat kartu informasi. Semua jam ditampilkan dalam zona waktu acara, misalnya WIB.

Isi kartu informasi event

Baris	Artinya
Jadwal	Hari, tanggal, serta jam mulai dan selesai acara.
Lokasi	Nama tempat dan alamat. Bila pengurus menyediakan peta, ketuk **Buka peta lokasi (tautan luar)**, lalu **Buka** pada jendela konfirmasi untuk membuka peta di luar aplikasi.
Kuota Peserta	Ditulis sisa/total. Contoh 72/200 berarti masih ada 72 kursi dari 200. Kursi yang sedang ditahan reservasi berbayar ikut mengurangi sisa.
Harga tiket	**Gratis** atau nominal rupiah, untuk satu tiket atas nama Anda sendiri.
Pendaftaran	Rentang waktu Anda dapat mendaftar.
Check-in	Rentang waktu QR tiket dapat dipindai petugas di lokasi acara.

Bila Anda sudah memiliki tiket di event itu, kartu **Tiket Anda** di bawah kartu informasi menampilkan statusnya; ketuk untuk membuka **Detail Tiket**. Berikutnya ada kotak **Pembatalan dan refund** yang merangkum aturan pembatalan event tersebut. Selama pendaftaran dibuka, event berbayar juga menampilkan berapa lama kursi ditahan setelah Anda mendaftar. Bagian **Peserta**, yang hanya terlihat oleh anggota aktif, berisi anggota yang tiketnya sudah terkonfirmasi dan memilih tampil di direktori alumni. Ketuk nama peserta untuk membuka profilnya, atau **Lihat peserta lainnya** untuk memuat lebih banyak.



Kartu informasi, aturan pembatalan, dan tombol Daftar Sekarang

Tombol di bagian bawah Detail Event

Yang tampil	Artinya
Daftar Sekarang	Pendaftaran dibuka dan Anda dapat mendaftar.
Lihat Tiket Saya	Anda sudah memiliki tiket aktif di event ini. Satu anggota hanya dapat memiliki satu tiket aktif per event.
Pendaftaran Belum Dibuka	Tombol belum dapat diketuk. Di atasnya tertulis kapan pendaftaran dibuka.
Kuota Penuh	Tombol belum dapat diketuk. Buka lagi nanti; kursi dapat tersedia kembali bila ada reservasi yang berakhir atau dibatalkan.
Pendaftaran Ditutup atau Event Dibatalkan	Pendaftaran tidak dapat dilakukan lagi.
Perpanjang KTA atau Bayar iuran	Keanggotaan Anda sudah kedaluwarsa atau belum aktif. Ketuk tombol itu untuk menyelesaikan iuran (lihat Bab 3).
Catatan pemeliharaan di atas tombol	Layanan sedang dalam pemeliharaan sehingga pendaftaran ditunda. Coba lagi setelah layanan normal.

6.3 Mendaftar event gratis atau berbayar


Pendaftaran selalu dimulai dari tombol **Daftar Sekarang** di **Detail Event**. Setiap pendaftaran berlaku untuk satu orang, yaitu Anda sendiri. Tidak ada pemesanan untuk rombongan, keluarga, atau tamu; setiap anggota yang ingin hadir mendaftar dari akunnya sendiri.

Event gratis


1. Buka event berharga **Gratis** yang berlabel **Pendaftaran Dibuka**, lalu ketuk **Daftar Sekarang**.
2. Periksa nama dan jadwal acara di jendela **Daftar event gratis?**, lalu ketuk **Daftar**. Ketuk **Batal** bila tidak jadi.
3. Tiket langsung terbit tanpa pembayaran. Aplikasi menampilkan pesan Pendaftaran berhasil dan membuka **Detail Tiket** yang sudah berisi QR.

Event berbayar


1. Ketuk **Daftar Sekarang**. Layar **Konfirmasi Pendaftaran** terbuka.
2. Periksa **Nama Event**, **Peserta**, dan **Harga Tiket**.
3. Pilih satu tujuan pembayaran di **Metode Pembayaran**, misalnya transfer bank atau QRIS. Nomor rekening tujuan tampil setelah dipilih.
4. Periksa **Ringkasan** dan **Total Pembayaran**, lalu ketuk **Daftar dan Lanjut Bayar**. Tombol ini baru aktif setelah metode dipilih.
5. Aplikasi membuka halaman pembayaran dan menampilkan batas tahan kursi Anda. Transfer sesuai nominal, atau untuk QRIS pindai kodenya dan masukkan nominal persis, lalu unggah bukti sebelum batas waktu. Cara mengirim bukti dijelaskan di Bab 3.



Konfirmasi pendaftaran event gratis



Event berbayar: metode dipilih, ringkasan, dan batas tahan kursi



Tiket menunggu pembayaran dengan hitung mundur batas kirim bukti

Selama bukti belum dikirim, tiket berstatus **Menunggu Pembayaran**. **Detail Tiket** menampilkan hitung mundur **Selesaikan pembayaran dalam** dan **Batas kirim bukti**. Ketuk **Bayar Sekarang** untuk kembali ke halaman pembayaran kapan saja sebelum batas itu.

Kursi ditahan hanya sampai batas waktu

Kursi ditahan paling lama 24 jam sejak Anda mendaftar, atau sampai pendaftaran ditutup bila itu lebih dahulu. Lamanya ditetapkan pengurus, jadi selalu ikuti batas yang tertulis di aplikasi. Reservasi tanpa bukti berakhir otomatis: tiket menjadi **Kedaluwarsa** dan kursinya dilepas. Jangan mentransfer untuk reservasi yang sudah kedaluwarsa.

Setelah bukti pembayaran terkirim

- Tiket berubah menjadi **Menunggu Verifikasi**. Kursi tetap ditahan sampai pengurus memutuskan, walaupun pemeriksaan memakan waktu.
- Pemeriksaan yang belum selesai dalam 2 hari kerja, atau saat check-in sudah akan dibuka, ditandai agar segera ditindaklanjuti pengurus.
- Bila pembayaran dinyatakan lunas, tiket menjadi **Terkonfirmasi** dan QR tiket terbit.
- Bila bukti ditolak, keputusan itu final untuk tiket: tiket dibatalkan dan kursi dilepas. Anda dapat mendaftar ulang bila kuota masih tersedia.


Harga berubah atau koneksi terputus

Bila pengurus mengubah harga saat Anda sedang mendaftar, aplikasi menampilkan **Harga tiket berubah** dan tombol menjadi **Setuju Harga Baru dan Daftar**; Anda belum terdaftar sebelum menyetujuinya. Bila koneksi terputus, aplikasi memeriksa dulu apakah pendaftaran sudah tercatat, sehingga Anda tidak akan terdaftar dua kali.

6.4 Tiket Saya dan arti status tiket

Semua tiket Anda terkumpul di **Tiket Saya**. Buka dari ikon tiket di kanan atas layar **Event**, tombol **Tiket Saya** di Beranda, atau menu **Akun** lalu **Tiket saya**. Ketuk sebuah tiket untuk membuka **Detail Tiket**.

Tab **Aktif** berisi tiket yang masih berlaku atau masih diproses untuk acara yang belum berakhir dan tidak dibatalkan, diurutkan dari acara terdekat. Tiket yang menunggu pembayaran menampilkan keterangan **Kirim bukti sebelum** beserta batas waktunya. Tab **Riwayat** berisi tiket yang kedaluwarsa atau dibatalkan, serta tiket untuk acara yang sudah selesai atau dibatalkan pengurus, diurutkan dari yang terakhir Anda daftarkan.



Tab Aktif: tiket terkonfirmasi, menunggu verifikasi, dan menunggu pembayaran

Arti status tiket

Menunggu Pembayaran

Kursi ditahan. Kirim bukti pembayaran sebelum batas waktu.

Menunggu Verifikasi

Bukti sudah terkirim dan sedang diperiksa pengurus. Kursi tetap ditahan.

Terkonfirmasi

Tiket berlaku. QR untuk check-in tersedia di Detail Tiket.

Sudah Check-in

QR sudah dipindai petugas dan Anda tercatat hadir.

Kedaluwarsa

Bukti tidak dikirim sebelum batas waktu sehingga kursi dilepas. Daftar ulang bila kuota masih ada.

Dibatalkan

Tiket dibatalkan oleh Anda, oleh pengurus, atau karena bukti ditolak. Bila ada label kedua berwarna merah bertuliskan Dibatalkan, acaranya yang dibatalkan pengurus.

Tips

Anggota yang KTA-nya sudah kedaluwarsa tetap dapat membuka dan memakai tiket **Terkonfirmasi**. Buka dari tombol **Tiket Saya** di Beranda, atau ketuk tab **Event** yang bergembok lalu **Lihat Tiket Saya**. Yang memerlukan keanggotaan aktif adalah pendaftaran event baru.

Batas sudah lewat tetapi status belum berubah

Bila batas kirim bukti sudah lewat tetapi tiket masih tampil menunggu pembayaran, misalnya karena ponsel sempat tanpa sinyal, **Detail Tiket** menampilkan **Status reservasi belum terbaru**. Jangan mentransfer. Ketuk **Muat ulang** untuk melihat status terbaru.

6.5 Check-in di lokasi dengan QR tiket

QR tiket hanya tersedia untuk tiket **Terkonfirmasi**: langsung setelah mendaftar event gratis, atau setelah pembayaran event berbayar dinyatakan lunas. Jendela check-in tertulis di detail event dan di detail tiket. Bila pengurus tidak menetapkan jadwal lain, check-in dibuka 2 jam sebelum acara dimulai dan ditutup saat acara selesai.

1. Sebelum berangkat, buka **Tiket Saya** lalu ketuk tiket acara tersebut.
2. Setibanya di meja registrasi dalam jendela check-in, tunjukkan QR di **Detail Tiket** kepada petugas.
3. Petugas memindai QR dan dapat mencocokkan nama, nomor anggota, dan foto Anda.
4. Setelah dipindai, tarik layar ke bawah untuk memuat ulang. Status tiket menjadi **Sudah Check-in** beserta waktu kehadiran Anda.



QR tiket terkonfirmasi beserta jendela check-in

Yang perlu diperhatikan

- Satu QR hanya dapat dipindai sekali. Jangan membagikan QR tiket atau fotonya kepada orang lain.
- Pemindaian sebelum jendela check-in dibuka atau sesudah ditutup akan ditolak.
- Tiket yang masih **Menunggu Pembayaran** atau **Menunggu Verifikasi** belum dapat dipakai untuk check-in.
- Tiket tidak dapat dipakai selama akun Anda dibatasi pengurus.
- Untuk acara daring, ikuti petunjuk pengurus di deskripsi event atau berita; acara daring umumnya tidak memakai check-in dengan QR.

Siapkan koneksi internet

Berbeda dengan KTA digital, tiket tidak disimpan untuk dibuka tanpa internet. Bila sinyal di lokasi lemah, buka **Detail Tiket** sebelum masuk antrean selagi sinyal masih baik, lalu biarkan layar itu tetap terbuka sampai QR dipindai.

6.6 Membatalkan tiket dan refund

Bila berhalangan hadir, batalkan tiket agar kursinya dapat dipakai anggota lain. Tombol pembatalan ada di bagian bawah **Detail Tiket**: **Batalkan Reservasi** untuk reservasi yang belum dikirimi bukti, atau **Batalkan Tiket** untuk tiket terkonfirmasi. Pembatalan hanya dapat dilakukan sebelum acara dimulai dan sebelum Anda check-in.

1. Buka **Detail Tiket**, lalu baca kotak **Aturan pembatalan** yang menyebutkan tanggal batas refund penuh untuk tiket Anda.
2. Ketuk **Batalkan Tiket** atau **Batalkan Reservasi**.
3. Baca akibatnya di jendela konfirmasi, terutama apakah Anda mendapat refund.
4. Isi **Alasan (opsional)** bila perlu, lalu ketuk **Batalkan tiket** atau **Batalkan reservasi**. Ketuk **Kembali** bila tidak jadi.


Aturan pembatalan mandiri

Keadaan tiket	Dapat dibatalkan sendiri?	Refund
Menunggu Pembayaran (belum kirim bukti)	Ya	Tidak ada dana yang dikembalikan karena belum membayar. Instruksi pembayaran ikut dibatalkan; jangan transfer lagi.
Menunggu Verifikasi	Tidak, karena dana mungkin sudah ditransfer	Tunggu keputusan pengurus atau hubungi pengurus.
Terkonfirmasi, event berbayar, sampai batas refund penuh	Ya	Refund penuh.
Terkonfirmasi, event berbayar, setelah batas refund penuh sampai acara dimulai	Ya	Tanpa refund.
Terkonfirmasi, event gratis	Ya, sebelum acara dimulai	Tidak ada refund. Kursi dilepas untuk anggota lain.
Sudah Check-in, atau acara sudah dimulai	Tidak	Tidak berlaku.

Batas refund penuh bawaannya H-3, yaitu tiga hari kalender sebelum acara pada jam yang sama dengan jam mulai, dalam zona waktu acara. Contoh: acara yang dimulai Minggu pukul 08.00 WIB memiliki batas refund penuh Kamis pukul 08.00 WIB. Jumlah harinya mengikuti pengaturan pengurus, jadi selalu ikuti tanggal batas yang tertulis di kotak **Aturan pembatalan** dan di jendela konfirmasi.



Konfirmasi pembatalan sebelum batas refund penuh beserta tanggal batasnya



Tiket dibatalkan dengan refund yang sedang diproses

Refund tidak otomatis masuk rekening

Refund ditransfer manual oleh bendahara paling lambat 7 hari kerja sejak pembatalan. Ketuk **Isi rekening tujuan refund** pada kartu **Refund**, lalu isi rekening Anda di halaman pembayaran (lihat Bab 3). Pantau statusnya di **Detail Tiket**, dari **Refund Diproses** sampai **Refund Selesai**.

Info

Bila saat Anda membatalkan ternyata data tiket berubah, misalnya batas refund penuh baru saja lewat, aplikasi menampilkan **Data tiket berubah** dan menampilkan keadaan terbaru. Baca kembali sebelum mencoba lagi. Setelah tiket dibatalkan, Anda dapat mendaftar ulang bila pendaftaran masih dibuka dan kuota tersedia.

Sebelum menghapus akun

Tiket event yang masih aktif hangus bila akun dihapus, dan penghapusan tidak menunggu refund yang sedang berjalan. Bila Anda berhak atas refund, batalkan tiket lebih dahulu dan tunggu sampai refund berstatus **Refund Selesai**. Penghapusan akun dijelaskan di Bab 8.

6.7 Bila event diubah atau dibatalkan pengurus

Bila pengurus membatalkan acara, semua tiket acara itu ikut dibatalkan dan seluruh QR tidak berlaku. Anda menerima notifikasi pembatalan beserta alasannya, dan **Detail Tiket** maupun **Detail Event** menampilkan kotak **Event dibatalkan**. Peserta yang sudah membayar mendapat refund penuh yang diproses bendahara paling lambat 7 hari kerja. Bila bukti Anda masih diperiksa, refund diproses setelah pembayaran diverifikasi.



Tiket berlabel Dibatalkan dan label merah Dibatalkan untuk acara yang dibatalkan pengurus

Pemberitahuan lain tentang event yang Anda ikuti

- Perubahan jadwal atau lokasi: notifikasi Jadwal atau lokasi diperbarui. Buka tiket untuk melihat jadwal dan lokasi terbaru. Pengingat acara ikut menyesuaikan jadwal baru.
- Pengingat 3 hari dan 1 hari sebelum acara untuk tiket **Terkonfirmasi**, agar Anda menyiapkan QR tiket.
- Pengurus dapat membatalkan tiket Anda dengan alasan tertulis yang dikirim sebagai notifikasi. Untuk tiket berbayar yang sudah lunas, pengurus memutuskan refund per kasus; bila diberikan, refund penuh diproses bendahara.
- Reservasi yang kedaluwarsa juga diberitahukan, sehingga Anda tahu kursinya sudah dilepas.
- Semua pemberitahuan tersimpan di kotak masuk **Notifikasi**, termasuk bila push atau email kategori Event Anda matikan. Kotak masuk notifikasi dijelaskan di Bab 5.

Bisakah saya mendaftarkan istri, anak, atau teman?

Tidak. Satu tiket hanya berlaku untuk anggota yang mendaftar. Anggota lain yang ingin hadir mendaftar dari akunnya masing-masing.

Mengapa nama saya tidak muncul di daftar Peserta?

Daftar Peserta hanya menampilkan pemegang tiket **Terkonfirmasi** yang keanggotaannya aktif, akunnya tidak sedang dibatasi, dan memilih tampil di direktori alumni. Anggota yang saling memblokir juga tidak saling melihat di daftar ini. Tiket Anda tetap berlaku walaupun nama Anda tidak tampil. Pengaturan tampil di direktori dijelaskan di Bab 8.

Tiket saya Kedaluwarsa padahal saya sudah mentransfer. Apa yang harus dilakukan?

Reservasi yang kedaluwarsa tidak dapat dihidupkan kembali dan buktinya tidak dapat dikirim lagi. Hubungi pengurus melalui kanal bantuan (lihat Bab 17) dengan menyertakan email akun, nama event, nominal, dan tanggal transfer. Bila kuota masih tersedia, Anda dapat mendaftar ulang.

Event yang saya cari tidak ada di daftar.

Periksa pilihan **Mendatang** atau **Lampau** dan kategori yang aktif, lalu ketuk **Hapus filter**. Event yang masih berupa draf pengurus belum tampil di aplikasi.

BAB 07 APLIKASI ANGGOTA

Jejaring dan Pesan

Bab ini memandu Anda menemukan sesama alumni di direktori, membaca profil mereka, bertukar pesan pribadi dan pesan grup, serta menjaga kenyamanan dengan fitur laporan dan blokir.

YANG AKAN ANDA PELAJARI


- Mencari alumni dengan nama, angkatan, kelas, kota, profesi, keahlian
- Mengirim, membalas, dan menghapus pesan pribadi maupun grup
- Melaporkan, memblokir, dan memantau status di Laporan saya
- Membaca profil alumni sesuai pengaturan privasi pemiliknya
- Membuat grup, menjawab undangan, dan keluar dari grup

7.1 Mengenal tab Jejaring

Tab **Jejaring** di bilah bawah adalah tempat Anda menemukan sesama alumni dan bercakap dengan mereka. Di bagian atas ada kotak pencarian **Cari relasi dengan alumni ...** dan tombol filter di sebelah kanannya. Di bawahnya ada tiga tab.

Tab	Isinya
Jejaring	Direktori alumni aktif yang memilih tampil. Ketuk kartu alumni untuk membuka profilnya.
Pesan	Percakapan pribadi Anda dengan satu alumni, yang paling baru aktif di atas.
Pesan Grup	Grup yang Anda ikuti, tombol **Buat grup**, dan undangan grup yang menunggu jawaban.

Titik kecil pada tab **Pesan** atau **Pesan Grup** menandakan ada percakapan yang belum dibaca atau undangan grup baru. Angka pada ikon **Jejaring** di bilah bawah adalah jumlah percakapan yang belum dibaca ditambah undangan grup yang menunggu jawaban.



Tab Jejaring: kotak pencarian, tombol filter, dan kartu alumni

> **Khusus anggota dengan keanggotaan aktif**
> Jejaring, Pesan, dan Pesan Grup adalah layanan untuk anggota aktif, termasuk saat status KTA Anda **Segera Berakhir**. Bila keanggotaan belum aktif atau sudah berakhir, ikon **Jejaring** bergembok. Mengetuknya membuka penjelasan **Jejaring khusus anggota aktif** dengan tombol **Bayar iuran** atau **Perpanjang KTA** (lihat Bab 3).

7.2 Mencari alumni di direktori

Direktori hanya menampilkan anggota yang keanggotaannya aktif, tidak sedang dibatasi pengurus, dan memilih tampil di direktori. Profil Anda sendiri tidak muncul di hasil pencarian Anda. Setiap kartu menampilkan nama, foto, profesi dan kota, pendidikan teratas (kampus dan strata), keahlian, serta kode angkatan, misalnya **#KAPDH12**. Nomor telepon dan email tidak pernah tampil di kartu.

Mencari dengan nama


1. Ketuk kotak **Cari relasi dengan alumni ...** di bagian atas.
2. Ketik nama, minimal 2 huruf. Hasil diperbarui sendiri setelah Anda berhenti mengetik sejenak.
3. Bila mengetik beberapa kata, setiap kata harus ada pada nama, dan potongan kata juga cocok. Contoh: **ahmad fau** menemukan Ahmad Fauzi. Huruf besar dan kecil tidak dibedakan.
4. Ketuk ikon silang di kotak pencarian untuk menghapus kata kunci.

Menyaring dengan filter


1. Ketuk tombol filter di sebelah kanan kotak pencarian. Lembar **Filter Alumni** terbuka.
2. Isi satu atau beberapa isian: **Angkatan**, **Kelas**, **Kota**, **Profesi**, atau **Keahlian**. Isian yang dibiarkan kosong atau **Semua** tidak menyaring apa pun.
3. Pilih urutan hasil di **Urutkan**: **Nama A–Z** atau **Angkatan terbaru**.
4. Ketuk **Terapkan**. Hasil hanya memuat alumni yang cocok dengan semua isian sekaligus, juga dengan kata kunci nama bila ada.

Isian lembar Filter Alumni

Isian	Cara kerjanya
Angkatan	Nomor angkatan 1 sampai 99, sama dengan angka pada kode angkatan. Contoh: 12 untuk #KAPDH12.
Kelas	Pilih **Kelas 1 (1 MTs)** sampai **Kelas 6 (3 Aliyah)**. Hasilnya alumni yang pernah duduk di kelas tersebut.
Kota	Kota domisili, ditulis lengkap. Huruf besar dan kecil tidak dibedakan, tetapi potongan nama kota tidak cocok.
Profesi	Dipilih dari daftar yang dikelola pengurus. Alumni cocok bila salah satu profesinya sama dengan pilihan Anda.
Keahlian	Dipilih dari daftar keahlian yang dikelola pengurus.
Urutkan	**Nama A–Z** (bawaan) atau **Angkatan terbaru**, yaitu nomor angkatan terbesar lebih dulu.



Lembar Filter Alumni yang sudah diisi




Chip filter aktif dan jumlah alumni yang ditemukan

Setelah filter diterapkan, setiap isian tampil sebagai chip di atas daftar, beserta jumlah alumni yang ditemukan. Angka pada tombol filter menunjukkan berapa isian filter yang aktif; pilihan urutan tidak ikut dihitung. Ketuk silang pada chip untuk melepas satu filter. Untuk mengosongkan semuanya, buka lembar filter, ketuk **Atur ulang**, lalu ketuk **Terapkan**. Gulir ke bawah untuk memuat hasil berikutnya, atau ketuk **Muat lebih banyak**.

> **Bila alumni tidak ditemukan**
> Layar **Alumni tidak ditemukan** menyediakan tombol **Atur ulang filter** untuk mengosongkan filter dan kata kunci. Coba kurangi filter atau periksa ejaan kota. Profesi yang diketik sendiri oleh pemiliknya tidak ikut tersaring oleh filter **Profesi**, jadi cari orang tersebut dengan namanya.

7.3 Melihat profil alumni

Ketuk kartu alumni untuk membuka **Profil Alumni**. Isi profil bergantung pada data yang diisi pemiliknya dan pengaturan privasinya. Bagian yang kosong atau disembunyikan tidak ditampilkan sama sekali, dan data yang disembunyikan tidak dikirim ke ponsel Anda.



Profil alumni lengkap, termasuk kontak dan media sosial yang diizinkan

Bagian profil alumni

Bagian	Isinya	Kapan tampil
Email dan kota	Di bawah nama. Ketuk email untuk menulis email.	Kota bila diisi. Email hanya bila pemilik menyalakan **Tampilkan email**.
Angkatan	Kode angkatan dan tahun lulus, misalnya #KAPDH12 · Lulus 2008.	Selalu
Riwayat Pendidikan	Semua pendidikan yang diisi, terbaru di atas: kampus atau instansi, strata, jurusan, dan tahun tamat.	Bila diisi
Profesi	Dapat lebih dari satu. Profesi pertama adalah profesi utama pemiliknya.	Bila diisi
Keahlian	Keahlian dari daftar yang dikelola pengurus.	Bila diisi
Nomor Telpon	Ketuk untuk menelepon, tekan lama untuk menyalin nomor.	Hanya bila pemilik menyalakan **Tampilkan nomor telepon**
Tentang	Perkenalan singkat dari pemilik profil.	Bila diisi
Media Sosial	Dapat lebih dari satu: Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, LinkedIn, YouTube, Threads, Telegram, atau Situs web. Ketuk barisnya untuk membuka tautan.	Hanya bila pemilik menyalakan **Tampilkan media sosial**

Profil tidak tersedia

Keterangan **Profil tidak tersedia** muncul bila anggota tersebut tidak lagi aktif, memilih tidak tampil di direktori, atau membatasi Anda. Aplikasi sengaja tidak menyebutkan alasannya untuk melindungi privasi semua pihak.

Tips

Bila profesi kedua, riwayat pendidikan lengkap, atau sebagian tautan media sosial seseorang belum terlihat, perbarui aplikasi KAPDH ke versi terbaru. Cara melihat pratinjau dan mengatur apa yang terlihat dari profil Anda sendiri dijelaskan di Bab 8.

7.4 Memulai percakapan pribadi

Pesan pribadi menghubungkan Anda dengan satu alumni. Setiap pasangan hanya memiliki satu percakapan, sehingga **Kirim Pesan** selalu membuka percakapan yang sama bila sudah pernah dimulai.


Siapa yang dapat Anda kirimi pesan

- Anggota yang keanggotaannya aktif, sama seperti Anda.

- Anggota yang tampil di direktori, karena percakapan baru dimulai dari profilnya. Profil anggota yang memilih tidak tampil tidak dapat dibuka, jadi percakapan baru dengannya tidak dapat dimulai.
- Percakapan yang sudah ada sebelumnya tetap dapat dilanjutkan selama syarat lain di daftar ini terpenuhi.
- Tidak ada blokir di antara Anda berdua, dari pihak mana pun.

Memulai percakapan

1. Buka profil alumni dari tab **Jejaring**.
2. Ketuk **Kirim Pesan** di bagian bawah profil. Percakapan terbuka.
3. Ketik di kolom **Tulis pesan…**, lalu ketuk tombol kirim di sebelah kanannya.
4. Setelah pesan pertama terkirim, percakapan muncul di tab **Pesan**. Buka lagi dari sana kapan saja. Percakapan yang belum berisi pesan tidak ditampilkan di daftar.



Kontak disembunyikan pemilik dan pesan langsung belum tersedia

Bila di bawah profil tertulis **Pesan langsung belum tersedia untuk anggota ini.**, Anda belum dapat memulai percakapan dengan anggota tersebut. Alasannya sengaja tidak ditampilkan.

Di tab **Pesan**, setiap baris menampilkan nama, cuplikan pesan terakhir, dan waktunya. Angka dalam lingkaran adalah jumlah pesan yang belum dibaca. Ikon lonceng dicoret berarti percakapan dibisukan, dan ikon tanda seru merah berarti ada pesan Anda yang belum terkirim.

7.5 Mengirim, membalas, dan menghapus pesan

Di dalam percakapan, nama lawan bicara tertulis di atas beserta keterangan **Daring** bila ia sedang membuka aplikasi, atau **sedang mengetik…** saat ia menulis. Ketuk nama itu atau ikon info di kanan atas untuk membuka **Info Percakapan**. Untuk melihat pesan yang lebih lama, gulir ke atas atau ketuk **Muat pesan lama**.


Yang dapat Anda kirim

- Teks hingga 4.000 karakter. Penghitung karakter muncul saat pesan mendekati batas itu.
- Foto JPG atau PNG, maksimal 5 MB. Ketuk ikon gambar di kiri kolom tulis, lalu pilih **Kamera** atau **Galeri**. Teks yang sudah Anda ketik ikut terkirim sebagai keterangan foto.

- Ketuk foto di percakapan untuk melihatnya layar penuh.
- Balasan dan reaksi, melalui pesan yang ditekan lama. Lampiran lain seperti dokumen atau rekaman suara tidak tersedia.



Percakapan dengan foto, reaksi, balasan, dan status pesan



Tekan lama pesan untuk reaksi, Balas, Salin teks, atau Hapus pesan

Membalas, memberi reaksi, atau menghapus

1. Tekan lama pesan yang dimaksud. Lembar tindakan terbuka.
2. Ketuk salah satu dari enam reaksi di baris atas. Ketuk chip reaksi di bawah sebuah pesan untuk menambah atau membatalkan reaksi Anda.
3. Ketuk **Balas** untuk mengutip pesan itu di atas kolom tulis, atau **Salin teks** untuk menyalin isinya.
4. Pada pesan Anda sendiri, ketuk **Hapus pesan**, lalu **Hapus** pada dialog. Isinya hilang untuk semua peserta dan diganti keterangan **Pesan ini telah dihapus**.
5. Pada pesan orang lain, tersedia **Laporkan pesan** (lihat subbab Melaporkan dan memblokir).

Status pesan Anda

Mengirim

Pesan sedang dikirim.

Terkirim

Pesan sudah terkirim, tetapi belum dibaca lawan bicara.

Dibaca

Lawan bicara sudah membaca. Di grup tertulis misalnya **Dibaca 4**, artinya empat anggota lain sudah membaca.

Gagal terkirim

Ketuk pesan, lalu pilih **Kirim ulang** atau **Buang pesan**. Bila penyebabnya koneksi, aplikasi juga mencoba lagi sendiri setelah tersambung.

Ditahan

Keanggotaan Anda tidak aktif. Pesan dikirim setelah KTA diperpanjang.

Perhatian


Pesan yang belum terkirim, baik **Gagal terkirim** maupun **Ditahan**, hanya tersimpan di ponsel selama aplikasi berjalan. Bila aplikasi ditutup sepenuhnya atau Anda keluar dari akun, pesan itu hilang. Salin dulu teks yang penting.

7.6 Membuat grup dan menjawab undangan


Grup mempertemukan beberapa alumni dalam satu percakapan, misalnya teman seangkatan atau panitia acara. Satu grup berisi paling banyak 100 anggota, termasuk pembuatnya dan undangan yang belum dijawab.

Membuat grup

1. Buka tab **Pesan Grup**, lalu ketuk **Buat grup**. Layar **Grup Baru** terbuka.
2. Bila perlu, ketuk lingkaran **Foto grup (opsional)** untuk memilih foto dari galeri.
3. Isi **Nama grup**. Isian ini wajib, maksimal 80 karakter.
4. Ketuk **Pilih alumni**. Centang alumni yang ingin diundang; ketik nama (minimal 2 huruf) di kotak pencarian untuk mempersempit daftar. Ketuk **Selesai**, yang menyebut jumlah pilihan Anda.
5. Ketuk **Buat grup**. Anda otomatis menjadi admin grup, dan percakapan grup terbuka.



Tab Pesan Grup dengan tombol Buat grup dan Undangan



Formulir Grup Baru dengan tiga alumni yang akan diundang

Hanya alumni aktif yang tampil di direktori yang muncul di daftar pilihan. Alumni yang Anda pilih menerima undangan, bukan langsung masuk grup. Bila sebagian undangan tidak terkirim, aplikasi menampilkan nama beserta alasannya, misalnya sudah menjadi anggota, sudah diundang, grup sudah penuh, atau tidak dapat diundang. Anda juga dapat mengundang setelah grup dibuat (lihat subbab berikutnya).


Menjawab undangan grup

1. Saat diundang, Anda menerima notifikasi **Undangan grup**. Di tab **Pesan Grup**, ketuk **Undangan grup**. Bila ada undangan baru, tombol itu menyebut jumlahnya, misalnya **Undangan (1)**.
2. Layar **Undangan Grup** menampilkan nama grup, jumlah anggota, dan siapa yang mengundang.
3. Ketuk **Terima** untuk bergabung. Percakapan grup langsung terbuka.
4. Bila tidak ingin bergabung, ketuk **Tolak**, lalu **Tolak** lagi pada dialog. Admin grup dapat mengundang Anda lagi di kemudian hari.

> **Info**
> Anggota baru hanya dapat membaca pesan sejak ia bergabung. Di awal riwayat tertulis kapan Anda bergabung. Bila grup sudah penuh saat Anda menerima undangan, hubungi admin grup.

7.7 Mengelola grup dan keluar dari grup

Ketuk nama grup di bagian atas percakapan atau ikon info untuk membuka **Info Percakapan**. Setiap anggota dapat melihat daftar **Anggota**, menyalakan **Bisukan notifikasi**, membuka profil anggota lewat ikon titik tiga di sebelah namanya lalu **Lihat profil**, memilih **Laporkan grup**, dan **Keluar grup**.



Info Percakapan grup seperti dilihat anggota biasa

Tindakan khusus admin grup

Tindakan	Cara dan keterangan
Mengubah nama atau foto	Ketuk **Ubah nama**, **Ubah foto**, atau **Hapus foto** di bawah nama grup. Perubahan berlaku untuk semua anggota.
Mengundang alumni	Ketuk **Undang** di sebelah judul **Anggota**, pilih alumni, lalu ketuk **Selesai**. Paling banyak 50 alumni sekali undang, selama kapasitas 100 anggota belum penuh.
Membatalkan undangan	Di bagian **Undangan tertunda**, ketuk **Batalkan** pada nama yang belum menjawab, lalu **Batalkan undangan** pada dialog.
Mengatur admin	Ketuk ikon titik tiga di sebelah nama, lalu **Jadikan admin** atau **Jadikan anggota biasa** (pada nama sendiri: berhenti menjadi admin). Grup boleh punya beberapa admin, minimal satu.
Mengeluarkan anggota	Ketuk ikon titik tiga, lalu **Keluarkan dari grup** dan **Keluarkan** pada dialog. Anggota itu tidak lagi dapat membaca riwayat atau mengirim pesan di grup.

Keluar dari grup

1. Di **Info Percakapan**, ketuk **Keluar grup**.

2. Ketuk **Keluar** pada dialog **Keluar dari grup?**. Anda tidak lagi menerima pesan grup, dan riwayatnya tidak dapat dibuka lagi.
3. Bila Anda satu-satunya admin dan masih ada anggota lain, yang muncul adalah dialog **Pilih admin pengganti**. Pilih satu anggota, lalu ketuk **Keluar grup**.
4. Bila Anda anggota terakhir, grup ditutup dan undangan yang masih tertunda dibatalkan.

> **Cukup bisukan bila hanya terganggu notifikasi**
> **Bisukan notifikasi** hanya menahan notifikasi push dari percakapan itu. Pesan tetap masuk dan dapat dibaca kapan saja. Menu yang sama tersedia di Info Percakapan pribadi.

7.8 Melaporkan dan memblokir


Laporkan konten atau perilaku yang melanggar Ketentuan Komunitas, misalnya spam, pelecehan, atau penipuan. Laporan ditinjau pengurus dan tidak dibuka kepada pihak yang dilaporkan. Cara pengurus menangani laporan dijelaskan di Bab 14.

Tempat membuat laporan


Yang dilaporkan	Caranya
Pengguna	Buka profilnya, ketuk ikon titik tiga di kanan atas, lalu **Laporkan**. Dari percakapan pribadi, buka **Info Percakapan**, lalu **Laporkan pengguna**.
Pesan	Tekan lama pesan orang lain, lalu **Laporkan pesan**. Hingga lima pesan tepat sebelumnya di percakapan itu ikut terlampir sebagai konteks. Pesan yang sudah dihapus tidak dapat dilaporkan.
Grup	Buka **Info Percakapan** grup, lalu **Laporkan grup**.

Mengisi lembar laporan

1. Pilih satu **Kategori**: Spam, Pelecehan atau perundungan, Ujaran kebencian, Konten seksual, Ancaman kekerasan atau keselamatan, Penipuan, atau Lainnya.
2. Tulis **Penjelasan** bila perlu, maksimal 2.000 karakter. Untuk kategori **Lainnya**, penjelasan wajib diisi minimal 10 karakter.
3. Ketuk **Kirim laporan**. Muncul pesan **Laporan terkirim. Pengurus akan meninjaunya.** Ketuk **Lihat** untuk membuka Laporan Saya.



Lembar Laporkan pengguna dengan pilihan kategori



Laporan Saya: kategori, status, dan hasil setiap laporan

Target penanganan laporan

Pengurus menargetkan laporan **Ancaman kekerasan atau keselamatan** ditangani paling lambat 24 jam, dan kategori lain paling lambat 2 hari kerja (Senin sampai Jumat). Dalam keadaan darurat, segera hubungi pihak berwenang.

Pantau laporan di **Akun** > **Laporan saya**. Ketuk sebuah laporan untuk melihat rinciannya: objek yang dilaporkan, waktu kirim, target penanganan selama laporan belum diputus, penjelasan Anda, hasil, dan pesan pengurus bila ada. Bila laporan Anda untuk objek yang sama masih ditinjau, laporan baru tidak dibuat, cukup pantau yang sudah ada.

Status laporan

Menunggu tinjauan

Laporan sudah diterima dan menunggu ditinjau pengurus.

Sedang ditinjau

Pengurus sedang memeriksa laporan Anda.

Selesai

Pengurus sudah memutuskan dan mengambil tindakan. Rincian tindakan terhadap pihak lain tidak ditampilkan.

Ditutup

Pengurus menilai tidak ada tindakan yang diperlukan.

Untuk memblokir anggota, buka profilnya, ketuk ikon titik tiga di kanan atas, lalu **Blokir**. Dari percakapan pribadi, buka **Info Percakapan**, lalu ketuk **Blokir** yang diikuti nama anggota itu. Konfirmasikan dengan

Blokir pada dialog.

Setelah Anda memblokir seseorang

- Anda berdua tidak dapat saling mengirim pesan langsung, reaksi di percakapan langsung, atau undangan grup. Undangan yang masih tertunda di antara Anda dibatalkan.
- Profil Anda tidak lagi tampil baginya di direktori.
- Riwayat pesan lama tetap tersimpan, dan anggota itu tidak diberi tahu.
- Di percakapan pribadi dengannya, kolom tulis diganti keterangan bahwa Anda memblokirnya, dengan tombol **Buka blokir**.
- Blokir tidak menyembunyikan pesan di grup yang sama-sama Anda ikuti. Di grup, gunakan bisukan, laporan, atau keluar grup.

Membuka blokir

1. Buka **Akun** > **Anggota diblokir**. Layar **Pengguna Diblokir** menampilkan nama dan tanggal blokir.
2. Ketuk **Buka blokir** pada nama yang dimaksud, lalu **Buka blokir** lagi pada dialog.
3. Anda juga dapat membuka blokir dari profil anggota itu atau dari percakapan pribadi dengannya.

> **Info**
> Membuka blokir tidak memulihkan undangan grup yang sudah dibatalkan. Bila anggota itu juga memblokir Anda, kalian tetap tidak dapat saling mengirim pesan langsung.

7.9 Privasi percakapan dan saat KTA tidak aktif

Yang perlu Anda ketahui tentang privasi percakapan

- Pesan dikirim melalui koneksi terenkripsi, tetapi tidak memakai enkripsi ujung ke ujung (end-to-end).
- Status **Daring**, keterangan sedang mengetik, dan status **Dibaca** terlihat oleh peserta percakapan dan saat ini tidak dapat dimatikan.
- Notifikasi pesan baru tidak memuat isi pesan. Untuk percakapan pribadi, nama pengirim juga tidak disebut; untuk grup, yang disebut adalah nama grupnya.
- Pengurus tidak dapat membaca percakapan anggota dari web admin. Moderator hanya melihat pesan yang terlampir pada laporan.
- Foto yang Anda kirim hanya dapat dibuka peserta percakapan, dan data lokasi di dalam foto dihapus otomatis.
- Pesan yang sudah dilaporkan sebelum Anda hapus tetap tersimpan sebagai bukti laporan.
- Jaga amanah: minta izin sebelum membagikan kontak, foto, atau tangkapan layar percakapan anggota lain.

Bila keanggotaan Anda berakhir saat sedang bercakap, kolom tulis diganti keterangan bahwa masa keanggotaan Anda tidak aktif, dengan tombol **Perpanjang KTA**. Pesan yang sempat Anda kirim berstatus **Ditahan** dan dikirim setelah KTA diperpanjang. Selama keanggotaan tidak aktif, tab **Jejaring** bergembok karena merupakan layanan untuk anggota aktif, dan profil Anda tidak tampil di direktori.



Keanggotaan berakhir: pesan ditahan dan tombol Perpanjang KTA

Info

Percakapan dan grup Anda tetap tersimpan dan dapat dilanjutkan begitu keanggotaan Anda kembali aktif setelah iuran perpanjangan diverifikasi pengurus (lihat Bab 3). **Laporan saya** tetap dapat dibuka selama keanggotaan tidak aktif, sedangkan **Anggota diblokir** khusus anggota aktif.

Bagaimana menghapus percakapan pribadi dari daftar Pesan?

Percakapan pribadi tidak dapat ditinggalkan atau dihapus dari daftar. Bila tidak ingin diganggu, nyalakan **Bisukan notifikasi** di **Info Percakapan**, atau blokir anggota tersebut.

Kolom tulis berganti menjadi keterangan dan pesan tidak dapat dikirim. Mengapa?

Baca keterangannya. **Anda memblokir** diikuti nama berarti Anda memblokir lawan bicara; ketuk **Buka blokir** bila ingin bercakap lagi. **Grup ini sudah ditutup** berarti grup tidak menerima pesan baru, tetapi riwayatnya tetap dapat dibaca. **Anggota ini tidak dapat menerima pesan saat ini** berarti lawan bicara tidak dapat dihubungi; alasannya tidak ditampilkan.

Muncul layar Percakapan tidak tersedia.

Anda bukan lagi anggota percakapan itu, misalnya karena sudah keluar atau dikeluarkan admin grup, sehingga riwayatnya tidak dapat dibuka. Ketuk **Ke Jejaring** untuk kembali.

Di atas percakapan tertulis Menyambungkan ulang.

Koneksi internet sedang terputus. Pesan yang terlewat disinkronkan otomatis setelah ponsel tersambung kembali, dan pesan Anda yang gagal karena koneksi dicoba kirim lagi.

Muncul pesan bahwa saya terlalu banyak mengirim pesan, membuat grup, mengundang, atau melapor.

Untuk mencegah penyalahgunaan ada batas wajar: 60 pesan per menit, 10 grup baru per jam, 30 kali mengirim undangan per jam, dan 10 laporan per jam. Pencarian di direktori dan pembukaan profil alumni juga dibatasi agar data alumni tidak dikumpulkan secara massal. Tunggu sebentar, lalu coba lagi.

Foto tidak dapat dikirim.

Pastikan foto berformat JPG atau PNG dan ukurannya tidak lebih dari 5 MB. Setiap anggota dapat mengunggah paling banyak 10 foto percakapan dalam 24 jam, termasuk foto grup; bila batas ini tercapai, coba lagi nanti. Bila muncul keterangan izin, izinkan akses kamera atau galeri untuk aplikasi KAPDH di pengaturan ponsel.

Pesan saya ditolak karena memuat tautan berbahaya.

Demi keamanan, pesan dan nama grup yang memuat tautan yang dapat menjalankan perintah tersembunyi, atau karakter tak kasatmata yang dapat menyamarkan teks, ditolak. Hapus bagian itu, lalu kirim ulang. Tautan situs biasa tetap dapat dikirim.

BAB 08 APLIKASI ANGGOTA

Akun, Profil, dan Privasi


Tab Akun adalah pusat pengaturan pribadi Anda. Bab ini menjelaskan cara mengubah profil, mengatur privasi, menjaga keamanan akun, mengatur notifikasi, mengelola blokir dan laporan, menghapus akun, serta langkah bila akun dibatasi.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Mengubah foto, kota, kontak, dan Tentang saya
- Mengatur data yang terlihat oleh anggota lain
- Menghapus akun dan memahami data yang dihapus atau disimpan
- Mengisi profesi, keahlian, riwayat pendidikan, dan media sosial
- Menjaga keamanan akun: password, sesi perangkat, dan keluar

8.1 Mengenal halaman Akun

Ketuk **Akun** di navigasi bawah. Bagian atas menampilkan kartu ringkasan profil: foto, nama, email, angkatan dan kota, nomor anggota, status KTA, serta tanggal berlaku KTA. Di bawahnya, menu dikelompokkan menurut keperluan. Tombol **Keluar** dan nomor versi aplikasi ada di bagian paling bawah.



Tab Akun: kartu ringkasan profil, lalu menu PROFIL dan AKTIVITAS

Kelompok menu di halaman Akun

Kelompok	Menu	Kegunaan
PROFIL	**Ubah profil**, **Privasi profil**	Mengubah foto, kota, kontak, profesi, keahlian, pendidikan, dan media sosial; mengatur data yang terlihat anggota lain.
AKTIVITAS	**Notifikasi**, **Riwayat pembayaran**, **Tiket saya**	Kotak masuk resmi (Bab 5), riwayat iuran (Bab 3), dan tiket event (Bab 6).
KEAMANAN DAN NOTIFIKASI	**Preferensi notifikasi**, **Sesi perangkat**, **Ganti password**	Mengatur push dan email, melihat perangkat yang masuk ke akun Anda, dan mengganti password.
KOMUNITAS	**Anggota diblokir**, **Laporan saya**	Mengelola daftar blokir dan memantau laporan yang Anda kirim.
INFORMASI	**Kebijakan privasi**, **Ketentuan layanan**, **Ketentuan komunitas**, **Bantuan**, **Tentang KAPDH**, **Lisensi sumber terbuka**	Dokumen resmi dan informasi aplikasi.
DATA AKUN	**Hapus akun**	Menghapus akun dan data pribadi Anda.

Menu bergembok atau ditunda


Menu yang belum tersedia untuk status keanggotaan Anda tetap terlihat dengan gembok. Saat KTA belum aktif, **Tiket saya** dan **Anggota diblokir** bergembok; saat keanggotaan berakhir, hanya **Anggota diblokir** yang bergembok. Ketuk menu itu untuk membaca penjelasan. Saat pemeliharaan, **Ganti password** dan **Hapus akun** bertanda **Ditunda selama pemeliharaan** sampai pemeliharaan selesai.

8.2 Mengubah foto, kota, dan kontak

Buka **Akun** > **Ubah profil**. Layar **Ubah Profil** berisi foto, data keanggotaan yang hanya dapat dibaca, kota, nomor telepon, dan Tentang saya, lalu tiga kartu untuk profesi, pendidikan, dan media sosial (lihat subbab berikutnya). Semua isian ini tidak wajib; isilah sesuai kebutuhan Anda.

Mengubah profil dasar

1. Ketuk **Akun** > **Ubah profil**.
2. Untuk mengganti foto, ketuk **Ganti foto**, lalu pilih **Ambil foto** atau **Pilih dari galeri**. Untuk melepas foto, ketuk **Hapus foto**.
3. Isi **Kota domisili**. Cukup nama kota, bukan alamat lengkap; kota ini tampil di KTA.
4. Isi **Nomor telepon**, misalnya +62 812 3456 7890.
5. Isi **Tentang saya**. Penghitung di bawah kolom menunjukkan jumlah karakter yang sudah dipakai.
6. Ketuk **Simpan profil**. Tombol ini baru aktif bila ada perubahan. Setelah pesan **Profil tersimpan.** muncul, Anda kembali ke halaman Akun.



Ubah Profil: foto, DATA KEANGGOTAAN yang hanya dibaca, lalu Kota domisili

Aturan isian dasar

Isian	Aturan
Foto profil	JPG, PNG, atau WebP, maksimal 5 MB. Data lokasi pada foto dihapus otomatis.
Kota domisili	Maksimal 80 karakter. Setelah pernah diisi, kota tidak dapat dikosongkan lagi, tetapi dapat diganti.
Nomor telepon	Angka, spasi, atau tanda hubung, boleh diawali +, maksimal 24 karakter. Tersembunyi dari anggota lain kecuali Anda izinkan di Privasi profil.
Tentang saya	Maksimal 500 karakter.

Data yang hanya dapat dikoreksi pengurus

DATA KEANGGOTAAN (nama lengkap, email, nomor anggota, angkatan dan tahun lulus, tahun masuk dan keluar) hanya ditampilkan. Data ini, juga jenis kelamin serta kelas masuk dan keluar, tidak dapat Anda ubah sendiri. Bila ada yang keliru, hubungi pengurus melalui kontak bantuan. Email belum dapat diubah setelah akun aktif; bila perlu memakai email lain, hubungi kontak bantuan.

Pesan yang mungkin muncul saat menyimpan

- **Periksa kembali isian yang ditandai.** berarti ada isian yang belum sesuai aturan. Perbaiki kolom yang bertanda merah, lalu simpan lagi.

- Dialog **Profil diubah di perangkat lain** muncul bila profil diubah di perangkat lain. Pilih **Muat terbaru** untuk membuang isian Anda, atau **Pakai isian saya** untuk menerapkan isian Anda di atasnya, lalu simpan.
- Bila Anda menekan kembali sebelum menyimpan, dialog **Buang perubahan?** muncul. Pilih **Lanjut mengubah** untuk tetap di layar, atau **Buang** untuk keluar tanpa menyimpan.
- Bila koneksi terputus saat menyimpan, isian Anda tidak hilang. Coba simpan lagi setelah koneksi pulih.

8.3 Profesi, keahlian, pendidikan, dan media sosial


Di bawah **Tentang saya** ada tiga kartu: **Profesi & Keahlian**, **Riwayat Pendidikan**, dan **Media Sosial**. Setiap kartu dapat berisi lebih dari satu entri, dengan batas seperti pada tabel. Perubahan pada ketiga kartu ini baru tersimpan setelah Anda mengetuk **Simpan profil**.

Batas profil berulang


Bagian	Batas	Keterangan
Profesi	Maksimal 5	Dipilih dari daftar atau diketik sendiri (maksimal 100 karakter). Profesi pertama menjadi profesi utama dan tampil di KTA.
Keahlian	Maksimal 10	Hanya dari daftar yang dikelola pengurus.
Riwayat Pendidikan	Maksimal 10 entri	Universitas/Instansi wajib diisi pada setiap entri. Universitas/Instansi dan Jurusan/Program Studi masing-masing maksimal 120 karakter.
Media Sosial	Maksimal 10 tautan	Nama pengguna atau tautan yang diawali https://, maksimal 200 karakter per tautan.

Memilih profesi dan keahlian


1. Pada kartu **Profesi & Keahlian**, ketuk kotak **Pilih atau tambah…** di bawah **Profesi**. Lembar **Pilih profesi** terbuka.
2. Centang profesi dari daftar. Ketik di kolom **Cari atau ketik profesi** untuk menyaring daftar. Profesi yang pertama Anda pilih ditandai **Profesi utama**.
3. Bila profesi Anda tidak ada di daftar, ketik namanya, lalu ketuk baris **Tambah "…"** (berisi ketikan Anda) yang muncul tepat di bawah kolom pencarian.
4. Ketuk **Simpan pilihan**. Profesi tampil sebagai label bertanda silang; ketuk label itu untuk melepasnya.
5. Ketuk kotak di bawah **Keahlian** untuk membuka lembar **Pilih keahlian**. Centang keahlian Anda, lalu ketuk **Simpan pilihan**. Keterangan **Dipilih … dari maksimal 10.** menunjukkan jumlah yang terpilih.



Profesi dan keahlian tampil sebagai label yang dapat dilepas



Setiap entri pendidikan: instansi, jurusan, strata, tahun tamat



Media Sosial: pilih platform, lalu isi nama pengguna atau tautan

Menambah riwayat pendidikan

1. Pada kartu **Riwayat Pendidikan**, ketuk **Tambah Riwayat**. Setiap ketukan menambah satu kotak (**Pendidikan 1**, **Pendidikan 2**, dan seterusnya). Isilah pendidikan setelah pondok. Tombol ini hilang setelah ada 10 entri.
2. Isi **Universitas/Instansi** (wajib), lalu bila perlu **Jurusan/Program Studi**.
3. Pilih **Strata** (D3, S1, S2, S3, atau Lainnya) dan **Tahun Tamat**, yaitu tahun ijazah terbit, dari 1950 sampai tahun berjalan. Keduanya boleh **Tidak diisi**.
4. Untuk menghapus satu entri, ketuk ikon tempat sampah merah di samping judulnya. Kotak yang dibiarkan kosong seluruhnya diabaikan saat menyimpan.

Menambah media sosial

1. Pada kartu **Media Sosial**, ketuk **Tambah tautan**. Baris baru otomatis memakai platform yang belum Anda pakai. Tombol ini hilang setelah ada 10 tautan.
2. Ketuk pemilih platform untuk memilih Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, LinkedIn, YouTube, Threads, Telegram, atau Situs web.
3. Tempel tautan atau ketik nama pengguna, misalnya @kapdh. Untuk **Situs web**, isi tautan lengkap yang diawali https://.
4. Untuk menghapus tautan, ketuk ikon tempat sampah merah di sampingnya. Tautan yang sama tidak dapat dimasukkan dua kali; aplikasi menampilkan **Tautan ini sudah ada.**

Profesi atau keahlian tidak ada di daftar


Profesi boleh Anda ketik sendiri. Bila ketikan sama dengan nama di daftar, pilihan dari daftar yang dipakai. Profesi ketikan sendiri tampil di profil, dan di KTA bila menjadi profesi utama, tetapi filter profesi di Jejaring hanya memakai daftar pengurus. Keahlian tidak dapat diketik sendiri; usulkan keahlian baru melalui kontak bantuan.

Perlu diketahui

- Riwayat pendidikan disimpan berurutan dari tahun tamat terbaru. Entri tanpa Tahun Tamat berada paling atas.
- Keahlian berlabel **(tidak aktif)** sudah dinonaktifkan pengurus. Anda dapat melepasnya, tetapi tidak dapat memilihnya kembali.
- Bila sebuah kartu menampilkan keterangan bahwa isinya berasal dari versi aplikasi yang lebih baru, perbarui aplikasi KAPDH agar bagian itu dapat diubah.
- Tautan media sosial tersembunyi dari anggota lain sampai Anda menyalakan **Tampilkan media sosial** di Privasi profil.
- Pengurus dapat mengoreksi atau menghapus isi profil yang melanggar Ketentuan Komunitas, misalnya foto, Tentang saya, profesi ketikan sendiri, atau tautan. Setiap perubahan tercatat beserta alasannya.

8.4 Mengatur privasi profil

Buka **Akun** > **Privasi profil** untuk mengatur apa yang terlihat oleh anggota lain. Setiap saklar tersimpan langsung begitu Anda menggesernya; tidak ada tombol simpan. Data yang Anda sembunyikan tidak dikirim ke perangkat anggota lain, bukan sekadar disamarkan di layar.



Privasi Profil dengan pengaturan bawaan

Saklar privasi

Saklar	Bawaan	Bila aktif
Tampil di direktori Jejaring	Aktif	Anggota aktif dapat menemukan nama, foto, angkatan, kota, profesi, keahlian, dan pendidikan teratas Anda. Bila dimatikan, profil tidak muncul di pencarian Jejaring maupun di daftar peserta event.
Tampilkan nomor telepon	Nonaktif	Nomor telepon terlihat oleh anggota aktif di halaman profil Anda.
Tampilkan email	Nonaktif	Alamat email akun terlihat oleh anggota aktif di halaman profil Anda.
Tampilkan media sosial	Nonaktif	Semua tautan media sosial Anda terlihat oleh anggota aktif di profil Anda, termasuk TikTok, YouTube, Threads, Telegram, dan situs web, walau keterangan saklar hanya menyebut empat platform.

Yang perlu diketahui tentang tampilan profil

- Halaman profil Anda juga menampilkan tahun lulus, seluruh riwayat pendidikan, dan Tentang saya kepada anggota aktif yang membukanya.
- Jenis kelamin dan nomor anggota tidak ditampilkan di direktori.
- Dalam percakapan, peserta lain melihat nama dan foto Anda.
- Pengurus yang berwenang tetap dapat melihat data Anda untuk keperluan administrasi yang tercatat, misalnya verifikasi pembayaran atau penanganan laporan.


Profil belum muncul di Jejaring?

Direktori hanya menampilkan anggota dengan KTA aktif. Selama KTA belum aktif, profil Anda belum muncul di Jejaring apa pun pengaturannya, dan layar Privasi Profil menampilkan peringatan tentang hal ini. Bila nomor telepon belum diisi, saklar telepon diberi keterangan **Anda belum mengisi nomor telepon.**


8.5 Password, sesi perangkat, dan keluar

Mengganti password

1. Buka **Akun** > **Ganti password**.
2. Isi **Password saat ini**.
3. Isi **Password baru**: 8 sampai 72 byte (huruf, angka, dan simbol biasa masing-masing 1 byte), dengan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Tanda di bawah kolom berubah hijau saat setiap aturan terpenuhi.
4. Ketik ulang password baru di **Ulangi password baru**. Bila keduanya berbeda, muncul **Password baru tidak sama**. Setelah sama, ketuk **Simpan password**.
5. Pesan **Password diganti. Perangkat lain sudah dikeluarkan dari akun Anda.** muncul dan notifikasi keamanan akun dikirim. Ponsel yang sedang Anda pakai tetap masuk.



Ganti Password: aturan terpenuhi, tetapi konfirmasi belum sama



Sesi Perangkat: perangkat ini di atas, perangkat lain di bawahnya

Melihat dan mengeluarkan perangkat

1. Buka **Akun** > **Sesi perangkat**. Bagian **PERANGKAT INI** menampilkan ponsel yang sedang Anda pakai; tombol **Keluar** di situ mengeluarkan ponsel ini. **PERANGKAT LAIN** menampilkan perangkat lain beserta waktu terakhir aktif dan waktu masuk.
2. Ketuk **Keluarkan** pada perangkat yang tidak Anda kenali, lalu ketuk **Keluarkan** sekali lagi pada dialog. Perangkat itu harus masuk ulang, dan notifikasi push ke perangkat itu dihentikan.

3. Bila ponsel hilang atau ada perangkat yang mencurigakan, ketuk **Keluar dari semua perangkat**, lalu **Keluar semua**. Semua perangkat, termasuk ponsel ini, dikeluarkan.
4. Setelah itu, segera ganti password Anda.


Keluar dari aplikasi

1. Gulir ke dasar halaman **Akun**, lalu ketuk **Keluar**.
2. Aplikasi menghapus data akun dan KTA tersimpan di ponsel ini, menghentikan notifikasi push ke ponsel ini, lalu membuka halaman masuk. Data di ponsel tetap dihapus walaupun ponsel sedang offline.

> **Lupa password saat ini?**
> Ganti password memerlukan password lama. Bila Anda lupa (tautan **Lupa password saat ini?** di layar ini memberi petunjuk yang sama), keluar dari aplikasi, lalu pilih **Lupa Password** di halaman masuk (Bab 2). Bila terlalu banyak percobaan yang salah, tombol simpan berubah menjadi hitung mundur **Coba lagi dalam ...**; tunggu sampai hitungan selesai.

8.6 Preferensi notifikasi, blokir, dan laporan

Buka **Akun** > **Preferensi notifikasi** untuk memilih kategori yang dikirim sebagai push ke ponsel dan sebagai email. Setiap saklar tersimpan langsung. Mematikan sebuah kategori hanya menghentikan push atau email berikutnya; kotak masuk **Notifikasi** tetap menyimpan semuanya.



Status izin push ponsel dan saklar push per kategori

Kategori yang dapat diatur

Kategori	Push	Email
Pembayaran	Dapat diatur	Dapat diatur
Masa KTA	Dapat diatur	Dapat diatur
Event	Dapat diatur (pengingat H-3 dan H-1, perubahan, pembatalan)	Dapat diatur
Berita	Dapat diatur	Tidak dikirim lewat email
Chat	Dapat diatur; isi pesan tidak ditampilkan di layar kunci	Tidak dikirim lewat email
Keamanan akun dan Akun	**Selalu aktif**	Selalu dikirim, termasuk kode OTP

Kotak di atas halaman menunjukkan izin push ponsel

- **Notifikasi push aktif**: ponsel menerima push untuk kategori yang Anda nyalakan.
- **Izinkan notifikasi push**: ketuk **Izinkan** untuk memberi izin.
- **Izin notifikasi ditolak**: aktifkan izin notifikasi KAPDH di pengaturan ponsel (Aplikasi > KAPDH > Notifikasi), lalu ketuk **Periksa lagi**.
- **Push tidak tersedia di perangkat ini**: semua pemberitahuan tetap dapat dibaca di kotak masuk.
- Tautan **Buka kotak masuk** di bawah kotak izin selalu tersedia untuk membuka kotak masuk **Notifikasi**.

Anggota diblokir membuka layar **Pengguna Diblokir** berisi anggota yang Anda blokir dan tanggalnya. Ketuk **Buka blokir**, lalu konfirmasi, untuk membuka blokir. Memblokir dilakukan dari profil alumni atau info percakapan (Bab 7). Menu ini khusus anggota aktif.

Laporan saya menampilkan laporan pengguna, pesan, atau grup yang Anda kirim, termasuk banding. Ketuk sebuah laporan untuk melihat **Rincian laporan**, hasil, dan pesan pengurus bila ada. Laporan tidak dibuka kepada pihak yang dilaporkan, dan rincian tindakan terhadap pihak lain tidak ditampilkan. Arti status **Menunggu tinjauan**, **Sedang ditinjau**, **Selesai**, dan **Ditutup** dijelaskan di Bab 7; banding yang ditolak juga berstatus **Ditutup**.

8.7 Menghapus akun dari aplikasi


Anda dapat menghapus akun KAPDH beserta data pribadi kapan saja, termasuk saat keanggotaan sudah berakhir atau akun sedang dibatasi. Bila Anda tidak dapat memakai aplikasi, ajukan penghapusan melalui halaman kapdh.or.id/delete-account dengan kode verifikasi email (Bab 16).

Tidak ada masa tenggang


Penghapusan tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi. Anda langsung keluar dari semua perangkat dan akun tidak dapat dipakai lagi. KTA, riwayat keanggotaan, dan percakapan tidak dapat dipulihkan. Nomor anggota Anda tidak akan diberikan kepada orang lain.

Langkah menghapus akun

1. Buka **Akun** > **Hapus akun**. Bila akun sedang dibatasi, ketuk **Hapus akun** di halaman pembatasan.
2. Baca bagian **DATA YANG DIHAPUS**, **DISIMPAN TANPA IDENTITAS**, dan **WAKTU DAN BACKUP**. Ketuk **Baca kebijakan privasi** bila perlu.
3. Bila muncul **Perhatikan sebelum menghapus**, baca peringatan tentang tiket, refund, pembayaran, grup, atau akun pengurus yang terhubung dengan akun Anda.
4. Centang **Saya memahami data yang dihapus dan yang disimpan tanpa identitas, dan ingin menghapus akun saya.** Bila ada peringatan, centang juga kotak kedua tentang tiket, refund, pembayaran, dan grup.
5. Ketuk **Hapus akun saya**. Pada dialog **Konfirmasi identitas**, masukkan password, lalu ketuk **Konfirmasi**. Konfirmasi ini berlaku 10 menit.
6. Layar **Status Akun** menampilkan nomor permintaan yang diawali DEL-. Ketuk **Salin nomor permintaan** dan simpan nomor itu untuk berkomunikasi dengan pengurus.



Bagian bawah Hapus Akun: waktu, backup, centang, dan tombol



Status Akun setelah permintaan: nomor DEL- dan batas selesai

Data yang dihapus dan yang disimpan tanpa identitas

Data	Perlakuan
Email login dan password	Dihapus; akun tidak dapat dipakai masuk lagi.

Data	Perlakuan
Profil, termasuk profesi, keahlian, riwayat pendidikan, telepon, media sosial, dan pengaturan privasi	Dihapus.
Foto profil dan unggahan pribadi (gambar chat, foto grup yang Anda unggah)	Dihapus dari penyimpanan.
Berkas bukti transfer dan catatan transfer yang Anda tulis	Dihapus.
Isi pesan chat	Diganti keterangan tanpa isi. Reaksi, tanda suka pada berita, dan daftar blokir dihapus.
Sesi, token notifikasi perangkat, kotak masuk, dan preferensi notifikasi	Dihapus.
Catatan pembayaran dan tiket	Disimpan tanpa identitas: jumlah, tanggal, status, dan nomor referensi. Tiket aktif hangus.
Riwayat keanggotaan, laporan moderasi, dan jejak audit	Disimpan tanpa nama, email, telepon, foto, nomor anggota, atau data identitas lain.

Status permintaan penghapusan

Permintaan Diterima

Permintaan tercatat. Email berisi nomor permintaan dikirim ke alamat akun Anda.

Sedang Diproses

Data sedang dihapus. Akun tidak dapat dipakai masuk.

Sedang Diproses Ulang

Satu langkah sedang diulang otomatis. Anda tidak perlu mengajukan ulang.

Selesai

Penghapusan selesai, paling lambat 7 hari kalender sejak permintaan. Email pemberitahuan dikirim.

Sebelum dan sesudah menghapus

- Tiket event yang masih aktif hangus. Bila Anda berhak refund, batalkan tiket dan tunggu sampai refund selesai sebelum menghapus akun.
- Penghapusan tidak menunggu refund yang sedang berjalan. Setelah akun dihapus, bendahara tidak dapat lagi menghubungi Anda dan data rekening tujuan refund ikut dihapus.
- Pembayaran yang belum selesai dibatalkan. Bila Anda sudah mentransfer, hubungi bendahara lebih dahulu.
- Bila Anda admin tunggal grup chat, kewenangan admin dialihkan otomatis kepada anggota aktif, atau grup ditutup.
- Bila akun anggota Anda terhubung dengan akun pengurus, akun pengurus tidak ikut terhapus; pengalihan kewenangan pengurus dilakukan Super Admin.
- Backup harian berotasi 30 hari. Data yang sudah dihapus tidak diaktifkan kembali bila backup dipulihkan.

- Untuk melihat status, masuk dengan email dan password akun; layar **Status Akun** terbuka. Di sana Anda juga dapat mengisi **Email akun**, ketuk **Kirim kode verifikasi**, masukkan kode 6 digit, lalu **Periksa status**.

> **Lupa password atau ada perubahan**
>
> Bila lupa password, gunakan **Lupa Password** lebih dulu (Bab 2) atau ajukan penghapusan lewat situs dengan kode verifikasi email (Bab 16). Bila tiket, refund, atau pembayaran Anda berubah saat Anda mengonfirmasi, aplikasi menampilkan **Ada perubahan**; baca kembali penjelasannya, lalu centang dan konfirmasi ulang.

8.8 Bila akun dibatasi

Bila pengurus membatasi akun Anda, aplikasi membuka halaman **Akun Anda sedang dibatasi** sebagai pengganti aplikasi utama. Selama dibatasi, KTA, pembayaran baru, tiket, dan fitur komunitas tidak dapat digunakan, dan profil Anda tidak tampil di direktori. Tanggal masa keanggotaan Anda tidak berubah. Setelah pembatasan dicabut, aplikasi kembali seperti biasa dan status KTA mengikuti tanggal berlakunya; bila masa keanggotaan sudah lewat selama dibatasi, perpanjang keanggotaan Anda (Bab 3).



Halaman pembatasan: keterangan pengurus, kotak masuk, keamanan akun

Yang tetap dapat Anda lakukan

- Membaca **Keterangan dari pengurus**. Bila keterangannya kosong, hubungi pengurus untuk mengetahui alasan dan langkah pemulihan.
- Membuka **Notifikasi** untuk pemberitahuan pengurus dan keamanan akun.
- Membuka **Sesi perangkat** dan **Ganti password** di bagian **KEAMANAN AKUN**.
- Mengajukan banding di bagian **Banding**, menghubungi pengurus, serta membaca **Ketentuan komunitas** dan **Kebijakan privasi**.
- Menghapus akun lewat tombol **Hapus akun** pada kotak **Ingin menghapus akun?**.
- Mengetuk **Periksa status** untuk memuat status terbaru, atau **Keluar**.

Mengajukan banding

1. Pada bagian **Banding**, tulis **Alasan banding** minimal 10 karakter (spasi tidak dihitung) dan maksimal 2.000 karakter.
2. Ketuk **Kirim banding**. Pesan **Banding terkirim. Pengurus akan meninjaunya.** muncul.
3. Status banding tampil di halaman yang sama (**Menunggu ditinjau**, **Sedang ditinjau**, **Dikabulkan**, atau **Ditolak**) beserta target tanggapan. Pengurus menargetkan tanggapan paling lambat 2 hari kerja.
4. Selama banding ditinjau, formulir banding baru tidak ditampilkan. Bila banding ditolak, Anda dapat mengajukan banding baru dengan alasan tambahan atau menghubungi pengurus.

Akun tidak aktif berbeda dengan dibatasi

Akun yang dinonaktifkan pengurus tidak dapat dipakai masuk; saat Anda mencoba masuk, layar **Status Akun** menampilkan **Akun tidak aktif**. Pemulihan atau penghapusan akun seperti ini hanya dilakukan pengurus setelah verifikasi identitas. Hubungi bantuan@kapdh.or.id dari alamat email akun Anda.

B

BAGIAN B

Web Admin Pengurus

Untuk pengurus: memverifikasi pembayaran, mengelola data alumni, konten, event, moderasi, admin, dan pengaturan.

09 Web Admin: Masuk, Dashboard, dan Peran

10 Verifikasi Pembayaran dan Iuran

11 Manajemen Users (Data Alumni)

12 Manajemen Konten

13 Manajemen Event, Tiket, dan Check-in

14 Moderasi dan Audit

15 Admin, Notifikasi, dan Pengaturan

BAB 09 WEB ADMIN PENGURUS

Web Admin: Masuk, Dashboard, dan Peran

Bab ini memandu pengurus mengaktifkan akun admin dari undangan, masuk dengan sandi dan kode autentikator, membaca Dashboard, memahami peran dan izin, mengelola Akun saya, serta menjaga keamanan akun.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Mengaktifkan akun admin: sandi, autentikator, dan backup code
- Membaca menu samping, lencana antrean, dan Dashboard
- Akun saya, konfirmasi identitas, keluar, dan praktik keamanan
- Masuk dua langkah dan memakai backup code bila perlu
- Peran Super Admin dan Admin serta daftar izin yang ada

9.1 Mengenal web admin

Web admin adalah ruang kerja pengurus KAPDH yang dibuka lewat peramban di alamat admin.kapdh.or.id. Di sini pengurus memverifikasi pembayaran iuran dan tiket, mengelola data alumni, berita, event, laporan moderasi, audit, notifikasi, dan pengaturan aplikasi. Setiap pengurus hanya melihat menu dan data yang sesuai izin yang diberikan Super Admin.

Akun admin adalah akun tersendiri, terpisah dari akun alumni di aplikasi anggota. Akun alumni pribadi tidak dapat dipakai untuk masuk ke web admin. Bila Anda juga anggota KAPDH, sandi dan aplikasi autentikator untuk akun admin tetap dikelola terpisah dari akun alumni Anda.

Yang perlu disiapkan

- Komputer atau laptop dengan peramban terbaru. Web admin juga dapat dibuka di ponsel; di layar sempit, menu samping dibuka lewat tombol **Menu** di kiri atas.
- Akses ke kotak masuk email yang didaftarkan Super Admin sebagai email login admin Anda.
- Ponsel dengan aplikasi autentikator, misalnya Google Authenticator, Microsoft Authenticator, atau Aegis.
- Tempat aman untuk menyimpan 10 backup code, misalnya pengelola sandi atau kertas yang disimpan di laci berkunci.

Akun admin tidak dapat didaftarkan sendiri

Super Admin membuat akun admin lewat menu **Manajemen Admin**, lalu sistem mengirim email undangan ke alamat Anda. Cara mengundang admin baru serta mengatur peran dan izinnya dibahas di Bab 15.


9.2 Mengaktifkan akun admin dari undangan

Undangan dikirim ke email Anda dengan subjek "Undangan pengurus KAPDH Apps". Tautannya hanya dapat dipakai sekali dan berlaku 72 jam; batas waktunya tertulis di email dan di halaman undangan. Aktivasi terdiri atas tiga tahap yang tampil di bagian atas halaman: **1. Buat sandi**, **2. Daftarkan autentikator**, dan **3. Simpan backup code**.

> **Siapkan aplikasi autentikator sebelum membuka tautan**
> Setelah sandi disimpan, Anda punya 30 menit untuk menyelesaikan tahap autentikator dan backup code. Waktu ini tidak dapat diperpanjang dan tautan undangan sudah terpakai. Bila waktu habis atau Anda memilih **Batalkan aktivasi**, Super Admin harus mengirim undangan ulang.

Tahap 1: Buat sandi


1. Buka email undangan lalu klik tautannya. Pastikan tautan terbuka utuh, termasuk bagian setelah tanda #.
2. Periksa ringkasan undangan: nama Anda, **Email login** (sebagian disamarkan), **Peran**, **Diundang oleh**, **Berlaku sampai**, dan **Izin setelah aktif**.
3. Di bagian **Buat sandi admin**, isi **Sandi baru**. Sandi harus 8-72 byte (huruf, angka, dan simbol biasa masing-masing 1 byte; huruf beraksen dan emoji lebih dari 1 byte) dan memuat huruf besar, huruf kecil, angka, serta simbol. Syarat di bawah kolom bertanda centang saat terpenuhi.
4. Isi **Ulangi sandi baru** dengan sandi yang sama, lalu klik **Simpan sandi dan lanjutkan**.



Halaman Undangan admin: ringkasan undangan dan formulir Buat sandi admin.

Tahap 2: Daftarkan autentikator


1. Buka aplikasi autentikator di ponsel, pilih tambah akun, lalu pindai kode QR di layar. Akun baru muncul dengan nama penerbit KAPDH Admin.
2. Bila kode QR tidak dapat dipindai, klik **Salin secret** atau salin deretan huruf di bawah tulisan Tidak bisa memindai?, lalu tempel atau ketik di aplikasi autentikator sebagai akun berbasis waktu. Tombol **Buat kode QR baru** mengganti kode QR lama; bila memakainya, pindai ulang kode QR yang baru.
3. Ketik kode 6 digit yang tampil di aplikasi ke kolom **Kode autentikator**, lalu klik **Konfirmasi dan aktifkan akun**. Kode di aplikasi berganti setiap 30 detik.



Tahap Daftarkan autentikator: sisa waktu pendaftaran, kode QR, secret cadangan, dan kolom konfirmasi kode.

Tahap 3: Simpan backup code

1. Simpan 10 backup code yang tampil dengan **Salin semua** atau **Unduh .txt**. Kode ini hanya ditampilkan sekali.
2. Centang **Saya sudah menyimpan backup code di tempat yang aman.**
3. Klik **Masuk ke Dashboard**. Akun Anda sudah aktif sejak kode autentikator dikonfirmasi, dan email "Akun pengurus Anda telah aktif" dikirim ke alamat login Anda.



Sepuluh backup code tampil sekali; tombol Masuk ke Dashboard aktif setelah kotak pernyataan dicentang.

Jangan muat ulang atau menutup tab

Selama tahap 2 dan 3, jangan memuat ulang halaman atau menutup tab. Peramban akan meminta konfirmasi karena data pendaftaran dan backup code hanya ada di halaman itu. Bila halaman tertutup di tahap 2, Anda memerlukan undangan ulang. Bila tertutup saat backup code tampil, akun sudah aktif: masuk seperti biasa, lalu buat ulang backup code di **Akun saya**.


Pesan yang mungkin muncul saat aktivasi

Pesan	Artinya	Yang perlu dilakukan
Tautan undangan tidak lengkap	Bagian akhir tautan (setelah tanda #) hilang, misalnya terpotong saat disalin.	Buka tautan langsung dari email. Bila tetap gagal, minta undangan ulang ke Super Admin.
Undangan tidak berlaku	Undangan sudah kedaluwarsa, sudah dipakai, atau dibatalkan.	Minta undangan baru ke Super Admin.
Kode salah. Sisa percobaan ...	Kode yang diketik tidak cocok dengan kode QR yang dipindai, atau kodenya sudah berganti.	Ketik kode terbaru dari aplikasi. Setelah 5 kali salah, tunggu 15 menit, selama masih dalam batas 30 menit pendaftaran.
Waktu pendaftaran habis atau undangan tidak berlaku	Sudah lebih dari 30 menit sejak sandi disimpan, atau undangan sudah diganti.	Minta undangan ulang, lalu ulangi ketiga tahap.
Aktivasi sudah selesai	Akun sudah aktif, misalnya koneksi terputus tepat setelah konfirmasi kode.	Klik **Masuk sekarang** lalu masuk seperti biasa. Bila backup code belum tersimpan, buat ulang di **Akun saya**.
Anda sedang masuk sebagai ...	Peramban ini masih masuk dengan akun admin lain.	Klik **Keluar lalu lanjutkan undangan**. Ringkasan undangan langsung tampil dan Anda dapat melanjutkan tahap 1.


9.3 Masuk dengan sandi dan kode autentikator

Masuk ke web admin selalu terdiri atas dua langkah: email dan sandi, lalu kode dari aplikasi autentikator. Sebelum langkah kedua selesai, tidak ada halaman admin yang dapat dibuka.

1. Buka admin.kapdh.or.id di peramban. Halaman **Selamat Datang Kembali!** tampil.
2. Isi **Email** dengan email login admin dan **Kata sandi** dengan sandi admin, lalu klik **Masuk**.
3. Di halaman **Verifikasi dua langkah**, buka aplikasi autentikator, lalu ketik kode 6 digit untuk KAPDH Admin di kolom **Kode autentikator**.
4. Klik **Verifikasi**. Dashboard terbuka, atau halaman yang tadi ingin Anda buka bila Anda datang dari sebuah tautan web admin.



Halaman masuk web admin. Gunakan email login admin, bukan akun alumni.



Langkah kedua: kode 6 digit dari aplikasi autentikator, atau pilih memakai backup code.

Masukkan kode dalam 5 menit

Setelah sandi diterima, kode autentikator harus dimasukkan dalam 5 menit. Bila lewat, muncul pesan "Sesi masuk sudah kedaluwarsa. Mulai ulang dari halaman masuk." Klik **Kembali ke halaman masuk**, lalu ulangi dari awal.

Masuk memakai backup code

1. Di halaman **Verifikasi dua langkah**, klik **Tidak bisa membuka autentikator? Pakai backup code**.
2. Ketik salah satu backup code di kolom **Backup code**. Kode terdiri atas 10 huruf atau angka, boleh dengan tanda hubung, misalnya ABCDE-FGH23.
3. Klik **Verifikasi**. Kode yang sudah dipakai langsung tidak berlaku. Untuk kembali memakai aplikasi, klik **Pakai kode autentikator**.

Bila gagal masuk

Pesan di layar	Penyebab	Yang perlu dilakukan
Email atau kata sandi salah.	Email atau sandi keliru. Pesan yang sama juga tampil bila akun belum selesai diaktifkan atau sedang dinonaktifkan.	Periksa ejaan dan tombol Caps Lock. Bila yakin benar, minta Super Admin memeriksa status akun Anda.
Terlalu banyak percobaan masuk, disertai hitungan detik	Sudah 10 kali gagal masuk dengan email itu dalam 15 menit (termasuk salah mengisi Sandi saat ini ketika ganti sandi), atau terlalu banyak gagal dari jaringan yang sama.	Tunggu sesuai hitungan di layar, lalu masuk dengan sandi yang benar. Pesan ini menyebut lupa password, tetapi web admin tidak memiliki fitur itu; bila lupa sandi, hubungi Super Admin.
Kode salah. Sisa percobaan ...	Kode tidak cocok, sudah berganti, atau sudah pernah dipakai.	Tunggu kode berikutnya di aplikasi lalu ketik ulang. Pastikan jam ponsel diatur otomatis.
Kode salah. Batas percobaan tercapai; coba lagi dalam 15 menit.	Lima kode salah (kode aplikasi atau backup code) dalam 15 menit. Percobaan berikutnya ditolak dengan pesan Terlalu banyak percobaan kode.	Tunggu 15 menit atau sampai hitungan di layar habis, lalu masuk ulang dari halaman masuk.
Sesi masuk sudah kedaluwarsa. Mulai ulang dari halaman masuk.	Lebih dari 5 menit di langkah kode.	Klik **Kembali ke halaman masuk**, lalu ulangi.

Jam ponsel menentukan kode

Kode autentikator dihitung dari jam ponsel. Bila kode selalu ditolak, atur tanggal dan jam ponsel ke otomatis. Setiap kode hanya berlaku sekali, jadi bila Anda baru saja memakai sebuah kode, tunggu kode berikutnya muncul.

9.4 Tata letak, menu, dan Dashboard

Setelah masuk, layar terbagi dua: menu samping hijau tua dengan logo KAPDH di kiri dan area kerja di kanan. Di pojok kanan atas tertulis Masuk sebagai beserta nama dan peran Anda, sehingga Anda selalu tahu akun mana yang sedang dipakai. Kartu nama di bagian bawah menu memuat **Akun saya** dan **Keluar**. Menu yang tidak sesuai izin Anda tidak ditampilkan.


Menu samping dan izin yang membukanya

Menu	Isi	Tampil bila memiliki izin	Bab
Dashboard	Ringkasan pekerjaan sesuai izin	Semua admin	Bab 9
Manajemen Konten	**Berita, Banner & Halaman**	Kelola konten	Bab 12
Manajemen Event & Tiket	**Daftar Event** dan **Check-in Tiket**	Kelola event dan tiket; Check-in tiket (hanya submenu Check-in Tiket)	Bab 13
Manajemen Admin	**Daftar Admin**	Kelola admin dan izin (hanya Super Admin)	Bab 15
Manajemen Users	**Data Alumni** dan **Skill & Profesi**	Lihat atau Kelola anggota; Kelola master profesi dan keahlian (untuk Skill & Profesi)	Bab 11
Verifikasi Pembayaran	Tab **Verifikasi Pembayaran** dan **Penyesuaian** (Lihat pembayaran), serta **Kelola Metode** dan **Biaya Pembayaran** (Kelola metode bayar dan pengaturan)	Lihat pembayaran, atau Kelola metode bayar dan pengaturan	Bab 10
Moderasi	**Laporan Moderasi**	Lihat laporan atau Putuskan laporan	Bab 14
Audit	Penelusuran dan ekspor catatan audit	Lihat audit atau Ekspor audit	Bab 14
Notifikasi	**Pengiriman**	Kelola pengiriman notifikasi	Bab 15
Pengaturan	**Pengaturan Aplikasi**	Kelola metode bayar dan pengaturan	Bab 15

Lencana angka emas di menu

- **Verifikasi Pembayaran**: jumlah bukti pembayaran yang menunggu diputuskan.
- **Moderasi**: jumlah laporan aktif, yaitu yang terbuka dan sedang ditinjau.
- **Notifikasi**: jumlah pengiriman atau proses yang gagal dan dapat ditindaklanjuti, sama dengan bagian **Job gagal** di Dashboard.
- Lencana hanya tampil bila angkanya lebih dari nol, diperbarui otomatis setiap menit, dan ditulis 99+ bila lebih dari 99.

Dashboard adalah halaman pertama setelah masuk. Isinya disusun sistem sesuai izin Anda: admin pembayaran hanya melihat bagian pembayaran, petugas check-in hanya melihat event mendatang. Keterangan di bawah judul menunjukkan kapan data terakhir diperbarui. Data dimuat ulang otomatis setiap 60 detik; klik **Muat ulang** untuk memperbaruinya saat itu juga.



Dashboard Super Admin: kartu ringkasan, Perlu tindakan, Event mendatang, dan lencana antrean di menu samping.

Bagian Dashboard

Bagian	Isi	Tampil bila memiliki izin
Kartu Pengguna Aktif	Jumlah anggota aktif dari total alumni terdaftar.	Lihat anggota
Kartu Total Transaksi	Jumlah rupiah dan banyaknya pembayaran lunas.	Lihat pembayaran
Kartu Tiket Terjual	Total tiket terjual di semua event.	Kelola event dan tiket
Perlu tindakan: Pembayaran	Bukti menunggu verifikasi, yang lewat batas review, penyesuaian atau refund tertunda, dan instruksi menunggu transfer.	Lihat pembayaran
Perlu tindakan: Moderasi	Laporan aktif, laporan mendesak (target 24 jam), dan yang lewat target penanganan.	Lihat laporan

Bagian	Isi	Tampil bila memiliki izin
Perlu tindakan: Job gagal	Pengiriman notifikasi gagal dan proses latar yang berhenti atau gagal.	Kelola pengiriman notifikasi
Event mendatang	Event 30 hari ke depan dengan jumlah tiket terjual, ditahan, dan sudah check-in.	Kelola event dan tiket, atau Check-in tiket
Tabel Pengguna dan Penjualan Tiket	Alumni terdaftar terbaru dan penjualan tiket per event.	Lihat anggota; Kelola event dan tiket
Tabel Riwayat Transaksi	Pembayaran lunas terbaru, dapat dicari dengan nama atau nomor KTA.	Lihat pembayaran

Angka merah berarti perlu segera ditangani

Baris di **Perlu tindakan** yang bertanda ikon seru dan angka merah perlu ditangani lebih dahulu, misalnya pembayaran yang lewat batas review. Klik tautan di kartu, seperti **Lihat yang lewat batas** atau **Buka antrean verifikasi**, untuk langsung ke daftar kerjanya.

Bila Dashboard kosong atau gagal diperbarui

Pesan "Belum ada ringkasan untuk izin Anda" berarti izin Anda tidak mencakup bagian mana pun di tabel di atas, misalnya admin konten, auditor, atau bendahara. Hal ini wajar; buka menu kerja Anda di menu samping, dan hubungi Super Admin hanya bila memerlukan akses lain. Bila muncul "Gagal memperbarui dasbor", data terakhir tetap ditampilkan; periksa koneksi lalu klik **Coba lagi**.

9.5 Peran dan izin admin

Web admin mengenal dua peran. Peran menentukan cakupan akun, sedangkan izin menentukan menu, data, dan tombol yang dapat dipakai. Sistem memeriksa izin pada setiap tindakan, jadi menu yang disembunyikan bukan satu-satunya pengaman.

Dua peran admin

Super Admin

Memiliki seluruh 15 izin dan satu-satunya yang dapat mengundang admin, mengubah peran dan izin, serta memulihkan akun admin. Sistem menolak penurunan atau penonaktifan Super Admin aktif yang terakhir.

Admin

Hanya memiliki izin yang dicentang Super Admin. Izin Kelola admin dan izin tidak dapat diberikan kepada peran ini.

Daftar izin

Izin	Yang dapat dilakukan	Catatan
Lihat pembayaran; Putuskan pembayaran	Melihat antrean, detail, dan bukti pembayaran; memutuskan menyetujui atau menolak bukti, membatalkan, mencatat iuran, dan membuat penyesuaian.	Putuskan pembayaran wajib disertai Lihat pembayaran.
Lihat anggota; Kelola anggota	Melihat daftar, detail, dan riwayat keanggotaan; mengubah data administratif anggota.	Kelola anggota wajib disertai Lihat anggota.
Kelola master profesi dan keahlian	Menambah, mengubah, dan menonaktifkan daftar profesi dan keahlian.	Membuka submenu Skill & Profesi.
Kelola konten	Mengelola berita, banner, halaman, dan kategori.	-
Kelola event dan tiket	Membuat, mengubah, dan membatalkan event serta melihat penjualan tiket.	-
Check-in tiket	Memindai dan mencatat check-in tiket di lokasi event.	Cocok untuk petugas lapangan.
Lihat laporan; Putuskan laporan	Melihat antrean dan bukti laporan moderasi; mengklaim dan memutus laporan beserta banding.	Putuskan laporan wajib disertai Lihat laporan.
Lihat audit; Ekspor audit	Menelusuri catatan audit; membuat dan mengunduh ekspor CSV.	Ekspor audit wajib disertai Lihat audit.
Kelola metode bayar dan pengaturan	Mengelola metode bayar, biaya iuran, dan pengaturan aplikasi.	Berdampak keuangan; berikan hanya kepada bendahara atau pengurus yang ditunjuk.
Kelola pengiriman notifikasi	Memantau dan mengirim ulang pengiriman notifikasi yang gagal.	-
Kelola admin dan izin	Mengundang admin, mengubah peran, izin, dan status, serta memulihkan akun admin.	Hanya melekat pada Super Admin.

Di halaman **Akun saya**, izin ditulis sebagai kalimat. Misalnya, Lihat pembayaran tampil sebagai Melihat antrean dan bukti pembayaran, dan Check-in tiket tampil sebagai Melakukan check-in tiket.

Contoh pembagian tugas pengurus


- Admin pembayaran: Lihat pembayaran dan Putuskan pembayaran.
- Bendahara: Kelola metode bayar dan pengaturan, untuk nominal iuran dan rekening organisasi.
- Admin konten: Kelola konten.
- Admin event: Kelola event dan tiket serta Check-in tiket. Petugas check-in di lokasi cukup Check-in tiket.

- Moderator: Lihat laporan, Putuskan laporan, dan Lihat anggota (diperlukan untuk menangguhkan anggota dari halaman detail anggota).
- Auditor: Lihat audit dan Ekspor audit.

> **Bila izin Anda diubah**
> Perubahan izin oleh Super Admin langsung berlaku. Dalam sekitar satu menit muncul pesan "Izin akun Anda diperbarui oleh Super Admin. Menu disesuaikan." dan email pemberitahuan dikirim. Bila Anda membuka halaman tanpa izin, tampil Akses ditolak; hubungi Super Admin bila memerlukan akses tersebut.

9.6 Akun saya dan konfirmasi identitas

Klik **Akun saya** di kartu nama bagian bawah menu samping. Halaman ini berisi empat kartu: **Profil admin**, **Backup code**, **Ganti sandi**, dan **Perangkat yang masuk**.



Halaman Akun saya: profil dan izin efektif, sisa backup code, ganti sandi, dan daftar perangkat yang masuk.

Isi kartu Profil admin

- **Nama**, **Email login admin**, dan **Peran** Anda.
- **Tertaut ke akun alumni**: bila Ya, pembayaran milik akun alumni Anda sendiri harus diputus pengurus lain, bukan oleh Anda.
- **Login sebelumnya**: waktu masuk sebelum sesi ini. Bila Anda tidak mengenalinya, ganti sandi, keluarkan perangkat asing, lalu hubungi Super Admin.
- **Izin efektif** (beserta nomor versinya): daftar izin yang berlaku untuk akun Anda saat ini.

Mengganti sandi

1. Di kartu **Ganti sandi**, isi **Sandi saat ini**. Bila keliru, muncul pesan Sandi saat ini salah. dan percobaan itu ikut dihitung dalam batas gagal masuk.
2. Isi **Sandi baru** (8-72 byte, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, berbeda dari sandi saat ini), lalu isi **Ulangi sandi baru**.
3. Klik **Ganti sandi**. Sesi di perangkat lain langsung dicabut, perangkat ini tetap masuk, dan email pemberitahuan dikirim ke alamat login Anda.

Membuat ulang backup code

1. Di kartu **Backup code**, lihat sisa kode Anda, misalnya Sisa 3 dari 10 backup code. Bila tinggal 3 atau kurang, muncul peringatan agar segera membuat ulang.
2. Klik **Buat ulang backup code**, centang **Saya memahami backup code lama tidak berlaku lagi.**, lalu klik **Buat kode baru**.
3. Di dialog **Konfirmasi identitas**, isi **Sandi** dan **Kode autentikator**, lalu klik **Konfirmasi**.
4. Simpan 10 kode baru dengan **Salin semua** atau **Unduh .txt**, centang pernyataan sudah menyimpan, lalu klik **Selesai**. Semua kode lama tidak berlaku lagi.


Mengeluarkan perangkat

1. Di kartu **Perangkat yang masuk**, periksa daftar perangkat. Perangkat yang sedang Anda pakai bertanda **Perangkat ini**.
2. Klik **Keluarkan** pada perangkat yang tidak dikenal, centang pernyataan, lalu klik **Keluarkan perangkat**. Perangkat itu harus masuk ulang dengan sandi dan kode autentikator.
3. Untuk mengakhiri semua sesi sekaligus, klik **Keluar dari semua perangkat**, centang pernyataan, lalu klik **Keluar dari semua perangkat** di dialog. Perangkat ini pun ikut keluar dan Anda perlu masuk ulang.

Dialog **Konfirmasi identitas** meminta sandi dan kode autentikator sekali lagi sebelum tindakan yang menyangkut akses masuk (sandi, autentikator, backup code, atau email login) dijalankan, walaupun Anda sudah masuk. Dialog ini muncul setiap kali Anda menjalankan tindakan berikut:

- Membuat ulang backup code di **Akun saya**.

- Mengirim ulang undangan, mengoreksi email login admin, dan memulihkan akun admin (khusus Super Admin, lihat Bab 15).
- Mereset sandi anggota dari halaman detail anggota (khusus Super Admin, lihat Bab 11).



Dialog Konfirmasi identitas sebelum membuat ulang backup code. Klik Batal bila tidak jadi; tidak ada yang berubah.

Perubahan lain tidak meminta konfirmasi identitas

Dialog ini memerlukan kode 6 digit dari aplikasi autentikator; backup code tidak dapat dipakai di sini. Perubahan lain, seperti pengaturan, metode bayar, nominal iuran, dan izin admin, langsung tersimpan tanpa dialog ini. Perubahan itu dilindungi masuk dua langkah, izin, dan catatan audit, jadi jangan tinggalkan web admin dalam keadaan masuk tanpa pengawasan.

9.7 Keluar, batas sesi, dan praktik keamanan

Klik **Keluar** di kartu nama bagian bawah menu samping untuk mengakhiri sesi. Keluar di satu tab juga mengeluarkan tab web admin lain di peramban yang sama, sedangkan memuat ulang halaman tidak membuat Anda keluar. Bila server belum sempat mengonfirmasi, muncul peringatan agar Anda menutup peramban bila memakai komputer bersama.

Kapan sesi berakhir otomatis

Tidak aktif 30 menit

Dua menit sebelumnya muncul dialog **Sesi akan berakhir** dengan hitung mundur. Hanya **Tetap masuk** yang memperpanjang sesi; **Keluar sekarang** langsung mengakhirinya. Pembaruan otomatis Dashboard bukan aktivitas.

12 jam sejak masuk

Walaupun terus aktif, Anda wajib masuk ulang dengan sandi dan kode autentikator paling lambat 12 jam setelah masuk.

Sandi diganti atau perangkat dikeluarkan

Sesi di perangkat lain dicabut saat Anda mengganti sandi, mengeluarkan perangkat, atau memilih keluar dari semua perangkat.

Akun dinonaktifkan atau dipulihkan

Bila Super Admin menonaktifkan atau memulihkan akun Anda, semua sesi langsung berakhir.

Setelah sesi berakhir

Halaman masuk menampilkan "Sesi berakhir karena tidak ada aktivitas selama 30 menit. Silakan masuk kembali." atau "Sesi berakhir. Silakan masuk kembali." Masuk lagi seperti biasa. Isian formulir yang belum disimpan tidak ikut tersimpan, jadi simpan pekerjaan sebelum meninggalkan komputer.

Praktik keamanan untuk pengurus

- Pastikan alamat di peramban adalah admin.kapdh.or.id sebelum mengetik sandi. Waspadai tautan masuk palsu yang dikirim lewat pesan.
- Pakai sandi khusus untuk akun admin, berbeda dari sandi akun alumni atau layanan lain, dan jangan membagikannya. Setiap pengurus memakai akunnya sendiri karena setiap tindakan tercatat atas nama akun di audit.
- Pengurus KAPDH tidak pernah meminta sandi, kode autentikator, atau backup code Anda. Tolak setiap permintaan seperti itu.
- Simpan backup code terpisah dari ponsel autentikator dan buat ulang bila tinggal sedikit.
- Kunci layar komputer saat ditinggal. Di komputer bersama, selalu klik **Keluar** lalu tutup peramban.
- Baca email pemberitahuan keamanan, misalnya saat sandi diubah, backup code dibuat ulang, atau izin diubah. Bila bukan Anda yang melakukannya, segera hubungi Super Admin.
- Periksa **Login sebelumnya** dan **Perangkat yang masuk** di **Akun saya** secara berkala.
- Pastikan selalu ada minimal dua Super Admin aktif agar dapat saling memulihkan akun.

Ponsel autentikator saya hilang atau rusak. Apa yang harus dilakukan?

Masuk memakai backup code bila perlu menyelesaikan pekerjaan mendesak. Autentikator baru tidak dapat didaftarkan sendiri, jadi minta Super Admin menjalankan **Pulihkan akun (reset sandi & autentikator)**. Anda akan menerima email Pemulihan akun pengurus KAPDH Apps, lalu mengulang tahap buat sandi, daftarkan autentikator, dan simpan backup code. Bila berganti ponsel secara terencana, pindahkan akun di aplikasi autentikator sebelum ponsel lama direset.

Saya lupa sandi admin. Di mana tombol lupa sandi?

Web admin tidak memiliki fitur lupa sandi. Hubungi Super Admin untuk memulihkan akun Anda. Sandi dan autentikator lama direset, semua sesi diakhiri, dan Anda menerima tautan baru lewat email untuk mengaktifkan akun kembali.

Mengapa menu yang dipakai rekan saya tidak muncul di akun saya?

Menu mengikuti izin masing-masing akun. Lihat daftar izin Anda di **Akun saya**, lalu minta Super Admin menambahkan izin yang Anda perlukan.

Saya Super Admin dan kehilangan autentikator sekaligus semua backup code.

Minta Super Admin lain memulihkan akun Anda lewat **Manajemen Admin**, karena Super Admin tidak dapat memulihkan akunnya sendiri. Karena itu organisasi perlu menjaga minimal dua Super Admin aktif.

BAB 10 WEB ADMIN PENGURUS

Verifikasi Pembayaran dan Iuran

Halaman Verifikasi Pembayaran adalah tempat pengurus memeriksa bukti transfer, menyetujui atau menolak pembayaran, mencatat iuran yang dibayar di luar aplikasi, mengatur rekening tujuan dan biaya iuran, serta memproses refund.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Membaca antrean, filter, dan penanda lewat batas review
- Mencatat iuran yang dibayar langsung kepada pengurus
- Memproses refund dan koreksi tanpa mengubah status lunas
- Memeriksa bukti lalu menyetujui atau menolak dengan alasan
- Mengelola rekening tujuan, QRIS, dan biaya iuran

10.1 Membuka halaman dan membaca antrean

Klik **Verifikasi Pembayaran** di menu samping. Angka pada menu dan pada tab **Verifikasi Pembayaran** adalah jumlah pembayaran yang buktinya sudah dikirim dan menunggu keputusan; angka pada tab **Penyesuaian** adalah jumlah refund dan koreksi yang menunggu proses. Angka dan isi antrean diperbarui otomatis setiap menit. Halaman ini memiliki empat tab, dan tab yang tampil mengikuti izin akun admin Anda. Admin yang hanya berizin mengubah pengaturan melihat judul **Metode & Biaya Pembayaran** dengan tab **Kelola Metode** dan **Biaya Pembayaran** saja.


Tab dan izin yang diperlukan

Tab	Kegunaan	Izin admin
Verifikasi Pembayaran	Antrean bukti transfer, keputusan setujui atau tolak, riwayat pembayaran, dan **Catat iuran**.	Melihat: **Lihat pembayaran**. Memutus dan mencatat iuran: tambah **Putuskan pembayaran**.
Kelola Metode	Rekening bank, e-wallet, dan QRIS tujuan pembayaran yang tampil di aplikasi anggota.	**Kelola metode bayar dan pengaturan**.
Biaya Pembayaran	Nominal iuran pendaftaran dan perpanjangan.	**Kelola metode bayar dan pengaturan**.
Penyesuaian	Refund dan koreksi atas pembayaran yang sudah disetujui.	Melihat: **Lihat pembayaran**. Memproses: **Putuskan pembayaran**.

Menyaring antrean

1. Tab **Verifikasi Pembayaran** terbuka dengan **Status Menunggu** dan **Urutan Paling lama menunggu**, sehingga bukti yang paling lama dikirim berada di atas.
2. Ketik nama atau nomor KTA di **Cari** untuk menemukan pembayaran tertentu.

3. Pilih **Jenis**: **Semua jenis**, **Pendaftaran**, **Perpanjangan**, atau **Tiket event**.
4. Untuk mendahulukan yang terlambat, pilih **Batas review Lewat batas review**, atau ubah **Urutan** menjadi **Batas review terdekat**. Kedua pilihan ini hanya tampil saat Status **Menunggu**. Tautan **Lihat yang lewat batas** di Dashboard juga membuka antrean dengan saringan ini.
5. Ganti **Status** ke **Disetujui**, **Ditolak**, **Dibatalkan**, atau **Semua** untuk melihat pembayaran yang sudah diputus. Pilihan **Semua** juga memuat instruksi yang belum ada buktinya.
6. Klik nama alumni pada antrean. Detail pembayaran terbuka di panel kanan. Antrean menampilkan 20 baris per halaman; klik **Halaman berikutnya** untuk melanjutkan.



Antrean Menunggu dengan filter Cari, Jenis, Status, Batas review, dan Urutan; panel detail terbuka di kanan setelah nama diklik

Penanda pada antrean

- **Usia antrean**: lama waktu sejak bukti dikirim anggota.
- **Lewat 1 hari kerja** (iuran) atau **Lewat batas review** (tiket): bukti sudah melewati batas review. Barisnya juga berlatar kuning. Dahulukan baris ini.
- **Event dibatalkan**, **Tiket dibatalkan**, atau **Tiket kedaluwarsa** di bawah kolom **Jenis**: tiket atau event sudah tidak berjalan sebelum pembayaran diputus.

- **Akun dihapus**: pemilik sudah menghapus akunnya. Pembayaran tetap perlu diputus berdasarkan mutasi rekening.

Batas review

Jenis pembayaran	Batas review
Iuran pendaftaran dan perpanjangan	1 hari kerja sejak bukti dikirim.
Tiket event	2 hari kerja sejak bukti dikirim, atau saat check-in event dibuka bila itu lebih awal. Bawaannya, check-in dibuka 2 jam sebelum acara dimulai, kecuali event mengatur jendela check-in sendiri (Bab 13).

Cara hari kerja dihitung

Hari kerja adalah Senin sampai Jumat waktu WIB. Bukti yang dikirim Sabtu atau Minggu dihitung seperti hari Jumat pada jam yang sama. Libur nasional belum diperhitungkan, jadi sesuaikan jadwal piket pengurus pada hari libur.

10.2 Memeriksa bukti lalu menyetujui atau menolak

Setujui hanya bila dana terlihat di rekening

Bukti transfer dari anggota hanyalah petunjuk. Setujui pembayaran hanya setelah Anda melihat dana dengan nominal yang sama sudah masuk di mutasi rekening tujuan organisasi. Tangkapan layar bisa keliru atau dipalsukan, sedangkan mutasi rekening tidak.

Memeriksa pembayaran


1. Klik nama alumni di antrean. Panel kanan menampilkan nama, nomor KTA, angkatan, jenis pembayaran, dan status.
2. Periksa bukti transfer. Klik **Buka ukuran penuh** untuk gambar, atau **Buka PDF** untuk berkas PDF.
3. Cocokkan **Nominal tagihan** beserta rinciannya dan **Rekening tujuan** yang dipilih anggota. Untuk QRIS, klik **Lihat QRIS** untuk melihat merchant penerima.
4. Buka mutasi rekening organisasi lewat internet banking atau aplikasi e-wallet, lalu pastikan dana dengan nominal tersebut sudah masuk. Baca juga **Catatan transfer** dari anggota bila ada.
5. Bila baris **Riwayat** menyebut **Pernah ditolak**, klik **Riwayat lengkap** untuk membaca alasan penolakan sebelumnya dan membuka bukti versi lama.

Menyetujui

1. Centang pernyataan **Saya sudah memeriksa mutasi rekening ... dan dana ... sudah masuk.** Nama bank atau e-wallet tujuan dan nominal terisi sesuai pembayaran.
2. Klik **Setujui**. Tombol ini baru aktif setelah pernyataan dicentang. Pesan **Pembayaran disetujui.** tampil di panel.

Menolak

1. Isi **Alasan penolakan (wajib bila menolak)**, minimal 3 dan maksimal 500 karakter. Alasan ini dibaca anggota di aplikasi, jadi tulis apa yang perlu diperbaiki, misalnya nominal tidak sesuai atau foto buram.
2. Klik **Tolak**. Dialog **Tolak pembayaran?** menampilkan nominal, akibat penolakan, dan alasan yang akan dikirim.
3. Centang **Saya sudah memeriksa bukti dan alasan penolakan sudah benar.**, lalu klik **Tolak pembayaran**. Klik **Batal** bila ingin memeriksa ulang.



Bagian bawah panel: Riwayat lengkap dengan bukti versi lama, pernyataan dana sudah masuk, alasan penolakan, serta tombol Tolak dan Setujui

Dana belum terlihat?

Jangan setujui dulu. Periksa ulang mutasi beberapa saat kemudian, karena transfer antarbank kadang tertunda. Bila dana tetap tidak masuk, tolak dengan alasan yang jelas, misalnya dana belum diterima di rekening tujuan, agar anggota dapat menghubungi pengurus atau mengirim bukti yang benar.

Keadaan khusus di panel

- Bila anggota mengganti bukti atau admin lain memutus lebih dulu, keputusan Anda tidak disimpan. Panel memuat data terbaru dan mengosongkan centang serta alasan. Periksa ulang sebelum memutus.
- **Akun dihapus**: berkas bukti ikut terhapus. Cocokkan nominal, tanggal, dan referensi pembayaran dengan mutasi rekening tujuan sebelum memutus.
- Pembayaran milik akun alumni yang tertaut ke akun admin Anda tidak dapat Anda putus. Mintalah pengurus lain memutusnya.
- **Metode asal sudah nonaktif** di bawah rekening tujuan berarti rekening itu sudah dinonaktifkan, tetapi tetap berlaku untuk pembayaran ini.
- Bila panel menulis **Akun Anda hanya dapat melihat antrean**, akun Anda belum memiliki izin memutus pembayaran.
- Bila akun anggota sedang dibatasi pengurus, persetujuan iuran tetap menambah masa aktifnya, tetapi status dibatasi tidak ikut dicabut.

10.3 Akibat keputusan, riwayat, dan pembatalan

Yang terjadi setelah Anda memutus

Keputusan	Iuran pendaftaran dan perpanjangan	Tiket event
Setujui	Pendaftaran: KTA aktif 12 bulan sejak disetujui. Perpanjangan: masa aktif bertambah 12 bulan. Anggota menerima **Iuran pendaftaran disetujui** atau **Iuran perpanjangan disetujui**.	Tiket terbit beserta QR dan anggota menerima **Pembayaran tiket disetujui**. Bila tiket atau event sudah dibatalkan, tiket tidak diaktifkan kembali.
Tolak	Status menjadi **Perlu perbaikan**. Anggota menerima **Bukti iuran perlu diperbaiki** dan dapat mengunggah bukti baru pada tagihan yang sama, tanpa transfer ulang bila dananya sudah dikirim.	Status menjadi **Ditolak final**. Tiket dibatalkan, kursi dilepas, dan bukti tidak dapat dikirim ulang. Anggota menerima **Pembayaran tiket ditolak** dan dapat mendaftar ulang bila kuota masih ada.

Masa perpanjangan dihitung dari tanggal berakhir KTA bila belum kedaluwarsa, atau dari tanggal disetujui bila sudah kedaluwarsa. Notifikasi keputusan masuk ke kotak **Notifikasi** di aplikasi anggota, dan juga dikirim sebagai notifikasi push dan email sesuai pengaturan notifikasi anggota. Keputusan tetap tersimpan walaupun pengiriman push atau email sedang gagal. Tampilan di sisi anggota dijelaskan di Bab 3.

Tiket yang sudah dibatalkan

Menyetujui pembayaran tiket yang sudah dibatalkan berarti dana diterima, tetapi QR tidak terbit. Bila peserta berhak refund penuh, panel memberitahukannya, refund tercatat otomatis di tab **Penyesuaian**, dan anggota menerima **Dana tiket diterima, refund sedang diproses bendahara**. Bila tidak, anggota menerima **Dana tiket diterima**; refund diputuskan per kasus lewat **Catat penyesuaian**.

Riwayat pembayaran

- Klik **Riwayat lengkap** di panel untuk membuka seluruh kejadian, misalnya **Tagihan dibuat**, **Bukti dikirim**, **Bukti diganti**, **Disetujui**, **Ditolak**, **Dibatalkan**, dan **Penyesuaian dicatat**.
- Setiap kejadian mencatat waktu, pelaku (**Alumni**, **Pengurus** beserta namanya, atau **Sistem**), dan alasan bila ada.
- Klik **Lihat bukti versi** pada kejadian bukti untuk membuka bukti mana pun. Keputusan selalu berlaku atas versi bukti yang aktif.
- Untuk melihat semua pembayaran satu anggota, klik **Semua pembayaran** di detail anggota (Bab 11). Klik **Tampilkan semua pembayaran** untuk kembali ke antrean lengkap.

Membatalkan instruksi yang belum ada buktinya

1. Pilih **Status Semua**, lalu buka pembayaran berstatus **Menunggu transfer**. Tombol **Batalkan instruksi** hanya tampil untuk instruksi yang belum ada bukti transfernya.
2. Klik **Batalkan instruksi**. Pada dialog **Batalkan instruksi pembayaran?**, isi **Alasan pembatalan** minimal 3 karakter. Alasan terlihat oleh pemilik dan tercatat di riwayat.
3. Centang **Saya memastikan belum ada dana yang ditransfer untuk instruksi ini.**, lalu klik **Batalkan instruksi**. Pemilik menerima notifikasi **Instruksi pembayaran dibatalkan pengurus**.

> **Perhatian**
> Pembayaran yang sudah memiliki bukti tidak dapat dibatalkan; putuskan dengan **Setujui** atau **Tolak**. Batalkan instruksi hanya bila Anda yakin belum ada dana yang ditransfer.

10.4 Mencatat iuran yang dibayar di luar aplikasi

Gunakan **Catat iuran** bila anggota membayar iuran langsung kepada pengurus, bukan lewat instruksi di aplikasi. Contohnya anggota di perangkat yang instruksi iurannya disembunyikan lewat pengaturan **Instruksi bayar iuran per platform** (Bab 15); di aplikasinya tampil pesan **Iuran melalui pengurus**. Fitur ini hanya untuk iuran pendaftaran dan perpanjangan, bukan tiket. Catat iuran setelah dana Anda cocokkan dengan mutasi rekening penerima.


1. Klik **Catat iuran** di tab **Verifikasi Pembayaran**, di bagian **Pembayaran terbaru** pada detail anggota, atau pada kartu **Instruksi bayar iuran per platform** di **Pengaturan**. Dialog **Catat iuran di luar aplikasi** terbuka.
2. Di **Alumni**, ketik nama, No. KTA, email, atau kota, lalu pilih alumni. Status KTA dan masa aktifnya tampil. Klik **Ganti alumni** bila salah pilih.
3. Pilih **Jenis iuran**. Jenis yang tidak berlaku tampil nonaktif beserta alasannya, misalnya iuran pendaftaran yang sudah disetujui.
4. Baca kotak keterangan tagihan di bawahnya untuk mengetahui apakah tagihan baru dibuat atau tagihan yang ada diselesaikan.

5. Pilih **Rekening penerima dana**, yaitu rekening organisasi tempat dana masuk. Rekening nonaktif tetap dapat dipilih.

6. Di **Bukti verifikasi dana**, klik **Pilih berkas** dan unggah tangkapan mutasi atau bukti transfer (JPG/PNG maksimal 5 MB, atau PDF maksimal 10 MB). Tutup transaksi pihak lain pada tangkapan mutasi.

7. Isi **Catatan transfer (opsional)**, misalnya bank pengirim, dan **Catatan verifikasi** yang wajib, misalnya tanggal mutasi dan rekening penerima.

8. Centang **Saya sudah mencocokkan dana ... dengan mutasi rekening ...**, lalu klik **Catat iuran**. Detail pembayaran yang lunas terbuka di panel.



Dialog Catat iuran di luar aplikasi: alumni terpilih, jenis iuran, keterangan tagihan terbuka, rekening penerima, bukti, dan catatan

Arti kotak keterangan tagihan

Keadaan	Yang terjadi saat dicatat
Belum ada tagihan terbuka	Pembayaran baru dibuat dengan biaya yang berlaku saat ini. Nominal dihitung sistem.
Tagihan terbuka berstatus Menunggu transfer	Tagihan yang sama diselesaikan sebagai lunas. Nominalnya tetap.
Tagihan berstatus Perlu perbaikan	Tagihan yang sama diselesaikan dengan bukti Anda sebagai versi berikutnya. Alasan penolakan lama tetap ada di riwayat.
Anggota sudah mengirim bukti	Iuran tidak dapat dicatat dua kali. Klik **Buka bukti anggota**, lalu putuskan dari antrean.
Nominal iuran belum ditetapkan atau nol	Iuran baru belum dapat dicatat. Klik **Buka tab Biaya** dan simpan nominal yang disahkan bendahara.


Setelah iuran dicatat
Keanggotaan langsung aktif atau diperpanjang, dan anggota menerima notifikasi persetujuan iuran. Bukti verifikasi dana hanya untuk pengurus dan tidak pernah ditampilkan kepada anggota. Pencatatan tercatat di audit.

Syarat pencatatan

- Akun alumni aktif dan tidak sedang dibatasi pengurus.
- Pendaftaran hanya bila iuran pendaftaran belum pernah disetujui. Perpanjangan hanya bila KTA akan berakhir atau sudah kedaluwarsa; jendelanya dibuka 30 hari sebelum masa aktif habis.
- Akun alumni yang tertaut ke akun admin Anda harus dicatat pengurus lain.
- Izin admin: **Lihat pembayaran** dan **Putuskan pembayaran**. Formulir juga memerlukan **Lihat anggota** dan **Kelola metode bayar dan pengaturan**.

10.5 Mengelola rekening tujuan dan QRIS

Tab **Kelola Metode** berisi rekening bank, e-wallet, dan QRIS organisasi yang ditampilkan kepada anggota sebagai tujuan pembayaran iuran dan tiket. Kolom **Urutan** menentukan urutan tampil di aplikasi. Gunakan **Status** untuk menyaring metode yang **Aktif** atau **Nonaktif**.



Tab Kelola Metode: daftar rekening tujuan, status Aktif, Nonaktif, dan Sudah dipakai, serta tombol Tambah metode


Menambah rekening bank atau e-wallet

1. Klik **Tambah metode**. Dialog **Tambah metode pembayaran** terbuka.
2. Pilih **Jenis rekening**: **Bank** atau **E-wallet**.
3. Isi **Nama bank atau e-wallet**, **Nomor rekening**, dan **Nama pemilik rekening** persis seperti di buku rekening atau akun e-wallet organisasi.
4. Bila perlu, isi **Petunjuk tambahan** berupa teks biasa, maksimal 1000 karakter, misalnya kode bank untuk transfer antarbank.
5. Atur **Urutan tampil** (angka kecil tampil lebih dahulu) dan biarkan **Tampilkan ke alumni** menyala bila metode langsung dipakai.
6. Klik **Simpan metode**. Pesan **Metode pembayaran ditambahkan.** tampil.

Menambah QRIS

1. Klik **Tambah metode**, lalu pilih **QRIS** pada **Jenis rekening**. **Nama metode** otomatis terisi QRIS; Anda boleh menggantinya, misalnya QRIS KAPDH.
2. Isi **NMID** (diawali ID) dan **Nama merchant** persis seperti yang tertera pada QRIS.

3. Di **Gambar QRIS**, klik **Pilih gambar** dan unggah QRIS statis resmi organisasi tanpa nominal: PNG atau JPG, sisi terpendek minimal 512 px, maksimal 5 MB. Tunggu sampai pratinjau tampil.
4. Isi **Petunjuk tambahan**, misalnya ketik nominal persis sesuai tagihan.
5. Matikan dulu **Tampilkan ke alumni**, lalu klik **Simpan metode**. Sistem hanya memeriksa format dan ukuran gambar, bukan isi kode QR-nya.
6. Buka lagi metode itu dengan ikon pensil, lalu pindai pratinjau gambar QRIS dengan minimal dua aplikasi bank atau e-wallet. Pastikan nama merchant dan NMID sama dengan isian dan nominal tidak terisi otomatis. Setelah cocok, nyalakan **Tampilkan ke alumni** dan klik **Simpan metode**.



Dialog Tambah metode pembayaran dengan jenis QRIS: Nama metode, NMID, Nama merchant, Gambar QRIS, dan Tampilkan ke alumni

Arti status metode

Aktif
Tampil di aplikasi dan dapat dipilih anggota untuk pembayaran baru.

Nonaktif
Tidak dapat dipilih untuk pembayaran baru. Tagihan lama yang memakainya tetap berlaku.

Sudah dipakai
Pernah dipakai pembayaran. Identitas rekening tidak dapat diubah dan metode tidak dapat dihapus, hanya dinonaktifkan.

Mengubah, menonaktifkan, atau menghapus

- Klik ikon pensil pada baris metode untuk mengubahnya. Untuk menonaktifkan, matikan **Tampilkan ke alumni** lalu klik **Simpan metode**.
- Pada metode **Sudah dipakai**, jenis, nama, nomor, nama pemilik, dan gambar QRIS tidak dapat diubah. Hanya petunjuk, status, dan urutan yang dapat diubah.
- Untuk mengganti rekening atau QRIS yang sudah dipakai, nonaktifkan metode lama lalu tambah metode baru.
- Ikon tempat sampah hanya ada pada metode yang belum pernah dipakai. Klik ikon itu, lalu **Hapus metode** pada dialog konfirmasi.
- Bila muncul **Metode ini sudah diubah admin lain**, klik **Muat versi terbaru**, periksa isinya, lalu simpan lagi bila masih perlu.


Periksa nomor rekening dua kali
Anggota mentransfer ke nomor yang Anda simpan di sini. Perubahan rekening hanya berlaku untuk tagihan baru; tagihan yang sudah dibuat tetap memakai rekening yang tercatat saat tagihan dibuat. Setiap penyimpanan tercatat di audit.

10.6 Mengatur biaya iuran

Tab **Biaya Pembayaran** menampilkan kartu **Biaya aktif** berisi nomor versi, tanggal berlaku, dan komponen iuran: **Register alumni baru** ditambah **Pembuatan KTA** menjadi **Total iuran pendaftaran**, serta **Perpanjangan KTA per tahun**. Baris **Ditetapkan oleh** menunjukkan admin yang terakhir menyimpan. Harga tiket diatur per event (Bab 13), bukan di sini.

1. Buka tab **Biaya Pembayaran**.
2. Di kartu **Ubah biaya**, isi nominal baru pada **Register alumni baru**, **Pembuatan KTA**, atau **Perpanjangan KTA per tahun**.
3. Periksa **Total iuran pendaftaran baru** yang dihitung otomatis.
4. Isi **Catatan perubahan** (opsional, untuk audit), misalnya keputusan rapat pengurus.

5 Klik **Simpan biaya baru**. Pesan **Biaya versi … disimpan** tampil. Klik **Batalkan perubahan** bila ingin mengembalikan isian sebelum disimpan.



Tab Biaya Pembayaran: kartu Biaya aktif dan formulir Ubah biaya. Nominal pada gambar hanya contoh

Biaya baru hanya untuk tagihan baru

Tagihan yang sudah dibuat, termasuk yang sedang menunggu verifikasi, tetap memakai nominal saat tagihan dibuat. Panel detail pembayaran menampilkan **Versi biaya** yang dipakai. Masa berlaku iuran tetap 12 bulan kalender dan tidak diatur di tab ini; nilainya hanya dapat dilihat di **Pengaturan** (Bab 15).

Perhatian

Simpan hanya nominal yang sudah disahkan bendahara. Bila nominal iuran belum ditetapkan atau bernilai nol, anggota tidak dapat membuat instruksi iuran dan **Catat iuran** ditolak. Bila muncul **Biaya sudah diubah admin lain**, klik **Muat versi terbaru** sebelum menyimpan.

10.7 Penyesuaian: refund dan koreksi


Pembayaran yang sudah disetujui tidak pernah diubah. Pengembalian dana (**Refund**) dan catatan keuangan administratif (**Koreksi**) dicatat terpisah sebagai penyesuaian. Refund dibuat otomatis saat event berbayar dibatalkan, saat peserta membatalkan tiket sendiri sampai batas refund penuh (bawaan H-3), atau saat pembayaran tiket yang sudah dibatalkan disetujui. Refund juga tercatat bila pengurus membatalkan tiket lunas dengan pilihan refund (Bab 13). Pengurus juga dapat mencatatnya sendiri.

Mencatat penyesuaian

1. Di tab **Verifikasi Pembayaran**, pilih **Status Disetujui**, lalu klik nama alumni.
2. Di bagian **Penyesuaian** pada panel, klik **Catat penyesuaian**.
3. Pilih **Refund** atau **Koreksi**, lalu isi **Nominal**. Nominal refund harus lebih dari 0 dan tidak melebihi sisa yang dapat direfund.
4. Isi **Alasan (internal pengurus)**, misalnya event dibatalkan atau kelebihan transfer. Alasan ini tidak dikirim kepada anggota.
5. Untuk refund, centang **Catat rekening tujuan yang diterima lewat kontak dukungan resmi** hanya bila anggota mengirim rekeningnya lewat kontak resmi. Biasanya anggota mengirimnya sendiri lewat aplikasi.
6. Lampirkan **Bukti pendukung (opsional)** bila ada, lalu klik **Simpan penyesuaian**. Untuk refund, anggota menerima notifikasi **Refund sedang diproses bendahara**.

Memproses refund

1. Buka tab **Penyesuaian**. Bawaannya menampilkan **Menunggu proses** dengan **Urutan Tenggat terdekat**. Pilih **Rekening tujuan Siap ditransfer** untuk melihat refund yang rekeningnya sudah ada, atau **Tenggat Lewat tenggat** untuk yang terlambat.
2. Klik nama alumni. Panel menampilkan pembayaran asal, tenggat, alasan, dan **Rekening tujuan refund**.
3. Transfer dana dari rekening organisasi ke rekening tujuan tersebut.
4. Klik **Tandai selesai**, unggah **Bukti transfer refund**, centang **Dana refund sudah saya transfer ke rekening tujuan di atas.**, lalu klik **Tandai selesai**. Anggota menerima notifikasi **Refund selesai**.



Tab Penyesuaian: refund lewat tenggat yang siap ditransfer, panel rincian dengan rekening tujuan, dan tombol Tandai selesai, Ubah, Batalkan

Penanda pada daftar penyesuaian

Menunggu proses

Penyesuaian belum diselesaikan.

Menunggu rekening

Refund belum memiliki rekening tujuan. Anggota diminta mengirimnya lewat aplikasi.

Siap ditransfer

Rekening tujuan sudah ada dan dana dapat ditransfer.

Lewat tenggat

Tenggat refund sudah lewat. Dahulukan baris ini.

Selesai

Refund sudah ditransfer atau koreksi sudah dicatat selesai.

Dibatalkan

Penyesuaian dibatalkan dan tidak dapat diproses lagi.

Tenggat dan kerahasiaan rekening

Tenggat refund adalah 7 hari kerja sejak tiket atau event dibatalkan, atau sejak refund dicatat bila tidak ada pembatalan. Koreksi tidak memiliki tenggat. Rekening tujuan hanya terlihat oleh pengurus berizin memutus pembayaran selama refund diproses, dan dihapus otomatis setelah refund selesai atau dibatalkan.

Tombol lain di panel penyesuaian

- **Ubah**: mengubah nominal, alasan, atau rekening tujuan selama penyesuaian masih menunggu proses.
- **Batalkan**: isi alasan minimal 3 karakter dan konfirmasi. Untuk refund, anggota menerima pemberitahuan **Refund dibatalkan** dengan arahan ke kontak dukungan.
- **Buka pembayaran asal**: kembali ke detail pembayaran di tab **Verifikasi Pembayaran**.
- Koreksi ditandai selesai dengan **Tandai selesai**; bukti pendukung untuk koreksi bersifat opsional. Anggota menerima notifikasi **Koreksi pembayaran dicatat**.

BAB 11 WEB ADMIN PENGURUS

Manajemen Users (Data Alumni)


Menu Manajemen Users memuat seluruh data alumni yang terdaftar. Bab ini memandu pengurus mencari dan menyaring alumni, membaca Informasi Pengguna, mengoreksi data, membatasi akun, serta mengelola daftar profesi dan keahlian.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Mencari, menyaring, dan mengurutkan data alumni
- Mengoreksi data dan identitas dengan alasan yang tercatat
- Mengelola daftar profesi dan keahlian (Skill & Profesi)
- Membaca profil, keanggotaan, dan histori setiap anggota
- Membatasi akun, mencabut pembatasan, dan memulai reset sandi

11.1 Membuka daftar alumni

Menu **Manajemen Users** adalah tempat pengurus memantau seluruh alumni yang terdaftar di KAPDH Apps, mulai dari yang baru mendaftar sampai yang sedang menghapus akun. Buka menu **Manajemen Users** di sisi kiri, lalu pilih **Data Alumni**. Di bawah judul halaman tampil jumlah total alumni terdaftar, atau jumlah alumni yang cocok bila Anda sedang mencari atau menyaring.



Halaman Manajemen Users: jumlah alumni, kotak pencarian, tombol Filter, pilihan Urutkan, dan kartu alumni

Isi setiap kartu alumni

- Inisial atau foto, nama lengkap, dan email anggota.
- Penanda **Admin** bila alumni tersebut juga memegang akun pengurus di web admin.
- **Angkatan** beserta kode angkatannya, misalnya 12 (KAPDH 12), dan **Alamat** berupa kota domisili.
- Nomor anggota, atau **Belum bernomor** bila email anggota belum terverifikasi.
- Profesi utama (bila diisi) dan label status keanggotaan.
- Ikon pensil untuk langsung membuka formulir ubah data (hanya bagi pemegang izin **Kelola anggota** dan tidak tampil pada akun yang sedang dihapus), serta tombol **Informasi Pengguna** untuk membuka detail anggota.

Arti status keanggotaan

Menunggu Verifikasi Email
Sudah mendaftar, tetapi belum memasukkan kode verifikasi email. Belum bernomor anggota.

KTA Tidak Aktif
Email terverifikasi dan nomor anggota sudah dibuat, tetapi iuran pendaftaran belum disetujui.

KTA Aktif
Masa aktif keanggotaan sedang berjalan.

Segera Berakhir
Sisa masa aktif 30 hari atau kurang. Perpanjangan sudah dibuka.

KTA Kedaluwarsa

Masa aktif sudah habis. Anggota tetap dapat membayar perpanjangan.

Dibatasi

Akun dibatasi pengurus. Status ini mengalahkan masa aktif sampai pembatasan dicabut.

Nonaktif

Akun diblokir penuh atas keputusan tertulis Super Admin, misalnya karena disalahgunakan.

Penghapusan Diproses

Anggota meminta akunnya dihapus. Data tidak dapat diubah atau dibatasi selama proses berjalan.

Alumni mendaftar sendiri

Web admin tidak menyediakan tombol untuk menambah alumni. Alumni mendaftar sendiri lewat aplikasi (lihat Bab 2) dan langsung tampil di daftar ini, termasuk yang belum memasukkan kode verifikasi email. Akun yang sudah selesai dihapus tidak tampil lagi.

11.2 Mencari, menyaring, dan mengurutkan

Mencari dan mengurutkan


1. Ketik kata kunci di kotak **Cari alumni**. Pencarian mencocokkan nama, email, dan kota yang mengandung kata kunci, serta nomor anggota yang diawali kata kunci. Huruf besar dan kecil tidak dibedakan.
2. Daftar diperbarui sesaat setelah Anda berhenti mengetik, tanpa perlu menekan tombol. Untuk mengosongkan pencarian, hapus isi kotak tersebut.
3. Pilih **Urutkan** untuk mengubah urutan kartu, misalnya **Nama A-Z**, **Angkatan terkecil**, atau **Masa aktif habis tercepat**. Urutan bawaan adalah **Terdaftar terbaru**.

Menyaring daftar

1. Klik **Filter**. Panel filter terbuka di bawah kotak pencarian.
2. Pasang satu atau beberapa filter pada tabel di bawah. Tombol berubah menjadi **Filter (1 aktif)**, **Filter (2 aktif)**, dan seterusnya sesuai jumlah filter yang terpasang.
3. Klik **Reset filter** untuk melepas semua filter sekaligus. Bila tidak ada alumni yang cocok, klik **Hapus pencarian dan filter**.

Pilihan filter

Filter	Pilihan
Status keanggotaan	**Semua status** atau salah satu status pada subbab sebelumnya, misalnya **Dibatasi** atau **Segera Berakhir**.
Angkatan	**Semua angkatan** atau Angkatan 1 sampai angkatan terbaru. Angkatan terbaru adalah tahun berjalan dikurangi 1996, jadi pada 2026 adalah angkatan 30.
Kota domisili	Ketik nama kota secara lengkap, misalnya Pekanbaru. Huruf besar dan kecil tidak dibedakan.
Jenis kelamin	**Semua**, **Laki-laki**, atau **Perempuan**.
Profesi	Daftar profesi dari halaman Skill & Profesi. Profesi yang sudah nonaktif ditandai (nonaktif).
Keahlian	Daftar keahlian dari halaman Skill & Profesi, dengan penanda nonaktif yang sama.



Panel filter dengan status Dibatasi terpasang: tombol menjadi Filter (1 aktif) dan daftar menyisakan dua alumni


Setiap halaman memuat 24 kartu. Di bawah kartu tampil keterangan jumlah, misalnya Menampilkan 2 dari 2, beserta tombol **Halaman sebelumnya** dan **Halaman berikutnya**. Bila data bergeser saat Anda berpindah halaman sehingga halaman menjadi kosong, klik **Kembali ke halaman sebelumnya**.

Filter tetap tersimpan

Pencarian, filter, dan urutan disimpan di alamat halaman. Kembali dari Informasi Pengguna atau Skill & Profesi lewat tautan **Manajemen Users** di atas judul membuka daftar dengan filter yang sama, selama tab browser masih terbuka. **Data Alumni** di menu samping membuka daftar tanpa filter. Simpan alamat halaman sebagai penanda browser untuk penyaringan yang sering dipakai.

11.3 Membaca Informasi Pengguna

Klik **Informasi Pengguna** pada kartu alumni. Bagian atas menampilkan nama, nomor anggota, dan kode angkatan, beserta tombol tindakan yang sesuai izin Anda: **Ubah data**, **Batasi akun** atau **Cabut pembatasan**, dan **Reset sandi**. Untuk kembali ke daftar, klik **Manajemen Users** pada jejak navigasi di atas nama anggota.



Informasi Pengguna: tombol tindakan, kartu Profil alumni dengan profesi dan riwayat pendidikan, serta ringkasan di kolom kanan

Bagian halaman Informasi Pengguna


Bagian	Isi
Profil alumni	Nomor anggota, kode angkatan, jenis kelamin, status pendidikan, kelas masuk dan keluar, tahun masuk sampai keluar, kota domisili, profesi, riwayat pendidikan, keahlian, dan bio.

Bagian	Isi
Kontak (administratif)	Email, telepon, dan media sosial, masing-masing dengan keterangan ditampilkan atau disembunyikan dari anggota lain, serta apakah anggota tampil di direktori alumni.
Keanggotaan	Status keanggotaan dan status akun, tanggal mulai, berakhir, perpanjangan dibuka, KTA dibuat (email terverifikasi), terdaftar, dan login terakhir, serta tabel **Periode keanggotaan**.
Histori keanggotaan dan moderasi	Aktivasi, perpanjangan, pembatasan, pencabutan, koreksi nomor, dan peringatan, terbaru di atas, 10 entri per halaman.
Akun dibatasi	Hanya bila akun dibatasi: sejak kapan, oleh siapa, pesan untuk anggota, dan alasan internal.
Akun admin tertaut	Hanya bila alumni ini juga memegang akun pengurus: nama, peran, dan status akun adminnya.
Pembayaran terbaru	Pembayaran terakhir anggota beserta statusnya. Klik satu pembayaran untuk membukanya di Verifikasi Pembayaran, atau **Semua pembayaran** untuk seluruh riwayatnya (Bab 10).
Tiket event terbaru	Event yang diikuti, total pembayaran tiket, status tiket, dan waktu check-in.
Moderasi	Jumlah laporan aktif, total laporan, peringatan, dan tindakan terakhir, dengan tautan **Laporan Moderasi** (Bab 14).

Kartu **Profil alumni** menampilkan seluruh isian profil berulang anggota. Profesi tampil sesuai urutan anggota; profesi pertama adalah profesi utama yang tercetak di KTA, dan diberi keterangan (utama) bila anggota mengisi lebih dari satu profesi. Riwayat pendidikan setelah pondok tampil dari yang terbaru, lengkap dengan strata, jurusan, dan tahun tamat. Di kartu kontak, setiap akun media sosial tampil sebagai baris tersendiri dan dapat diklik untuk dibuka di tab baru. Profesi atau keahlian yang masternya sudah dinonaktifkan tetap tampil dengan penanda **Master nonaktif**.

Kontak hanya untuk urusan kepengurusan

Kontak tampil lengkap walaupun anggota menyembunyikannya dari anggota lain, karena pengurus memerlukannya untuk urusan administratif. Setiap pembukaan halaman ini tercatat di Audit. Gunakan kontak hanya untuk urusan kepengurusan dan jangan membagikannya ke pihak lain.



Kartu Keanggotaan dan histori anggota berstatus Segera Berakhir: periode aktivasi dan perpanjangan beserta pengurus yang menyetujui

Pilih jenis pada kotak **Semua jenis** di kartu histori untuk menampilkan satu jenis saja, misalnya **Koreksi nomor anggota** atau **Dibatasi (suspend)**. Setiap entri menyebut pengurus pelaksana (atau Sistem) dan alasannya bila ada. Entri aktivasi dan perpanjangan juga memuat masa aktif baru beserta tanggal berakhir sebelumnya, sedangkan entri koreksi nomor memuat nomor lama dan baru. Entri **Peringatan moderasi** serta alasan pembatasan dan pencabutannya hanya terlihat oleh pemegang izin **Lihat laporan**; pengurus lain melihat keterangan Alasan hanya untuk pemegang izin moderasi.


11.4 Mengubah data dan mengoreksi identitas

Anggota dapat mengubah sendiri foto, kota, telepon, bio, profesi, riwayat pendidikan, media sosial, keahlian, dan pengaturan privasinya di aplikasi (Bab 8). Nama lengkap, jenis kelamin, angkatan, dan kelas adalah data identitas yang tidak dapat diubah anggota; jenis kelamin, angkatan, dan kelas juga menentukan nomor anggota. Data identitas hanya dapat dikoreksi pengurus yang memegang izin **Kelola anggota**, misalnya bila anggota salah memilih angkatan saat mendaftar. Pengurus juga dapat mengoreksi atau menghapus isi profil yang melanggar Ketentuan Komunitas, misalnya foto profil, bio, profesi yang diketik sendiri, atau tautan media sosial.

Mengubah data anggota

1. Buka Informasi Pengguna anggota, lalu klik **Ubah data**. Cara cepat: klik ikon pensil pada kartu alumni di daftar.

2. Ubah isian yang perlu dikoreksi. Isian lain biarkan apa adanya; hanya data yang berubah yang disimpan.
3. Isi **Alasan perubahan** (3-500 karakter), misalnya Koreksi kelas keluar sesuai ijazah. Alasan wajib dan tercatat di Audit.
4. Klik **Simpan perubahan**. Bila tidak ada data yang berubah, muncul pesan Belum ada perubahan.
5. Setelah tersimpan, formulir tertutup dan pesan hijau Data (nama anggota) disimpan tampil di atas halaman.



Formulir Ubah data anggota: bagian Identitas, Domisili dan kontak, serta awal bagian profesi

Isian formulir Ubah data anggota

Bagian	Isian dan aturan
Identitas	**Nama lengkap** (2-120 karakter), **Jenis kelamin**, **Angkatan** (1 sampai angkatan terbaru), **Kelas masuk**, dan **Kelas keluar**. Kelas keluar tidak boleh lebih rendah dari kelas masuk.
Domisili dan kontak	**Kota domisili** (maksimal 80 karakter, kosongkan untuk menghapus) dan **Telepon**, misalnya +62 812-3456-7890. Email tidak dapat diubah di sini.
Profesi	Maksimal 5 baris, masing-masing maksimal 100 karakter dan tidak boleh kembar. Profesi pertama tampil di KTA. Tambah baris dengan **Tambah profesi**; hapus dengan ikon tempat sampah.


Bagian	Isian dan aturan
Keahlian	Centang maksimal 10 keahlian dari daftar yang aktif.
Riwayat pendidikan	Maksimal 10 baris lewat **Tambah riwayat**, disimpan dari yang terbaru. **Universitas/instansi** wajib; **Jurusan/program studi**, **Strata**, dan **Tahun tamat** (1950-tahun ini) boleh kosong.
Bio	Maksimal 500 karakter.
Tautan sosial	Maksimal 10 tautan lewat **Tambah tautan**, tanpa kembar. Pilih platform, lalu isi nama pengguna tanpa spasi atau tautan https://. Platform Situs web wajib berupa tautan https://.
Hapus foto profil anggota	Muncul bila anggota memasang foto. Centang untuk melepas foto yang tidak pantas.

Pilih profesi dari saran

Pilih saran dari daftar profesi aktif. Label yang sama dengan profesi aktif (huruf besar dan kecil tidak dibedakan) otomatis tertaut, sehingga anggota muncul pada filter profesi. Baris kosong diabaikan saat menyimpan. Profesi bertanda (nonaktif) memakai master yang sudah nonaktif: bila barisnya dihapus lalu disimpan, profesi itu tidak dapat ditautkan lagi.

Mengoreksi jenis kelamin, angkatan, atau kelas

1. Di formulir, ubah **Jenis kelamin**, **Angkatan**, **Kelas masuk**, atau **Kelas keluar**, isi alasan, lalu klik **Simpan perubahan**.
2. Dialog **Simpan koreksi identitas?** menampilkan nilai lama dan baru, nomor anggota saat ini, dan alasan Anda. Periksa dengan teliti.
3. Centang **Saya sudah memeriksa data identitas baru dan alasan koreksinya.**, lalu klik **Simpan koreksi**.
4. Bila nomor anggota berubah, pesan hasil menampilkan nomor lama dan nomor baru. Nomor urut di bagian akhir tetap sama; hanya bagian angkatan, status pendidikan, dan jenis kelamin yang dihitung ulang.



Konfirmasi koreksi identitas: kelas keluar 5 menjadi 6, nomor anggota saat ini 12.02.01.7, dan alasan koreksi

Nomor anggota berformat AA.SS.JK.N: angkatan, status pendidikan (01 tamat MTs dan Aliyah, 02 tamat MTs atau Aliyah, 03 tidak tamat), jenis kelamin (01 laki-laki, 02 perempuan), dan nomor urut. Pada contoh gambar, kelas keluar dikoreksi dari 5 menjadi 6 sehingga 12.02.01.7 menjadi 12.01.01.7. Nomor lama dan baru tercatat di Audit dan histori, anggota menerima notifikasi Data keanggotaan diperbarui, dan QR KTA lama perlu diperbarui; anggota cukup membuka KTA di aplikasi untuk memuat QR baru (Bab 4). Koreksi nama lengkap juga meminta konfirmasi, tetapi tidak mengubah nomor.

> **Data diubah pengurus lain**
> Bila pengurus lain menyimpan perubahan setelah Anda membuka formulir, muncul peringatan dan tombol **Simpan perubahan** dinonaktifkan agar perubahan mereka tidak tertimpa. Klik **Muat data terbaru**, periksa isinya, lalu ulangi perubahan Anda.


11.5 Membatasi akun dan memulai reset sandi

Pembatasan dipakai untuk pelanggaran Ketentuan Komunitas, misalnya promosi berulang setelah diperingatkan. Tombol **Batasi akun** tampil bagi pengurus yang memegang izin **Lihat anggota**, **Lihat laporan**, dan **Putuskan laporan**. Pembatasan juga dapat diputuskan dari laporan moderasi (Bab 14); hasilnya sama.

Membatasi akun

1. Di Informasi Pengguna, klik **Batasi akun**.

2. Baca akibat pembatasan pada dialog, lalu isi **Alasan internal** (3-1000 karakter). Alasan ini untuk audit dan histori dan tidak pernah dikirim ke anggota.
3. Isi **Pesan untuk anggota** (3-500 karakter). Pesan ini tampil di halaman pembatasan pada aplikasi anggota, jadi jangan memuat data pelapor.
4. Centang **Saya memahami seluruh sesi anggota dicabut dan aksesnya dibatasi ke portal pembatasan.**, lalu klik **Batasi akun**. Tombol ini baru aktif setelah pernyataan dicentang.



Dialog Batasi akun: akibat pembatasan, Alasan internal, Pesan untuk anggota, dan pernyataan yang wajib dicentang

Akibat pembatasan

- Status keanggotaan menjadi **Dibatasi** dan mengalahkan masa aktif. Tanggal masa aktif tidak berubah.
- Seluruh sesi anggota dicabut sehingga anggota keluar dari semua perangkat, lalu aksesnya terbatas pada halaman pembatasan.
- Profil disembunyikan dari direktori, dan verifikasi KTA menunjukkan Tidak aktif.
- Tiket anggota tidak berlaku untuk check-in; refund diputuskan pengurus per kasus.
- Anggota menerima notifikasi berisi pesan Anda dan dapat mengajukan banding dari halaman pembatasan (Bab 8). Banding ditangani di menu Moderasi (Bab 14).
- Persetujuan pembayaran berikutnya tidak mencabut pembatasan, dan **Catat iuran** tidak dapat dipakai selama pembatasan berlaku.

Mencabut pembatasan

1. Buka Informasi Pengguna anggota yang dibatasi. Kartu **Akun dibatasi** tampil di kolom kanan.
2. Klik **Cabut pembatasan**, lalu isi **Alasan pencabutan** (3-1000 karakter).
3. Bila perlu, isi **Pesan untuk anggota (opsional)**. Bila kosong, anggota menerima pesan baku Pembatasan akun Anda telah dicabut pengurus.
4. Klik **Cabut pembatasan**. Banding aktif anggota, bila ada, otomatis ditutup sebagai dikabulkan.

Status setelah pembatasan dicabut

Pencabutan tidak otomatis membuat KTA aktif. Status dihitung ulang dari masa aktif: anggota yang masa aktifnya masih berjalan kembali **KTA Aktif** atau **Segera Berakhir**, yang masa aktifnya sudah habis menjadi **KTA Kedaluwarsa**, dan yang belum pernah disetujui iuran pendaftarannya menjadi **KTA Tidak Aktif**. Notifikasi ke anggota memuat arahan sesuai status barunya.

Memulai reset sandi (khusus Super Admin)


1. Pastikan permintaan datang lewat kanal bantuan resmi. Tombol **Reset sandi** hanya muncul bila **Status akun** anggota **Aktif**, termasuk anggota yang sedang dibatasi.
2. Klik **Reset sandi**, isi **Alasan atau dasar permintaan** (3-500 karakter), lalu centang pernyataan pada dialog.
3. Klik **Mulai pemulihan**. Pada dialog **Konfirmasi identitas**, masukkan **Sandi** dan **Kode autentikator** Anda, lalu klik **Konfirmasi** (lihat Bab 9).
4. Seluruh sesi anggota dicabut, anggota menerima notifikasi keamanan, dan kode pemulihan dikirim hanya ke email terverifikasi anggota. Kode berlaku 10 menit; anggota lalu membuat sandi baru di aplikasi (Bab 2).

Pengurus tidak pernah melihat sandi

Kode pemulihan dan sandi baru tidak pernah tampil di web admin. Pengiriman kode dibatasi 5 kali per jam untuk setiap email. Bila batas tercapai, dialog menampilkan sisa waktu tunggu dan tombol **Mulai pemulihan** baru dapat dipakai lagi setelah waktu tunggu habis.

11.6 Mengelola Skill & Profesi

Daftar profesi dan keahlian adalah data master yang dipilih alumni di profil aplikasi dan dipakai sebagai filter di direktori jejaring maupun di daftar alumni. Alumni juga boleh mengetik profesi sendiri, tetapi hanya profesi yang tertaut ke daftar ini yang dapat dipakai sebagai filter. Usulan profesi atau keahlian baru dari anggota masuk lewat kontak bantuan. Buka menu **Manajemen Users** lalu pilih **Skill & Profesi**, atau klik tombol **Manajemen Skill & Profesi** di halaman daftar alumni. Halaman ini memerlukan izin **Kelola master profesi dan keahlian**.



Manajemen Skill & Profesi, tab Profesi: status, jumlah alumni pemakai, urutan tampil, dan tombol kelola di setiap baris

Pilih tab **Profesi** atau **Keahlian**. Gunakan kotak **Cari profesi** (atau **Cari keahlian**), pilihan **Status**, dan **Urutkan** (**Urutan tampil**, **Label A-Z**, **Label Z-A**, **Paling banyak dipakai**) untuk menemukan butir. Kolom **Dipakai** menunjukkan jumlah alumni yang memakai butir tersebut. Setiap halaman memuat 30 butir.

Menambah profesi atau keahlian

1. Klik **Tambah profesi** atau **Tambah keahlian**.
2. Isi **Label** (1-100 karakter). Label harus unik tanpa membedakan huruf besar dan kecil, termasuk terhadap butir yang sudah nonaktif.
3. Isi **Urutan tampil**. Angka kecil tampil lebih dulu; nilai bawaannya 0.
4. Biarkan sakelar **Dapat dipilih alumni** menyala agar butir langsung dapat dipilih di aplikasi, lalu klik **Tambah**.

Mengubah, menonaktifkan, dan menghapus

- Ikon pensil membuka formulir ubah. Mengganti label berlaku untuk semua alumni yang memakainya. Klik **Simpan** setelah selesai.
- **Nonaktifkan** menghentikan pemilihan baru setelah Anda mengonfirmasi. Alumni yang sudah memakainya tetap menampilkan labelnya.
- **Aktifkan** membuat butir nonaktif dapat dipilih lagi, langsung tanpa konfirmasi.

- Ikon tempat sampah hanya muncul pada butir yang belum pernah dipakai (Dipakai 0 alumni). Penghapusan bersifat permanen: centang **Saya memahami akibat tindakan ini.**, lalu klik **Hapus profesi** atau **Hapus keahlian**.
- Bila butir ternyata mulai dipakai sebelum terhapus, penghapusan ditolak dan dialog menyarankan menonaktifkannya.

Label sudah ada tetapi nonaktif

Bila label yang Anda tambahkan sudah pernah dibuat lalu dinonaktifkan, penyimpanan ditolak. Pilih **Nonaktif** pada **Status** untuk menemukan butir lama itu, lalu klik **Aktifkan** sebagai gantinya.

Angkatan dan kelas bukan data master

Pilihan angkatan bertambah otomatis setiap tahun (angkatan terbaru adalah tahun berjalan dikurangi 1996), dan kelas selalu Kelas 1 sampai 3 (MTs) serta Kelas 4 sampai 6 (1 sampai 3 Aliyah). Keduanya tidak perlu dan tidak dapat diatur di halaman ini.

11.7 Izin, audit, dan hal yang tidak dapat dilakukan

Izin yang diperlukan

Tindakan	Izin
Membuka daftar alumni dan Informasi Pengguna	**Lihat anggota**
Mengubah data dan mengoreksi identitas	**Lihat anggota** dan **Kelola anggota**
Membatasi akun dan mencabut pembatasan	**Lihat anggota**, **Lihat laporan**, dan **Putuskan laporan**
Memulai reset sandi anggota	Hanya peran Super Admin
Membuka Manajemen Skill & Profesi	**Kelola master profesi dan keahlian**
Melihat kartu Pembayaran terbaru	**Lihat pembayaran**. Tombol **Catat iuran** juga memerlukan **Putuskan pembayaran** (Bab 10).
Melihat kartu Tiket event terbaru	**Kelola event dan tiket** atau **Lihat pembayaran**
Melihat kartu Moderasi, peringatan, dan alasan internal pembatasan	**Lihat laporan**
Menelusuri catatan tindakan di menu Audit	**Lihat audit** (Bab 14)

Akun alumni milik Anda sendiri

Bila akun alumni tertaut ke akun admin Anda sendiri, halaman menampilkan peringatan dan tombol **Ubah data**, **Batasi akun**, **Cabut pembatasan**, serta **Reset sandi** tidak tersedia. Untuk mencegah konflik kepentingan, perubahan pada akun tersebut harus dilakukan pengurus lain. Izin diatur Super Admin di Manajemen Admin (Bab 15).

Catatan di Audit

Tindakan	Kode tindakan di Audit
Membuka Informasi Pengguna	member.viewed
Menyimpan perubahan data, termasuk nama lengkap	member.updated
Mengoreksi jenis kelamin, angkatan, atau kelas	member.number_corrected bila nomor berubah, member.identity_corrected bila nomor tetap
Membatasi akun dan mencabut pembatasan	member.suspended dan member.unsuspended
Memulai reset sandi	member.password_reset_initiated
Menambah, mengubah atau menonaktifkan, dan menghapus master	master.created, master.updated, dan master.deleted

Untuk menelusuri tindakan tersebut, buka menu **Audit**, isi **Tindakan** dengan kode di atas persis seperti tertulis, lalu klik **Terapkan filter** (lihat Bab 14). Setiap entri mencatat pengurus pelaksana, waktu, dan alasan yang Anda tulis bila tindakan itu memerlukan alasan.

Yang tidak dapat dilakukan dari web admin

- Menambah alumni baru. Alumni mendaftar sendiri lewat aplikasi.
- Menghapus akun anggota. Penghapusan hanya atas permintaan anggota dari aplikasi (Bab 8) atau situs (Bab 16) dan selesai paling lambat 7 hari kalender.
- Mengubah email login anggota atau pengaturan privasinya. Privasi tetap pilihan anggota.
- Mengisi nomor anggota secara langsung. Nomor selalu dihitung sistem dan nomor urutnya tidak pernah berubah.
- Melihat atau menentukan sandi maupun kode pemulihan anggota.
- Menonaktifkan akun (status **Nonaktif**). Status ini untuk akun yang disalahgunakan atau sedang diselidiki dan diubah tim teknis atas keputusan tertulis Super Admin. Untuk pelanggaran perilaku, gunakan **Batasi akun**.
- Memilih profesi atau keahlian nonaktif sebagai pilihan baru, atau menghapus master yang sudah dipakai alumni.

Anggota meminta datanya dihapus. Apa yang perlu dilakukan pengurus?

Arahkan anggota ke menu hapus akun di aplikasi atau di situs kapdh.or.id. Pengurus tidak dapat menghapus akun dari web admin. Setelah anggota mengajukan, statusnya menjadi **Penghapusan Diproses**, datanya tidak dapat diubah atau dibatasi, dan penghapusan selesai paling lambat 7 hari kalender.

Mengapa tombol Ubah data atau ikon pensil tidak muncul?

Kemungkinan Anda belum memegang izin **Kelola anggota**, akun sedang dalam proses penghapusan, atau akun alumni tertaut ke akun admin Anda sendiri. Pada kasus terakhir, ikon pensil di kartu tetap tampil, tetapi formulir tidak terbuka dan halaman Informasi Pengguna menampilkan peringatan beserta alasannya.

Anggota salah memilih angkatan saat mendaftar. Bagaimana memperbaikinya?

Pastikan permintaan dikirim dari email akun anggota, misalnya ke bantuan@kapdh.or.id. Buka Informasi Pengguna, klik **Ubah data**, ubah **Angkatan**, isi **Alasan perubahan**, lalu konfirmasi koreksi identitas. Nomor anggota dihitung ulang dengan nomor urut tetap, dan anggota diberi tahu lewat notifikasi.

Anggota ingin mengganti email akunnya. Dapatkah pengurus mengubahnya?

Tidak. Email akun yang sudah aktif belum dapat diubah, baik oleh anggota maupun pengurus. Jelaskan pilihan yang tersedia, misalnya menghapus akun lalu mendaftar kembali dengan email baru sebagai akun baru (Bab 8 dan Bab 2).

BAB 12 WEB ADMIN PENGURUS

Manajemen Konten

Menu **Manajemen Konten** dipakai pengurus untuk menyiapkan apa yang dibaca anggota di aplikasi dan publik di situs: berita, banner Beranda, kategori berita, serta halaman informasi dan legal yang berversi.

YANG AKAN ANDA PELAJARI


- Menulis, menjadwalkan, dan mengarsipkan berita untuk anggota
- Membuat banner Beranda dengan tujuan dan masa tayang
- Menyiapkan gambar sesuai ukuran dan aturan unggah
- Mengatur kategori berita tanpa merusak berita lama
- Menerbitkan versi baru halaman legal dan memahami dampaknya

12.1 Mengenal menu Manajemen Konten

Klik **Manajemen Konten** di menu samping. Menu ini hanya tampil bagi admin yang memiliki izin **Kelola konten** (lihat Bab 9 dan Bab 15). Halaman terbuka di tab **Berita**. Pindah tab dengan tombol di kanan atas: **Berita**, **Banner**, **Halaman**, dan **Kategori**. Tab yang sedang aktif ikut tersimpan di alamat halaman, sehingga tautannya dapat dibagikan ke sesama pengurus.

Empat tab Manajemen Konten

Tab	Isinya	Dilihat anggota di
Berita	Feed informasi: draf, jadwal terbit, dan arsip berita.	Beranda dan daftar Berita aplikasi, ditambah satu notifikasi saat berita tampil (lihat Bab 5).
Banner	Gambar promosi dengan tujuan, masa tayang, dan urutan.	Deretan banner di Beranda aplikasi.
Halaman	Halaman informasi dan legal yang berversi.	Menu Akun aplikasi bagian Informasi dan situs kapdh.or.id.
Kategori	Kategori untuk mengelompokkan berita.	Label kategori pada berita dan tab kategori di daftar Berita.



Tab Berita: daftar berita dengan gambar, kategori, status, dan tanggal publikasi

Menemukan berita dengan cepat

- **Cari berita**: ketik sebagian judul atau slug. Daftar menyesuaikan saat Anda mengetik.
- **Status**: tampilkan hanya berita Draf, Terjadwal, Terbit, atau Diarsipkan.
- **Kategori**: saring per kategori. Kategori yang sudah dinonaktifkan ditandai (nonaktif).
- **Urutan**: Terakhir diubah (bawaan), Tanggal publikasi terbaru, Terakhir dibuat, atau Judul A-Z.
- Kolom **Kelola**: ikon pensil membuka editor dan ikon tempat sampah menghapus berita. Ikon hapus hanya aktif untuk berita Draf dan Diarsipkan.
- Setiap halaman tabel memuat 20 baris. Klik **Halaman berikutnya** untuk melihat sisanya.

Bukan di menu ini


Event beserta kategori event dikelola di menu **Manajemen Event & Tiket** (Bab 13). Web admin tidak memiliki fitur kirim pengumuman massal tersendiri: menu **Notifikasi** (Bab 15) hanya memantau dan mengulang pengiriman. Pengumuman untuk semua anggota disampaikan lewat berita, yang otomatis mengirim satu notifikasi saat tampil.

12.2 Menyiapkan kategori berita

Kategori mengelompokkan berita, misalnya Pengumuman, Organisasi, dan Panduan. Pada awal pemakaian belum ada kategori sama sekali, dan berita hanya dapat memakai kategori yang aktif. Karena itu, buat kategori sebelum menulis berita. Buka tab **Kategori**, atau klik **Manajemen Kategori** di tab Berita.

Menambah kategori

1. Klik **Tambah Kategori**.
2. Isi **Label** (maksimal 80 karakter), misalnya Pengumuman. Label inilah yang dilihat anggota.
3. Biarkan **Slug** kosong agar dibuat otomatis dari label, atau isi sendiri dengan huruf kecil, angka, dan tanda hubung.
4. Isi **Urutan tampil** dengan angka 0 sampai 32767. Angka kecil tampil lebih dahulu pada tab kategori di aplikasi. Beri jarak 10 (10, 20, 30) agar kategori baru mudah disisipkan.
5. Pastikan sakelar **Aktif** menyala, lalu klik **Tambah kategori**.



Tab Kategori: kolom Dipakai menunjukkan jumlah berita yang memakai tiap kategori

Aturan kategori


- Kategori yang sudah dipakai berita tidak dapat dihapus, sehingga ikon hapusnya tidak aktif. Nonaktifkan saja bila kategori itu tidak ingin dipakai lagi.
- Kategori nonaktif tidak muncul di pilihan berita baru dan tidak tampil sebagai tab di aplikasi. Berita lama yang memakainya tetap menampilkan labelnya.
- Mengubah label lewat ikon pensil langsung mengubah tampilan pada semua berita yang memakai kategori itu.
- Kategori yang sedang tidak dipakai berita (kolom Dipakai bertuliskan Belum dipakai) dapat dihapus permanen setelah Anda mencentang pernyataan di jendela konfirmasi.

12.3 Menulis dan menyunting berita

Klik **Buat Konten Baru** di tab Berita untuk membuka halaman **Tambah Konten Baru**. Untuk mengubah berita yang sudah ada, klik judulnya atau ikon pensil; halaman **Edit Konten** terbuka dengan formulir yang sama. Berita baru selalu disimpan sebagai draf lebih dahulu, baru kemudian diterbitkan.

Membuat draf berita

1. Isi **Judul konten** (wajib, maksimal 200 karakter).
2. Biarkan **Slug tautan** kosong agar dibuat otomatis dari judul. Slug menjadi alamat berita di aplikasi, misalnya /news/kabar-alumni.
3. Isi **Ringkasan** bila perlu (maksimal 300 karakter). Ringkasan tampil di kartu berita di Beranda dan daftar Berita, dan menjadi isi notifikasi berita. Ringkasan tidak tampil di halaman detail, jadi isi berita harus lengkap tanpa ringkasan.
4. Tulis **Isi berita** (wajib) di editor. Bilah alatnya menyediakan huruf tebal, miring, subjudul dan sub-subjudul, daftar berpoin dan bernomor, kutipan, sisipkan dan hapus tautan, sisipkan gambar, serta urungkan dan ulangi.
5. Di kartu **Kategori & Gambar**, pilih **Kategori** (atau biarkan **Tanpa kategori**), lalu klik **Pilih gambar** atau tarik berkas ke kotaknya untuk mengunggah **Gambar cover**. Keduanya opsional. Cover dapat diganti dengan **Ganti gambar** atau dibuang dengan **Lepas gambar**.
6. Klik **Simpan draf**. Berita tersimpan sebagai draf dan belum terlihat anggota.



Editor berita: isi di kiri; kategori, gambar cover, tombol simpan, dan panel Status & Penerbitan di kanan

Yang perlu diketahui saat menyunting

- Tautan di isi berita hanya boleh diawali https:// atau mailto:. Di aplikasi, tautan https ditandai sebagai tautan luar dan anggota diminta konfirmasi **Buka tautan luar?** sebelum tautan dibuka.
- Isi dibersihkan otomatis saat disimpan. Format di luar bilah alat, misalnya warna huruf atau tabel, dibuang, tetapi teksnya tetap.
- Sisipkan gambar meminta **Alamat gambar** dan **Teks alternatif**. Hanya gambar yang diunggah di web admin KAPDH yang dipertahankan; gambar dari situs lain dibuang. Sebaiknya pakai **Gambar cover**.
- Slug dapat diubah selama berita belum pernah tampil. Setelah pernah tampil, slug tidak dapat diubah lagi agar tautan di notifikasi dan banner tetap berlaku.
- Untuk berita yang sudah tersimpan, tombol simpan bertuliskan **Simpan draf** (berita Draf) atau **Simpan perubahan** (status lain) dan baru aktif setelah ada perubahan.

Periksa dengan Pratinjau

Klik **Pratinjau** di kanan atas untuk melihat perkiraan tampilan berita di aplikasi anggota: cover, kategori, tanggal, jumlah suka, judul, ringkasan, dan isi. Pratinjau memakai isian terkini, termasuk yang belum disimpan. Di aplikasi sendiri, ringkasan hanya tampil di kartu berita, tidak di halaman detail.

Berita yang sedang tampil

Bila berita berstatus **Terbit**, perubahan yang Anda simpan langsung terlihat anggota. Notifikasi berita tidak dikirim ulang, jadi judul yang sudah terkirim dalam notifikasi tidak dapat diralat lewat notifikasi.

12.4 Menerbitkan, menjadwalkan, dan mengarsipkan

Penerbitan diatur di panel **Status & Penerbitan** di sisi kanan editor. Panel ini baru muncul setelah draf tersimpan. Selama masih ada perubahan yang belum disimpan atau gambar cover sedang diunggah, semua tombolnya ditahan dan panel menjelaskan alasannya.

Status berita

Draf

Belum terlihat anggota. Dapat diterbitkan, dijadwalkan, diarsipkan, atau dihapus.

Terjadwal

Tampil otomatis pada tanggal dan jam yang dipilih (WIB). Kolom Tgl Publikasi menampilkan jadwal lengkap dengan jamnya.

Terbit

Tampil di Beranda dan daftar Berita aplikasi.

Diarsipkan

Disembunyikan dari aplikasi dan tidak akan diterbitkan lagi oleh jadwal lama.

Menerbitkan atau menjadwalkan berita

1. Simpan semua perubahan di editor lebih dahulu.
2. Di **Waktu terbit**, pilih **Terbitkan sekarang** atau **Jadwalkan**.
3. Untuk jadwal, isi **Tanggal & jam terbit** dalam WIB. Waktunya harus di masa depan.
4. Klik **Terbitkan sekarang** atau **Jadwalkan terbit**, baca penjelasan di jendela konfirmasi, lalu klik tombol konfirmasinya.

Notifikasi berita hanya dikirim sekali

Saat berita tampil, langsung maupun saat jadwal tiba, notifikasi dikirim sekali dalam sekitar satu menit ke semua anggota aktif (terverifikasi atau segera berakhir). Notifikasi ini tidak dapat ditarik atau diulang. Periksa judul, ringkasan, isi, dan tautan sebelum menerbitkan, dan beri jarak beberapa hari antarberita agar anggota tidak kebanjiran notifikasi.

Judul notifikasi adalah judul berita dan isinya adalah Ringkasan. Bila Ringkasan kosong, isinya berbunyi "Berita baru dari KAPDH. Ketuk untuk membaca." Notifikasi masuk ke kotak Notifikasi aplikasi dan dikirim sebagai push bila anggota mengizinkannya. Berita tidak dikirim lewat email (lihat Bab 5).

Tindakan lanjutan di panel Status & Penerbitan


Status berita	Tombol	Akibatnya
Terjadwal	**Simpan jadwal baru**, **Terbitkan sekarang**, **Batalkan jadwal**	Mengubah jadwal, langsung menerbitkan, atau mengembalikan berita menjadi draf.
Draf, Terjadwal, Terbit	**Arsipkan**	Berita hilang dari aplikasi dan jadwal yang belum tiba dibatalkan. Banner yang menunjuknya ditandai tujuan tidak tersedia.
Diarsipkan	**Pulihkan ke draf**	Berita kembali menjadi draf dan tetap tersembunyi sampai diterbitkan lagi.
Draf yang pernah tampil	**Terbitkan ulang sekarang**	Berita tampil lagi dengan tanggal publikasi aslinya. Penjadwalan ulang tidak tersedia dan notifikasi tidak dikirim lagi.
Draf, Diarsipkan	**Hapus berita**	Berita beserta jumlah suka-nya dihapus permanen setelah Anda mencentang pernyataan di jendela konfirmasi.

Tips

Untuk menyembunyikan berita sementara, pilih **Arsipkan**, bukan hapus. Berita yang sedang terbit atau terjadwal harus diarsipkan dahulu sebelum dapat dihapus.

12.5 Membuat banner Beranda


Banner adalah gambar besar di Beranda aplikasi. Banner tampil selama sakelar **Aktif** menyala dan waktu sekarang berada di dalam masa tayangnya. Beranda memuat paling banyak 10 banner yang sedang tayang, diurutkan menurut **Urutan tampil**. Banner hanya tampil di Beranda anggota aktif, jadi banner ditujukan kepada anggota yang sudah bergabung.



Tab Banner: tujuan tertulis di bawah judul, kolom Kategori mengikuti berita atau event tujuan, lalu masa tayang, status, dan urutan

Membuat banner

1. Di tab **Banner**, klik **Buat Banner**.
2. Isi **Judul banner** (maksimal 120 karakter). Judul ini ditulis aplikasi di atas gambar dan dibacakan pembaca layar.
3. Klik **Pilih gambar** untuk mengunggah **Gambar banner** (wajib). Ikuti ukuran pada subbab aturan gambar di akhir bab ini.
4. Pilih **Tujuan saat banner diketuk**, lalu tentukan tujuannya sesuai tabel di bawah.
5. Isi **Mulai tayang** (wajib) dan **Selesai tayang** dalam WIB. Kosongkan Selesai tayang bila tanpa batas akhir; bila diisi, waktunya harus setelah Mulai tayang.
6. Isi **Urutan tampil** (angka kecil tampil lebih dahulu), pastikan **Aktif** menyala, lalu klik **Buat banner**.



Formulir Buat banner dengan tujuan Berita: ketik judul berita, lalu pilih dari daftar

Pilihan tujuan banner

Tujuan	Cara mengisi	Tidak tersedia bila
Tanpa tujuan	Tidak perlu diisi. Banner hanya menampilkan gambar dan tidak dapat diketuk.	-
Berita	Ketik judul di **Berita tujuan**, lalu pilih.	Berita belum terbit, diarsipkan, atau dihapus.
Event	Ketik judul di **Event tujuan**, lalu pilih. Admin tanpa izin Kelola event dan tiket mengisi **ID event tujuan** yang diminta dari pengurus event.	Event masih draf, dibatalkan, sudah selesai, atau dihapus.
Halaman	Ketik judul di **Halaman tujuan**, lalu pilih.	Halaman belum pernah terbit atau dihapus.
Tautan luar	Isi alamat lengkap yang diawali https://. Anggota diminta konfirmasi **Buka tautan luar?** sebelum tautan dibuka di peramban.	-

Status banner

Tayang
Aktif dan berada di dalam masa tayang; terlihat di Beranda.

Terjadwal
Aktif, tetapi waktu Mulai tayang belum tiba.

Berakhir
Waktu Selesai tayang sudah lewat.

Nonaktif
Sakelar Aktif dimatikan; banner disembunyikan tanpa dihapus.

Tujuan tidak tersedia
Banner yang tujuannya tidak lagi dapat dibuka tetap tayang, tetapi diberi tanda **Tujuan tidak tersedia** di tabel, dan anggota yang mengetuknya melihat pesan bahwa konten tujuan sudah tidak tersedia. Pilih tujuan lain atau nonaktifkan banner. Buat banner setelah berita atau event tujuannya terbit.

Tips
Beri jarak 10 pada Urutan tampil (10, 20, 30) agar banner baru mudah disisipkan. Untuk menyembunyikan banner sementara, klik ikon pensil dan matikan **Aktif**. Menghapus banner bersifat permanen dan meminta Anda mencentang pernyataan.


12.6 Mengelola halaman informasi dan legal

Tab **Halaman** berisi lima halaman baku yang wajib ada, ditambah halaman informasi yang Anda buat sendiri. Setiap halaman punya dua salinan: **Versi tayang** yang dibaca publik, dan **Draf kerja** yang sedang Anda siapkan. Menyimpan draf tidak mengubah teks yang dibaca publik; teks itu baru berganti saat Anda menerbitkan versi baru.

Lima halaman baku

Halaman	Jenis	Alamat di situs
Kebijakan Privasi	Legal	kapdh.or.id/kebijakan-privasi
Ketentuan Layanan	Legal	kapdh.or.id/ketentuan
Ketentuan Komunitas	Legal	kapdh.or.id/ketentuan-komunitas
Bantuan	Informasi	kapdh.or.id/bantuan
Tentang KAPDH	Informasi	kapdh.or.id/tentang

Kelima halaman itu juga dibuka anggota dari menu **Akun** di aplikasi, bagian Informasi, sedangkan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan ditautkan di layar pendaftaran. Halaman baku tidak dapat dihapus dan slugnya tidak dapat diubah. Di situs, halaman Tentang juga memuat bagian Legalitas organisasi yang tidak diubah dari menu ini.



Tab Halaman: kolom Versi tayang dan Draf kerja menunjukkan halaman yang punya perubahan belum terbit

Keterangan kolom Draf kerja

Sama dengan versi tayang

Tidak ada perubahan yang menunggu terbit.

Ada perubahan belum terbit


Draf tersimpan berbeda dari versi tayang dan siap diterbitkan.

Draf belum pernah terbit


Halaman belum pernah terbit, sehingga belum dapat dibaca publik.

Menerbitkan versi baru

1. Klik judul halaman. Editor terbuka di bawah tabel dengan kartu **Versi tayang** di kiri dan **Draf kerja** di kanan.
2. Ubah **Judul** atau **Isi halaman** di Draf kerja, lalu klik **Simpan draf**.
3. Klik **Terbitkan versi baru**. Tombol ini aktif bila draf tersimpan berbeda dari versi tayang.
4. Baca penjelasan di jendela konfirmasi, isi **Catatan perubahan** bila perlu (dicatat di audit, tidak tampil publik), centang pernyataan, lalu klik tombol yang menyebut nomor versi barunya, misalnya **Terbitkan versi 3**.



Editor halaman: versi tayang di kiri tidak berubah sampai draf kerja di kanan diterbitkan



Konfirmasi terbit dokumen legal: versi naik dan teksnya menjadi acuan persetujuan pengguna

Dampak versi legal pada anggota

Setiap penerbitan menaikkan nomor versi halaman. Untuk Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan, versi terbaru menjadi acuan persetujuan pendaftar baru; bila versinya berubah saat seseorang sedang mendaftar, aplikasi memintanya membaca ulang dan mencentang kembali. Anggota yang sudah terdaftar tidak diminta menyetujui ulang, jadi umumkan perubahan penting lebih dahulu lewat berita.

> **Perhatian**
> Versi yang sudah terbit tidak dapat dibatalkan; perbaikan diterbitkan sebagai versi berikutnya. Pendaftaran anggota baru belum dapat dibuka sebelum Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan pernah terbit.

Halaman informasi tambahan

- Klik **Buat Halaman**, isi **Judul**, **Slug** (wajib), dan **Isi halaman**, lalu klik **Simpan draf**. Halaman baru selalu dimulai sebagai draf, lalu diterbitkan dengan langkah di atas.
- Slug halaman tidak dapat diubah lagi setelah halaman pertama kali terbit.
- Situs dan menu Akun aplikasi hanya memuat lima halaman baku. Anggota membuka halaman informasi tambahan melalui banner bertujuan **Halaman**.
- Halaman tambahan dapat dihapus. Banner yang menunjuknya lalu ditandai tujuan tidak tersedia.
- Bila pengaturan yang disebut naskah berubah, misalnya batas pembatalan tiket atau kontak dukungan, perbarui naskah halaman yang menyebutnya, lalu terbitkan versi baru.

12.7 Gambar, konflik, dan perubahan belum disimpan

Ukuran gambar yang disarankan

Pemakaian	Ukuran file	Tampilan di aplikasi
Gambar cover berita	1600 x 900 px, JPG	Rasio 16:9 di kartu dan detail berita, dipotong dari tengah. Beri jarak tepi 64 px.
Gambar banner	1760 x 800 px, JPG	Tepat 2,2:1. Letakkan elemen penting di bagian atas (kira-kira 40-420 px dari atas); pita bawah dipakai aplikasi untuk judul banner.

Aturan unggah gambar

- Format JPG atau PNG, maksimal 5 MB per berkas. Usahakan di bawah 1 MB (JPG kualitas 80-85).
- Ekstensi berkas harus sesuai format aslinya karena isi berkas ikut diperiksa. Batasnya 12.000 px per sisi dan 40 megapiksel.
- Setiap admin dapat mengunggah paling banyak 10 gambar per jenis (cover berita atau gambar banner) dalam 24 jam.
- Gambar yang diunggah tetapi tidak ikut tersimpan ke berita atau banner dalam 24 jam dihapus otomatis. Unggah gambar saat Anda langsung menyimpan kontennya.
- Gambar konten bersifat publik. Jangan memuat KTA, nomor anggota, kode QR, atau wajah yang dapat dikenali tanpa izin yang bersangkutan.
- Jangan menulis ulang judul di dalam gambar; cukup logo KAPDH atau satu kata kunci.
- Selama gambar masih diunggah, tombol simpan dan terbit ditahan sampai unggahan selesai.

Bila pengurus lain menyunting bersamaan

Bila berita, banner, kategori, atau halaman yang Anda buka sudah diubah pengurus lain, simpanan Anda ditolak dan muncul pemberitahuan berisi status terbaru serta tombol **Muat ulang versi terbaru**. Isian Anda belum hilang: salin dahulu bagian yang ingin dipertahankan, lalu muat ulang dan terapkan kembali perubahan Anda.

Pemberitahuan serupa muncul bila status berubah dengan sendirinya, misalnya jadwal terbit tiba saat editor masih terbuka sehingga jadwal tidak dapat dibatalkan lagi. Selama pemberitahuan ini tampil, tombol simpan dan terbit ditahan sampai Anda memuat ulang.

Perubahan belum disimpan

Di editor berita dan halaman, berpindah halaman, berganti tab, atau klik **Tutup editor** selagi ada perubahan memunculkan jendela **Tinggalkan tanpa menyimpan?**. Pilih **Tetap di sini** lalu simpan, atau **Tinggalkan** untuk membuang perubahan. Menutup atau memuat ulang tab peramban juga memicu peringatan. Formulir banner dan kategori langsung tertutup tanpa menyimpan bila Anda klik **Batal**.

BAB 13 WEB ADMIN PENGURUS

Manajemen Event, Tiket, dan Check-in


Bab ini memandu pengurus membuat dan menerbitkan event, mengatur kategori, jadwal, kuota, dan harga, memantau peserta dan tiket, membatalkan tiket atau event beserta refundnya, serta memindai QR tiket peserta di lokasi acara.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Membuat event sebagai draf lalu menerbitkannya untuk anggota
- Membaca kursi ditahan, terbayar, sisa, serta daftar peserta
- Memindai QR tiket di lokasi dan memahami setiap hasilnya
- Mengatur kategori, jadwal, periode daftar, kuota, harga, dan cover
- Membatalkan tiket atau event dan dampaknya pada refund

13.1 Mengenal halaman Event dan Tiket

Menu **Manajemen Event & Tiket** di menu samping berisi dua halaman: **Daftar Event** untuk mengelola kegiatan alumni beserta tiketnya, dan **Check-in Tiket** untuk memindai QR tiket peserta di lokasi acara. Daftar Event memerlukan izin **Kelola event dan tiket**, sedangkan Check-in Tiket memerlukan izin **Check-in tiket**. Petugas yang hanya diberi izin check-in hanya melihat halaman Check-in Tiket. Izin diatur Super Admin (lihat Bab 15).



Halaman Event dan Tiket: tombol Check-in Tiket, Manajemen Kategori, dan Buat Event Baru, pencarian, filter, serta tabel event.

Membaca tabel event

- **Nama Event** dengan status event di bawahnya. Klik nama event untuk membuka halaman detail.
- **Gambar** menampilkan cover event. Ikon gambar dicoret berarti event belum memiliki cover.
- **Kategori** dan **Lokasi** sesuai isian formulir. **Buka Daftar** dan **Tutup Daftar** ditulis dalam zona waktu event.
- **Total Tiket** adalah kuota. **Sisa Tiket** menunjukkan kursi yang masih dapat dipesan (**Habis** bila nol), kursi **Ditahan** (menunggu bayar atau verifikasi), dan **Terbayar**. Event dibatalkan: **Dibatalkan**.
- Kolom **Kelola** berisi ikon pensil untuk mengubah dan ikon tempat sampah untuk menghapus. Ikon pensil tidak ada pada event selesai atau dibatalkan; ikon tempat sampah redup bila event sudah pernah bertiket.

Ketik di kotak **Cari nama event atau lokasi...** untuk mencari, lalu persempit dengan filter **Status** dan **Kategori**. Pilihan **Urutkan** terdiri atas **Acara terbaru**, **Acara terdekat**, **Tutup daftar terdekat**, **Baru dibuat**, dan **Nama A-Z**. Tabel menampilkan 20 event per halaman.

Status event

Draf

Baru dibuat dan belum terlihat oleh anggota. Dapat diubah, diterbitkan, atau dihapus.

Pendaftaran dibuka

Sudah diterbitkan dan tampil di aplikasi. Anggota dapat memesan selama periode pendaftaran dan kursi masih ada.

Pendaftaran ditutup

Pemesanan baru ditutup, baik otomatis saat waktu tutup daftar tiba maupun karena pengurus mengeklik **Tutup pendaftaran**. Tiket lunas tetap berlaku untuk check-in.

Selesai

Otomatis setelah waktu selesai acara lewat. Event tidak dapat diubah dan check-in tidak diterima lagi.

Dibatalkan

Dibatalkan pengurus. Seluruh QR tiket tidak berlaku, tetapi data event dan tiket tetap tersimpan sebagai riwayat.

Perubahan status otomatis


Sistem memeriksa jadwal event setiap 5 menit. Status **Pendaftaran ditutup** atau **Selesai** karena waktunya sudah lewat dapat tampil di web admin beberapa menit kemudian. Anggota tetap tidak dapat memesan setelah waktu tutup daftar lewat.

13.2 Mengatur kategori event

Kategori mengelompokkan event dan tampil sebagai tab pada daftar event di aplikasi anggota. Buat kategori lebih dahulu agar dapat dipilih saat membuat event. Event juga boleh disimpan tanpa kategori.

Menambah kategori

1. Di halaman Event dan Tiket, klik **Manajemen Kategori**. Panel **Manajemen Kategori Event** terbuka di sisi kanan.
2. Di bagian **Tambah kategori**, isi **Nama kategori** (wajib, maksimal 80 karakter).
3. Isi **Slug** bila perlu, yaitu nama pendek berisi huruf kecil, angka, dan tanda hubung. Kosongkan agar slug dibuat otomatis dari nama.
4. Isi **Urutan** dengan angka 0 atau lebih untuk menentukan urutan tampil, lalu klik **Tambah kategori**. Kategori baru langsung aktif.



Panel Manajemen Kategori Event: formulir tambah kategori dan daftar kategori beserta jumlah event yang memakainya.

Mengubah, menonaktifkan, dan menghapus kategori

- Klik ikon pensil pada kategori untuk mengubah nama, slug, atau urutan, lalu klik **Simpan**.
- Matikan sakelar **Tampil untuk event baru** untuk menonaktifkan kategori. Kategori nonaktif tidak dapat dipilih untuk event baru atau diubah dan hilang dari tab aplikasi anggota, tetapi tetap tercantum pada event lama.
- Ikon tempat sampah hanya aktif untuk kategori yang belum dipakai event. Kategori yang sudah dipakai cukup dinonaktifkan.


13.3 Membuat event baru

Event baru selalu tersimpan sebagai draf dan belum terlihat oleh anggota. Simpan dulu, periksa hasilnya di halaman detail, lalu terbitkan bila sudah benar (lihat subbab berikutnya). Siapkan gambar cover dan pastikan tanggal acara, periode pendaftaran, harga, dan kuota sudah disepakati panitia.


Mengisi formulir Buat Event Baru

1. Di halaman Event dan Tiket, klik **Buat Event Baru**.

2. Di bagian **Informasi Event**, isi **Nama event** (wajib, maksimal 200 karakter), pilih **Kategori**, lalu isi **Deskripsi** berupa teks polos (maksimal 5.000 karakter).
3. Klik **Pilih gambar** atau tarik berkas ke kotak **Gambar cover**. Tunggu sampai pratinjau gambar muncul.
4. Di bagian **Lokasi**, isi **Nama lokasi**, **Alamat**, dan **Tautan peta** yang diawali https://, misalnya tautan Google Maps. Ketiganya opsional; untuk acara daring, lihat kotak tips di akhir subbab ini.
5. Di bagian **Jadwal**, pilih **Zona waktu event** (WIB, WITA, atau WIT) lalu isi **Mulai** dan **Selesai**. Di bagian **Periode Pendaftaran**, isi **Buka daftar** dan **Tutup daftar**.
6. Di bagian **Check-in**, biarkan sakelar **Atur jendela check-in sendiri** mati untuk memakai jendela bawaan, atau nyalakan lalu isi **Buka check-in** dan **Tutup check-in**.
7. Di bagian **Harga dan Kuota**, isi **Harga tiket** (isi 0 untuk event gratis) dan **Total tiket (kuota)**.
8. Klik **Simpan sebagai draf**. Halaman detail event terbuka dengan status **Draf**.



Bagian Informasi Event: nama, kategori, deskripsi, dan pratinjau gambar cover yang sudah diunggah.



Bagian Jadwal, Periode Pendaftaran, Check-in, serta Harga dan Kuota, diakhiri tombol Simpan sebagai draf.

Aturan isian yang diperiksa saat menyimpan

Isian	Aturan
Mulai dan Selesai	Wajib. Selesai harus setelah Mulai. Jam diketik sesuai zona waktu event; mengganti zona mempertahankan jam yang sudah diketik.
Buka daftar dan Tutup daftar	Wajib. Tutup daftar harus setelah Buka daftar dan paling lambat sama dengan waktu Selesai. Anggota hanya dapat memesan di antara keduanya.
Jendela check-in	Bawaan: dibuka 2 jam sebelum Mulai sampai Selesai. Bila diatur sendiri, Buka check-in dan Tutup check-in wajib diisi, Tutup check-in harus setelah Buka check-in, dan paling lambat sama dengan Selesai.
Harga tiket	Isi 0 untuk event gratis: tiket langsung lunas. Event berbayar: anggota memilih tujuan pembayaran resmi yang aktif, lalu mengunggah bukti. Pastikan tujuan itu aktif di tab **Kelola Metode** (Bab 10).
Total tiket (kuota)	Bilangan bulat 1 sampai 100.000. Satu tiket berlaku untuk satu orang, yaitu anggota pemesan; tidak ada tiket rombongan atau tamu.


Isian	Aturan
Gambar cover	JPG atau PNG maksimal 5 MB; disarankan 1600 x 900 piksel, subjek utama di tengah. Gambar tampil publik, jadi jangan memuat data pribadi. Penyimpanan ditahan sampai unggahan selesai.
Tautan peta	Opsional, maksimal 500 karakter, dan harus diawali https://. Di aplikasi, isian ini tampil sebagai tautan untuk membuka peta lokasi.

Event daring

Formulir tidak memiliki isian tautan pertemuan daring. Untuk acara daring, isi **Nama lokasi** misalnya Daring melalui Zoom, kosongkan **Alamat** dan **Tautan peta** (isian ini tampil sebagai tautan peta), lalu umumkan tautan pertemuan lewat berita paling lambat H-1 (lihat Bab 12). Buat event daring sebagai event gratis; tiket berbayar hanya untuk acara tatap muka.

13.4 Menerbitkan, menutup, dan mengubah event

Klik nama event di tabel untuk membuka halaman detail. Kepala halaman menampilkan status, jadwal, dan tombol aksi yang tersedia untuk status saat ini. Tab **Ringkasan** berisi kartu **Total tiket**, **Sisa tiket**, **Ditahan**, **Terbayar**, dan **Hadir**, lalu **Informasi Event** dan **Statistik** (jumlah tiket per status, pendapatan, dan refund). Tab **Peserta & Tiket** berisi daftar tiket, sedangkan tab **Ubah Event** berisi formulir ubah.



Detail event, tab Ringkasan: tombol aksi, kartu kursi, Informasi Event, Statistik, dan tombol Buka pemindai check-in.

Tombol aksi di halaman detail

Tombol	Tersedia saat	Akibat
Terbitkan	Status Draf, dan waktu Tutup daftar serta Selesai masih di masa depan.	Event terlihat oleh anggota aktif dan pemesanan dibuka sesuai periode pendaftaran. Menerbitkan tidak mengirim notifikasi; promosikan lewat berita atau banner.
Tutup pendaftaran	Status Pendaftaran dibuka.	Pemesanan baru ditutup lebih awal. Reservasi yang ditahan tetap dapat mengirim bukti sampai batas waktunya, dan tiket lunas tetap berlaku.
Buka kembali	Status Pendaftaran ditutup, dan waktu Tutup daftar serta Selesai belum lewat.	Anggota dapat memesan lagi sampai waktu tutup daftar.
Ubah	Status Draf, Pendaftaran dibuka, atau Pendaftaran ditutup.	Membuka tab Ubah Event.
Batalkan event	Status Pendaftaran dibuka atau Pendaftaran ditutup.	Event dibatalkan untuk seluruh peserta. Lihat subbab Membatalkan event.
Hapus	Event belum pernah memiliki tiket.	Event dihapus permanen setelah Anda mencentang pernyataan dan mengonfirmasi.

Selain **Ubah**, setiap tombol aksi membuka jendela konfirmasi lebih dahulu. Untuk mengubah event, klik **Ubah** atau tab **Ubah Event**, perbaiki isian, lalu klik **Simpan perubahan**. Klik **Batal** untuk kembali tanpa menyimpan.

Yang perlu diketahui saat mengubah event


- Kuota tidak dapat diturunkan di bawah jumlah kursi ditahan ditambah terbayar. Batas ini tertulis di bawah isian kuota sebagai **Kuota minimal**.
- Harga tetap dapat diubah walau event sudah bertiket. Jendela **Ubah harga tiket?** mengingatkan bahwa harga baru hanya untuk reservasi baru; tiket yang sudah dipesan memakai harga lama tanpa tagihan atau refund selisih.
- Perubahan jadwal, zona waktu, atau lokasi pada event yang sudah terbit mengirim notifikasi kepada pemegang tiket aktif. Pengingat H-3 dan H-1 untuk pemegang tiket lunas ikut menyesuaikan jadwal baru.
- Bila event diubah pengurus lain saat formulir Anda terbuka, muncul peringatan dan perubahan Anda tidak menimpa versi terbaru. Klik **Muat versi terbaru**, lalu ulangi perubahan yang masih diperlukan.
- Event berstatus **Selesai** atau **Dibatalkan** tidak dapat diubah lagi.
- Bila **Terbitkan** atau **Buka kembali** tidak muncul, waktu **Tutup daftar** atau **Selesai** sudah lewat. Ubah jadwalnya ke waktu mendatang lebih dahulu, misalnya untuk memperpanjang pendaftaran.

Bagikan jendela check-in kepada petugas

Baris **Jendela check-in** di Informasi Event menampilkan waktu check-in yang benar-benar berlaku, dengan label **Bawaan** atau **Khusus**. Sampaikan waktu ini kepada petugas check-in sebelum hari acara.

13.5 Memantau peserta dan tiket

Tab **Peserta & Tiket** menampilkan setiap tiket event. Angka di samping nama tab adalah jumlah kursi ditahan dan terbayar. Saring daftar dengan **Cari peserta** (nama atau nomor anggota), **Status tiket**, **Check-in** (**Semua**, **Sudah check-in**, **Belum check-in**), dan **Urutkan** (**Pesanan terbaru**, **Pesanan terlama**, **Nama A-Z**, **Check-in terbaru**). Waktu pada tab ini ditulis dalam WIB.



Tab Peserta & Tiket: status tiket, rincian pembayaran, waktu check-in beserta petugasnya, dan tombol Batalkan.

Status tiket di web admin

Menunggu pembayaran

Anggota belum mengirim bukti. Kursi ditahan paling lama 24 jam sejak dipesan atau sampai waktu Tutup daftar, mana yang lebih dahulu; batasnya tertulis sebagai **Batas bayar**.

Menunggu verifikasi

Bukti sudah dikirim dan kursi tetap ditahan. Label **Lewat batas review** dan latar kuning muncul bila bukti belum diputus dalam 2 hari kerja sejak dikirim atau saat check-in dibuka, mana yang lebih dahulu.

Lunas

Tiket berlaku dan QR-nya dapat dipindai. Di aplikasi anggota, tiket ini tampil sebagai Terkonfirmasi.

Kedaluwarsa

Bukti tidak dikirim sampai batas bayar sehingga kursi dilepas untuk anggota lain.

Dibatalkan

Dibatalkan peserta, pengurus, atau sistem. Pihak yang membatalkan dan alasannya tertulis di bawah status.

Kolom lain yang perlu diperhatikan

- **Pembayaran** menampilkan nominal, status pembayaran, dan versi bukti. Tautan **Putuskan di Verifikasi Pembayaran** atau **Lihat pembayaran** tampil bila Anda memegang izin **Lihat pembayaran** (lihat Bab 10).
- **Check-in (WIB)** menampilkan waktu hadir dan nama petugas yang memindai, atau **Belum** bila peserta belum check-in.
- Label **Tidak memenuhi syarat** berarti akun pemegang sedang dibatasi atau tidak aktif, sehingga tiketnya ditolak saat dipindai. Tiket lunas milik anggota yang masa keanggotaannya sudah habis tetap berlaku.
- Pemegang yang akunnya sudah dihapus tampil sebagai **Akun dihapus**.
- Tautan **Pembayaran tiket event ini** membuka seluruh pembayaran tiket event tersebut di Verifikasi Pembayaran.

Membatalkan satu tiket

1. Pada baris tiket **Menunggu pembayaran** atau **Lunas** yang belum check-in, klik **Batalkan**. Tiket **Menunggu verifikasi** tidak dapat dibatalkan sebelum pembayarannya diputus.
2. Isi **Alasan pembatalan** (minimal 3, maksimal 500 karakter). Alasan disimpan di tiket, catatan audit, dan notifikasi kepada pemegang.
3. Untuk tiket lunas berbayar, pilih **Refund penuh** atau **Tanpa refund**. Tanpa refund dipakai misalnya untuk pembatalan setelah batas refund penuh (bawaan H-3) lewat.
4. Centang pernyataan, lalu klik **Batalkan tiket**. Tiket dan QR-nya tidak berlaku lagi, kursi dilepas, dan pemegang diberi notifikasi.


Siapa yang dapat memilih refund

Pilihan refund hanya muncul bagi pengurus yang berhak memutus pembayaran, dan tidak muncul untuk tiket akun alumni Anda sendiri. Tanpa hak itu, tiket dibatalkan tanpa refund dan refund dapat dicatat kemudian oleh pengurus pembayaran. Refund penuh dicatat untuk bendahara dan ditransfer paling lambat 7 hari kerja (lihat Bab 10).

13.6 Membatalkan event

Batalkan event bila acara tidak jadi diadakan. Berbeda dengan hapus, pembatalan memberi tahu seluruh peserta dan mencatat refund untuk tiket berbayar. Pembatalan tidak dapat diurungkan, jadi pastikan keputusannya sudah disepakati pengurus.

1. Buka halaman detail event, lalu klik **Batalkan event**.
2. Baca kotak **Yang akan terjadi**. Jumlah tiket lunas dan tiket yang masih ditahan tertulis di sana.
3. Isi **Alasan pembatalan** (minimal 3, maksimal 500 karakter). Alasan ini ditampilkan kepada peserta pada notifikasi dan detail tiket, jadi tulis dengan jelas dan santun.
4. Centang **Saya memahami pembatalan tidak dapat diurungkan dan peserta akan diberi tahu.**, lalu klik **Batalkan event**.



Jendela Batalkan event: dampak pembatalan, alasan yang ditampilkan kepada peserta, dan pernyataan yang wajib dicentang.

Dampak pembatalan event

- Pemesanan dan check-in ditutup; QR seluruh tiket tidak berlaku dan pemindaiannya menghasilkan **Event dibatalkan**.

- Pemegang tiket aktif menerima notifikasi beserta alasan pembatalan.
- Setiap tiket lunas berbayar mendapat refund penuh sebesar yang dibayar pemegangnya, dicatat untuk diproses bendahara paling lambat 7 hari kerja.
- Reservasi yang belum mengirim bukti dibatalkan. Pembayaran yang buktinya sedang ditinjau tetap di antrean verifikasi; bila disetujui, refund penuh dibuat otomatis.
- Event gratis tidak memiliki refund; kursi peserta dilepas.
- Data event, tiket, pembayaran, dan audit tetap tersimpan sebagai riwayat.

Setelah berhasil, kotak hijau **Event dibatalkan. Notifikasi peserta dijadwalkan.** merangkum jumlah tiket yang dibatalkan, pembayaran yang dibatalkan atau tetap di antrean, serta jumlah dan nilai refund yang dicatat. Halaman detail kemudian menampilkan waktu dan alasan pembatalan.

> **Hapus bukan pengganti pembatalan**
> **Hapus** hanya untuk event yang belum pernah memiliki tiket, misalnya draf yang keliru dibuat. Bila sudah ada tiket, gunakan **Batalkan event** agar peserta diberi tahu dan refund tercatat.

13.7 Check-in tiket di lokasi acara

Halaman **Check-in Tiket** dipakai petugas di meja registrasi. Buka lewat menu **Check-in Tiket**, tombol **Check-in Tiket** di halaman Event dan Tiket, atau tombol **Buka pemindai check-in** di tab Ringkasan detail event berstatus Pendaftaran dibuka atau ditutup (event itu langsung terpilih). Halaman ini dapat dibuka di laptop maupun ponsel petugas dan memerlukan koneksi internet. Event yang dipilih tetap tersimpan bila halaman dimuat ulang.


Sebelum hari acara

- Pastikan setiap petugas memiliki akun admin dengan izin **Check-in tiket**.
- Pemindai hanya memuat event berstatus Pendaftaran dibuka atau Pendaftaran ditutup yang jendela check-in-nya dibuka paling lambat 24 jam lagi dan belum berakhir.
- Jendela bawaan dibuka 2 jam sebelum acara dimulai sampai acara selesai. Waktu tepatnya tertulis pada kartu event di pemindai.
- Minta pengurus pembayaran memutus semua bukti transfer tiket sebelum check-in dibuka, karena tiket yang masih menunggu verifikasi ditolak saat dipindai.
- Uji kamera perangkat dan izinkan akses kamera untuk situs admin di pengaturan peramban.

Memindai tiket peserta

1. Di kartu **Event**, pilih event yang dipindai. Label **Check-in dibuka** atau **Check-in belum dibuka** menunjukkan keadaan jendela, beserta jumlah hadir dari tiket lunas. Bila hanya ada satu event, event itu terpilih otomatis.
2. Untuk memakai kamera, klik **Nyalakan kamera** di kartu **Pindai dengan kamera**, lalu arahkan QR tiket peserta ke kotak pemindai. Bila perangkat memiliki lebih dari satu kamera, pilih lewat **Pilih kamera**.

3. Tanpa kamera, ketik kode tiket di **Kode tiket** lalu klik **Check-in**. Pemindai genggam yang berperilaku seperti keyboard juga dapat dipakai: arahkan ke QR, dan kode terkirim saat pemindai menekan Enter.
4. Baca kartu hasil besar di bawah isian kode. Cocokkan nama, foto, nomor anggota, dan angkatan dengan peserta di depan Anda.
5. Lanjutkan ke peserta berikutnya. Hasil sebelumnya tetap terlihat di **Pemindaian sebelumnya**, dan penghitung **Hadir … dari … tiket lunas** bertambah setiap check-in berhasil.



Halaman Check-in Tiket: event terpilih, isian kode, kamera, dan kartu hasil Sudah check-in saat tiket yang sama dipindai kedua kali.

Arti hasil pemindaian

Hasil	Artinya dan yang dilakukan petugas
Check-in berhasil (hijau)	Tiket lunas dan sah. Kehadiran tercatat beserta waktu dan nama petugas. Persilakan peserta masuk.
Sudah check-in (kuning)	Tiket sudah pernah dipakai; kartu menyebut waktu dan petugas check-in sebelumnya. Periksa identitas bila orangnya berbeda dengan pemegang tiket.

Hasil	Artinya dan yang dilakukan petugas
Tiket event lain	QR milik event lain; kartu menyebut nama dan jadwal event tiket itu. Pastikan peserta datang ke event yang benar, atau pilih event tiket itu di pemindai.
Event dibatalkan atau Tiket dibatalkan	QR tidak berlaku. Arahkan peserta ke pengurus atau meja informasi, termasuk untuk informasi refund.
Tiket kedaluwarsa	Reservasi tidak dibayar sampai batas waktu. Peserta perlu mendaftar ulang bila kuota masih ada.
Belum dibayar	Peserta belum mengirim bukti transfer. Check-in hanya untuk tiket lunas.
Pembayaran belum diverifikasi (kuning)	Minta pengurus pembayaran memutus bukti transfer di Verifikasi Pembayaran, lalu pindai ulang.
Pemegang tidak memenuhi syarat	Akun pemegang sedang dibatasi atau tidak aktif. Arahkan peserta ke pengurus.
Check-in belum dibuka (kuning)	Jendela check-in belum dimulai; kartu menampilkan jendela yang berlaku. Minta peserta kembali saat jendela dibuka.
Check-in sudah ditutup	Jendela check-in event ini sudah berakhir sehingga kehadiran tidak dapat dicatat lagi. Arahkan peserta ke pengurus.
QR tidak dikenal	Kode tidak ditemukan. Pastikan peserta menunjukkan QR tiket dari aplikasi KAPDH, bukan QR KTA.
Status belum diketahui (kuning)	Koneksi terputus sebelum hasil diterima. Lihat kotak peringatan di bawah.

Bila koneksi terputus

Kartu **Status belum diketahui** berarti hasil pemindaian belum diterima. Kode disimpan dan antrean ditahan. Setelah koneksi pulih, klik **Kirim ulang sekarang**, klik **Check-in** dengan isian kosong, atau pindai ulang kode yang sama. Sistem tidak mencatat check-in dua kali.

Tips di meja registrasi

- QR yang terus berada di depan kamera tidak dikirim berulang. Kode yang sama baru dibaca lagi setelah hilang dari kamera sekitar 2 detik.
- Kode yang dipindai saat pemeriksaan sebelumnya masih berjalan masuk antrean dan dikirim berurutan, sehingga tidak ada kode yang hilang.
- Bila muncul pesan izin kamera ditolak, izinkan kamera untuk situs admin di pengaturan peramban, atau ketik kode tiket secara manual.
- Daftar hadir lengkap beserta nama petugas yang memindai dapat dilihat di tab **Peserta & Tiket** dengan filter **Check-in**.
- Acara daring tidak memerlukan check-in dengan QR.

BAB 14 WEB ADMIN PENGURUS

Moderasi dan Audit


Halaman Moderasi adalah tempat pengurus meninjau laporan dan banding anggota, lalu memutus tindakan dengan acuan Ketentuan Komunitas. Halaman Audit mencatat setiap perubahan penting dan hanya dapat dibaca serta diekspor.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Membaca antrean, prioritas, dan target penanganan laporan
- Memutus: abaikan, peringatkan, suspend, atau cabut suspend
- Menelusuri entri audit dan mengekspornya ke CSV
- Memeriksa bukti, pihak terlapor, dan riwayat moderasinya
- Menangani laporan grup dan banding atas pembatasan akun

14.1 Membuka antrean laporan

Klik **Moderasi** di menu samping. Angka pada menu adalah jumlah laporan aktif, yaitu laporan berstatus **Terbuka** dan **Ditinjau** yang dapat Anda lihat. Kartu **Moderasi** di Dashboard menampilkan angka yang sama (**Laporan aktif (terbuka + ditinjau)**) beserta **Mendesak (target 24 jam)** dan **Lewat target penanganan**, dengan tautan **Buka antrean moderasi aktif**. Antrean diperbarui otomatis setiap menit dan menampilkan 20 laporan per halaman.



Halaman Moderasi: kartu ringkasan, filter antrean, dan laporan Mendesak yang lewat target di urutan teratas

Kartu ringkasan di atas antrean

- **Terbuka**: laporan aktif yang belum diklaim pengurus.
- **Sedang ditinjau**: laporan aktif yang sudah diklaim seorang pengurus.
- **Lewat target**: laporan aktif yang sudah melewati target penanganan. Barisnya di antrean berlatar kuning dan bertanda **Lewat target**.
- **Mendesak**: laporan aktif berkategori **Ancaman/keselamatan** atau **Konten seksual**.
- Angka pada kartu selalu menghitung seluruh laporan aktif dan tidak berubah mengikuti filter.

Menyaring antrean

1. Antrean terbuka dengan **Status Perlu ditangani** (gabungan Terbuka dan Ditinjau) dan **Urutkan Paling mendesak**, sehingga laporan dengan target penanganan terdekat berada di atas.
2. Ketik nama atau nomor anggota di **Cari pihak terlapor** untuk menemukan laporan tentang seorang anggota. Laporan grup yang belum menunjuk anggota tidak ikut dalam pencarian ini.
3. Pilih **Prioritas** (**Mendesak** atau **Normal**), **Kategori**, atau **Objek** (**Pengguna**, **Pesan**, atau **Grup**).
4. Centang **Hanya yang lewat target** untuk mendahulukan laporan yang terlambat.
5. Ganti **Status** ke **Selesai**, **Diabaikan**, atau **Semua status** untuk melihat laporan yang sudah diputus. **Urutkan** juga dapat diubah ke **Terbaru** atau **Terlama**.

6 Klik nama kategori di kolom **Laporan** untuk membuka detailnya. Antrean sengaja tidak memuat bukti maupun identitas pelapor.

Status laporan

Terbuka
Laporan belum diputus dan belum diklaim. Laporan ini boleh langsung diputus tanpa klaim.

Ditinjau
Sudah diklaim seorang pengurus. Nama peninjau tampil di bawah status.

Selesai
Diputus dengan tindakan: peringatan, suspend, atau cabut suspend.

Diabaikan
Diputus dengan **Abaikan**, termasuk banding yang ditolak.


Prioritas dan target penanganan

Prioritas	Kategori	Target penanganan
Mendesak	**Ancaman/keselamatan** dan **Konten seksual**	24 jam sejak laporan dibuat, termasuk Sabtu dan Minggu.
Normal	**Spam**, **Pelecehan**, **Ujaran kebencian**, **Penipuan**, **Lainnya**, dan **Banding**	2 hari kerja sejak laporan dibuat. Hari kerja adalah Senin sampai Jumat WIB; laporan yang masuk Sabtu atau Minggu mulai dihitung Senin pukul 00.00 WIB.

Prioritas ditentukan sistem
Prioritas dan target penanganan dihitung otomatis dari kategori yang dipilih pelapor dan tidak dapat diubah pengurus. Libur nasional belum diperhitungkan, jadi atur piket moderasi pada hari libur. Halaman ini memerlukan izin **Lihat laporan**; mengklaim dan memutus memerlukan juga **Putuskan laporan**. Izin diatur Super Admin (Bab 15).

14.2 Membaca detail laporan

Halaman detail memuat bukti terbatas yang direkam saat laporan dikirim. Pengurus tidak dapat membuka percakapan anggota di luar bukti ini. Setiap kali detail dibuka, nama pengurus, waktu, dan rujukan bukti yang ditampilkan tercatat di audit, tanpa menyalin isi buktinya.



Detail laporan pesan: Ringkasan, Bukti berisi pesan konteks dan pesan yang dilaporkan, Pihak terlapor, serta Peninjauan

Bagian halaman detail

Bagian	Isi
Ringkasan	Status, prioritas, penanda **Lewat target**, kategori, objek, waktu dibuat, target penanganan, pelapor, peninjau, **Penjelasan pelapor**, dan **Laporan aktif lain terhadap pihak yang sama**.
Bukti	Salinan saat laporan dikirim: **Pesan yang dilaporkan** dan paling banyak 5 pesan **Konteks**, **Profil saat dilaporkan**, **Grup saat dilaporkan**, atau (banding) **Suspend yang dibanding**.
Pihak terlapor	Nama, nomor anggota, angkatan, status keanggotaan terkini, masa aktif, serta waktu dan pesan suspend bila sedang dibatasi.
Riwayat moderasi	Peringatan, suspend, dan pencabutan suspend sebelumnya terhadap anggota itu, beserta pengurus dan alasannya.
Keputusan	Tampil setelah laporan diputus: tindakan, waktu, pengurus, catatan internal, pesan untuk anggota, dan apakah pesan terlapor dihapus.

Keadaan khusus pada bukti

- Bukti tetap utuh walaupun pesan, foto profil, atau foto grup kemudian dihapus atau diganti. Pesan yang dihapus setelah laporan dibuat diberi keterangan bahwa salinan buktinya tetap utuh.
- Demi keamanan, gambar bukti hanya dapat dibuka dalam waktu singkat setelah halaman dimuat, paling lama 10 menit. Bila muncul **Tautan bukti kedaluwarsa (berlaku 10 menit).**, klik **Muat ulang**

bukti.

- Berkas yang sudah melewati masa simpan tampil sebagai keterangan bahwa berkas sudah dihapus sesuai kebijakan retensi.
- Bila akun pelapor atau pihak terlapor sudah dihapus, namanya tampil sebagai **Akun dihapus**, dan penjelasan maupun isi pesan yang ditulis akun itu tidak ditampilkan.

Mengklaim laporan

1. Klik **Klaim untuk ditinjau** di kartu **Peninjauan**. Status berubah menjadi **Ditinjau**, nama Anda tampil sebagai peninjau, dan kartu **Peninjauan** diganti tulisan **Anda sedang meninjau laporan ini.**
2. Klaim hanya penanda agar pengurus lain tahu laporan sedang Anda tangani. Laporan tetap dapat diputus tanpa klaim.
3. Bila laporan sedang ditinjau pengurus lain, tombolnya menjadi **Ambil alih peninjauan**. Gunakan hanya setelah berkoordinasi dengan peninjau sebelumnya.

> **Konflik kepentingan**
> Laporan tentang akun alumni yang tertaut ke akun admin Anda tidak pernah tampil di antrean, hitungan, maupun pencarian Anda, termasuk laporan grup yang belum menunjuk anggota bila akun alumni Anda masih menjadi anggota grup itu. Laporan yang dikirim akun alumni Anda tetap dapat dibaca, tetapi klaim dan keputusannya harus dilakukan pengurus lain. Aturan ini juga berlaku bagi Super Admin.

14.3 Memutus laporan


Jadikan Ketentuan Komunitas acuan setiap keputusan. Ketentuan itu memuat daftar perilaku terlarang dan menetapkan bahwa tindakan disesuaikan dengan berat pelanggaran, dampaknya bagi anggota lain, serta riwayat pelanggaran sebelumnya. Tindakan tidak harus berurutan: pelanggaran berat seperti eksploitasi anak, ancaman keselamatan, atau penipuan dapat langsung dikenai suspend tanpa peringatan. Satu laporan hanya dapat diputus satu kali.

Memutus laporan

1. Di kartu **Putuskan laporan**, pilih **Tindakan**. Pilihan menyesuaikan keadaan anggota: **Suspend** tampil bila anggota belum dibatasi, dan **Cabut suspend** bila anggota sedang dibatasi.
2. Isi **Catatan internal (alasan keputusan)**, 3 sampai 1.000 karakter. Catatan ini hanya untuk pengurus dan audit, tidak pernah dikirim ke anggota.
3. Isi **Pesan untuk anggota**, 3 sampai 500 karakter. Pesan wajib untuk **Peringatkan** dan **Suspend**, dan dikirim ke anggota yang dikenai keputusan tanpa menyebut pelapor.
4. Untuk laporan pesan, centang **Jadikan pesan terlapor placeholder (snapshot bukti tetap tersimpan)** bila pesan perlu dihapus dari percakapan.
5. Klik **Putuskan laporan**. Dialog konfirmasi menampilkan akibat tindakan dan catatan internal Anda. Untuk **Abaikan** atau **Peringatkan** tanpa penghapusan pesan, cukup klik **Ya, abaikan** atau **Ya, peringatkan**.

6. Untuk **Suspend**, **Cabut suspend**, atau bila pesan dijadikan placeholder, centang dulu **Saya sudah memeriksa bukti dan keputusan ini sesuai pedoman moderasi.**, lalu klik tombol konfirmasi, misalnya **Ya, suspend**.

7. Pesan seperti **Laporan diputus: Suspend.** tampil di atas halaman, dan kartu **Keputusan** menggantikan formulir.



Dialog Suspend laporan ini?: akibat suspend, peringatan penghapusan pesan, catatan internal, dan pernyataan yang wajib dicentang

Tindakan dan akibatnya

Tindakan	Akibat
Abaikan	Bukan pelanggaran; tidak ada perubahan pada anggota. Laporan berstatus **Diabaikan**, dan pelapor tetap diberi tahu laporannya selesai ditinjau.
Peringatkan	Anggota menerima peringatan berisi pesan Anda dan tercatat di riwayat moderasinya. Masa keanggotaan tidak berubah.
Suspend	Akun dibatasi sampai dicabut pengurus. Semua sesi login anggota diakhiri dan akses komunitas ditutup. Masa keanggotaan tidak berubah.
Cabut suspend	Pembatasan berakhir; status dihitung ulang dari masa aktif, jadi dapat menjadi **KTA Kedaluwarsa** atau **KTA Tidak Aktif**. Pesan untuk anggota boleh kosong (dipakai teks baku).
Pesan dijadikan placeholder (dihapus)	Isi pesan hilang bagi semua anggota percakapan dan diganti keterangan pesan dihapus. Tidak dapat dikembalikan. Salinan di bukti laporan tetap ada.

Periksa bukti sebelum mengonfirmasi

Laporan yang sudah diputus tidak dapat dibuka ulang. Pesan yang dihapus dan peringatan yang terkirim tidak dapat ditarik. Suspend yang ternyata keliru dicabut lewat **Cabut pembatasan** di detail anggota (Bab 11); tombol itu memerlukan izin **Lihat anggota**, **Lihat laporan**, dan **Putuskan laporan**.

Bila keputusan tidak dapat dibuat atau disimpan

- **Laporan ini sudah diubah atau diputus pengurus lain. Data terbaru dimuat ulang.**: pengurus lain lebih dulu mengklaim atau memutus. Baca data terbaru sebelum bertindak.
- Bila akun pihak terlapor sudah dihapus, laporan hanya dapat ditutup dengan **Abaikan**.
- Peringatan hanya dapat diberikan kepada akun yang aktif. Akun yang sedang dalam proses penghapusan tidak dapat dibatasi.
- Tulisan **Akun Anda hanya dapat membaca laporan.** menggantikan formulir bila akun Anda belum memiliki izin **Putuskan laporan**.

Menghapus isi profil yang melanggar

Laporan profil tidak memiliki tombol hapus konten. Untuk menghapus foto profil, bio, atau tautan media sosial yang melanggar, buka detail anggota lalu klik **Ubah data** (Bab 11; memerlukan izin **Kelola anggota**), misalnya centang **Hapus foto profil anggota (mis. foto tidak pantas)**, lalu isi **Alasan perubahan**.

14.4 Laporan grup dan banding


Laporan grup hanya merekam nama grup, foto grup, dan jumlah anggota saat dilaporkan, tanpa isi pesan. Karena laporan grup tidak menunjuk satu anggota, Anda memilih sendiri anggota yang dikenai tindakan saat memberi peringatan atau suspend. Untuk mengabaikan laporan grup, anggota tidak perlu dipilih.

Memutus laporan grup

1. Pilih **Peringatkan** atau **Suspend**. Kotak **Anggota grup yang dikenai tindakan** muncul.
2. Ketik nama atau nomor anggota di **Cari anggota grup**, lalu pilih anggotanya. Daftar memuat anggota dan mantan anggota yang pernah bergabung beserta perannya, misalnya admin grup. Bila grup besar, hanya 50 nama pertama yang tampil.
3. Anggota yang sedang disuspend tidak dapat dipilih untuk **Suspend**. Akun alumni Anda sendiri tidak dicantumkan.
4. Lengkapi catatan dan pesan, lalu putuskan. Dialog konfirmasi menyebut anggota yang Anda pilih.

> **Info**
> Bila daftar anggota grup gagal dimuat, klik **Muat ulang daftar anggota**. Selama daftar tidak tersedia, peringatan atau suspend untuk laporan grup tidak dapat diputus, tetapi laporan tetap dapat diabaikan.

Anggota yang dibatasi dapat mengajukan banding dari halaman pembatasan di aplikasinya (Bab 8). Banding masuk antrean dengan kategori **Banding**, prioritas **Normal**, dan target 2 hari kerja. Anggota hanya dapat memiliki satu banding yang sedang diproses. Peringatan tidak dapat dibanding lewat aplikasi; keberatan atas peringatan disampaikan anggota ke bantuan@kapdh.or.id.



Detail banding: alasan banding, Suspend yang dibanding beserta alasan internalnya, Pemohon, serta pilihan Tolak banding dan Kabulkan banding

Pilihan pada banding

Pilihan	Akibat
Tolak banding	Suspend tetap berlaku. Pemohon menerima **Banding ditolak** berisi pesan Anda dan dapat mengajukan banding baru dengan alasan tambahan. Laporan berstatus **Diabaikan**.
Kabulkan banding (cabut suspend)	Suspend dicabut dan status keanggotaan dihitung ulang dari masa aktif. Pemohon menerima **Banding dikabulkan**.
Tutup sebagai dikabulkan	Satu-satunya pilihan bila suspend yang dibanding bertanda **Sudah dicabut (banding usang)**. Keanggotaan tidak berubah; banding ditutup dan pemohon menerima **Banding dikabulkan** berisi pesan Anda.

Tips

Pesan untuk pemohon wajib diisi pada setiap keputusan banding. Di dialog konfirmasi, **Tolak banding** tampil sebagai **Abaikan laporan ini?** (tombol **Ya, abaikan**) dan pengabulan sebagai **Cabut suspend laporan ini?** (tombol **Ya, cabut suspend**). Mencabut pembatasan lewat detail anggota (Bab 11) otomatis menutup banding aktifnya sebagai dikabulkan.

14.5 Yang diterima anggota setelah keputusan

Setiap keputusan mengirim notifikasi ke kotak **Notifikasi** di aplikasi anggota. Notifikasi moderasi termasuk kategori akun yang wajib, sehingga selalu dikirim juga sebagai notifikasi push dan email dan tidak dapat dimatikan anggota. Pihak terlapor tidak pernah diberi tahu adanya laporan maupun identitas pelapor. Cara anggota melapor dijelaskan di Bab 7.

Notifikasi yang dikirim

Penerima	Judul notifikasi	Isi
Pelapor	**Laporan Anda selesai ditinjau**	Ucapan terima kasih tanpa rincian tindakan. Di **Laporan saya**, pelapor hanya melihat ada atau tidaknya tindakan.
Anggota yang diperingatkan	**Peringatan dari pengurus**	Pesan untuk anggota yang Anda tulis. Notifikasi membuka Ketentuan Komunitas.
Anggota yang disuspend	**Akun Anda dibatasi**	Pesan untuk anggota yang Anda tulis. Saat masuk lagi, anggota diarahkan ke halaman pembatasan.
Anggota yang suspend-nya dicabut	**Pembatasan akun dicabut** atau **Banding dikabulkan**	Pesan Anda atau teks baku, ditambah arahan sesuai status baru: membuka KTA, memperpanjang, atau menyelesaikan iuran pendaftaran.
Pemohon banding yang ditolak	**Banding ditolak**	Pesan untuk pemohon yang Anda tulis.

Selama akun dibatasi

- Semua sesi login anggota langsung diakhiri. Akibat lain, seperti profil hilang dari Jejaring, KTA tampil tidak aktif saat diperiksa, dan tiket tidak dapat dipakai untuk check-in, dirangkum di Bab 11.
- Masa keanggotaan tetap berjalan. Pembayaran baru tidak dapat dibuat, dan pembayaran iuran tidak mencabut pembatasan.
- Dari halaman **Akun Anda sedang dibatasi**, anggota masih dapat membuka **Notifikasi**, **Sesi perangkat**, dan **Ganti password**, mengajukan banding, menghubungi pengurus, serta menghapus akun (Bab 8).

Menulis pesan untuk anggota


Tulis dengan sopan dan jelas: pelanggaran apa yang terjadi dan rujukannya di Ketentuan Komunitas. Jangan menyebut pelapor, menyalin isi bukti yang tidak perlu, atau memasukkan catatan internal. Pesan ini tersimpan dan dapat dibaca anggota di aplikasinya.

14.6 Menelusuri log audit

Klik **Audit** di menu samping. Halaman ini memerlukan izin **Lihat audit**. Audit mencatat perubahan penting, misalnya keputusan pembayaran, perubahan data dan status anggota, keputusan moderasi dan pembukaan bukti laporan, perubahan admin dan izin, metode bayar, pengaturan, serta ekspor. Setiap entri ditulis bersamaan dengan perubahannya; bila audit gagal dicatat, perubahan itu ikut dibatalkan.

Audit hanya dapat dibaca

Tidak ada pengurus, termasuk Super Admin, yang dapat mengubah atau menghapus entri audit. Satu-satunya perubahan adalah penyamaran identitas pelaku ketika akunnya dihapus; entri seperti itu menampilkan pelaku dengan keterangan identitas dianonimkan.



Halaman Audit: Filter audit dan tabel entri berisi waktu, pelaku beserta perannya, kode tindakan, entitas, alasan, dan Request ID

Mencari entri

1. Isi satu atau beberapa kotak di **Filter audit**, lalu klik **Terapkan filter**. Filter baru berlaku setelah tombol ini diklik.
2. **Nama pelaku**: sebagian nama admin atau alumni, minimal 2 karakter. **Peran pelaku**: **Alumni**, **Admin**, **Super Admin**, **Sistem**, atau **Anonim**.
3. **Tindakan** dan **Jenis entitas**: ketik kode persis seperti di tabel, misalnya payment.approved atau report. Kode yang hanya diketik sebagian tidak menemukan apa pun.
4. **Id entitas** dan **Request ID**: salin dari entri lain, atau ambil Request ID dari **Kode referensi** pada pesan galat, untuk menelusuri satu objek atau satu permintaan.
5. **Dari (WIB)** dan **Sebelum (WIB)**: rentang waktu. Batas awal ikut dihitung, batas akhir tidak, dan batas akhir harus setelah batas awal.
6. Pilih **Urutan Terbaru dulu** atau **Terlama dulu**. Tabel menampilkan 25 entri per halaman. Klik **Reset filter** untuk kembali ke semua entri.


Kode tindakan yang sering dicari

Kode	Kejadian
payment.approved, payment.rejected	Pembayaran disetujui atau ditolak (Bab 10).
member.viewed, member.updated	Informasi Pengguna dibuka, atau data anggota diubah (Bab 11).
member.warned, member.suspended, member.unsuspended	Anggota diperingatkan, dibatasi, atau pembatasannya dicabut.
moderation.report_viewed	Detail laporan beserta buktinya dibuka, diklaim, atau diputus pengurus.
moderation.report_claimed, moderation.report_resolved	Laporan diklaim, atau diputus beserta alasannya.
moderation.report_created, moderation.appeal_created	Anggota mengirim laporan atau banding.
admin.login, admin.invited, admin.updated	Admin masuk, diundang, atau nama, peran, izin, dan statusnya diubah (Bab 9 dan Bab 15).
settings.updated	Pengaturan aplikasi diubah (Bab 15).
audit.export.requested, audit.export.downloaded	Ekspor audit diminta, atau berkasnya diunduh.

Membaca detail entri

1. Klik kode pada kolom **Tindakan**. Dialog **Detail entri audit** terbuka.
2. Baca **Waktu**, **Tindakan**, **Pelaku** beserta perannya, **Entitas**, **Request ID**, dan **Alasan**.

3. Bandingkan kotak **Sebelum** dan **Sesudah** untuk melihat nilai yang berubah. **Tidak ada data.** berarti sisi itu kosong, misalnya pada entri pembuatan data baru.



Dialog Detail entri audit untuk pembatasan anggota: pelaku, alasan, serta nilai Sebelum dan Sesudah

Data yang tidak pernah dicatat


Sandi, kode OTP, token, secret autentikator, isi chat, bukti bayar, dan NIK tidak pernah masuk audit. Data kontak seperti telepon atau email dapat terlihat di dialog detail untuk penelusuran berizin, tetapi disamarkan pada berkas ekspor.

14.7 Mengekspor audit ke CSV

Kartu **Ekspor CSV** di bawah tabel hanya tampil bagi pengurus yang memegang izin **Lihat audit** dan **Ekspor audit**. Ekspor selalu memakai filter yang sedang diterapkan, sehingga isinya sama dengan hasil pencarian di tabel.

1. Terapkan filter yang diinginkan, lalu periksa baris **Filter ekspor** di kartu **Ekspor CSV**. Tanpa filter, tertulis **Tanpa filter (semua entri)**.
2. Klik **Ekspor CSV dengan filter ini**. Berkas dibuat di latar dengan status **Diproses**, dan status diperbarui otomatis.
3. Setelah berstatus **Siap**, klik **Siapkan unduhan**. Tombol **Unduh berkas** muncul beserta batas waktu tautannya.

4 Klik **Unduh berkas** sebelum waktu pada **Tautan berlaku sampai** lewat. Tautan hanya berlaku singkat, paling lama 10 menit; setelah itu klik **Siapkan unduhan** lagi.



Kartu Ekspor CSV: filter ekspor, berkas berstatus Siap dengan jumlah baris dan waktu hapus otomatis, serta tombol Unduh berkas

Status ekspor

Diproses

Berkas sedang dibuat. Proses yang melewati 1 jam dihentikan dan berstatus Gagal.

Siap

Berkas dapat diunduh. Tertulis jumlah baris, ukuran, dan waktu berkas dihapus otomatis.

Gagal

Misalnya hasil melebihi batas baris ekspor. Persempit filter, lalu minta ekspor baru.

Kedaluwarsa

Berkas sudah dihapus otomatis 24 jam setelah selesai dibuat. Minta ekspor baru bila masih perlu.

Batas dan perlindungan ekspor

- Satu ekspor memuat paling banyak 50.000 baris. Hasil yang lebih besar tidak dipotong diam-diam, tetapi gagal dengan alasan melebihi batas baris.
- Setiap admin dapat meminta paling banyak 10 ekspor per jam.
- Kolom pribadi pada nilai Sebelum dan Sesudah, seperti email, telepon, WhatsApp, media sosial, alamat, tanggal dan tempat lahir, kota, foto, bukti, alamat IP, dan perangkat, diganti

[disembunyikan].

- Sel yang diawali =, +, -, atau @ diberi tanda kutip tunggal agar tidak dijalankan sebagai rumus di aplikasi spreadsheet.
- Admin hanya melihat ekspor yang ia minta sendiri, sedangkan Super Admin melihat semua ekspor. Kartu menampilkan 20 ekspor terakhir.
- Setiap unduhan tercatat di audit, dan izin Anda diperiksa ulang setiap kali tautan disiapkan.



Jaga berkas ekspor

Berkas CSV tetap memuat nama pelaku, tindakan, dan alasan. Simpan di perangkat organisasi, jangan dibagikan di grup percakapan, dan hapus setelah tidak diperlukan.

BAB 15 WEB ADMIN PENGURUS

Admin, Notifikasi, dan Pengaturan

Bab ini untuk Super Admin dan pengurus yang ditunjuk: mengundang dan mengelola akun admin, memantau notifikasi yang gagal terkirim, serta mengatur mode pemeliharaan, versi minimum aplikasi, kontak dukungan, dan instruksi iuran.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Mengundang admin baru dari data alumni atau lewat email
- Memantau notifikasi gagal dan mengirim ulang dengan aman
- Mengatur kontak dukungan, tautan toko, dan instruksi iuran
- Mengatur peran, izin, status, dan pemulihan akun admin
- Mengaktifkan mode pemeliharaan dan wajib update aplikasi


15.1 Daftar admin dan izin yang diperlukan

Bab ini membahas tiga menu di menu samping: **Manajemen Admin** (tepat di bawah **Manajemen Event & Tiket**), serta **Notifikasi** dan **Pengaturan** di bagian paling bawah. Setiap menu hanya tampil bagi admin yang memiliki izinnya. Cara masuk, autentikator, serta daftar lengkap peran dan izin dibahas di Bab 9.

Menu di bab ini dan izinnya

Menu	Izin yang diperlukan	Yang dapat dilakukan
Manajemen Admin > Daftar Admin	Kelola admin dan izin (hanya Super Admin)	Mengundang admin, mengubah peran, izin, dan status, serta memulihkan akun admin.
Notifikasi > Pengiriman	Kelola pengiriman notifikasi	Memantau hasil pengiriman push dan email, mengirim ulang yang gagal, dan mengembalikan tugas latar ke antrean.
Pengaturan > Pengaturan Aplikasi	Kelola metode bayar dan pengaturan	Mengatur mode pemeliharaan, versi minimum aplikasi, tautan toko, kontak dukungan, dan instruksi iuran.

Buka **Manajemen Admin** > **Daftar Admin**. Kartu di bagian atas menunjukkan jumlah admin beserta rinciannya, misalnya 2 aktif, 1 diundang, 2 nonaktif. Tabel **Daftar Admin** memuat **Nama Admin**, **Email**, **Role & Akses**, dan **Status**, 20 baris per halaman. Di bawah nama Anda sendiri tertulis Akun Anda.



Halaman Manajemen Admin: jumlah admin, pencarian, filter peran dan status, serta chip Role & Akses setiap admin.

Mencari admin

1. Ketik nama atau email di kolom **Cari admin**.
2. Pilih **Peran** (**Super Admin** atau **Admin**) dan **Status** (**Aktif**, **Diundang**, atau **Nonaktif**) untuk mempersempit daftar.
3. Atur **Urutkan** menjadi **Nama A-Z**, **Terbaru dibuat**, atau **Login terakhir**.
4. Klik nama admin atau ikon di kolom **Kelola** untuk membuka halaman detailnya.

Arti status admin

Aktif

Admin sudah membuat sandi dan mendaftarkan autentikator. Di bawahnya tertulis waktu login terakhir, atau Belum pernah login.

Diundang

Undangan sudah dikirim tetapi belum diselesaikan. Tertulis Undangan s.d. batas waktunya, atau Undangan kedaluwarsa; kirim ulang bila sudah lewat.

Nonaktif

Admin tidak dapat masuk. Tertulis sejak kapan akun dinonaktifkan.

Chip pada kolom Role & Akses


- **USER**: admin ini tertaut ke akun alumni. Pembayaran dan laporan moderasi yang menyangkut akun alumninya sendiri ditangani pengurus lain untuk mencegah konflik kepentingan.
- **Super Admin** atau **Admin**: peran akun.
- **Semua akses** untuk Super Admin, atau nama kelompok izin untuk Admin, misalnya **Pembayaran**, **Konten**, dan **Event**.

15.2 Mengundang admin baru

Setiap admin baru mendapat identitas login tersendiri yang terpisah dari akun alumni, dengan sandi dan autentikator sendiri. Ada dua cara mengundang: memilih alumni yang sudah terdaftar, atau mengundang lewat email bagi pengurus yang tidak memiliki akun alumni. Hanya Super Admin yang dapat mengundang.

Mengundang alumni menjadi admin


1. Di halaman **Manajemen Admin**, klik **Delegasi User jadi Admin**.
2. Pada **Sumber undangan**, biarkan **Pilih alumni** terpilih, lalu cari alumni dengan nama, No. KTA, atau email.
3. Klik **Jadikan Admin** pada alumni yang dimaksud. Alumni yang tidak memenuhi syarat menampilkan alasan Tidak dapat dipilih.
4. Kosongkan **Nama tampilan admin** dan **Email login admin** untuk memakai nama dan email akun alumni, atau isi bila ingin berbeda. Tautan undangan dikirim ke email login ini.
5. Pilih **Peran**. Untuk **Admin**, centang hanya izin yang benar-benar diperlukan tugasnya.
6. Klik **Kirim undangan**.



Dialog Delegasi User jadi Admin: alumni yang memenuhi syarat memiliki tombol Jadikan Admin, yang lain menampilkan alasannya.

Alasan alumni tidak dapat dipilih

Keterangan di daftar	Artinya
Sudah tertaut ke identitas admin	Alumni ini sudah memiliki identitas admin, baik aktif, diundang, maupun nonaktif. Satu akun alumni hanya dapat ditautkan ke satu identitas admin.
Akun belum terverifikasi atau dinonaktifkan	Akun alumni belum aktif, misalnya email belum diverifikasi, atau sedang dalam proses penghapusan.
Sedang dibatasi pengurus (suspend)	Akun alumni sedang dibatasi. Cabut pembatasannya lebih dulu bila memang layak (Bab 11).



Formulir setelah alumni dipilih: nama dan email boleh dikosongkan, lalu tentukan peran dan centang izin per kelompok.

Mengundang lewat email (tanpa akun alumni)

1. Klik **Delegasi User jadi Admin**, lalu pilih **Undang lewat email**.
2. Isi **Nama tampilan admin** (maksimal 120 karakter) dan **Email login admin**. Keduanya wajib diisi.
3. Pilih **Peran** dan izin, lalu klik **Kirim undangan**.

Setelah terkirim, dialog menampilkan **Undangan dijadwalkan** beserta alamat tujuan dan batas berlakunya. Tautan undangan berlaku 72 jam, hanya dikirim lewat email, dan tidak pernah ditampilkan di layar. Klik **Lihat detail admin** untuk membuka detailnya atau **Undang admin lain** untuk mengundang lagi. Admin baru lalu mengaktifkan akunnya mengikuti Bab 9.

> **Izin yang saling bergantung**
> Mencentang **Putuskan pembayaran** otomatis ikut mencentang **Lihat pembayaran**, dan melepas **Lihat pembayaran** ikut melepas **Putuskan pembayaran**. Hal yang sama berlaku untuk **Kelola anggota** dengan **Lihat anggota**, **Putuskan laporan** dengan **Lihat laporan**, dan **Ekspor audit** dengan **Lihat audit**. **Kelola admin dan izin** tidak dapat dicentang; izin ini hanya milik Super Admin.

Pilih Super Admin dengan hati-hati


Peran **Super Admin** memiliki semua izin, termasuk mengelola admin lain. Berikan hanya kepada pengurus inti. Organisasi mensyaratkan minimal dua Super Admin aktif agar pengelolaan admin tidak bergantung pada satu orang.

Pesan yang mungkin muncul

Email login ini sudah dipakai identitas admin lain: gunakan alamat lain atau buka admin yang sudah ada. Terlalu banyak perubahan admin dalam satu jam: setiap Super Admin dapat melakukan paling banyak 20 kali undangan, kirim ulang, dan pemulihan (dihitung bersama) per jam; coba lagi nanti.

15.3 Mengubah peran, izin, dan status admin

Halaman detail admin terdiri atas kartu **Identitas**, **Status & pemulihan**, dan **Peran & izin**. Kartu Identitas menampilkan akun alumni tertaut, status **Autentikator (TOTP)**, jumlah **Sesi aktif**, **Login terakhir**, **Diundang oleh**, **Aktif sejak**, dan **Versi izin** yang naik setiap kali peran, izin, atau status berubah.



Detail admin: kartu Identitas serta Status & pemulihan di kiri, formulir Peran & izin di kanan.

Mengubah nama, peran, atau izin

1. Di kartu **Peran & izin**, ubah **Nama tampilan**, pilih **Peran**, atau centang dan lepas izin.
2. Isi **Alasan perubahan (opsional)**, misalnya nomor surat keputusan pengurus. Alasan tercatat di audit; jangan menulis sandi atau kode.
3. Klik **Simpan perubahan**. Tombol ini baru aktif bila ada yang berubah. Klik **Batalkan perubahan** untuk mengembalikan isian.
4. Periksa ringkasan di dialog **Simpan perubahan izin?** (perubahan nama, peran lama dan baru, izin ditambah, izin dicabut), lalu klik **Simpan perubahan**.

Perubahan berlaku pada tindakan berikutnya admin tersebut tanpa perlu keluar dan masuk lagi. Bila admin itu pernah aktif, ia juga menerima email pemberitahuan bahwa peran atau izinnya berubah.

Menonaktifkan admin

1. Di kartu **Status & pemulihan**, klik **Nonaktifkan admin**. Untuk admin yang masih diundang, tombolnya bernama **Nonaktifkan (batalkan undangan)**.
2. Isi **Alasan (dicatat di audit)**, minimal 3 karakter, misalnya masa bakti kepengurusan berakhir.
3. Centang **Saya memahami admin ini langsung keluar dari semua perangkat.**, lalu klik **Nonaktifkan**.

Admin yang dinonaktifkan langsung keluar dari semua perangkat dan tidak dapat masuk lagi; undangan yang belum dipakai ikut dibatalkan. Bila ia pernah aktif, ia menerima email pemberitahuan. Riwayat dan audit tetap tersimpan. Untuk mengizinkannya kembali, klik **Aktifkan kembali** lalu konfirmasi: ia dapat masuk dengan sandi dan autentikator lamanya. Bila sandi atau autentikator diduga bocor, gunakan pemulihan akun (subbab berikutnya).

> **Aturan Super Admin aktif terakhir**
> Sistem selalu menjaga paling tidak satu Super Admin aktif. Bila Anda satu-satunya Super Admin aktif, menurunkan peran atau menonaktifkan akun Anda sendiri ditolak dengan pesan Super Admin aktif terakhir tidak dapat diturunkan atau dinonaktifkan. Tetapkan Super Admin lain lebih dulu. Pada akun sendiri, kartu Peran & izin menampilkan catatan Ini akun Anda sendiri.

> **Bila data diubah pengurus lain**
> Bila Super Admin lain mengubah admin yang sama lebih dulu, perubahan Anda tidak disimpan. Muncul pesan bahwa data sudah diubah pengurus lain dan tampilan dimuat ulang ke versi terbaru. Periksa lagi, lalu ulangi bila masih perlu.

15.4 Undangan ulang, koreksi email, dan pemulihan akun

Tombol di kartu **Status & pemulihan** menyesuaikan keadaan admin. Tabel berikut merangkum tombol yang tampil untuk setiap keadaan.

Tombol di kartu Status & pemulihan

Keadaan admin	Tombol yang tersedia
Aktif	**Pulihkan akun (reset sandi & autentikator)** dan **Nonaktifkan admin**. Pada akun Anda sendiri, tombol pemulihan tidak tampil.
Diundang, belum pernah aktif	**Kirim ulang undangan**, **Koreksi email login**, **Nonaktifkan (batalkan undangan)**, dan **Hapus identitas admin**.
Diundang karena sedang dipulihkan	**Kirim ulang undangan**, **Koreksi email login**, dan **Nonaktifkan (batalkan undangan)**.
Nonaktif, pernah aktif	**Aktifkan kembali** (bila autentikatornya masih terdaftar) dan **Pulihkan akun (reset sandi & autentikator)**.
Nonaktif, belum pernah aktif	**Kirim ulang undangan**, **Koreksi email login**, dan **Hapus identitas admin**.

Kirim ulang undangan, koreksi email login, dan pemulihan akun menyangkut kredensial. Karena itu sistem meminta **Konfirmasi identitas** (sandi dan kode autentikator Anda) sebelum menjalankannya (lihat Bab 9).

Mengirim ulang undangan

1. Klik **Kirim ulang undangan**, lalu klik **Kirim ulang undangan** di dialog.
2. Isi sandi dan kode autentikator Anda di dialog **Konfirmasi identitas**.
3. Tautan baru dikirim ke email login admin dan berlaku 72 jam. Tautan sebelumnya langsung tidak berlaku. Admin nonaktif yang belum pernah aktif kembali berstatus Diundang.

Mengoreksi email login (admin Diundang atau belum pernah aktif)

1. Klik **Koreksi email login**, isi **Email login baru**, lalu klik **Simpan email**.
2. Konfirmasi identitas Anda. Bila admin berstatus Diundang, undangan baru langsung dikirim ke alamat baru dan tautan lama tidak berlaku. Bila berstatus Nonaktif, alamat baru dipakai saat undangan dikirim ulang.

Memulihkan akun admin yang kehilangan autentikator atau sandi

1. Pastikan identitas admin tersebut di luar sistem lebih dulu, misalnya lewat telepon atau bertemu langsung.
2. Klik **Pulihkan akun (reset sandi & autentikator)**, lalu isi **Alasan pemulihan** (minimal 3 karakter), misalnya ponsel autentikator hilang.
3. Isi **Email login baru (opsional)** hanya bila admin kehilangan akses ke email lamanya. Pemberitahuan keamanan tetap dikirim ke alamat lama.

4. Centang **Saya sudah memverifikasi identitas admin ini di luar sistem.**, klik **Pulihkan akun**, lalu konfirmasi identitas Anda.

Pemulihan mereset sandi dan autentikator, mencabut semua sesi, dan mengubah status admin menjadi Diundang. Undangan pemulihan berlaku 72 jam; admin wajib membuat sandi baru dan mendaftarkan autentikator lagi seperti aktivasi pertama. Pengurus tidak pernah melihat sandi atau kode rahasia admin lain.

Menghapus identitas admin

Hapus identitas admin hanya tersedia untuk admin yang belum pernah aktif, misalnya undangan yang salah alamat. Ketik nama admin persis seperti tertulis untuk mengaktifkan tombol **Hapus identitas**. Email login dan tautan alumninya lalu bebas dipakai undangan baru. Admin yang pernah aktif tidak dapat dihapus; nonaktifkan saja.

Kehilangan autentikator milik sendiri

Super Admin tidak dapat memulihkan akunnya sendiri dari halaman ini. Bila ponsel autentikator hilang, Anda masih dapat masuk dengan backup code (Bab 9), tetapi untuk mendaftarkan autentikator baru atau bila lupa sandi, minta Super Admin lain memulihkan akun Anda. Inilah alasan perlunya minimal dua Super Admin aktif.

15.5 Memantau pengiriman notifikasi dan outbox


Notifikasi ke anggota dikirim otomatis oleh sistem, misalnya hasil verifikasi pembayaran, masa keanggotaan, event, berita terbit, pesan chat, dan keamanan akun. Setiap notifikasi selalu masuk kotak masuk di aplikasi; push dan email dikirim tambahan sesuai kategori dan pilihan anggota. Menu **Notifikasi** dipakai untuk memantau hasil pengiriman itu dan menindaklanjuti yang gagal.

Tidak ada formulir pengumuman manual

Web admin rilis 1.0 tidak memiliki formulir untuk menulis dan mengirim pengumuman bebas ke anggota. Untuk menyiarkan informasi, terbitkan berita di **Manajemen Konten** (Bab 12). Saat berita tampil, sistem mengirim satu notifikasi ke semua anggota aktif, dengan push sesuai pilihan anggota; berita tidak dikirim lewat email.

Kanal pengiriman per kategori

Kategori	Push	Email
Pembayaran, Keanggotaan, Event	Sesuai pilihan anggota	Sesuai pilihan anggota
Berita, Chat	Sesuai pilihan anggota	Tidak dikirim
Keamanan, Akun	Selalu dikirim	Selalu dikirim



Tab Pengiriman dengan filter status Gagal: kelas galat beserta artinya, jumlah percobaan, dan tombol Kirim ulang bila masih dapat ditindak.

Status pengiriman

Menunggu

Dalam antrean atau menunggu percobaan berikutnya. Kolom Percobaan menampilkan jadwal Berikutnya.

Terkirim

Sudah diterima layanan pengirim push atau email. Ini belum menjamin anggota sudah membacanya.

Gagal

Percobaan otomatis sudah habis (sampai 6 kali dengan jeda yang makin panjang), atau penyebabnya permanen.

Dibatalkan

Sengaja tidak dikirim karena targetnya tidak lagi sah, misalnya anggota keluar dari perangkat itu atau mematikan kategori tersebut.

Menindaklanjuti pengiriman gagal

1. Buka **Notifikasi** > **Pengiriman**, atau klik **Lihat pengiriman gagal** di kartu **Job gagal** pada Dashboard. Angka di menu Notifikasi menjumlahkan pengiriman gagal yang dapat dikirim ulang (7 hari terakhir) dan tugas outbox yang berhenti.
2. Pada filter **Status**, pilih **Gagal**. Pada filter **Dapat dikirim ulang**, pilih **Dapat dikirim ulang**. Lalu klik **Terapkan filter**. Bila dibuka dari Dashboard, filter ini sudah terpasang.
3. Baca kolom **Keterangan** untuk mengetahui penyebabnya (lihat tabel di bawah).
4. Klik **Kirim ulang** pada baris, atau centang beberapa baris lalu klik **Kirim ulang terpilih** dan **Ya, kirim ulang**.
5. Baca hasilnya di atas tabel, misalnya jumlah pengiriman yang dijadwalkan ulang dan yang dilewati beserta alasannya.


Kelas galat yang sering muncul

Kelas galat	Artinya	Yang perlu dilakukan
UNREGISTERED, SENDER_ID_MISMATCH	Layanan push menolak perangkat itu, misalnya aplikasinya sudah dihapus, sehingga perangkat dinonaktifkan.	Tidak dapat dikirim ulang. Notifikasi tetap ada di kotak masuk; push berjalan lagi setelah anggota memasang ulang aplikasi dan masuk kembali.
QUOTA_EXCEEDED, UNAVAILABLE, INTERNAL	Layanan push sedang sibuk atau terganggu.	Sistem mencoba ulang otomatis. Kirim ulang hanya bila statusnya sudah Gagal.
bounce_hard	Email ditolak permanen oleh server penerima, misalnya alamatnya tidak ada.	Minta anggota memeriksa alamat emailnya. Kirim ulang ke alamat yang sama biasanya gagal lagi.
bounce_soft, timeout	Kotak surat penuh, server penerima sibuk, atau batas waktu pengiriman habis.	Tunggu beberapa saat, lalu kirim ulang.
token_revoked, token_reassigned	Anggota sudah keluar dari perangkat itu, atau perangkat kini dipakai akun lain.	Tidak perlu tindakan; notifikasi sengaja tidak dikirim ke perangkat itu.
preference_disabled	Anggota mematikan kategori atau kanal ini di aplikasi.	Tidak perlu tindakan.

Menelusuri keluhan tidak menerima notifikasi

Isi **Id akun penerima** dengan id akun anggota, yang terlihat di alamat halaman detail anggota setelah /members/. Setiap kirim ulang memberi satu percobaan tambahan, tidak menggandakan notifikasi di kotak masuk anggota, dan tercatat di audit. Isi notifikasi, alamat email, dan token perangkat tidak pernah ditampilkan. Daftar dimuat ulang otomatis setiap menit.

Tab **Outbox** berisi tugas latar yang dicatat sistem setiap kali ada pekerjaan lanjutan, misalnya membuat notifikasi baru, mengirim email undangan admin, menyiapkan ekspor audit, memproses penghapusan akun, atau memberi tahu pembatalan event. Tugas ini dikerjakan otomatis di belakang layar. Secara bawaan tab ini hanya menampilkan tugas yang perlu perhatian, yaitu filter **Perlu tindakan (gagal dan berhenti)**. Dari Dashboard, klik **Lihat event outbox** di kartu **Job gagal**.



Tab Outbox: tugas latar yang gagal atau berhenti, jumlah percobaan, galat terakhir, Request ID, dan tombol Kembalikan ke antrean.

Status tugas outbox

Menunggu

Belum dikerjakan atau menunggu jadwal percobaan berikutnya.

Diteruskan

Sudah selesai diteruskan ke proses berikutnya.

Gagal, dicoba ulang otomatis

Percobaan terakhir gagal dan sistem mencoba lagi dengan jeda. Umumnya tidak perlu tindakan.

Berhenti, perlu tindakan

Sudah gagal 10 kali. Sistem berhenti mencoba sampai pengurus mengembalikannya ke antrean.

Mengembalikan tugas ke antrean


1. Baca kolom **Galat terakhir**. Bila penyebabnya gangguan sementara yang sudah pulih, lanjutkan. Bila belum jelas, salin **Request ID** dan teruskan ke pengelola teknis.
2. Klik **Kembalikan ke antrean** pada baris, atau centang beberapa baris lalu klik **Kembalikan terpilih ke antrean** dan **Ya, kembalikan**.
3. Tugas bertanda **Sedang diproses dispatcher** sedang dikerjakan sistem dan akan dilewati. Tunggu sampai selesai, lalu periksa lagi.

Aman diulang, tetapi jangan berulang-ulang

Mengembalikan tugas ke antrean tidak menggandakan pembayaran, periode keanggotaan, nomor KTA, kursi event, maupun notifikasi. Bila tugas yang sama terus berhenti, jangan diulang terus; laporkan Request ID-nya ke pengelola teknis. Kirim ulang dan pengembalian dibatasi 20 permintaan per menit untuk setiap admin.

15.6 Mode pemeliharaan dan versi minimum aplikasi

Buka **Pengaturan** > **Pengaturan Aplikasi**. Setiap kartu disimpan terpisah dengan tombolnya sendiri dan tidak meminta konfirmasi identitas. Di bawah judul kartu tertulis versinya, kapan diubah, dan oleh siapa. Semua perubahan tercatat di audit (Bab 14) dan berlaku di server dalam beberapa detik.




Halaman Pengaturan: Mode pemeliharaan, Versi aplikasi minimum, Tautan toko aplikasi, dan Kontak dukungan.

Mode pemeliharaan dipakai saat ada pekerjaan perbaikan yang mengharuskan data tidak berubah sementara. Selama aktif, semua perubahan dari aplikasi anggota ditolak, termasuk masuk dan mendaftar, mengunggah bukti bayar, mengubah profil, mendaftar event, dan mengirim chat. Anggota yang sudah masuk masih dapat memilih **Lanjut dalam mode baca** (KTA, tiket, riwayat pembayaran, berita, kotak masuk) atau **Tampilkan KTA**. Situs kapdh.or.id menampilkan pemberitahuan pemeliharaan, sedangkan web admin tetap berjalan normal.

Mengaktifkan mode pemeliharaan

1. Di kartu **Mode pemeliharaan**, aktifkan sakelar **Aktifkan mode pemeliharaan**.
2. Isi **Pesan untuk pengguna** (wajib, maksimal 500 karakter): perkiraan durasi, kapan mencoba lagi, dan kanal dukungan.
3. Bila sudah diketahui, isi **Perkiraan selesai (opsional)** dalam WIB. Waktunya harus di masa depan.

4. Klik **Simpan mode pemeliharaan**, periksa pesan di dialog **Aktifkan mode pemeliharaan?**, lalu klik **Aktifkan pemeliharaan**.



Dialog konfirmasi menampilkan pesan yang akan dilihat anggota sebelum mode pemeliharaan diaktifkan.

> **Mode pemeliharaan tidak mati sendiri**
> **Perkiraan selesai** hanya informasi bagi anggota. Mode pemeliharaan tetap aktif sampai Anda mematikan sakelar dan klik **Simpan mode pemeliharaan**. Periksa **Status saat ini**: **Pemeliharaan aktif** atau **Layanan normal**.

Aplikasi anggota memeriksa pengaturan ini saat dibuka dan saat kembali dibuka setelah lebih dari 5 menit. Setiap perubahan yang ditolak juga langsung memunculkan layar pemeliharaan.

Versi aplikasi minimum menentukan versi terendah aplikasi Android dan iOS yang masih boleh mengirim perubahan. Aplikasi di bawah versi ini menampilkan layar **Perbarui aplikasi KAPDH** bertanda **Wajib Update**, dengan tombol **Perbarui di Play Store** atau **Perbarui di App Store** yang membuka tautan dari kartu **Tautan toko aplikasi**.


Menaikkan versi minimum

1. Pastikan versi baru sudah dapat diunduh di toko dan tautannya sudah terisi di kartu **Tautan toko aplikasi**.
2. Isi **Versi minimum Android** dan **Versi minimum iOS** dengan format tiga angka, misalnya 1.2.0.

3 Klik **Simpan versi minimum**.



Layar pemeliharaan di aplikasi anggota: pesan, perkiraan selesai, dan kontak bantuan.



Layar Perbarui aplikasi KAPDH saat versi aplikasi di bawah versi minimum.

Naikkan versi minimum hanya setelah versi baru tersedia

Sistem menolak menaikkan versi minimum platform yang tautan tokonya masih kosong. Menaikkan versi sebelum versi baru dapat diunduh membuat anggota tidak dapat melakukan perubahan apa pun, termasuk membayar iuran, sampai mereka memperbarui aplikasi.

15.7 Kontak, tautan toko, instruksi iuran, dan kebijakan

Pengaturan lain dan dampaknya

Kartu	Isian	Dampak
Tautan toko aplikasi	**Google Play (Android)** diawali https://play.google.com/ dan **App Store (iOS)** diawali https://apps.apple.com/. Kosongkan untuk menghapus.	Dipakai tombol di layar Wajib Update dan tombol unduh di situs kapdh.or.id. Bila kosong, tombol unduh di situs bertuliskan Segera tersedia.
Kontak dukungan	**Email dukungan** (wajib) dan **WhatsApp pengurus (opsional)** dalam format internasional, misalnya +6281234567890.	Tampil di bagian bantuan dan Hubungi pengurus di aplikasi, layar pemeliharaan, layar Wajib Update, layar akun dibatasi, serta halaman kontak situs.
Instruksi bayar iuran per platform	Centang **Android** dan/atau **iOS** pada **Sembunyikan instruksi iuran di**, lalu isi **Catatan perubahan (opsional)**.	Anggota di platform itu tidak melihat rekening tujuan dan tidak dapat mengunggah bukti iuran. Pembayaran tiket event tidak terpengaruh.

Isi kartu, lalu klik tombol simpan di kartu itu: **Simpan tautan toko**, **Simpan kontak dukungan**, atau **Simpan instruksi iuran**. Klik **Batalkan perubahan** untuk mengembalikan isian yang belum disimpan.

Instruksi bayar iuran per platform adalah rencana cadangan bila peninjau toko aplikasi menolak alur pembayaran iuran di aplikasi. Saat disembunyikan, anggota di platform itu melihat pesan Iuran melalui pengurus beserta kontak dukungan. Pengurus lalu mencatat iuran mereka lewat **Catat iuran** di Verifikasi Pembayaran setelah dana dicocokkan dengan mutasi rekening (Bab 10).

Sebelum menyembunyikan instruksi iuran

Pastikan ada pengurus yang dapat mencatat iuran, yaitu memiliki izin **Lihat pembayaran**, **Putuskan pembayaran**, **Lihat anggota**, serta **Kelola metode bayar dan pengaturan**. Tanpa pengurus itu, iuran anggota di platform tersebut tidak dapat dicatat, sehingga status keanggotaan mereka tidak dapat diperbarui.

Bila pengaturan diubah pengurus lain

Bila pengurus lain menyimpan kartu yang sama lebih dulu, muncul peringatan bahwa pengaturan ini sudah diubah dan isian Anda belum disimpan. Tombol simpan dinonaktifkan. Klik **Muat versi terbaru**, periksa nilainya, lalu ulangi perubahan bila masih perlu.

Kebijakan yang hanya dapat dibaca (kartu terakhir di halaman)

Kebijakan	Nilai
Periode keanggotaan	12 bulan kalender per iuran
Status hampir habis	30 hari sebelum masa aktif berakhir

Kebijakan	Nilai
Jendela perpanjangan	30 hari sebelum berakhir
Tahan kursi reservasi	24 jam
Check-in dibuka	2 jam sebelum acara
Batal mandiri dengan refund penuh	Sampai H-3
Eskalasi bukti tiket	2 hari kerja
Panjang pesan chat	4.000 karakter
Anggota grup chat	Maksimal 100 orang

Nilai kebijakan ini tidak dapat diubah dari web admin. Perubahannya memerlukan keputusan pengurus dan pembaruan sistem oleh pengelola teknis. Tarif iuran juga tidak diatur di halaman ini, melainkan di tab **Biaya Pembayaran** pada **Verifikasi Pembayaran** (Bab 10).

Yang tidak ada di halaman Pengaturan

Rilis 1.0 tidak memiliki sakelar untuk membuka atau menutup pendaftaran anggota; selama mode pemeliharaan aktif, pendaftaran ikut tertahan. Versi dokumen legal mengikuti penerbitan halaman di **Manajemen Konten** (Bab 12), sedangkan rekening dan QRIS diatur di tab **Kelola Metode** pada **Verifikasi Pembayaran** (Bab 10).

BAGIAN C

Situs Publik

Situs kapdh.or.id untuk umum: informasi perkumpulan, unduh aplikasi, verifikasi KTA, dan hapus akun.

16 Situs kapdh.or.id

BAB 16 SITUS PUBLIK

Situs kapdh.or.id

Situs kapdh.or.id adalah wajah publik KAPDH yang dapat dibuka siapa saja tanpa akun. Bab ini menjelaskan setiap halamannya: unduh aplikasi, profil dan legalitas, dokumen legal, verifikasi KTA, hapus akun, dan kontak.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Isi situs kapdh.or.id dan cara menjelajahinya dari ponsel
- Arti hasil pemeriksaan KTA dari QR
- Menghubungi pengurus dan mengatasi halaman yang gagal dimuat
- Mengunduh aplikasi resmi dan membaca dokumen legal
- Menghapus akun tanpa aplikasi dan memeriksa statusnya

16.1 Mengenal situs dan cara menjelajahinya


Situs kapdh.or.id adalah situs resmi Perkumpulan Keluarga Alumni Pesantren Darel Hikmah (KAPDH). Siapa saja dapat membukanya tanpa akun: calon anggota yang ingin mengunduh aplikasi, anggota yang mencari bantuan atau ingin menghapus akun, panitia acara yang memeriksa KTA, dan masyarakat yang ingin mengenal organisasi.

Kecuali penghapusan akun, layanan anggota tidak dijalankan di situs. Pendaftaran, iuran, KTA, event, jejaring, dan pesan hanya tersedia di aplikasi KAPDH untuk Android dan iOS; tidak ada versi web untuk anggota. Pengurus bekerja di web admin tersendiri (Bab 9 sampai Bab 15).

Halaman di situs kapdh.or.id

Halaman	Alamat	Untuk apa
Beranda	kapdh.or.id	Ringkasan KAPDH Apps, fitur utama, tombol unduh, dan pintasan Layanan publik.
Unduh Aplikasi	kapdh.or.id/unduh	Tautan resmi Google Play dan App Store, cara bergabung, dan persyaratan perangkat.
Tentang	kapdh.or.id/tentang	Profil, visi dan misi, serta legalitas perkumpulan.
Bantuan	kapdh.or.id/bantuan	Panduan singkat dan jawaban atas pertanyaan umum.
Kontak	kapdh.or.id/kontak	Email bantuan, WhatsApp admin, dan alamat kedudukan.


Halaman	Alamat	Untuk apa
Kebijakan Privasi, Ketentuan Layanan, Ketentuan Komunitas	kapdh.or.id/kebijakan-privasi, /ketentuan, /ketentuan-komunitas	Dokumen legal yang berlaku untuk aplikasi dan situs.
Verifikasi KTA	kapdh.or.id/kta	Hasil pemeriksaan saat QR pada KTA digital dipindai.
Hapus Akun	kapdh.or.id/delete-account	Penghapusan akun tanpa aplikasi dan pemeriksaan status permintaan.
Tautan aplikasi	kapdh.or.id/app	Halaman cadangan untuk membuka aplikasi KAPDH dari sebuah tautan.



Bagian Layanan publik di Beranda: pintasan ke Verifikasi KTA, Bantuan, Hapus Akun, dan Kontak

Membuka halaman dari ponsel

1. Buka kapdh.or.id di peramban ponsel, misalnya Chrome atau Safari.
2. Ketuk **Menu** di kanan atas.
3. Pilih **Beranda**, **Tentang**, **Bantuan**, atau **Kontak**, atau ketuk **Unduh Aplikasi**.
4. Untuk halaman lain seperti dokumen legal, **Verifikasi KTA**, dan **Hapus Akun**, gulir ke bagian paling bawah halaman lalu ketuk tautannya.



Beranda di ponsel dengan Menu terbuka

Yang perlu diketahui

- Di layar lebar, menu tampil langsung di bagian atas. Halaman yang sedang dibuka diberi garis bawah.
- Beranda berurutan: tombol **Unduh Aplikasi** dan **Tentang KAPDH**, **Tentang KAPDH Apps**, **Fitur Utama**, **Unduh Aplikasi KAPDH**, lalu **Layanan publik**.
- Bagian bawah setiap halaman memuat identitas badan hukum (nama, nomor SK, alamat, email resmi) serta tautan ke dokumen legal, **Legalitas**, **Bantuan**, **Kontak**, **Verifikasi KTA**, dan **Hapus Akun**.
- Ketuk logo KAPDH di kiri atas untuk kembali ke Beranda.
- Halaman **Verifikasi KTA**, **Hapus Akun**, dan tautan aplikasi sengaja tidak dimunculkan di mesin pencari. Buka lewat tautan di bagian bawah situs atau ketik alamatnya langsung.


Situs tidak pernah meminta password

Satu-satunya isian di situs adalah email akun dan kode verifikasi di halaman **Hapus Akun**. Pengurus KAPDH juga tidak pernah meminta password atau kode verifikasi Anda. Pastikan alamat di peramban adalah kapdh.or.id sebelum mengisi apa pun.

16.2 Mengunduh aplikasi dan cara bergabung

Halaman **Unduh Aplikasi** (kapdh.or.id/unduh) adalah sumber tautan resmi aplikasi KAPDH. Buka dari tombol **Unduh Aplikasi** di menu atas, atau dari tautan **Cara bergabung dan persyaratan perangkat** di Beranda. Tombol **Unduh Aplikasi** besar di bagian atas Beranda membawa Anda ke bagian **Unduh Aplikasi KAPDH** di Beranda itu sendiri, yang juga memuat tombol Google Play dan App Store.

1. Buka kapdh.or.id/unduh dari ponsel yang akan Anda pakai.
2. Ketuk **Google Play** di ponsel Android, atau **App Store** di iPhone. Toko aplikasi terbuka di halaman aplikasi KAPDH.
3. Pasang aplikasi, lalu buka.
4. Ikuti **Cara bergabung**: daftar dan verifikasi email, bayar iuran pendaftaran, lalu tunggu persetujuan pengurus. Rinciannya ada di Bab 2 dan Bab 3.



Halaman Unduh Aplikasi: tombol toko, empat langkah Cara bergabung, dan Persyaratan perangkat

Persyaratan perangkat

Perangkat	Syarat
Android	8.0 ke atas
iPhone (iOS)	15 ke atas
Koneksi	Internet untuk mendaftar dan memperbarui KTA

Keterangan kecil pada tombol toko

● Unduh di Google Play / App Store

Tautan resmi siap. Ketuk tombol untuk membuka toko aplikasi.

● Memuat tautan…

Situs sedang mengambil tautan terbaru. Tunggu sebentar.

● Segera tersedia

Pengurus belum memasang tautan untuk toko tersebut. Coba lagi lain waktu.

● Tautan belum dapat dimuat


Koneksi bermasalah. Ketuk **Coba lagi** di bawah tombol toko.

Tautan toko diatur pengurus

Tautan Google Play dan App Store diisi pengurus di **Pengaturan** web admin (Bab 15) dan langsung berlaku di situs. Unduh aplikasi KAPDH hanya dari tombol di situs resmi ini.

16.3 Tentang KAPDH, legalitas, dan dokumen legal

Halaman **Tentang** (kapdh.or.id/tentang) dibuka dengan bagian **Legalitas organisasi**: nama badan hukum, bentuk perkumpulan, SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002732.AH.01.07.TAHUN 2023 tanggal 11 April 2023, akta pendirian Nomor 01 tanggal 27 Maret 2023, asas, kedudukan, kontak resmi, serta maksud dan tujuan, kegiatan, dan pengelolaan kekayaan menurut Anggaran Dasar. Tautan **Legalitas** di bagian bawah situs langsung menuju bagian ini.




Bagian Legalitas organisasi di halaman Tentang

Di bawahnya tampil profil yang diterbitkan pengurus: siapa kami, visi dan misi, cara bergabung, layanan KAPDH Apps, dan cara menghubungi pengurus. Visi KAPDH adalah menjadi wadah pemersatu yang solid, berintegritas, dan mandiri bagi seluruh alumni Pondok Pesantren Darel Hikmah, serta berkontribusi nyata bagi almamater, umat, dan bangsa.

Halaman informasi dan dokumen legal

Halaman	Alamat	Isi
Kebijakan Privasi	/kebijakan-privasi	Data yang dikumpulkan, penggunaannya, penyimpanannya, dan hak Anda atas data pribadi.
Ketentuan Layanan	/ketentuan	Aturan akun, keanggotaan dan iuran, KTA, event dan tiket (termasuk pembatalan dan refund), pembatasan akun, serta penghapusan akun.
Ketentuan Komunitas	/ketentuan-komunitas	Pedoman berinteraksi di profil, Jejaring, dan pesan.
Bantuan	/bantuan	Tanya jawab dari mendaftar, KTA, iuran, event, pesan, notifikasi, sampai hapus akun.
Tentang KAPDH	/tentang	Profil, visi dan misi, legalitas, dan layanan KAPDH Apps.



Dokumen legal menampilkan label Dokumen legal, judul, nomor versi, dan tanggal terbit sebelum isinya

Membaca halaman ini

- Kebijakan Privasi, Ketentuan Layanan, dan Ketentuan Komunitas diberi label **Dokumen legal**. Bantuan dan Tentang diberi label **Informasi**.
- Di bawah judul tampil versi dan tanggal terbit, misalnya Versi 2 · Diterbitkan 15 Oktober 2026. Yang tampil selalu versi terbaru yang berlaku.


- Isi diterbitkan pengurus melalui web admin (Bab 12) dan langsung tampil tanpa perlu menunggu pembaruan situs.
- Pendaftar baru menyetujui versi terbaru Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan saat mendaftar di aplikasi.
- Bila tampil **Belum diterbitkan**, pengurus belum menerbitkan halaman itu. Ketuk **Buka halaman Kontak** bila Anda perlu bertanya.
- Bila tampil **Tidak dapat memuat halaman**, periksa koneksi Anda lalu ketuk **Coba lagi**.

16.4 Memeriksa KTA dari QR

Halaman **Verifikasi KTA** dipakai pemeriksa, misalnya panitia acara atau mitra, untuk memastikan KTA seseorang sah dan aktif. Halaman ini terbuka otomatis saat QR pada KTA digital dipindai dengan kamera ponsel, dan pemeriksa tidak perlu aplikasi maupun akun. Status selalu dibaca langsung dari server KAPDH. Cara anggota menunjukkan QR dan data yang tampil pada setiap hasil dijelaskan di Bab 4.

Langkah pemeriksa

1. Arahkan kamera ponsel ke QR pada KTA yang ditunjukkan dari aplikasi pemegang kartu.
2. Ketuk tautan kapdh.or.id/kta/… yang muncul. Halaman menampilkan **Memeriksa…**, lalu hasilnya.
3. Baca label hasil. Untuk **Aktif**, cocokkan nama dan foto di halaman dengan orang di depan Anda.
4. Perhatikan baris **Diperiksa** beserta tanggal dan jamnya. Hasil hanya berlaku pada saat pemeriksaan itu.



Hasil Aktif di ponsel pemeriksa: nama, angkatan, nomor anggota, masa berlaku, dan waktu pemeriksaan

Hasil dan tindakan pemeriksa

Hasil	Yang dilakukan pemeriksa
Aktif	Keanggotaan berlaku. Cocokkan nama dan foto (bila ada) dengan orang di depan Anda. Bila cocok, kartu dapat diterima.
Aktif, segera berakhir	Masih berlaku, tetapi berakhir dalam 30 hari atau kurang; tanggal berakhirnya disebutkan. Perlakukan seperti **Aktif**.
Kedaluwarsa	Masa keanggotaan sudah berakhir; nama, angkatan, nomor anggota, dan tanggal berakhir tampil tanpa foto. Kartu belum dapat dipakai sampai perpanjangan diverifikasi pengurus (Bab 3).
Tidak aktif	Keanggotaan tidak dapat digunakan saat ini, misalnya belum disetujui atau sedang dibatasi. Alasannya tidak ditampilkan. Arahkan pemegang kartu ke pengurus.
Tidak ditemukan	Nomor anggota pada QR tidak terdaftar, misalnya karena akunnya sudah dihapus. Kartu tidak dapat diterima.
QR tidak valid atau perlu diperbarui	Minta pemegang kartu membuka KTA dalam keadaan online, lalu pindai QR yang baru.
Tidak dapat memverifikasi	Server tidak terjangkau atau pemeriksaan terlalu sering. Ini bukan berarti anggota tidak terdaftar. Tunggu sebentar lalu ketuk **Coba lagi**.
Pindai QR pada KTA	Halaman dibuka langsung, bukan dari QR. Pindai QR dari kartu.

Privasi pemegang kartu

Halaman ini tidak pernah menampilkan email, nomor telepon, alamat, atau alasan pembatasan akun. Nomor anggota saja tidak cukup untuk melihat data; pemeriksaan selalu memerlukan QR sah dari aplikasi. KTA offline di aplikasi maupun tangkapan layarnya bukan bukti status terkini.

16.5 Menghapus akun tanpa aplikasi


Halaman **Hapus Akun** (kapdh.or.id/delete-account) menerima permintaan penghapusan akun secara langsung, tanpa memasang aplikasi dan tanpa password. Kepemilikan akun dibuktikan dengan kode verifikasi yang dikirim ke email akun. Halaman ini cocok bila Anda sudah menghapus aplikasi, berganti ponsel, atau lupa password. Bila aplikasi masih terpasang, Anda juga dapat memakai **Akun** > **Hapus akun** (Bab 8).

Penghapusan tidak dapat dibatalkan


Setelah Anda mengetuk **Hapus akun saya**, semua sesi di aplikasi langsung dikeluarkan dan akun tidak dapat dipakai lagi. KTA, riwayat keanggotaan, dan percakapan tidak dapat dipulihkan. Bila Anda memegang tiket event aktif atau sedang menunggu refund, selesaikan urusan itu lebih dahulu.

Langkah menghapus akun

1. Buka kapdh.or.id/delete-account, atau ketuk **Hapus Akun** di bagian bawah situs.
2. Isi **Email akun** dengan email yang Anda pakai di aplikasi, lalu ketuk **Kirim kode verifikasi**.
3. Buka email Anda dan isi kode 6 digit pada kotak **Kode OTP**. Kode berlaku 10 menit; periksa juga folder spam.
4. Ketuk **Verifikasi**. Langkah **Konfirmasi penghapusan akun** menampilkan **Data yang dihapus**, **Data yang tetap ada dalam bentuk anonim**, **Penyimpanan setelah penghapusan**, dan peringatan khusus akun Anda bila ada.
5. Baca semuanya, lalu centang **Saya mengerti akun beserta data di atas dihapus permanen dan tidak dapat dibatalkan.**
6. Ketuk **Hapus akun saya** sebelum hitung mundur 10 menit habis. Bila berubah pikiran, ketuk **Batal**; akun Anda tidak berubah.
7. Catat **Nomor permintaan** yang diawali DEL-. Email konfirmasi berisi nomor yang sama dikirim ke alamat akun.




Langkah Email: isi Email akun. Di kanan, ringkasan yang terjadi saat akun dihapus



Langkah Verifikasi: kotak Kode OTP, sisa percobaan, masa berlaku kode, Kirim ulang kode, dan Salah email? Ubah alamat email

Bila kode tidak datang atau ditolak

- Demi melindungi pemilik email, halaman selalu menulis bahwa kode sudah dikirim bila email itu terdaftar. Bila kode tidak datang, periksa ejaan email dan folder spam.
- **Kirim ulang kode** dapat diketuk setelah hitung mundur 60 detik selesai. Kode yang lama otomatis tidak berlaku.
- Setiap kode dapat dicoba 5 kali; sisanya tampil di baris **Sisa percobaan**. Bila habis atau kode kedaluwarsa, minta kode baru.
- Salah mengetik email? Ketuk **Salah email? Ubah alamat email**.
- Bila terlalu sering mencoba, tombol tertahan sementara dan halaman menyebutkan lama waktu tunggunya.



Bagian bawah langkah Konfirmasi: centang pernyataan, sisa waktu, lalu Hapus akun saya atau Batal



Permintaan diterima: simpan nomor permintaan dan tanggal selesai paling lambat

Halaman tidak dapat dipakai?

Bila halaman ini tidak dapat dibuka di perangkat Anda, kirim permintaan penghapusan dari alamat email akun ke bantuan@kapdh.or.id.

16.6 Status penghapusan dan keadaan khusus

Untuk memeriksa status, buka kembali halaman **Hapus Akun** dan ulangi langkah email serta kode verifikasi dengan email yang sama. Cara ini juga berlaku untuk permintaan yang diajukan dari aplikasi. Selama penghapusan berjalan, halaman menampilkan **Penghapusan sedang berjalan** beserta **Nomor permintaan**, **Status**, **Diajukan lewat**, tanggal diajukan, dan **Selesai paling lambat**. Tidak ada tindakan lain yang perlu Anda lakukan. Setelah penghapusan tuntas, alamat email Anda tidak lagi disimpan sehingga kode tidak dikirim lagi; email pemberitahuan selesai menjadi tanda akhirnya.

Status permintaan penghapusan

Menunggu diproses

Permintaan sudah tercatat dan semua sesi sudah dikeluarkan.

Sedang diproses

Data sedang dihapus.

Sedang diproses ulang

Satu langkah sedang diulang otomatis. Anda tidak perlu mengajukan ulang.

Selesai

Penghapusan tuntas, paling lambat 7 hari kalender sejak permintaan. Email pemberitahuan dikirim ke alamat akun; sesudah itu status tidak dapat diperiksa lagi di halaman ini.

Peringatan yang mungkin muncul sebelum konfirmasi

- **Tiket aktif akan hangus**: bila berhak refund, batalkan tiket lewat aplikasi lebih dahulu, lalu hapus akun setelah refund selesai.
- **Refund belum ditransfer**: sebaiknya tunggu refund selesai. Setelah akun dihapus, bendahara tidak dapat menghubungi Anda dan data rekening tujuan ikut terhapus.
- **Pembayaran terbuka akan dibatalkan**: dana yang sudah ditransfer tidak otomatis kembali. Hubungi bendahara lewat bantuan sebelum menghapus akun.
- **Grup chat yang Anda kelola sendiri**: peran admin dialihkan otomatis ke anggota aktif, atau grup ditutup bila tidak ada.
- **Akun tertaut ke identitas pengurus**: identitas pengurus tidak ikut terhapus; pengalihan kewenangan pengurus dilakukan Super Admin.

Keadaan khusus


Keadaan	Yang tampil dan yang perlu dilakukan
Pendaftaran belum pernah diverifikasi	Judul dan tombol berubah menjadi **Batalkan pendaftaran dan hapus data**. Konfirmasi membatalkan pendaftaran; email dapat dipakai mendaftar lagi setelah permintaan selesai.
Akun dinonaktifkan	Tampil **Akun dinonaktifkan** dan **Hubungi bantuan KAPDH**. Penghapusan atau pemulihan diurus lewat kanal bantuan.
Tiket, refund, atau pembayaran berubah saat Anda mengonfirmasi	Halaman meminta Anda membaca rincian terbaru. Periksa lagi, centang, lalu konfirmasi ulang.
Waktu konfirmasi 10 menit habis	Bila konfirmasi ditolak, verifikasi email Anda lagi dari awal.
Koneksi terputus saat mengetuk Hapus akun saya	Ketuk tombol yang sama sekali lagi. Permintaan yang sama tidak akan dibuat dua kali.
Layanan sedang dalam pemeliharaan	Permintaan belum dapat diajukan. Ajukan lagi setelah pemeliharaan selesai.

Data yang tersisa

Catatan pembayaran, tiket, riwayat keanggotaan, laporan moderasi, dan jejak audit hanya tersisa tanpa nama, email, telepon, atau foto. Backup harian berotasi 30 hari, dan data yang sudah dihapus tidak muncul kembali bila backup dipulihkan. Rinciannya ada di **Kebijakan Privasi**.

16.7 Menghubungi pengurus

Halaman **Kontak** (kapdh.or.id/kontak) memuat kanal bantuan resmi pengurus untuk pertanyaan akun, iuran, KTA, dan event. Email dan nomor WhatsApp bantuan diatur pengurus di **Pengaturan** web admin (Bab 15), jadi selalu pakai yang tampil di halaman ini. Sebelum menghubungi, coba cari jawabannya di halaman **Bantuan** atau di Bab 17 panduan ini.



Halaman Kontak: email bantuan, WhatsApp admin, dan alamat kedudukan (nomor WhatsApp pada gambar hanya contoh)

Kanal	Keterangan
Email	bantuan@kapdh.or.id, dijawab pada hari kerja. Ketuk alamatnya untuk membuka aplikasi email.
WhatsApp admin	Nomor yang ditetapkan pengurus. Ketuk nomornya untuk membuka percakapan WhatsApp. Bila nomor belum tersedia, gunakan email bantuan.
Alamat kedudukan	Jalan Manyar Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28293, sesuai akta pendirian perkumpulan.

Agar dibantu lebih cepat

- Sebutkan email akun Anda.


- Untuk pembayaran, sebutkan jenis pembayaran, nominal, dan tanggal transfer, atau nomor pembayaran bila ada.
- Untuk penghapusan akun, sebutkan nomor permintaan yang diawali DEL-.
- Untuk kendala teknis, catat pesan yang muncul dan waktu kejadiannya.
- Bila tampil **Kontak terbaru belum dapat dimuat**, email bantuan di halaman tetap dapat dipakai. Ketuk **Coba lagi** untuk memuat nomor WhatsApp.

> **Jaga keamanan akun Anda**
> Pengurus KAPDH tidak pernah meminta password, kode OTP, atau kode cadangan. Jangan bagikan kode tersebut kepada siapa pun, termasuk kepada orang yang mengaku sebagai pengurus.

16.8 Pemeliharaan, tautan aplikasi, dan halaman 404

Sesekali Anda mungkin menemui keadaan khusus di situs. Tabel berikut menjelaskan arti setiap keadaan dan apa yang perlu dilakukan.

Keadaan	Yang tampil	Yang Anda lakukan
Layanan sedang dalam pemeliharaan	Pita kuning **Pemeliharaan.** di bawah menu pada Beranda, Unduh Aplikasi, Kontak, dan Hapus Akun, dengan perkiraan waktu selesai bila ada.	Pendaftaran, perubahan data, dan permintaan hapus akun ditunda sementara; verifikasi KTA tetap berjalan. Tunggu, lalu ketuk **Periksa lagi**.
Tautan aplikasi dibuka di peramban	Halaman **Buka di aplikasi KAPDH**.	Ketuk **Buka di aplikasi KAPDH**. Bila aplikasi belum terpasang, pasang dari tombol toko di halaman itu, lalu buka tautannya lagi.
Alamat tidak ada atau sudah dipindahkan	**Halaman tidak ditemukan** dengan angka 404.	Ketuk **Ke beranda** atau **Buka bantuan**. Bila berasal dari QR KTA, pindai ulang QR langsung dari aplikasi.
Sebagian isi gagal dimuat	Pesan seperti **Tidak dapat memuat halaman** atau **Tautan belum dapat dimuat**.	Periksa koneksi internet, lalu ketuk **Coba lagi**.



Halaman tidak ditemukan di ponsel, dengan tombol Ke beranda dan Buka bantuan

Tentang tautan kapdh.or.id/app

Tautan yang diawali kapdh.or.id/app menuju halaman di dalam aplikasi KAPDH. Bila aplikasi sudah terpasang, ponsel biasanya langsung membuka aplikasi dan halaman cadangan ini tidak tampil.

Tips

Bila masalah terus berulang, hubungi pengurus melalui halaman **Kontak** dengan menyebutkan alamat halaman, pesan yang muncul, dan waktu kejadiannya.

BAGIAN D

Bantuan

Tanya jawab, pemecahan masalah, daftar istilah, dan cara menghubungi tim bantuan.

17 Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah

BAB 17 BANTUAN

Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah

Jawaban singkat atas pertanyaan yang paling sering diajukan, cara mengatasi kendala umum di aplikasi, arti pesan galat dan istilah, serta cara menghubungi bantuan resmi KAPDH.

YANG AKAN ANDA PELAJARI

- Jawaban cepat seputar akun, iuran, KTA, event, dan Jejaring
- Arti layar Wajib Update, Pemeliharaan, Offline, dan pesan galat
- Kontak bantuan resmi dan tanya jawab singkat untuk pengurus
- Mengatasi kode OTP, gagal masuk, bukti ditolak, dan QR bermasalah
- Glosarium istilah yang dipakai di aplikasi dan web admin

17.1 Tanya jawab: akun, pendaftaran, dan profil

Bab ini merangkum pertanyaan yang paling sering diajukan anggota dan pengurus. Jawaban lengkap untuk anggota juga tersedia di halaman **Bantuan** pada menu **Akun** dan di situs kapdh.or.id/bantuan. Langkah rinci setiap fitur ada di bab yang dirujuk.

Siapa yang dapat mendaftar, dan apakah ada versi web untuk anggota?

Alumni Pondok Pesantren Darel Hikmah yang berusia 18 tahun ke atas, dari angkatan 1 sampai angkatan terbaru, termasuk yang tidak menamatkan pendidikannya. Data pendataan lama tidak dipindahkan, jadi anggota lama pun mendaftar sendiri. Aplikasi anggota tersedia untuk Android 8.0 ke atas dan iOS 15 ke atas; tidak ada versi web untuk anggota. Lihat Bab 2.

Apakah KAPDH meminta NIK, nomor KTP, atau alamat rumah?

Tidak. Pendaftaran hanya meminta nama lengkap, jenis kelamin, email, password, angkatan, serta kelas masuk dan kelas keluar. KAPDH tidak meminta NIK, nomor KTP, tanggal lahir, maupun alamat rumah. Kota domisili di profil cukup berupa nama kota.

Saya salah memasukkan email saat mendaftar. Bagaimana memperbaikinya?

Selama akun belum terverifikasi, ketuk **Salah email? Ubah alamat email** di layar kode verifikasi, lalu masukkan email yang benar dan password akun Anda. Kode baru dikirim ke email yang benar. Setelah akun aktif, email belum dapat diubah, baik oleh Anda maupun oleh pengurus. Bila perlu memakai email lain, hubungi bantuan untuk membahas pilihannya, misalnya menghapus akun lalu mendaftar ulang.

Saya lupa password.

Di halaman masuk, ketuk **Lupa Password**, masukkan email akun, lalu masukkan kode 6 digit dari email dan buat password baru. Demi keamanan, aplikasi tidak memberi tahu apakah sebuah email terdaftar. Setelah password diatur ulang, Anda keluar dari semua perangkat dan perlu masuk lagi dengan password baru. Lihat Bab 2.

Mengapa nama, angkatan, atau kelas saya tidak dapat diubah sendiri?

Nama lengkap, jenis kelamin, angkatan, kelas masuk dan kelas keluar, serta nomor anggota dipakai untuk KTA, sehingga hanya pengurus yang dapat mengoreksinya. Hubungi bantuan dan jelaskan data yang keliru beserta data yang benar. Bila angkatan, kelas, atau jenis kelamin dikoreksi, bagian depan nomor anggota ikut menyesuaikan, sedangkan nomor urutnya tetap.

Profesi saya tidak ada di daftar. Apa yang harus dilakukan?

Di lembar **Pilih profesi**, ketik profesi Anda di kolom pencarian, lalu ketuk baris **Tambah** yang muncul di bawahnya. Profesi ketikan sendiri tampil di profil, dan di KTA bila menjadi profesi utama, tetapi filter profesi di Jejaring hanya memakai daftar pengurus. Keahlian hanya dapat dipilih dari daftar; usulkan keahlian baru melalui kontak bantuan.

Bagian profesi kedua, riwayat pendidikan, atau media sosial tidak muncul.

Bagian tersebut hanya tampil di versi aplikasi terbaru. Perbarui aplikasi KAPDH di Google Play atau App Store. Versi yang terpasang tertulis di bagian bawah halaman **Akun**. Batas isiannya: profesi 5, keahlian 10, riwayat pendidikan 10 entri, dan media sosial 10 tautan. Lihat Bab 8.

Jaga keamanan akun

Pengurus KAPDH tidak pernah meminta password atau kode verifikasi (OTP) Anda. Jangan berikan keduanya kepada siapa pun, termasuk kepada orang yang mengaku sebagai pengurus.

17.2 Tanya jawab: iuran, KTA, dan event

Iuran apa saja yang berlaku, dan berapa nominalnya?

Ada dua iuran keanggotaan: iuran pendaftaran untuk anggota baru, yang mencakup registrasi alumni dan pembuatan KTA digital, dan iuran perpanjangan setiap tahun. Nominal ditetapkan pengurus dan selalu tampil di aplikasi sebelum Anda membayar. Perubahan nominal hanya berlaku untuk pembayaran baru. KTA fisik tidak termasuk iuran. Lihat Bab 3.

Bagaimana cara membayar? Apakah aplikasi menarik dana dari rekening saya?

Tidak. Pembayaran dilakukan di luar aplikasi ke tujuan resmi yang tampil pada instruksi pembayaran: transfer bank, dompet digital, atau QRIS bila disediakan pengurus. Setelah membayar, unggah bukti berupa foto JPG, PNG, atau WebP maksimal 5 MB, atau PDF maksimal 10 MB, lalu ketuk **Kirim bukti pembayaran**. Jangan transfer ke rekening yang dikirim lewat pesan pribadi.

Berapa lama pembayaran saya diverifikasi?

Pengurus mencocokkan bukti Anda dengan dana yang benar-benar masuk, bukan hanya melihat berkasnya. Bukti iuran yang belum diperiksa setelah 1 hari kerja, dan bukti tiket setelah 2 hari kerja atau saat check-in dibuka bila lebih dulu, ditandai agar segera ditindaklanjuti. Pada akhir pekan atau hari libur pemeriksaan bisa lebih lama. Hasilnya masuk ke kotak masuk **Notifikasi**, juga lewat push dan email sesuai preferensi Anda.

Kapan KTA saya aktif, dan berapa lama berlaku?

KTA dibuat berstatus **KTA Tidak Aktif** setelah email terverifikasi, lalu menjadi **KTA Aktif** setelah pengurus memverifikasi iuran pendaftaran. Keanggotaan berlaku 12 bulan sejak tanggal verifikasi, bukan tanggal transfer. Sejak 30 hari sebelum berakhir, status menjadi **Segera Berakhir** dan perpanjangan dibuka. Tidak ada masa tenggang setelah tanggal berakhir. Lihat Bab 4.

Bila saya memperpanjang lebih awal, apakah sisa masa aktif hilang?

Tidak. Bila perpanjangan diverifikasi sebelum KTA kedaluwarsa, masa baru 12 bulan dimulai dari tanggal berakhir yang lama. Bila KTA sudah kedaluwarsa, masa baru dihitung sejak iuran perpanjangan diverifikasi. Ketuk **Perpanjang** di tab **KTA** untuk memulai.

Apakah KTA dapat ditunjukkan tanpa internet?

Dapat, paling lama 7 hari sejak sinkronisasi terakhir, dengan label **Offline** dan waktu sinkronisasi. Status terkini tetap diperiksa server saat QR dipindai. Sebelum ke acara di lokasi bersinyal lemah, buka tab **KTA** selagi online. Tiket event tidak tersimpan untuk dibuka tanpa internet, jadi buka **Detail Tiket** sebelum sinyal hilang.

Apa yang masih dapat saya lakukan bila keanggotaan berakhir?

Anda tetap dapat masuk dan membuka KTA berlabel **KTA Kedaluwarsa**, riwayat pembayaran, tiket yang sudah lunas, kotak masuk notifikasi, dan pengaturan akun, serta mengajukan perpanjangan atau menghapus akun. Jejaring, pesan, dan pendaftaran event baru adalah layanan untuk anggota aktif; status keanggotaan Anda diperbarui pengurus setelah iuran perpanjangan diverifikasi. Lihat Bab 3.

Kapan check-in dibuka, dan bagaimana aturan refund tiket?

Bila pengurus tidak menetapkan jadwal lain, check-in dibuka 2 jam sebelum acara dimulai dan ditutup saat acara selesai. Tiket berbayar yang Anda batalkan sampai batas refund penuh mendapat refund penuh; setelah itu tanpa refund. Batasnya mengikuti pengaturan pengurus, bawaannya H-3 (72 jam sebelum acara). Jadwal check-in dan tanggal batas refund tertera di detail tiket. Tiket yang buktinya masih diperiksa belum dapat dibatalkan sendiri. Refund ditransfer bendahara paling lambat 7 hari kerja. Bila event dibatalkan pengurus, peserta yang sudah membayar mendapat refund penuh. Lihat Bab 6.

Di mana tiket dan QR tiket saya?

Buka **Akun** > **Tiket saya**, lalu pilih tiketnya untuk membuka **Detail Tiket**. QR tiket terbit setelah pembayaran lunas, atau langsung untuk event gratis. QR tiket berbeda dari QR di KTA, dan satu QR tiket hanya dapat dipindai satu kali, jadi jangan bagikan kepada orang lain. Lihat Bab 6.

Bagaimana pihak lain memeriksa KTA saya?

Pemeriksa cukup memindai QR pada KTA Anda dengan kamera ponsel. QR membuka halaman verifikasi di situs KAPDH yang menampilkan status terkini tanpa perlu masuk. Email, nomor telepon, alamat, dan bukti pembayaran tidak pernah ditampilkan. Tunjukkan KTA langsung dari aplikasi, bukan dari tangkapan layar lama, karena QR diperbarui setiap kali KTA disinkronkan. Lihat Bab 4 dan Bab 16.

Muncul pesan Iuran melalui pengurus?

Artinya iuran keanggotaan untuk aplikasi di perangkat Anda diselesaikan melalui pengurus. Hubungi pengurus lewat kontak yang tercantum di layar tersebut. Status KTA diperbarui setelah pengurus memverifikasi pembayaran Anda.

17.3 Tanya jawab: Jejaring, privasi, dan akun

Siapa yang dapat melihat profil saya?

Direktori Jejaring hanya dapat dibuka anggota dengan keanggotaan aktif, dan hanya menampilkan anggota aktif yang memilih tampil. Kartu direktori memuat nama, foto, angkatan, kota, profesi, keahlian, dan pendidikan teratas. Nomor telepon, email, dan media sosial baru terlihat bila Anda menyalakannya di **Akun** > **Privasi profil**. Jenis kelamin dan nomor anggota tidak ditampilkan.

Mengapa saya belum bisa membuka Jejaring atau mengirim pesan?

Jejaring dan pesan adalah layanan bagi anggota yang keanggotaannya aktif. Bila KTA Anda belum aktif atau sudah kedaluwarsa, tab **Jejaring** tampil bergembok. Selesaikan iuran pendaftaran atau perpanjangan (Bab 3). Profil Anda juga baru muncul di direktori setelah keanggotaan aktif.

Apakah pengurus dapat membaca percakapan saya?

Tidak. Web admin pengurus tidak menyediakan fitur untuk membaca percakapan anggota. Moderator hanya melihat pesan yang terlampir pada laporan, termasuk paling banyak lima pesan sebelumnya sebagai konteks. Pesan dikirim lewat koneksi terenkripsi, tetapi tidak memakai enkripsi end-to-end.

Bagaimana cara melaporkan atau memblokir anggota?

Tekan lama sebuah pesan lalu pilih **Laporkan pesan**, atau buka profil anggota lalu pilih **Laporkan** atau **Blokir**. Laporan tidak dibuka kepada pihak yang dilaporkan; pantau statusnya di **Akun** > **Laporan saya**. Pengurus menargetkan laporan ancaman kekerasan atau keselamatan ditangani paling lambat 24 jam, dan laporan lain 2 hari kerja. Lihat Bab 7.

Akun saya dibatasi. Apa artinya?

Pengurus membatasi akun Anda, misalnya setelah menangani laporan. Selama **Dibatasi**, KTA tidak dapat dipakai sebagai bukti keanggotaan, profil tidak tampil di direktori, dan pesan, pembayaran baru, serta tiket tidak dapat digunakan. Tanggal masa keanggotaan tidak berubah. Dari halaman pembatasan Anda dapat mengajukan banding; pengurus menargetkan tanggapan paling lambat 2 hari kerja. Lihat Bab 8.

Bagaimana cara menghapus akun dan data saya?

Buka **Akun** > **Hapus akun**, atau tanpa aplikasi di kapdh.or.id/delete-account dengan kode verifikasi email. Penghapusan tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi dan selesai paling lambat 7 hari kalender. Catatan pembayaran, tiket, dan audit disimpan tanpa identitas. Tiket aktif hangus, jadi batalkan tiket dan tunggu refund selesai lebih dulu. Lihat Bab 8 dan Bab 16.

Ponsel saya hilang. Apa yang harus saya lakukan?

Masuk dari ponsel lain, buka **Akun** > **Sesi perangkat**, lalu keluarkan perangkat yang hilang atau ketuk **Keluar dari semua perangkat**. Setelah itu segera ganti password lewat **Akun** > **Ganti password**. Bila tidak dapat masuk, gunakan **Lupa Password**; mengatur ulang password juga mengeluarkan semua perangkat.

Tips

Data yang Anda sembunyikan di **Privasi profil** tidak dikirim ke perangkat anggota lain. Pengurus yang berwenang tetap dapat melihatnya untuk keperluan administrasi yang tercatat, misalnya verifikasi pembayaran atau penanganan laporan.

17.4 Mengatasi masalah akun, pembayaran, dan KTA

Cari gejala yang Anda alami pada tabel berikut, lalu ikuti kolom terakhir. Bila masalah tetap muncul setelah solusi dicoba, catat pesan yang tampil dan waktu kejadiannya, lalu hubungi bantuan (lihat subbab Menghubungi bantuan resmi).

Kode verifikasi dan masuk

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang perlu dilakukan
Kode OTP tidak masuk ke email	Email tersaring ke folder spam atau promosi, alamat email salah ketik, atau batas 5 kode per jam untuk email itu tercapai.	Cari email dari noreply@kapdh.or.id di folder spam. Ketuk **Kirim ulang** setelah hitung mundur 60 detik. Bila emailnya salah, ketuk **Salah email? Ubah alamat email**.
Kode OTP ditolak	Kode sudah lewat 10 menit, sudah salah dimasukkan 5 kali, atau sudah diganti kode yang lebih baru.	Minta kode baru dengan **Kirim ulang**, lalu pakai kode dari email yang paling akhir.
Email atau password salah.	Ejaan email keliru, huruf besar dan kecil pada password tidak sesuai, atau password baru saja diganti.	Periksa ketikan, lalu coba lagi. Bila lupa, ketuk **Lupa Password**.
Tombol Masuk berubah menjadi hitung mundur, misalnya Coba lagi dalam 4:59	Sudah 10 kali gagal masuk dalam 15 menit untuk email yang sama.	Tunggu hitung mundur selesai. Sambil menunggu, Anda tetap dapat memakai **Lupa Password**.
Setelah masuk, aplikasi meminta kode verifikasi	Email akun belum diverifikasi.	Masukkan kode terbaru dari email. Bila tidak ada, ketuk **Kirim ulang**.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang perlu dilakukan
Layar Status Akun muncul dan Anda tidak dapat masuk	Akun sedang dalam proses penghapusan, atau dinonaktifkan pengurus (**Akun tidak aktif**).	Bila akun sedang dihapus, layar menampilkan nomor permintaan dan batas penyelesaiannya. Untuk akun yang dinonaktifkan, hubungi bantuan@kapdh.or.id dari alamat email akun Anda.
Aplikasi tiba-tiba kembali ke halaman masuk	Sesi berakhir, password diganti atau diatur ulang, atau perangkat ini dikeluarkan lewat **Sesi perangkat**.	Masuk kembali. Bila Anda tidak merasa melakukannya, segera ganti password.


Pembayaran, KTA, dan tiket

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang perlu dilakukan
Bukti iuran ditolak, status Perlu Perbaikan	Dana belum ditemukan di rekening tujuan, nominal berbeda, atau bukti tidak terbaca.	Baca **Catatan dari pengurus**, lalu ketuk **Unggah ulang bukti** pada pembayaran yang sama. Bila dana sudah dikirim, tidak perlu transfer ulang.
Pembayaran tiket Ditolak	Pengurus tidak dapat memverifikasi dana tiket. Penolakan tiket bersifat final.	Reservasi dibatalkan dan kursi dilepas. Daftar ulang bila kuota masih ada. Bila yakin dana sudah masuk, hubungi bantuan.
KTA masih KTA Tidak Aktif	Iuran pendaftaran belum dibayar, bukti masih **Menunggu Verifikasi**, atau bukti perlu diperbaiki.	Buka tab **KTA**, lalu ketuk **Bayar**, atau **Lanjutkan** untuk pembayaran yang sedang berjalan. Setelah ada notifikasi persetujuan, tarik layar KTA ke bawah untuk menyinkronkan.
Tab KTA menampilkan KTA belum tersimpan di perangkat ini atau Kartu offline perlu disinkronkan	Ponsel offline, sedangkan KTA belum pernah tersinkron di perangkat ini, sinkronisasi terakhir sudah lebih dari 7 hari, atau masa QR tersimpan sudah habis.	Sambungkan internet, lalu ketuk **Sinkronkan**. Sebelum ke lokasi bersinyal lemah, buka tab KTA selagi online.
KTA tidak menampilkan QR	QR hanya tersedia untuk status **KTA Aktif** dan **Segera Berakhir**.	Selesaikan iuran pendaftaran atau perpanjangan (Bab 3). Bila akun **Dibatasi**, baca halaman pembatasan.
Pemeriksa melihat QR tidak valid atau perlu diperbarui	QR berasal dari tangkapan layar lama, rusak, atau terbit sebelum nomor anggota dikoreksi.	Buka KTA langsung di aplikasi dalam keadaan online agar QR diperbarui, lalu minta pemeriksa memindai ulang.
Pemeriksa melihat Tidak dapat memverifikasi	Layanan KAPDH tidak dapat dihubungi atau terlalu banyak pemeriksaan dalam waktu singkat. Bukan berarti Anda tidak terdaftar.	Tunggu sebentar, lalu pemeriksa mengetuk **Coba lagi**.
Kamera pemeriksa sulit membaca QR KTA	Layar terlalu redup atau memantulkan cahaya.	Naikkan kecerahan layar, ketuk kartu untuk tampilan layar penuh, lalu atur jarak ponsel.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang perlu dilakukan
Tab KTA menampilkan Jam perangkat tidak sesuai	Jam ponsel diatur manual dan lebih awal dari waktu sinkronisasi terakhir.	Aktifkan tanggal dan jam otomatis di pengaturan ponsel, lalu sinkronkan KTA kembali.
Petugas check-in menolak QR tiket	Yang ditunjukkan QR KTA, tiket untuk event lain, check-in belum dibuka atau sudah ditutup, tiket belum lunas atau dibatalkan, tiket sudah dipakai, atau akun Anda sedang dibatasi.	Buka **Akun** > **Tiket saya**, pilih tiketnya, lalu tunjukkan QR di **Detail Tiket**. Perhatikan jadwal check-in di detail event (Bab 6).
Kotak QRIS menampilkan Gambar QRIS belum dapat dimuat	Koneksi terputus saat gambar QRIS dimuat.	Periksa koneksi, lalu ketuk **Muat ulang** di kotak tersebut. Nama merchant dan NMID tetap dapat dibaca untuk dicocokkan.

Penting

Bila koneksi terputus saat membayar atau mendaftar event, aplikasi menampilkan **Memeriksa status** untuk memastikan instruksi, bukti, atau reservasi Anda sudah tercatat. Jangan mentransfer sebelum status instruksi pasti, dan jangan mentransfer ulang untuk pembayaran yang sama.




KTA belum tersinkron di ponsel ini: sambungkan internet, lalu ketuk Sinkronkan


17.5 Mengatasi masalah aplikasi, notifikasi, dan koneksi

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang perlu dilakukan
Muncul layar Wajib Update	Versi aplikasi di bawah versi minimum, atau versi ini belum mengenali status akun Anda.	Ketuk **Perbarui di Play Store** atau **Perbarui di App Store**. Setelah memperbarui, buka aplikasi lagi atau ketuk **Periksa lagi**.
Muncul layar Layanan sedang dalam pemeliharaan	Pengurus sedang memelihara layanan. Perubahan data ditunda sementara dan data Anda tetap aman.	Ketuk **Coba lagi** setelah perkiraan selesai. Bila sudah masuk, ketuk **Lanjut dalam mode baca** atau **Tampilkan KTA**.
Pita kuning Offline di bawah judul layar	Ponsel tidak terhubung internet atau layanan KAPDH tidak terjangkau. Data yang tampil berasal dari sinkronisasi terakhir.	Periksa data seluler atau Wi-Fi, lalu ketuk **Coba lagi** pada pita, atau **Sinkronkan** di tab KTA. Tunda pembayaran dan unggah bukti sampai koneksi pulih.
Notifikasi push tidak muncul	Izin notifikasi KAPDH ditolak di ponsel, kategori dimatikan di **Preferensi notifikasi**, atau push tidak tersedia di perangkat.	Izinkan notifikasi KAPDH di pengaturan ponsel, lalu ketuk **Periksa lagi**. Semua notifikasi tetap tersimpan di kotak masuk **Notifikasi**.
Email notifikasi tidak masuk	Email tersaring ke spam atau promosi, atau kategori email dimatikan. Berita dan chat memang tidak dikirim lewat email.	Periksa folder spam dan **Preferensi notifikasi**. Email kode verifikasi, keamanan, dan akun selalu dikirim.
Muncul Halaman tidak ditemukan	Tautan sudah lama atau tidak berlaku lagi, misalnya dari notifikasi atau pesan lama.	Ketuk **Ke halaman utama**, lalu buka menu yang Anda perlukan.
Muncul Aplikasi belum dapat dijalankan	Versi aplikasi yang terpasang tidak disiapkan dengan benar, sehingga aplikasi berhenti untuk melindungi data Anda.	Perbarui atau pasang ulang aplikasi KAPDH dari Google Play atau App Store. Bila tetap muncul, hubungi bantuan.

Layar **Wajib Update** muncul karena dua hal. Pertama, versi aplikasi Anda lebih lama daripada versi minimum yang ditetapkan pengurus; layar menyebut versi terpasang dan versi yang dibutuhkan. Kedua, akun Anda memiliki status yang belum dikenal versi aplikasi ini, sehingga aplikasi tidak menebak layanan yang sesuai dengan status Anda. Pada kedua keadaan, solusinya sama: perbarui aplikasi. Bila tombol toko aplikasi belum tersedia, layar meminta Anda menghubungi pengurus.




Versi di bawah minimum: layar menyebut versi yang dibutuhkan



Status akun belum dikenal versi ini: perbarui aplikasi

Saat pemeliharaan, anggota yang sudah masuk dapat memilih **Lanjut dalam mode baca** untuk membuka KTA, tiket, riwayat pembayaran, berita, dan kotak masuk. Selama itu pita **Pemeliharaan** tampil di bawah judul layar, dan perubahan data, misalnya mengirim bukti atau mendaftar event, ditunda sampai pemeliharaan selesai. Pita **Offline** bekerja serupa saat koneksi terputus: data terakhir tetap dapat dibaca.




Pemeliharaan: Coba lagi, Lanjut dalam mode baca, atau Tampilkan KTA



Pita Offline dengan waktu sinkron: KTA tersimpan tetap dapat ditunjukkan

Notifikasi tidak masuk?

Buka **Akun** > **Preferensi notifikasi**. Kotak di bagian atas menjelaskan keadaan push di ponsel Anda, misalnya **Izin notifikasi ditolak** atau **Push tidak tersedia di perangkat ini**. Apa pun keadaannya, semua pemberitahuan tetap tersimpan di kotak masuk **Notifikasi**.



Izin ditolak: izinkan di pengaturan ponsel, lalu ketuk Periksa lagi

17.6 Pesan galat yang sering muncul dan artinya

Pesan galat tampil sebagai bar singkat di bawah layar, kotak dialog, atau halaman penuh dengan tombol **Coba lagi**. Kata-katanya bisa sedikit berbeda dari tabel ini, tetapi artinya sama. Pesan khusus pendaftaran, kode verifikasi, dan masuk dijelaskan di Bab 2.

Koneksi, sesi, dan akses


Pesan atau judul	Arti	Yang perlu dilakukan
Tidak ada koneksi. Tidak dapat terhubung. Periksa koneksi internet lalu coba lagi.	Ponsel tidak terhubung ke internet atau layanan KAPDH tidak terjangkau. Anda tidak dikeluarkan dari akun.	Periksa koneksi, lalu ketuk **Coba lagi**.
Terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan. Coba lagi.	Layanan KAPDH mengalami gangguan sementara.	Ketuk **Coba lagi** beberapa saat kemudian. Bila berulang, catat **Kode bantuan** di bawah pesan.
Terlalu banyak percobaan. Coba lagi nanti.	Permintaan terlalu sering dalam waktu singkat. Pembatasan ini melindungi akun Anda.	Tunggu sampai hitung mundur di layar selesai, lalu coba lagi.
Layanan sedang dalam pemeliharaan.	Perubahan data ditunda selama pemeliharaan.	Coba lagi setelah pemeliharaan selesai. Data yang sudah ada tetap dapat dibaca.

Pesan atau judul	Arti	Yang perlu dilakukan
Versi aplikasi ini tidak lagi didukung, tampil di layar Wajib Update.	Versi aplikasi di bawah versi minimum yang ditetapkan pengurus.	Ketuk **Perbarui di Play Store** atau **Perbarui di App Store**, lalu buka aplikasi lagi.
Akses belum tersedia. Fitur ini memerlukan KTA aktif.	Layanan itu khusus anggota aktif, sedangkan KTA Anda belum aktif, sudah berakhir, atau statusnya baru berubah.	Aplikasi memuat ulang status Anda dan mengarahkan ke langkah berikutnya, misalnya pembayaran iuran atau perpanjangan.
Akun Anda sedang dibatasi.	Pengurus membatasi akun Anda.	Aplikasi membuka halaman pembatasan. Baca keterangan pengurus dan ajukan banding bila perlu (Bab 8).
Akses ditolak. Anda tidak memiliki izin untuk tindakan ini.	Tindakan itu tidak diizinkan untuk akun Anda.	Mencoba ulang tidak mengubah hasil. Hubungi bantuan bila menurut Anda ini keliru.
Konfirmasi identitas. Masukkan password Anda untuk melanjutkan tindakan ini.	Tindakan sensitif, misalnya menghapus akun, memerlukan konfirmasi password.	Masukkan password akun, lalu ketuk **Konfirmasi**.


Formulir, pembayaran, dan event

Pesan atau judul	Arti	Yang perlu dilakukan
Periksa kembali isian yang ditandai.	Ada isian yang kosong atau tidak sesuai aturan.	Baca keterangan di bawah kolom yang ditandai, perbaiki, lalu kirim lagi.
Berkas tidak dapat diterima	Berkas terlalu besar, jenisnya tidak didukung, atau batas unggahan tercapai.	Pakai foto JPG, PNG, atau WebP maksimal 5 MB. PDF maksimal 10 MB hanya untuk bukti pembayaran. Paling banyak 10 unggahan berhasil per jenis berkas dalam 24 jam.
Status pembayaran sudah berubah. Data terbaru dimuat ulang.	Pembayaran baru saja berubah, misalnya sudah diputuskan pengurus.	Ketuk **Muat ulang** dan baca status terbaru sebelum melanjutkan.
Data sudah diubah orang lain. Muat ulang untuk melihat versi terbaru.	Data yang Anda buka sudah berubah sejak layar dibuka.	Ketuk **Muat ulang**, periksa isinya, lalu ulangi perubahan Anda.
Permintaan bertabrakan dengan permintaan sebelumnya.	Permintaan yang sama terkirim dua kali, misalnya karena koneksi putus-sambung.	Baca status terbaru. Jangan mengulang pembayaran sebelum statusnya jelas.
Kuota penuh. Kuota event sudah penuh.	Semua kursi sudah terisi atau sedang ditahan.	Buka lagi nanti. Kursi dapat tersedia bila ada reservasi yang berakhir atau dibatalkan.

Pesan atau judul	Arti	Yang perlu dilakukan
Reservasi berakhir. Batas waktu reservasi sudah lewat.	Bukti pembayaran tiket tidak dikirim sebelum batas waktu, sehingga kursi dilepas.	Jangan transfer untuk reservasi itu. Daftar ulang bila kuota masih ada.
Sudah check-in. Tiket ini sudah check-in.	QR tiket sudah dipindai sebelumnya. Satu QR hanya dapat dipakai sekali.	Bila Anda belum pernah check-in, temui petugas atau pengurus di lokasi.
Data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan atau sudah tidak tersedia.	Data sudah dihapus, diarsipkan, atau tidak lagi dapat Anda buka.	Kembali ke daftar sebelumnya. Mencoba ulang tidak mengubah hasil.
Kode tidak berlaku. Minta kode baru.	Kode verifikasi kedaluwarsa, percobaannya habis, atau sudah diganti kode baru.	Ketuk **Kirim ulang**, lalu pakai kode terbaru.



Tidak ada koneksi: periksa internet, lalu ketuk Coba lagi



Terjadi kesalahan: catat Kode bantuan di bawah tombol Coba lagi

Catat Kode bantuan

Bila halaman galat menampilkan **Kode bantuan**, sertakan kode itu saat menghubungi bantuan. Kode ini membantu pengurus menelusuri kejadian yang Anda alami tanpa perlu meminta password atau data rahasia Anda.

17.7 Glosarium istilah

Keanggotaan dan pembayaran

Istilah	Arti
KTA digital	Kartu Tanda Anggota di tab **KTA**, berisi identitas anggota, nomor anggota, masa berlaku, dan kode QR untuk verifikasi.
Nomor anggota	Nomor unik berformat AA.SS.JK.N: kode angkatan, status pendidikan, jenis kelamin, dan nomor urut. Tidak berubah saat perpanjangan dan tidak pernah diberikan kepada orang lain.
Kode angkatan	Penanda angkatan pada KTA, misalnya KAPDH 25.
Status keanggotaan	**KTA Tidak Aktif**, **KTA Aktif**, **Segera Berakhir**, **KTA Kedaluwarsa**, **Dibatasi**, atau **Nonaktif**. Artinya dijelaskan di Bab 1 dan Bab 4.
Iuran pendaftaran	Iuran sekali bagi anggota baru, mencakup registrasi alumni dan pembuatan KTA digital. KTA aktif setelah iuran ini diverifikasi pengurus.
Iuran perpanjangan	Iuran tahunan yang menambah masa keanggotaan 12 bulan. Dapat dibayar mulai 30 hari sebelum masa berakhir, juga setelah kedaluwarsa.
Instruksi pembayaran	Tagihan di aplikasi berisi nominal dan tujuan pembayaran resmi. Transfer hanya ke tujuan yang tertera pada instruksi.
Bukti pembayaran	Foto, tangkapan layar, atau PDF transfer yang Anda unggah agar pengurus dapat mencocokkan dana yang masuk.
QRIS	Kode QR pembayaran standar nasional yang dapat dipindai aplikasi bank atau dompet digital. QRIS KAPDH tidak memuat nominal, jadi Anda mengetik nominalnya sendiri.

Event dan tiket

Istilah	Arti
Tiket	Bukti keikutsertaan Anda pada satu event, tersimpan di **Akun** > **Tiket saya**. Setiap anggota hanya dapat memiliki satu tiket aktif per event.
QR tiket	Kode di **Detail Tiket** yang dipindai petugas saat check-in. Berbeda dari QR KTA.
Reservasi	Kursi event berbayar yang ditahan sementara sampai bukti dikirim, paling lama 24 jam atau sampai pendaftaran ditutup. Batas tepatnya tampil di aplikasi.
Check-in	Pencatatan kehadiran di lokasi event dengan memindai QR tiket. Satu QR hanya dapat dipindai satu kali.
Jadwal check-in	Rentang waktu QR tiket dapat dipindai. Bila tidak diatur lain, dibuka 2 jam sebelum acara dimulai sampai acara selesai.
Refund	Pengembalian dana tiket yang ditransfer manual oleh bendahara, paling lambat 7 hari kerja.

Aplikasi, komunitas, dan keamanan

Istilah	Arti
OTP (kode verifikasi)	Kode 6 digit sekali pakai yang dikirim ke email Anda dan berlaku 10 menit. Jangan berikan kepada siapa pun.
Sinkronisasi	Pembaruan data KTA dari layanan KAPDH. KTA yang sudah tersinkron dapat ditunjukkan tanpa internet sampai 7 hari.
Offline	Keadaan tanpa koneksi ke layanan KAPDH. Data yang tampil berasal dari sinkronisasi terakhir dan bukan bukti status saat ini.
Kotak masuk Notifikasi	Riwayat resmi pemberitahuan di aplikasi, dibuka dari Beranda atau **Akun** > **Notifikasi**. Selalu menyimpan semua notifikasi.
Notifikasi push	Pemberitahuan yang muncul di layar ponsel. Bersifat opsional dan diatur per kategori di **Preferensi notifikasi**.
Jejaring	Tab berisi direktori alumni, pesan langsung, dan pesan grup, khusus anggota yang keanggotaannya aktif.
Direktori	Daftar anggota aktif yang memilih tampil di Jejaring. Atur keikutsertaan Anda di **Privasi profil**.
Dibatasi	Status akun yang dibatasi pengurus. KTA, pesan, pembayaran baru, dan tiket tidak dapat dipakai, tetapi banding dapat diajukan.
Nonaktif	Akun yang dinonaktifkan pengurus karena alasan keamanan atau penyalahgunaan, sehingga tidak dapat dipakai masuk.
Banding	Keberatan yang Anda ajukan dari halaman pembatasan agar pengurus meninjau ulang pembatasan.

Istilah	Arti
Mode baca	Keadaan selama pemeliharaan: data yang sudah ada tetap dapat dibuka, tetapi perubahan data ditunda.
Kode bantuan	Kode di bawah pesan galat aplikasi untuk disertakan saat menghubungi bantuan. Di web admin disebut **Kode referensi**.

17.8 Menghubungi bantuan resmi

Gunakan hanya kanal resmi berikut. Pertanyaan umum dijawab pada hari kerja. Permintaan terkait data pribadi, misalnya akses, salinan, atau koreksi data, ditanggapi sesuai jangka waktu dalam Kebijakan Privasi.

Kanal	Cara memakai
Email	bantuan@kapdh.or.id. Bila memungkinkan, kirim dari alamat email yang terdaftar di akun Anda.
WhatsApp pengurus	Nomornya tercantum di kartu **Butuh bantuan?** atau **Hubungi pengurus** pada aplikasi dan di halaman Kontak situs kapdh.or.id. Bila nomor belum tercantum, gunakan email.
Halaman Bantuan	**Akun** > **Bantuan** di aplikasi, atau kapdh.or.id/bantuan.
Hapus akun tanpa aplikasi	kapdh.or.id/delete-account, dengan kode verifikasi yang dikirim ke email akun (Bab 16).

Sertakan informasi ini agar cepat dibantu

- Email akun Anda dan ringkasan masalah.
- Pesan yang tampil di layar, waktu kejadian, dan **Kode bantuan** bila ada. Tangkapan layar sangat membantu.
- Jenis ponsel (Android atau iPhone) dan versi aplikasi yang tertulis di bagian bawah halaman **Akun**.
- Untuk pembayaran: jenis pembayaran (iuran pendaftaran, perpanjangan, atau tiket), nominal, tanggal transfer, dan bank atau dompet digital asal.
- Untuk event: nama event. Untuk penghapusan akun: nomor permintaan yang diawali DEL-.
- Untuk koreksi data keanggotaan: data yang keliru dan data yang benar.

Jangan kirim data rahasia

Jangan pernah mengirim password atau kode verifikasi (OTP), termasuk kepada orang yang mengaku sebagai pengurus. Untuk melindungi data Anda, pengurus dapat meminta Anda mengirim permintaan dari email akun sebagai bukti kepemilikan.

Info

Bila Anda memerlukan pendampingan, atau mengajukan permintaan sebagai wali atau pendamping seorang anggota, hubungi bantuan lewat email atau WhatsApp. Pengurus akan membantu menyesuaikan cara penyampaian permintaan Anda.

17.9 Tanya jawab singkat untuk pengurus

Ringkasan pertanyaan yang sering diajukan pengurus pengguna web admin di admin.kapdh.or.id. Langkah lengkapnya ada di Bab 9 sampai Bab 15.

Saya lupa sandi admin atau kehilangan ponsel autentikator.

Web admin tidak memiliki fitur lupa sandi. Bila hanya ponsel autentikator yang hilang dan Anda masih ingat sandi serta menyimpan backup code, masuk seperti biasa lalu klik **Tidak bisa membuka autentikator? Pakai backup code**. Bila lupa sandi, atau backup code juga hilang, minta Super Admin menjalankan **Pulihkan akun (reset sandi & autentikator)** di **Manajemen Admin**; Anda menerima undangan ulang untuk membuat sandi, autentikator, dan backup code baru. Organisasi perlu menjaga minimal dua Super Admin aktif. Lihat Bab 9.

Kode autentikator saya selalu ditolak.

Kode dihitung dari jam ponsel. Atur tanggal dan jam ponsel ke otomatis, tunggu kode berikutnya, lalu ketik ulang. Setiap kode hanya berlaku sekali. Setelah sandi diterima, kode harus dimasukkan dalam 5 menit; bila lewat, ulangi dari halaman masuk.

Menu yang dipakai rekan saya tidak muncul, atau tampil Akses ditolak.

Menu mengikuti izin masing-masing akun. Lihat daftar izin Anda di **Akun saya**, lalu minta Super Admin menambahkan izin yang diperlukan. Perubahan izin langsung berlaku. Lihat Bab 9 dan Bab 15.

Mengapa saya diminta masuk ulang?

Sesi berakhir setelah 30 menit tanpa aktivitas, dan paling lambat 12 jam setelah masuk. Dua menit sebelum batas tidak aktif, muncul dialog **Sesi akan berakhir**; klik **Tetap masuk** untuk melanjutkan. Simpan isian formulir sebelum meninggalkan komputer.

Anggota mengirim bukti transfer, tetapi dananya belum terlihat di rekening.

Jangan setujui dulu. Bukti hanyalah petunjuk; setujui hanya setelah dana dengan nominal yang sama masuk di mutasi rekening tujuan. Periksa ulang beberapa saat kemudian. Bila dana tetap tidak masuk, tolak dengan alasan yang jelas. Untuk iuran, anggota dapat mengunggah ulang bukti tanpa transfer ulang; untuk tiket, penolakan bersifat final. Lihat Bab 10.

Anggota lupa password dan tidak menerima kode Lupa Password.

Minta anggota memeriksa folder spam dan memastikan email yang diketik sama dengan email akun. Pengiriman kode dibatasi 5 kali per jam untuk setiap email. Super Admin dapat mengklik **Reset sandi** di halaman **Informasi Pengguna** anggota. Semua sesi anggota dicabut, kode pemulihan dikirim hanya ke email akun anggota, dan kode maupun sandi tidak pernah tampil di web admin. Lihat Bab 11.

Anggota ingin mengganti email atau menghapus datanya.

Email akun yang sudah aktif belum dapat diubah, baik oleh anggota maupun pengurus. Bila anggota perlu memakai email lain, jelaskan pilihannya, misalnya menghapus akun lalu mendaftar ulang sebagai akun baru. Penghapusan diajukan anggota sendiri di aplikasi atau di kapdh.or.id/delete-account; web admin tidak menyediakan tombol hapus akun. Bila akun anggota dinonaktifkan atau ia tidak dapat memakai keduanya, minta ia mengirim permintaan dari email akunnya ke bantuan@kapdh.or.id agar ditindaklanjuti atas persetujuan Super Admin.

Anggota salah memilih angkatan atau kelas saat mendaftar.

Buka halaman **Informasi Pengguna** anggota, klik **Ubah data**, perbaiki isiannya, isi **Alasan perubahan**, lalu konfirmasi dengan **Simpan koreksi**. Nomor anggota dihitung ulang dengan nomor urut tetap, dan anggota diberi tahu lewat notifikasi. Lihat Bab 11.

Petugas check-in melihat QR tidak dikenal atau Status belum diketahui.

QR tidak dikenal biasanya berarti peserta menunjukkan QR KTA, bukan QR tiket; minta peserta membuka **Detail Tiket** di aplikasi. **Status belum diketahui** muncul saat koneksi terputus; tekan **Check-in** atau pindai ulang kode yang sama, karena sistem tidak mencatat check-in dua kali. Lihat Bab 13.

Kapan memakai mode pemeliharaan dan versi aplikasi minimum?

Aktifkan **Mode pemeliharaan** di **Pengaturan** hanya selama perbaikan terjadwal, lengkap dengan pesan untuk pengguna dan perkiraan selesai; anggota tetap dapat membaca data, tetapi perubahan ditunda. Naikkan **Versi aplikasi minimum** hanya setelah versi baru tersedia di Google Play dan App Store, dan pastikan **Tautan toko aplikasi** sudah diisi. Lihat Bab 15.

Bagaimana melaporkan galat di web admin?

Catat pesan galat, waktu kejadian, halaman yang sedang dibuka, dan **Kode referensi** yang tampil di bawah pesan, lalu teruskan ke Super Admin atau pengelola teknis. Jangan sertakan sandi, kode autentikator, atau backup code.

Penting

Saat membantu anggota, cukup minta email akun dan ringkasan masalahnya. Pengurus tidak pernah meminta password atau kode verifikasi anggota. Kontak anggota yang terlihat di web admin hanya dipakai untuk urusan kepengurusan dan tidak boleh dibagikan ke pihak lain.

Butuh bantuan?

Tim bantuan KAPDH siap membantu kendala akun, iuran, KTA, dan event.

bantuan@kapdh.or.id

kapdh.or.id

kapdh.or.id/bantuan

Perkumpulan Keluarga Alumni Pesantren Darel Hikmah (KAPDH)
Badan hukum perkumpulan, SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0002732.AH.01.07.TAHUN 2023
Jalan Manyar Sakti, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Panduan Penggunaan KAPDH Apps · Rilis 1.0 · Oktober 2026