



Cplusplus_Ders_Notlari / referanslar.md

necatiergin Update referanslar.md 19ded6f Dec 13, 2019
1 contributor
658 lines (491 sloc) 19.4 KB
Raw Blame History

Referans Semantiği

Referans semantiği gösterici *(pointer)* semantiğine alternatif olan ancak C++ dilinin diğer araçlarına daha uygun bir yapıdır. C++ programcılarına verilen ilk tavsiyelerden biri şöyledir:

"Referans kullanabildiğin her yerde referans yalnızca zorunlu olduğun yerlerde gösterici pointer kullan."

Eski C++ 'ta yalnızca tek bir referans kategorisi vardı. C++11 ile birlikte dile "sağ taraf referansı" (R value reference) olarak isimlendirilen ikinci bir referans kategorisi eklendi. Sağ taraf referansları, C++ dilinde daha önce doğrudan mümkün olmayan taşıma semantiği "ni (move semantics) ve "mükemmel gönderim"i (perfect forwarding) gerçekleştirmek üzere dile eklenmiştir.

Modern C++ referansları ikiye ayırıyor:

- L value reference (Sol taraf referansları)
- R value reference (Sağ taraf referansları)

Biz şimdilik yalnızca sol taraf referanslarını inceleyeceğiz. Sağ taraf referansları çok önemli bir konu olmakla birlikte ayrı bir dersimizin konusu olacak. Aksi belirtilmedikçe bundan sonra (şimdilik) referans dendiğinde sol taraf referansı anlaşılmalıdır.

referans nedir?

Refererans bir nesnenin yerine geçen bir isim olarak düşünülebilir. Öyle ki biz referans olan ismi kullandığımızda aslında o ismin bağlandığı (yerine geçtiği) nesneyi kullanmış oluyoruz. Referanslar & atomu (declarator) ile tanımlanır. T bir tür olmak üzere

```
T &r = nesne;
```

r, "nesne"nin yerine geçen bir referanstır.

referanslara ilk değer vermek (initialize) zorunludur.

```
int x = 10;
int &r = x;
```

İlk değer verilmeden bir referansın tanımlanması kesinlikle geçersizdir.

```
int main()
{
  int &r; //geçersiz
}
```

Bir referansın aynı türden bir nesneye bağlanması zorunludur.

```
void func
{
  double dval = 10.5;
  int &r = dval; //geçersiz
}
```

Tanımlanan bir referans bir nesnenin yerine geçer. Artık söz konusu referans isim, kendi kapamı (scope) içinde hep aynı nesnenin yerine geçecektir. Tanımlanmış bir referans bir başka nesnenin yerine geçemez yani referansın daha sonra bir başka nesneye bağlanması mümkün değildir:

```
#include <iostream>
int main()
{
  int a = 10;
  int b = 20;

  int &r = a;
  r = b;

std::cout << "a = " << a << "\n";
}</pre>
```

Yukarıdaki main işlevinde tanımlanan r referansı, a değişkeninin yerine geçiyor. Daha sonra yapılan

```
r = b;
```

ataması, r referansının b değişkeninin yerine geçtiği anlamına gelmiyor. Bu atamanın anlamı şudur: r referansının bağlandığı nesneye b değişkeninin değeri atanmaktadır. Referanslar kendisi const olan göstericilere (const pointer) benzetilebilir. Yukarıdaki kodun bir referans ile değil de bir gösterici değişken kullanılarak yazıldığını düşünelim:

```
#include <iostream>
int main()
{
  int a = 10;
  int b = 20;
  int *const ptr = &a;
  *ptr = b;
  std::cout << "a = " << a << "\n";

ptr = &b; //geçersiz
}</pre>
```

Yukarıdaki örnekte ptr, kendisi const olan bir gösterici değişkendir (const pointer). ptr değişkeninin tanımından sonra, ptr 'ye artık başka bir nesnenin adresi atanamaz. Aşağıdaki kodu derleyip çalıştırınız:

```
#include <iostream>
int main()
{
  int x = 10;
  int &r = x;
  int y = 45;

++r;

std::cout << "x = " << x << "\n";
  r = y; //x = y;
  cout << "x = " << x << "\n";

std::int *ptr = &r;
  *ptr = 8754;
  std::cout << "x = " << x << "\n";
}</pre>
```

Şüphesiz birden fazla referans aynı nesneye bağlanabilir:

```
#include <iostream>
int main()
{
  int x = 10;
  int& r1 = x;
  int& r2 = x;
  int& r2 = x;
  int& r3 = x;
  int& r4 = x;

++r1, ++r2, ++r3, ++r4;

std::cout << "x = " << x << "\n";
}</pre>
```

C++ 'ta referansın yerine geçen referans reference to reference yoktur. Aşağıdaki kodu inceleyin:

```
#include <iostream>
int main()
{
  int x = 10;

  int &r1 = x;
  int &r2 = r1; //int &r2 = x;

++r1;
  r2 *= 5;
  std::cout << "x = " << x << "\n";
}</pre>
```

Herhangi türden bir nesneye bir referans bağlanabilir. Referansın bağlandığı nesne şüphesiz bir gösterici de (pointer) olabilir.

```
#include <iostream>

int main()
{
   int x = 10;
   int y = 50;

   int *p = &x;
   int* &r = p;

std::cout << *r << endl;
   r = &y;
   std::cout << *r << endl;
}</pre>
```

Bir yapı türünden (ileride bir sınıf türünden) nesneye de referans bağlanabilir:

```
struct Point {
  int x, y;
};

void clear_point(Point &p)
{
  p.x = 0;
  p.y = 0;
}

#include <iostream>

int main()
{
  Point p = { 12, 67 };
  std::cout << "p.x = " << p.x << " p.y = " << p.y << "\n";
  clear_point(p);
  std::cout << "p.x = " << p.x << " p.y = " << p.y << "\n";
}</pre>
```

Bir sol taraf referansı herhangi bir sol taraf değeri ifadesine bağlanabilir:

```
#include <iostream>
int main()
{
  int x = 10;
  int *ptr = &x;
  int &r = *ptr;
  ++r;
  std::cout << "x = " << x << "\n";
}</pre>
```

Bir başka örnek:

```
#include <iostream>
int main()
{
  int a[4][4] = { {0, 0, 0, 0}, {1, 7, 9, 3} , {0, 0, 0, 0} , {0, 0, 0, 0} };
  int &r = a[1][2];

std::cout << r << "\n";
}</pre>
```

Bir sol taraf referansının bir sağ taraf ifadesine bağlanması geçersizdir. Aşağıdaki bildirimlere bakınız:

```
int foo();
int main()
{
  int x = 10;
  int &r1 = x; //gecerli
  int &r2 = 20; //gecersiz, sağ taraf degeri
  int &r3 = x + 5; //gecersiz, sağ taraf degeri
  int &r4 = foo(); //gecersiz, sağ taraf degeri
}
```

referansların const olarak bildirilmesi (const referanslar)

Bir referans const anahtar sözcüğü ile tanımlanabilir. const anahtar sözcüğü "&" atomundan önce yazılır. Böyle referanslara const referans diyeceğiz. T bir tür olmak üzere

```
const T &r = x;
```

yazmak ile

```
T const &r = x;
```

yazmak aynı anlamdadır. Bu şekilde tanımlanmış bir referansın bağlandığı (yerine geçtiği) nesne, bu referans yoluyla değiştirilemez. Örneğin:

```
int main()
{
  int a = 10;
  const int &r = a;
  r = 20; // geçersiz
}
```

main işlevi içinde yer alan

```
r = 20
```

ifadesi geçerli değildir. Atama aslında a değişkenine yapılır. const referans kullanılarak, referansın bağlandığı nesne değiştirilemez.Referans isim, salt okuma erişimli olarak işlemlere sokulabilir. Yukarıdaki program parçasının göstericilerle oluşturulan eşdeğer C karşılığı şöyle olabilir:

```
int main()
{
  int x = 10;
  const int *const ptr = &x;
  *ptr = 20; //Geçersiz
}
```

Burada ptr , hem kendisi const hem de gösterdiği nesne const olan bir gösterici değişkendir. ptr 'nin kendisine yapılan atamalar geçersiz olduğu gibi ptr 'nin gösterdiği nesneye yapılan atamalar da geçersizdir. Peki const anahtar sözcüğü '&' atomundan sonra, referansın isminden önce kullanabilir mi? Gösterici isminden önce '*' atomundan sonra const anahtar sözcüğü kullanıldığında, bu durum göstericinin kendisinin const olduğu anlamına geliyordu.

```
int x;
int *const ptr = &x;
int &const r = x;
```

Yukarıdaki kodda *r* isimli referansın tanımı doğru değildir. Çünkü referanslar zaten tanımları gereği yalnızca belirli bir nesneye bağlanmak üzere oluşturulur. Yani bir referans, zaten bir nesne ile ilk değerini aldıktan sonra artık başka bir nesnenin yerine geçemez. Referanslar bu anlamlarıyla zaten kendileri const nesnedir.Dolayısıyla, *const* anahtar sözcüğünün yukarıdaki biçimde kullanılmasına gereksizdir.

const bir nesne adresinin, ancak gösterdiği nesne const olan bir göstericiye atanabileceğini anımsayın. T bir tür olmak üzere const T * türünden T * türüne örtülü (implicit) tür dönüşümü (type conversion) yoktur.

```
const int x = 10;
int *p1 = &x; //geçersiz
const int *p2 = &x; //geçerli
```

Benzer şekilde, const olmayan bir sol taraf referansı const bir nesneye bağlanamaz. const bir nesnenin yerine ancak const bir referans geçebilir.

```
const int x = 10;
int &r1 = x; //geçersiz!
const int &r2 = x; //geçerli
```

Aşağıdaki örneği inceleyin:

```
struct Data {
  int x, y, z;
};

int main()
{
  Data mydata = { 1, 2, 3 };
  const Data &rd = mydata;

rd.x = 10; //gecersiz

int x = 10;
  const int &r = x;

int a = r; //gecerli
  r = 34; //gecersiz
++r; //gecersiz
}
```

const bir sol taraf referansı bir sağ taraf değeri ifadesine (R value expression) bağlanabilir.

```
void func()
{
  int &r = 10; // geçersiz!
  const int &r = 10; // geçerli
  //...
}
```

Bu durumda derleyici önce geçici bir nesneyi (temporary object) sağ taraf değeri ifadesi ile oluşturur. Aslında referansı geçici nesneye bağlayan bir kod üretir. Yukarıdaki kodda r referansının tanımı için derleyicinin aşağıdaki gibi bir kod ürettiğini düşünebilirsiniz:

```
const int temp = 10; // geçici nesne 10 değeri ile oluşturuluyor.
const int &r = temp; //r referansı derleyicinin oluşturduğu nesneye bağlanıyor.
```

const bir sol taraf referansına başka türden bir nesne ile (eğer geçerli bir tür dönüşümü var ise) ilk değer verilmesi geçerlidir: Derleyicilerin hemen hepsi bu durumu şüpheyle ile karşılayarak bir uyarı mesajı verirler.

```
void func()
{
  double dval = 10.5;
  const int &r = dval; // geçerli ama muhtemelen yanlış
  //...
}
```

Bu durumda yine aslında derleyici bir geçici nesne oluşturur. const referansın bağlandığı aslında derleyicinin oluşturduğu geçici nesnedir. Derleyicinin aşağıdaki gibi bir kod ürettiğini düşünebilirsiniz:

```
int main()
{
  double d = 10.5;
  const int temp = (int)d;
  const int &r = temp;
}
```

const referanslar neden kullanılır?

const nesne göstericileri (pointer to const object) ne amaçla kullanılıyorlarsa, const referanslar da aynı amaçla kullanılır. const referanslar yoluyla bunların bağlandıkları nesneler değiştirilemez. Böyle referanslar, yalnızca okuma amaçlı (access - get) nesnelerin yerine geçerler.

referanslar ve fonksiyonların parametre değişkenlerinin referans olması

Referansların en fazla kullanıldığı yer referansla çağrı (call by reference) fonksiyon yapısıdır. Bir fonksiyonun parametresi/parametreleri referans yapılır ve fonksiyon nesnenin kendisi ile çağrılır. Aşağıda int türden iki nesneyi takas edecek swap_c isimli fonksiyon gösterici semantiği ile yazılıyor:

```
void swap_c(int *p1, int *p2)
{
  int temp = *p1;
  *p1 = *p2;
  *p2 = temp;
}

#include <iostream>

int main()
{
  int x = 10, y = 34;

  swap_c(&x, &y);

std::cout << "x = " << x << "\n";
  std::cout << "y = " << y << "\n";
}</pre>
```

Bu kez int türden iki nesneyi takas edecek fonksiyon referans semantiği ile yazılıyor:

```
void swap_r(int &r1, int &r2)
{
  int temp = r1;
  r1 = r2;
  r2 = temp;
}

#include <iostream>

int main()
{
  int x = 10, y = 34;

  swap_r(x, y);

  std::cout << "x = " << x << "\n";
  std::cout << "y = " << y << "\n";
}</pre>
```

Aşağıdaki gibi bir çağrıya bakarak "değerle çağrı" ya da "referansla çağrı" olduğunu anlayamayız. Bunu anlamak için fonksiyonun bildirimini ve tanımını görmemiz gerekir. (Tabi fonksiyonun isimlendirilmesi bir ipucu verebilir)

```
int main()
{
  int x = 10;
  func(x);
}
```

Aşağıda foo işlevi "değerle çağrı" biçiminde, func işlevi ise referansla çağrı biçiminde tanımlanıyor.

```
#include <iostream>

void foo(int a)
{
    a = 9999;
}

void func(int &a)
{
    a = 76;
}

int main()
{
    int x = 10;

foo(x); //call by value
func(x); //call by reference
}
```

C++ dilinin semantik yapısı büyük ölçüde const doğruluğuna (const correctness) dayanır. const olması gereken her varlık const olmalıdır. C 'den aşağıdaki iki fonksiyonun farklı iki arayüzü temsil ettiğini hatırlayalım. T bir tür olmak üzere

```
void getter(const T *ptr);
void setter(T *ptr);
```

- getter isimli işlev T türünden bir nesneye salt okuma (read/get/access) amaçlı erişim talep etmektedir. Böyle fonksiyonlara İngilizcede getter/accessor/get function gibi terimler yakıştırıldığını hatırlayalım. const T* biçiminde tanımlanan parametrelere "input paramete" de denmektedir.
- Ancak setter isimli işlev T türünden bir nesneye bir değer aktarma onu değiştirme (write/set/mutate) amaçlı erişim talep etmektedir. Yine böyle fonksiyonlara İngilizcede setter/mutator/set function gibi terimler yakıştırıldığını hatırlayalım. T* biçiminde tanımlanan parametrelere "output parameter" de denmektedir.

Arayüzdeki bu farklılık referans semantiği için de geçerlidir:

```
void getter(const T &ptr);
void setter(T &ptr);
```

Bir fonksiyonun geri dönüş türü bir referans türü olabilir. Geri dönüş türü bir referans türü olan bir fonksiyon bir nesnenin kendisini döndürmektedir. Böyle bir fonksiyona yapılan çağrı ifadesi sol taraf değeridir (L value expression). Aşağıdaki koda bakınız:

```
#include <iostream>
int g = 10;
int &func()
{
    //...
    return g;
}
int main()
{
    std::"cout << "g = " << g << "\n";
    func() = 76;
    std::cout << "g = " << g << "\n";
++func();
    std::cout << "g = " << g << "\n";
}</pre>
```

Bir fonsiyonun referans semantiği ile aldığı nesneyi yine referans semantiği ile deri döndürmesi tipik bir durumdur:

```
T bir tür olmak üzere

T& foo(T &r)
{
   //...
   return r;
}
```

biçiminde tanımlanan bir fonksiyon aldığı nesneyi döndürmektedir.

```
int &func(int &r)
{
   //...
   r = 777;
   return r;
}
```

Adres döndüren bir fonksiyonun otomatik ömürlü bir nesne adresi döndürmesi tanımsız davranıştır (undefined behavior). Benzer şekilde referans döndüren bir işlevin de otomatik ömürlü nesneye bağlanmış bir referans döndürmesi tanımsız davranıştır. Sentaks hatası olmayan bu durum derleyicilerin hemen hepsinin lojik kontrolüne takılır ve derleyiciler bir uyarı mesajı verirler.

Referans döndüren işlevler

- Statik ömürlü bir nesneyi (global bie değişkeni ya da statik bir yerel değişkeni)
- Dinamik ömürlü bir nesneyi
- Kendisini çağıran koddan yine referans semantiği ile aldığı bir nesneyi döndürebilir. Ancak dinamik ömürlü bir nesnenin döndürülmesi durumunda daha çok gösterici semantiği tercih edilmektedir.

Bir fonksiyonun geri dönüş değeri const referans da olabilir:

```
const T &foo();
```

foo işlevi bir nesnenin kendisini döndürmekle birlikte onun yalnızca okuma (read/access/get) amaçlı kullanımını şart koşmaktadır. Bu durumun gösterici semantiğindeki karşılığının

```
const T* foo();
```

olduğunu düşünebilirsiniz.

referanslar ile göstericilerin karşılaştırılması

Her durumda olmasa da birçok durumda referans semantiği ile pointer semantiği birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ancak gösterici semantiği ile referans semantiğinin birebir eşdeğer olduğunu söyleyemeyiz.

Bir referans isim her zaman aynı nesnenin yerine geçmek zorundadır. Bir referans ilk değerini aldıktan sonra bir başka nesnenin yerine geçemez. Yani referanslar kendisi const olan göstericilere (const pointer - top level const) benzetilebilir. Oysa bir gösterici değişken const olmak zorunda değildir. Bir gösterici değişkene başka bir nesnenin adresi atanabilir.

```
int x = 10;
int y = 20;
int &r = x;
r = y;
```

işlemleri yapıldığında, r referansı x 'in yerine geçmiş olmaz, x değişkenine y değişkeninin değeri atanmaktadır.

C 'de diziler fonksiyonlara adres semantiği ile gönderilebilir. Bir dizi üzerinde işlem yapan fonksiyon tipik olarak dizinin adresini boyutunu alır. Belirli türde dizi üzerinde işlem yapan bir fonksiyonun parametresi referans olabilir mi? Diziler fonksiyonlara referans semantiği ile gönderilebilir mi? Hayır! Referanslarla bu iş göstericilerle olduğu gibi yapılamaz. Ancak, örneğin 10 elemanlı int türden bir diziyi gösteren gösterici olduğu gibi 10 elemanlı int türden bir dizinin yerine geçecek bir referans da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodu inceleyin:

```
#include <iostream>

void display(int(&r)[10])
{
   int k;

for (k = 0; k < 10; ++k)
   std::cout << r[k] << " ";
   std::cout << "\n";
}

int main()
{
   int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
   int b[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

display(a);
   display(b); //geçersiz
}</pre>
```

Yukarıdaki kodda yer alan display isimli fonksiyona yalnızca 10 elemanlı bir int dizi gönderilebilir. Örneğin display fonksiyonuna b dizisinin gönderilmesi bir sentaks hatasıdır.

• Elemanları gösterici olan bir dizi (pointer array) olabilir ama elemanları referans olan bir dizi olamaz.

```
#include <iostream>

int x = 1;
int y = 1;
int z = 1;
int t = 1;

int main()
{
   int *p[] = { &x, &y, &z, &t };

   for (int i = 0; i < 4; ++i) {
        ++*p[i];
   }

   std::cout << x << y << z << t << "\n";
}</pre>
```

• Bir göstericiyi gösteren bir gösterici (pointer to pointer) olabilir ama bir referansın yerine geçen referans olamaz. Bir gösterici değişkenin adresini bir başka göstericide tutabiliriz.

```
void func()
{
  int x = 10;
  inr y = 20;
  int* ptr = &x;
  int** p = &ptr;
  *p = &y;
  **p = 999;
  //...
}
```

Bu durumun referans semantiğinde doğrudan bir karşılığı yoktur. Ancak şüphesiz bir göstericinin yerine geçen bir referans olabilir. Aşağıdaki kodu inceleyin:

```
#include <iostream>

int main()
{
   int x = 10;
   int *ptr = &x;
   int*& r = ptr;

*r = 20;
   std::cout << "x = " << x << "\n";
   int a[] = { 10, 20, 30, 40, 50};
   r = a; //ptr = a;
   ++r; //++ptr;
   ++*r; //++*ptr;

std::cout << "a[1] = " << a[1] << "\n";
}</pre>
```

NULL adresi ve referanslar

C'de değeri NULL adresi olan bir gösterici değişkenin hiçbir nesneyi göstermeyen bir gösterici değişken olduğunu hatırlayalım. NULL adresinin C 'de ne kadar yaygın bir biçimde kullanıldığını biliyorsunuz. Bu arada C++11 standartları ile artık modern C++'ta NULL pointer olarak nullptr sabiti kullanılmaktadır. (ileride ayrıntılı

olarak göreceğiz). nullptr C++ 'ta bir anahtar sözcüktür ve türü nullptr_t olan bir sabittir (constant).

- C'de bir fonksiyonun bir adres döndürmesi durumunda başarısızlık belirtmek amacıyla NULL adresi döndürmesi çok yaygın bir konvensiyondur. Örneğin standart C fonksiyonu olan *fopen* bir dosyayı açamaz ise NULL adresi döndürür. Standart C fonksiyonu malloc başarısız olduğunda NULL pointer döndürür.
- C Dilinde bir veri yapısında arama yapan fonsiyonlar aranan değeri buamadıklarında tipik olarak NULL gösterici döndürürler. Örneğin standart bir C işlevi olan strchr işlevinde bir yazı içinde bir karakter arar. Aranan karakteri yazıda bulursa bulduğu yerin adresini bulamazsa NULL adresi döndürür.
- Çağıran koddan bir nesne adresi isteyen bir fonksiyon kendisine NULL adresi gönderilmesini çağıran koda bir seçenek olarak verebilir. Örneğin standart C fonksiyonu olan time kendisine NULL adresi gönderilirse takvim zamanı değerini yani time_t türünden değeri bir nesneye yazmaz yalnızca geri dönüş değeri olarak üretir.
- Yine C'de NULL adresi bir gösterici için bir bayrak değeri olarak kullanılabilir. Örneğin bir kontrol deyiminde bir göstericinin değerinin NULL adresi olup olmamasına göre farklı işler yapılabilir.

Bu tür temaların hiçbirinde referans semantiği kullanılamaz. Hiçbir nesnenin yerine geçmeyen bir referans tanımlanamaz. NULL referans diye bir kavram yoktur. Bir referans tanımlandığı zaman bir nesnenin yerine geçmelidir.

C++ 'ta referans semantiğinin bulunması göstericilere olan tüm ihtiyacı ortadan kaldırmamıştır. Ancak C++ dilinin C dilinde olmayan birçok aracıyla uyumlu olması için gösterici yerine referans kullanımı tercih edilir.

© 2020 GitHub, Inc.

Terms

Privacy

Security

Status

Help

Contact GitHub

Pricing

API

Training

Blog About