



Cplusplus_Ders_Notlari / unique_ptr.md

| Fetching contributors |
|------------------------------|
| |
| 829 lines (647 sloc) 32.5 KB |
| Raw Blame History |

unique_ptr sınıfı

C++11 standartları ile birlikte standart kütüphaneye dahil edilmiş olan unique_ptr bir akıllı gösterici (smart pointer) sınıfıdır. Bu akıllı gösterici sınıfı genel olarak "tek sahiplik" (exclusive ownership) stratejisini gerçekleştirir. Bir unique_ptr nesnesi bir dinamik sınıf nesnesini gösteren tek bir gösterici olarak kullanılır. unique_ptr nesnesi, kendi hayatı sona erince sahibi olduğu dinamik sınıf nesnesinin de hayatını sonlandırarak onun tutmakta olduğu kaynakların serbest bırakılmasını sağlar. Bu sınıfın temel varlık nedenlerinden biri, bir hata nesnesi (exception) gönderildiğinde söz konusu olabilecek kaynak sızıntısının (resource leak) engellenmesidir.

unique_ptr sınıfı C++98 standartlarında var olan ancak dildeki araçların yetersizliğinden kaynaklanan kötü tasarımı nedeniyle eleştirilen auto_ptr sınıfının yerine getirilmiştir. C++11 standartları ile auto_ptr sınıfı kullanımdan düşürülmüş (deprecated) onun yerine hem daha yalın ve daha net bir arayüze sahip olan hem de daha düşük kodlama hatası riski içeren unique_ptr sınıfı standart kütüphaneye eklenmiştir. auto_ptr sınıfının tasarlandığı dönemde C++ dili taşıma semantiği, değişken sayıda tür parametresine sahip şablonlar (variadic templates) gibi araçlara sahip değildi. C++11 standartlarıyla dile kazandırılan bu araçlar unique_ptr sınıfının güvenli bir biçimde tasarlanmasına olanak sağlamıştır.

unique_ptr sınıfının kullanımı

Bazı işlevler işlerini şu şekilde görür:

- Önce işlerini gerçekleştirebilmek için sınıf nesneleri yoluyla bazı kaynaklar edinirler.
- Sonra yüklendikleri işleri gerçekleştirirler.
- İşlerini tamamladıktan sonra edindikleri kaynakları geri verirler.

İşlev içinde edinilen kaynaklar, işlev içinde tanımlanan yerel sınıf nesnelerine bağlanmışlarsa, işlevin kodundan çıkıldığında yerel sınıf nesnelerinin sonlandırıcı işlevinin çağrılmasıyla tutulan kaynaklar geri verilmiş olur. Ancak kaynaklar yerel bir sınıf nesnesine bağlanmadan dinamik olarak dışsal biçimde edinildiğinde dinamik sınıf nesnesini yöneten gösterici değişkenler tarafından kontrol edilirler. Bu durumda dinamik nesnenin hayatı delete ifadesi ile sonlandırılır. Aşağıdaki örneği inceleyin:

```
void func()
{
    class ResourceUser *pd = new ResoruceUse; // dinamik bir nesne oluşturuluyor
    // kaynaklar kullanılarak bazı işlemler gerçekleştiriliyor.
    delete pd; // Dinamik nesnenin ömrü sonlandırılarak kaynaklar geri veriliyor.
}
```

Böyle bir işlev sorunlara yol açabilir. Sorunlardan biri dinamik nesnenin hayatının sonlandırılmasının (delete edilmesinin) unutulmasıdır. Öneğin delete işleminden önce bir return deyimi yürütülürse dinamik nesnenin hayatı sonlandırılmayacaktır.

Başlangıçta kolayca görülüyor olmasa da bir başka sorun da bir fonksiyondan hata nesnesinin (exception) gönderilmesidir. Bir hata nesnesi gönderildiğinde programın akışı işlevden çıkacak böylece delete deyimi yürütülmeyecektir. Bu durum bir bellek sızıntısına (memory leak) neden olabileceği gibi daha genel olarak bir kaynak sızıntısına (resource leak) yol açabilir.

Gönderilebilecek tüm hata nesnelerinin yine işlev tarafından yakalanması oluşabilecek kaynak sızıntısı engelleyebilir:

```
void f()
{
  class ResourceUser *ptr = new class ResourceUser; // bir nesne oluşturuluyor
  try {
    // bazı işlemler yapılıyor
}
  catch (...) { // hata nesneleri yakalanıyor
    delete ptr; // kaynaklar geri veriliyor
    throw; // hata nesnesi yeniden gönderiliyor
}

delete ptr; // işlevden normal olarak çıkılırsa dinamik nesnenin hayatı sonlandırılıyor.
}
```

Bir hata nesnesinin gönderilmesi durumunda da kaynakların güvenli bir şekilde geri verilmesi sağlanmak istenirse hem daha fazla kod yazılması gerekir hem de yazılan kod çok daha karmaşık hale gelir. Dinamik olarak yaratılan nesnelerin sayısı birden fazla ise çok daha karışık bir durumun oluşacağı açıktır. Hata oluşumuna açık olan ve gereksiz bir karmaşıklığa neden olan bu kötü kodlama stilinden kaçınılmalıdır.

Bu amaçla tasarlanabilecek bir akıllı gösterici (smart pointer) sınıfı sorunu çözebilir. Bir akıllı gösterici nesnesinin kendi sonlandırıcı işlevinin çağrılmasıyla, akıllı göstericinin yönettiği dinamik nesnenin de hayatı sonlandırılabilir. Yerel bir akıllı gösterici nesnesi söz konusu olacağından artık işlevden ister normal yollarla ister bir hata nesnesi gönderilmesi yoluyla (exception) çıkılsın akıllı gösterici nesnesine bağlanmış olan dinamik nesnenin hayatı sonlanacak, böylece kaynak sızıntısı oluşmayacaktır. İşte unique_ptr sınıfı bu amaçla tanımlanmış bir akıllı gösterici sınıfıdır.

unique_ptr sınıfı türünden bir nesne, gösterdiği dinamik ömürlü nesnenin tek sahibi durumundadır. unique_ptr nesnesinin hayatı sonlandığında yani bir unique_ptr nesnesinin sonlandırıcı işlevi çağrıldığında onun sahip olduğu dinamik nesnenin de hayatı sonlandırılır, yani o dinamik nesne delete edilir.

Bir unique_ptr nesnesinin gösterdiği dinamik ömürlü nesneyi gösteren başka bir gösterici yoktur" ve bu semantik yapı kullanıcı kodlar tarafından da sürdürülmeli ve korunmalıdır.

Daha önceki örneğe geri dönüyouz:

```
#include <memory> // unique_ptr için başlık dosyası

void f()
{
    // bir unique_ptr nesnesi oluşturuluyor ve bu nesneye ilk değer veriliyor.
    std::unique_ptr<ResourceUser>(new resourceUser);
    // işlemler yapılıyor
}
```

Hepsi bu kadar. Artık hata yakalamaya ilişkin deyimlere gerek kalmadığı gibi delete işleci de kullanılmıyor.

bir unique_ptr nesnesinin kullanımı

unique_ptr sınıf şablonu bir göstericinin özelliklerini destekleyen bir arayüze sahiptir: İçerik (dereferencing) işlecinin kullanılmasıyla unique_ptr nesnesinin gösterdiği dinamik nesneye erişilebilir. unique_ptr nesnesinin gösterdiği dinamik nesnenin öğelerine ok işleciyle erişmek de mümkündür. Aşağıdaki kodu inceleyin:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <memory>

int main()
{
    // olusturulan unique_ptr nesnesine dinamik bir string nesnesi ile ilkdeğer veriliyor:

std::unique_ptr<std::string> uptr(new std::string("Maya"));
    (*uptr)[0] = 'K'; // Yazının ilk karakteri değiştiriliyor
    uptr->append("can"); // Yazının sonuna karakterler ekleniyor.

std::cout << *uptr << std::endl; // yazı yazdırılıyor.

return 0;
}</pre>
```

unique_ptr sınıfının kurucu işlevi explicit olduğundan bu türden bir nesne kopyalayan ilk değer verme (copy initialization) sözdizimiyle başlatılamaz.

```
std::unique_ptr<int> uptr = new int; // Geçersiz
std::unique_ptr<int> uptr(new int); // Geçerli
```

Bir unique_ptr nesnesi dinamik bir nesneye sahip olmadan da varlığını sürdürebilir. Varsayılan kurucu işlev ile hayata getirilen unique ptr nesnesi hiçbir dinamik nesnenin sahibi değildir.

```
std::unique_ptr<std::string> up;
```

Bir unique_ptr nesnesine nullptr değeri doğrudan atanabileceği gibi bu amaçla sınıfın reset isimli üye işlevi de çağrılabilir:

```
uptr = nullptr;
uptr.reset();
```

Bu durumda eğer unique_ptr nesnesi bir dinamik nesneye sahipse sahip olduğu dinamik nesneyi delete eder.

Sınıfın release isimli üye işlevi bir unique_ptr nesnesinin sahip olduğu dinamik nesnenin sahipliğini bırakır. Bu işlev doğrudan unique_ptr nesnenin kontrol ettiği dinamik nesnenin adresini döndürmektedir. Bu işlevin çağrılmasıyla artık dinamik nesnenin sorumluğunu bu işlevi çağıran kod üstlenir:

```
std::unique_ptr<std::string> up(new std::string("Kaan Aslan"));
std::string* sp = uptr.release(); // uptr sahipliği bırakıyor
```

Sınıfın bool türüne dönüşüm yapan üye işleviyle bir unique_ptr nesnesinin dinamik bir nesneyi kontrol edip etmediği sınanabilir:

```
if (uptr) { // uptr dinamik bir nesneye sahip ise
  std::cout << *uptr << std::endl;
}</pre>
```

Bir unique_ptr nesnesinin dinamik bir nesnenin sahibi olup olmadığı unique_ptr nesnesninin nullptr değerine eşitliği ile de sınanabilir:

```
if (uptr != nullptr) // uptr dinamik bir nesneye sahip ise
```

unique_ptr nesnesininin veri elemanı olarak tuttuğu ham göstericinin değerinin nullptr değerine eşitliğiyle de aynı sınama gerçekleştirilebilir:

```
if (uptr.get() != nullptr) // uptr bir nesneye sahip ise
```

unique_ptr ile sahipliğin devredilmesi

unique_ptr sınıfı tek sahiplik semantiğini uygular. Sınıfın kopyalayan kurucu işlevi (copy constructor) ve kopyalayan atama işlevi (copy assignment function) delete edilerek sınıf kopyalamaya karşı kapatılmıştır. Ancak birden fazla unique_ptr nesnesinin aynı dinamik nesnesini adresiyle başlatılmaması programcının sorumluluğundadır:

```
#include <string>
#include <memory>
#include <iostream>

int main()
{
    std::string* sp = new std::string("hello");
    std::unique_ptr<std::string> up1(sp);
    std::unique_ptr<std::string> up2(sp); // Yanlış: up1 ve up2 aynı dinamik nesneye sahip
    //
}
```

Yukarıdaki gibi bir kod çalışma zamanı hatasına neden olur. Kodlayıcıların böyle hatalardan kaçınması gerekir. Peki, unique_ptr sınıfının kopyalayan kurucu işlevi ve atama işlecinin kodu nasıl olmalı? Bir unique_ptr nesnesini kopyalama yoluyla hayata başlatamamayız ve bir unique_ptr nesnesine kopyalama yoluyla atama yapamayız. unique_ptr sınıfında yalnızca taşıma semantiği kullanılmaktadır. unique_ptr nesneleri kopyalanamaz ama taşınabilir. Taşıyan kurucu işlev ve taşıyan atama işlevi sahipliğin başka bir göstericiye devredilmesini sağlar:

Kopyalayan kurucu işlevin kullanıldığını düşünelim:

```
#include <memory>

class Myclass {
   //
};

std::unique_ptr<Myclass> up1(new Myclass);
std::unique_ptr<Myclass> up2(up1); // Geçersiz
std::unique_ptr<Myclass> up3(std::move(up1)); // Geçerli
```

İlk deyimden sonra, up1 new işleciyle hayata getirilmiş nesnenin sahibi olur. Kopyalayan kurucu işlev gerektiren ikinci deyim sentaks hatasıdır. İkinci bir unique_ptr nesnesinin aynı dinamik Myclass nesnesinin sahipliğini almasına izin verilmez. Aynı zamanda tek bir sahibe izin verilmektedir. Ancak üçüncü deyimle sahiplik up1 nesnesinden up3 nesnesine devredilir. Artık up1 nesnesi sahipliği bırakmıştır. new işleciyle hayata getirilmiş Myclass nesnesi up3 'ün hayatının bitmesiyle delete edilir. Atama işleci de benzer şekilde davranır:

```
#include <memory>

class Myclass {
    //
    };

int main()
{
    std::unique_ptr<Myclass> up1(new Myclass);
    std::unique_ptr<Myclass> up2;
    //up2 = up1; // geçersiz
    up2 = std::move(up1); // sahiplik up1 nesnsinden up2 nesnesine devredilir.
}
```

Burada atama operatör işlevi sahipliği up1 nesnesinden up2 nesnesine devreder. Sonuç olarak, daha önce sahibi up1 olan dinamik nesnenin artık yeni sahibi up2 'dir. C++11 öncesinde kullanılan auto_ptr sınıfında bu işlem doğrudan kopyalama semantiği ile yapılıyor bu da bir çok soruna neden oluyordu. Eger up2 nesnesi atamadan önce bir dinamik nesnenin sahibi olsa idi bu dinamik nesne atamadan önce delete edilecekti:

```
#include <memory>

class Myclass {
    //
};

int main()
{
    // bir unique_ptr nesnesine dinamik bir nesneyle ilk değer veriliyor.
    std::unique_ptr<Myclass> up1(new Myclass);
    // bir başka unique_ptr nesnesine dinamik bir nesneyle ilk değer veriliyor
    std::unique_ptr<Myclass> up2(new Myclass);
    up2 = std::move(up1); // taşıyan atama işlevi up2'nin daha önce sahip olduğu nesne sonlandırılır.
    // Sahiplik up1'den up2'ye devredilir
}
```

Yeni bir sahiplik edinmeden sahip olduğu nesneyi bırakan bir unique_ptr nesnesi hiçbir nesneyi göstermez. Bir unique_ptr nesnesine başka bir unique_ptr nesnesinin değeri taşınarak atanmalıdır. unique_ptr nesnelerine adresler doğrudan atanamaz.

```
#include <memory>

class Myclass {
    //
};

int main()
{
    std::unique_ptr<Myclass> ptr;
    ptr = new Myclass; // Geçersiz
    ptr = std::unique_ptr<Myclass>(new Myclass); // Geçerli. Eski nesne sonlandırılır yenisi sahiplen
}
```

Bir unique_ptr nesnesine nullptr değerinin atanması nesnenin reset işlevinin çağrılmasına eşdeğerdir.

nesne kaynağı ve boşaltım havuzu

Sahipliğin devredilebilmesi unique_ptr nesnelerine özel bir kullanım alanı sunar: İşlevler dinamik nesnelerin sahipliğini unique_ptr nesneleri ile başka işlevlere aktarabilirler.

Bu iki ayrı yolla olabilir:

1. Bir işlev bir veri boşaltım havuzu (sink) olarak kullanılabilir.

Bu durumda, çağrılan işlevin parametre değişkeni kendisine sağ taraf değeri olarak gönderilen unique_ptr nesnesinin kaynağını devralır. Böylece, işlev sahipliğini devraldığı nesnenin sahipliğini yeniden bir başka koda devretmez ise işlevin kodunun çalışması sonlandığunda unique_ptr nesnesinin sahiplendiği dinamik nesne silinir:

```
#include <memory>

class Myclass {
    //
};

void sink(std::unique_ptr<Myclass> up) // sink işlevi sahipliği devralır
{
    ///
}

int main()
{
    std::unique_ptr<Myclass>up(new Myclass);
    sink(std::move(up)); // up nesnesi sahipliği bırakır
    //
}
```

2. Bir işlev nesne kaynağı (factory) olarak davranabilir. unique_ptr geri döndürüldüğünde geri döndürülen sınıf nesnesinin sahipliği işlevi çağıran koda devredilir. Aşağıdaki örnek bu tekniği gösteriyor:

```
#include <memory>
class Myclass {
    //
};

std::unique_ptr<Myclass> source()
{
    std::unique_ptr<Myclass> ptr(new Myclass); // ptr dinamik nesnenin sahibi
    ///
    return ptr; // sahiplik çağıran işleve devrediliyor.
}

void g()
{
    std::unique_ptr<Myclass> p;

for (int i = 0; i<10; ++i) {
    p = source(); // p geri döndürülen nesnenin sahipliğini alır
    //f işlevinin geri döndürdüğü bir önceki nesne silinir
}
// p'nin son sahip olduğu nesne silinir.
}</pre>
```

source işlevi her çağrıldığında new işleciyle dinamik bir Myclass nesnesi yaratılmış olur ve source işlevi bu nesneyi sahipliği ile birlikte kendisini çağıran koda gönderir. İşlevin geri dönüş değerinin p isimli unique_ptr nesnesine atanması dinamik nesnenin mülkiyetini bu nesneye devreder. Döngünün ikinci ve daha sonraki turlarında p nesnesine yapılan her atama p 'nin daha önce sahiplendiği dinamik nesneyi siler.

g işlevinin çıkışında p nesneninin ömrü sona erdiğinden p için çağrılan sonlandırıcı işlevin çağrılması p 'nin sahipliğini üstlendiği son dinamik Myclass nesnesinin de delete edilmesini sağlar. Bir kaynak sızıntısı mümkün değildir. İşlev içinden bir hata nesnesi gönderilse dahi, bir unique_ptr nesnesinin sahibi olduğu dinamik nesne silinecektir.

unique_ptr nesnelerinin veri öğesi olarak kullanılması

unique_ptr nesnelerinin sınıfların veri öğeleri yapılmasıyla kaynak sızıntıları engellenebilir. Ham göstericiler yerine akıllı göstericilerin kullanılması durumunda sonlandırıcı işleve gerek kalmaz. Nesnenin ömrünün bitmesiyle, veri elemanı olan akıllı gösterici nesnelerinin de hayatı sonlanacak bu da dinamik nesnelerin delete edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca unique_ptr nesnelerinin kullanılmasıyla bir sınıf nesnesinin hayat başlama sürecinde bir hata nesnesini gönderilmesi durumunda kaynak sızıntısı engellenmiş olur. Bir sınıf nesnesi için sonlandırıcı işlevin çağrılabilmesi için söz konusu nesnenin kurucu işlevinin kodu tamamen çalışmış olmalıdır. Kurucu işlev içinden bir hata nesnesi gönderilirse yalnızca kurulumu tamamlanmış veri öğeleri olan sınıf nesneleri için sonlandırıcı işlev çağrılacaktır. Eğer sınıfın birden fazla ham gösterici veri öğesi var ise, birinci new işlemi başarılı olduktan sonra ikincisi başarısız olursa kaynak sızıntısı oluşur.

Örneğin:

```
class A {
public:
A(int);
};
class B {
private:
A* ptr1; // gösterici veri öğeleri
A* ptr2;
public:
// göstericilere ilk değer veren kurucu işlev
// - ikinci new hata nesnesi gönderirse kaynak sızıntısı oluşur.
B(int val1, int val2) : ptr1(new A(val1)), ptr2(new A(val2)) {}
// kopyalayan kurucu işlev
// ikinci new hata gönderirse kaynak sızıntısı olur
B(const B\& x) : ptr1(new A(*x.ptr1)), ptr2(new A(*x.ptr2)) {}
// atama işlevi
const B& operator= (const B& x)
 *ptr1 = *x.ptr1;
 *ptr2 = *x.ptr2;
 return *this;
~B()
{
 delete ptr1;
 delete ptr2;
}
};
```

Bu tür bir kaynak sızınıtısını önlemek için unique_ptr sınıf nesneleri kullanılabilir:

```
#include<memory>
class A {
public:
A(int);
};
class B {
private:
std::unique ptr<A>ptr1; // unique ptr veri öğeleri
std::unique_ptr<A>ptr2; // unique_ptr veri öğeleri
public:
// kurucu işlevler unique_ptr veri öğelerine ilk değer verir
// kaynak sızıntısı mümkün değildir
B(int val1, int val2): ptr1(new A(val1)), ptr2(new A(val2)) {}
// kopyalayan kurucu işlev
// kaynak sızıntısı mümkün değildir
B(const B \& x) : ptr1(new A(*x.ptr1)), ptr2(new A(*x.ptr2)) {}
// atama işlevi
const B& operator= (const B&x)
 *ptr1 = *x.ptr1;
 *ptr2 = *x.ptr2;
 return *this;
}
// sonlandırıcı işleve gereke kalmaz
// Derleyici tarafından yazılan sonlandırıcı işlev
//ptr1 ve ptr2 göstericilerinin nesnelerini delete eder
};
```

Artık sonlandırıcı işleve gerek kalmaz çünkü unique_ptr nesnelerinin sonlandırıcı işlevleri dinamik A nesnelerinin delete edilmesini sağlar. B sınıfı için kopyalayan kurucu işlevin ve kopyalayan atama işlevinin de yazılması gerekir. Çünkü öğe olarak kullanılan unique_ptr nesneleri derleyicini yazacağı kodla kopyalanamaz. Eğer bu işlevler tanımlanamaz ise B sınıfı türünden nesneler kopyalanamaz yalnızca taşınabilir.

unique_ptr ve diziler

Bir unique_ptr nesnesi aşağıdaki durumlarda sahip olduğu nesneyi delete eder:

- unique_ptr nesnesinin hayatı sona erdiğinde
- unique_ptr nesnesine yeni bir unique_ptr değeri atandığında
- unique_ptr nesnesine nullptr değeri atandığında
- unique_ptr nesnesi için sınıfın reset işlevi çağrıldığında

Bu durumlarda silme işlemi delete işleci ile yapılmaktadır. Ne yazık ki C dilinden gelen kurallar nedeniyle bir göstericinin tek bir nesneyi mi yoksa bir diziyi mi gösterdiği bilinemez. Ancak dinamik dizilerin silinmesi delete işleci ile değil delete[] işleci ile yapılmalıdır. Dinamik bir dizinin delete işleci ile sonlandırılması çalışma zamanı hatasıdır. Aşağıdaki kod geçerli olsa da çalışma zamanı hatasına neden olur:

```
std::unique_ptr<std::string>up(new std::string[10]); // çalışma zamanı hatası
```

shared_ptr sınıfı için diziler için silme işlemini gerçekleştirecek özel bir deleter türünün kullanılması zorunludur. İstersek unique_ptr sınıfı için de bu araçla bir deleter oluşturabiliriz. Ama buna gerek yoktur. C++ standart kütüphanesi unique_ptr sınıfını dizi türleri için özelleştirmiştir (specialization). Dizi türleri için yapılan özelleştirme sahiplik sona erdiğinde delete işleci yerine delete[] işlecini kullanır. Eğer bir unique_ptr nesnesi dinamik bir diziyi gösterecekse bildirim aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

```
std::unique_ptr<std::string[]> up(new std::string[10]); // OK
```

Ancak bu özelleştirmede sunulan arayüz birincil şablondakinden farklıdır. operator* ve operator->' işlevleri yerine 'operator[] işlevi sunulmuştır.

```
std::unique_ptr<std::string[]> up(new std::string[10]); //
std::cout << *up << std::endl; //Geçersiz * işlemi diziler için tanımlı değil.
std::cout << up[0] << std::endl; // Geçerli</pre>
```

Köşeli parantez işlevine gönderilen indisin geçerli bir değerde olmasından programcı sorumludur. Geçersiz bir indis değeri çalışma zamanı hatasına neden olur. Bu özelleştirilmiş sınıf taban sınıf türünden bir akıllı göstericinin türemiş sınıf türünden bir diziyle başlatılmasına da izin vermez. Yani çalışma zamanı çokbiçimliliği dizilerde unique_ptr sınıfı yoluyla desteklenmemektedir.

default_delete sınıfı

unique_ptr sınıf şablonunun (basitleştirilmiş) tanımı aşağıdaki gibidir:

```
namespace std {
// birincil şablon
template <typename T, typename D = default_delete<T>>
class unique_ptr
{
public:
 T& operator*() const;
 T* operator->() const noexcept;
};
// dizi türleri için kısmi özellştirme:
template<typename T, typename D>
class unique_ptr<T[], D>
public:
 T& operator[](size_t i) const;
};
}
```

Yukarıdaki kodda unique_ptr sınıfının diziler için özelleştirilmesi görülüyor. Tanımdan da görüldüğü gibi özelleştirilmiş sınıfın arayüzünde operator* işlevi ve operator-> işlevi yer almamakta fakat operator[] işlevi bulunmaktadır. unique_ptr sınıfının standart kütüphanede bulunan gerçekleştirimi operator* ve operator-> işlevlerini geri dönüş değerleri türlerinin tam olarak elde edilebilmesi için bazı şablon hileleri kullandığından biraz daha karmaşıktır. Özelleştirilmiş sınıf için kullanılacak std::default_delete<> sınıfı silme işlemini delete yerine delete[] ile yapar:

```
namespace std {
  // birincil şablon
  template<typename T>
  class default_delete {
  public:
    void operator()(T* p) const; // delete p işlemini yapar
  };

  // dizi türleri için kısmi özelleştirme:
  template <typename T>
  class default_delete<T[]> {
  public:
    void operator()(T* p) const; // delete[] p işlemini yapar
  };
}
```

Varsayılan şablon tür argumanları otomatik olarak özelleştirmelere de uygulanmaktadır.

make_unique işlev şablonu

Hatırlayacağımız gibi unique_ptr sınıf şablonu dile C++1 standartlarıyla eklenmişti. Ancak C++11 standartlarında make_unique işlev şablonu yer almıyordu. Bu eksiklik C++14 standartlarıyla karşılandı. Mükemmel gönderim (perfect forwarding) mekanizmasından faydalanan make_unique değişken sayıda parametreli (variadic) işlev şablonu, bir unique_ptr nesnesini sarmalayarak geri döndürüyor:

```
template <class T, class... Args>
unique_ptr<T> make_unique(Args&&... args);
```

Bu işlev şablonunun aşağıdaki gibi gerçeklendiğini düşünebiliriz:

```
template<typename T, typename... Args>
std::unique_ptr<T> make_unique(Args&&... args)
{
  return std::unique_ptr<T>(new T(std::forward<Args>(args)...));
}
```

İşleve kontrol edilecek dinamik nesnenin kurucu işlevinin kullanacağı argümanlar gönderiliyor. Aşağıdaki örneğe bakalım:

```
#include <memory>
#include <string>
#include <iostream>

int main()
{
         using namespace std;
         auto up = make_unique<string>(10, 'A');
         cout << *up << "\n";
         //...
}</pre>
```

Yukarıdaki kodda make_unique işlev şablonundan üretilecek bir işlevle string sınıfının size_t ve char parametreli kurucu işlevine 10 ve 'A' değerleri gönderilerek önce dinamik ömürlü bir string nesnesi hayata getiriliyor. Daha sonra hayata gelen dinamik nesneyi kontrol eden bir unique_ptr nesnesi geri döndürülüyor.

unique_ptr::get üye işlevi

unique_ptr sınıfının get işlevinin geri dönüş değeri kontrol edilen dinamik nesnenin adresi. unique_ptr

nesnemizin yaşamını kontrol ettiği bir dinamik nesne yoksa işlev nullptr adresini döndürüyor:

```
#include <memory>
#include <string>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
   auto up = make_unique<string>(10, 'A');
   cout << *up << "\n";
   string *ptr = up.get();
   cout << ptr->size() << "\n";
}</pre>
```

Bu işlev dikkatli kullanılmalı. Örneğin bu işlevden elde edilen adresle yeni bir unique_ptr nesnesinin oluşturulması ya da bu adresteki nesnenin delete edilmesi çalışma zamanı hatasına neden olurdu:

```
int main()
{
  auto up1 = make_unique<string>(10, 'A');
  string *ptr = up1.get();
  unique_ptr<string> up2(ptr);
}
```

Yukarıdaki kodda hem up1 hem de up2 unique_ptr nesneleri aynı dinamik string nesnesini kontrol ediyor hale geliyor, böylece tek sahiplik (exclusive ownwership) ilkesi çiğneniyor. Her iki nesnenin de sonlandırıcı işlevi aynı dinamik string nesnesini delete edecek (double deletion) ve bu durumda çalışma zamanı hatası oluşacak. Benzer hataya aşağıdaki gibi bir kodla da düşülebilir:

```
int main()
{
  auto up = make_unique<string>(10, 'A');
  string *ptr = up.get();
  delete ptr;
  //...
}
```

Yukarıdaki kodda get işlevinden adresi alınan dinamik nesne delete ediliyor. up nesnesinin sonlandırıcı işlevi çağrıldığında aynı nesneyi yeniden delete edecek. Bu tanımsız davranış oluşturacak.

deleter şablon tür parametresi

unique ptr sınıf şablonunun tanımını bir hatırlayalım:

```
template<
    typename T,
    typename Deleter = std::default_delete<T>
> class unique_ptr;
```

Şablonumuzun ikinci tür parametresi olan Deleter türüne bağlı işleve yapılan çağrı hayatı kontrol edilen nesnenin delete edilmesini sağlıyor. Bu şablon tür parametresinin varsayılan tür argumanı olarak standart default_delete şablonunu aldığını görüyorsunuz. Bu durumda

```
std::unique_ptr<std::string> up;
```

gibi bir tanımlama

```
std::unique_ptr<std::string, std::default_delete<std::string>> up;
```

biçiminde bir tanımlamaya eşdeğer.

default_delete sınıf şablonunun (basitleştirilmiş) kodunun şu şekilde olduğunu düşünebilirsiniz:

```
template <typename T>
class default_delete {
public:
  void operator()(T* p) const
  {
   delete p;
  }
};
```

default_delete sınıf şablonu dizi türleri için kısmi özelleştirmeye (partial specialization) tabi tutulmuş. Bu özelleştirmeye ilişkin kodun aşağıdaki gibi olduğunu düşünebilirsiniz:

```
template <typename T>
class default_delete<T[]> {
public:
    void operator()(T* p) const
    {
     delete[]p;
    }
    //...
};
```

Bu da şu anlama geliyor: default_delete sınıf şablonlarının kullanılmasıyla, unique_ptr nesnelerinin kontrol ettiği nesnelerin hayatları uygun biçimde delete ve delete[] işleçleriyle sonlandırılıyor. Eğer yaşamı kontrol edilen dinamik nesnenin hayatının sonlandırılması özelleştirilmiş bir şekilde gerçekleşecek ise bu durumda kendi deleter türümüzü şablon tür argümanı olarak kullanmak zorundayız. Bu amaçla global bir işlev, bir işlev sınıfı (functor class), bir lambda, ya da bir işlev nesnesi kullanabiliriz. İlk örneğimizde global bir işlev kullanıyoruz:

```
#include <iostream>
#include <memory>
#include <string>
class A {
public:
A() { std::cout << "A ctor\n"; }
~A() { std::cout << "A dtor\n"; }
//..
};
void fdel(A *p)
std::cout << p << " adresindeki nesne delete ediliyor\n";</pre>
delete p;
int main()
using namespace std;
 unique_ptr<A, void(*)(A *)> up(new A, &fdel);
cout << "main devam ediyor\n";</pre>
//...
}
```

Yukarıdaki kodda deleter olarak kullandığımız global fdel isimli işlev, delete işleminden önce delete edilecek nesnenin adresini standart çıkış akımına yazdırıyor. Şimdi de aynı iş için bir lambda ifadesi kullanıyoruz:

lambda 'ya ilişkin kapanış sınıfının (closure) tür bilgisi için decltype işlecinin kullanımına dikkat ediniz. Şüphesiz bu iş için kendimiz de bir functor sınıf oluşturabilirdik:

```
struct ADeleter {
  void operator()(A *p)const
  {
    std::cout << p << " adresindeki nesne delete ediliyor\n";
    delete p;
  }
};

int main()
{
  using namespace std;
  {
  unique_ptr<A, ADeleter> up(new A);
}

cout << "main devam ediyor\n";
//...
}</pre>
```

Şimdi de deleter olarak std::function sınıf şablonunu kullanıyoruz:

```
#include <iostream>
#include <memory>
#include <string>
#include <functional>
class A {
public:
A() { std::cout << "A ctor\n"; }
~A() { std::cout << "A dtor\n"; }
//..
};
struct ADeleter {
void operator()(A *p)const
 std::cout << p << " adresindeki nesne delete ediliyor\n";</pre>
 delete p;
}
};
void fdel(A *p)
std::cout << p << " adresindeki nesne delete ediliyor\n";</pre>
delete p;
auto f = [](A *p) {
std::cout << p << " adresindeki nesne delete ediliyor\n"; delete p; };</pre>
template<typename T>
using UniquePtr = std::unique_ptr<T, std::function<void(T *)>>;
int main()
using namespace std;
 UniquePtr<A> uptr1(new A, fdel);
 UniquePtr<A> uptr2(new A, f);
 UniquePtr<A> uptr3(new A, ADeleter());
cout << "main devam ediyor\n";</pre>
//...
}
```

Yukarıdaki kodda yapılan şablon eş isim bildirimine dikkat ediniz. Bu bildirim ile T bir tür olmak üzere,

```
UniquePtr<T>
```

açılımı

```
std::unique_ptr<T, std::function<void(T *)>>
```

açılımına karşılık geliyor. "deleter" olarak

```
std::function<void (A *)>
```

sınıfının kullanılması ile artık deleter olarak uygun parametrik yapıda işlev sağlayan herhangi bir çağrılabilir varlık (callable) kullanılabilir hale geliyor.

Bir unique_ptr nesnesinin yaşamını kontrol ettiği kaynağın new işleciyle oluşturulması zorunlu değil. Aşağıdaki kodda unique ptr nesneleri standart fopen işleviyle oluşturulan dosyaları kontrol ediyor:

```
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <memory>
using namespace std;
FILE *fopen write(const char *pfname)
FILE *f = fopen(pfname, "w");
if (!f) {
 fprintf(stderr, "%s dosyasi olusturulamadi\n", pfname);
 exit(EXIT_FAILURE);
return f;
}
struct FileCloser {
void operator()(FILE *f)
{
 fclose(f);
}
};
void file_close(FILE *f)
fclose(f);
int main()
unique_ptr<FILE, void(*)(FILE *)> up1(fopen_write("necati.txt"),
                                          &file_close);
auto fc = [](FILE *f) {fclose(f); };
unique_ptr<FILE, decltype(fc)> up2(fopen_write("kaan.txt"), fc);
unique_ptr<FILE, FileCloser> up3(fopen_write("oguz.txt"));
fprintf(up1.get(), "necati ergin");
fprintf(up2.get(), "kaan aslan");
fprintf(up3.get(), "oguz karan");
}
```

Yukarıdaki kodda up1 nesnesi için deleter olarak standart fclose işlevini sarmalayan global file_close işlevini kullanılıyor. up2 nesnesi için ise deleter olarak bir lambda 'nın kullanıldığını görüyorsunuz. up3 nesnesi ise deleter türü olarak FileCloser functor sınıfını kullanıyor.

unique_ptr nesnelerinin kaplarda tutulması

Dinamik ömre sahip nesneleri STL kaplarında tutmanın bir yolu da unique_ptr sınıf şablonunu kullanmak. Aşağıdaki kodu inceleyelim:

```
#include <iostream>
#include <memory>
#include <string>
#include <vector>
using UpStrvec = std::vector<std::unique_ptr<std::string>>;
int main()
using namespace std;
unique_ptr<string> up{ new string {"kayhancan"} };
UpStrvec myvec;
myvec.push_back(move(up));
myvec.emplace_back(new string{ "necati" });
myvec.push_back(unique_ptr<string>{new string{ "kaan" }});
myvec.push_back(make_unique<string>(*myvec[0], 1, 5));
for (auto &up : myvec)
 cout << *up << "\n";
}
```

Yukarıdaki kodda önce içinde std::unique_ptr<std::string> sınıf nesnleri tutacak std::vector sınıf şablonu açılımına UpStrvec eş ismi veriliyor. main işlevi içinde myvec isimli bir vector nesnesinin oluşturulduğunu görüyorsunuz. vector sınıfının push_back ve emplace_back işlevleriyle vector 'e sırasıyla kayhancan, necati, kaan ve ayhan isimleri ekleniyor. myvec nesnesi için sonlandırıcı işlev çağrıldığında kapta tutulmakta olan unique_ptr nesnelerinin de sonlandırıcı işlevleri çağrılacak ve böylece dinamik string nesneleri delete edilecek.

unique_ptr<> nesnelerinin karşılaştırılması

unique_ptr<> nesneleri karşılaşırma operatörleriyle karşılaştırılabilir. Bu durumda karşılaştırılan unique_ptr<> nesnelerinin sarmaladığı adreslerdir:

```
#include <memory>
#include <iostream>
int main()
using namespace std;
auto up1 = make_unique<int>();
auto up2 = make_unique<int>();
auto ptr1 = up1.get();
auto ptr2 = up2.get();
cout << "ptr1 = " << ptr1 << "\n";</pre>
cout << "ptr2 = " << ptr2 << "\n";</pre>
cout << (ptr1 == ptr2) << "\n";</pre>
cout << (ptr1 == ptr2) << (up1 == up2) << "\n";
cout << (ptr1 != ptr2) << (up1 != up2) << "\n";
cout << (ptr1 < ptr2) << (up1 < up2) << "\n";</pre>
 cout << (ptr1 > ptr2) << (up1 > up2) << "\n";</pre>
}
```

© 2020 GitHub, Inc.

Terms

Privacy

Security

Status

Help

Contact GitHub

Pricing

API

Training

Blog

About