
# Linux入门与基础

# linux的目录结构

打开终端,输入1s查看linux根目录下的情况

\$ ls /
----bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv
sys tmp usr var



/bin (/usr/bin /usr/local/bin )

是Binary的缩写,这个目录存放着最经常使用的命令

/sbin (/usr/sbin 、/usr/local/sbin)

s就是Super User的意思,这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序

### /home

存放普通用户的主目录,在Linux中每个用户都有一个自己的目录,一般该目录名是以用户的账号命名的。

### /root

该目录为系统管理员,也称作超级权限者的用户主目录。

### /lib

系统开机所需要最基本的动态连接共享库·其作用类似于Windows里的DLL文件。几乎所有的应用程序都需要用到这些共享库。

/lost+found

这个目录一般情况下是空的,当系统非法关机后,这里就存放了一些文件。

### /etc

所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。

### /usr

这是一个非常重要的目录,用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下,类似与windows下的program files目录。

### /boot

这里存放的是启动Linux时使用的一些核心文件,包括一些连接文件以及镜像文件,自己的安装别放这里

### /proc

这个目录是一个虚拟的目录,它是系统内存的映射,我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息。

### /srv

service缩写,该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据。

### /sys

这是linux2.6内核的一个很大的变化。该目录下安装了2.6内核中新出现的一个文件系统 sysfs。

### /tmp

这个目录是用来存放一些临时文件的。

### /dev

类似于windows的设备管理器,把所有的硬件用文件的形式存储,在linux中一切皆文件。

### /media

linux系统会自动识别一些设备,例如U盘、光驱等等,当识别后,linux会把识别的设备挂载到这个目录下。

### /mnt

系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的,我们可以将外部的存储挂载在/mnt/上,然后进入该目录就可以查看里的内容了,比如你挂载的其他硬盘或者u盘等

### /opt

这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个ORACLE数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。**hadoop就可以安装在此** 

### /usr/local

这是另一个给主机额外安装软件所摆放的目录。一般是通过编译源码方式安装的程序。

### /var

这个目录中存放着在不断扩充着的东西·我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。

### /selinux

SELinux是一种安全子系统,它能控制程序只能访问特定文件。

# VIM/VI 编辑器

VI是Unix操作系统和类Unix操作系统中最通用的文本编辑器。

VIM编辑器是从VI发展出来的一个性能更强大的文本编辑器。可以主动的以字体颜色辨别语法的正确性,方便程序设计。VIM与VI编辑器完全兼容。

### 准备测试数据

拷贝/etc/kdump.conf数据到/root目录下

\$ cp /etc/kdump.conf /root

### 一般模式

以vi打开一个档案就直接进入一般模式了(这是**默认的模式**)。在这个模式中,你可以使用『上下左右』按键来移动光标,你可以使用『删除字符』或『删除整行』来处理档案内容,也可以使用『复制、贴上』来处理你的文件数据。

### 常用语法

语法	功能描述
уу	<b>复制</b> 光标当前一行
y数字y	复制一段(从第几行到第几行)
р	箭头移动到目的行 <b>粘贴</b>
u	撤销上一步
dd	<b>删除</b> 光标当前行
d数字d	删除光标(含)后多少行
х	删除一个字母·相当于del, <b>向后删</b>
X	删除一个字母·相当于Backspace·向前删
yw	复制一个词
dw	删除一个词
h 或 向左箭头键(←)	光标向左移动一个字符
j 或 向下箭头键(↓)	光标向下移动一个字符

语法	功能描述
k 或 向上箭头键(1)	光标向上移动一个字符
I 或 向右箭头键(→)	光标向右移动一个字符
[Ctrl] + [f]	屏幕『向上』移动一页·相当于 [Page Up] 按键 (常用)
[Ctrl] + [b]	屏幕『向下』移动半页
shift+^	移动到行头
shift+\$	移动到行尾
gg或者1+G	移动到页头
G	移动到页尾
数字+G(先输入数字·在按G)	———————————————————— 移动到目标行

### 块选择模式

V	: 字符选择,会把光标经过的位置反白选择
V	行选择·会把光标经过的行反白选择
Ctrl + v:	块选择,可以使用长方形的方式反白选择内容
У	将反白的地方复制
d	将反白的地方删除
r	修改内容

vi/vim键盘映射图图



### 编辑模式

在一般模式中可以进行删除、复制、粘贴等的动作,但是无法编辑文件内容!要等到你按下『i, I, o, O, a, A, r, R』等任何一个字母之后才会进入编辑模式。

注意了!通常在Linux中,按下这些按键时,在画面的左下方会出现『INSERT或 REPLACE』的字样,此时才可以进行编辑。而如果要回到一般模式时,则必须要按下『Esc』这个按键即可退出编辑模式。

### 1. 进入编辑模式

### 常用语法

按键	功能
i	当前光标前
а	当前光标后
0	当前光标行的下一行
ı	光标所在行最前
Α	光标所在行最后
0	当前光标行的上一行

### 2. 退出编辑模式

按『Esc』键

## 指令模式

在一般模式当中·输入『:/?』3个中的任何一个按钮·就可以将光标移动到最底下那一行。

在这个模式当中,可以提供你『搜寻资料』的动作,而读取、存盘、大量取代字符、离开 vi、显示行号等动作是在此模式中达成的!

### 1.基本语法

### 表1-3

命令	功能
:w	保存
:q	退出
:!	强制执行
/ 要查找的词	n 查找下一个·N 往上查找
? 要查找的词	n是查找上一个·N是往下查找
:nohlsearch 或:noh	取消查找高亮
n	搜索下一个匹配字符串
N	搜索上一个匹配
:n1,n2s/word1/word2/g	n1 与 n2 为数字。在第 n1 与 n2 行之间寻找 word1 这个字符串,并将该字符串取代为 word2举例来说,在 100 到 200 行之间搜寻 vbird 并取代为 VBIRD 则: [:100,200s/vbird/VBIRD/g]。(常用)
:1,\$s/word1/word2/g 或 :%s/word1/word2/g	从第一行到最后一行寻找 word1 字符串·并将该字符串取代为 word2 !(常用)
:1,\$s/word1/word2/gc 或 :%s/word1/word2/gc	从第一行到最后一行寻找 word1 字符串·并将该字符串取代为 word2 !且在取代前显示提示字符给用户确认 (confirm) 是否需要取代!(常用)
:w [filename]	将编辑的数据储存成另一个档案(类似另存新档)
:n1,n2 w [filename]	将 n1 到 n2 的内容储存成 filename 这个档案。
:set nu	显示行号
:set nonu	关闭行号
ZZ (shift+zz)	没有修改文件直接退出,如果修改了文件保存后退出
:! command	暂时离开 vi 到指令行模式下执行 command 的显示结果!例如 『:! ls /home 』即可在 vi 当中察看 /home 底下以 ls 输出的档案信息!


### 2 · 案例

### (1)强制保存退出

:wq!

### 模式间转换

# 模式间转换



# vim技巧篇

我们可以利用**块选择模式**完成一些批量编辑工作

### 示例 1:纵向编辑在批量修改代码的应用演示

### 将数列:

```
10.1.1.214
10.1.1.212
10.1.1.210
```

### 编辑成序列:

```
ping -c 4 10.5.5.214 >> result0
ping -c 4 10.5.5.212 >> result0
ping -c 4 10.5.5.210 >> result0
```

这是一个将 IP 数列修改成可执行的 ping 命令序列的过程。

### 第一步:修改

将 IP 数列中第二段所有数字"1" 修改为"5":

将游标定位第一个行 IP 地址第二段的"1"

ctrl-v 进入纵向编辑模式

- 6 移动游标到最后一行,可视块覆盖所要修改的列
- r进入修改模式
- 5 输入数字"5"

ESC 退出纵向编辑模式,同时所有被选中的数字都被改成了"5",并回到命令模式

### 结果如下:

```
10.5.5.214
10.5.5.212
10.5.5.210
```

### 第二步:前添加

在所有行之前添加"ping - c 4":

将游标定位到第一行第一列

ctrl-v 进入纵向编辑模式

- G 移动游标到最后一行第一列,可视块覆盖了第一列
- I 进入行首插入模式

ping -c 4 输入所要求字符"ping - c 4"

ESC 按两下退出纵向编辑模式的同时所有选中的字符前都添加了"ping-c4",回到命令模式

### 结果如下:

```
ping -c 4 10.5.5.214
ping -c 4 10.5.5.212
ping -c 4 10.5.5.210
```

### 第三步:后添加

在所有行之后添加">> result0":

将游标定位到第一行最后一列

ctrl-v 进入纵向编辑模式

G 移动游标到最后一行最后一列, VISUAL BLOCK 覆盖了最后一列

### A进入行尾插入模式

>> result 输入所要求字符">> result0"

ESC 按两下退出纵向编辑模式的同时所有选中的字符后都添加了">> result0",回到命令模式

结果如下:

```
ping -c 4 10.5.5.214 >> result0
ping -c 4 10.5.5.212 >> result0
ping -c 4 10.5.5.210 >> result0
```

以上三个步骤有一个共同特点·就是都纵向为编辑方向。以上由三行代码为例的方法同样也可以适用于更多的 行。

### 示例2 批量添加注释

方法一:块选择模式

批量注释:

**Ctrl + v** 进入块选择模式·然后移动光标选中你要注释的行·再按大写的 I 进入行首插入模式输入注释符号如 // 或 #·输入完毕之后·按两下 **ESC**, **Vim** 会自动将你选中的所有行首都加上注释·保存退出完成注释。

取消注释:

**Ctrl + v** 进入块选择模式,选中你要删除的行首的注释符号,注意 // 要选中两个,选好之后按 d 即可删除注释, **ESC** 保存退出。

方法二: 替换命令

批量注释。

使用下面命令在指定的行首添加注释。

使用名命令格式::**起始行号,结束行号s/^/注释符/g**(注意冒号)。

取消注释:

使用名命令格式::**起始行号,结束行号s/^注释符//g**(注意冒号)。

### vim配置模板

参考: https://my.oschina.net/wangzilong/blog/760292

# systemctl后台服务管理

从CentOS 7.x开始,CentOS开始使用systemd服务来代替daemon,

原来管理系统启动和管理系统服务的相关命令全部由systemctl命令来代替。

# 原来的 service 命令与 systemctl 命令对比

	daemon命令	systemctl命令	说明	
	service [服务] start	systemctl start [unit type]	启动服务	
-	service [服务] stop	systemctl stop [unit type]	停止服务	
	service [服务] restart	systemctl restart [unit type]	重启服务	

### 此外还是二个systemctl参数没有与service命令参数对应

• status:参数来查看服务运行情况

• reload:重新加载服务·加载更新后的配置文件(并不是所有服务都支持这个参数·比如

network.service)

### 应用举例:

#启动网络服务

systemctl start network.service

#停止网络服务

systemctl stop network.service

#重启网络服务

systemctl restart network.service

#查看网络服务状态

systemctl status network.serivce

# 原来的chkconfig 命令与 systemctl 命令对比

# 设置开机启动/不启动

daemon命令	systemctl命令	说明
chkconfig [服务] on	systemctl enable [unit type]	设置服务开机启动
	systemctl disable [unit type]	设备服务禁止开机启动

### 应用举例:

#停止cup电源管理服务

systemctl stop cups.service

#禁止cups服务开机启动

systemctl disable cups.service

#查看cups服务状态

systemctl status cups.service

#重新设置cups服务开机启动 systemctl enable cups.service

### 查看系统上上所有的服务

### 命令格式:

systemctl [command] [-type=TYPE] [-all]

### 参数详解:

command – list-units:依据unit列出所有启动的unit。加上 –all 才会列出没启动的unit; – list-unit-files:依据/usr/lib/systemd/system/ 内的启动文件,列出启动文件列表

-type=TYPE - 为unit type, 主要有service, socket, target

### 应用举例:

systemctl命令	说明
systemctl	列出所有的系统服务
systemctl list-units	列出所有启动unit
systemctl list-unit-files	列出所有启动文件
systemctl list-units –type=service –all	列出所有service类型的unit
systemctl list-units –type=service –all grep cpu	列出 cpu电源管理机制的服务
systemctl list-units –type=target –all	列出所有target

# systemctl特殊的用法

systemctl命令	说明
systemctl is-active [unit type]	查看服务是否运行
systemctl is-enable [unit type]	查看服务是否设置为开机启动
systemctl mask [unit type]	注销指定服务
systemctl unmask [unit type]	取消注销指定服务

### 应用举例:

#查看网络服务是否启动

systemctl is-active network.service

#检查网络服务是否设置为开机启动

systemctl is-enable network.service

#停止cups服务

systemctl stop cups.service

#注销cups服务

systemctl mask cups.service

#查看cups服务状态

systemctl status cups.service

#取消注销cups服务

systemctl unmask cups.service

# 关机重启命令

在linux领域内大多用在服务器上,很少遇到关机的操作。毕竟服务器上跑一个服务是永无止境的,除非特殊情况下,不得已才会关机。

正确的关机流程为: sync > shutdown > reboot > halt

### 1. 基本语法

(1) sync (功能描述:将数据由内存同步到硬盘中)

(2) halt (功能描述:关闭系统·等同于shutdown -h now 和 poweroff)

(3) reboot (功能描述:就是重启,等同于 shutdown -r now)

(4) shutdown [选项] 时间

# 选项 功能 -h -h=halt关机 -r -r=reboot重启 参数 功能 now 立刻关机

等待多久后关机(时间单位是分钟)。

2. 经验技巧

时间

Linux系统中为了提高磁盘的读写效率,对磁盘采取了"预读迟写"操作方式。当用户保存文件时,Linux核心并不一定立即将保存数据写入物理磁盘中,而是将数据保存在缓冲区中,等缓冲区满时再写入磁盘,这种方式可以极大的提高磁盘写入数据的效率。但是,也带来了安全隐患,如果数据还未写入磁盘时,系统掉电或者其他严重问题出现,则将导致数据丢失。使用sync指令可以立即将缓冲区的数据写入磁盘。

### 3. 案例

(1)将数据由内存同步到硬盘中

\$ sync

(2) 重启

\$ reboot

(3) 关机

\$ halt

(4) 计算机将在1分钟后关机,并且会显示在登录用户的当前屏幕中

\$ shutdown -h 1 'This server will shutdown after 1 mins'

(5) 立马关机 (等同于 halt)

\$ shutdown -h now


(6) 系统立马重启 (等同于 reboot)

\$ shutdown -r now

# 常用基本命令

与linux的交互除有图形化界面之外,都是采用命令方式

首次进入终端,会看到如下的显示



1.帮助命令

### 1.1 man获得帮助信息

### 基本语法

\$ man [命令或配置文件] (功能描述:获得帮助信息)

### 显示说明

信息	功能
NAME	命令的名称和单行描述
SYNOPSIS	怎样使用命令
DESCRIPTION	命令功能的深入讨论
EXAMPLES	怎样使用命令的例子
SEE ALSO	

### 案例

查看ls命令的帮助信息

\$ man ls

# 1.2 help 获得shell内置命令的帮助信息

注意:help命令只能获取shell脚本对应的内置命令

### 基本语法

\$ help 命令 (功能描述:获得shell内置命令的帮助信息)

### 案例

查看cd命令的帮助信息help cd

### 2.文件目录命令

### 2.1 pwd显示当前工作目录绝对路径

pwd:print working directory 打印工作目录

### 基本语法

\$ pwd (功能描述:显示当前工作目录的绝对路径)

### 案例

显示当前工作目录的绝对路径

```
[root@hadoop150 ~]# pwd
/root
```

### 2.2 Is列出目录的内容

Is:list 列出目录内容

### 基本语法

\$ 1s [选项] [目录或是文件]

### 选项说明

### 选项 功能

- -a 全部的文件·连同隐藏档(开头为.的文件)一起列出来(常用)
- -I 长数据串列出,包含文件的属性与权限等等数据;(常用)

### 显示说明

每行列出的信息依次是: **文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小用byte来表示 建立或最近修改的时间 名字** 

### 案例

查看当前目录的所有内容信息

```
$ ls -al
总用量 44
drwx------ 5 neuedu neuedu 4096 5月 27 15:15 .
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 5月 27 14:03 ..
drwxrwxrwx. 2 root root 4096 5月 27 14:14 hello
```

##### -rwxrw-r--. 1 neuedu neuedu 34 5月 27 14:20 test.txt

### 2.3 cd 切换目录

cd:Change Directory切换路径

### 基本语法

\$ cd [参数]

### 参数说明

参数	功能
cd 绝对路径	切换路径
cd相对路径	切换路径
cd ~或者cd	回到自己的家目录
cd -	回到上一次所在目录
cd	回到当前目录的上一级目录
cd -P	跳转到实际物理路径,而非快捷方式路径

### 案例

(1)使用绝对路径切换到root目录

\$ cd /root/

(2)使用相对路径切换到"/srv"目录

\$ cd srv

(3) 表示回到自己的家目录,亦即是 /root 这个目录

\$ cd ~

(4) cd- 回到上一次所在目录

\$ cd -

(5)表示回到当前目录的上一级目录

\$ cd ..

### 2.4 mkdir创建一个新的目录

mkdir:Make directory 建立目录

### 基本语法

mkdir [选项] 要创建的目录

### 选项说明

表1-10 选项说明

### 选项 功能

-p 创建多层目录

### 案例

(1) 创建一个目录

\$ mkdir xiyou

\$ mkdir xiyou/mingjie

(2) 创建一个多级目录

\$ mkdir -p xiyou/dssz/meihouwang

### 2.5 rmdir 删除一个空的目录

rmdir:Remove directory 移动目录

### 基本语法:

\$ rmdir 要删除的空目录

### 案例

删除一个空的文件夹

\$ rmdir xiyou/dssz/meihouwang

### 2.6 touch 创建空文件

### 基本语法

\$ touch 文件名称

### 案例

\$ touch xiyou/dssz/sunwukong.txt

### 2.7 cp 复制文件或目录

### 基本语法

\$ cp [选项] source dest

(功能描述:复制source文件到dest)

### 选项说明

### 选项 功能

-r 递归复制整个文件夹

### 参数说明

参数	功能
source	源文件
dest	 目标文件

### 经验技巧

强制覆盖不提示的方法:\cp

### 案例

(1)复制文件

\$ cp xiyou/dssz/suwukong.txt xiyou/mingjie/

(2) 递归复制整个文件夹

\$ cp -r xiyou/dssz/ ./

### 2.7 rm 移除文件或目录

### 基本语法

\$ rm [选项] deleteFile (功能描述:递归删除目录中所有内容)

### 选项说明

### 选项 功能

- -r 递归删除目录中所有内容
- -f 强制执行删除操作,而不提示用于进行确认。
- -v 显示指令的详细执行过程

### 案例

(1)删除目录中的内容

\$ rm xiyou/mingjie/sunwukong.txt

(2) 递归删除目录中所有内容

\$ rm -rf dssz/

### 2.8 mv 移动文件与目录或重命名

### 基本语法

```
$ mv oldNameFile newNameFile (功能描述:重命名)
```

\$ mv /temp/movefile /targetFolder (功能描述:移动文件)

### 案例

### (1) 重命名

\$ mv xiyou/dssz/suwukong.txt xiyou/dssz/houge.txt

### (2) 移动文件

\$ mv xiyou/dssz/houge.txt ./

### 2.9 cat 查看文件内容

查看文件内容,从第一行开始显示。

### 基本语法

\$ cat [选项] 要查看的文件

### 选项说明

### 选项 功能描述

-n 显示所有行的行号,包括空行。

### 经验技巧

一般查看比较小的文件,一屏幕能显示全的。

### 案例

(1) 查看文件内容并显示行号

\$ cat -n houge.txt

### 2.10 more 文件内容分屏查看器

more指令是一个基于VI编辑器的文本过滤器·它以全屏幕的方式按页显示文本文件的内容。more指令中内置了若干快捷键,详见操作说明。

### 基本语法

\$ more 要查看的文件

### 操作说明

操作	功能说明
空白键 (space)	代表向下翻一页;
Enter	代表向下翻『一行』;
q	代表立刻离开 more · 不再显示该文件内容。
Ctrl+F	向下滚动一屏
Ctrl+B	返回上一屏
=	输出当前行的行号
:f	输出文件名和当前行的行号

### 案例

(1) 采用more查看文件

\$ more test

### 2.11 less 分屏显示文件内容

less指令用来分屏查看文件内容,它的功能与more指令类似,但是比more指令更加强大,支持各种显示终端。less指令在显示文件内容时,并不是一次将整个文件加载之后才显示,而是根据显示需要加载内容,对于显示大型文件具有较高的效率。

### 基本语法

\$ less 要查看的文件

### 操作说明

操作 功能说明

操作	功能说明
空白键	向下翻动一页;
[pagedown]	向下翻动一页
[pageup]	向上翻动一页;
/字串	向下搜寻『字串』的功能;n:向下查找;N:向上查找;
?字串	向上搜寻『字串』的功能;n:向上查找;N:向下查找;
q	

### 案例

(1) 采用less查看文件

\$ less /var/log/boot.log

### 2.12 echo

echo输出内容到控制台

### 基本语法

\$ echo [选项] [输出内容]

### 选项:

-e: 支持反斜线控制的字符转换

# 控制字符 作用 \ 输出\本身 \n 换行符 \t 制表符·也就是Tab键

### 案例

\$ echo "hello\tworld"
----hello\tworld

```
$ echo -e "hello\tworld"
-----
hello world
```

### 2.13 head 显示文件头部内容

head用于显示文件的开头部分内容·默认情况下head指令显示文件的前10行内容。

### 基本语法

\$ head 文件 (功能描述:查看文件头10行内容)

\$ head -n 5 文件 (功能描述:查看文件头5行内容·5可以是任意行数)

### 选项说明

### 选项 功能

-n <行数> 指定显示头部内容的行数

### 案例

(1) 查看文件的头2行

\$ head -n 2 smartd.conf

### 2.14 tail 输出文件尾部内容

tail用于输出文件中尾部的内容,默认情况下tail指令显示文件的后10行内容。

### 基本语法

\$ tail 文件 (功能描述:查看文件后10行内容)

\$ tail -n 5 文件 (功能描述:查看文件后5行内容,5可以是任意行数)

\$ tail -f 文件 (功能描述:实时追踪该文档的所有更新)

### 选项说明

选项	功能
-n<行数>	输出文件尾部n行内容
-f	显示文件最新追加的内容・监视文件变化

### 案例

(1) 查看文件头1行内容

```
$ tail -n 1 smartd.conf
```

(2) 实时追踪该档的所有更新

```
$ tail -f houge.txt
```

### 2.15 >覆盖 和 >> 追加

其实这是UNIX系统的标准输入与标准输出功能·在shell中会说到·这里先知道基本用法

### 基本语法

```
$ 11 >文件 (功能描述:列表的内容写入文件a.txt中(覆盖写))
$ 11 >>文件 (功能描述:列表的内容**追加**到文件aa.txt的末尾)
$ cat 文件1 > 文件2 (功能描述:将文件1的内容覆盖到文件2)
$ echo "内容" >> 文件
```

### 案例

(1)将Is查看信息写入到文件中

```
$ ls -l>houge.txt
```

(2)将Is查看信息追加到文件中

```
$ ls -l>>houge.txt
```

(3) 采用echo将hello单词追加到文件中

```
$ echo hello>>houge.txt
```

### 2.16 In 软链接

软链接也成为符号链接,类似于windows里的快捷方式,有自己的数据块,主要存放了链接其他文件的路径。

linux连接种类参考:https://www.runoob.com/linux/linux-comm-ln.html

### 基本语法

```
$ ln -s [原文件或目录] [软链接名] (功能描述:给原文件创建一个软链接)
```

### 经验技巧

删除软链接: rm -rf 软链接名,而不是rm -rf 软链接名/

查询:通过II就可以查看·列表属性第1位是I·尾部会有位置指向。

### 案例

### (1) 创建软连接

### (2)删除软连接

```
[root@hadoop101 ~]# rm -rf houzi
```

### (3) 进入软连接实际物理路径

```
[root@hadoop101 ~]# ln -s xiyou/dssz/ ./dssz
[root@hadoop101 ~]# cd -P dssz/
```

### 2.17 history 查看已经执行过历史命令

### 基本语法

```
$ history (功能描述:查看已经执行过历史命令)
```

### 案例

### (1) 查看已经执行过的历史命令

\$ history

### 3. 时间日期命令

### 3.1 date命令

### 基本语法

```
$ date [OPTION]... [+FORMAT]
```

### 选项说明

选项	功能	
-d<时间字符串>	显示指定的"时间字符串"表示的时间,而非当前时间	
-s<日期时间>	设置系统日期时间	

### 参数说明

参数	功能

<+日期时间格式> 指定显示时使用的日期时间格式

### 3.2 date 显示当前时间

### 基本语法

### 案例

(1)显示当前时间信息

\$ date

(2)显示当前时间年月日

```
$ date +%Y%m%d
```

(3)显示当前时间年月日时分秒

```
$ date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
```

### 3.3 date 显示非当前时间

### 基本语法

```
$ date -d '1 days ago' (功能描述:显示前一天时间)
$ date -d '-1 days ago' (功能描述:显示明天时间)
```

### 案例

(1)显示前一天

```
$ date -d '1 days ago'
```

(2)显示明天时间

```
$ date -d '-1 days ago'
```

### 3.4 date 设置系统时间

### 基本语法

```
$ date -s 字符串时间
```

### 案例

(1)设置系统当前时间

```
$ date -s "2017-06-19 20:52:18"
```

### 3.5 cal 查看日历

### 基本语法

\$ cal [选项] (功能描述:不加选项,显示本月日历)

### 选项说明

选项 功能

具体某一年 显示这一年的日历

### 案例

(1) 查看当前月的日历

\$ cal

(2) 查看2017年的日历

\$ cal 2017

- 4. 用户管理命令
- 4.1 useradd 添加新用户

### 基本语法

\$ useradd 用户名 (功能描述:添加新用户)

\$ useradd -g 组名 用户名 (功能描述:添加新用户到某个组)

### 案例

(1)添加一个用户

\$ useradd tangseng

\$ 11 /home/

# 4.2 passwd 设置用户密码

### 基本语法

\$ passwd 用户名 (功能描述:设置用户密码)

### 案例

(1)设置用户的密码

\$ passwd tangseng

### 4.3 id查看用户是否存在

### 基本语法

\$ id 用户名

### 案例

(1) 查看用户是否存在

\$ id tangseng

### 4.4 cat /etc/passwd 查看创建了哪些用户

### 基本语法

\$ cat /etc/passwd

# 4.5 su 切换用户

su: swith user 切换用户

### 基本语法

\$ su 用户名称 (功能描述:切换用户,只能获得用户的执行权限,不能获得环境变量)

```
$ su - 用户名称 (功能描述:切换到用户并获得该用户的环境变量及执行权限)
```

### 案例

### (1) 切换用户

```
[root@hadoop101 ~]#su tangseng

[root@hadoop101 ~]#echo $PATH

/usr/lib64/qt-
3.3/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

[root@hadoop101 ~]#exit

[root@hadoop101 ~]#su - tangseng

[root@hadoop101 ~]#echo $PATH

/usr/lib64/qt-
3.3/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/tangseng/bin
```

### 4.6 userdel 删除用户

### 基本语法

\$ userdel 用户名 (功能描述:删除用户但保存用户主目录)

\$ userdel -r 用户名 (功能描述:用户和用户主目录,都删除)

### 选项说明

### 选项 功能

-r 删除用户的同时,删除与用户相关的所有文件。

### 案例

### (1) 删除用户但保存用户主目录

```
[root@hadoop101 ~]#userdel tangseng
[root@hadoop101 ~]#ll /home/
```

### (2)删除用户和用户主目录,都删除

```
[root@hadoop101 ~]#useradd zhubajie
[root@hadoop101 ~]#ll /home/
[root@hadoop101 ~]#userdel -r zhubajie
[root@hadoop101 ~]#ll /home/
```

### 4.7 who 查看登录用户信息

### 基本语法

\$ whoami (功能描述:显示自身用户名称)

\$ who am i (功能描述:显示登录用户的用户名)

### 案例

### (1)显示自身用户名称

[root@hadoop101 opt]# whoami

### (2)显示登录用户的用户名

[root@hadoop101 opt]# who am i

### 4.8 sudo 设置普通用户具有root权限

要想让普通用户具有root的权限,我们需要使用sudo命令,但前提是这个用户必须在sudoers名单中

### 1·添加neuedu用户,并对其设置密码。

```
[root@hadoop101 ~]#useradd neuedu
```

[root@hadoop101 ~]#passwd neuedu

### 2 · 修改配置文件

[root@hadoop101 ~]#vi /etc/sudoers

修改 /etc/sudoers 文件,找到下面一行(91行),在root下面添加一行,如下所示:

```
## Allow root to run any commands anywhere
root ALL=(ALL) ALL
neuedu ALL=(ALL) ALL
```

或者配置成采用sudo命令时,不需要输入密码

```
\## Allow root to run any commands anywhere
root ALL=(ALL) ALL
neuedu ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

修改完毕,现在可以用neuedu帐号登录,然后用命令 sudo ,即可获得root权限进行操作。

### 3 · 案例

(1) 用普通用户在/opt目录下创建一个文件夹

```
[neuedu@hadoop101 opt]$ sudo mkdir module
[root@hadoop101 opt]# chown neuedu:neuedu module/
```

### 4.9 usermod 修改用户

### 基本语法

```
$ usermod -g 用户组 用户名
```

### 选项说明

### 选项 功能

-g 修改用户的初始登录组·给定的组必须存在

### 案例

(1)将用户加入到用户组

```
[root@hadoop101 opt]#usermod -g root zhubajie
```

### 5 用户组管理命令

每个用户都有一个用户组,系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同Linux系统对用户组的规定有所不同,如Linux下的用户属于与它同名的用户组,这个用户组在创建用户时同时创建。用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对/etc/group文件的更新。

### 5.1 groupadd 新增组

### 基本语法

\$ groupadd 组名

### 案例

(1)添加一个xitianqujing组

[root@hadoop101 opt]#groupadd xitianqujing

### 5.2 groupdel 删除组

### 基本语法

\$ groupdel 组名

### 案例

(1) 删除xitianqujing组

[root@hadoop101 opt]# groupdel xitianqujing

### 5.3 groupmod 修改组

### 基本语法

\$ groupmod -n 新组名 老组名

### 选项说明

选项 功能描述

-n<新组名> 指定工作组的新组名

### 案例

### (1) 修改neuedu组名称为neuedu1

```
[root@hadoop101 ~]#groupadd xitianqujing
[root@hadoop101 ~]# groupmod -n xitian xitianqujing
```

### 5.4 cat /etc/group 查看创建了哪些组

### 基本操作

[root@hadoop101 neuedu]# cat /etc/group

### 6 文件权限类

### 6.1 文件属性

Linux系统是一种典型的多用户系统,不同的用户处于不同的地位,拥有不同的权限。为了保护系统的安全性,Linux系统对不同的用户访问同一文件(包括目录文件)的权限做了不同的规定。在Linux中我们可以使用II或者Is-I命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组。

### 1.从左到右的10个字符表示,如图所示:

文件 类型	属主 权限	属组 权限	其他用户 权限 7 8 9
0	1 2 3	4 5 6	789
日录文件	<b>rwx</b> 读 写 执	<b>r-X</b> 读写 执	<b>r-</b> X 读写 执

如果没有权限,就会出现减号[-]而已。从左至右用0-9这些数字来表示:

### (1) 0首位表示类型

在Linux中第一个字符代表这个文件是目录、文件或链接文件等等

- 代表文件

### d 代表目录

### Ⅰ链接文档(link file);

- (2)第1-3位确定属主(该文件的所有者)拥有该文件的权限。---User
- (3)第4-6位确定属组(所有者的同组用户)拥有该文件的权限·---Group

(4) 第7-9位确定其他用户拥有该文件的权限 ---Other

### 2. rxw作用文件和目录的不同解释

(1)作用到文件:

[r]代表可读(read): 可以读取,查看

[w]代表可写(write): 可以修改,但是不代表可以删除该文件,删除一个文件的前提条件是对该文件所在的目录有写权限,才能删除该文件.

[x]代表可执行(execute):可以被系统执行

(2)作用到目录:

[r]代表可读(read): 可以读取, Is查看目录内容

[w]代表可写(write): 可以修改,目录内创建+删除+重命名目录

[x]代表可执行(execute):可以进入该目录

### 3 · 案例

文件基本属性介绍,如图所示:

文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件士小 建立或最近修改的时间 文件名字

```
[root@cloud z3]# ls -1
注计 4
-rw-rw-r-- 1 z3 z3 8 10-23 16:56 a.txt
[root@cloud z3]#
```

(1) 如果查看到是文件:链接数指的是硬链接个数。创建硬链接方法


```
$ ln [原文件] [目标文件]
[root@hadoop101 ~]# ln xiyou/dssz/houge.txt ./hg.txt
```

(2) 如果查看的是文件夹:链接数指的是子文件夹个数。

```
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 1月 12 14:00 .
dr-xr-x---. 29 root root 4096 1月 12 14:32 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 1月 12 14:30 dssz
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 1月 12 14:04 mingjie
```

### 6.2 chmod 改变权限

### 基本语法



### 第一种方式变更权限

\$ chmod [{ugoa}{+-=}{rwx}] 文件或目录

### 第二种方式变更权限

\$ chmod [mode=421 ] [文件或目录]

### 经验技巧

u:所有者 g:所有组 o:其他人 a:所有人(u、g、o的总和)

r=4 w=2 x=1 rwx=4+2+1=7

### 案例

### (1) 修改文件使其所属主用户具有执行权限

```
[root@hadoop101 ~]# cp xiyou/dssz/houge.txt ./
[root@hadoop101 ~]# chmod u+x houge.txt
```

### (2) 修改文件使其所属组用户具有执行权限

[root@hadoop101 ~]# chmod g+x houge.txt

(3)修改文件所属主用户执行权限,并使其他用户具有执行权限

```
[root@hadoop101 ~]# chmod u-x,o+x houge.txt
```

(4)采用数字的方式,设置文件所有者、所属组、其他用户都具有可读可写可执行权限。

```
[root@hadoop101 ~]# chmod 777 houge.txt
```

(5)修改整个文件夹里面的所有文件的所有者、所属组、其他用户都具有可读可写可执行权限。

```
[root@hadoop101 ~]# chmod -R 777 xiyou/
```

#### 6.3 chown 改变所有者

#### 基本语法

```
$ chown [选项] [最终用户] [文件或目录] (功能描述:改变文件或者目录的所有者)
```

#### 选项说明

# 选项 功能

-R 递归操作

## 案例

(1) 修改文件所有者

(2) 递归改变文件所有者和所有组

```
[root@hadoop101 xiyou]# chown -R neuedu:neuedu xiyou/
[root@hadoop101 xiyou]# ll
------
drwxrwxrwx. 2 neuedu neuedu 4096 9月 3 21:20 xiyou
```

# 6.4 chgrp 改变所属组

#### 基本语法

\$ chgrp [最终用户组] [文件或目录] (功能描述:改变文件或者目录的所属组)

#### 案例

#### (1) 修改文件的所属组

# 7 搜索查找类

# 7.1 find 查找文件或者目录

find指令将从指定目录向下递归地遍历其各个子目录,将满足条件的文件显示在终端。

# 基本语法

\$ find [搜索范围] [选项]

#### 选项说明

选项 	功能
-name<查询方式>	按照指定的文件名查找模式查找文件
-user<用户名>	查找属于指定用户名所有文件
-size<文件大小>	按照指定的文件大小查找文件。

# 案例

(1) 按文件名:根据名称查找/目录下的filename.txt文件。

```
[root@hadoop101 ~]# find xiyou/ -name "*.txt"
```

(2)按拥有者:查找/opt目录下,用户名称为-user的文件

```
[root@hadoop101 ~]# find xiyou/ -user neuedu
```

(3)按文件大小:在/home目录下查找大于200m的文件(+n大于-n小于n等于)

```
[root@hadoop101 ~]find /home -size +204800
```

# 7.2 grep 过滤查找及"|"管道符

管道符,"|",表示将前一个命令的处理结果输出传递给后面的命令处理

#### 基本语法

\$ grep 选项 查找内容 源文件

#### 选项说明

#### 选项 功能

-n 显示匹配行及行号。

#### 案例

(1) 查找某文件在第几行

```
[root@hadoop101 ~]# ls | grep -n test
```

#### 7.3 which 查找命令

查找命令在那个目录下

# 基本语法

\$ which 命令

#### 案例

```
$ which 11
```

# 8 压缩和解压类

# 8.1 gzip/gunzip 压缩

#### 基本语法

```
$ gzip 文件 (功能描述:压缩文件·只能将文件压缩为*.gz文件)
$ gunzip 文件.gz (功能描述:解压缩文件命令)
```

#### 经验技巧

- (1) 只能压缩文件不能压缩目录
- (2) 不保留原来的文件

#### 案例

(1) gzip压缩

```
[root@hadoop101 ~]# ls
-----
test.java
----
[root@hadoop101 ~]# gzip houge.txt
[root@hadoop101 ~]# ls
------
houge.txt.gz
```

(2) gunzip解压缩文件

```
[root@hadoop101 ~]# gunzip houge.txt.gz
[root@hadoop101 ~]# ls
houge.txt
```

# 8.2 zip/unzip 压缩

#### 基本语法

```
      $ zip [选项] XXX.zip 将要压缩的内容
      (功能描述:压缩文件和目录的命令)

      $ unzip [选项] XXX.zip
      (功能描述:解压缩文件)
```

#### 选项说明

zip选项	功能	_
-r	压缩目录	
unzip选项	功能	
-d<目录>	指定解題	

#### 经验技巧

zip 压缩命令在window/linux都通用,可以压缩目录且保留源文件。

#### 案例

(1) 压缩 1.txt 和2.txt,压缩后的名称为mypackage.zip

# (2)解压 mypackage.zip

# (3)解压mypackage.zip到指定目录-d

```
[root@hadoop101 ~]# unzip houma.zip -d /opt
[root@hadoop101 ~]# ls /opt/
```

#### 8.3 tar 打包

#### 基本语法

```
$ tar [选项] XXX.tar.gz 将要打包进去的内容 (功能描述:打包目录,压缩后的文件格式.tar.gz)
```

#### 选项说明

-х	解包.tar文件
-f	指定压缩后的文件名
-v	显示详细信息
-с	产生.tar打包文件
-z	打包同时压缩
选项	功能

#### 案例

# (1) 压缩多个文件

```
[root@hadoop101 opt]# tar -zcvf houma.tar.gz houge.txt bailongma.txt
------
houge.txt
bailongma.txt

[root@hadoop101 opt]# ls
-------
houma.tar.gz houge.txt bailongma.txt
```

# (2) 压缩目录

```
[root@hadoop101 ~]# tar -zcvf xiyou.tar.gz xiyou/
-----
xiyou/
xiyou/mingjie/
xiyou/dssz/
xiyou/dssz/houge.txt
```

# (3)解压到当前目录

```
[root@hadoop101 ~]# tar -zxvf houma.tar.gz
```

#### (4)解压到指定目录

```
[root@hadoop101 ~]# tar -zxvf xiyou.tar.gz -C /opt
[root@hadoop101 ~]# ll /opt/
```

# 9 磁盘分区类

#### 9.1 df 查看磁盘空间使用情况

df: disk free 空余硬盘

#### 基本语法

\$ df 选项 (功能描述:列出文件系统的整体磁盘使用量,检查文件系统的磁盘空间占用情况)

# 选项说明

# 选项 功能

-h 以人们较易阅读的 GBytes, MBytes, KBytes 等格式自行显示;

#### 案例

# (1) 查看磁盘使用情况

```
[root@hadoop101 ~]# df -h
------
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 15G 3.5G 11G 26% /
tmpfs 939M 224K 939M 1% /dev/shm
/dev/sda1 190M 39M 142M 22% /boot
```

#### 9.2 fdisk 查看分区

# 基本语法

\$ fdisk -1 (功能描述:查看磁盘分区详情)

#### 选项说明

#### 选项 功能

-I 显示所有硬盘的分区列表

#### 经验技巧

该命令必须在root用户下才能使用

#### 功能说明

### (1) Linux分区

Device:分区序列

Boot: 引导

Start:从X磁柱开始


End:到Y磁柱结束

Blocks:容量

Id:分区类型ID

System:分区类型

# (2) Win7分区,如图



#### (1) 查看系统分区情况


```
[root@hadoop101 /]# fdisk -l
_____
Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0005e654
Device Boot
               Start
                             End
                                     Blocks
                                              Id System
/dev/sda1
                      1
                                 26
                                        204800
                                                83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2
                     26
                             1332
                                     10485760
                                                83 Linux
/dev/sda3
                   1332
                               1593
                                       2097152
                                                82 Linux swap / Solaris
```


#### 9.3 mount/umount 挂载/卸载

对于Linux用户来讲,不论有几个分区,分别分给哪一个目录使用,它总归就是一个根目录、一个独立且唯一的文件结构。

Linux中每个分区都是用来组成整个文件系统的一部分,它在用一种叫做"挂载"的处理方法,它整个文件系统中包含了一整套的文件和目录,并将一个分区和一个目录联系起来,要载入的那个分区将使它的存储空间在这个目录下获得。

#### 1. 挂载前准备(必须要有光盘或者已经连接镜像文件)





#### 基本语法

\$ mount [-t vfstype] [-o options] device dir (功能描述:挂载设备)

\$ umount 设备文件名或挂载点 (功能描述:卸载设备)

#### 参数说明

参数	功能
-t vfstype	指定文件系统的类型,通常不必指定。mount 会自动选择正确的类型。常用类型有:光盘或光盘镜像:iso9660DOS fat16文件系统:msdosWindows 9x fat32文件系统:vfatWindows NT ntfs文件系统:ntfsMount Windows文件网络共享:smbfsUNIX(LINUX) 文件网络共享:nfs
-o options	主要用来描述设备或档案的挂接方式。常用的参数有:loop:用来把一个文件当成硬盘分区挂接上系统ro:采用只读方式挂接设备rw:采用读写方式挂接设备 iocharset:指定访问文件系统所用字符集
device	要挂接(mount)的设备
dir	设备在系统上的挂接点(mount point)

### 案例

# (1) 挂载光盘镜像文件

```
[root@hadoop101 ~]# mkdir /mnt/cdrom/ 建立挂载点
[root@hadoop101 ~]# mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom/ 设备/dev/cdrom挂载到 挂载点 : /mnt/cdrom中
[root@hadoop101 ~]# ll /mnt/cdrom/
```

# (2) 卸载光盘镜像文件

```
[root@hadoop101 ~]# umount /mnt/cdrom
```

# 5.设置开机自动挂载

```
[root@hadoop101 ~]# vi /etc/fstab
```

添加红框中内容,保存退出。

```
/etc/fstab
# Created by anaconda on Sat May 27 18:55:56 2017
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=b687374c-43b9-4b40-b9bf-26d3e77e33c2 /
                                                                            defaul
                                                                    ext4
UUID=f9b160f5-3ef1-4051-ae14-9a17aed2760c /boot
                                                                            defaul
                                                                    ext4
UUID=6f3b8eec-a932-474a-b7df-cbbfaa2df815 swap
                                                                            defaul
                                                                    swap
          0 0
ts
                                                         defaults
tmpfs
                        /dev/shm
                                                 tmpfs
                                                                          0 0
                                                 devpts gid=5, mode=620
devpts
                        /dev/pts
                                                                          0 0
sysfs
                                                 sysfs
                                                         defaults
                                                                          0 0
                        /sys
                                                         defaults
                                                                          0 0
proc
                        /proc
                                                 proc
 dev/cdrom
                        /mnt/cdrom
                                                 iso9660 defaults
                                                                          0 0
```

#### 10 讲程线程类

进程是正在执行的一个程序或命令,每一个进程都是一个运行的实体,都有自己的地址空间,并占用一定的系统资源。

#### 10.1 ps 查看当前系统进程状态

ps:process status 进程状态

#### 基本语法

\$ ps aux | grep xxx (功能描述:查看系统中所有进程)

\$ ps -ef | grep xxx (功能描述:可以查看子父进程之间的关系)

#### 选项说明

#### 选项 功能

-a 选择所有进程

-u 显示所有用户的所有进程

-x 显示没有终端的进程

#### 功能说明

(1) ps aux显示信息说明

USER:该进程是由哪个用户产生的

PID: 进程的ID号

%CPU:该进程占用CPU资源的百分比,占用越高,进程越耗费资源;

%MEM:该进程占用物理内存的百分比,占用越高,进程越耗费资源;

VSZ:该进程占用虚拟内存的大小,单位KB;

RSS:该进程占用实际物理内存的大小,单位KB;

TTY:该进程是在哪个终端中运行的。其中tty1-tty7代表本地控制台终端,tty1-tty6是本地的字符界面终端,

tty7是图形终端。pts/0-255代表虚拟终端。

STAT: 进程状态。常见的状态有:R: 运行、S: 睡眠、T: 停止状态、S: 包含子进程、+: 位于后台

START:该进程的启动时间

TIME:该进程占用CPU的运算时间,注意不是系统时间

COMMAND:产生此进程的命令名

(2) ps -ef显示信息说明

**UID**:用户ID

PID:进程ID

PPID: 父进程ID

**C**: CPU用于计算执行优先级的因子。数值越大,表明进程是CPU密集型运算,执行优先级会降低;数值越小,表明进程是I/O密集型运算,执行优先级会提高

STIME: 进程启动的时间

TTY:完整的终端名称

**TIME**: CPU时间

CMD: 启动进程所用的命令和参数

#### 经验技巧

如果想查看进程的CPU占用率和内存占用率,可以使用aux;如果想查看进程的父进程ID可以使用ef;

#### 案例

```
[root@hadoop101 datas]# ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.0	19348	1544	?	Ss	10:55	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[migration/0]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[ksoftirqd/0]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[stopper/0]

[root@hadoop101 datas]# ps -ef

UID	PID	PPID	C S	TIME	TTY	TIME CMD
root	1	0	0 1	0:26	?	00:00:01 /sbin/init
root	2	0	0 1	0:26	?	00:00:00 [kthreadd]
root	3	2	0 1	0:26	?	00:00:00 [migration/0]
root	4	2	0 1	0:26	?	00:00:00 [ksoftirqd/0]
root	5	2	0 1	0:26	?	00:00:00 [stopper/0]
root	6	2	0 1	0:26	?	00:00:00 [watchdog/0]
root	7	2	0 1	0:26	?	00:00:00 [migration/1]
root	8	2	0 1	0:26	?	00:00:00 [stopper/1]
root	9	2	0 1	0:26	?	00:00:00 [ksoftirqd/1]

# 10.2 kill 终止进程

# 基本语法

\$ kill [选项] 进程号 (功能描述:通过进程号杀死进程)

\$ killall 进程名称 (功能描述:通过进程名称杀死进程,也支持通配符,这在系统因

负载过大而变得很慢时很有用)

#### 选项说明

#### 选项 功能

#### 选项 功能

-9 表示强迫进程立即停止

#### 案例

(1) 杀死浏览器进程

[root@hadoop101 桌面]# kill -9 5102

(2) 通过进程名称杀死进程

[root@hadoop101 桌面]# killall firefox

# 10.3 pstree 查看进程树

pstree命令在centos minimal版中要单独安装

\$ yum -y install psmisc

# 基本语法

\$ pstree [选项]

#### 选项说明

#### 选项 功能

- -p 显示进程的PID
- -u 显示进程的所属用户

#### 案例

(1)显示进程pid

[root@hadoop101 datas]# pstree -p

(2)显示进程所属用户

[root@hadoop101 datas]# pstree -u

# 10.4 top 查看系统健康状态

# 基本语法

\$ top [选项]

#### 选项说明

选项	功能
-d 秒数	指定top命令每隔几秒更新。默认是3秒在top命令的交互模式当中可以执行的命令:
-i	使top不显示任何闲置或者僵死进程。
-p	—————————————————————————————————————

# 操作说明

操作	功能
Р	以CPU使用率排序,默认就是此项
М	以内存的使用率排序
N	以PID排序
q	退出top

# 查询结果字段解释

第一行信息为任务队列信息

内容 	说明
12:26:46	系统当前时间 
up 1 day, 13:32	系统的运行时间·本机已经运行1天13小时32分钟
2 users	当前登录了两个用户
load average: 0.00, 0.00, 0.00	系统在之前1分钟·5分钟·15分钟的平均负载。一般认为小于1时·负载较小。如果大于1·系统已经超出负荷。

# 第二行为进程信息

Tasks: 95 total 系统中的进程总数

Tasks: 95 total	系统中的进程总数
iasks: 95 totai	<b>杂须屮的姓任</b> 5

1 running	正在运行的进程数
94 sleeping	睡眠的进程
0 stopped	正在停止的进程
0 zombie	

# 第三行为CPU信息

Cpu(s): 0.1%us	用户模式占用的CPU百分比
0.1%sy	系统模式占用的CPU百分比
0.0%ni	改变过优先级的用户进程占用的CPU百分比
99.7%id	空闲CPU的CPU百分比
0.1%wa	等待输入/输出的进程的占用CPU百分比
0.0%hi	硬中断请求服务占用的CPU百分比
0.1%si	软中断请求服务占用的CPU百分比
0.0%st	st(Steal time)虚拟时间百分比。就是当有虚拟机时.虚拟CPU等待实际CPU的时间百分比。

# 第四行为物理内存信息

Mem: 625344k total	物理内存的总量,单位KB
571504k used	已经使用的物理内存数量
53840k free	空闲的物理内存数量·我们使用的是虚拟机·总共只分配了628MB内存·所以只有53MB的空闲内存了
65800k buffers	

# 第五行为交换分区 (swap) 信息

Swap: 524280k total	交换分区(虚拟内存)的总大小
0k used	已经使用的交互分区的大小
524280k free	空闲交换分区的大小
409280k cached	作为缓存的交互分区的大小

# 案例

```
[root@hadoop101 neuedu]# top -d 1
[root@hadoop101 neuedu]# top -i
[root@hadoop101 neuedu]# top -p 2575
```

执行上述命令后,可以按P、M、N对查询出的进程结果进行排序。

#### 10.5 netstat 显示网络统计信息和端口占用情况

#### 基本语法

```
$ netstat -anp |grep 进程号 (功能描述:查看该进程网络信息)
$ netstat -nlp | grep 端口号 (功能描述:查看网络端口号占用情况)
```

#### 选项说明

#### 选项 功能

- -n 拒绝显示别名,能显示数字的全部转化成数字
- -I 仅列出有在listen(监听)的服务状态
- -p 表示显示哪个进程在调用

#### 案例

#### (1) 通过进程号查看该进程的网络信息

```
[root@hadoop101 hadoop-2.7.2]# netstat -anp | grep 火狐浏览器进程号
unix 2 [ ACC ] STREAM
                             LISTENING
                                         **20670** 3115/firefox
/tmp/orbit-root/linc-c2b-0-5734667cbe29
unix 3 [] STREAM
                             CONNECTED
                                         20673 3115/firefox
/tmp/orbit-root/linc-c2b-0-5734667cbe29
unix 3 [ ]
                                         20668 3115/firefox
                   STREAM CONNECTED
         [ ]
                   STREAM
                                         20666 3115/firefox
unix 3
                             CONNECTED
```

#### (2) 查看某端口号是否被占用

#### 11 crond 系统定时任务

# 11.1 crond 服务管理

# 重新启动crond服务

[root@hadoop101 ~]# sytemctl restart crond

# 11.2 crontab 定时任务设置

#### 基本语法

\$ crontab [选项]

#### 选项说明

选项	功能
-e	编辑crontab定时任务
-1	查询crontab任务
-r	删除当前用户所有的crontab任务

# 参数说明

[root@hadoop101 ~]# crontab -e

(1) 进入crontab编辑界面。会打开vim编辑你的工作。

# \*\*\*\* 执行的任务

项目	含义	范围
第一个"*"	一小时当中的第几分钟	0-59
第二个"*"	一天当中的第几小时	0-23
第三个"*"	一个月当中的第几天	1-31
第四个"*"	一年当中的第几月	1-12
第五个"*"	一周当中的星期几	0-7(0和7都代表星期日)

# (2) 特殊符号

# 特殊符

믁

含义

特殊符 号 -	含义
*	代表任何时间。比如第一个"*"就代表一小时中每分钟都执行一次的意思。
,	代表不连续的时间。比如"0 8,12,16 * * * 命令",就代表在每天的8点0分,12点0分,16点0分都执行一次命令
-	代表连续的时间范围。比如"0 5 * * 1-6命令",代表在周一到周六的凌晨5点0分执行命令
*/n	代表每隔多久执行一次。比如"*/10 * * * * 命令",代表每隔10分钟就执行一遍命令

# (3)特定时间执行命令

时间	含义
45 22 * * * 命令	在22点45分执行命令
0 17 * * 1 命令	每周1 的17点0分执行命令
0 5 1,15 * * 命令	每月1号和15号的凌晨5点0分执行命令
40 4 * * 1- 5 命令	每周一到周五的凌晨4点40分执行命令
*/10 4 * * * 命令	每天的凌晨4点,每隔10分钟执行一次命令
0 0 1,15 * 1 命令	每月1号和15号·每周1的0点0分都会执行命令。注意:星期几和几号最好不要同时出现·因为他们定义的都是天。非常容易让管理员混乱。

# 案例

(1)每隔1分钟,向/root/bailongma.txt文件中添加一个11的数字

```
$ */1 * * * * /bin/echo "11" >> /root/bailongma.txt
```

# 软件包管理

### 1 RPM

#### 1.1 RPM概述

RPM(RedHat Package Manager),RedHat软件包管理工具.类似windows里面的setup.exe是Linux这系列操作系统里面的打包安装工具.它虽然是RedHat的标志.但理念是通用的。

RPM包的名称格式:

Apache-1.3.23-11.i386.rpm

- "apache" 软件名称
- "1.3.23-11"软件的版本号,主版本和此版本
- "i386"是软件所运行的硬件平台 · Intel 32位微处理器的统称
- "rpm"文件扩展名,代表RPM包

# 1.2 RPM查询命令 (rpm -qa)

#### 基本语法

```
$ rpm -qa (功能描述:查询所安装的所有rpm软件包)
```

#### 经验技巧

由于软件包比较多,一般都会采取过滤。rpm -qa | grep rpm软件包

#### 案例

# (1) 查询firefox软件安装情况

```
[root@hadoop101 Packages]# rpm -qa |grep firefox
-----
firefox-45.0.1-1.el6.centos.x86_64
```

# 1.3 RPM卸载命令 (rpm -e)

#### 基本语法

```
$ rpm -e RPM软件包
$ rpm -e --nodeps 软件包
```

#### 选项说明

选项	功能
-e	卸载软件包
 nodeps	卸载软件时,不检查依赖。这样的话,那些使用该软件包的软件在此之后可能就不能正常工作了。

#### 案例

### (1) 卸载firefox软件

```
[root@hadoop101 Packages]# rpm -e firefox
```

# 1.4 RPM安装命令 (rpm -ivh)

#### 基本语法

```
$ rpm -ivh RPM包全名
```

#### 选项说明

选项	功能
-i	-i=install·安装
-V	-v=verbose·显示详细信息
-h	-h=hash·进度条
nodeps	nodeps,不检测依赖进度

#### 案例


#### (1) 安装firefox软件

# 2 YUM仓库配置

### 2.1 YUM概述

YUM(全称为 Yellow dog Updater, Modified)是一个在Fedora和RedHat以及CentOS中的Shell前端软件包管理器。基于RPM包管理,能够从指定的服务器自动下载RPM包并且安装,可以自动处理依赖性关系,并且一次安装所有依赖的软件包,无须繁琐地一次次下载、安装,

YUM类似于我们java开发中的maven工具,可以从镜像网站上下载应用程序,并直接安装。



# 2.2 YUM的常用命令

#### 基本语法

\$ yum [选项] [参数]

#### 选项说明

选项	功能
-у	对所有提问都回答"yes"

# 参数说明

参数	功能
install	安装rpm软件包
update	更新rpm软件包
check-update	检查是否有可用的更新rpm软件包
remove	删除指定的rpm软件包
list	显示软件包信息
clean	清理yum过期的缓存
deplist	显示yum软件包的所有依赖关系

#### 案例实操

# (1) 采用yum方式安装firefox

[root@hadoop101 ~]#yum -y install firefox.x86\_64

#### 2.3 修改网络YUM源

默认的系统YUM源·需要连接国外apache网站·网速比较慢·可以修改关联的网络YUM源为国内镜像的网站· 比如网易163。

- 1. 前期文件准备
- (1) 前提条件linux系统必须可以联网
- (2) 在Linux环境中访问该网络地址:http://mirrors.163.com/.help/centos.html·在使用说明中点击CentOS6->再点击保存。



(3) 查看文件保存的位置,



在打开的终端中输入如下命令,就可以找到文件的保存位置。

```
[neuedu@hadoop101 下载]$ pwd
-----//home/neuedu/下载
```

# 2·替换本地yum文件

(1) 把下载的文件移动到/etc/yum.repos.d/目录

```
[root@hadoop101 下载]# mv CentOS6-Base-163.repo /etc/yum.repos.d/
```

(2) 进入到/etc/yum.repos.d/目录

```
[root@hadoop101 yum.repos.d]# pwd
-----/
/etc/yum.repos.d
```

(3) 用CentOS6-Base-163.repo替换CentOS-Base.repo

```
[root@hadoop101 yum.repos.d]# mv Cent0S6-Base-163.repo Cent0S-Base.repo
```

3. 安装命令

```
[root@hadoop101 yum.repos.d]#yum clean all
[root@hadoop101 yum.repos.d]#yum makecache
```

yum makecache就是把服务器的包信息下载到本地电脑缓存起来

# 4.测试

[root@hadoop101 yum.repos.d]#yum list | grep firefox
[root@hadoop101 ~]#yum -y install firefox.x86\_64