

# 文通文档影像分类SDK

文通文档影像分类SDK,是北京文通科技有限公司研制开发的文档影像分类系统,提供强大的识别API开发接口,帮助用户将文档类影像进行自动分类,为数字资源和影像平台的建立提供了方便,快捷,稳定的技术手段。

第一部分: 许可协议

## 1、著作权声明

本产品软件著作权属于中华人民共和国北京文通信息技术有限公司(以下简称文通公司),本系统及使用说明书的著作权属于文通公司,受《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》以及国际版权公约和其他知识产权条约的保护。除以下授权之条款外,非经著作权人或其全权代理人之书面授权,任何与《协议书》不符的、以任何方式、任何文字所做局部或全部之复制、重制或转载、修改的行为均被法律明确禁止,违者将根据中华人民共和国有关法律承担民事及刑事责任。

## 2、授权

- 您在使用期间作为合法用户应该持有《信誉卡》。此为获得售后服务、 技术支持、升级服务以及进行法律追索必要的资格证明。
- 2) 您可在《使用许可协议》规定的范围内使用本系统。
- 3) "使用"指您利用本系统提供的功能对本系统的数据进行访问。

## 3、授权限制

- 1) 禁止利用本系统从事任何违反中华人民共和国现行法律、法规的活动。
- 2) 本系统作为一个整体,禁止您在《使用许可协议》许可范围以外使用。



禁止使用的范围包括但不限于:

- (A) 将本系统的部分或全部嵌入其他计算机软件系统:
- (B) 将本系统的任何内容用于BBS、INTERNET等多使用者的环境;
- 3) 禁止您将本系统的全部或部分用于销售、出租、转让、出借、散布、公 开展示或从事其他损害著作权人权利的行为,不得将本系统的复制品在未得到著 作权人或其代理人同意的前提下分发给任何第三方。
- 4) 禁止您对本系统进行任何更改、反编译(decompile)、软件还原工程 (reverse-dengineer the software)、反汇编(disassemble)、或任何更改原始程序设计 系统上的锁定与解除锁定。
- 5) 禁止非法盗拷或使用任何《使用许可协议》许可之外的存储媒介进行部分或整体内容的复制与贩售。
  - 6) 禁止遮盖、移动或去除本系统著作权所有者的图形或文字说明。
- 7) 如果您未遵守《协议书》的条款,在不作任何通知的情况下,著作权人或其代理人有权终止授权。一旦发生此情况,您必须立即终止使用本系统并销毁所有副本。

## 4、有限担保

在本系统交付给您60天内,如发现软件载体有任何非人为的损坏,请在此期间内凭《信誉卡》与文通公司联系,可获得修理或更换。由于人为损坏、操作不当或使用错误所引起的故障,不承担任何责任。

## 5、对用户的赔偿

在法律所允许的范围内,您因使用或不能使用本系统所发生的任何直接的 或间接的损失(包括但不限于营业利润的损失、营业中断、商业信息的遗失或其 它金钱上的损失),文通公司均不承担赔偿责任。

文通公司为本系统唯一的制作、发行、维护及进行法律追索的代理人。 未经本协议书明确授予的权利均予保留。

文通公司保留对《协议书》的解释权。《协议书》受中国法律保护和管辖,

地址: 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 16 层 1609 室

电话: (010) 62800286/62800250



发生法律纠纷时选择北京地区的法院作为管辖法院。

地址: 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 16 层 1609 室

电话: (010) 62800286/62800250 网址: www.wintone.com.cn



# 第二部分:系统最小配置

操作系统: Windows 2000、Windows XP、Windows 2003操作系统;

CPU: 586以上;

内存: 256M以上。

地址: 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 16 层 1609 室

电话: (010) 62800286/62800250



## 第三部分:系统文件概述

## 1. BIN目录

包括识别核心所需要的各种数据文件,其中内含模板编辑器 TemplateEditor.exe文件。

## 2. SDK目录

generalClassifier.dll 该文件是本SDK直接调用的DLL,供用户在程序中调用。

## 3. Demo目录

包含用VC写的调用实例程序。

## 4. Doc 目录

包含模板编辑器使用手册和本开发指南。

#### 5. Mods

包含三种已经制作好的常用模板,可供参考。

地址: 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 16 层 1609 室

电话: (010) 62800286/62800250



## 第五部分 系统调用方法

- 1) InitClassifier
- 2) FreeClassifier
- 3) ClassifyImageFile
- 4) GetTemplateName

#### 函数详细说明如下:

根据模板指导识别总共有4个函数接口,调用过程分为四步进行:加载模板和识别核心;对指定图像分类;获取分类结果;释放模板及核心。可参考附录2的VC调用实例程序。

#### 1) InitClassifier

【声明】 int InitClassifier(const wchar\_t\* lpTemplates, const wchar\_t\* lpFilters)

【功能】 加载分类用模板和识别核心;

【参数】 lpTemplates 加载指定模板集(绝对路径);

lpFilters 加载模板集对应的分类器信息配置文件(本版传NULL);

【返回值】 0表示成功,其它值为错误代码,详见附录1错误代码。

#### 2) FreeClassifier

【声明】 void FreeClassifier();

【功能】 释放识别核心和模板内存空间

【参数】 无:

【返回值】 无。

#### 3) ClassifyImageFile

[声明] int ClassifyImageFile(const wchar\_t\* lpImageName, int templateIndex);

【功能】 对指定图像影像进行分类;

地址: 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 16 层 1609 室

电话: (010) 62800286/62800250



【参数】 lpImageName 输入待分类图像名(绝对路径), 支持JPG、TIF、BMP等常用格式:

templateIndex 指定分类所需的模板集(本版传0即可);

【返回值】0表示成功返回,其它值为错误代码,见附录1错误代码。

#### 4) GetTemplateName

〖声明〗 int GetTemplateName(wchar\_t\* lpTemplateName,

int nTemplateNameLen);

【功能】获得分类结果并通过模板名称返回;

【参数】 lpTemplateName 返回分类得到的模板名称,需要在调用前申请内存 (不小于256字节);

nTemplateNameLen 指定所申请字符串内存空间的大小;

【返回值】0表示成功,其它值为错误代码,见附录1错误代码。

地址: 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 16 层 1609 室

电话: (010) 62800286/62800250



### 附录

## 附录 1 错误代码

```
0x0000 //没有错误
#define TW_BANK_NONE
                                       0x0001 //装载模板失败
#define TW BANK LOAD TEMP FAILD
#define TW_BANK_LOAD_IMG_FAILD
                                       0x0002 //读取图像失败
#define TW_BANK_LOAD_ENGINE_FAILD
                                       0x0003 //装载识别引擎失败
#define TW_BANK_DETECT_LINE_FAILD
                                       0x0004 //框线检测失败
#define TW_BANK_UNKNOW
                                       0x0011 //未知错误
                                       0x0012 //函数调用失败
#define TW_BANK_UNKNOW_CALL_FUN_FAIL
#define TW_BANK_UNKNOW_CALL_ORDER
                                       0x0013 //函数调用顺序错误
```

### 附录 2 调用实例

```
#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
//所需接口声明
int (WINAPI *g_lpInitClassifier)(const wchar_t* lpTemplates, const wchar_t* lpFilters);
void (WINAPI *g_lpFreeClassifier)();
int (WINAPI *g lpClassifyImageFile)(const wchar t* lpImageName, int templateIndex);
int (WINAPI *g_lpGetTemplateName)(wchar_t* lpTemplateName, int nTemplateNameLen);
//
int main(int argc, char* argv[])
    HINSTANCE hInst = ::LoadLibrary("GeneralClassifier.dll");
    if (hInst == NULL)
         return -1;
    (FARPROC &)g_lpInitClassifier
                                        = ::GetProcAddress(hInst, "InitClassifier");
    (FARPROC &)g lpFreeClassifier
                                        = ::GetProcAddress(hInst, "FreeClassifier");
    (FARPROC &)g_lpClassifyImageFile = ::GetProcAddress(hInst, "ClassifyImageFile");
    (FARPROC &)g_lpGetTemplateName = ::GetProcAddress(hInst, "GetTemplateName");
    if (g_lpInitClassifier == NULL \parallel g_lpFreeClassifier == NULL \parallel
         g_lpClassifyImageFile == NULL || g_lpGetTemplateName == NULL)
         return -2;
```

地址:北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 16 层 1609 室 电话: (010) 62800286/62800250



```
//Step 1: 初始化识别核心
if (0 != g_lpInitClassifier(L"c:\\modlist.mod", NULL))
return -3;

//Step 2: 影像分类
if (0 != g_lpClassifyImageFile(L"c:\\temp1.jpg", 0))
return -4;

wchar_t szModName[MAX_PATH] = {0};
if (0 != g_lpGetTemplateName(szModName, MAX_PATH))
return -5;

//Step 3: 释放内存
g_lpFreeClassifier();

::FreeLibrary(hInst);
return 0;
}
```