

HRM4Baltics

Microsoft Dynamics Business Central platvormil

**Palgaarvestuse ja
personalijuhtimise lahenduse
seadistamise juhend**

DIGMATIX

Küsimuste puhul pöörduge julgelt meie poole:

Digmatix Estonia AS

Mäealuse 2/4, B-korpus

12618 Tallinn

Tehnopol I ärihoone

Tel: +372 650 3380

E-post: estonia@digmatix.com

© Digmatix Estonia AS

Kõik õigused kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle materjali osa paljundada elektroonisel, mehaanilisel ega muul viisil.

Sisukord

SISUKORD	3
1. HALDUS	7
1.1. SEADISTUS	7
1.1.1. <i>Palgaarvestuse seadistus</i>	7
1.1.1.1. Nupud palgaarvestuse seadistuse lintmenüül	24
1.1.1.2. Ühe tulbaga palgateatise seadistus	25
1.1.2. <i>Rakenduse ala seadistus</i>	28
1.1.3. <i>Struktuuri seadistamine</i>	30
1.1.3.1. Lihtsa struktuuri tasemete kirjeldamine	33
1.1.3.2. Kuupäeva põhise struktuuri kirjeldamine	34
1.1.3.3. Struktuuri plaan	37
1.1.3.4. Vakantside aruanne	38
1.1.3.5. Ametikohtade plaan	38
1.1.3.6. Välised kasutajad	40
1.1.4. <i>Arvestusperioodid</i>	41
1.1.4.1. Arvestusperioodide loomine	42
1.1.4.2. Riiklikud pühad	42
1.1.4.3. Erinevate riikide pühad	42
1.1.5. <i>Töötaja üldinfo</i>	43
1.1.5.1. Maakonnad	43
1.1.5.2. Statistikarühmad	44
1.1.5.3. Töökohtade aadressid	44
1.1.5.4. Palga lisaväljade seadistus	44
1.1.5.5. Töötaja loendi õigused	45
1.1.6. <i>Töötaja erandid</i>	46
1.1.7. <i>Staaži liigid</i>	48
1.1.8. <i>Palgaandmed</i>	48
1.1.8.1. Töötasu liigid	48
1.1.8.2. Parameetrid	51
1.1.8.3. Pangad	52
1.1.8.4. Võlanõude liigid ja võlanõudjad	53
1.1.9. <i>Lepingud</i>	54
1.1.9.1. Töölepingu liigid	54
1.1.9.2. Lepingute aluspõhjad	56
1.1.10. <i>Ametikohad</i>	59
1.1.10.1. Ametikohtade planeerimine	64
1.1.10.2. Ametite kategooriad	65
1.1.10.3. Ameti nõuded	65
1.1.10.4. Juhendamise liigid, tähised ja mallid	68
1.1.10.5. Palgagrupid	70
1.1.10.6. Ametikohtade grupid	71
1.1.10.7. Figure tööpere	71
1.1.10.8. Ameti struktuuri tähised	76
1.1.11. <i>ISCO kood</i>	77
1.1.12. <i>Lahkumise alused</i>	77
1.1.13. <i>Töötõendid</i>	78
1.1.13.1. Töötõendite liigid	78
1.1.13.2. Töötõendite lõpetamise põhjused	79
1.1.13.3. Töötõendi tasutapilt	79
1.1.14. <i>Värvad</i>	79
1.1.15. <i>Info seaded</i>	80

1.1.15.1.	Info liigid	80
1.1.15.2.	Nimepäevad	81
1.1.15.3.	Teavituste seadistus	81
1.1.15.4.	Avalehe töötajate grupid	88
1.1.16.	Puudumised	88
1.1.16.1.	Puudumise põhjus	88
1.1.16.2.	Puudumiste žurnaali töölehed	100
1.1.16.3.	Puhkusegraafiku töölehed	100
1.1.16.4.	Passiivsuse põhjused	100
1.1.17.	Kontod	101
1.1.17.1.	Palgakontod	101
1.1.17.2.	Väljad palgakontode loendis	102
1.1.17.3.	Väljad palgakonto kaardil	102
1.1.17.4.	Kiirkaart: Üldine	102
1.1.17.5.	Kiirkaart: Palgagrupi valimine	105
1.1.17.6.	Kiirkaart: Palgateatis	105
1.1.17.7.	Palgakonto grupid	107
1.1.17.8.	Konteeringurühmad	108
1.1.17.9.	Töötaja konteeringurühmad	111
1.1.17.10.	Palga PR žurnaali töölehed	112
1.1.17.11.	Palgažurnaali töölehed	114
1.1.17.12.	Arvutustööde grupid	116
1.1.17.13.	Üldvalemite muutujad	122
1.1.18.	Aruanded	123
1.1.18.1.	Statistika aruannete seaded	123
1.1.18.2.	Palga aruannete seaded	124
1.1.18.3.	Uus aruannete seadistus	125
1.1.18.4.	Andmepõhise aruandluse seadistus	126
1.1.18.5.	Palgaanalüüsid	127
1.1.18.6.	TSD ehk maksudeklaratsioonide seadistus	137
1.1.18.7.	Väljamakse liigid	140
1.1.19.	FTE aruande seaded	144
1.1.20.	Tööajatabel	145
1.1.20.1.	Tööajatabeli seadistus	145
1.1.20.2.	Tööajatabeli konteeringurühmad	151
1.1.20.3.	Tööajatabeli vahetused	153
1.1.20.4.	Vahetuse boonused	154
1.1.20.5.	Tööajamallid	154
1.1.20.6.	Tööajatabeli grupid	156
1.1.20.7.	Tööajatabeli kujundus	167
1.1.20.8.	Tööajatabeli kokku read	172
1.1.20.9.	Avamise ajad	172
1.1.20.10.	Nupurea seadistamine	173
1.1.20.11.	Tööajatabeli projektid	174
1.1.20.12.	Tööajatabeli ülesande mallid	177
1.1.20.13.	Töötaja projektid	178
1.1.20.14.	Tööajatabeli reeglid	179
1.1.20.15.	Kinnitusringide seadistus	181
1.1.20.16.	Brigaadid	188
1.1.21.	Tööregister	189
1.1.21.1.	TÖR töötamise liikide klassifikaator	190
1.1.21.2.	TÖR peatamise liikide klassifikaator	190
1.1.21.3.	TÖR lõpetamise aluste klassifikaator	190
1.1.21.4.	TÖR muud vajalikud seadistused	190
1.1.22.	Koolitus	190
1.1.22.1.	Koolituse liigid	190

1.1.22.2.	Koolituse valdkonnad	191
1.1.22.3.	Koolitusfirmad	191
1.1.22.4.	Koolituse kululiigid	192
1.1.22.5.	Koolituse küsimustiku seadistus	193
1.1.23.	<i>Varad</i>	195
1.1.23.1.	Töötaja vara kategooriad	195
1.1.23.2.	Ringkäigulehe mallid	196
1.1.23.3.	Varade loend	197
1.1.24.	<i>Tööohutus ja töötervishoid</i>	198
1.1.24.1.	Ohutegurite liigid	198
1.1.24.2.	Töökeskkonna esindajate liigid	199
1.1.24.3.	Tervisekontrolli paketid	199
1.1.25.	<i>Haridus</i>	200
1.1.25.1.	Haridusastmed	200
1.1.25.2.	Haridusasutused	200
1.1.25.3.	Hariduse erialad	201
1.1.26.	<i>Oskused ja kogemused</i>	201
1.1.26.1.	Endiste tööandjate seadistamine	201
1.1.26.2.	Endised ametite seadistamine	201
1.1.26.3.	Töötaja oskuste liigid	202
1.1.27.	<i>Failid</i>	204
1.1.27.1.	Faili liigid	204
1.1.27.2.	Nõutud failide mallid	205
1.2.	<i>X-TEE</i>	206
1.2.1.	<i>X-tee seaded</i>	206
1.2.1.1.	Nupud X-tee seaded lintmenüül ja X-tee ajalugu	209
1.2.2.	<i>X-tee tööväimeetuslehe liigid</i>	209
1.2.3.	<i>Direco liides</i>	210
1.2.4.	<i>Veebiteenuste loend</i>	211
1.2.5.	<i>E-maili mallid</i>	212
1.3.	<i>MEILIKONTODE SEADISTAMINE</i>	215
1.4.	<i>OUTLOOKI KALENDRI SEADISTAMINE</i>	219
1.5.	<i>TÖÖJÄRJESKORRA KANNETE SEADISTAMINE (TABEL 472)</i>	222
1.5.1.	<i>Töötaja andmeid eri tabelite vahel sünkroniseeriv automaattöö</i>	222
1.5.2.	<i>Teavituste loomise automaattöö</i>	223
1.5.3.	<i>Teavituste e-mailile saatmise automaattöö</i>	224
1.5.4.	<i>Töötajate pensionikindlustuse parameetrite automaatne lisamine ja uuendamine</i>	225
1.5.5.	<i>TÖR kannete automaatne saatmine ja vastuvõtmine</i>	226
1.5.6.	<i>Tervisekassast andmete automaatne päring</i>	226
1.5.7.	<i>Järgmise aasta puhkuse saldo päring</i>	227
1.5.8.	<i>Puhkuse saldo päringud – day, month, year</i>	228
1.5.9.	<i>Outlooki kalendrisse andmete saatmine</i>	229
1.5.10.	<i>Puhkuseavalduse vormistamise vajadusest teavitamine ja taotluse vormistamine</i>	230
1.5.11.	<i>Kinnitusringi kinnitajate uuendamine</i>	230
1.5.12.	<i>Töötaja kaardil juhi uuendamine vastavalt struktuuri seadistusele</i>	231
1.5.13.	<i>Andmevahetus Directoga</i>	232
1.5.14.	<i>Töötaja andmete saatmine VITS-a</i>	232
1.5.15.	<i>Automaatne tööajatabeli plaani arvutamine</i>	233
1.5.16.	<i>Automaattöö lihtsustatud loendi värskendamiseks ja loomiseks</i>	234
2.	KOKKUVÕTTEKS	234

Versioonihaldus

Versioon	Muudatus	Muutja ja aeg
1.20	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 29.07.2025
1.21	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 14.08.2025
1.22	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 10.10.2025
1.23	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 20.11.2025
1.24	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 08.01.2026
1.25	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 24.01.2026
1.26	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 07.04.2026
1.27	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 29.04.2026
1.28	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 03.07.2026
1.29	HRM4Baltics uued ja täiendatud funktsionaalsused	Ülle Kiivet Digmatix Estonia AS 09.09.2026

1. Haldus

Menüüpunkti [HALDUS](#) alampunktide kaudu tehakse kõik HRM4Baltics programmi kasutamiseks vajalikud seadistused.

1.1. SEADISTUS

Asukohas [AVALAHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/HALDUS](#)

saab teha enamus töötajate info sisestamiseks, haldamiseks ning tasude arvutuseks vajalikud üldised seadistused.

1.1.1. PALGAARVESTUSE SEADISTUS

Lahenduse kasutamiseks vajalikud seadistused tehakse asukohas:

[AVALAHT/TOIMINGUD/SEADISTUS/PALGA SEADISTUS](#)

Töötaja seaded

Kasuta põhilepinguid	☒	Staaž	
Koormuse kasutamise liik	Liidetud	Staaži alguskuupäeva kasuta...	Toosuhte staaž
Vaikimisi palgapäev	5	Staaži jätkumise küsimine (pä...	8
Vaikimisi töökoht		Vanuselised määrangud	
Kontrollid		Alaeline kuni	15
Kontrolli lepingu tähtsuse tähtsust	☒	Alaeline tähis	ALAEALINE
Luba ainult üks aktiivne töös...	☒	Alaeline reservi tähis	RESERV7A
Kontrolli passiivsuse kuupäev...	☒	Alaeline reservi lepingu filter	
Isikukoodi õigsuse kontroll	Veateade	Pensionär alates	63
Isikukoodi korduvuse kontroll	Puudub	Pensionäri tähis	PENSIONAR
IBAN õigsuse kontroll	Hoiatus	Laps alla 3a tähis	SMKUUEI
Kontrolli töötajate topelt e-m...	Hoiatus	Lühendatud normtunnid kuni	
Keela ID valideerimine	☒	Lühendatud normtunni tähis	ALAEALINE
Töötasu korduvuse kontroll	Hoiatus		

Kiirkaart Töötaja seaded

Väli	Selgitus
Kasuta põhilepinguid	Põhilepingu lahendus võimaldab töötajaid ja nendega seonduvaid andmeid hallata lepingute põhiselt, mitte toosuhte põhiselt. Markeri sisse lülitamisel tekib TÖÖAJA KAARDI alamkaartide loenditesse LEPING, PASSIIVSUS, PARAMETRID, TÖÖTASUD nähtavale veerg PÕHILEPINGU NR. Lisaks tekib veerg veel ka PALGAŽURNAALI JA PUUDUMISTE ŽURNAALI. Põhilepingu lahenduse kasutamiseks tuleb teha seadistused veel ka asukohtades: PUUDUMISE PÕHJUS veerg NÕUA PÕHILEPINGU NR ARVUTUSTÖÖDE GRUPID/GUPEI ARVUTUSED veerg LEPINGU ARVUTUSE LIIK
Koormuse kasutamise liik:	Määrab mille alusel arvutatakse töötaja koormust. Valikud: SUURIM –töötaja koormust arvutatakse aktiivsetest lepingu ridadest suurima koormusega rea alusel.

	• LIIDETUD – töötamisel ühe lepingu raames erinevatel ametikohtadel arvutatakse erinevate töökohtade koormus kokku. • VIIMANE – koormus arvutatakse viimase kehtiva lepingurea alusel.
Vaikimisi palgapäev	Võimalik on sisestada vaikimisi palgapäeva kuupäev, mis lisatakse automaatselt kõikidele töötaja kaartidele nende loomisel. Töötaja põhiselt on võimalik palgapäeva kuupäev muuta. Palgapäeva funktsionaalsus on vajalik nt puhkusetasude arvutamisel selleks, et programm oskaks leida puhkusetasu aluseks olevad õige perioodid.
Vaikimisi töökoht	Ettevõttele on võimalik seadistada vaikimisi TÖÖKOHA AADDRESS , mis lisatakse automaatselt kõikidele töötajate kaartidele, kui uus töötaja kaart luuakse.
Kontrolli lepingu tähise täitmist:	Reeglina märgitud väli määrab kas TÖÖTAJA KAARDI alamkaardil LEPINGUD lepingurea lisamisel kontrollitakse kas real on täidetud väli LEPINGU TÄHIS või mitte. Kui lepingu tähist ei ole lepingu reale lisatud, annab programm lepingute loendi sulgemisel hoiatuse.
Luba ainult üks aktiivne töösuhe:	Reeglina märgitud väli määrab kas töötajale on lubatud samaaegselt kehtivana sisestada üks või mitu töösuhet.
Kontrolli passiivsuse kuupäevasad:	Reeglina märgitud väli määrab kas tasude arvutamisel kontrollitakse töötaja passiivsuse kehtivust.
Lahkumise alus nõutud	Markeriga saab määrata kas lahkumise aluse valimine töösuhte loendisse töösuhte lõpu kuupäeva sisestamisel on kohustuslik või mitte.
Isikukoodi õigsuse kontroll:	Isikukoodi sisestamisel kontrollitakse, kas see vastab Eesti standardile. Valikud: • PUUDUB – programm ei kontrolli isikukoodi vastavust standardile. • HOIATUS – programm annab hoiatuse, kui see ei vasta standardile. • VEATEADE – programm ei luba sisestada standardile mittevastavat isikukoodi ja annab veateate.
Isikukoodi korduvuse kontroll:	Isikukoodina lubatakse sisestada ainult sellist isikukoodi, mida varasemalt süsteemi pole sisestatud. Valikud: • PUUDUB – programm ei kontrolli kas sama isikukood on sisestatud ka mõnele teisele töötaja kaardile. • HOIATUS – kuvatakse hoiatus selle kohta, missugusel töötaja kaardil on sama isikukood juba sisestatud, kuid tegevusega saab jätkata. • VEATEADE – kuvatakse teade selle kohta, missugusel töötaja kaardil on sama isikukood juba sisestatud ning topelt sisestatud isikukood tuleb kustutada.
IBAN õiguse kontroll	• PUUDUB – programm ei kontrolli IBANi sisestamisel selle õigsust. • HOIATUS – IBANi sisestamisel annab programm hoiatuse, kui IBAN on vigane, kuid laseb andmed siiski sisestada. • VEATEADE – IBANi sisestamisel annab programm veateate ning ei luba vigast IBANit sisestada.
Kontrolli töötajate topelt e-maili	Võimaldab seadistada TÖÖTAJA KAARDILE e-maili sisestamisel rakenduva kontrolli taseme: Valikud: • PUUDUB – programm ei kontrolli kas sama e-mail on sisestatud ka mõnele teisele töötaja kaardile. • HOIATUS – kuvatakse hoiatus selle kohta, missugusel töötaja kaardil on sama e-mail juba sisestatud, kuid tegevusega saab jätkata. • VEATEADE – kuvatakse teade selle kohta, missugusel töötaja kaardil on sama e-mail juba sisestatud ning tegevusega jätkata ei lubata enne kui sisestatud e-mail kustutatakse.
Kontrolli korduvat e-maili	Võimaldab seadistada, kas sama e-maili aadress on lubatud sisestada töötaja kaardil nii ETTEVÕTTE E-MAIL kui ka ISIKLIK E-MAIL väljadele. Valikud: • PUUDUB – programm ei kontrolli kas sama e-mail on sisestatud mõlemale väljale.

	• HOIATUS – kuvatakse hoiatus selle kohta, et mõlemal väljal on sama e-mail sisestatud. • VEATEADE – kuvatakse teade selle kohta, et sama e-maili ei ole lubatud sisestada mõlemale väljale.																												
Ettevõtte e-maili domeen	Määrata saab ettevõtte emaili domeeni. Kui töötajale sisestatakse isiklik e-posti aadress, kontrollitakse, et see ei ühtiks ettevõtte emaili domeeniga.																												
Mobiiltelefoni nr korduvuse kontroll	Rakendub kontroll, et töötaja isiklik ja ettevõtte mobiiltelefoni number ei kattuks. Valikud : • PUUDUB– kontrolli ei rakendata. • HOIATUS – kasutaja saab hoiatuse, kui numbrid kattuvad. • VEATEADE- kasutaja saab veateate ning kattuvaid numbreid ei ole lubatud sisestada.																												
Keela ID valideerimine	Markeri sisse lülitamisel ei valideerita töötaja kaardil isikukoodi ning selle alusel ei teki töötajale sünnikuupäeva, vanust ega sugu.																												
Töötasu korduvuse kontroll	Valikud • PUUDUB – programm ei kontrolli kas töötajale on juba sama töötasu liik samasse perioodi samade dimensioonidega sisestatud või mitte. • HOIATUS – kuvatakse hoiatus kui töötajal on juba samas perioodis sama töötasu liik samade dimensioonidega. • VEATEADE – kuvatakse veateade kui töötajal on juba samas perioodis sama töötasu liik samade dimensioonidega.																												
Staaži alguskuupäeva kasutamine	Vaikimisi arvutatakse töötaja tööstaaži TÖÖTAJA KAARDI alamkaardile TÖÖSUHE sisestatud töösuhte alguse kuupäevast. Juhul kui töötaja tööstaaži on vaja arvestada varasemast perioodist kui hakkab kehtima töötaja töösuhe nt ettevõtete ühinemise korral, on võimalik vastavat kuupäev sisestada nii töötaja kaardile kui ka töösuhte loendisse. Valikud • TÖÖSUHE - töötaja staaži alguse kuupäev sisestatakse töötaja kaardi alamkaardile TÖÖSUHE veergu STAAŽI ALGUSKUUPÄEV. Töötaja kaardil olev samanimeline väli ei ole aktiivne ja sinna ei ole võimalik kuupäeva käsitsi sisestada, kuupäev kuvatakse sinna automaatselt pärast töösuhte loendis oleva välja täitmist. Kuupäeva kuvatakse ka TÖÖTAJATE LOENDIS. Lisafunktsionaalsusena on võimalik kasutada välja STAAŽI JÄTKUMISE KÜSIMINE (PÄEVADES) funktsionaalsust. • TÖÖTAJA – töötaja staaži alguse kuupäev sisestatakse TÖÖTAJA KAARDI kiirkaardil SEOSSED JA SEADED väljale STAAŽI ALGUSKUUPÄEV. Kuupäeva kuvatakse ka TÖÖTAJATE LOENDIS. TÖÖTAJA KAARDI alamkaardile TÖÖSUHE staaži alguse kuupäeva ei sisestata. Aruannetes, kus kuvatakse töötaja tööstaaži või staaži alguse kuupäev kuvatakse staaži veerus ülaltoodud valikute kasutamisel täрни *. <table><tr><th colspan="6">Finantsosakond / Raamatupidamine</th><th>5 töötaja(t)</th></tr><tr><td>T003</td><td>Marek Hanson</td><td>Vanemraamatupidaja</td><td>09.10.2014</td><td></td><td>5 aastat 10 kuud</td><td>Määramata ajaks, osalise tööajaga</td></tr><tr><td>T012</td><td>Mari Murakas</td><td>Raamatupidaja</td><td>22.11.1999</td><td></td><td>20 aastat 9 kuud *</td><td>Määramata ajaks</td></tr><tr><td>T016</td><td>Ira Margas</td><td>Raamatupidaja</td><td>01.01.2019</td><td>06.04.2020</td><td>1 aasta 3 kuud</td><td>Määramata ajaks</td></tr></table>	Finantsosakond / Raamatupidamine						5 töötaja(t)	T003	Marek Hanson	Vanemraamatupidaja	09.10.2014		5 aastat 10 kuud	Määramata ajaks, osalise tööajaga	T012	Mari Murakas	Raamatupidaja	22.11.1999		20 aastat 9 kuud *	Määramata ajaks	T016	Ira Margas	Raamatupidaja	01.01.2019	06.04.2020	1 aasta 3 kuud	Määramata ajaks
Finantsosakond / Raamatupidamine						5 töötaja(t)																							
T003	Marek Hanson	Vanemraamatupidaja	09.10.2014		5 aastat 10 kuud	Määramata ajaks, osalise tööajaga																							
T012	Mari Murakas	Raamatupidaja	22.11.1999		20 aastat 9 kuud *	Määramata ajaks																							
T016	Ira Margas	Raamatupidaja	01.01.2019	06.04.2020	1 aasta 3 kuud	Määramata ajaks																							
Staaži jätkumise küsimine (päevades)	Kui eelneval väljal on valitud seadistus TÖÖSUHE, on võimalik määrata päevade arv, mis jääb kahe töösuhte vahele ning mille korral programm arvestab töötajale jätkuvat staaži alates eelneva töösuhte algusest. Näiteks on väljale sisestatud 8. Töötaja üks töösuhe lõppeb 10.07.2020 ning uus töösuhe algab 15.07.2020. Kahe töösuhte vahe on sellisel juhul vähem kui 8 kalendripäeva ning programm arvestab töötaja staaži alates eelneva töösuhte alguse kuupäevast. Käsitsi saab kasutaja staaži alguse kuupäev muuta, kui ei soovita töötaja tööstaaži jätkumist.																												

Alaealine kuni:	Võimaldab määrata vanuse, milleni HRM4Baltics automaatselt arvestab, et antud töötaja on alaealine.
Alaealise tähis:	Võimaldab määrata tähise, millega HRM4Baltics tähistab alaealist. PENSIONIKESKUSE KONTROLLI funktsionaalsuse käivitamisel lisab süsteem automaatselt antud tähise koos kehtivuse lõpu ajaga TÖÖTAJA KAARDI alamkaardile PARAMEETRID .
Alaealise reservi tähis	Selleks, et alaealisele töötajale tekkiks automaatselt parameeter RESERV7A ehk täiendavad 7 päeva puhkust, tuleb väljale lisada tähis RESERV7A.
Alaealise reservi lepingu filter	Võimalik on automaatne alaealise reservi lisamine siduda konkreetse lepingu liigiga. Kui väljale on lisatud lepingu liigi tähis/tähised, siis lisatakse parameeter RESERV7A alaealisele töötajale automaatselt. Kui tähist lisatud ei ole lisatakse parameeter kõikide lepingu liikide korral, kui töötaja on alaealine.
Pensionär alates:	Võimaldab määrata vanuse, millest alates HRM4Baltics moodul automaatselt arvestab, et antud töötaja on vanaduspensionär.
Pensionär tähis:	Võimaldab määrata tähise millega HRM4Baltics tähistab vanaduspensionärist töötajat.
Laps alla 3. aasta tähis	Kui töötaja laps on alla kolme aasta vanune, siis ei pea ettevõtte tema eest sotsiaalmaksu maksuma kuumääralt, vaid tegelikult töötasult. Selleks, et vastav parameeter koos alates ja kuni kuupäevaga tuleks töötaja parameetrite loendisse, tuleb väljale lisada parameetri tähis SMKUUEI . Parameeter lisatakse töötajale automaatselt lapse andmete sisestamisel. Alates kuupäev lisatakse töötaja töösuhte alguse kuupäevast lähtuvalt ning kuni kuupäev lapse kolme aastaseks saamise alusel.

Kiirkaart Puudumiste ja töötaja seaded

Puudumiste ja töötaja seaded

Puhkuse tähise filter	P_PUHKUS P_TAIENDAV V_STAAŽ	Normtunnid	
Puudumise sisestamise kontroll	Hoiata	Esmapäeva normtunnid	
Puudumise reg. kontroll	Keela	Teisipäeva normtunnid	
Puhkuste aegumine lubatud a...		Kolmapäeva normtunnid	
Puhkuse saldo lehe kuupäeva...		Neljapäeva normtunnid	
Kinnituse asendaja liik	Töötaja kaart	Reede normtunnid	
		Laupäeva normtunnid	
		Pühapäeva normtunnid	

Väli	Selgitus
Puhkuse tähise filter:	Võimaldab määrata puudumise liigid, mida kasutatakse puhkusegraafiku koostamisel ja teavituste PUHKUSE ALGUS , PUUDUMINE koostamisel. Näiteks P_PUHKUS P_TAIENDAV . Samad puudumise liigid lisatakse ka aruande PUHKUSTE ÜLEVAADE filtrite aknas väljale SALDO PUUDUMISTE FILTER .
Puudumise sisestamise kontroll:	Võimaldab määrata, kuidas Business Central käitub PUUDUMISTE ŽURNAALI töölehe kaudu puudumise <u>sisestamisel</u> . Valikud: PUUDUB – töötajale uue puudumise sisestamisel juba olemasolevate puudumiste kuupäevi ei kontrollita. HOIATA – sisestades töötajale puudumist ajale, kui töötajal on juba puudumine, teavitatakse sellest, kuid lubatakse siiski puudumist sisestada. Kontrollitakse ka Puudumiste žurnaali töölehtedele juba sisestatud infot.


	KEELA – sisestades töötajale puudumist ajale, kui töötajal on juba puudumine, teavitatakse sellest kasutajat ning töötajale ei lubata uut puudumist sisestada. Rakendub programmiüleselt, kuid puudumise põhjuse peal on võimalik teha veel ka liigipõhine seadistus.														
Puudumise reg kontroll:	Võimaldab määrata, kuidas Business Central käitub PUUDUMISTE ŽURNAALI töölehe kaudu puudumise <u>registreerimisel</u>. Valikud: PUUDUB – töötajale uue puudumise registreerimisel tema juba olemasolevate puudumiste kuupäevi ei kontrollita. HOIATA – registreerides töötajale puudumist ajale, kui töötajal on juba puudumine, teavitatakse sellest, kuid lubatakse siiski puudumist registreerida. KEELA – registreerides töötajale puudumist ajale, kui töötajal on juba puudumine, teavitatakse sellest kasutajat ning töötajale ei lubata uut puudumist registreerida. Rakendub programmiüleselt, kuid puudumise põhjuse peal on võimalik teha veel ka liigipõhine seadistus.														
Puhkuse aegumine lubatud alates:	Võimaldab määrata kuupäeva, millest alates hakatakse ettevõttes arvestama puhkuste aegumisi.														
Puhkuse saldo lehe kuupäeva valem	Avades töötaja kaardilt või iseteenindusportaalist puhkuste saldode kuupäeva põhise vaate, avaneb see alati jooksva kuupäeva seisuga. Kui on soov seda muuta, saab siia väljale sisestada ajavalemi nt aasta viimase kuupäeva või jooksva kuu viimase päeva, mis seisuga puhkuste saldo vaade alati vaikimisi avaneb. Nt: JA – jooksva aasta viimane kuupäev. JK – jooksva kuu viimane kuupäev.														
Kinnituse asendaja liik	Seadistust kasutatakse kinnitusringides, olukorras, kus kinnitaja puhkab ning kinnitamise ülesanne suunatakse automaatselt edasi töötaja asendajale. Valikud TÖÖTAJA KAART – kinnitusring suundub automaatselt edasi töötaja kaardi väljal ASEDAJA NR määratud töötajale. ASEDAJATA ANDMIK – kinnitusring suundub automaatselt edasi töötajale, kes tegelikku kinnitajat on määratud asendama. Asendaja leitakse puudumise kande pealt.														
Normtunnid: Esmaspäeva/teisipäeva/kolmapäev...	Võimalik on seadistada iga kalendripäeva pikkus, kui see ei ole riiklik norm ehk 8 tundi päevas. Normtunnid <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Esmaspäeva normtunnid</td> <td>8,2</td> </tr> <tr> <td>Teisipäeva normtunnid</td> <td>8,2</td> </tr> <tr> <td>Kolmapäeva normtun...</td> <td>8,2</td> </tr> <tr> <td>Neljapäeva normtunnid</td> <td>8,2</td> </tr> <tr> <td>Reede normtunnid</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>Laupäeva normtunnid</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Pühapäeva normtunnid</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> Väljadele sisestatud päevade pikkusi kasutab AEG palgaarvutuse valem ning selle alusel leitakse näiteks töötaja normtunnid. Kui kasutatakse valemit AEG*8	Esmaspäeva normtunnid	8,2	Teisipäeva normtunnid	8,2	Kolmapäeva normtun...	8,2	Neljapäeva normtunnid	8,2	Reede normtunnid	7,2	Laupäeva normtunnid	8	Pühapäeva normtunnid	8
Esmaspäeva normtunnid	8,2														
Teisipäeva normtunnid	8,2														
Kolmapäeva normtun...	8,2														
Neljapäeva normtunnid	8,2														
Reede normtunnid	7,2														
Laupäeva normtunnid	8														
Pühapäeva normtunnid	8														



	korrutatakse iga päev 8 tunniga, kui AEG*0 , siis leitakse vastava päeav tundide arv nende väljade pealt. Juhul kui kasutusel on valem AEG*0 aga nendel väljadel seadistus puudub, siis korrutatakse päev siiski 8 tunniga.
--	---


Kiirkaart Üldised seaded

Väli	Kirjeldus
Pensionikeskuse liides:	Väljadele PENSIONIFOND 1% , PENSIONIFOND 2% , PENSIONIFOND 3% , PENSIONIFOND 4% , PENSIONIFOND 6% määratakse TÖÖTAJA KAARDI alamkaardile PARAMEETRID sisestatud pensionikindlustuse PARAMEETRITE tähised. Vastavaid PARAMEETREID saab sisestada automaatselt PENSIONIKESKUSE KONTROLLI päringuga.
Panga makse liik	Olenevalt sellest, kas ettevõtte tehakse töötasu väljamakseid ühest pangast või mitmest pangast, saab teha alloleva valiku. Valikud: • ÜHEST PANGAST • MITMEST PANGAST
Kasuta maksel formaati: SEPA palga	Juhul kui väljal on märges, lisatakse loodavasse xml fail vastavale väljale pankadevaheliselt kokku lepitud märges SALA . Märges võimaldab pangal tuvastada, et antud juhul on tegemist palgamakse failiga.
Koolituse numbrid:	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse KOOLITUSKAARTIDEL . Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS -> NUMBRISEERIA
Koolitus üle firmade number	Kui soovitakse kasutada üle mitme ettevõtte koolituste lahendust, tuleb siin teha numbriseadistus, mida kasutatakse koolituse kaardi automaatsel loomisel teistesse ettevõtetesse. Numbriseadistamisel on võimalik kasutada %-muutujaid, mis asendatakse numbriseadistamisel väärtustega: • %1 – asendatakse koolitust korraldava ettevõtte koolituse kaardi numbriga • %2 – asendatakse koolitust korraldava ettevõtte nimega Näiteks: Ettevõttes Kodus AS on tehtud seadistus GRUPP_ %1 . Koolitust korraldab ja kaart nr KL0003 luuakse ettevõttes Tööjuures AS ja sinna valitakse osalejad ka ettevõtte Kodus AS . Automaatselt luuakse ettevõttesse Kodus AS koolituse kaart, mis saab numbriks GRUPP_ KL0003 .
Koolituskulu dokumendi number	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse kaardil KOOLITUSE KULUDOKUMENT . Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/ NUMBRISEERIA
Koolituse plangi nr	Vaba teksti väli, kuhu sa kirjutada väärtuse, mis lisatakse koolituse tagasiside väljatrüki jalusesse. Näiteks võib see olla aastaarv ja igal aastal saab väljale sisestada uue numbriseadistuse.
Vaikimisi koolituse tagasiside küsimustik	Võimalik on seadistada vaikimisi koolituse tagasiside küsimustik, mis lisatakse automaatselt koolituse kaardile.
Koolituse tagasiside küsimustik ilma vaheaknata	Võimaldab seadistada, kas koolituse tagasiside küsimustik avaneb täitmiseks kohe redigeeritavas vaates või avaneb esmalt vaheaken, kust saab edasi liikuda küsimustikku täitma.

Tervisekontrolli numbrid:	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse TERVISEKONTROLLI. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS -> NUMBRISEERIA
Ohutegurid ametikoha põhised:	Juhul kui antud väli on märgitud siis konkreetse AMETIKOHAGA (mitte isikuga) saab seostada OHUTEGURID. Antud seadistuse puhul lisatakse selleks AMETIKOHA KAARDILE kiirkaart OHUTEGURID. Juhul kui töötaja kaardi alamkaardi Lepingud real on selline AMETIKOHT, siis juhul kui sellisele töötajale luuakse TERVISEKONTROLLI KAART, lisatakse sinna automaatselt ka tema AMETIKOHAGA seotud OHUTEGURID.
Tervisekontrolli dokumendi liik:	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse TERVISEKONTROLLIGA seotud dokumentide.
PV kasutab palga töötajaid	Võimaldab seadistada Business Central PÕHIVARADE ja HRM4Baltics mooduli TÖÖTAJA VARAD osade vahelise automaatse funktsionaalsuse. Markeri lisamisel avaneb põhivara kaardil väljalt VASTUTAV TÖÖTA (PALK) HRM4Baltics töötajate loend.
Põhivara lisab töötajale vara	Kui antud väli on märgitud, siis PÕHIVARA kaardi väljale VASTUTAV TÖÖTAJA valimisel või muutmisel küsitakse kasutajalt: „Kas soovite uuendada töötajavarasid?“ Vastates JAH, lisatakse vajadusel antud PÕHIVARA ka TÖÖTAJATE VARADE LOENDISSE ning samuti ka konkreetse TÖÖTAJA VARADESSE. Töötajale vara määramise kuupäevaks märgitakse seejuures vaikselt PÕHIVARA KAARDIL VASTUTAVA TÖÖTAJA valimise /muutmise kuupäev. Juhul kui töötajale määratakse põhivara või muudetakse põhivaraga seotud töötajat HRM4Baltics moodulis, siis see ei muuda automaatselt PÕHIVARA KAARDIL välja VASTUTAV TÖÖTAJA sisu.
PV lisamine varades keelatud	Kui väli on märgitud, siis HRM4Baltics varade lahenduses ei ole õigust põhivaradega toiminguid teha. Kõik põhivara väljastamised ja tagastamised tuleb algtada põhivara kaardi pealt.
Peida töötaja kaardil ressursi nupud:	Väli märgitakse juhul, kui <u>ei soovita kasutada</u> võimalust siduda TÖÖTAJA KAARDIGA Business Central'i RESSURSSI ja/või MÜÜGIISIKUT või kui ei soovita lubada kasutajal luua TÖÖTAJA KAARDILT töötaja andmetega Business Central'i RESSURSSI KAARTI ja/või MÜÜGIISIKU KAARTI. MÜÜGIISIKUT saab siduda kliendiga ja kliendile loodud arvetega. Teha näiteks MÜÜGIISIKUTE kaupa müügistatistikat. RESSURSSI kasutatakse reeglina juhul kui töötaja tööaega müüakse kliendile ressursina. RESSURSSI saab valida MÜÜGIARVE reale. Juhul kui antud väli on märkimata ja luuakse RESSURSI, MÜÜGIISIKU või HANKIJA KAART TÖÖTAJA KAARDILT, siis töötaja andmete muutumisel muudetakse neid automaatselt ka MÜÜGIISIKU, RESSURSI ja HANKIJA KAARDIL. Vastupidine andmete sünkroniseerimine <u>ei toimi</u>, st juhul kui muudetakse MÜÜGIISIKU ja/või RESSURSI andmeid, ei muuda Business Central automaatselt vastavaid andmeid seotud TÖÖTAJA KAARDIL. RESSURSI ja MÜÜGIISIKU KAARDILE saab lisada TÖÖTAJA KAARDILT ka dimensioonide tähised. Missugused dimensioonid lisatakse ja TÖÖTAJA KAARDIGA sünkroonis hoitakse, saab määrata seadistusega, mis avaneb asukohast PALGAARVESTUSE SEADISTUS/SEOTUD/SEOTUD DIMENSIOONID.

	Palgaarvestuse seadistus (Palk365)  Kui töötaja kaardilt on juba ressursi ja müügiisiku kaart loodud ning seotud dimensioonid seadistatakse hiljem, tuleb käivitada töötaja kaardi dimensioonide uuendus asukohast PALGAARVESTUSE SEADISTUS/TOIMINGUD/SEADISTUS/UUENDA TÖÖTAJA KAARDI DIMENSIOONID.
Projektide sünkroniseerimine	Projektide loomisel projektimoodulisse sünkroniseeritakse projektid koos ülesannetega automaatselt HRM4BALTICS lahenduse TÖÖAJATABELI PROJEKTIDE loendisse. Projektide muutmisel muudetakse andmeid ka tööajatabeli projektide loendis. Markeri esmakordsel sisse lülitamisel küsitakse, kas on vaja sünkroniseerida juba ka olemasolevad projektid või mitte. Projektide ja ülesannetega seotud dimensioonid, mis on vaja sünkroniseerimisel tööajatabeli projektidele lisada, saab seadistada palgaarvestuse akna lintmenüült avaneva nupu alt SEOTUD DIMENSIOONID liigiga PROJEKT ja ÜLESANNE.
Näita vähenenud töövõimega isiku välju töötaja kaardil	Töötaja kaardile saab nähtavale tuua väljad vähenenud töövõimega töötajale korrektsete andmete sisestamiseks. See funktsionaalsus võimaldab andmeid automaatselt sisestada töötaja töötasude ja parameetrite loendisse. Missugused andmed automaatselt tekivad seadistatakse väljadel VÄHENENUD TÖÖVÕIME TÖÖTASU NR, TÖÖTAJA SOTSIAALMAKSU SOODUSTUSE VÄLI, VÄHENENUD TÖÖVÕIME PARAMEETRI NR. Kui väljad nähtavad ei ole, saab andmed töötasude loendisse sisestada käsitsi.
Vähenenud töövõime tasu nr	Väljale sisestatakse TÖÖTASU LIIK, mis on seotud vähenenud töövõimet tõendava dokumendiga ja lisatakse automaatselt töötaja töötasude loendisse. Standardlahenduses on töötasu liigiks TVP_ TÕEND.
Töötaja sotsiaalmaksu soodustuse väli	Väljale sisestatakse TÖÖTASU LIIK, mis on seotud vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustusega ja lisatakse automaatselt töötaja töötasude loendisse. Standardlahenduses on töötasu liigiks SOOD_ SMKUU.
Vähenenud töövõime parameetri nr	Väljale sisestatakse PARAMEETRI LIIK, mis on seotud vähenenud töövõimega töötaja lisapuhkuse päevadega ja lisatakse automaatselt töötaja parameetrite loendisse. Standardlahenduses on parameetri liigiks RESERV7 ehk lisa 7 päeva põhipuhkust, mille arvestus käib eraldi ülejäänud põhipuhkuse päevadest.
Automaatne QR kood	Töötaja kaardile on võimalik luua automaatselt TÖÖTAJA QR KOODI.
QR koodi pikkus	Võimalik on sisestada kui mitmest tähemärgist koosneb QR kood.
Lepingu väljatrüki kuupäeva formaat	Võimalik on seadistada lepingute väljatrüki kasutatavat kuupäeva formaati. Vajutades väljal kolmel täpil avaneb juhend erinevatest tähistest, mille abil saab väljale seadistada kuupäeva formaadi. Kui soovitud formaat on väljale lisatud, on juhendaknas näha ka tulemus.

	Lubatud väärtused kuupäeva formaadis Day, Month, Month Text, Quarter, Year, Year4, Week, Week Year, Week Year4, Weekday, Weekday Text <Day,2>.<Month,2>.<Year> = 05.04.21 <Day,2>.<Month,2>.<Year4> = 05.04.2021 <Day>.<Month Text>.<Year4> = 5. Aprill 2021 Vaikeformaad on <Day,2>.<Month,2>.<Year> Lisatud formaadi tulemus: 5.detsember 2024 4
Kaasa kõik tasud	vaikimisi kehtivad tasud Marker on seotud lepingute trükkimisega ning mõeldud selleks, et lepingu põhjale oleks võimalik trükkida koos lepingu andmetega ka kõikide kehtivate tasude andmed, mitte ainult lepinguga seotud tasud. Lepingu trükkimisel avaneb filtriaken, kus on samuti olemas samasugune marker, mida on võimalik käsitsi sisse või välja lülitada. Kui üldises seadistuses on marker juba sisse lülitatud, ei ole lepingu trükkimisel seda enam vaja teha. 
Telefoni tükeldamine	nr Võimaldab seadistada kuidas grupeeritakse telefoninumbreid väljadel MOBIILTELEFON ja ETTEVÕTTE MOBIILTELEFON. Rakendub töötaja kaardi ja töötaja ankeedi väljadele. Valikud: • PUUDUB – väljadele sisestatud numbreid ei grupeerita. • 3 KAUPA – väljadele sisestatud numbrid grupeeritakse 3 kaupa tagant poolt ette poole. • 4 KAUPA – väljadele sisestatud numbrid grupeeritakse 4 kaupa tagant poolt ette poole.
Vaikimisi suunakood	Väljalt avanevast rippmenüüst saab ettevõttele valida vaikimisi suunakoodi, mis lisatakse väljadele MOBIILTELEFON ja ETTEVÕTTE MOBIILTELEFON automaatselt kui töötajale sisestatakse telefoni number. Automaatselt sisestatud suunakoodi saab üle kirjutada, kui töötaja telefoni numbriga suunakood ei ühti vaikimisi koodiga. Koodid on seadistatud asukohas SUUNAKOODID, kus lintmenüü nupuga TÄIDA TABEL, saab seadistuse automaatselt lisada. 

Peida kaardil nupud: töötaja hankija	Väli märgitakse juhul, kui <u>ei soovita kasutada</u> võimalust seostada TÖÖTAJA KAARDIGA Business Central'i HANKIJA KAARTI või kui ei soovita lubada kasutajal luua TÖÖTAJA KAARDILT töötaja andmetega Business Central ostumooduli HANKIJA KAARTI. Töötajaga seostatavat HANKIJAT kasutatakse reeglina juhul, kui töötajale, kui aruandvale isikule makstakse kuluaruande summasid Business Central finantsmoodulist. Kui marker on aktiivne ning töötaja kaardilt luuakse automaatselt hankija kaart, siis TÖÖTAJA KAARDIL töötaja andmete muutmisel (pangakonto, aadress) muudetakse automaatselt ka HANKIJA KAARDIL olevaid andmeid. Töötaja kaardil dimensioonide muutmise, HANKIJA KAARDIL dimensioonid ei muutu. Vastupidine andmete sünkroniseerimine <u>ei toimi ehk</u> juhul kui muudetakse andmeid HANKIJA KAARDIL, ei muuda Business Central automaatselt vastavaid andmeid seotud TÖÖTAJA KAARDIL. Kui on soov, et dimensioonide muutmisel töötaja kaardil muutuksid dimensioonid ka HANKIJA KAARDIL, on vaja teha seadistused asukohas SEOTUD DIMENSIOONID. SEOTUD DIMENSIOONIDE loendisse tuleb lisada need dimensioonid, mida soovitakse lisada HANKIJA KAARDILE ja hoida sünkroonis töötaja kaardi dimensioonidega. Kui on mõni dimensioon, mis tuleb hankija kaardile esialgu lisada, aga mis ei tohi muutuda kui seda muudetakse töötaja kaardil, siis sellele dimensioonile tuleb lisada marker ÄRA UUENDA. 
Hankija vaikeseaded	Võimaldab seadistada TÖÖTAJA KAARDILT HANKIJA KAARDI loomisel HANKIJA KAARDILE vaikimisi lisatava finantsmoodulis seadistatud: • HANKIJA KONTEERINGURÜHMA • HANKIJA ÜLDISE ÄRI KONTEERINGURÜHMA • HANKIJA KM ÄRI KONTEERINGURÜHMA.
Hankija viitenumbri välja nr	Sisestatakse HANKIJA KAARDI välja number 24007770, millele töötaja kaardilt hankija kaardi loomisel lisatakse automaatselt töötaja isikukood.
Hankija registreerimisnumbri välja nr	Sisestatakse HANKIJA KAARDI välja number 24007770, millele töötaja kaardilt hankija kaardi loomisel lisatakse automaatselt töötaja isikukood.
Hankija malli kood	Väljale saab lisada eelnevalt finantslahenduses seadistatud HANKIJA MALLI. Hankija mallil saab määrata hankija kaardi vaikeseadistused – kontakti liik, numbriseeria, aadress, konteeringurühmad. Malli seadistust kasutatakse töötaja kaardilt hankija kaardi loomisel.

Ära lisa töötaja dimensioone hankijale	Markeri aktiveerimisel ei kaasata töötaja dimensioone töötaja kaardiga seotud hankija kaardile.
Ettevõtte rühm	Rakendub loendi TÖÖTAJAD ÜLE ETTEVÕTETE loomisel. Kui tegemist on kontserni või grupi ettevõttega ja ühes serveris on mitu ettevõtet, siis kaasatakse üle ettevõtete töötajate loendisse vaid nende ettevõtete töötajad, kellele on lisatud vastavale väljale sama rühma tähis. Kui väli on täitmata, siis kaasatakse kõikide ettevõtete töötajad.
Sünkr. töötajate filter	Filtri lisamisega määratakse missuguste töötajate andmeid sünkroniseeritakse lihtsasse töötajate loendisse ja BC töötajate loendisse. Filtri lisamiseks tuleb vajutada väljal oleval kolmel täpil, misjärel avaneb TÖÖTAJATE LOEND. Loendis saab lisada vajalikud filtrid ning vajutada seejärel OK. Loendi filtrite muutmisel tuleb loendeid käsitsi uuendada. Uuendamiseks on lintmenüül nupp TOIMINGUD/ SEADISTUS/UUENDA LIHTNE TÖÖTAJATE LOEND.
Sünkroniseeri lihtsustatud töötajad	Lihtsat töötajate loendit kasutavad iseteeninduse funktsionaalsused nt puhkuseavaldused, volitused, kuluaruanded. Loendisse ei kuvata töötaja isiklikke andmeid ning loendist ei ole võimalik avada töötaja kaarti. Markeri sisse lülitamisel küsib programm KAS SOOVITE UUENDA KOGU LIHTSUSTATUD LOENDIT? ning vastates JAH lisatakse loendisse töötajad, kes vastavad väljale SÜNKR. TÖÖTAJATE FILTER lisatud filtritele. Kui töötajad on BC töötajate loendisse sünkroniseeritud ning marker lülitatakse välja on võimalik kogu loend tühjendada. Markeri välja lülitamisel küsib programm KAS SOOVITE KUSTutada KOGU TÖÖTAJATE LOENDI? ning vastates JAH tühjendatakse loend.
Sünkroniseeri BC töötajad	Marker võimaldab HRM4Baltics töötajate andmed lisada ka BC töötajate loendisse (<i>tabel Employee 5200</i>). Sünkroniseeritakse järgmised andmed: töötaja nr, eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, ametinimetus, sugu, ettevõtte telefon, ettevõtte e-post, isiklik mobiil, töölevõtu kuupäev, ressursi ja sissostja/müügisiku kaardi number, dimensiooni d. Sünkroniseerimisel võetakse aluseks väljale SÜNKR. TÖÖTAJATE FILTER lisatud filtrit ning loendisse saadetakse vaid nendele kriteeriumitele vastavad töötajad. Töötajate sünkroniseerimisel saab BC töötaja kaardile kaasa anda ka dimensioonide väärtused. Millise dimensioonid kaasa antakse ja sünkroonis hoitakse, saab seadistada asukohas SEOTUD DIMENSIOONID liigiga TÖÖTAJA.
RKA lubatud	Kui on tegemist asutusega, kus on määratud riigikaitseametikohtad, tuleb marker aktiveerida. Marker aktiveerimisel on võimalik määrata, missugused ametikohtad on riigikaitseametikohtad ning samuti muutub sellega seoses TÖR-i saadetav fail, kuhu tekib täiendav RKA märke rida.
Kesksed töötajad	Kasutades funktsionaalsust KESKSED TÖÖTAJAD, määratakse antud väljaga missuguste ettevõtete töötajad kesksesse loendisse sünkroniseeritakse. Sünkroonitakse vaid nende ettevõtete töötajad, kus on marker on sisse lülitatud. Markeri väli on nähtav vaid juhul, kui asukohas RAKENDUSE ALA SEADISTUS on sisse lülitatud marker KESKSED TÖÖTAJAD.
Töötajate numbrite valikud	Kui kasutusel on kesksete töötajate loendi lahendus, määratakse markeri väljaga missugusest numbriseeriast töötaja kaardi numbrid antakse, kas antud ettevõtte töötajate numbriseeriast või globaalsest numbriseeriast, mis on seadistatud kesksete töötajate seadete all.

	Markeri väli on nähtav vaid juhul, kui asukohas RAKENDUSE ALA SEADISTUS on sisse lülitatud marker KESKSED TÖÖTAJAD .
Ettevõtte põhiline EHAK kood	Sisestatakse ettevõtte põhiline Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator, mida kasutatakse näiteks Statistikaaruande TÖÖTASU STRUKTUUR loomisel. Kui ettevõtte tegutseb erinevatel aadressidel, saab EHAK koodi sisestada TÖÖKOHTADE AADRESSIDE seadistusse.
Lepingu ja tasu seose liik	Lahenduses on võimalik siduda omavahel lepingu rida ja töötasu rida. Väljal on võimalik seadistada kuidas ja kus luuakse lepingu ja töötasu vaheline seos. Valikud: ALATI LOO JA KOPEERI - seos lepingu ja töötasu rea vahel luuakse alati nii lepingu real, kui ka töötasude massmuutmise žurnaalist lepinguridade loomisel ning struktuuripõhise töötasu rea lisamisel. Lepingute loendis uue rea loomisel esitatakse ka küsimus, kas kasutaja soovib eelmisele lepingu reale loodud seost kopeerida ka uuele reale. Vastates JAH, luuakse seos. KOPEERI EELNEVALT REALT - automaatset seost ei looda töötasude massmuutmise žurnaalist ja struktuuripõhise töötasu rea lisamisel, vaid ainult käsitsi uue lepingu rea lisamisel. Kasutajale esitatakse ka küsimus, kas kasutaja soovib eelmisele reale loodud seost kopeerida uuele reale ning vastates JAH, luuakse seos. LOO UUED SEOS - uued seosed luuakse töötasude massmuutmise žurnaalist, kui koos töötasu muudatusega luuakse ka uued lepingu read, uue töötaja taotluselt ja struktuuripõhise töötasu lisamisel lepingu reale. Lepingute loendis lepingu rida käsitsi lisades, seost ei looda.
Keela töötaja protsendi sisestamine ilma taotlusega	Marker rakendub töötaja protsentide loendile. Määrab selle, kas töötaja protsentide sisestamine ja kustutamine otse loendist on keelatud või mitte. Kui marker on aktiivne, siis saab töötajale protsente lisada ja eemaldada ainult iseteenindusportaali taotluste kaudu.
Uue töötaja ankeedi teavituse kuupäeva valem	Määrata saab kuupäeva valemi, mille alusel töötaja ankeedi täitmise vajalikkuse kohta saadetakse uuele töötaja automaatselt teavitus. Näiteks, kui väljale on sisestatud ajavalem -5P, saadetakse teavitus kõikidele uutele töötajatele, kes on tööle tulnud viimase 5 päeva jooksul ja kes juba ei ole saanud teavitust. Tööjärjekord automaatseks saatmiseks on koodiüksus 24002002, parameeter string "EMPLOYEEFORMNOTIFICATION_NEW" .
Töötaja ankeedi teavituse meili mall	Määrab meili malli, mida kasutatakse töötaja ankeedi uuendamise teavituste saatmisel.

Kiirkaart Dimensioonid

Kiirkaart võimaldab määrata HRM4Baltics kasutatavad dimensioonid. Siin saab kasutada ainult neid dimensioone, mis on eelnevalt defineeritud Business Central finantsmoodulis.

Väli	Selgitus
Palga dimensioon 1 [2,3,4,5,6,7,8] tähis	Võimaldab seadistada HRM4Baltics moodulis kasutatavad vaikedimensioonid. Võimalik on rakendada lisaks töötaja dimensioonile veel 8 dimensiooni.
Dimensiooni liik	Valikutega määratakse kas dimensiooni väärtus on palgakannete konteerimisel kohustuslik või mitte. Valikud: TÜHI – dimensiooni kohustuslikkust ei ole

	• TÄHIS KOHUSTUSLIK - dimensiooni väärtus on konteerimisel kohustuslik, kuid ei pea olema sama tähis, mis on töötajale määratud • SAMA TÄHIS – kandel peab olema dimensioon ning see sama tähis, mis on töötajale määratud
Töötaja dimensioon:	Siin määratud dimensioonile luuakse uue töötaja kaardi loomisel TÖÖTAJA KAARDI tähise ja nimetusega dimensiooni väärtus. Väärtused lisatakse nii BC finantsmooduli vastava dimensiooni väärtuste tabelisse, kui ka seotakse HRM4Balticsis TÖÖTAJA KAARDIGA. Dimensiooni loomine sõltub seadistusest väljal TÖÖTAJA DIMENSIOONI LOOMISE LIIK. Töötaja kaardi kustutamisel, juhul kui töötaja antud dimensiooni väärtusega ei ole seotud tehinguid, kustutatakse väärtus ka Business Central finantsmooduli dimensiooniväärtuste tabelist. Töötaja dimensioon on nõ salajane dimensioon, mida töötaja palgakannetel, palgažurnaali veergudes näha ei ole. Dimensiooni saab aga konteerimisel kaasa anda pearaamatusse. Kui on soov, et töötaja dimensioon tekiks automaatselt TÖÖTAJA KAARDI loomisel, aga oleks nähtav ka palgakannetel ja palgažurnaali veeruna, peab dimensioon olema seadistatud nii väljale PALGA DIMENSIOON 1, 2 jne kui ka väljale TÖÖTAJA DIMENSIOON. Oluline on seadistust tehes jälgida, et esimesena tuleb dimensioon lisada väljale PALGA DIMENSIOON 1, 2 jne ja alles siis väljale TÖÖTAJA DIMENSIOON.
Töötaja dimensiooni loomise liik	Valikud: • VÄLJAGA MÄÄRATUD – töötaja kaardi kiirkaardile DIMENSIOONID JA ANALÜÜTIKA tekib markeriväli LOO DIMENSIOON. Kui marker sisse lülitatakse, luuakse automaatselt töötaja dimensiooni väärtus. Dimensiooni väärtuse loomisel arvestatakse asukohas TÖÖTAJATE LOENDI VÄLJAD tehtud LIHTSUSTATUD LOENDI nime formaadiga. • AUTOMAATNE – töötaja dimensiooni väärtus luuakse automaatselt iga uue töötaja kaardi loomisel. Dimensiooni väärtuseks on töötaja kaardi number ja kirjelduseks töötaja nimi. Dimensiooni väärtuse loomisel arvestatakse asukohas TÖÖTAJATE LOENDI VÄLJAD tehtud LIHTSUSTATUD LOENDI nime formaadiga. • KÄSITSI – dimensiooni väärtus tuleb luua käsitsi ja siduda vajadusel töötaja kaardiga.
Töötaja lisadimensioon	Võimalik on määrata lisaks töötaja dimensioonile veel üks dimensioon, kuhu luuakse automaatselt töötaja numbri ja nimega dimensiooni väärtus.
Töötaja lisa dimensiooni liik	Valikud: • TÜHI – dimensiooni kohustuslikkust ei ole • TÄHIS KOHUSTUSLIK - dimensiooni väärtus on konteerimisel kohustuslik, kuid ei pea olema sama tähis mis on töötajale määratud • SAMA TÄHIS – kandel peab olema dimensioon ning see sama tähis, mis on töötajale määratud.
Töötaja lisadimensiooni filter	Saab seadistada filtri, mille alusel leitakse töötajad, kellele luuakse töötaja lisadimensiooni väärtus.
Projekti dimensioon:	Määratakse millist dimensiooni rakendatakse projekti dimensioonina. Uue projekti loomisel loendisse TÖÖTAJATABELI PROJEKTID luuakse automaatselt Business Central finantsmoodulisse projekti tähise ja nimega dimensiooni väärtus.
Ametikoha dimensioon 1/ ametikoha dimensioon 2	Võimaldab seadistada millist dimensiooni rakendatakse ametikoha dimensioonina. Siin seadistatud dimensioon kuvatakse ka ametikoha seadistuse tabelis. Ametikohaga on võimalik siduda samaaegselt 2 erinevat dimensiooni.

Ametikoha dimensiooni 1 uuendamine/ Ametikoha dimensiooni 2uuendamine	Välja märkimisel uuendatakse TÖÖTAJA KAARDI kiirkaardi DIMENSIOONID JA SEOSED AMETIKOHA dimensiooniväärtust automaatselt kui TÖÖTAJA KAARDI alamkaardil LEPINGUD kehtival lepingu real AMETIKOHA dimensiooni väärtus muutub.
Automaatne sõiduki dimensioon	Valida saab dimensiooni, mis on seotud töötajate sõidukitega. Töötajale uue sõiduki lisamisel tekitatakse automaatselt auto numbrile vastav dimensiooni väärtus ja kirjeldus. Automaatne dimensioon tekib ka juhul, kui töötaja sisestab kuluaruande auto numbrit, mis ei ole tema töötaja kaardil kirjeldatud.
Autom. sündmuse dimensioon	Valida saab dimensiooni, mis luuakse automaatselt sündmuse kaardi loomisel. Sündmuse dimensioon lisatakse kõikidele kannetele, mis on sündmusega seotud nt ettemaks, kuluaruande kanded.
Sündmuse dimensiooni liik	Valikute määratakse kas dimensiooni väärtus on palga kannete konteerimisel kohustuslik või mitte. Valikud: • TÜHI – dimensiooni kohustuslikkust ei ole • TÄHIS KOHUSTUSLIK - dimensiooni väärtus on konteerimisel kohustuslik, kuid ei pea olema sama tähis mis on töötajale määratud • SAMA TÄHIS – kandel peab olema dimensioon ning see sama tähis, mis on töötajale määratud
Jaotuse dimensioonid: Jaotuse aluse dimensioon	Võimaldab valida dimensiooni väärtuse, millelt töötaja kulud kas PR ŽURNAALIS või PALGAARVUTUSE järgselt jagatakse teistele dimensioonidele vastavalt seadistatud osakaaludele. Siin tehtud seadistus on aluseks järgmistele seadistustele, mis tehakse asukohas KONTEERINGURÜHMAD lintmenüü nupp ÜLDINE DIMENSIOONIDE JAOTUS , KONT. RÜHMA DIMENSIOONIDE JAOTUS või TÖÖTAJA KAARDI lintmenüü vahelehel NAVIGEERI nupp DIM.JAOTUS .
1.Jaotuse dimensioon/ 2. Jaotuse dimensioon ...	Valitakse dimensioon, millele eelnevalt määratud alusdimensioonilt kulud jaotatakse. Juhul kui ei soovita jaotada ühelt dimensioonilt teisele, siis võib seadistada ka ainult jaotuse dimensioonid. Sellisel juhul jaotatakse töötaja kanded ainult jaotuse dimensioonidele osakaalude alusel ning ka teised kandel olevad dimensioonid jäävad alles. Siin tehtud seadistus on aluseks järgmistele seadistustele, mis tehakse asukohas KONTEERINGURÜHMAD lintmenüü nupp ÜLDINE DIMENSIOONIDE JAOTUS , KONT. RÜHMA DIMENSIOONIDE JAOTUS või TÖÖTAJA KAARDI lintmenüü vahelehel NAVIGEERI nupp DIM.JAOTUS .

Kiirkaart Palgateatise seaded

Võimaldab kirjeldada [PALGATEATISTE](#) saatmise vaikeseaded. Teatiste saatmiseks peab BC-s olema tehtud e-posti seadistused ehk seadistatud [MEILIKONTOD](#) ja [STSENAARIUMID](#).

Palgateatise seaded

Vaikimisi e-posti liik	Ettevõtte	Maili teate sisu	
Maili formaat	PDF	Tere	
Kustuta palgateatise e-maili logi	Ära Kustuta	Saadat sulle palgateatise.	
Vaikimisi palgateatise saatmise...	Email		
Palgateatise portaali salvestami...	Loo alati uus	Kõige paremat	
Portaali palgateatise teavituse ...		Heli Kopter	

Väli	Selgitus
Vaikimisi e-maili liik	Võimalik määrata millisele TÖÖTAJA KAARDI kiirkaardil määratud e-maili aadressile palgateatis vaikimisi saadetakse. Valikud: ETTEVÕTE - kasutatakse TÖÖTAJA KAARDILT välja ETTEVÕTTE E-POST. ISIKLIK - kasutatakse TÖÖTAJA KAARDILT välja E-POST.
Maili formaat:	Võimaldab määrata saadetava palgateatise formaadi. Valikud: PDF WORD
Kustuta palgateatise e-maili logi	Võimaldab määrata kas palgateatise saatmisel salvestatakse logi BC-s asukohta SAADETUD MEILISÕNUMID või mitte. Palgaarvestuse registris salvestatavat logi see ei juhi. Valikud: ÄRA KUSTUTA - logid säilitatakse ning on nähtavad teistele kasutajatele. KUSTUTA – logi kustutatakse ja ei ole nähtav teistele BC kasutajatele.
Vaikimisi palgateatise saatmise tüüp	Palgateatist on võimalik saata nii emailiga kui ka iseteenindusportaali. Iseteenindusportaalis teatise nägemiseks peab töötaja olema BC kasutaja ning seadistatud peab olema taotluse liik PALGATEATISED PORTAALIS. Lisaks siin olevale vaikeseadistusele, mis lisatakse automaatselt igale uuele töötaja kaardile, saab määrangu teha ka töötaja põhiselt TÖÖTAJA KAARDIL. Töötaja kaardil tehtud seadistust ei kirjutata hiljem üle vaikeseadistusega. Palgateatise saatmisel saab vajadusel ühekordselt palgateatise saatmise valikut ka muuta. Saatmise valikud on järgmised: EMAIL – teatis saadetakse töötajale ainult emailiga. PORTAAL – teatis saadetakse töötajale ainult iseteenindusportaali. PORTAAL+EMAIL – teatis saadetakse nii portaali kui ka emaili peale. PORTAAL+EMAIL TEAVITUS - palgateatis saadetakse töötajale portaali ning selle kohta teavituse ka emailiga. Seadistatud peab olema väli PORTAALI PALGATEATISE TEAVITUSE MALL.
Palgateatise portaali salvestamise meetod	Valikud: LOO ALATI UUS – iga saatmise kohta tekib portaali uus palgateatis. ASENDA PERIOODI PÕHISELT – iga perioodi kohta on vaid üks palgateatis. Iga uus sama perioodi teatis kirjutab eelmise teatise üle. ASENDA KUUPÄEVA PÕHISELT – kuupäeva põhiselt saab olla vaid üks palgateatis. Kui samal kuupäeval saadetakse palgateatist mitu korda, siis iga kuus kirjutab eelmise üle.
Portaali palgateatise	Juhul kui soovitakse palgateatiseid saata iseteenindusportaali ning teavitada sellest töötajaid emailiga, tuleb väljale valida eelnevalt seadistatud emaili mall.

teavituse mall	Emaili mall seadistatakse sarnaselt puhkuseavalduste/töötajabelite jm kinnitusingides kasutatavate mallidega. Malli liik peab portaali teavitusel olema TÖÖTAJA .																																																				
Palgateatise vabatekst	Palgateatisele on võimalik töötajatele kuvada vabateksti. Kuvatava teksti saab sisestada siia väljale.																																																				
Palgateatise hüperlingi tekst	Palgateatisele saab lisada hüperlingi ja hüperlingile seadistada kuvatavat teksti. Tekst sisestatakse siia väljale. <table><tr><td>Normtööpäevi kuus</td><td>23,00</td><td>Kasut TMVABA väljamakse kuus</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Normtunde kuus</td><td>184,00</td><td>Ettevõtte töötuskindlustus</td><td>4,31</td></tr><tr><td>Normtunnid arvestades puudumisi</td><td>64,00</td><td>Sotsiaalmaks</td><td>177,91</td></tr><tr><td>KOKKU töötatud tunde kuus:</td><td>64,00</td><td>Puhkuse jääk</td><td>3,07</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Brutotasu (TM alus) väljamaksekuuni</td><td>539,13</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Kasut TMVABA aastas väljamaksekuuni</td><td>100,00</td></tr></table> 08.10.19 - 20.10.19 Haigusleht, tööõnnetus (13 päeva) <table><tr><td colspan="4">Lepingulised tasud</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Põhipalk (alates 25.10.19)</td><td>2 916,67</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Põhipalk (kuni 24.10.19)</td><td>3 405,73</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Lisatasu</td><td>51,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Tukitasu</td><td>3,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Valveajatasu</td><td>2,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Maksuvaba tulu summa</td><td>100,00</td></tr></table> Ole kursis ettevõtte uudistega! Kui sul on raamatupidajale küsimusi, siis kirjuta meile.	Normtööpäevi kuus	23,00	Kasut TMVABA väljamakse kuus	100,00	Normtunde kuus	184,00	Ettevõtte töötuskindlustus	4,31	Normtunnid arvestades puudumisi	64,00	Sotsiaalmaks	177,91	KOKKU töötatud tunde kuus:	64,00	Puhkuse jääk	3,07			Brutotasu (TM alus) väljamaksekuuni	539,13			Kasut TMVABA aastas väljamaksekuuni	100,00	Lepingulised tasud						Põhipalk (alates 25.10.19)	2 916,67			Põhipalk (kuni 24.10.19)	3 405,73			Lisatasu	51,00			Tukitasu	3,00			Valveajatasu	2,00			Maksuvaba tulu summa	100,00
Normtööpäevi kuus	23,00	Kasut TMVABA väljamakse kuus	100,00																																																		
Normtunde kuus	184,00	Ettevõtte töötuskindlustus	4,31																																																		
Normtunnid arvestades puudumisi	64,00	Sotsiaalmaks	177,91																																																		
KOKKU töötatud tunde kuus:	64,00	Puhkuse jääk	3,07																																																		
		Brutotasu (TM alus) väljamaksekuuni	539,13																																																		
		Kasut TMVABA aastas väljamaksekuuni	100,00																																																		
Lepingulised tasud																																																					
		Põhipalk (alates 25.10.19)	2 916,67																																																		
		Põhipalk (kuni 24.10.19)	3 405,73																																																		
		Lisatasu	51,00																																																		
		Tukitasu	3,00																																																		
		Valveajatasu	2,00																																																		
		Maksuvaba tulu summa	100,00																																																		
Palgateatise hüperlingi URL	Palgateatisele saab lisada hüperlingi, mille klõpsates saab töötaja lingi ka avada.																																																				
Malli teema	Palgateatise saatmisel e-maili aadressile saab maili teemaks kaasa anda töötaja nime ja palgateatise perioodi. • %1 on töötaja nimi • %2 palgateatise periood. Juhul, kui %-muutujaid ei kasutata, siis on meili teemaks ainult palgateatise periood.																																																				
Palgateatise liik	Valikud: • KAHE TULEBAGA – vaikimisi seadistus. Palgateatisel kuvatakse andmeid kahes tulbas (arvestatud/kinnipeetud) ning korrektsel palgateatisel on pooled tasakaalus. Seadistus tehakse/muudetakse palgakontode peal. • ÜHE TULBAGA – palgateatisel kuvatakse andmeid ühes tulbas. Vajab eraldi seadistust asukohas PALGATEATISE SEADISTUS (HRM4BALTICS).																																																				
Malli teate sisu	Sisestatakse palgateatise saatmise vaikeseadetena pakutav e-kirja sisu. Kui tekst ei mahu ühele reale, siis saab jätkata järgneval real.																																																				

Kliirkaart Numbriseeriad

Väli	Selgitus
Töötajate numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse TÖÖTAJA KAARTIDEL. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA
Insaiderite numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse kaardil INSAIDERID. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA
Seotud isikute numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse loendis SEOTUD ISIKUD .

	Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA
Võlanõuete numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse kaardil VÖLANÕUE . Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA
Töötajate hoiatuste numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse kaardil TÖÖTAJA HOIATUSED . Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA
Töötaja tunnustuse numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse loendis TUNNUSTUSED . Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA
Varade numbrid	Võimaldab valida eelseadistatud NUMBRISEERIA loendist numbriseeria, mida kasutatakse TÖÖTAJA VARADE loendis. Numbriseeria peab olema eelnevalt loodud asukohas FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIA
Arvutuse dok nr	Võimalik on seadistada dokumendi number, mis lisatakse palgaarvutusel tekkivatele kannetele. Vaikimisi lisatakse igale kandeale dokumendi number, mis koosneb sõnast PALK ja arvutuse kuupäevast nt PALK 28.02.2018 . Dokumendi numbriseadistamisel on võimalik kasutada nii teksti kui ka lisada kuupäeva, kuud või aastat. Näiteks: • %1 on 30.06.2025 • %2 on 05.2025 • %3 on 2025 Näiteks: Lisades väljale seadistuse %3 ARVUTUS , lisatakse kannetele alati number 2025 ARVUTUS .
Konteerimise eesliide	Palga kannete pearaamatusse konteerimisel lisatakse dokumentidele automaatselt number, mis koosneb sõnast PALK ja konteerimise kuupäevast nt PALK 28.02.2018 . Vajadusel saab dokumendi numbrile seadistada eesliite, mis lisatakse alati enne sõna PALK nt BCSITERAPALK 28.02.2018 .
Palgamakse allika tähis ekspordil	PALGAARVESTUSE REGISTRIS palgakannete eksportfaili loomisel kasutades nuppu PR EKSPORT [KORR.KANNETETA] lisatakse kannetele sellele väljale sisestatud tähis nt PALGAKANNE . Eksportfaili importimisel välisesse pearaamatusse saab selle alusel eristada palgaga seotud kandeid.
Töötaja failide kataloog	Väljale sisestatakse arvutis või võrgukettal oleva kataloogi aadress, kuhu on loodud TÖÖTAJA KAARDI numbril ja/või töötaja ees- ja perekonnanimega kataloog. Sisestatud aadressis saab kasutada kahte % muutujat: • %1 - töötaja nr • %2 - töötaja nimi Näiteks: https://bcsitera.sharepoint.com/tooted/Palk/Digmatix Estonia Palk dokumendid/Arhiiv/%1 %2 ja kataloogi nimi on seljuhul T0001 Mari Murakas

		Kausta avamiseks tuleb vajutada TÖÖTAJA KAARDIL nuppu SEOTUD ANDMED /ÜLDINE/KAUST .
Viimane eksporditud dokumendi nr	PR	Kasutatakse Standardbooksi PR kannete ekspordifaili funktsionaalsusega. Sisestatakse viimase pearaamatus kasutatud dokumendi number, millest edasi hakatakse ekspordifailis numbreid andma.
Maksimaalselt dokumendi ridu PR ekspordil		Kasutatakse Standardbooksi PR kannete ekspordifaili funktsionaalsusega. Sisestatakse kui mitu rida saab ühes PR kannete ekspordifailis olla.

Kiirkaart **AVALEHT**

Seadistusega määratakse andmed, mille põhjal luuakse avalehele **ROLLIKESKUSSE** kuvatav graafik.

Väli	Selgitus
Graafiku väli	Avaneb rippmenüü väljade loendiga, mille andmeid on võimalik graafikusse kuvada. Välja valimiseks märgitakse väli ja valitakse loendi alt paremast nurgast nupp OK .
Graafiku väli, peida 0	Välja märkimisel ei kuvata graafikusse 0 väärtusega andmeid/tulpasid.
Graafiku filtrid	Võimalik on lisada TÖÖTAJATE LOENDILE filtri ja määrata missuguste töötajate andmeid graafikusse kaasatakse.
Avalehe vahetuse aeg (sek)	Saab seadistada avalehel kuvatavate teadete vahetuse kiiruse sekundites.

1.1.1.1. Nupud palgaarvestuse seadistuse lintmenüül

Palgaarvestuse seadistuse akna lintmeüül on mõned olulised seadistusega seotud nupud, mille funktsionaalsuseks on erinevate loendite uuendamine. Avades lintmenüül nupu **TOIMINGUD** avaneb allolev loend:

Väli	Selgitus
Uuenda töötaja kaardi dimensioonid	Dimensioonide seadistuse muutmisel saab korraga uuendada ka töötajate kaartidele lisatud dimensioonide väärtusi.
Uuenda töötaja kaardi andmed	Kasutatakse töötaja kaardil olevate andmete sh seisundi uuendamiseks. Tavaolukorras uuendab töötajate kaarte automaattööjärjekord või töötaja kaardi avamine, aga kui uuendamist on vaja teha tööjärjekorra väliselt, saab kasutada siin olevat nuppu.
Uuenda lihtsustatud töötajate loend	Iseteenindusportaali jaoks luuakse lisaks personalimoodulis olevale töötajate loendile nõ lihtsustatud loend, milles kuvatavad veerud ja töötajad on seadistatavad ning mille kaudu ei pääse tavatöötajad ligi teiste töötajate andmetele. Selleks, et pärast esmakordset lihtsustatud loendi filtrite seadistamist täita kohe ka lihtsustatud loend, töötajate andmetega saab vajutada vastavat nuppu. Vastasel korral uuendab lihtsustatud loendit automaatne tööjärjekorra kanne (vt seadistamise juhend, tööjärjekorra kanded).
Uuenda dimensiooni seaded	Dimensioone on vaja uuenda siis, kui: - finantslahenduses on dimensioone või dimensioonide väärtusi muudetud HRM4BALTICS lahenduses on tehtud dimensioonide seadistus või muudetud olemasolevat.
Uuenda töötajate pensioni parameetrid	Isikukoodi sisestamisel luuakse töötajale pensionäri parameeter. Juhul, kui pensionäri parameeter on kas ära kustutatud või ei ole mingil põhjusel tekkinud, saab parameetrite loomiseks kasutada antud nuppu.
Uuenda Super (palgata) õigused	Kasutatakse BC-i õiguste komplektide loendisse ilma HRM4BALTICS andmete õigusteta uue komplekti loomiseks. Kui BC standardis on olemas õiguste komplekt SUPER , mis tähendab et kasutaja saab lahenduses kõike teha ja näeb kõiki andmeid, aga palga ja personalilahenduse andmetele ligi ei tohiks pääseda, tuleb luua õigustekomplekt, mis keelab HRM4BALTICS lahenduse andmetele ligipääsu.

1.1.1.2. Ühe tulbaga palgateatise seadistus

HRM4Baltics lahenduses on võimalik valida kahe erineva palgateatise seadistuse vahel, millest üks on kahe tulbaga ja teine ühe tulbaga. Kahe tulbaga palgateatise seadistused tehakse palgakontode kaartidel. Ühe tulbaga seadistuse lisamiseks tuleb avada **PALGATEATISE SEADISTUS [HRM4BALTICS]** loend. Samuti on vaja **PALGAARVESUSE SEADISTUSE** kiirkaardil **PALGATEATISE SEADED** teha väljal **PALGATEATISE LIIK** valik **ÜHE TULBAGA**.

Rea nr. ↑	Korda kuu...	Korda peri...	Näita alati	Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp	Veerg 3	Veerg 3 ühik	Rida bol...	Rea taustavär
→ 100			☒	Tekst	Arvestatud tasud		Tekst			Tekst	Summa €		☒	#dcfaa7
200			☐	Tekst	Haigushüvitis		Palgaandm...	5097	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1761	Summa	☐	
300		☒	☐	Tekst	Puhkusetasu		Puudumine	P_PUHKUS	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1420	Summa	☐	
301			☐	Tekst	Õppepuhkusetasu		Puudumine	P_OMIN.....	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1510	Summa	☐	
302			☒	Tekst	Avanss		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1101	Summa	☐	
400			☐	Tekst	Kuupalk		Palgaandm...	4020	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1110 1111	Summa	☐	
401			☐	Tekst	Lisatasu, preemia		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1220..1235	Summa	☐	
500			☐	Tekst	Kokku arvestatud tasud		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1761 1420...	Summa	☒	
600			☒	Tekst			Tekst						☒	
700			☒	Tekst	Maksud ja kinnipidami...		Tekst			Tekst			☒	#dcfaa7
800			☐	Tekst	Töötuskindlustus		Tekst			Palgaandmiku kanne krediid	3020		☐	
801			☐	Tekst	Kogumispension		Tekst			Palgaandmiku kanne krediid	3010		☐	
900			☐	Tekst	Tulumaks		Tekst			Palgaandmiku kanne krediid	3030		☐	
1000			☒	Tekst	Kokku maksud ja kinni...		Tekst			Palgaandmiku kanne krediid	3020..3030		☒	
1100			☐	Tekst			Tekst			Tekst			☒	

Veerg	Selgitus																																																						
Rea nr	Sisestatakse number, mis järjekorras soovitakse ridasid palgateatisel kuvada.																																																						
Korda kuupäevaliselt	Palgateatisel kuvatakse rida kuupäeva põhiselt, mitte summeeritult. Näiteks kui töötajale on tehtud väljamakseid erinevatel kuupäevadel, tekivad palgateatisele kuupäevapõhised read. <table><tr><td>Kokku maksud ja kinnipidamised</td><td></td><td>-601,04</td></tr><tr><td>Väljamaksed</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Väljamaks</td><td>06.09.2024</td><td>1201,34</td></tr><tr><td>Väljamaks</td><td>30.08.2024</td><td>192,54</td></tr><tr><td>Arvestud sotsiaalmaks:</td><td></td><td>918,83</td></tr><tr><td>Arvestud ettevõtte töötuskindlustus:</td><td></td><td>22,27</td></tr><tr><td>Puudumised</td><td></td><td></td></tr></table>	Kokku maksud ja kinnipidamised		-601,04	Väljamaksed			Väljamaks	06.09.2024	1201,34	Väljamaks	30.08.2024	192,54	Arvestud sotsiaalmaks:		918,83	Arvestud ettevõtte töötuskindlustus:		22,27	Puudumised																																			
Kokku maksud ja kinnipidamised		-601,04																																																					
Väljamaksed																																																							
Väljamaks	06.09.2024	1201,34																																																					
Väljamaks	30.08.2024	192,54																																																					
Arvestud sotsiaalmaks:		918,83																																																					
Arvestud ettevõtte töötuskindlustus:		22,27																																																					
Puudumised																																																							
Korda perioodiliselt	Palgateatisele kuvatakse kanded perioodi põhiselt. Näiteks kui puhkus kandub ühest kuust teise, kuvatakse puudumise andmeid mõlema perioodi palgateatisel.																																																						
Näita alati	Marker sisestatakse nendele ridadele, mida soovitakse alati palgateatisel kuvada vaatamata sellele, kas antud reaga on seotud tasusid/puudumisi/muid väärtusi või mitte. Näiteks lisatakse marker vaheteksti ridadele (väljamaks, maksud ja kinnipidamised kokku jne).																																																						
Veerg tüüp	1/2/3 Palgateatis on jagatud justkui 3 veergu ning igas veerus on samad seadistamise valikud. Valikud: TEKST – valitakse sellele veerule, kuhu soovitakse sisestada vabateksti. Näiteks puhkusetasu, lisatasud ja preemiad, kokku arvestatud tasud jne. Selle valiku korral sisestatakse veergu VEERG 1/2/3 vabateksti. <table><tr><th>Veerg 1 tüüp</th><th>Veerg 1</th><th>Veerg 1 ühik</th><th>Veerg 2 tüüp</th><th>Veerg 2</th><th>Veerg 2 ühik</th><th>Veerg 3 tüüp</th><th>Veerg 3</th><th>Veerg 3 ühik</th></tr><tr><td>Tekst</td><td>Arvestatud tasud</td><td></td><td>Tekst</td><td></td><td></td><td>Tekst</td><td>Summa €</td><td></td></tr><tr><td>Tekst</td><td>Haigushüvitis</td><td></td><td>Palgaandm...</td><td>5097</td><td>Päevad</td><td>Palgaandmiku kanne deebit</td><td>1761</td><td>Summa</td></tr><tr><td>Tekst</td><td>Puhkusetasu</td><td></td><td>Puudumine</td><td>P_PUHKUS</td><td>Päevad</td><td>Palgaandmiku kanne deebit</td><td>1420</td><td>Summa</td></tr><tr><td>Tekst</td><td>Õppepuhkusetasu</td><td></td><td>Puudumine</td><td>P_OMIN.....</td><td>Päevad</td><td>Palgaandmiku kanne deebit</td><td>1510</td><td>Summa</td></tr><tr><td>Tekst</td><td>Avanss</td><td></td><td>Tekst</td><td></td><td></td><td>Palgaandmiku kanne deebit</td><td>1101</td><td>Summa</td></tr></table> PALGAANDMIKU KANNE DEEBET – valitakse sellele veerule, kuhu soovitakse kuvatada palgaandmikusse (palgakontodele) registreeritud väärtusi. Näiteks tasu summa, puudutud	Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp	Veerg 3	Veerg 3 ühik	Tekst	Arvestatud tasud		Tekst			Tekst	Summa €		Tekst	Haigushüvitis		Palgaandm...	5097	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1761	Summa	Tekst	Puhkusetasu		Puudumine	P_PUHKUS	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1420	Summa	Tekst	Õppepuhkusetasu		Puudumine	P_OMIN.....	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1510	Summa	Tekst	Avanss		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1101	Summa
Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp	Veerg 3	Veerg 3 ühik																																															
Tekst	Arvestatud tasud		Tekst			Tekst	Summa €																																																
Tekst	Haigushüvitis		Palgaandm...	5097	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1761	Summa																																															
Tekst	Puhkusetasu		Puudumine	P_PUHKUS	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1420	Summa																																															
Tekst	Õppepuhkusetasu		Puudumine	P_OMIN.....	Päevad	Palgaandmiku kanne deebit	1510	Summa																																															
Tekst	Avanss		Tekst			Palgaandmiku kanne deebit	1101	Summa																																															

- KUUPÄEVAD** – kasutatakse puudumise perioodi ja väljamakse kuupäeva kuvamiseks palgateatisele.

Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3
Lekst			Lekst			Lekst
Tekst	Väljamaksed		Tekst			Tekst
Tekst	Väljamaks		Palgaandm...	3230 3240	Kuupäevad	Palga
Tekst			Tekst			Tekst

Rea nr. ↑	Korda kuu...	Korda peri...	Näita alati	Veerg 1 tüüp	Veerg 1	Veerg 1 ühik	Veerg 2 tüüp	Veerg 2	Veerg 2 ühik	Veerg 3 tüüp
1800	☐	☐	☐	Tekst			Tekst			Tekst
1900	☒	☐	☒	Tekst	Puudumised		Tekst			Tekst
2000	☒	☐	☐	Tekst	Õppepuhkus		Puudumine	P_OMIN...	Kuupäevad	Puudumine
2100	☒	☐	☐	Tekst	Puhkus		Puudumine	P_PUHKUS	Kuupäevad	Puudumine
2200	☒	☐	☐	Tekst	Haigus		Puudumine	H_HAIGE	Kuupäevad	Puudumine

- SUMMAD** - kasutatakse palgaandmiku kandega seotud summade kuvamiseks palgateatisel.

Rida boldis
Marker lisatakse reale, mida soovitakse palgateatisel kuvada boldis.

Rea tasutavärv
Väljale saab sisestada rea taustavärvi koodi. Koodi valimiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb [GOOGLE](#) leht [HEX COLOR](#) valimiseks.

Mari Murakas

PALGATEATIS

august 2024

Töö Juures AS

Arvestatud tasud		Summa €
Haigushüvitis	2 päeva	136,89
Puhkusetasu	3 päeva	430,00
Avanss		
Kuupalk	13 päeva	1863,33
Lisatasu, preemia		351,00
Kokku arvestatud tasud		2781,22
Maksud ja kinnipidamised		
Töötuskindlustus		-41,99
Kogumispension		-52,49
Tulumaks		-533,35
Kokku maksud ja kinnipidamised		-575,98
Väljamaksed		
Väljamaks	06.09.2024	1201,34
Arvestud sotsiaalmaks:		879,23
Arvestud ettevõtte töötuskindlustus:		21,31
Puudumised		
Puhkus	13.08.2024 - 15.08.2024	3 päeva
Haigus	26.08.2024 - 30.08.2024	5 päeva

1.1.2. RAKENDUSE ALA SEADISTUS

RAKENDUSE ALA SEADISTUS võimaldab määrata missuguseid funktsionaalsusi ja nuppeid HRM4Baltics lahenduses kasutajale kuvatakse. Näiteks kui ettevõttes ei ole kasutusel tööajatabelite lahendus, on see võimalik rakendusalas ära peita. Kusjuures peitu lähevad siis ka kõik tööajatabelitega seotud nupud, väljad, loendid, kaardid. Samas kui tööajatabelid on kasutusel, kuid mõni tööajatabeli funktsionaalsustest (nt tööajatabeli projektid) ei ole ettevõttes vajalik, saab ära peita ka ainult selle mittevajaliku osa.

Selleks, et **RAKENDUSE ALA SEADISTUS** töötaks, on vaja **ETTEVÕTTE ANDMETE KAARDI** kiirkaardil **KASUTAJA KASUTUSKOGEMUS** teha valik **ESSENTIAL** või **PREMIUM**. Juhul, kui väli on täitmata, on kõik rakendusala nähtavad ja markerite sisse ja välja lülitamisega rakenduste juhtimine ei ole võimalik.

Ettevõtte andmed

×

See leht sisaldab tundlikke äriandmeid. Saate seadistada teatise andmete muut... Luba välja jälg... | Ära näita seda e... ▾

Microsoft Dynamics 365


Lähetamine >

Ettevõtte märk >

Kasutaja kasutuskogemus

Kasutuskogemus Essential ...

Rakenduse ala seadistus avaneb asukohast [ROLLIKESKUS/TOIMINGUD/SEADISTUS/RAKENDUSE ALA SEADISTUS](#).



Avanev kaart koosneb erinevatest kiirkaartidest, millest igaühel on toodud funktsionaalsused, mida on võimalik HRM4Baltics lahenduses nähtavale tuua või ära peita.

BC rakenduse alad Loend

Kesksed seaded

Ülle AS

Riigid

Eesti funktsionaalsus ☒

Läti funktsionaalsus ☐

Leedu funktsionaalsus ☐

Üldseaded

Kesksed töötajad ☐

Faili liigid ☒

Outlooki kalender ☐

Erilahendused

Palgaarvutuse valuuta ☐

Avalik teenistus ☒

Töötaja >

Töötajatable >

Töötajaportaal >

Liidesed >

Rakendusala seadistusi saab teha ettevõtete põhiselt, mis tähendab et kui ühes andmebaasis on mitu ettevõtet, siis on võimalik igas ettevõttes teha erinev seadistus. Teise ettevõtte seadistamiseks, ei ole vaja ettevõtet avada, vaid piisab kui teha lahti rakendusala loendi vaade nupu alt [LOEND](#).

Rakenduse alade loend (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud

+ Uus Redigeeri loendit Kustuta

Ettevõtte nimi ↑	Eesti fun...	Läti fun...	Lee... fun...	Kes... tööt...	Faili liigid	Outl... kale...	Palg... valu...	Avalik tee...	Lepi... lisa eraldi	Staaži liigid	Juh...	Sõi...
Kelly AS	✓	□	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	✓	✓
Kärt AS	✓	□	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	✓	✓
Kärt_DEMO	✓	□	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	✓	✓
Silvi Demo	✓	□	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	✓	✓
Ulvi Dem	✓	□	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	✓	✓
Ülle AS	✓	□	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	✓	✓
Ylle Demo AS	✓	□	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	✓	✓
Ylle EngDemo	✓	□	□	□	✓	□	□	□	✓	✓	✓	✓

1.1.3. STRUKTUURI SEADISTAMINE

Seadistusega kirjeldatakse ettevõtte erinevad juhtimistasandid ehk ettevõtte struktuur. Struktuuri on võimalik kirjeldada kahte erinevat moodi:

1. Kuupäevapõhine struktuur, kus nii üksustele kui ka ametikohtadele saab määrata kehtivuse ajad, planeeritud arvu ja koormuse. Saab vaadata kuupäevapõhist vaadet nii struktuuriüksuste kui ka ametikohtade lõikes, kui palju oli planeeritud ametikohti ja kui palju oli vakantse
2. Struktuur ilma kehtivuse kuupäevadeta. Sellisel juhul ei ole võimalik vaadata missugused üksused ja ametikohad missugusel ajahetkel eksisteerisid, kui palju oli vakantseid ametikohti ning kui palju täidetud ametikohti.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS, SEADISTUS/STRUKTUURI SEADISTUS](#)

Kiirkaart Üldine

Palga struktuuri seadistus (Palk365)

Struktuuri plaan Tase 1 Tase 2 Uuenda töötaja andmed

Üldine

Tasemeid kasutuses kaks

Ametikoht struktuuri kohane

Planeeri ametikohad strukt...

Automaatne juhi uuendami...

Näita kuupäeva põhises str...

Näita 1. taset palgateatisel

Näita 2. taset palgateatisel

Näita 3. taset palgateatisel

Näita 4. taset palgateatisel

Tase 1 >

Osakond

Tase 2 >

Allüksus

Väli	Selgitus
Tasemeid kasutuses	Rippmenüüst saab valida mitu juhtimistasandit soovib ettevõtte kasutama hakata. Valida saab kuni kuus tasandit. Kui tasemete arv on valitud ja struktuuriüksused on tasemete kaupa kirjeldatud, siis tasemete arvu enam väiksemaks muuta ei saa, kuna tasemed on juba kasutusele võetud. Kui soovitakse tasemete arvu siiski vähendada, tuleb juba kirjeldatud struktuuriüksused märkida LUKUS olevateks või kustutada. Lukustada saab vaid neid struktuuriüksuseid, millega ei ole seotud ühtegi aktiivset lepingut.
Ametikoht struktuuri kohane	Väli märgitakse juhul, kui struktuuriüksuste tasemete kirjeldamisel soovitakse määrata igasse struktuuriüksusesse ametikohad. Töötaja lepingu reale ametikoha valimisel kuvatakse sellisel juhul valikus vaid neid ametikohti, mis on struktuuri seadistamisel töötajale märgitud struktuuriüksusesse lisatud. Välja märkimata jätmisel lisatakse ametikohad struktuuriüksustesse ametikohtade arvu ja koormuse planeerimise raames. Ametikoha rea lisamiseks struktuuriüksusesse on lintmenüül nupp LISA, mis kuvatakse vaid juhul, kui ametikoht ei ole struktuuri kohane. Uue ametikoha rea lisamiseks valitakse struktuuriüksus kuhu ametikohta planeeritakse, vajutades ikooni UUS lisatakse ametikohtade loendist valitud ametikoht aktiivseks märgitud reast üles poole. Vaikimisi on lisatud ametikohal planeeritud töötajate arv 1. Kuna ametikoht ei ole struktuuriga seotud kuvatakse töötaja lepingu reale ametikoha valimisel sellisel juhul valikus tervet ametikohtade loendit. Kui struktuur on esialgu seadistatud selliselt, et ametikoht on struktuuri kohane ning seda soovitakse hiljem muuta, eemaldatakse väljalt AMETIKOHT STRUKTUURI KOHANE märged, misjärel esitab programm küsimuse: KÕIK AMETIKOHTADE SEOSSED STRUKTUURIGA KUSTUTATAKSE? KAS JÄTKATA? valikud JAH/EI. Valik JAH kustutab ametikohtade seosed struktuuriüksustega ning ametikohtade planeerimiskannete alt need ametikohtade read, kuhu töötajaid planeeritud ei ole ja mis ei ole seotud ühegi aktiivse lepinguga. Väli peab olema märgitud, kui soovitakse kirjeldada kuupäevapõhist struktuuri.
Planeeri ametikohad struktuuris kuupäeva põhisel	Markeri aktiveerimisel saab kasutada kuupäevapõhist struktuuri planeerimist ning lintmenüüle tekivad nähtavale tavastruktuurist erinevad planeerimise nupud. Juhul, kui algselt oli kirjeldatud tavaline struktuur ning soovitakse minna üle kuupäeva põhisele, siis markeri aktiveerimisel pakub programm võimalust tõsta olemasolev struktuur uuele lahendusele ümber.
Näita kuupäeva põhises struktuuris tasemeid	Markeri aktiveerimisega kuvatakse kuupäeva põhises struktuuri loendis madalama taseme loendil olles ka kõrgema taseme struktuuriüksuse veergu, et oleks lihtsam aru saada, missuguse struktuuriüksuse allüksuse loendi vaates ollakse.
Automaatne juhi uuendamine	Igale struktuuriüksusele saab seadistusega määrata juhi veergu JUHI NR. Kui väli AUTOMAATNE JUHI uuendamine ei ole sisse lülitatud, siis saab TÖÖTAJA KAARDI väljale JUHI NR valida juhi TÖÖTAJATE LOENDIST käsitsi ning struktuuriüksuse seadistusse lisatud juhi andmed on ainult informatiivsed. Kui väli on sisse lülitatud lisatakse töötajale juhiks automaatselt isik, kes on märgitud selle struktuuriüksuse juhiks, mis on valitud töötaja lepingu reale. Vaatamata automaatsele juhi uuendamisele saab töötajale TÖÖTAJA KAARDILE juhi valida siiski ka käsitsi kui aktiveerida marker MÄÄRA KÄSITSI JUHT.

Veel kirjeldamata struktuuri korral avaneb ikoonidele vajutades vastava taseme tühi loend. Kirjeldatud struktuuri korral avaneb vastava taseme struktuuriüksuste kirjeldatud loend koos kõrgema taseme struktuuriüksustega.

Avatud taseme struktuuriüksuste loendis kuvatakse lisaks struktuuriüksuse nimele ja dimensiooni väärtusele ka töötajate arvu vastavas üksuses [\[TÖÖTAJAJAID\]](#) ning töötajate arvu koos alluvate struktuuriüksustega [\[TÖÖTAJAJAID KOKKU\]](#). Töötajate arvule vajutades avaneb töötajate loend, milles kuvatakse sellel tasemel vastavas struktuuriüksuses töötavad töötajad.

1.1.3.1. Lihtsa struktuuri tasemete kirjeldamine

Tasemete arvu ja tasemete nimetuste seadistamise järgselt kirjeldatakse struktuuriüksuste nimetused. Struktuuriüksused kirjeldatakse tasemete kaupa alustades kõrgeimast ja liikudes edasi madalama suunas. Kõrgeima taseme avamiseks vajutatakse lintmenüül ikooni [Tase 1](#) ja täidetakse avaneva tabeli read.

Veerg	Selgitus
Tase nr	Sisestatakse struktuuriüksuse number/tähis.
Tase nimetus	Sisestatakse struktuuriüksuse nimetus.
Töötajaid	Kuvatakse vastava struktuuriüksuse töötajate arv. Töötajate arvule vajutades avaneb töötajate loend, milles kuvatakse vaid sellel tasemel vastavas struktuuriüksuses töötavad töötajad.
Töötajaid kokku	Kuvatakse struktuuriüksuse töötajate arv koos madalama taseme struktuuriüksuse töötajatega ehk nõ koos vastavale struktuuriüksusele alluvate töötajate arvuga. Töötajate arvule vajutades avaneb töötajate loend, milles kuvatakse kõik selle struktuuriüksuse ahela töötajad.
Dimensiooni väärtus	Sisestatakse dimensiooni väärtus. Dimensiooni väärtused peavad eelnevalt olema kirjeldatud Business Central finantsmoodulis.
Nimetus (inglise keeles)	Sisestatakse struktuuriüksuse nimetus inglise keeles.
Vaikimisi töötajate tabeli grupp	Struktuuriüksuste kõik tasemed on võimalik siduda eelnevalt seadistatud töötajate tabeli gruppidega. Kui struktuuriüksusele on töötajate tabeli grupp seadistatud, siis täidetakse töötaja lepingu real automaatselt veerg VAIKIMISI TÖÖAJATABELI GRUPP vastavalt lepingu reale lisatud struktuuriüksusele ning töötaja lisatakse samuti automaatselt vastavasse töötajate tabeli gruppi. Töötajate automaatseks lisamiseks peab olema tehtud vastav seadistus ka töötajate tabeli grupi peal. Lepingu reale automaatselt lisatav töötajate tabeli grupp leitakse kas struktuuriüksuse pealt või kõrgema taseme üksuse pealt.
Vaikimis töökoht	Struktuuriüksusele saab määrata vaikumisi töökohta aadressi, mis lisatakse automaatselt kõikidele selle üksuse töötajatele.
Struktuuri graafiku värv	Struktuuriüksusele saab lisada graafilise vaate jaoks tunnusvärvi. Värv valimiseks tuleb vajutada veeru väljal ning valida seejärel avanevas aknas sobiv värv.
Lukus	Väli märgitakse kui struktuuriüksus lõpetab ettevõttes tegevuse. Juhul kui lukustatavas struktuuriüksuses on töötajaid, kuvab süsteem veeru lukustamisel teate: TASEMEGA ON SEOTUD TÖÖTAJAD. KAS SOOVID TASEME LUKUSTADA valikud JAH/EI . Valides JAH , tase lukustatakse ja edaspidi loendi vaates seda struktuuriüksust enam ei kuvata. Valides EI toiming tühistatakse.

Struktuuriüksuse rea täitmise järgselt saab lisada struktuuriüksusesse ametikohad eeldusel, et on märgitud väli [AMETIKOHT STRUKTUURI KOHANE](#). Ametikohtade lisamiseks on lintmenüül ikooni [AMETIKOHAID](#), kust avaneb ametikohtade loend, millest saab valida sobiva ametikoha.

Juhul kui ametikohad ei ole süsteemis eelnevalt kirjeldatud, saab veerus **AMETIKOHA NR** avaneva rippmenüü alumises vasakus servas vajutada ikooni **UUS**, misjärel avaneb täitmiseks **AMETIKOHA KAART**. Rippmenüüst valitud ametikoha lisamiseks struktuuriüksusesse vajutatakse paremas alumises servas asuvat ikooni **OK**.

Palga ametikohad struktuuris

✓ S

			Uus		Redigeeri loendit		Kustuta	
Ametikoha nr. ↑		Ametinimetus		Peidus				
→ 1020-01		Pearaamatupidaja		☐				
1020-02		Vanemraamatupidaja		☐				

Lisatud ametikohti on võimalik struktuuritaseme seadistuses ka lukku panna, kui need enam selles üksuses ei eksisteeri. See tähendab, et selle struktuuriüksuse valimisel lepingu reale, seda ametikohta vaikimisi valikus ei ole.

Kirjeldatud struktuuriüksusele alamtaseme kirjeldamiseks on lintmenüül ikoon **TASE 2** ning korratakse **TASE 1** juures kirjeldatud tegevusi – täidetakse avaneva loendi read, lisatakse ametikohad. Vaikimisi avatakse iga järgnev tase filtreeritud vaates, vajadusel saab filtrid tühistada, misjärel kuvatakse loendis kõik vastava taseme struktuuriüksused.

Struktuuriüksuste tasemete kirjeldamise tegevust korratakse ka **TASE 3**, **TASE 4**, **TASE 5**, **TASE 6** juures.

1.1.3.2. Kuupäeva põhise struktuuri kirjeldamine

Struktuuri kirjeldamiseks tuleb esmalt avada lintmenüült nupp **TASE 1**. Avanevas loendis saab kirjeldada 1. taseme struktuuriüksused, nende kehtivuse alguse ja lõpu kuupäevad. Vaikimisi avaneb loend alati jooksva kuupäevaga ning loendis kuvatakse vaid neid üksusi, mis vastaval kuupäeval on kehtivad. Kuupäeva filtrit on võimalik veergude pealt ka käsitsi eemaldada. Muutes loendites planeerimise kuupäeva, kuvatakse struktuuri planeerigut selle kuupäeva seisuga.

Struktuuriüksuste, aga ka ametikohtade planeeringu kehtivuste sisestamisel on mõistlik väljale **PLANEERIMISE KUUPÄEV** sisestada see kuupäev, kuhu planeerigut tehakse. Vastasel juhul võib planeeringut tehes kuupäev filtrist väljas olla ning kirjeldatav rida läheb peitu.

			Uus		Redigeeri loendit		Kustuta		Tase 2		Ametikohad			
Planeerimise kuupäev										17.08.2026				
Osako... nr. ↑	Nimetus	Kehtiv nimetus	Kehtiv nimetus (inglise)	Juhi liik	Juhi nr.	Kehtiv Juhi nr.	Dimensiooni väärtus	Lukus	Ära kaasa koo...	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Töötajaid	Passiivs... töötajaid	Töötajate vakants
→ 10		Finantsosakond	Finantsosakond	Töötaja	T009	T009	FIN	☐	☐			23	2	-15
11		Juhatus	Juhatus	Töötaja	T002	T002	JUH	☐	☐			6	0	-3
12		Turundusosakond	Turundusosakond	Töötaja	T012	T012	TUR	☐	☐	01.10.2025		8	1	-8
13		Müük	Müük	Töötaja	A001	A001	MYKK	☐	☐			10	0	-4
14		Teenindus	Teenindus	Töötaja	A003	A003	TEENINDUS	☐	☐	01.03.2024		10	0	-9
15		Ostude haldus	Ostude haldus	Töötaja	T017	T017	4060	☐	☐	21.08.2025		3	0	-1

Väli	Selgitus
Osakonna nr	Sisestatakse struktuuriüksuse tähis/nr.
Nimetus	Sisestatakse struktuuriüksuse nimetus.
Kehtiv nimetus	Veerus kuvatakse struktuuriüksuse hetkel kehtivat nimetust. Kui struktuuriüksus nimes on toimunud muudatus, siis selles veerus on alati nähtav töökuupäeval kehtiv nimetus.
Kehtiv nimetus (inglise)	Veerus kuvatakse struktuuriüksuse hetkel kehtivat inglise keelset nimetust. Kui struktuuriüksus nimes on toimunud muudatus, siis selles veerus on alati nähtav töökuupäeval kehtiv nimetus inglise keeles.
Juhi liik	Valikud: TÖÖTAJA – juhi saab valida töötajate loendist.

	VÄLINE - juhi saab valida loendist VÄLISED KASUTAJAD, mille seadistus tuleb nähtavale siis, kui rakendusala on sisse lülitatud marker VÄLISED TÖÖTAJAD. Välise kasutajate funktsionaalsus võimaldab samas baasis olevast teisest ettevõttes valida struktuuriüksuse juhti nii struktuuriseadistuses kui ka töötaja kaardile.
Juhi nr	Sisestatakse kirjeldatud struktuuriüksuse juhi number. Numbriliseks lisamiseks avaneb väljalt töötajate loend, kust saab valida õige töötaja. Juhti on võimalik sisestada kuupäeva põhisel. Kui juht muutub, siis kirjeldatakse uus struktuuriüksuse rida, lisatakse uue juhi number ja mis kuupäevast alates temast üksuse juht saab. Eelmisele struktuuriüksuse reale lisatakse kuni kuupäev.
Kehtiv juhi nr	Selleks, et oleks võimalik jälgida struktuuriüksuse juhi muudatuste ajalugu, kuvatakse veerus loendi avamise kuupäeval kehtivat juhti.
Dimensiooni väärtus	Struktuuriüksusele saab lisada vaikimisi dimensiooni väärtuse.
Alates kuupäevast/ Kuni kuupäevani	Sisestatakse üksuse kehtivuse kuupäevad. Kehtivuse kuupäevad annavad võimaluse vaadata struktuuri ja ametikohade planeeringut hiljem kuupäeva põhisel.
Töötajaid	Kuvatakse struktuuriüksusega seotud aktiivsete töötajate arvu kuupäeval, mis on sisestatud väljale PLANEERIMISE KUUPÄEV . Arvul vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Passiivseid töötajaid	Kuvatakse passiivsete töötajate arvu PLANEERIMISE KUUPÄEVAL . Arvul vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Passiivsete koormus	Kuvatakse passiivsete töötajate koormust nende lepingu ridadelt PLANEERIMISE KUUPÄEVAL .
Töötajate vakants	Kuvatakse vakantsete ametikohtade arvu PLANEERIMISE KUUPÄEVAL . Ametikohad ja nende koormused planeeritakse lintmenüü nupu alt AMETIKOHAD avanevas loendis.
Koormus	Kuvatakse aktiivsete töötajate koormust kokku. Koormus leitakse töötajate lepingu ridadelt. Arvul vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Koormuse vakants	Kuvatakse vakantsete ametikohtade koormust kokku.
Märkused	Võimalik on sisestada struktuuriüksusega seotud märkusi. Märkusi kuvatakse ka loendis STRUKTUURIPLAANI ÜLEVADE .
Vaikimisi tööajatabeli grupp	Struktuuriüksuste kõik tasemed on võimalik siduda eelnevalt seadistatud tööajatabeli gruppidega. Kui struktuuriüksusele on seadistatud tööajatabeli grupp, siis täidetakse töötaja lepingu real automaatselt veerg VAIKIMISI TÖÖAJATABELI GRUPP vastavalt lepingu reale lisatud struktuuriüksusele. Samuti lisatakse töötaja automaatselt vastavasse tööajatabeli gruppi. Töötajate automaatseks lisamiseks peab olema tehtud vastav seadistus ka tööajatabeli grupi peal. Lepingu reale automaatselt lisatav tööajatabeli grupp leitakse kas struktuuriüksuse pealt või kõrgema taseme üksuse pealt.

Kirjeldatud struktuuriüksustesse ametikohtade lisamiseks on lintmenüül nupp **AMETIKOHAD**. Loend avaneb vaikimisi sama **PLANEERIMISE KUUPÄEVAGA**, mis on sisestatud struktuuritasemete kirjeldamise loendisse. Loendile on seadistatud vaikefiltrid veergudele **ALATES KUUPÄEVAST/KUNI KUUPÄEVANI**, seega kuvatakse loendis vaid need ametikohti, mis on **PLANEERIMISE KUUPÄEVAL** kehtivad. Kuupäeva muutmisel muutuvad ka kuvatavad andmed.

Ameti struktuuri plaan ✓ Salvestatud

[Otsing](#)
[+ Uus](#)
[Redigeeri loendit](#)
[Kustuta](#)
[Ametikohad](#)
[Ava Excelis](#)

Planeerimise kuupäev 29.11.2022

Ametikoha nr. ↑	Ametinimetus	Alates kuupäevast ▼	Kuni kuupäevani ▼	Planeeritud töötajaid	Töötajaid	Passiivseid töötajaid	Töötajate vakants	Planeeritud koormus	Koormus	Koormuse vakants	Märkus
→ 1020-01	Pearaamatupidaja	02.01.2019		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00	
1020-02	Vanemraamatupidaja	02.01.2019		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00	
1020-03	Raamatupidaja	02.01.2019		3	2	0	1	3,00	2,00	1,00	

Väli	Selgitus
Ametikoha nr	Avanevast rippmenüüst valitakse eelnevalt seadistatud ametikoht.
Ametinimetus	Kuvatakse ametikoha nimetust ametikoha kaardilt.
Alates kuupäevast	Sisestatakse ametikoha planeeringu kehtivusaja alguse kuupäev. Juhul, kui ametikoha planeeringus muutub kas töötajate arv või koormuse planeering, siis kirjeldatakse sama ametikoha jaoks uus rida, märkides eelmisele reale KUNI KUUPÄEVA ning lisades uuele reale uue ALATES KUUPÄEVA .
Kuni kuupäevani	Sisestatakse ametikoha planeeringu kehtivusaja lõpu kuupäev. Juhul, kui ametikoha planeeringus muutub kas töötajate arv või koormuse planeering, siis kirjeldatakse sama ametikoha jaoks uus rida, märkides eelmisele reale KUNI KUUPÄEVA ning lisades uuele reale uue ALATES KUUPÄEVA .
Planeeritud töötajaid	Sisestatakse planeeritud töötajate arv ALATES ja KUNI KUUPÄEVADEL . Kui planeeritud töötajate arv muutub, siis ei parandata olemasolevat rida, vaid kirjeldatakse ametikohale uus rida uute ALATES/KUNI KUUPÄEVADEGA .
Töötajaid	Kuvatakse aktiivsete töötajate arvu PLANEERIMISE KUUPÄEVAL .
Passiivseid töötajaid	Kuvatakse passiivsete töötajate arvu PLANEERIMISE KUUPÄEVAL .
Töötajate vakants	Kuvatakse vakantsete ametikohtade arvu PLANEERIMISE KUUPÄEVAL .
Planeeritud koormus	Sisestatakse planeeritud töötajate arvule vastav planeeritud koormu ALATES ja KUNI KUUPÄEVADEL .
Koormus	Kuvatakse hetkel aktiivsete töötajate koormust kokku. Koormus leitakse töötajate lepingu ridadelt.
Koormuse vakants	Kuvatakse vakantsetele ametikohtadele vastavat koormuse vakantsi.
Märkus	Vaba teksti väli märkuste sisestamiseks. Sisestatud märkust kuvatakse ka STRUKTUURI PLAANI ÜLEVAATES .

1-taseme struktuuriüksusele alamtaseme kirjeldamiseks tuleb olla 1-taseme loendis vastava üksuse peal ning valida lintmenüült nupp **TASE 2**. Avanevas loendis tuleb korrata sama tegevusi, mis ka 1-taseme kirjeldamisel ehk lisada kuupäevad, dimensioonid, juhi andmed, ametikohad ning ametikohtade planeering.

Ameti struktuuri plaan

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Tase 2 Ametikohad Ava Excelis

Planeerimise kuupäev 29.11.2022

Osakond Nr. ↑	Nimetus	Juhi nr.	Dimensiooni väärtus	Lukus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäev...	Töötajaid	Passiivs... töötajaid
→ 10	Finantsosakond	T009	FIN	☐	02.01.2019		19	1
11	Juhatus	T002	JUH	☐	02.01.2019		3	0
12	Turundusosakond	T004	TUR	☐	01.05.2020		6	1
13	Müügiosakond	T006	MYK	☐	02.01.2019		8	0
14	Teenindus	T002	TEENINDUS	☐	01.03.2020		7	0

1.1.3.3. Struktuuri plaan

Seadistatud struktuurist ja ametikohtade planeeringust annab hea ülevaate [STRUKTUURI PLAAN](#), mis avaneb asukohast [PALGA STRUKTUURI SEADISTUS/LINTMENÜÜ NUPP STRUKTUURI PLAAN](#).

Ameti struktuuri plaani ülevaade

✓ Salvestatud

Planeerimise kuupäev 29.11.2022

Planeeringu tüüp Struktuur

Ametikohtade plaanid Vakantside aruanne Ava Excelis

Struktuur / Ametikoht	Märkus	Plaane... töötaj...	Töötajaid	Passiivseid töötajaid	Töötaj... vakants	Planeerit... koormus	Koormus	Koorm... vakants
▼ Finantsosakond (10)		5	3	0	2	5,00	3,00	2,00
Pearaamatupidaja (1020-01)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Vanemraamatupidaja (1020-02)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Raamatupidaja (1020-03)		3	2	0	1	3,00	2,00	1,00
▼ Raamatupidamine (1020)		6	6	1	0	6,00	6,00	0,00
Raamatupidaja (1020-03)		5	2	0	3	5,00	2,00	3,00
Sekretär (8000-02)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
▼ Eelarvestamine (1030)		2	10	0	-8	2,00	6,70	-4,70
Finants konsultant (100-100)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Raamatuniramine (1020-00)		1	1	0	0	1,00	0,00	0,00

Loendit kuvatakse väikimisi jooksva töökuupäevaga, mida on võimalik käsitsi muuta ja struktuuripõhise vaadena. Võimalik on vaadata plaani ka ametikohtade lõikes, selleks tuleb väljale [PLANEERINGU TÜÜP](#) valida [AMETIKOHT](#).

Ameti struktuuri plaani ülevaade ✓ Salvestatud 📄 🔍 🔗

Planeerimise kuupäev 29.11.2022 📅

Planeeringu tüüp Ametikoht ▼

📊 Ametikohtade plaanid 📄 Vakantside aruanne 📄 Ava Excelis 🔗

Struktuur / Ametikoht	Märkus	Planeeritud töötajad	Töötajad	Passiivseid töötajaid	Töötajate vakants	Planeeritud koormus	Koormus	Koormuse võrre
Finants konsultant (100-100)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Eelarvestamine (1030)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Finantsosakond (10)		0	1	0	-1	0,00	1,00	-1,00
Raamatupidamine (1020-00)		1	5	0	-4	1,00	4,20	-3,20
Eelarvestamine (1030)		1	1	0	0	1,00	0,20	0,80
Peeraamatupidaja (1020-01)		1	3	0	-2	1,00	2,50	-1,50
Finantsosakond (10)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Vanemraamatupidaja (1020-02)		1	6	1	-5	1,00	5,10	-4,10
Finantsosakond (10)		1	0	0	1	1,00	0,00	1,00
Raamatupidaja (1020-03)	⋮	8	10	0	-2	8,00	10,00	-2,00
Finantsosakond (10)		3	2	0	1	3,00	2,00	1,00
Raamatupidamine (1020)		5	8	0	-3	5,00	8,00	-3,00

1.1.3.4. Vakantside aruanne

Struktuuriplaani vaatest saab avada vakantside aruande, kuhu kuvatakse samuti kuupäeva põhiselt vakantside ametikohtade planeeritud koormused ja vakantsid. Lisaks on võimalik aruandes eraldi veergudesse kuvada vanemapuhkusele viibivad töötajad ning muul põhjusel passiivsed töötajad. Passiivsuse põhjuste seadistus tuleb eelnevalt teha asukohas [PALGA ARUANNETE SEADISTUS/KIRKAART TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÖIKES/VÄLJAD VANEMAPUHKUSE TÄHIS JA PASSIIVSUSE FILTER](#).

Vakantside aruanne ✓ Salvestatud 📄 🔍 🔗

Planeerimise kuupäev 30.06.2022 📅

📄 Ava Excelis 🔗

Osako... Nr.	Osakond Nimetus	Allüksus Nr.	Allüksus Nimetus	Ametikoha nr.	Ametinimetus	Palgagrupi nr.	Palgagrupi kirjeldus	Planeeritud koormus	Koormus	Töötajate arv lapsehoolduspuh...	Passiivsete töötajate arv	Koormuse võrre
10	Finantsosakond	—	—	1020-02	Vanemraamatupidaja	3	spetsialist	1,00	0,00	—	—	1,00
10	⋮	Finantsosakond	—	1020-03	Raamatupidaja	3	spetsialist	3,00	1,00	—	—	2,00
10	Finantsosakond	1020	Raamatup...	1020-03	Raamatupidaja	3	spetsialist	5,00	1,00	—	—	4,00
10	Finantsosakond	1020	Raamatup...	8000-02	Sekretär	—	—	1,00	0,00	—	—	1,00
10	Finantsosakond	1030	Eelarvesta...	100-100	Finants konsultant	—	—	1,00	0,00	—	—	1,00
11	Juhatus	—	0200-01	Juhatusesimees	—	—	—	1,00	0,00	—	—	1,00
12	Turundusosakond	—	6000-01	Turundusjuht	4	juht	—	1,00	0,00	—	—	1,00
13	Müügisosakond	—	5000-01	Müügidirektor	—	—	—	1,00	0,00	—	—	1,00
13	Müügisosakond	—	5020-01	Müügijuht	4	juht	—	1,00	0,00	—	—	1,00
13	Müügisosakond	—	5020-03	Müügiesindaja	—	—	—	4,00	0,00	—	—	4,00
13	Müügisosakond	—	5030-01	Müügiassistent	—	—	—	1,50	0,00	—	—	1,50
14	Teenindus	—	3000-02	Vastuvõtu juht	—	—	—	1,00	0,00	—	—	1,00
14	⋮	Teenindus	—	3000-05	Vastuvõtja	1	teenindaja	3,00	0,00	—	—	3,00

1.1.3.5. Ametikohtade plaan

Struktuuriplaani vaatest avaneb loend, kus on võimalik luua ja kinnitada ametikohtade plaane ehk teisisõnu koosseisunimekirjasid. Koosseisunimekirjas kuvatakse struktuuris kirjeldatud struktuuriüksusi ja planeeritud ametikohtade koormusi, lisaks on kuupäeva põhiselt näha ametikoha täitja, tema töötasu ja palgagrupp.

Iga uue koosseisunimekirja kohta luuakse loendisse uus rida.

Ametikohtade plaanid (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Koosseisunimekiri Rohkem suvandeid

Kande nr. ↑	Seisu kuupäev	Kirjeldus	Aastate arv	Kaasa eelnev aasta	Näita palga summasid	Kinnitatud	Kinnitamise kuupäev	Kinnitaja
→ 2023	01.01.2023	2023 koosseisunimekiri	2	☒	☒	☐		

Väli	Selgitus
Kande nr	Sisestatakse koosseisunimekirja tähis.
Seisu kuupäev	Sisestatakse kuupäev, mis seisuga koosseisunimekirja soovitakse koostada ja mis kuupäeva seisuga struktuuri ja ametikohtade planeeringud koosseisunimekirja võetakse. Sisestades väljale kuupäeva 01.01.2023, kuvatakse koosseisunimekirjas struktuuriüksusi ja ametikohti koos koormustega, mis olid vastaval kuupäeval kehtivad.
Kirjeldus	Sisestatakse koosseisunimekirja kirjeldus.
Aastate arv	Väljale saab sisestada aastate arvu, mitme aasta andmeid soovitakse koosseisunimekirjas kuvada. Võimalik on ühte vaatesse kaasata kuni 4 aasta andmed. Kõikide aastate andmeid kuvatakse koosseisunimekirjas kuupäeva ja kuu seisuga, mis on sisestatud väljale SEISUGA KUUPÄEV . Näiteks kui koosseisunimekiri on kuupäevaga 01.01.2023 ning see koostatakse 3 aasta kohta kaasates ka eelmise aasta andmed, siis kõikide struktuuriüksuste ja ametikohtade andmeid kuvatakse nimekirjas vastava aasta 01.01 kuupäeva (01.01.22, 01.01.23, 01.01.24).
Kaasa eelnev aasta	Sisestades markeri kuvatakse koosseisunimekirjas ka eelmise aasta planeeringuid. Markerit saab sisestada vaid juhul, kui koosseisunimekiri luua rohkem kui ühe aasta kohta.
Näita palga summasid	Kosseisunimekirjas on võimalik kuvada ametikoha täitja lepingulist töötasu. Töötasude liigid, mida soovitakse nimekirjas kuvada tuleb eelnevalt seadistada asukohas PALGA ARUANNETE SEADISTUS/AMETIKOHTADE PLAAN .
Kinnitatud	Kui koosseisunimekiri on kinnitatud, kuvatakse väljal markerit. Kosseisu nimekirja kinnitamise järgselt ei muudeta nimekirjas enam planeeritud ametikohti ning nende koormust, kui struktuuris tehakse vastavas perioodis muudatusi. Plaani uuendamiseks tuleb kinnitused eemaldada või luua uus koosseisunimekiri uue kuupäeva seisuga.
Kinnitamise kuupäev	Kuvatakse koosseisunimekirja kinnitamise kuupäeva.
Kinnitaja	Kuvatakse koosseisunimekirja kinnitanud BC kasutaja tähist.

Selleks, et luua ja kinnitada uus koosseisunimekiri, tuleb eelnevalt kirjeldada koosseisunimekirja rida ning vajutada lintmenüült nuppu **KOSSEISUNIMEKIRI**.

Kosseisunimekiri (Palk365)

✓ Salvestatud



Kosseisunimekiri 2022 - 2024

Ylle Demo AS

Plaan seisuga 01.01.23. a.

Kinnitaja

Kinnitamise kuupäev

Täidetud seisuga 22.02.2023

Kinnita kosseisunimekiri



Osako... Nr.	Allüksus Nimetus	Ametinimetus	Ametikoha täitja	Palgagrupp	Palk	Plaan 2022	Täidetud 22.02.23	Plaan 2023	Plaan 2024	Märkus
✓	Ylle Demo AS Kokku	Töötajate arv-->	24	—		43	22,9	43	40	
✓ 10	Finantsosakond Kokku	Töötajate arv-->	6	—		8	6	8	8	
10		pearaamatupidaja	—	—		1	0	0	0	
10		pearaamatupidaja	Marek Hanson	Keskastmespetsial...	1 450	0	1	1	1	
10		vanemraamatupidaja	Mati Maasikas	Teenindajad		1	1	1	1	
10		raamatupidaja	—	—		3	0	3	3	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	—	—		1	0	0	0	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Katrin Karumari	Spetsialist	1 000	0	1	1	1	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Paul Pasun	Spetsialist		1	1	1	1	
10	Raamatupidamine	raamatupidaja	Peeter Paan	Spetsialist	1 380	0	1	0	0	
10	Eelarvestamine	vanemraamatupidaja	—	Keskastmespetsial...		1	0	0	0	
10	Eelarvestamine	vanemraamatupidaja	Mari Murakas	Juhtivspetsialist	1 800	0	1	1	1	
✓ 11	Juhatus Kokku	Töötajate arv-->	1	—		1	1	1	1	
11		juhatuse esimees	Taisi Sooväli	Keskastmespetsial...	1 200	1	1	1	1	

Avanevasse vaatesse kuvatakse **PLAANI SEISU KUUPÄEVAGA** struktuuriüksusi, ametikohti koormuste alusel.

Ametikoha täitjaid, töötasu ja palgagruppi, Figure tööpere tähiseid, ametigrupp ja asendatava numbrit ja nime kuvatakse väljale **TÄIDETUD SEISUGA** kuupäeva aluse. Kuupäeva on võimalik muuta ning vastavalt sellele muudetakse kosseisunimekirjas ka andmeid.

Kosseisunimekirja kinnitamiseks on lintmenüül nupp **KINNITA KOOSSEIS**. Seejärel ei muutu kosseisunimekirjas enam struktuuris planeeritud struktuuriüksused ja ametikohtade koormused, kui keegi peaks neid seadistuses muutma. Küll aga muutuvad ametikoha täitjate andmed vastavalt väljale **TÄIDETUD SEISUGA** väljale sisestatud kuupäevale.

1.1.3.6. Välised kasutajad

Funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb see esmalt aktiveerida rakendusala seadistuses.

Välise kasutajate lahendus annab võimaluse luua loendi isikutest, kes ei ole ettevõtte töötajad, aga nad on ettevõtte töötajate juhtideks ning tuleb lisada struktuuriüksuse juhiks struktuuri seadistuses või töötaja kaardi.

Kui ühes baasis on mitu ettevõtet, saab välise kasutaja mugavalt valida ka teise ettevõtte töötajate loendist. Loendi lintmenüül on selleks nupp **VALI TEISEST ETTEVÕTTEST**. Avanevas ettevõtete loendis tuleb esmalt valida ettevõtte, kust on soov töötaja välise kasutajate loendisse lisada ning seejärel saab selle ettevõtte töötajate loendist valida töötaja.

Välised kasutajad (HRM4Baltics)

✓ Salvestatud



+ Uus Redigeeri loendit Kustuta Vali teisest ettevõttest



Nr. ↑	Eesnimi	Perekonnanimi	Lüüsi	Seisund	Ametinimetus	Ettevõtte e-post	Isiklik e-post	Kasutaja ID	Ettevõtte nimi
1	Meelis	Juht	☐	Aktiivne	Tegevjuht				Julia
2	Tiit	Tibuke	☐	Aktiivne	Planeerija				KÄRT AS

Väli	Selgitus
Nr	Sisestada tuleb välisele töötajale vabalt valitud number.
Eesnimi/ Perekonnanimi	Sisestatakse töötaja ees- ja perekonnanimi.

	Kui töötaja valitakse andmebaasist mõnest teisest ettevõttest, tekib nimi automaatselt teise ettevõtte töötaja kaardilt.
Lukus	Võimaldab kasutajal märkida välise kasutaja rea suletuks. Sulgemist saab märkida ja eemaldada. Suletud välist töötajat, ei saa valida struktuuri seadistusse, ega ka töötaja kaardile.
Seisund	Kuvatakse töötaja seisundit selle ettevõtte töötaja kaardilt, kust töötaja on väliste kasutajate loendisse valitud, kuid seisundit saab valida või muuta ka käsitsi.
Ametinimetus	Kuvatakse töötaja ametinimetust selle ettevõtte töötaja kaardilt, kust töötaja on väliste kasutajate loendisse valitud, kuid ametinimetuse saab sisestada ka käsitsi.
Ettevõtte e-post	Sisestada saab välisele kasutajale ettevõtte e-posti aadressi. Sisestatud aadressi saab kasutada välisele kasutajale teavituste saatmiseks nt sünnipäeva teavitus, katseaja lõppemise teavitus jne.
Isiklik e-post	Sisestada saab välisele kasutajale isikliku e-posti aadressi. Sisestatud aadressi saab kasutada välisele kasutajale teavituste saatmiseks nt sünnipäeva teavitus, katseaja lõppemise teavitus jne.
Kasutaja ID	Välise kasutaja saab siduda BC kasutaja kontoga.
Ettevõtte nimi	Kuvatakse ettevõtte tähist, kust töötaja on väliste kasutajate loendisse valitud.

1.1.4. ARVESTUSPERIOODID

Seadistus kirjeldab palgaarvestuse kasutatavad arvestusperioodid. Seadistus avaneb asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS, SEADISTUS/ARVESTUSPERIOODID](#)

Palga arvestusperioodid (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing	Redigeeri loendit	Loo uus aasta	Aasta pühad	Toimingud ...			
Nr. ↑	Kirjeldus	Sule...	Alguskuup...	Lõppkuup...	Päevad	Tööpäevad	
2022-05	mai 2022	☐	01.05.2022	31.05.2022	31	22	
2022-06	juuni 2022	☐	01.06.2022	30.06.2022	30	20	
2022-07	juuli 2022	☐	01.07.2022	31.07.2022	31	21	
2022-08	august 2022	☐	01.08.2022	31.08.2022	31	23	
2022-09	september 2022	☐	01.09.2022	30.09.2022	30	22	
2022-10	oktoober 2022	☐	01.10.2022	31.10.2022	31	21	
2022-11	november 2022	☐	01.11.2022	30.11.2022	30	22	
2022-12	detsember 2022	☐	01.12.2022	31.12.2022	31	21	

Väli	Selgitus
Nr	Arvestusperioodi tähis.
Kirjeldus	Arvestusperioodi kirjeldus.
Suletud	Võimaldab kasutajal märkida vastava perioodi suletuks.. Sulgemist saab märkida ja eemaldada. Suletud perioodidele ei saa palgakandeid registreerida.
Alguskuupäev /Lõppemise kuupäev	Kuvatakse vastava arvestusperioodi esimest ja viimast kalendripäeva.
Päevad/Tööpäevad	Kuvatakse vastava arvestusperioodi kalendripäevade ja tööpäevade arvu.

Riiklikud pühad	Kuvatakse vastavas arvestusperioodis olevate riiklike pühade arvu. Arvu vajutades kuvatakse riigipüha nimetust ja kuupäeva.
TSD esitatud	Väli sisaldab valikut <i>JAH</i> , kui vastava perioodi TSD on salvestatud faili (loodud vastav palgaregister), esitamiseks maksumetile.

1.1.4.1. Arvestusperioodide loomine

Palga arvestusperioodid programmis luuakse tegevuse [LOO UUS AASTA](#) käivitamisega, valides lintmenüül [LOO UUS AASTA](#).

Perioodid luuakse kalendriaastate ja kuude kaupa. Vaikimisi on iganädalane puhkeaeg automaatselt laupäeval ja pühapäeval ning tööajaarvestuses on riigi poolt 3 h võrra lühendatud tööajad (Uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha ja jõululaupäev eel) arvesse võetud. Vajadusel saab kasutaja seadistusi muuta ja lisada, kuid seadistusse ei tohiks lisada nõ ettevõttepõhiseid töötajatele vabaks antud päevi ja lühendatud tööpäevi, sest see muudab automaatselt töötajate normtundide arvestust.

1.1.4.2. Riiklikud pühad

Pühade ja pühade-eelsete lühendatud tööpäevade vaatamiseks/redigeerimiseks on lehekülje [ARVESTUSPERIOODID](#) lintmenüül nupp [AASTA PÜHAD](#).

Väljas [EELNEV TÖÖPÄEV LÜHENDATUD](#) – sisestatakse, kui mitu tundi pühale eelnev tööpäev on lühendatud. Seadistust tohib muuta vaid juhul, kui muudetakse riigi poolt seadust. Kui ettevõttes on igale riigipühale eelnev tööpäev 3 tunni võrra lühem ning muudetakse siin olevat standardseadistust, siis tuleb arvestada et sellega seoses muutub ka töötajate normtundide arvestus HRM4Baltics lahenduses.

Lisaks Eesti pühadele on võimalik HRM4Baltics arvestusperioodidele lisada ka Leedu, Läti ja Soome pühasid. Selleks on lintmenüül nupp [LISA LEEDU PÜHAD](#), [LISA LÄTI PÜHAD](#), [LISA SOOME PÜHAD](#). Seda võimalust ei tohiks kasutada üheaegselt Eesti pühadega, vaid ainult siis kui kogu seadistatav ettevõtte töötab nt Soome seaduste alusel. Vastasel juhul on ühes arvestusperioodis nii Eesti kui ka Soome pühad ning selle järgi arvutatakse töötajale ka normtunnid.

1.1.4.3. Erinevate riikide pühad

Programmis on võimalik seadistada erinevate riikide pühasid, mida kasutatakse teavituste saatmisel. Seadistamise akna avamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada [ERINEVATE RIIKIDE RIIKLIKUD PÜHAD](#). Avanevas vaates saab esitada veebipäringu, valides riigi ja aasta, mille pühasid soovitakse programmis kasutada.

Erinevate riikide riiklikud pühad (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing	+ Uus	Redigeeri loendit	Kustuta	Päri riiklikud pühad	
Kuupäev ↑	Riigi tähis	Riigi nimetus	Kirjeldus	Kirjeldus inglise keeles	
→	⋮				

Erinevate riikide riiklikud pühad



GroupName

Aasta 2022

Riigi tähis ▼

Tähis ↑	Nimetus
AE	Araabia Ühendemiraadid
AT	Austria
AU	Austraalia
BE	Belgia
BG	Bulgaaria
+ Uus	Valimine täielikust loendist

Loendisse lisatud riigipühade kirjeldusi on võimalik vajadusel käsitsi muuta.

Erinevate riikide riiklikud pühad (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Pääri riiklikud pühad

Kuupäev ↑	Riigi tähis	Riigi nimetus	Kirjeldus	Kirjeldus inglise keeles
→ 01.01.2022	FI	Soome	Uudenvuodenpäivä	New Year's Day
06.01.2022	FI	Soome	Loppiainen	Epiphany
15.04.2022	FI	Soome	Pitkäperjantai	Good Friday
17.04.2022	FI	Soome	Pääsiäispäivä	Easter Sunday
18.04.2022	FI	Soome	Toinen pääsiäispäivä	Easter Monday
01.05.2022	FI	Soome	Vappu	May Day
26.05.2022	FI	Soome	Helatorstai	Ascension Day
05.06.2022	FI	Soome	Helluntaipäivä	Pentecost
24.06.2022	FI	Soome	Juhannusaatto	Midsummer Eve
25.06.2022	FI	Soome	Juhannuspäivä	Midsummer Day
05.11.2022	FI	Soome	Pyhäinpäivä	All Saints' Day
06.12.2022	FI	Soome	Itsenäisyyspäivä	Independence Day
24.12.2022	FI	Soome	Jouluaatto	Christmas Eve
25.12.2022	FI	Soome	Joulupäivä	Christmas Day
26.12.2022	FI	Soome	Tapaninpäivä	St. Stephen's Day

1.1.5. TÖÖTAJA ÜLDINFO

HRM4Baltics osas [TÖÖTAJA ÜLDINFO](#) saab teha töötajate sisestamiseks ja haldamiseks vajalikud seadistused.

1.1.5.1. Maakonnad

Võimaldab kirjeldada programmis kasutatavad maakonnad. Seadistus lihtsustab töötajaga seotud aadresside sisestamist ning tagab, et sisestatud maakondade info oleks ühtse kirja pildiga. See omakorda lihtsustab vastavate aruannete loomist ja statistika koostamist

Maakondade seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/MAAKONNAD](#)

1.1.5.2. Statistikarühmad

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/1. STATISTIKARÜHM VÕI 2. STATISTIKARÜHM](#)

Statistikarühmad võimaldavad seostada töötajatega täiendavaid tunnuseid, mida saab seejärel töötajate loendi filtreerimisel kasutada. Näiteks, määrates üheks statistikarühmaks töötajate rahvuse, so seadistades statistikarühma väärtusteks eri rahvused (eestlane, venelane, inglase, ...) saab kasutaja töötajate loendit filtreerida soovi korral ka rahvuse alusel jne. Statistikarühmas defineeritud filtreid saab kasutada ka palgaarvutuste käivitamisel filtritena. Näiteks, tasud arvutatakse eri palgalehe gruppidesse jaotatud töötajatele eraldi, selleks seotakse töötajad Töötaja kaardi kaudu kas tähisega PLEHT1 või PLEHT2 jne.

Väli	Selgitus
TÄHIS	Statistikarühma tähis – kasutaja poolt vabalt sisestatav tähis.
KIRJELDUS	Tähisele vastav kirjeldus- kasutaja poolt vabalt sisestatav.
Töötajad	Kuvatakse vastava tähisega seotud töötajate arv. Numbril vajutades avaneb: vastav töötajate loend.

1.1.5.3. Töökohtade aadressid

Töökohtade aadresside seadistus on mõeldud ettevõtetele, kelle töötajad paiknevad erinevates asukohtades. Seadistus võimaldab sisestada näiteks ettevõtte eri filiaalide asukohtade aadressid. Seadistatud töökohtade aadresse saab valida seejärel [TÖÖTAJA KAARDI](#) kiirkaardile [DIMENSIOONID JA SEOS](#). Töökoha aadressi seadistamine lihtsustab sisestust ja väldib seejuures sisestamisvigu. Töökoha aadresse saab kasutada ka [TÖÖTAJATE LOENDI](#) filtreerimisel.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/TÖÖKOHATADE AADRESSID](#)

1.1.5.4. Palga lisaväljade seadistus

Lisaväljadele on võimalik sisestada töötajaga seotud statistilist informatsiooni. Kokku on võimalik seadistada kuni 99 välja koos väljapõhiste väärtustega. Töötaja kaardil kuvatakse seadistatud väljades vaid 10 välja, ülejäänud väljad avanevad töötaja kaardi lintmenüü kaudu.

Palga lisaväljade seadistus (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing	Uus	Redigeeri loendit	Kustuta	Väärtused	Ava Excelis	...		
	Välja nr. ↑		Välja nimi		Välja liik			
	2		Vormirõiva number		Valik			
	3		Kinganumber		Valik			
→	4		Märkused		Tekst			

Lisaväljade seadistus tehakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖTAJA ÜLDINFO/PALGA LISAVÄLJADE SEADISTUS](#)

Väli	Selgitus
Välja nr.	Sisestatakse välja number, millega määratakse välja kuvamise järjekord kiirkaardil.
Välja nimetus	Kirjeldatakse välja nimetus.
Välja liik	Valitakse väljal liik. Valik:

	VALIK – luuakse valiku väli, millele seadistatakse väärtused. Vaba teksti antud väljale sisestada ei ole võimalik. TEKST – luua väli vaba teksti sisestamiseks.
--	--

Väljale liigiga **VALIK** seadistatakse väärtused lintmenüü nupuga **VÄÄRTUSED**.


Väli	Selgitus
Tähis	Sisestatakse väärtuse tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse väärtuse tähisele vastav kirjeldus

1.1.5.5. Töötaja loendi õigused

Töötaja loendi õigustega saab piirata BC kasutajatel **TÖÖTAJATE LOENDIS** andmete nägemist ja töötaja kaartide avamist.

Seadistus tehakse asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAANDMED/TÖÖTAJATE LOENDI ÕIGUSED



Väli	Selgitus
Kood	Sisestatakse õiguste komplekti kood/tähis.
Töötaja kaardi filter	Võimaldab filtrite lisamisega määrata need töötajad, kelle kaarte kasutaja saab avada. Nt saab määrata mõne kindla osakonna või ametikoha. Kui väli on täitmata, siis on võimalik avada kõikide töötajate kaarte. Kui väljale on kirjutatud ÕIGUSED PUUDUVAD või NO PERMISSION, siis töötajate kaarte avada ei saa ning tuleb veateade.
Struktuuri filter	Võimalik on andmete kuvamist kasutajale piirata struktuuritasemete alusel. Valikud: • TÜHI • 1.TASE • 2.TASE • 3.TASE • 4.TASE
Töötajate loendi filter	Võimaldab filtrite lisamisega määrata need töötajad, keda kasutajale TÖÖTAJATE LOENDIS kuvatakse. Nt mõne kindla osakonna töötajad või kõikide aktiivsete töötajate read. Lisaks filtri määramisele tuleb seejärel märkida ka andmeväljad, mida kasutajale TÖÖTAJATE LOENDIS kuvatakse, vastasel juhul on kogu loend nähtav.
Laiendatud andmete filter	Võimaldab filtrite lisamisega määrata need töötajad, keda kasutajale TÖÖTAJATE LOENDIS täiendavalt kuvatakse. Lisaks filtri määramisele tuleb seejärel märkida ka andmeväljad, mida kasutajale TÖÖTAJATE LOENDIS lisaks kuvatakse, vastasel juhul on kogu loend nähtav.

	Siin väljal valitud filter täiendab eelnevale väljale lisatud filtrit. Nt on eelnevale väljale määratud filtriga TÖÖTAJATE LOENDIS näha kõikide Finantsosakonna töötajate ees-ja perekonna nimi, ametinimetuse ja tööle asumise kuupäev, siis täiendava filtriga saame määrata, et pearaamatupidajal näeme loendis ka tema ettevõtte ja isikliku mobiiltelefoni numbrit.
--	--

Filtrile lubatud väljade määramiseks on lintmenüül nupp [LUBATUD VÄLJAD](#).

←

TÖÖTAJATE LOENDI VALITUD VÄLJAD

✓ SALVESTATUD

Otsing

Redigeeri loendit

Kustuta

Ava Excelis

	Välja nr. ↑	Välja nimi	Näita andmeid	Laiendatud andmed
→	1	Nr.	☒	☐
	2	Riiklik isikukood	☒	☐
	3	Eesnimi	☒	☐
	4	Perekonnanimi	☒	☐
	5	Nimetus	☒	☐
	6	Otsingu nimi	☐	☐
	7	Sünnikuupäev	☐	☒
	8	Sugu	☐	☒
	9	Ametinimetuse	☒	☐
	10	Pilt	☐	☒
	11	Ametinimetuse (inglise keeles)	☐	☐
	12	Kasutaja ID	☐	☐
	13	Tiitel	☐	☐
	19	Ettevõtte nimi	☐	☐
	20	Aadress	☐	☐
	21	Aadress 2	☐	☐
	22	Asula	☐	☐

Väli	Selgitus
Välja nr	Kuvatakse TÖÖTAJA KAARDI välja numbrit.
Välja nimi	Kuvatakse TÖÖTAJA KAARDI välja nimetust.
Näita andmeid	Marker lisatakse sellele välja, mida soovitakse et vastava õiguste komplektiga kasutaja TÖÖTAJATE LOENDIS näeks.
Laiendatud andmed	Marker lisatakse sellele väljale, mida soovitakse et kasutaja näeks väljale LAIENDATUD ANDMETE FILTER määratud töötajate kohta. See tähendab, et kasutaja näeb nii neid andmeid, mis on valitud veerus NÄITA ANDMEID kui ka siin valitud andmeid.

1.1.6. TÖÖTAJA ERANDID

[TÖÖTAJA ERANDITE](#) loendis saab töötajatele anda eriõigusi, mis rakenduvad erinevatest funktsionaalsustest nt töötajatelitega seotud õigused või raamatupidaja ja personalispetsialisti eriõigused.

+ Uus

Redigeeri loendit

Kustuta

Töötaja nr. ↑

Personalis...

Töötajateb...
Luba
puhkusepä...
tundide

Portaal: Luba
lisada
töötajaid

Luba sündmusi
liita

Luba teiste
kuluaruand...

Kuva
töötajajekorra
tõrkeid

Portaali faili
haldur

Aimult
alluvate
ametikoha
nõuded

"Lahkumisa...
Tegeletud"

Raamatupi...

→

T001

:

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

T003

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

T012

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

T032

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Veerg	Selgitus
Personalispetsialist	Marker annab töötajale täiendavad õigused. Personalispetsialist saab: esitada, võtta tagasi, vormistada teiste puhkuseavaldusi, muuta kinnitatud avalduste peal asendajaid, esitada teiste eest puhkuseavaldusi, mis ei vasta puudumise liigi peale seadistatud reeglitele, esitada teiste eest kuluaruandeid, näeb puhkuseaotluste loendit.
Töötajatabeli: Luba puhkusepäevadele töötunde märkida	Töötajal on võimalik puhkusepäevadele sisestada töötunde iseteenindusportaalist avanevasse PROJEKTIPÕHISESSE TÖÖAJATABELISSE .
Töötajatabel: luba autom täitmine/esitamine	Töötajal on võimalik projektipõhist töötajatabelit täita automaatselt enda seadistatud malli alusel. Samuti saab automaatselt täidetud töötajatabeli esitada kinnitusringile, kui vähemalt normtunnid on sisestatud tundidega kaetud.
Töötajatabel: Luba automaatne kinnitamine	Marker annab töötajale võimaluse seadistada projektipõhises töötajatabelis projektid, mida ta saab automaatselt kinnitada. Automaatselt saab kinnitada vaid neid projekte, mis on ka automaatselt esitatud. Seadistus avaneb töötajale iseteenindusportaalil MINU KINNITADA kuhjas.
Töötajatabel: luba muuta/sisestada registreeritud töötajatabeli tunde	Kui marker on aktiveeritud, siis saab palgaarvestaja muuta/sisestada töötajatabelite tunde ka pärast tabeli kinnitamist ja registreerimist. Marker töötab koos töötajatabeli seadistusega "KEELA TUNDIDE MUUTMINE/SISESTAMINE PÄRAST TÖÖAJATABELI REGISTREERIMIST"
Töötajatabel: luba kinnitada reeglitele mittevastavat plaani	Marker annab töötajale õiguse kinnitada töötajatabeli graafiku plaani ka siis, kui reeglitele vastavuse kontroll kuvab mittevastavusi. Kinnitada ei saa nende reeglite puhul, mille seadistuses on märgitud EI SAA KINNITADA .
Portaal: Luba lisada töötajaid	Töötajal on võimalik iseteenindusportaalil juhi vaates esitada uue töötaja andmete taotlust. Taotlus esitatakse personalispetsialistile, kes saab sellest luua uue töötaja kaardi. Kui töötajal on lubatud lisada portaalist uusi töötajaid, siis on õigus tal näha iseteenindusportaalil ka kõikide töötajate aeguvate puhkuste vaadet.
Luba sündmusi liita	Annab töötajale õiguse liita sarnaseid sündmusi üheks sündmuseks. Teistele kasutajatel liitmise nuppu ei kuvata. Sündmuste liitmist saab teha asukohas SARNASED SÜNDMUSED (HRM4BALTICS) .
Luba teiste kuluaruanded	Annab töötajale õiguse koostada ja esitada teiste töötajate eest kuluaruandeid.
Kuva töötajajekorra tõrkeid	Töötajale kuvatakse iseteenindusportaalil aknasse HRM4Baltics lahendusega seotud töötajajekorra kannete tõrketeateid. Tõrketeatest saab otse avada ka töötajajekorra kannete loendi.
Raamatupidaja	Töötajale kuvatakse sündmuse taotluse kaardil nuppu LOO ETTEMAKS ARVE , mis võimaldab tal luua ettemaksu arvet finantslahendusse või palgažurnaali rida.
Sündmuste erandid	Töötajale kuvatakse sündmuse kaardil ja sündmuse taotluse kaardil nuppu SAADA ARUANDE MEELDETULETUS . Meeldetuletusi saab saata töötajale, kes on osalenud mõnel sündmusel, kuid kellel on kuluaruanne esitamata.

Luba muuta kinnitusringi	Marker annab töötajale erandi lisada/kustutada/asendada kinnitusringis kinnitajaid. Töötajale on nähtavad vastavad nupud kehtiva kinnitusringi peal.
--------------------------	--

1.1.7. STAAŽI LIIGID

Seadistada saab ettevõttes kasutatavad eriliigilised staažid, näiteks avaliku teenistuse staaž, rasketes töötingimustes töötamise staaž jms. Erinevaid staaži liike saab töötajale määrata töötaja kaardi alamkaardile [STAAŽI KANDED](#). Töötajate staažidest ülevaate saamiseks on olemas aruanne [STAAŽIDE ÜLEVAADE](#).

Tähis ↑	Kirjeldus	Peamine	Kuva lepingul	Seaduse paragrahv
→ AMETIKOHT	Ametikoha staaž	☐		
ASUTUSESTAAŽ	Asutuse staaž	☒		
ATS	Avaliku teenistuse staaž	☐		

Väli	Selgitus
Tähis	Sisestatakse staaži tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse staaži kirjeldus.
Peamine	Markeriga saab määrata, milline kirjeldatud staaži liikidest on töötaja peamine staaž ja mis on täiendavad staaži liigid, mille üle arvestust on vaja pida. Peamiseks märgitud staaži kirjeldust kuvatakse kõikidele töötajatele ka STAAŽIDE ÜLEVAATES .
Kuva lepingule	Staaži pikkust on võimalik trükkida ka lepingu aluspõhjale. Avanevast rippmenüüst saab valida lepingu aluspõhja tähise (GRUPPA A , GRUPP B jne).
Seaduse paragrahv	Vaba teksti väli seaduse paragrahvi sisestamiseks, mille alusel eriliiki staaži arvutatakse.

1.1.8. PALGAANDMED

1.1.8.1. Töötasu liigid

Seadistuses kirjeldatakse korduva iseloomuga tasude ja kinnipidamiste, kompensatsioonide jne tähised. Näiteks kuupalk, tunnitasu, pikemaks perioodiks kokkulepitud kompensatsioonid ja kinnipidamised jne. Tasude summad seejuures sisestatakse [TÖÖTAJA KAARDI](#) alamkaardile [TÖÖTASUD](#).

Töötasu liikide seadistus avaneb:

[AVALIHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAANDMED/TÖÖTASU LIIGID](#)

Töötasu liigid (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing		+	Uus	Redigeeri loendit	Kustuta	Redigeeri	Vaade	Aruanded	Rohkem suvandeid						
Töötasu nr. ↑	Kirjeldus	Töötajaid	Vaikimisi väljamakse liik	Näita palg...	Palgateatise kirjeldus	Kontrolli palgagrupi summasid	Peida ülev...	Nimi töötajate loendis	Näita port...	Töötasu liigi gruppe					
LIM_TELEFON	Telefonikulu limit	1		☐		☐	☐		☐						
SOOD_SMKUU	SM tasub riik, sisestada summana 1	2		☐		☐	☐		☐						
SOOD_TTMVABA	Täiendav TM vaba (vile 32), sisestada 1	–		☐		☐	☒		☐						
TAPEN_III_PROT	Pensioni III sammas protsent töötandja	–		☐		☐	☐		☐						
TAPEN_III_SUMMA	Pensioni III sammas summa töötandja	–		☐		☐	☐		☐						
TASU_GRAAFIK	Kuupalk, tunnipõhine arvestus	4	10	☒	Kuupalk	☒	☐	Kuupalk	☒						
TASU_JUHATUS	Juhatuse tasu reserviarvestusega	–	21	☒	Juhatuse tasu	☒	☐	Kuupalk	☐						
TASU_JUHNK	Juhatuse/Nõukogu liikme tasud	–	21	☒	Nõukogu, juhat...	☒	☐		☐						
TASU_KUUPALK	Kuupalk, päevapõhine arvestus	10	10	☒	Põhipalk	☒	☐	Kuupalk	☒						
→ TASU_LISA	Igakuine lisatasu	3	10	☒	Lisatasu	☐	☐	Lisatasu	☒						
TASU_NOUKOGU	Nõukogu liikme tasu	–	21	☐		☐	☐		☐						
TASU_TUND	Tunnitasu	6	10	☒	Töötasu	☐	☐	Tunnitasu	☒						

Töötasusid saab kirjeldada nii loendi vaates kui ka kaardipõhiselt. Kaardipõhiseks kirjeldamiseks tuleb vajutada loendi lintmenüül nuppu **REDIGEERI**.

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse soovitud töötasu liigi tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse töötasu liigi tähisele vastav kirjeldus.
Töötajaid	Kuvatakse mitme TÖÖTAJA KAARDI alamkaardil TÖÖTASUD vastavat töötasu liiki hetkel kasutatakse. Numbrile vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Väljamakse liik	Vajalik valida nendele tasudele, mis peavad kajastuma TSD-l. Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida tasule vastava VÄLJAMAKSE LIIGI. Tasu liigile valitud väljamakse liik lisatakse automaatselt töötaja töötasule kui töötaja on resident. Kui töötaja on mitteresident, siis muudetakse väljamakse liiki automaatselt vastavalt väljamakse liigi seadistusele. Näiteks töötasu väljamakse liigiga 10 muutub mitteresidendile lisades väljamakse liigiga 120ks. Enamlevinud TÖÖTASU LIIKIDEGA seotud VÄLJAMAKSE LIIGID on: Töötasu liigid, TASU_TUND, TASU_KUUPALK, TASU_GRAAFIK, TUNNITASU, TUNNITASUÕÖ - vl 10 - resident, Eestis töötav ilma A1 töötaja- vaikimisi - vl 11- resident, töö välisriigis, Eesti A1/E1 1 - vl 12 – resident, töö Eestis, välisriigi A1/E1 1 - vl 120 - mitteresident, Eestis töötav ilma A1 töötaja - vl 121- mitteresident, töö välisriigis, Eesti A1/E1 1 - vl 122 – mitteresident, töö Eestis, välisriigi A1/E1 1 Töötasu liigid, TASU_JUHATUS, TASU_JUHNK, TASU_NOUKOGU - vl 21- resident, Eestis töötav ilma A1 töötaja- vaikimisi - vl 22- resident, töö välisriigis, Eesti A1/E1 1 - vl 23 – resident, töö Eestis, välisriigi A1/E1 1 - vl 156- mitteresident, Eestis töötav ilma A1 töötaja - vl 157- mitteresident, töö välisriigis, Eesti A1/E1 1 - vl 159 – mitteresident, töö Eestis, välisriigi A1/E1 1

	Töötasu liigid, TASU_LISATUND_TVL, TASU_TVL • vl 17- resident, Eestis töötava ilma A1 töötaja- vaikumisi • vl 19- resident, töö välisriigis, Eesti A1/E11 • vl 20 – resident, töö Eestis, välisriigi A1/E11 • vl 123- mitteresident, Eestis töötava ilma A1 töötaja • vl 124- mitteresident, töö välisriigis, Eesti A1/E11 • vl 125 – mitteresident, töö Eestis, välisriigi A1/E11
Vaikumisi summa	Töötasu liigile saab seadistada vaikumisi väärtuse, mis tasu liigi valimisel automaatselt töötajale lisatakse. Näiteks kui ettevõttes on kõikidel töötajatel telefoni limiit 30 eurot, saab selle summa lisada vaid töötasu liigi valimisel.
Peida ülevaates	Võimaldab määrata kas antud TÖÖTASU LIIGI infot kuvatakse aruandes TÖÖTASUDE ÜLEVAADE või mitte. Juhul kui väljal on märges, siis TÖÖTASU LIIGI infot aruandesse TÖÖTASUDE ÜLEVAADE ei kuvata.
Näita palgateatisel	Võimaldab määrata kas antud TÖÖTASU LIIGI infot kuvatakse PALGATEATISE osas LEPINGULISED TASUD või mitte. Vaikumisi on väli märkimata. Juhul kui väli on märgitud kuvatakse PALGATEATISEL antud TÖÖTASU LIIGIGA seotud infot. Info leitakse TÖÖTAJA KAARDI alamkaardilt TÖÖTASUD veergudest ALATES, KUNI ja SUMMA. Kusjuures: • PALGATEATISEL kuvatakse ainult selle TÖÖTASU LIIGI infot, mis on vastaval PALGATEATISE PERIOODIL kehtiv. • kui LEPINGULINE TASU on vastava PALGATEATISE PERIOODI kestel muutunud, siis kuvatakse kõigi muutunud TÖÖTASU LIIKIDE infot eri ridadel. • kui LEPINGULINE TASU on PALGATEATISE PERIOODI kestel muutunud, kuvatakse vastaval real sulgudes lisaks ka TÖÖTASU LIIGI kehtivuse algus ja/või lõppkuupäevad. Näiteks: [ALATES 01. 04.17], [KUNI 31. 04.17.] või [01.04. 17-31.04.17.] • juhul kui TÖÖTASU LIIGI on olnud kehtiv kogu PALGATEATISE PERIOODIL, kehtivuse kuupäevi ei kuvata.
Palgateatise kirjeldus	Võimaldab sisestada teksti, mida antud TÖÖTASU LIIGI puhul PALGATEATISE osas LEPINGULISED TASUD kuvatakse. Juhul kui veerg on täidetud kasutatakse PALGATEATISEL alati sellesse veergu sisestatud teksti, vastasel juhul veergu KIRJELDUS sisestatud teksti.
Nimi töötajate loendis	Kuni 10 töötasu liiki on võimalik veergudena nähtavale tuua TÖÖTAJATE LOENDISSE . Selleks tuleb antud veergu sisestada TÖÖTAJATE LOENDISSE tekitatava veeru pealkiri.
Nimi töösuhete ülevaates	Aruandesse TÖÖSUHETE ÜLEVAADE on võimalik veergudena nähtavale tuua töötaja kehtiv töötasu. Selleks tuleb antud veergu sisestada sellele töötasule veeru pealkiri, mida soovitakse ülevaates näha.
Näita portaalis	Töötasu liigile sisestatakse marker kui tasu liiki soovitakse kuvada töötajale ja juhile TÖÖTAJA PORTAALIS avanevates töötaja vaadetes. Töötaja näeb oma töötasu andmeid kuhjast MINU ANDMED avanevas vaates ning juht oma alluvate andmeid portaalis MINU TIIM avanevas vaates. Lisaks töötasu liigile lisatud markerile tuleb teha seadistused ka asukohas TAOTLUSE LIIGID-> TASUD.
Kontrolli palgagrupi summasid	Kui ettevõtte kasutab palgagruppe ja soovib, et töötajale töötasu lisades kontrollitakse ning võrreldakse palgagrupile määratud tasu alam-ja ülemmäära töötajale sisestatud töötasuga, tuleb veergu sisestada marker.

	Kontrolli ja võrdlust saab teha vaid juhul, kui kasutatakse töölepingu ja töötasu rea sidumist.												
Sorteerimise jknr.	Võimaldab määrata millises järjestuses TÖÖTASU LIIKIDE infot PALGATEATISE osas LEPINGULISED TASUD kuvatakse. Number 1 kuvatakse esimesena jne.												
Väline ID	Võimaldab sisestada töötasu liigile ettevõtte väliselt kasutusel oleva aruandluse jaoks vajalikku tähist. Näiteks kui on tegemist kontserni ettevõttega ning aruandluse jaoks on vaja tähistada vastav töötasu liik teise ehk kontsernis kasutusel oleva tähisega. Vastava tähise saab SOAP liidesega pärida kontserni aruandlusesse.												
Töötasu liigi grupe	Töötasu liigi grupe kasutatakse vaid BI analüütika jaoks. Töötasud saab siduda erinevate gruppidega, mille alusel andmeid analüütikas näidatakse. Töötasu liigi grupid seadistatakse eelnevalt asukohas TÖÖTASU LIIGI GRUPID ning seejärel saab nendega siduda töötasu liike. Sidumist saab teha vaid töötasu kaardipõhises vaates. Töötasu liigi kaart (Palk365) ✓ Salvestatud TASU_KUUPALK Töötasu > Töötasu liigi grupid <table><thead><tr><th>Nr. ↑</th><th>Nimetus</th><th>Määratud</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>KINNIPIDAMINE</td><td>☐</td></tr><tr><td></td><td>LISATASU</td><td>☐</td></tr><tr><td>→</td><td>PÕHITASU</td><td>☒</td></tr></tbody></table>	Nr. ↑	Nimetus	Määratud		KINNIPIDAMINE	☐		LISATASU	☐	→	PÕHITASU	☒
Nr. ↑	Nimetus	Määratud											
	KINNIPIDAMINE	☐											
	LISATASU	☐											
→	PÕHITASU	☒											
Lepingu malli nr	Standardlahenduse töötasu liike nagu näiteks TASU_KUUPALK ja TASU_TUND saab trükkida eelseadistatud LEPINGU ALUSPÕHIADELE . Kui ettevõttes on seadistatud ettevõttepõhiseid tasu liike, mida samuti on soovi lisada väljatrükitavale lepingu aluspõhjale, siis saab kuni 10-le tasu liigile seadistada aluspõhja jaoks numbreid [1, 2, 3 jne].												

TÖÖTASU LIIGI tähiseid kasutatakse **ARVUTUSTE** valemities. Seepärast peab olemasolevate tähiste muutmisel olema äärmiselt ettevaatlik.

1.1.8.2. Parameetrid

Parameetritena kirjeldatakse ennekõike töötaja töötasu maksustamisega seotud täiendavad tingimused. Parameetreid saab luua ja kasutada ka teiste töötasuga seotud arvutusreeglite loomise lihtsustamiseks.


Töötajaga seotud parameetrid sisestatakse **TÖÖTAJA KAARDI** alamkaardil **PARAMEETRID**.

Parameetrite tähiseid kasutatakse arvutusvalemite koostamisel sh näiteks ka puhkuse reservi arvestusel.

Parameetrite seadistus avaneb asukohast:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAANDMED/PARAMEETRID

Väli	Selgitus
Nr.	Parameetri tähis.
Kirjeldus	Parameetri tähisele vastav kirjeldus.

Ei suleta töösuhte lõpetamisel	Võimaldab määrata kas antud PARAMEETER suletakse automaatselt töötaja töösuhte lõpetamisel või mitte. Lõpetades töötajaga töösuhte ehk sisestades TÖÖTAJA KAARDI alamkaardile TÖÖSUHE kuupäeva veergu KUNI küsitakse kasutajalt:  Vastates JAH suletakse automaatselt kõik hetkel kehtivad töötaja lepingute ja parameetrite read, ja nende parameetrite read, mille puhul on märges veerus EI SULETA TÖÖSUHTE LÕPETAMISEL. Kasutatakse näiteks nende parameetrite puhul, mida võib olla vaja kasutada ka pärast töötaja töösuhte lõppemist. Näiteks juhul kui töötajale makstakse ka pärast töösuhte lõppu tasusid, millelt soovitakse arvestada pensionikindlustuse makseid.
Töötajad	Kuvatakse töötajate arvu, kelle vastava parameeter on hetkel aktiivne. Numbril vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Nimi töötajate loendis	Parameetrite veergusid on võimalik nähtavale tuua ka TÖÖTAJATE LOENDISSE . Selleks tuleb veeru pealkirjana kuvatav tekst sisestada antud seadistuse veergu.
Kaasa üleviimisel	Marker sisestatakse vaid nendele parameetritele, mida soovitakse töötaja andmete ühest ettevõttes teise kopeerimisel kaasata.
Peidetud	Kui mõne seadistatud parameeter ei ole ettevõttes vajalik, siis selle asemel, et väärtus kustutada, on see võimalik ära peita ning hiljem vajadusel taas nähtavale tuua.

Töötaja pensionikindlustusega seotud **PARAMEETREID** saab lisada/uuendada ka regulaarselt käivituva automaattöö abil ehk vastavalt seadistatud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDELE**.

Parameeter **SMKUUEI – SM-I MIINIMUMI KUUMÄÄRALT EI TASUTA** – on vaja lisada koos kehtivusajaga nende töötajatele, kelle puhul ei ole tööandjal kohustust maksta sotsiaalmaksu miinimumi kuumääralt vaid tegelikult tasult.

Parameetrite seadistusse on lisatud ka TSD loomist juhtivad **SÜSTEEMIPARAMEETRID**, mida ei tohi kustutada ja mida ei ole vaja töötajatega siduda.

- **TSDKOODMUUDETAV – TSD LOOMISE PARAM:** Lubab muuta väljamakseliike
- **TSDPARANDUSEKOOD – V:** Parandusdeklaratsiooni loomise põhjuse kood
- **TSDSUMMA – TSD LOOMISE PARAM:** Summad töötajate kaupa

1.1.8.3. Pangad

Seadistuses kirjeldatakse HRM4Baltics kasutusel olevad pangad.

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAANDMED/PANGAD](#)

Väli	Selgitus
Nr.	Vabalt sisestatav panga number. Siin sisestatud PANGA NUMBRIT on võimalik valida TÖÖTAJA KAARDI alamkaardile PANGAKONTOD veergu PANGA NR ja samuti VÖLANÕUETE loendi vastavasse veergu Panga infot kasutatakse pangamakse faili koostamisel.
Nimetus	Võimaldab sisestada PANGA TÄHISELE vastava kirjelduse/nimetuse.
Panga Kood	Eesti pankadevahelises arveldussüsteemis kokku lepitud panga kood

BICSWIFT	Pankadevahelises arvelduses kasutatav kood. (BIC - Bank Identification Code ehk SWIFT-kood - The Society for Worldwide In) Ülemaailmne Pankadevahelise Finantsinfo Ühing - Liikmespankade omandusse kuuluv ühingu, mis haldab maailma suurimat finantsinfot vahendavat arvutivõrku.
Töötajaid	Kuvab töötajate arvu, kellele on antud pank töötaja pangakontode loendisse lisatud ja see on hetkel kehtiv. Väljal oleval numbril vajutades avaneb vastav TÖÖTAJATE LOEND .
IBAN riigi tähis	Sisestatakse panga IBAN riigi tähis, mille alusel tuvastab programm, kas töötajale sisestatud IBAN on korrektne ning leiab ka seadistusest panga nimetuse.
IBAN panga tähis	Sisestatakse panga IBAN tähis, mille alusel tuvastab programm, kas töötajale sisestatud IBAN on korrektne ning leiab ka seadistusest panga nimetuse.
Kont. rühm	Igale pangale on võimalik seadistada erinev KONTEERINGURÜHM , millega määratakse missugustele pearaamatukontodele väljamakse kanded konteeritakse.

1.1.8.4. Võlanõude liigid ja võlanõudjad

[VÕLANÕUETE LIIKIDE JA VÕLANÕUDJATENA](#) kirjeldatakse kinnipidamiste tähised ja isikud (kohtutäiturid), kelle kasuks konkreetse võlanõude alusel kinnipidamisi tehakse.

Sisestatud [VÕLANÕUDE LIIKE JA VÕLANÕUDJAD](#) saab lisada [TÖÖTAJA KAARDI](#) alamkaardile [VÕLANÕUDED](#).

[VÕLANÕUETENA](#) sisestatakse reeglina ainult kohtutäituritele tehtavad maksed. Teised igakuised kindla summaga kinnipidamised, so näiteks ülekulude kinnipidamised, elatiste maksed jne. lisatakse reeglina [TÖÖTAJA KAARDI](#) alamkaardile [TÖÖTASUD](#), kasutades seal vastavat [TÖÖTASU LIIKI](#).

Eelnevalt välja arvatud muutuvate summadega igakuised või ühekordsed kinnipidamised ja/või võlanõuded registreeritakse reeglina [PALGAŽURNAALI](#) kaudu otse vastavatele [PALGAKONTODELE](#).

Kinnipidamise palgakontodele (HRM4Baltics standardlahenduses [PALGAKONTOD](#) vahemikus [2500](#) kuni [2998](#)) registreeritakse kinnipidamise summa positiivse summana.

Võlanõuete liikide seadistus

Väli	Selgitus
Nõude liigi tähis	Sisestatakse nõude liigi tähis/kood.
Kirjeldus	Sisestatakse nõude liigi kirjeldus.
Vaikimisi tähtsusjärjestus	Nõude liigile saab lisada tähtsusjärjestuse, mis lisatakse automaatselt nõude kaardile kui antud liik valitakse. Kui töötajal on sama liiki nõudeid mitu, saab tähtsusjärjestus töötaja nõude kaardil ka muuta. Tähtsusejärjestuse alusel hakkab programm kinnipidamisi arvutama.
Vaikimisi alles jäätav summa	Nõude liigile saab määrata vaikimisi summa, mis peab pärast kinnipidamise arvutamist töötajale alles jääma.
Vaikimisi alles jäätav %	Nõude liigile saab määrata %, mis peab töötasust alles jääma pärast kinnipidamise tegemist.
Alles jäetava summa valem	Töötasust alles jäetava summa saab arvutada väljale sisestatud valemi alusel.
Sulgemise valem	Ajavalemiga saab seadistada millal suletakse töötaja võlanõude kaart pärast tema töösuhte lõppemist.
Konteerimiskuupäev	Nõude liigile saab määrata mis kuupäev lisatakse kinni peetavale summale, kas arvestuse kuupäev või väljamakse kuupäev. Kui väli on täitmata lisatakse kanded automaatselt väljamakse kuupäev.
Võlanõuded	Kuvatakse kui mitu võlanõude kaarti on antud nõude liigiga.

Võlanõudjad

Väli	Selgitus
Nr	Sisestatakse VÕLANÕUDJA kood või tähis.
Nimi	Isiku (nt kohtutäituri) nimi, kelle kasuks kinnipidamisi tehakse.
Panga nr	Väljale valitakse eelseadistatud loendist PANGAD sobiva PANGA NUMBER , so isiku, kelle kasuks VÕLANÕUDE KINNIPIDAMINE tehakse (nt kohtutäituri) PANGA NUMBER . PANGA andmeid kasutatakse kinnipeetava summa pangamakse faili loomisel.
Pangakonto	Isiku, kelle kasuks kinnipidamine tehakse (nt kohtutäituri) pangakonto number (ei ole kohustuslik, kasutati kuni 2015 aasta alguseni).
IBAN	Isiku, kelle kasuks võlanõude kinnipidamine tehakse (nt kohtutäituri) pangakonto number IBAN kujul.
Viitenumber	VÕLANÕUDEL kajastatud viitenumber.
Makse saaja	Sisestatakse makse saaja nimi, kellele ülekanne tehakse.
Registreerimisnr	Sisestada saab kohtutäituri registreerimise numbri.
Võlanõuded	Veerus kuvatakse kui mite võlanõude kaardiga on kohtutäitur seotud.
Panga nimetus	Väljale lisatakse automaatselt rea väljale PANGA NUMBER sisestatud numbrile vastav nimetus loendi PANGAD veerust NIMETUS .

1.1.9. LEPINGUD

1.1.9.1. Töölepingu liigid


Seadistusega määratakse HRM4Baltics lahenduses kasutusel olevad töölepingute liigid. Seadistatud töölepingu liike on võimalik valida **TÖÖTAJA KAARDI** alamkaardile **LEPINGUD**.

Seadistus tehakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/TÖÖLEPINGUD](#)

Nr. ↑	Kirjeldus	Tööt...	Liik	Default Working Factor	Katseaja pikkus	Luba kats... pikk... jaot...	Statistika liik	Struktuuri liik	Stat. koostise liik	Töötamise liik (TOR)	TÖR saamise liik
→ 10	Määramata ajaks	46	Tööleping	0,00	+4K-1P	☒	Tööleping	Määramata...		1	Töösuhete al...
11	Määramata ajaks, osalise tööa...	16	Tööleping	0,00	+4K-1P	☐	Tööleping	Määramata...		1	Töösuhete al...
20	Määratud ajaks	4	Tööleping	0,00	+4K-1P	☐	Tööleping	Määratud a...		1	Töösuhete al...
21	Määratud ajaks, osalise tööaj...	2	Tööleping	0,00	+4K-1P	☐	Tööleping	Määratud a...		1	Töösuhete al...
30	Nõukogu liikme teenistuslepi...	1	Nõukogu li...	0,00		☐	Puudub	Ei kaasata ...		601	Lepingu ka...
31	Juhatuse liikme ametileping	2	Juhatuse lii...	0,00		☐	Puudub	Ei kaasata ...		601	Lepingu ka...
40	Töövõtuleping	2	Töövõtulep...	0,00		☐	Puudub	Ei kaasata ...		600	Lepingu ka...
50	Muud	2	Muu	0,00		☐	Puudub	Ei kaasata ...	Ei kaasata ...		Ei saadeta

Väli	Selgitus
Nr.	Töölepingu liigi tähis.
Kirjeldus	Töölepingu liigi tähisele vastav kirjeldus.
Töötajad	Kuvatakse vastava tähisega seotud töötajate arvu. Numbril vajutades avaneb vastav töötajate loend.
Liik	Töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse personaliaruannetes ja statistilistes aruannetes TÖÖJÕU LIKUVUS ja STATISTIKA PALK .
Vaikimisi töökoormus	Lepingu liigi põhiselt on võimalik seadistada vaikimisi töökoormust, mis lisatakse töötaja lepingu reale töötaja koormuseks, kui lepingu reale valitakse lepingu liik.
Katseaja pikkus	Automaatselt katseaja lõpukuupäeva arvutamiseks sisestatakse katseaja pikkuse valem.

	Näiteks: 4K-1P valemi puhul on katseaja pikkuseks 4 kuud. Kui töötaja tööleping algab 01.06.2020 siis katseaja viimaseks päevaks leitakse 30.09.2020.
Luba katseaja pikkuse jaotamine	Katseaja perioodi lühendatakse automaatselt vastavalt töösuhte pikkusele, kui vähemalt lisatav katseae on pikem kui pool töösuhtest. Näiteks. Töölepingu pikkus on 4 kuud, vähemalt lisatav katseae on samuti 4 kuud, seega automaatselt muudetakse katseaja pikkuseks 2 kuud.
Statistika liik	Vastavale töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse aruandes STATISTIKA PALK .
Struktuuri liik	Vastavale töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse aruandes TÖÖTASU STRUKTUUR .
Stat. koolituse liik	Vastavale töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse aruandes TÄISKASVANUTE KOOLITUS .
Töötamise liik (TÖR)	Vastavale töölepingule lisatav tunnus, mida kasutatakse Maksu – ja Tolliameti töötamise registrisse (TÖR) andmete saatmisel.
TÖR saamise liik	Võimaldab seadistada HRM4Baltics TÖÖLEPINGUTE ja TÖR SAATMISE LIIGI SEODED : Võimalikud variandid: TÖÖSUHTE ALUSEL - antud TÖÖLEPINGU LIIGI puhul saadetakse TÖR-i info üle X-tee TÖÖTAJA KAARDI alamkaardile TÖÖSUHE sisestatud iga töösuhte rea kohta eraldi. Juhul kui töötajal on sama TÖÖSUHTEGA seotud mitu erinevat lepingu rida, lisatakse neile sama TÖÖREGISTRI ID. LEPINGU KAUPA - antud TÖÖLEPINGU LIIGI puhul saadetakse TÖR-i info üle X-tee TÖÖTAJA KAARDI alamkaardile LEPINGUD sisestatud iga rea kohta eraldi. Seega igale lepingu reale lisatakse TÖR-st saabunud xml-st erinev TÖÖREGISTRI ID. Seda ka juhul kui kõigi LEPINGUTE puhul on kehtiv sama TÖÖSUHE. EISAADETA - antud TÖÖLEPINGU LIIGI puhul TÖR-i infot üle X-tee ei saadeta.
Lepingute numbrid	Töötajate töölepingutele numbreid lisamiseks on võimalik kasutada automaatset numbriseerijat. Kasutatava numbriseeria valimiseks tuleb eelnevalt teha seadistus asukohas: FINANTSJUHTIMINE/SEADISTUS/HALDUS/NUMBRISEERIAID Lepingute numbreid saab lepingute loendis kuvada kahte erinevat moodi. Ühel juhul kuvatakse lepingut ja lepingu lisa ühes veerus ning teisel juhul on need veerud eraldi. Seadistust saab hallata RAKENDUSE ALA SEADISTUSE väljaga LEPINGU LISA ERALDI . 
Käsitsi numbriseeri a	Markeri aktiveerimisel saab vastavale lepingu liigile sisestada numbreid käsitsi, mitte automaatselt numbriseerijast.


Säilita lepingu nr lepingu lisal	Juhul kui marker on väljale sisestatud ning seadistust väljal LEPINGULISA SUFIKS ei ole, antakse igale lepingu lisa reale sama number, mis lepingul.
Lepingu nr. töötaja kaardi nr.	Lepingu numbrina saab kasutada ka töötaja kaardi numbrit. Sellisel juhul omistatakse lepingu reale sama number, mis on töötaja kaardil, kellele lepingu rida sisestatakse.
Lepingulisa sufiks	Kasutades automaatset lepingute numbriseeriat või töötaja kaardi numbrit lepingu numbrina saab seadistada lepingu lisadele antava sufiksi. Näiteks: Lisades lepingulisa sufiksiks - saab töötaja esimene lepingu lisa numbriks 12-1, järgmine lisa numbri 12-2 jne.
Lepingu lisa number	Kasutades automaatset lepingute numbriseeriat saab seadistada ka lepingu lisadele antavat numbrit. Näiteks: Lisades lepingulisa numbriks 1 saab töötaja esimene lepingu lisa numbriks 12-1, järgmine lisa numbri 12-2 jne.
Vaikimisi parameeter 1..3	Igale lepingu liigile on võimalik seadistada kuni 3 vaikeparameetrit, misjärel vastava lepingu liigi lisamisel töötajale, lisatakse parameeter automaatselt.
Väline ID	Võimaldab sisestada töölepingu liigile ettevõtte väliselt kasutusel oleva aruandluse jaoks vajalikku tähist. Näiteks kui on tegemist kontserni ettevõttega ning aruandluse jaoks on vaja tähistada vastav töölepingu liik teise ehk kontsernis kasutusel oleva tähisega.
Rea lõppemise põhjus kohustuslik	Markeri lisamisega muutub lepingu reale veergu KUNI KUUPÄEVANI kuupäeva lisamisega kohustuslikuks lepingu lõpetamise põhjuse sisestamine. Lõpetamise põhjus tuleb lisada enne lepingu reale lõpu kuupäeva sisestamist.
Näita portaalis	Saab määrata missuguseid lepingu liike kuvatakse töötajale iseteenindusportaaalis. Lisaks markerile töölepingu liigi peal, peab olema seadistatud ka TAOTLUSE LIIK/LEPING .
Ära kaasa koosseisu	Väli on seotud kuupäeva põhise struktuuri ja koosseisu loomisega. Võimaldab määrata missuguseid lepingu liike koosseisu loomisel ei kaasata.
Vaikimisi lõpetamise alus	Lepingu liigile saab määrata vaikimisi lepingu lõpetamise aluse. Kui töötaja töösuhete loendisse lisatakse töösuhete lõpu kuupäev, siis vastavalt lepingu liigile, mis on töötajal lepingute loendis, lisatakse automaatselt ka lahkumise aluse tähis.

1.1.9.2. Lepingute aluspõhjad

Eelseadistatud lepingu aluspõhjasid saab kasutada [TÖÖTAJA KAARDI](#) ja alamkaartidele [LEPINGUD](#), [TÖÖTASUD](#), [PANGAKONTOD](#) sisestatud andmete lisamiseks valitud lepingu aluspõhjale. Piisab töötaja andmete sisestamisest Business Centrali ja Business Central sisestab juba ise vastavad andmed valitud lepingu aluspõhjal defineeritud väljadele. Seega tuleb andmed sisestada ainult üks kord, mis omakorda vähendab vigade tekkimist töölepingute koostamisel

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/LEPINGUTE ALUSPÕHJAD](#)




ARUANDE ID	ARUANDE NIMETUS	KIRJELDUS	ETTEVÖTTE NIMI	PROGR...	LIIK
24002199	Koosta leping	Tööleping	Merilini Juures OÜ		Word

Väli	Selgitus
Aruande ID	Tabeli number, kuhu lepingupõhi seadistatakse.
Aruande nimetus	Tabeli kirjeldus, kuhu lepingupõhi seadistatakse.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada lepingupõhja tähisele vastav kirjeldus.
Ettevõtte nimi	Saab määrata, millises ettevõttes antud lepingupõhi kehtib, kui jätta ettevõtte määramata, siis kehtib sama lepingupõhi üle ettevõtete.
Liik	Näitab dokumendi liiki. N:Word

3.1.1.1.1 Lepingu aluspõhja loomine ja seadistamine


Vali lintmenüüs **Uus/Uus**, mille tulemusel avaneb aken, kus vali **LISA WORDI KUJUNDUS**. Selle tulemusena tekib uus lepingu aluspõhja rida. Olles lepingupõhja real vali lintmenüüs **KUJUNDUS/EKSPORDI KUJUNDUS**. Süsteem loob selle tulemusel Wordi faili.




ARUANDE ID	ARUANDE NIMETUS	KIRJELDUS	ETTEVÖTTE NIMI	PROGR...	LIIK
24002199	Koosta leping	Tööleping	Merilini Juures OÜ		Word

Loodud Wordi formaadis lepingu aluspõhja saab vastavalt soovile hakata kujundama, sinna kopeerida enda ettevõtte lepingu tekst või kirjutada vaba teksti.


Loodud lepingupõhja seadistamiseks peab olema Wordis seadistatud Developer funktsioon. Selleks tuleb avada Wordi menüüst: **FILE/OPTIONS/CUSTOMIZE RIBBON/MAIN TABS** ja valiku **DEVELOPER** ette lisada marker ning vajutada seejärel **OK**.




Lepingupõhjal olles tuleb Wordi lintmenüült valida **DEVELOPER/XML MAPPING PANE** ja paremal pool avanenud paanil õige **XML PART**.




Järgmiseks ava **EMPLOYEECONTRACTS**



Nüüd on võimalik seadistada lepingupõhja. Kõik väljad, mida soovite, et täidaks süsteem automaatselt, tuleb tekstis asendada süsteemi väljaega. Selleks kustuta üleliigne tekst ja jäta kursor vilkuma kohale kuhu soovite süsteemi teksti paigaldada. Otsi paremalt **XML MAPPING** paanilt õige väli, mida soovite lepingule määrata ja tee valikul parem hiireklõps – **INSERT CONTENT CONTROL** ja seal sobiv formaat **PLAIN TEXT**.



Kui kõik väljad on seadistatud, siis salvesta loodud dokument arvutisse ja liigu tagasi HRM4Baltics lahendusse lepingupõhjade seadistuse lehele. Lepingupõhjade seadistuse lehel tuleb olla loodud lepingupõhja real valida lintmenüüs **KUJUNDUS / IMPORDI KUJUNDUS**.



Avaneb aken **IMPORDI WORDI DOKUMENT**, kus saab valida asukoha arvutist, kuhu lepingupõhi on salvestatud. Valides lepingupõhja, lisatakse see lepingupõhja rea külge. Seejärel tuleb veel vajutada nuppu **UUENDA KUJUNDUST**.

Kirjelduse veerus tuleb kindlasti muuta süsteemi poolt loodud kirjeldus endale sobivaks ja arusaadavaks.

1.1.10. AMETIKOHAD

Loendis **AMETIKOHAD** kirjeldatakse ettevõttes planeeritavad ametikohad ja ametikohtadega seotud muud määratlused. Seadistustes loodud ametikohti saab valida töötaja **LEPINGUTE** real töötaja ametikohaks, planeerida struktuuriüksustesse jne.

Ametikohtade loendisse kuvatakse andmed [AMETIKOHA KAARTIDELT](#), otse loendis uut ametikohta kirjeldad ja muudatusi teha ei ole võimalik. Uue ametikoha loomiseks on lintmenüül nupp [UUS](#). Ametikoha loomisel luuakse igale ametikohale unikaalne kaart.

Loend [AMETIKOHAD](#) avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETIKOHAD](#)

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse ametikoha number/tähis.
Nimetus	Sisestatakse ametikoha numbrile vastav nimetus.
Nimetus (inglise keeles)	Sisestatakse ametikoha nimetus inglise keeles.
Nimetus (muus keeles)	Sisestada saab ametikoha nimetust mõnes muus keeles. Väli on vaja isikupärastamisega välja tuua. Lisaks on sama nimetusega veerg võimalik isikupärastamisega nähtavale tuua loenditesse AMETIKOHAD ja TÖÖTAJATE LOEND .
Liik	Võimaldab määrata ametikoha liigi kasutamise ja kuvamise viisi ametikohtade loendis. Valikud: PEALKIRI - ametikohtade grupi pealkiri, kuvatakse loendis paksus kirjas. Pealkirjaks märgitud ametikohta ei saa valida struktuuriüksustesse ja Töötaja kaardi lepingureale. TAVALINE - ametikoha nimetus, kuvatakse loendis tavalises kirjas. Ametikohta saab valida struktuuriüksustesse ja Töötaja kaardi lepingureale.
Summeerimine	Seadistus võimaldab summeerida ametikohti, kasutatakse näiteks valiku LIIK > PEALKIRI korral. Summeeritud ametikohtade summasse kaasatakse nii lukustatud kui ka lukustamata ametikohtade kaardid. Kokkuvõttesse ei kaasata lahkunud töötajaid.
Töötajaid	Kuvatakse töötajate arv, kellel on antud ametikohal kehtiv tööleping. Numbril vajutades avaneb nende töötajate loend.
Planeeritud	Sisestatakse planeeritud ametikohtade arv. AMETIKOHTADE planeerimiseks valitakse lintmenüül nupp PLANEERIMINE .
Dimensiooni väärtus 1/Dimensiooni väärtus 2	Ametikohaga saab vaikimisi siduda kahe erineva dimensiooni väärtused. Eelnevalt on vaja seadistusega määrata, missuguseid dimensioone ametikohaga siduda saab. Seadistus tehakse asukohas PALGAARVESTUSE SEADISTUS kiirkaart DIMENSIOONID .
Ameti nõude number nr	Valitakse eelnevalt seadistatud AMETIKOHA NÕUDE GRUPP . Nõuete grupiga määratakse nõuded (nt dokument, haridus, oskused jne) mis antud ametikohal on kohustuslikud. Loendis töötajate ametikoha nõuded on seejärel võimalik jälgida, kellel on nõuded täidetud ja kellel mitte. Ametikoha nõue saab olla nii ametikoha põhine, kui on võimalik ka töötajapõhiselt nõudeid lisada.
Loo automaatselt tervisekontroll	Markeri aktiveerimisel luuakse töötajale automaatselt tervisekontrolli kaart kui töötajale on lepingu reale sisestatud ametikoht ja töötajal ei ole hetkel kehtivat tervisekontrolli kaarti. Vastasel juhul saab tervisekontrolli kaardi luua käsitsi töötaja kaardi pealt.
Asendajad ei ole nõutud taotlusel	Väli on kasutusel HRM4Baltics PUHKUSEAVALDUSTE funktsionaalsuses. Marker tähistab ametikohta, kellel ei ole kohustust puhkuseavaldusele lisada asendajat. Teistel ametikohtadel on asendaja lisamine alati kohustuslik.

Elutähtsa teenuse osutaja	Markeriväli, mis tähistab elutähtsa teenuse osutaja ametikohta. Marker kandub automaatselt lepingu reale, kui töötajale listakse ametikoht. Markerit on vajadusel võimalik lepingu realt käsitsi eemaldada või ka käsitsi lisada. Soovitav on ametikohale marker lisada, kui kõik töötajad, kes ametikohal töötavad, on määratud elutähtsa teenuse osutajateks. Vastasel juhul on soovitatav marker lisada käsitsi lepingu reale käsitsi. Marker on nähtav töötajate loendis, töötajate lepingute loendis ja töösuhete ülevaates.
Taustakontroll	Marker lisatakse nendele ametikohtadele, kus on nõutud töötaja taustakontroll. Marker kandub automaatselt lepingu reale, kui töötajale listakse ametikoht. Markerit on vajadusel võimalik lepingu realt käsitsi eemaldada või ka käsitsi lisada. Soovitav on ametikohale marker lisada sellisel juhul kui kõikidelt selle ametikoha töötajatelt on taustakontroll nõutud. Vastasel juhul on soovitatav marker lisada käsitsi lepingu reale käsitsi. Marker on nähtav töötajate loendis, töötajate lepingute loendis ja töösuhete ülevaates.

Vastuvõtuajad	Vabatekstiväli, kuhu saa sisestada vastuvõtu ajad näiteks arstidele või muude alade esindajatele, kes võtavad vastu kliente kindlatel kellaaegadel. Väli on nähtav vaid AVALIKU TEENISTUSE rakendusala sisselülitamisel.
Registreerimise telefoni nr	Vabatekstiväli, kuhu saab sisestada telefoni numbri näiteks arstidele või muude alade esindajatele, kelle vastuvõtule peab registreerima. Väli on nähtav vaid AVALIKU TEENISTUSE rakendusala sisselülitamisel.
Töötaja konteeringurühm	Avanevast rippmenüüst saab valida TÖÖTAJA KONTEERINGURÜHMA, millega juhitakse töötaja tasude konteeringureegleid pearaamatukontodele. Juhul kui töötajal on mitu kehtivat lepingu rida osakoormusega ja erinevate ametikohtadega, siis rakendub talle selle ametikohaga seotud konteeringurühm, mis on märgitud peamiseks. Kui lisada ametikohale konteeringurühm, lisatakse see automaatselt töötaja kaardile, kui töötajale on lepingu reale ametikoht määratud.
Tööülesannete lühikirjeldus	Sisestatakse ametikoha tööülesannete lühikirjeldus. Kirjelduse saab lisada defineeritud väljale töölepingu aluspõhjal. Väljale sisestatava teksti pikkus on kuni 2024 tähemärki.
Töötunni liik	Ametikohale saab valid eelnevalt seadistatud töötundide liigi, mis on kasutusel tööajatabelites. Selle alusel on võimalik tööajatabelis jälgida, missuguseid töötunni liike ja kui palju on päeva kohta tehtud. Näiteks PAKKIJALE lisada töötunni liigiks PAKKIMINE, TOOTMISTÖÖLISELE TOOMINE.
Hüperlingi URL	Ametikoha kaardile on võimalik lisada linki välisele süsteemile.
Riigikaitsealine ametikoht	Markeriväli, mis tähistab riigikaitsealist ametikohta. Marker kandub automaatselt lepingu reale, kui töötajale listakse ametikoht. Markerit on vajadusel võimalik lepingu realt käsitsi eemaldada või ka käsitsi lisada. Soovitav on ametikohale marker lisada, kui kõik töötajad, kes ametikohal töötavad, on määratud riigikaitsealise ametikoha täitjateks. Vastasel juhul on soovitatav marker lisada lepingu reale käsitsi. Lepingu realt saadetakse marker läbi x-tee ka TÖRI.
Palgagrupi nr	Valida saab eelnevalt seadistatud palgagrupi tähise. Ametikohale seadistatud palgagrupp lisatakse automaatselt ka töötaja lepingu reale, kui töötajale ametikoht määratakse. Kui TÖÖTASU LIIGILE on sisestatud marker KONTROLLI PALGAGRUPPI SUMMASID, siis töötaja lepingu rea ja töötasu rea sidumisel kontrollitakse kas sisestatud töötasu jääb palgagrupi vahemikku ning kuvatakse vajadusel hoiatust.
Töötaja positsioon	Ametikohale on võimalik määrata TÖÖTAJA KAARDIL kuvatavat positsiooni. Kui ametikohale on positsioon määratud, tekib see töötaja kaardile automaatselt, vastasel juhul saab valiku teha käsitsi. Valikud on: • PRAKTIKANT • TÖÖTAJA • JUHT • JUHATUS • NÕUKOGU • TÖÖVÕTULEPING

Väärtuspunktid	Sisestada saab ettevõtte sisese väärtuspunkide summa.
Statistikaameti klassifikaator	Valitakse eelseadistatud loendist ametikohale rakenduv Statistikaameti klassifikaator. Klassifikaator on kohustuslik töötaja andmete saatmisel BC-st TÖR-i. Kasutatakse aruannete sh statistikaaruande TÖÖTASU STRUKTUUR koostamisel.
Ametigrupi tähis	Ametikohtadele saab seadistada ettevõttepõhiseid ametigrupi tähiseid nt juhtimine, tugipersonal jne. Seadistatud ametigrupi tähised lisatakse töötaja lepingu reale ametikoha lisamisel automaatselt. Ametigrupi tähiseid saab veeruna kuvada TÖÖTAJATE LOENDIS .
Ameti struktuuri üksus/Ameti struktuuri allüksus	Seadistus võimaldab seada ametikohtadele täiendavaid filtreid: Ameti struktuuri üksus = O – OBJEKT, K – KONTOR Ameti struktuuri allüksus = J – JUHTKONNA ALLÜKSUS, V – VALGEKRAED, S – SINIKRAED jne.
Insaideriks olemise põhjus	Insaideriks olemise põhjus lisatakse vaid nendele ametikohtadele, mis vähimisi alati määratakse insaideriteks nt juhatuse esimees, finantsjuht jne. Insaiderite loendis saab seejärel lintmenüül vajutada nuppu LISA KÕIK NÕUTUD TÖÖTAJAD , misjärel lisatakse insaideriteks kõik vastavate ametikohadega töötajad, kes ei ole veel insaiderid. Olemasolevate põhjust seast õige valimiseks avaneb rippmenüü eelseadistatud põhjustega. Uue põhjuse lisamiseks tuleb avada rippmenüü, valida UUS ning kirjeldada uus põhjus.
Figure tööpere tähis/kirjeldus	Ametikohale Figure tööpere lisamiseks avaneb rippmenüü, kust saab valida eelnevalt seadistatud tähistest sobiva. Figure tööpere seadistus tehakse asukohas AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/LEPINGUD/FIGURE TÖÖPERE Ametikohale seadistatud Figure tööperega seotud andmeid ei lisata töötajale ametikoha lisamisel automaatselt vaid selleks tuleb TÖÖTAJA KAARDI alamkaardil LEPINGUD vajutada nuppu LISA FIGURE KLASSIF .
Figure tööpere taseme tähis/kirjeldus	Avanevast rippmenüüst valitakse eelnevale väljale valitud Figure tööpere taseme tähis.
Figure taseme täpsustuse kirjeldus	Avanevast rippmenüüst valitakse eelnevale väljale valitud Figure tööpere taseme täpsustus.
ISCO kood	Võimaldab seadistada ametikohaga seotud ISCO tähise.
Statistiline ametiala jaotuse tähis	Sisestatakse tähis vastavalt Statistikaameti statistilise ametiala jaotuse Aruandevormile - kood: 131311- Täiskasvanute koolitus ettevõttes 2001. aasta nõuetele.
Lukus	Lukustatud ametikohta ei kuvata ametikohtade loendis ning seda ei saa valida töötaja lepingu reale.
Väline ID	Võimaldab sisestada ametikohale ettevõtte väliselt kasutusel oleva aruandluse jaoks vajalikku tähist. Näiteks kui on tegemist kontserni ettevõttega ning aruandluse jaoks on vaja tähistada vastav ametikoht teise ehk kontsernis kasutusel oleva tähisega.

HRM4Baltics moodulist inglise keelse aruandluse saamiseks tuleb valida töökeeleks inglise keel. Inglise keelseid ametinimetusi kuvatakse seejuures alljärgnevas aruannetes:

- [TÖÖTAJATE LOEND](#)
- [TÖÖTAJATE DOKUMENDID](#)
- [TÖÖTAJATE KATSEAEGADE LOEND](#)
- [TÖÖTAJATE LEPINGUD](#)
- [TÖÖTAJATE LIKUMISED](#)

- [AMETIKOHTADE AJALUGU \(TÖÖTAJAD\)](#)
- [AMETIKOHTADE TÄITUVUS](#)

Kiirkaart [AMETIKOHA OHUTEGURID](#)

[AMETIKOHTADELE](#) on võimalik lisada [OHUTEGUREID](#), kuid seda ainult juhul kui [PALGAARVESTUSE SEADISTUSE](#) kiirkaardil [NUMBRISEERIAID JA SEOS](#) on märgitud väli [OHUTEGURID AMETIKOHA PÕHISED](#). Ainult sellisel juhul kuvatakse [AMETIKOHA KAARDILE KA](#) kiirkaarti [AMETIKOHA OHUTEGURID](#).

Sellisel juhul, lisatakse [AMETIKOHA KAARDILE](#) veel üks kiirkaart: [AMETIKOHA OHUTEGURID](#).

Veerg	Selgitus
Ohuteguri liigi tähised	Võimaldab valida eelseadistatud OHUTEGURITE LIIKIDE LOENDIST töötaja tööülesannetega seotud OHUTEGURI LIIGI .
Ohuteguri kirjeldus	Sisestub automaatselt OHUTEGURI LIIGI TÄHISELE vastav OHUTEGURI LIIGI KIRJELDUS OHUTEGURITE LIIKIDE LOENDIST .
Ohuteguri tähis	Võimaldab valida OHUTEGURI LIIGIGA seotud OHUTEGURITE alamloendist vastava OHUTEGURI TÄHISE .
Ohuteguri kirjeldus	Sisestub automaatselt OHUTEGURI TÄHISELE vastav OHUTEGURI KIRJELDUS vastava OHUTEGURITE LIIKIDE loendi alamloendist OHUTEGURID .
Riski tase	Võimaldab valida OHUTEGURI riskitaseme. Valikud: MADAL , KESKMINE , KÕRGE .

Eeldusel, et [PALGAARVESTUSE SEADISTUSE](#) kiirkaardil [NUMBRISEERIAID JA SEOS](#) on märgitud väli [OHUTEGURID AMETIKOHA PÕHISED](#) ja vastava [TÖÖTAJA KAARDI](#) alamkaardil [LEPINGUD](#) lisatud [AMETIKOHAGA](#) on seotud [OHUTEGURITE LIIK](#) ning vastavad [OHUTEGURID](#), siis täidetakse [TERVISEKONTROLLI KAARDI](#) kiirkaardi [TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID](#) read töötaja [AMETIKOHAGA](#) seotud [OHUTEGURITE](#) alusel automaatselt.

Juhul kui [AMETIKOHA KAARDI](#) kiirkaardile [AMETIKOHA OHUTEGURID](#) lisatakse juurde uusi [OHUTEGUREID](#), lisatakse automaatselt vastavad [OHUTEGURITE](#) read ka antud [AMETIKOHAGA](#) seotud kõigi töötajate olemas olevatele [TERVISEKONTROLLI KAARTIDE](#) kiirkaartidele [TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID](#).

1.1.10.1. Ametikohtade planeerimine

Planeeritavad ametikohad on võimalik kirjeldada ametikohtade seadistamise aknas. Selleks valitakse [AMETIKOHTADE LOENDI](#) lintmenüül ikoon [PLANEERIMINE](#). Avanevas aknas kuvatakse eelnevalt struktuuri seadistamise raames kirjeldatud struktuuriüksused liigendatud vaade. Juhul, kui struktuuri seadistamisel märgiti väli [AMETIKOHT STRUKTUURI PÕHINE](#) ja lisati ametikohad igale struktuuriüksuse tasemele, kuvatakse iga struktuuriüksuse all ka ametikohad.

Ametikohtade planeerimisloendi veerud

Veerg	Selgitus
Planeerimise kuupäev	Võimaldab valida kuupäeva, mis seisuga planeerimiskandeid soovitakse teha või mis seisuga soovitakse planeerimiskandeid ja tegelikke kandeid vaadata.
Struktuur/ ametikoht	Kuvatakse struktuuri seadistamisel kirjeldatud struktuuriüksused ja ametikohad grupeeritult. Grupeeringu korrigeerimiseks ja sulgemiseks on lintmenüül nupud LAIENDA KÕIK või AHENDA KÕIK .
Planeeritud töötajaid	Sisestatakse töötajate arv, mis antud ametikohale planeeritakse. Planeeritud arvu kõrvale tekkivale nupule vajutades avanevad PLANEERIMISKANDED . Planeerimiskannete alla salvestatakse ametikohtade planeerimisel töötajate arvus ja koormuses tehtud muudatused päevade lõikes.
Töötajaid	Kuvatakse töötajate arv, kes antud struktuuriüksuses sellel ametikohal hetkel töötavad. Arvule vajutades avaneb ametikohta täitvate töötajate loend.

Planeeritud koormus	Sisestatakse antud ametikohale planeeritud töötajate koormuste summa.
Tegelik koormus	Kuvatakse antud ametikohta täitvate töötajate koormuste summa. Summale vajutades avaneb ametikohta täitvate töötajate loend.

Ikoonid lintmenüül

Ikon	Selgitus
Laienda kõik	Avab struktuuriüksuste grupeeritud vaate.
Ahenda kõik	Suleb struktuuriüksuste laiendatud vaate.
Struktuur	Avab struktuuri seadistamise akna.
Lisa	Lisab struktuuriüksusesse ametikoha sisestamiseks uue rea. Ikooni kuvatakse lintmenüül vaid juhul kui struktuuri seadistamisel ei märgitud välja AMET STRUKTUURI KOHANE .
Kustuta	Kustutab lisatud ametikoha read struktuurist. Nupp kuvatakse lintmenüül vaid juhul kui struktuuri seadistamisel ei märgitud välja AMET STRUKTUURI KOHANE .

1.1.10.2. Ametite kategooriad

[AMETIKOHTADE KATEGOORIA](#) on ametikohale lisatav tunnus, mis võimaldab sama ametinimetusega ametikohti jaotada eri gruppidesse ja määrata antud gruppidel teatud eritingimusi. Näites saab ametikoha kategooria abil eri kategooriasse kuuluvatele sama ametinimetusega ametikohtadele määrata eristuvaid tasustamistingimusi jne, või vastavat kategooria tähist kasutada töötajate palkade erinevuste analüüsimisel, ametikohtade tööperedesse jaotamisel tööpere tasemete määramisel jne

Ametikohale kategooria määramiseks märgitakse ametikoht, millele soovitakse kategooriat määrata aktiivseks ning valitakse lintmenüül nupp [KATEGOORIAD](#). Avanevas tabelis kirjeldatakse [KATEGOORIA TÄHIS](#) ning [NIMETUS](#).

Kõikidele ametikohtadele määratud kategooriate loend avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETITE KATEGOORIAD](#)

1.1.10.3. Ameti nõuded

Töötajatele on võimalik lisada nõudeid nii ametikoha- kui ka isikupõhiselt. Kohustuslikuks nõudeks saab töötajale määrata järgmisi kriteeriume:

- [DOKUMENDI LIIK](#) (tervisetõend, juhiluba jne)
- [KOOLITUS](#) (liigi või valdkonna järgi)
- [HARIDUS](#) (taseme või haridusastme tähise järgi)
- [OSKUS](#) (liigi tähise, oskuse tähise või oskuse taseme järgi)
- [VARA](#) (kategooria, liigi või alamliigi järgi)
- [JUHENDAMISED](#) (juhendamise tähis või mall)

Ametikohale nõuete seadistamiseks tuleb eelnevalt seadistada [AMETIKOHA NÕUDE](#) grupid. Seadistus avaneb asukohast: [AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/LEPINGUD/AMETIKOHAD](#) veerg/väli [AMETIKOHA NÕUDE NR](#).

PALGA AMETIKOHAD							
✓ SALVESTATUD							
Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Redigeeri Vaade Kategooriad							
Nr.	Nimetus	Töötajaid	Planeeritud	Dimensiooni väärtus	Ameti nõude nr.	Ametigrupi tähis	Statistika klassifika
0200-00	JUHATUS	—	—				
→ 0200-01	Juhatusesim...	2	2		ÜLDINE	✓ JUHTIMINE	1120
1020-00	Raamatupidam...	5	6				
1020-01	Pearaamatupi...	1	2				
1020-02	Vanemraamat...	2	1				
1020-03	Raamatupidaja	1	3		→ ÜLDINE		
2000-00	OSTUOSAKOND	—	—				
2000-01	Ostudirektor	—	1				

Avanenud rippmenüüst saab valida eelnevalt seadistatud **NÕUETE GRUPI** või kirjeldada uue vajutades nupul **UUS**. Uuele grupile lisatakse **NÕUDE NR** ja **KIRJELDUS** ning nõuete lisamiseks loodud gruppi tuleb vajutada lintmenüü nupul **NÕUDED**.

Nõude nr. ↑		Kirjeldus	
→	ÜLDINE	:	Üldised nõuded

AMETIKOHA NÕUDE GRUPI all kirjeldatakse ära kõik sellele ametikohale kehtivad kohustuslikud nõuded. Nõudeid on võimalik määrata järgmistele töötaja andmetele:

- KOOLITUS
- DOKUMENT
- OSKUS
- HARIDUS
- VARA
- JUHENDAMISED
- TÖÖTAJA ANKEET
- FAILID

Kõikidele nõuetele on võimalik lisada kehtivuse ajad, millal antud nõue on vastaval ametikohal töötavale töötajale kohustuslik. Näiteks, kui üks ametikoha kohustuslikest koolitustest asendatakse teisega, saab varasemale nõutud koolitusele määrata lõppkuupäeva ja lisada uue koolituse kohustuslikuks kindlast kuupäevast alates. Kuna nõuete loendit on võimalik vaadata vabalt valitud kuupäeva seisuga, kuvatakse sedasi alati ajakohane info.

AMETIKOHA NÕUDED											
✓ SALVESTATUD											
Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis											
Nõude liik	Nõutud alates	Nõutud kuni	Dokumendi liik	Koolituse valdkond	Koolituse liik	Koolituse alamiliik	Haridustase	Haridusaste	Oskuse liigi tähis	Oskuse tähis	Oskuse taseme tähis
Dokument	01.01.2019		ID								
Haridus	01.01.2019						Keskharidus	KKH			
Oskus	01.01.2019								KEELED	VE NE	B2
→ Koolitus	01.01.2019			MEESKOND	KOOLITUS	SISE					

Veeru nimi	Kirjeldus
Nõude liik	Valitakse nõude liik, mida soovitakse antud ametikohale kohustuslikuks määrata. Antud välja järgi on loendis TÖÖTAJA AMETI NÕUDED võimalik kiirfiltri nuppudega andmeid mugavalt sorteerida.
Nõutud alates	Sisestatakse kuupäev, alates millest, on antud nõue ametikohal kohustuslik.
Nõutud kuni	Sisestatakse kuupäev, kuni milleni, on antud nõue ametikohal kohustuslik.
Dokumendi liik	Valitakse eelseadistatud dokumendi liikide loendist dokumendi liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Dokumendiks võib olla näiteks tervisetõend, juhiluba vms. Kohustuslik dokumendi liik tuleb määrata reale kus, NÕUDE LIIK on DOKUMENT.
Koolituse valdkond	Valitakse eelseadistatud koolituse valdkondade loendist koolituse valdkond, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on KOOLITUS.
Koolituse liik	Valitakse eelseadistatud koolituse liikide loendist koolituse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on KOOLITUS.
Koolituse alamliik	Valitakse eelseadistatud koolituse alamliikide loendist koolituse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on KOOLITUS.
Haridustase	Valitakse eelseadistatud haridustasemete loendist haridustase, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on HARIDUS.
Haridusaste tähis	Valitakse eelseadistatud haridusastmete tähistest loendist haridusaste, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Hariduse puhul võib määrata kohustuslikuks ainult haridustaseme, või haridustaseme koos haridusastme tähise. Kui kohustuslikuks on määratud ainult haridustase, näiteks kõrgharidus, siis loetakse nõue täidetuks olenemata sellest, kas töötajal on bakalaureuse, magistri vms kraad. Kui töötajale määrata kohustuslikuks haridustase: kõrgharidus ja haridustaseme tähis: MA, peab töötajal olema kõrgharidus magistri tasemega vastasel juhul on nõu täitmata. Haridustaseme kohustuslikuks määramisel tuleb arvestada, et programm ei tea haridustasemete sisu. Kui määrata kohustuslikuks kõrgharidus BA tase, aga töötajal on hariduse alla märgitud kõrgharidus MA tase, ei loeta nõuet täidetuks. Sellisel juhul peaks olema töötajal hariduste all ära kirjeldatud eraldi reana nii BA haridus kui ka MA haridus. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on HARIDUS.
Oskuse liigi tähis	Valitakse eelseadistatud OSKUSE LIIKIDE loendist oskuse liik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on OSKUS.
Oskuse tähis	Valitakse eelseadistatud OSKUSE TÄHISTE loendist oskuse tähis, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Oskuse tähise valimiseks peab eelnevalt olema valitud oskuse liigi tähis. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on OSKUS.
Oskuse taseme tähis	Valitakse eelseadistatud OSKUSE TASEME loendist oskuse tase, millele eelnevalt valitud oskus peab vastama. Väli ei ole kohustuslik. Seadistus töötab ka juhul, kui oskuse tase on täpsustamata (näiteks valitud inglise keel, aga pole täpsustatud, mis tase).

	Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on OSKUS .
Vara kategooria	Valitakse eelseadistatud VARADE KATEGORIA loendist vara kategooria, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on VARA .
Vara liik	Valitakse eelseadistatud vara liikide loendist VARA LIIK , mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Vara liigi valimiseks peab olema eelnevalt valitud ka vara kategooria. Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on VARA .
Vara alamliik	Valitakse eelseadistatud VARA ALAMLIIKIDE loendist vara alamliik, mida soovitakse kohustuslikuks määrata. Vara alamliigi valimiseks peab olema eelnevalt valitud vara kategooria ja vara liik. Vara kategooria Vara liik Vara alamliik Kirjeldus MUUD VARAD KAARDID TÖÖTÕEND ▼ Muud varad : Kaardid Puhastusteenindaja ABC
Juhendamise tähis	Valitakse reale, kus kohustuslik NÕUDE LIIK on VARA .
Juhendamise mall	Valitakse eelnevalt seadistatud JUHENDAMISE/VÄLJAÕPPE MALL . Mall sisaldab endas erinevaid juhendamisi ja väljaõppeid ning selle valimine võimaldab korraka kohustuslikuks määrata kõik mallis olevad tegevused. Töötaja ametinõuete all kuvatakse ainult malli rida, kuid loendis TÖÖTAJATE AMETI NÕUDED on näha kõik mallis sisalduvad juhendamise/väljaõppe tegevused.
Kirjeldus	Kuvatakse valitud nõude tähisele vastav kirjeldus.
Tähtis	Sisestatakse marker, kui soovitakse kuvada antud nõuet töötajate ameti nõuete loendis BOLDINA .

1.1.10.4. Juhendamise liigid, tähised ja mallid

Juhendamise liikide, tähiste ja mallide kirjeldamine võimaldab hiljem töötajale [AMETI NOUETE](#) alla määrata kohustuslikke juhendamise ja väljaõppe tegevusi ning sisestada tegelikult toimunud juhendamisi ja väljaõppeid [TÖÖTAJA KAARDI](#) alamkaardile [JUHENDAMISED](#).

Seadistuste avamiseks tuleb otsingu aknasse kirjutada **JUHENDAMISE** ning pakutud valikute seast valida sobiv.

Õelge, mida soovite teha

juhendamise

Ava Lehed ja ülesanded

Kuva kõik (4)

>

Juhendamise liigid (Palk365)

Administreerimine

>

Juhendamise tähised (Palk365)

Administreerimine

>

Juhendamiste mallid (Palk365)

Administreerimine

Kas te ei leidnud seda, mida otsisite? Proovige [uurida lehti ja aruandeid](#)

JUHENDAMISE LIIKIDE kirjeldamine võimaldab juhendamise ja väljaõppe tegevusi grupeerida liigi järgi.

Juhendamise liigid (Palk365)

Tähis ↑	Kirjeldus		
JUHEND	Juhend		
KORISTAMINE	Koristamine		
TEGEVUS	Tegevus		
→ EKSAM	Eksam		

Loendis kirjeldatakse juhendamise tähised ja tähisele vastavad kirjeldused.

JUHENDAMISE TÄHISTENA kirjeldatakse erinevad juhendamisest ja väljaõppega seotud tegevused, mis töötajad peavad läbima.

Juhendamise tähised (Palk365)

Tähis ↑	Kirjeldus	Juhendamise liik	Vaikimis kehtivus				
AMETIJUHEND	Ametijuhend	JUHEND					
ARVUTI	Arvuti kasutamise juhend	JUHEND	2A				
SKE	Sisekorra eeskiri	JUHEND	1A				
TOJ	Tööohutuse juhend	JUHEND	2A				
TUTVUSTUSRING	Tutvustusring	TEGEVUS					
VALVE	Kontori valvestamise juhend	JUHEND	1A				
VALVESTAMINE	Kontro valvestamine	TEGEVUS	1A				
I TASE	I taseme eksam	EKSAM	2A				
II TASE	II taseme eksam	EKSAM	2A				

Veerg	Kirjeldus
Tähis	Sisestatakse juhendamise/väljaõppe tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse juhendamise/väljaõppe tähisele kirjeldus.
Juhendamise liik	Avanevast rippmenüüst saab valida eelnevalt seadistatud juhendamise liigi, mis võimaldab hiljem üldises juhendamise ja väljaõpete loendis ridu filtreerida.
Vaikimisi kehtivus	Sisestada saab ajavalemi, kui kaua antud tegevus alates toimumise hetkest kehtib. Kuupäeva valem järgi lisatakse töötajale juhendamise sisestamisel automaatselt ka juhendamise kehtivuse lõpu kuupäev.

JUHENDAMISE MALLIDE seadistamine võimaldab neid hiljem lisada ametikoha nõuete alla, et ei peaks kõiki mallis sisalduvaid juhendamise ja väljaõppega seotud tegevusi üksikhaaval lisama. Samuti saab malli koos seal sisalduvate tegevustega lisada **TÖÖTAJA PORTAALIS** uue töötaja taotlusele.

Mallide loendis kirjeldatakse ära **MALLI TÄHIS** ja lisatakse tähisele **KIRJELDUS**. Malli ridade lisamiseks tuleb vajutada lintmenüül nuppu **JUHENDAMISED**.

Juhendamise mallid (Palk365)

Tähis ↑	Kirjeldus	Lukus ▼						
→ AMETIKOHA VAHETUS	Ametikoha vahetus	☐						
SISSEELAMINE	Sisseelamine	☐						

Avanevas malli ridade loendis kirjeldatakse ära eelnevalt seadistatud juhendamised ja väljaõpped.

Juhendamise malli read (Palk365) ✓ Salvestatud

Otsing

Juhendamise tähtis ↑	Juhendamise kirjeldus	Juhendamise liik
→ AMETJUHE	Ametjuhend	JUHEND
TUTVUSTUSRING	Tutvustusring	TEGEVUS

1.1.10.5. Palgagrupid

Palgagruppe saab määrata ametikoha kaardile või lisada otse töötaja lepingu reale. Palgagruppide seadistamiseks tuleb sisestada otsinguaknasse **PALGAGRUPID (HRM4BALTICS)** ning avada pakutav valik.

Palgagrupid (Palk365) 🔖 🔗 ✎

Otsing

Kuupäev 📅

Palgagrupi nr. ↑	Kirjeldus	Tasu alammäär	Tasu ülemmäär	Töö väärtuspunktide vahemik
1	Töölised	750	1 300	200-247
2	Teenindajad	1 200	1 800	250-290
3	Spetsialist	1 500	2 000	300-370
4	Keskastmespetsialist	2 000	3 500	400-410
5	Juhtivspetsialist	2 700	3 800	450-460
6	Juhtimine	3 700	4 700	500-690
→ 7	Juhatus	5 000	6 500	670-800

Veerg	Kirjeldus
Palgagrupi nr	Sisestatakse palgagrupi number.
Kirjeldus	Sisestatakse palgagrupi kirjeldus.
Tasu alammäär	Kuvatakse väljale KUUPÄEV sisestatud kuupäeval kehtivat tasu alammäära. Loendi avamisel kuvatakse vaikimisi töökuupäeva.
Tasu ülemmäär	Kuvatakse väljale KUUPÄEV sisestatud kuupäeval kehtivat tasu ülemmäära. Loendi avamisel kuvatakse vaikimisi töökuupäeva.
Töö väärtuspunktide vahemik	Kuvatakse palgagrupile seadistatud tööväärtuspunkte.

Palgagruppide tasemete kirjeldamiseks on lintmenüül nupp **TASEMED**. Avanevas loendis saab kirjeldada tasemete alam- ja ülemmäärade ajalise kehtivuse ning vajadusel ka vastavav taseme tööväärtuspunktid.

Palgagruppi tasemed (Palk365)

Salvestamine...



Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta



Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Tasu alammäär	Tasu ülemmäär	Töö väärtuspunktide vahemik
	31.12.2022	2 000	3 500	400-410
→ 01.01.2023	:	2 100	3 600	400-410

Kui töötasu liigile on lisatud market [KONTROLLI PALGAGRUPPI SUMMASID](#), siis töötaja lepingu rea ja töötasu rea sidumisel kontrollitakse kas töötajale sisestatud töötasu jääb palgagrupile määratud piiridesse või mitte. Kui töötasu on suurem või väiksem kui palgagrupis määratud vahemik, kuvatakse sisestajale hoiatust.

1.1.10.6. Ametikohtade grupid

Ametikohtadele on võimalik lisada ettevõtte põhiseid grupi tunnuseid. Grupi tähiseid kuvatakse nt [TÖÖTAJATE LOENDIS](#), [TÖÖTAJATE LEPINGUTE LOENDIS](#) ja [TÖÖTAJA KAARDIL](#).

Ametikohtade gruppide seadistus avaneb asukohast

[AVALAHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETIKOHTADE GRUPID](#)

AMETIKOHTADE GRUPID



Kood ↑	Kirjeldus	Lukus
→ JUHTIMINE	Juhtimine	☐
KONTOR	Kontor	☐
SPETSIALISTID	Spetsialistid	☐
TÖÖLISED	Töölised	☐

1.1.10.7. Figure tööpere

Ametikohtadele Figure palgauuringuga seotud tähiste lisamiseks tuleb eelnevalt teha seadistused asukohas

[AVALAHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/FIGURE TÖÖPERE](#)

Figure tööperede tähised, tasemed ja taseme täpsustused ja töö väärtuspunktid saab seadistuse järgselt lisada [AMETIKOHA KAARDILE](#) ning töötaja lepingu reale nupuga [LISA FIGURE KLASSIF](#). Tähiseid kuvatakse [TÖÖTAJA KAARDIL](#), [TÖÖTAJATE LOENDIS](#), loendis [TÖÖTAJAD ÜLE ETTEVÕTETE](#) ja Figure aruandes.

Fontese tööpere (Palk365)



Tähis ↑	Kirjeldus	Lukus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Hetkel Töötajaid	Ametikohad	Uus tä
→ ANDMEKAI...	Andmekaitse	☐			–	4	
FIN_JUH	Finantsjuhtimine	☐			–	5	
HALDUSED	Haldus	☐			–	–	
JUHATUSE ...	Juhatuse liikmed	☐			1	2	
KLIENDITEE...	Klienditeenindus	☐			–	–	
LADU	Ladu	☐			–	5	
LOGISTIKA ...	Logistika	☐			–	11	
MÜÜK	Müük	☐			–	17	
RMP	Raamatupidamine	☐			4	4	
TURVATÖÖD	Turvatööd	☐			–	–	
TÖÖLISED	Töölised	☐			–	8	

Veerg	Kirjeldus
Kood	Sisestatakse Figure tööpere tähis ehk lühikood.
Kirjeldus	Sisestatakse Figure tööpere tähisele vastav kirjeldus
Lukus	Lukus marker lisatakse nendele tööperedele, mis ei ole enam kasutusel ning millega ei ole seotud ühtegi ametikohta ega töötajat. Lukus tööperesid vaikselt ei kuvata ja neid ei ole võimalik ametikohtadega siduda.
Alates/Kuni kuupäevast	Sisestatakse tööpere kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev. Vajalik näiteks juhul kui Figure igaaastase tööpere kataloogiga annab teada mõne tööpere sulgemisest ja asendamisest uue või olemasolevaga.
Hetkel töötajaid	Kuvatakse mitu töötajat on antud tööperega seotud.
Ametikohad	Kuvatakse mitu ametikohta on antud tööperega seotud.
Uus tähis	Avanevast Figure tööperede loendist valitakse uus tööpere tähis, kui endine tööpere suletakse ja asendatakse uuega. Tööpere sulgemine võib olla seotud nii ettevõtte poolse tööülesannete ümberkorraldamisega ja tööperede ümberhindamisega kui ka Figure poolse muudatusega. Kui tööpere suletakse ning suletavale tööperale on lisatud uus tähis, saab kasutada automaatset tööpere muutmise funktsionaalsust SULGE JA LISA UUED KANDED.

Igale Figure tööperale lisatakse tasemed. Taseme lisamiseks tuleb lintmenüül vajutada nuppu [FIGURE TASE](#).

Fontese tasemed (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing	+	Uus	Redigeeri loendit	Kustuta	Fontese taseme täpsustus	...			
Tähis ↑		Kirjeldus	Lukus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Hetkel Töötajaid	Ametikohad	Uus tö tähis	
→ 1	:	1 tase	☐			1	1		
2		2 tase	☐			-	1		
3		3 tase	☐			-	-		
4		4 tase	☐			3	1		
5		5 tase	☐			-	-		

Veerg	Kirjeldus
Kood	Sisestatakse Figure tööpere taseme tähis ehk lühikood.
Kirjeldus	Sisestatakse Figure tööpere taseme tähisele vastav kirjeldus.
Lukus	Lukus marker lisatakse nendele tööpere tähistele, mis ei ole enam kasutusel ning millega ei ole seotud ühtegi ametikohta ega töötajat. Lukus tasemeid vaikimisi loendis ei kuvata ja neid ei ole võimalik ametikohtadega siduda.
Alates/Kuni kuupäevast	Sisestatakse tööpere taseme kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev. Vajalik näiteks juhul kui Figure igaaastase tööpere kataloogiga annab teada mõne tööpere/taseme sulgemisest ja asendamisest uue või olemasolevaga.
Hetkel töötajaid	Kuvatakse mitu töötaja on antud tööpere tähisega seotud.
Ametikohad	Kuvatakse mitu ametikohta on antud tööpere tähisega seotud.
Uus tööpere tähis	Avanevast Figure tööpere loendist valitakse uus tööpere tähis, millega uus tase on seotud.
Uus tähis	Avanevast Figure tööpere tasemete loendist valitakse uus tase, kui endine tase suletakse ja asendatakse uuega. Kui tööpere/tase suletakse ning suletavale tööperele/tasemele on lisatud uus tähis, saab kasutada automaatset tööpere muutmise funktsionaalsust SULGE JA LISA UUED KANDED .

Taseme täpsustused lisatakse kõikidele tasemetele lintmenüü nupu alt [TASEME TÄPSUSTUS](#).

FONTESE TASEME TÄPSUSTUS

✓ SALVESTATUD



Otsing	+	Uus	Redigeeri loendit	Kustuta	Ava Excelis	Rohkem suvandeid			
Kood ↑		Kirjeldus	Lukus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäe...	Hetkel Töötajaid	Ametikohad	Uus tööpere tähis	Uus taseme tähis
+		+	☐			-	-		
→ -	:	-	☐			-	-		

Veerg	Kirjeldus
-------	-----------

Kood	Sisestatakse Figure tööpere taseme täpsustuse tähis ehk lühikood.
Kirjeldus	Sisestatakse Figure tööpere taseme täpsustuse tähisele vastav kirjeldus
Lukus	Lukus marker lisatakse nendele tööpere tasemete täpsustustele, mis ei ole enam kasutusel ning millega ei ole seotud ühtegi ametikohta ega töötajat. Lukus tähiseid vaikinisi loendis ei kuvata ja neid ei ole võimalik ametikohtadega siduda.
Alates/Kuni kuupäevast	Sisestatakse tööpere taseme täpsustuse kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev. Vajalik näiteks juhul kui Figure igaaastase tööpere kataloogiga annab teada mõne tööpere/taseme/taseme täpsustuse sulgemisest ja asendamisest uue või olemasolevaga.
Hetkel töötajaid	Kuvatakse mitu töötaja on antud taseme täpsustusega seotud.
Ametikohad	Kuvatakse mitu ametikohta on antud taseme täpsustusega seotud.
Uus tööpere tähis	Avanevast Figure tööperede loendist valitakse uus tööpere tähis, millega uus taseme täpsustus on seotud, kui endine tööpere suletakse ja asendatakse uuega.
Uus taseme tähis	Avanevast tööpere tasemete loendist valitakse uus taseme tähis, millega uus taseme täpsustus on seotud, kui endine tööpere või tase suletakse ja asendatakse uuega.
Uus tähis	Avanevast Figure tööpere tasemete täpsustuse loendist valitakse uus tähis, kui endine taseme täpsustus suletakse ja asendatakse uuega. Kui tööpere/tase/taseme täpsustus suletakse ning suletavale tööperele on lisatud uus tähis/taseme tähis/taseme täpsustus, saab kasutada automaatset tööpere muutmise funktsionaalsust SULGE JA LISA UUED KANDED .

Igale tasemele saab seadistada [TÖÖVÄÄRTUSPUNKTID](#). Väärtuspunktide lisamiseks on tasemete loendi lintmenüül nupp [TÖÖVÄÄRTUSPUNKTID](#).

Tööväärtuspunktid (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing
 Uus
 Redigeeri loendit
 Kustuta

	Tööväärtuspunktid	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani
	200	01.01.2020	31.12.2020
	210	01.01.2021	31.12.2021
→	220	01.01.2022	

Veerg	Kirjeldus
Tööväärtuspunktid	Sisestatakse Figure tööväärtuspunktid.
Alates kuupäevast	Saab määrata kuupäeva, mis ajast väärtuspunktid kehtivad.
Kuni kuupäevani	Saab määrata kuupäeva, mis ajani väärtuspunktid kehtivad.

Seadistatud ja kasutusel olevate Figure tööperede sulgemiseks või asendamiseks uuega on loendi [FIGURE TÖÖPERED](#) lintmenüül nupp [TOIMINGUD->SULGE KANDED](#) või [SULGE JA LISA UUED KANDED](#). Sulgemise vajadus võib tekkida olukorras kus ettevõttes korraldatakse töö ümber ning hinnatakse selle raames ümber ka seni kasutusel olevad tööpereid. Samuti

võib enne igaaastast palgauuringut anda Figure ise teada seni kehtinud tööperede sulgemisest või uuega asendamisest.

Kannete sulgemiseks ja uuega asendamiseks tuleb teha järgmised tegevused:

1. Seadistada tuleb uus Figure tööpere koos tasemete ja tasemete täpsustustega, millega seni kehtinud tööpere soovitakse asendada. Tööperele lisatakse kehtivuse alguse kuupäev veergu [ALATES KUUPÄEVAST](#).
2. Seni kehtinud tööperele tuleb lisada kehtivuse viimane kuupäev veergu [KUNI KUUPÄEV](#) ning tööperele, tasemele ja taseme täpsustusele tuleb veergu [UUS TÄHIS](#) lisada uued väärtused, millega seni kehtinud asendatakse.

Fontese tööpere

Kood ↑	Kirjeldus	Lukus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäev...	Het... Töö...	Ametikohad	Uus tähis
→ ANDMEKAITSE	Andmekaitse	☐					
FIN_JUH	Finantsjuhtimine	☐					
HALDUS	Haldus	☐					
KLIENDITEENIN...	Klienditeenindus	☐					
LADU	Ladu	☐					
LIHTTÖÖLISED	Lihttöölised	☐	12.08.2020				
LOGISTIKA	Logistika	☐					
MÜÜK	Müük	☐					1
RMTPT	Raamatupidamine	☐		08.11.20...	3	3	RMTPT
RMTPT	Raamatupidamisega seot...	☐	09.11.2020				
TÖÖLISED	Töölised	☐		11.08.20...	1	1	LIHTTÖÖLISED
TURVATÖÖD	Turvateenindus	☐					

Fontese tase


Kood ↑	Kirjeldus	Lukus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäev...	Hetkel Töötajad	Ametikohad	Uus tööpere tähis	Uus tähis
→ 1	1 tase	☐					LIHTTÖÖLISED 1	
2	2 tase	☐			1	1	LIHTTÖÖLISED 2	
3	3 tase	☐					LIHTTÖÖLISED 3	
4	4 tase	☐					LIHTTÖÖLISED 4	
5	5 tase	☐					LIHTTÖÖLISED 5	

Fontese taseme täpsustus


Kood ↑	Kirjeldus	Lukus	Alates kuupäevast	Kuni kuupäev...	Hetkel Töötajad	Ametikohad	Uus tööpere tähis	Uus taseme tähis	Uus tähis
→ -	-	☐			1	1	LIHTTÖÖ...	2	-
+	+	☐					LIHTTÖÖ...	2	+

3. Seejärel saab vajutada lintmenüül nuppu **TOIMINGUD -> SULGE JA LISA UUED KANDED** või **SULGE KANDED**. Vajutades nuppu **SULGE KANDED** ei lisata töötajatele uut Figure tööpere/taset/taseme täpsustus.

FONTESE TÖÖPERE



4. Vajutades nuppu **SULGE JA LISA UUED KANDED** kuvatakse küsimuse akent **KAS SOOVITE SULGEDA KA SEOTUD TÖÖTAJATE VANAD FIGURE MÄÄRATLUSED JA LISADA UUED?** Vajutades **JAH** lisab programm kõikidele töötajatele, kes on suletava Figure tööperega seotud uue tööpere ning sulgeb seni kehtinud tööpere kuupäeva seisuga, mis on lisatud tööperele veergu **KUNI KUUPÄEVANI**.



TÖÖTAJA FONTESE KLASSIFIKATSIOON

✓ SALVESTATUD

Otsing	+ Uus	Redigeeri loendit	Kustuta	Ava Excelis					
Tööt... nr. ↑	Töötaja nimi	Alates kuupäevast	Kuni kuupäevani	Tööpere tähis	Tööpere kirjeldus	Tase... tähis	Taseme kirjeld...	Taseme täpsustuse tähis	
→ T007	Tanel Kaupmees	01.09.2019	11.08.2020	TÖÖLISED	Töölised	2	2 tase	-	
T007	Tanel Kaupmees	12.08.2020		LIHTTÖÖLISED	Lihttöölised	2	2 tase	-	

5. Ametikoha kaardil tuleb Figure tööpere, tase ja taseme täpsustus käsitsi uute väärtuste vastu vahetada, sest seda programm automaatselt ei tee. Kõige lihtsam on suletava Figure tööperega seotud ametikohad avada **FIGURE TÖÖPEREDE LOENDIST** vajutades veerus **AMETIKOHAD** kuvataval numbril. Avaneb tööperega seotud **AMETIKOHTADE LOEND**, mille lintmenüü nupuga **REDIGEERI** saab avada ametikoha kaardi ning teha soovitud muudatused.

1.1.10.8. Ameti struktuuri tähised

Seadistus võimaldab seostada ametikohaga ja seada ametikohtade loendile täiendavaid filtreid.

Seadistus avaneb:

[AVALAHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/AMETI STRUKTUURI TÄHISED](#)

Uue struktuuri tähise loomiseks vajutage lintmenüül Uus ja sisestage vajalikud väljad.

Väli	Selgitus
Liik	Võimaldab määrata üksuse taseme. Valikud: AMETI STRUKTUURI ÜKSUS AMETI STRUKTUURI ALLÜKSUS

Tähis	Võimaldab sisestada ameti struktuuriüksuse tähise – vaba teksti väli.
Kirjeldus	Ameti struktuuriüksuse kirjeldus – vaba teksti väli.

1.1.11. ISCO KOOD

Seadistusse on sisestatud rahvusvahelised **ISCO KOOD** (International Standard Classification of Occupations). Siin seadistatud **ISCO KOODI**, so vastavat tunnust, on võimalik siduda ametikohtadega. **ISCO KOODE** saab seejärel kasutada Business Centralist vastavate statistikaaruannete loomisel.

ISCO koodidena on Business Centrali eelseadistatud Statistikaameti kodulehel esitatud ISCO88 klassifikaator.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/ISCO KOOD](#)

Väli	Selgitus
ISCO kood	ISCO koodi ametlik rahvusvaheline tähis
Kirjeldus	ISCO koodi ametlikult kokkulepitud selgitus-kirjeldus eesti keeles.

1.1.12. LAHKUMISE ALUSED

Seadistuses on kirjeldatud töölepingu ülesütleamise alused. Siin kirjeldatud ülesütleamise aluseid saab valida töösuhte ülesütlemisel [TÖÖTAJA KAARDI](#) alamkaardile [TÖÖSUHE](#) veergu [LAHKUMISE ALUS](#)

Seadistus avaneb asukohast:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/LAHKUMISE ALUSED](#)

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse ülesütleamise (lahkumise) aluse tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse tähisele vastav kirjeldus.
Seaduse paragrahv	Ülesütleamisega seostatav seadusepunkt. Algseadistustega lisatud viited seaduse punktidele soovitage kasutajal üle vaadata ja vajadusel täpsustada vastavalt oma ettevõttes kasutatavatele. Siin seadistatud SEADUSE PARAGRAHVI välja sisu kasutatakse Business Centralis töötaja TÖÖTUSKINDLUSTUSE tõendi loomisel.
Tööandja/töötaja algatusel	Võimaldab märkida rida selleks, et eristada tööandja ja töötaja algatusel toimunud ülesütlemissi. Vastavalt siin tehtud seadistusele tehakse ülesütleamise jaotus Business Centrali statistikaaruannetes.
Töötamise lõpetamise (TÖR) alus	Maksu- ja Tolliameti Töötamise registri (TÖR) töötamise LÕPETAMISE KLASSIFIKAATORILE vastav tähis. Algseadistustega lisatud tähised soovitage kasutajal üle vaadata ja vajadusel täpsustada vastavalt oma ettevõttes kasutatavatele. Vastav ülesütleamise tähis lisatakse Business Centralist TÖRi tarvis genereeritavatesse infosse/ failidesse.

Lahkumise alusele etteteatamise tähtaja seadistamiseks on lintmenüül nupp [ETTETEATAMISE SEADED](#).

LAHKUMISE ETTETEATAMINE

✓ SALVESTATUD



Otsing
 Uus
 Redigeeeri loendit
 Kustuta
 Ava Excelis



	Tööaastad ↑		Etteteatamise päevad	Hüvitatavad kuud
→	0	:	15	
	1		30	1
	2		30	1
	3		30	1
	4		30	1
	5		60	1
	6		60	1
	7		60	1
	8		60	1
	9		60	1
	10		90	1
	11		90	1

Väli	Selgitus
Tööaastad	Sisestatakse tööaastate arv.
Etteteatamise päevad	Sisestatakse tööaastate arvule vastav etteteatamise kalendripäevade arv.
Hüvitatavad kuud	Sisestatakse tööaastate arvule vastav rahas hüvitatavate kuude arv.

1.1.13. TÖÖTÕENDID

Töötõendite puhul on tegemist erilahendusega. Lahendus võimaldab registreerida, hallata ja trükkida töötajatele väljastatavate eri liiki töötõendeid.

Lahendus kasutamiseks tuleb eelnevalt teha seadistusi asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID](#)

1.1.13.1. Töötõendite liigid

Töötõendite liigid seadistatakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID -> TÖÖTÕENDI LIIGID](#)

Avanenud aknas uue **TÖÖTÕENDI LIIGI** read sisestamiseks vajutage lintmenüül **UUS** ja lisandunud real täitke soovitud väljad.

Väli	Selgitus
Töötõendi liik	Võimaldab sisestada töötõendi liigi tähise.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada TÖÖTÕENDI LIIGILE vastava kirjelduse.
Koopia trükkimise aeg minutites	Võimaldab sisestada minutites eeldatava ajakulu, mis kulub vastava töötõendi trükkimiseks.

Aruande number	Võimaldab valida Business Central aruannete objektide loendist aruande põhja, millele töötõendi infot trükkida.
Taustapilt	Väljal kuvatakse info töötõendiga seotud taustapildi kohta. Töötõendile tasutapildi valimiseks vajutage lintmenüül ikoonil PILT . Avanenud aknas valige töötõendile sobiv tasutapilt. Olles TÖÖTÕENDITE LIIKIDE loendi konkreetsel real kuvatakse vastavale liigile valitud taustapilti akna paremas servas oleval kiirinfopaanil TÖÖTÕENDI TAUSTAPILT .
Dokumendi tekst	Võimaldab sisestada töötõendil kuvatava teksti.
Dokumendi nr. tekst [%1=kaardi number]	Võimaldab määrata töötõendil kuvatava numbri teksti ja numbri [%1=kaardi number].

1.1.13.2. Töötõendite lõpetamise põhjused

Töötõendite lõpetamise põhjused seadistatakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID -> TÖÖTÕENDITE LÕPETAMISE PÕHJUSED](#)

Avanenud aknas uue [TÖÖTÕENDI LÕPETAMISE PÕHJUSE](#) read sisestamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja lisandunud real täitke väljad.

Väli	Selgitus
Sulgemise põhjus	Võimaldab sisestada töötõendi lõpetamise põhjuse liigi tähise.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada TÖÖTÕENDI SULGEMISE PÕHJUSELE vastava kirjelduse.

1.1.13.3. Töötõendi tasutapilt

[TÖÖTÕENDI](#) põhja tasutapilti saab vaadata asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDI LIIGID](#)

[TÖÖTÕENDI TASUTAPILDI](#) lisamiseks aktiveerige avanenud aknas vastava [TÖÖTÕENDI LIIGI](#) rida ja vajutage lintmenüül [PILT](#), avanenud aknas tehke parem hiireklik. Seejärel on teil võimalik:

- [VALI PILT.](#) - lisada töötõendil põhjale kuvatavat taustapilti – valida pildifail arvutist
- [SALVESTADA PILT NIMEGA](#)- salvestada töötõendi tasutapilti
- [PILDI EELVADE](#) – vaadata töötõendi taustapildi eelvaadet
- [KOPEERIDA](#) - olemasolevat töötõendi taustapilti kopeerida
- [KUSTUTADA](#) - eelnevalt valitud töötõendi tasutapilti kustutada

1.1.14. VÄRAVAD

Väravate funktsionaalsuse puhul on tegemist erilahendusega.

Funktsionaalsus võimaldab töötõendiga sisemisel registreerida väravate kasutamist. Juhul kui vastavat funktsionaalsust kasutatakse, saab jälgida töötaja väravate kasutamise logi [TÖÖAJATABELI](#) lintmenüül [TÖÖTAJA VÄRAVA LOGI](#) ja ikoonilt [TÖÖTAJA LOGI VÕRDLUS](#) võrrelda väravate logimist tööajatabellisse registreeritud tööajaga.

Väravad on võimalik kirjeldada asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖTÕENDID->VÄRAVAD](#)

Avanenud aknas uue [REDIGEERI-VÄRAVAD](#) read uue värava info sisestamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja lisandunud real täitke väljad [VÄRAVA NR](#) ja [KIRJELDUS](#).

1.1.15. INFO SEADED

1.1.15.1. Info liigid

Info liigid võimaldavad kirjeldada eri infot, mida kasutajad soovivad töötajate kohta koguda. Töötajaga seotud infoliigid avanevad **TÖÖTAJA KAARDI** alamkaardilt **INFOKANDED**. Info liikide seadistuses võimaldab määrata iga loodava **INFO LIIGI** tarvis soovitud andmetabeli struktuuri.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365 /HALDUS/SEADISTUS/INFO SEADED/INFO LIIGID](#)

või

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/LOENDID/INFO LIIGID](#)

Uue infoliigi lisamiseks ja infotabeli veergude seadistamiseks vajutage lintmenüül **UUS**. Olemasoleva **INFO LIIGI** seadistuse muutmiseks märkige loendis vastav info liik ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**- avaneb: vastava **INFOLIIGI KAART**, kus saate teha vajalikud muudatused.

Kiirkaar **NIMI**

Kiirkaardil **NIMI** kuvatakse infoliigi loendi tähis ja tähisele vastav kirjeldus

Väli	Selgitus
Info nr.	Infoliigi tähis. Tähisega määratakse ära ka loendi järjestus TÖÖTAJA KAARDIL alamkaardil INFOKANDED .
Kirjeldus	Tähisele vastav kirjeldus

Kiirkaart **VEERGUDE SEADED**

Kiirkaardil **VEERGUDE SEADED ON VÕIMALIK** seadistada **TÖÖTAJA KAARDI** alamkaardil **INFOKANDED** kuvatava tabeli struktuur, s. h veergude pealkirjad ja tüübid.

Näitena: eelpool toodud pildil seadistatud **INFOLIIGILE DOKUMENDID** vastav tabel avatuna **TÖÖTAJA KAARDIL** alamkaardilt **INFOKANDED** on järgmine:

Loodud infoliigi tabeli info kanded seadistamiseks märkige kiirkaardil **VEERGUDE SEADED** vastava veeru tüüp ja sisestage järgmisse lahtrisse veeru pealkirjana kuvatav nimetus. Veeru pealkirju kasutatakse infoleendite impordil Excelist.

Veergude pealkirjad peavad olema unikaalsed. Veergude seadistamise valikud kiirkaardil **VEERGUDE SEADED**:

Väli	Selgitus
Kuupäev	Võimaldab seadistada TÖÖTAJA KAARDIL vastava INFO LIIGI INFOKANDED tabelisse veergu kuupäevade sisestamiseks.
Vanus	Võimaldab seadistada vastava INFOLIIGI INFOKANDED tabelisse veergu vanuse kuvamiseks. Vanus arvutakse seejuures sama rea eelnevasse kuupäevaveergu sisestatud kuupäeva alusel (näiteks infoliigi LAPSED puhul võimaldab seadistada lapse vanuse arvutamist ja kuvamist). Vanuse info värskendatakse TÖÖTAJA KAARDI avamisel.
Kood	Võimaldab seadistada vastava INFOLIIGI INFOKANDED tabelisse veergu koodide sisestamiseks. Välja pikkuseks on kuni 2 sümbolit, kusjuures välja tekst kuvatakse suurtähtedena.
Tekst	Võimaldab seadistada vastava INFOLIIGI INFOKANDED tabelisse veergu vabalt valitava teksti sisestamiseks.
Arv	Võimaldab seadistada vastava INFOLIIGI INFOKANDED tabelisse veergu numbrit, näiteks luua veerg summade sisestamiseks.
Väärtused	Võimaldab seadistada vastava INFOLIIGI INFOKANDED tabelisse veergu rippmenüüst sisestatavate väärtuste – INFO ALAMLIIGI sisestamiseks. Väärtuse välja puhul lisatakse INFOKANDED tabelisse automaatselt lisaveerg väärtuse kirjelduse kuvamiseks. (Pildil oleva infoliigi DOKUMENDID puhul on väärtuse veeruna seadistatud veerg DOK. LIIK , väärtuse kirjeldus kuvatakse järgnevas veeru KIRJELDUS .)

	Uue väärtuse – info alamliigi lisamiseks valige TÖÖTAJA KAARDIL vastava info liigi INFO KANDED tabelis vastava rippmenüü ja valige UUS . <i>VALIDES TÄPSEM AVANEK: INFO ALAMLIIKIDE TABEL, KUS SAMUTI ON VÕIMALIK KORRIGEERIDA SENISED VÄÄRTUSI VÕI SIIS LISADA UUSI VÄÄRTUSI- INFO ALAMLIIKE JÄRGMISELT:</i>
Manus	Võimaldab seadistada vastava INFOLIIGI INFO KANDED tabelisse veergu kuhu on võimalik kasutajal lisada manusena faile.


1.1.15.2. Nimepäevad

HRM4Baltics lahenduses on eelseadistatud üldtuntud nimepäevad ja nende kuupäevad. Vaikeseadistusega kuvatakse Eesti nimepäevad, kuid soovi korral saab seadistust muuta ning lisada Läti, Leedu, Soome, Venemaa või Bulgraaria nimepäevade seadistuse.

Nimepäevade loend ja seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/INFO SEADED/NIMEPÄEVAD](#)

Soovi korral saate eelseadistatud nimepäevi muuta või uusi nimepäevi lisada valides lintmenüül **UUS** ja sisestades nimepäev kuupäeva, kuu ja nime.



Nimetus ↑	päev ↑	Kuu ↑	Riik
→ Aabel	6	Jaanuar	Eesti
Aabi	6	Jaanuar	Eesti
Aabo	6	Jaanuar	Eesti
Aada	24	Aprill	Eesti
Aadam	24	Detsember	Eesti
Aade	16	Detsember	Eesti
Aadi	6	November	Eesti
Aado	6	November	Eesti
Aadu	6	November	Eesti
Aale	16	Detsember	Eesti
Aalike	19	Aprill	Eesti
Aalo	11	September	Eesti

1.1.15.3. Teavituste seadistus

HRM4Baltics moodulist on võimalik töötajatele, juhtidele, asendajatele ning lisaks seadistusega määratud isikute e-posti aadressidele saata lähenevate sündmuste ja tähtpäevade kohta automaatseid eelseadistatud **TEAVITUSI**. Eelseadistusega saab määrata milliseid HRM4Baltics moodulisse loodud teavitusi saadetakse, teavituste loomise ja saatmise sageduse ning isikud, kellele teavitusi saadetakse.

Seadistust saab teha asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/INFO SEADED/TEAVITUSTE SEADISTUS](#)

Või sisestad otsinguaknasse **TEAVITUSTE SEADISTUS (HRM4BALTICS)**

Teavitustes kuvatavat töötaja nimeformaati on võimalik seadistada asukohas [PORTAALI SEADED/TÖÖTAJATE LOENDI VÄLJAD/VAATE LIIK – LIHTSUSTATUD LOEND/TÖÖTAJA NIME FORMAAT](#). Täpsem seadistuse kirjeldus on [ISETEENINDUSPORTAALI KASUTUSJUHE](#).

Avanevas loendis kuvatakse kõiki juba lisatud teavituste liike. Uute liikide lisamiseks on lintmenüül nupp **LISA KÕIK LIIGID**.

Teavituste seadistus (Palk365)

✓ Salvestatud



Otsing

+ Uus

Redigeeri loendit

Kustuta

Redigeeri

Vaade

Lisa kõik liigid

Tähis ↑	Liik ↑	Sorteerimise järjekord	Teavituse valem	E-mail töötajale	E-mail asendajale	E-mail juhile	E-mail (lisaks)	Näita töötajapor...
TEADE01	Riigipüha	2	-2P					Näita kirjel...
TEADE05	Sünnipäev	1	-1P			Ettevõtte e...		Näita kirjel...
TEADE06	Nimepäev	3	-1P	Ettevõtte e...				Näita kirjel...
TEADE07	Tähtpäev	4	-1P	Ettevõtte e...		Ettevõtte e...	yllek@itera.ee	Näita kirjel...
TEADE08	Pensionile minek	11	-1A					Näita liiki
TEADE11	Tööle võtmine	7	-1N					Näita liiki
TEADE12	Töölt lahkumine	8	-1N					Näita kirjel...
TEADE14	Katseaeg keskel	15						Näita kirjel...

Teavituse seadistamiseks tuleb avada teavituse kaart lintmenüü nupuga **REDIGEERI**.

Teavituste seadistus (Palk365)



✓ Salvestatud



TL ALGUS · Tööle võtmine



Teavituste seadistus

Tähis	TL ALGUS	Lisafilter	
Liik	Tööle võtmine	Puhkuse väljamakse filter	
Sorteerimise järjekord	7	Kasuta staaži algust	☐
Töötaja filtrid	VERSION(1) SORTING(Nr) WHE	Peida loendist	☐
		Kandeid	4

Edastamised seaded

Teavituse valem	-1N	E-maili teema	Uus töötaja
Koondteate valem		E-maili sisu	Uus töötaja %2 asub tööle %1 Töötaja andmed on järgmised: %11
E-mail töötajale		Näita töötajaportaalis	Näita liiki
E-mail asendajale		Outlooki kalendri mall	
E-mail juhile	Ettevõtte e-mail		
E-mail (lisaks)			

Väli	Selgitus
Tähis	Sisestada saab teavituse tähise, vaikimisi lisab programm tähise TEADE01, TEADE02 jne.
Liik	Võimaldab valida/muuta TEAVITUSE liiki HRM4Baltics standardlahenduses on järgmised valikud: <i>RIIGIPÜHA, SÜNNIPÄEV, NIMEPÄEV, TÄHTPÄEV, PENSIONILE MINEK, TÖÖLE VÕTMINE, TÖÖLT LAHKUMINE, KATSEAJA ALGUS, KATSEAJA LÕPP, KATSEAEG KESKEL, PUHKUSE ALGUS, PUHKUSE LÕPP, TERVISEKONTROLL, TERVISEKONTROLL (JÄRGMINE), DOKUMENT AEGUB, PUUDUMINE, PASSIIVSUSE ALGUS, PASSIIVSUSE LÕPP, PUHKUSE AEGUMINE, KOOLITUSE TAGASISIDE, TEISE RIIGI PÜHA, VARA</i>

	KASUTAMISE LÕPPEMINE, TÖÖKESKKONNA ESINDAJA LÕPPEMINE, VABA TEKST, RAHVUSVAHELINE TÄHTPÄEV, OSKUSE AEGUMINE. Puhkuse aegumise teavituse jaoks peab olema tehtud ka seadistus asukohas PALGA UUS ARUANNETE SEADISTUS. <table><tr><td colspan="4">Puhkuste aegumiste ülevaade</td></tr><tr><td>Puhkuse filter</td><td></td><td>P_PUHKUS</td><td>Puudumised</td></tr><tr><td>Puhkusereservi valem</td><td></td><td colspan="2">(((AEG,ETKNRLP-RP,AI(0))- [AEG,ETKNRLP-RP-CT=P_PALGATA,AI(0)])/[AEG,E...</td></tr><tr><td>Puhkusereservi konto</td><td></td><td>3520</td><td>Kontod</td></tr><tr><td>Aegunud puhkusereservi konto</td><td></td><td>3521</td><td>Kontod</td></tr><tr><td>Välja makstud reservi konto</td><td></td><td>3530</td><td>Kontod</td></tr></table> Ühe teavituse kohta võib seadistada mitu erinevat kaarti nt ühe osakonna puhkusetasusid maksab välja üks raamatupidaja ning teise osakonna tasusid teine. Sellisel juhul peab teavituse tähised olema erinevad ning seadistusse tuleb seadistada erinev TÖÖTAJA FILTER. TEAVITUSTE loomiseks kasutatakse TÖÖTAJATE LOENDI, PUUDUMISTE ANDMIKU, RIIKLIKE PÜHADE LOENDI, TERVISEKONTROLLIDE LOENDI, ISIKU DOKUMENTIDE, VARADE LOENDI, PASSIIVSUSE LOENDI, KOOLITUSE LOENDI, TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LOENDI väljade infot. VABA TEKSTI teavituse liik on vaid selline, mis ühegi loendiga seotud ei ole ning seda saab kasutada üks kõik missuguse regulaarse info saatmiseks töötajatele. Nt saab vaba teksti taotlusega saata iga kuu 3ks kuupäevaks määratud töötajatele teavituse, et nad vaataksid üle oma tiimi tööajatabelid ning teeksid viimased korrektureid. Teavituste liikidega PUHKUSE ALGUS, PUUDUMINE on vaja seadistada ka puudumise põhjused, mille kohta teavitus saadetakse palgaarvestuse seadistuse aknas väljal PUHKUSE TÄHISE FILTER.	Puhkuste aegumiste ülevaade				Puhkuse filter		P_PUHKUS	Puudumised	Puhkusereservi valem		(((AEG,ETKNRLP-RP,AI(0))- [AEG,ETKNRLP-RP-CT=P_PALGATA,AI(0)])/[AEG,E...		Puhkusereservi konto		3520	Kontod	Aegunud puhkusereservi konto		3521	Kontod	Välja makstud reservi konto		3530	Kontod
Puhkuste aegumiste ülevaade																									
Puhkuse filter		P_PUHKUS	Puudumised																						
Puhkusereservi valem		(((AEG,ETKNRLP-RP,AI(0))- [AEG,ETKNRLP-RP-CT=P_PALGATA,AI(0)])/[AEG,E...																							
Puhkusereservi konto		3520	Kontod																						
Aegunud puhkusereservi konto		3521	Kontod																						
Välja makstud reservi konto		3530	Kontod																						
Sorteerimise järjekord	Kalendris kuvatakse ja teavitused saadetakse vastavalt sorteerimise numbrite järjestusele. Näiteks kui on sünnipäeva teavitus numbriga 1, siis esimesena saadetakse välja kõik sünnipäevadega seotud teavitused.																								
Töötaja filtrid	Väljalt avaneb töötajate loend, kus saab välja filtreerida töötajad, kelle SÜNNIPÄEVA, TÖÖLT LAHKUMIST jne teavitusena soovitakse saata. Filter salvestub väljale ning seda ei pea iga kord uuendama. Filtrileht Filter: Employee × Seisund Aktiivne Passiivne Prospekt × Sugu × Lükus × Töötaja positsioon × Ametigrupi tähis SPETSIALISTID + Filtreeri ... Filtreeri koguväärtused järgmise alusel: + Filtreeri ... OK Tühista																								
Lisafilter	Veergu saab sisestada erinevaid täiendavaid filtreid, mis olenevad teavituse liigist. TÄHTPÄEV – sisestada saab aasta filtri ehk määrata aastad, mille korral teavitus saadetakse. Juhul kui filtrit lisatud ei ole, saadetakse teavitus iga tööaasta täitumisel. Filtrisse saab lisada aastad järgmises formaadis: 1/5/10/15																								

	• DOKUMENDI AEGUMINE – sisestada saab dokumendi liigi tähise filtri. Näiteks saadetakse teavitus kui aegu dokument liigi tähisega ID ehk ID kaart. • TÖÖLT LAHKUMINE – sisestada saab lahkumise põhjuse tähise filtri. • KATSEAJA ALGUS, KATSEAEG KESKEL, KATSEAJA LÕPP – sisestada saab töölepingu tähise filtri. • PUUDUMINE – sisestada saab puudumise liigi tähise filtri. • PASSIIVSUSE ALGUS, PASSIIVSUSE LÕPP – sisestada saab passiivsuse põhjuse tähise filtri. • OSKUSE AEGUMINE – sisestada saab oskuse liigi tähise, mille puhul on vaja aegumise teavitus saata.
Puhkuse väljamakse filter	Seadistus töötab ainult koos teavituse liigiga PUUDUMINE ja jälgib PUUDUMISTE ANDMIKUS veergu PUHKUSE VÄLJAMAKS. Võimalik on valida, kas ja missugusel juhul TEAVITUS saadetakse. Valikud: • TÜHI – teavitus saadetakse siis, kui PUUDUMISTE ANDMIKUS ei ole puhkuse väljamaksu valitud. • PALGAPÄEVAL – teavitus saadetakse juhul, kui PUUDUMISTE ANDMIKUS on puudumisele veergu PUHKUSE VÄLJAMAKS lisatud valik PALGAPÄEVAL. • ENNE PUHKUST – teavitus saadetakse juhul, kui PUUDUMISTE ANDMIKUS on puudumisele veergu PUHKUSE VÄLJAMAKS lisatud valik ENNE PUHKUST.
Kasuta staaži algust	Kasutatakse koos teavituse liigiga TÄHTPÄEV. Sisestades veergu markeri leitakse töötaja tööjuubel töösuhte kaardile veergu STAAŽI ALGUSE KUUPÄEV sisestatud kuupäeva põhiselt. Vastasel juhul arvutatakse tööjuubel töösuhte alguse kuupäevast lähtuvalt.
Peida loendist	Markeri sisse lülitamisel pannakse kaart lukku ning peidetakse teavituste loendist. Selle kaardi alusel teavitusi enam ei saadeta.
Teavituse keele kood	Teavitusi TEISE RIIGI PÜHA, SÜNNIPÄEV, TÄHTPÄEV on võimalik saata ka inglise keelsetena. Rippmenüüst tuleb selleks valida keele tähis, milles teavitust saata soovitakse. Vastavalt valitud keelele asendatakse teavituse sisu %-MUUTUJA kas inglise või eestikeelse tekstiga. Sisu ülejäänud tekst tuleb kasutajal sisestada endal inglise keeles. Inglise keelset teavitust saab saata vaid töötajatele, kelle e-maili aadress on lisatud väljale E-MAIL (LISAKS). Kui keele tähist valitud ei ole, saadetakse teavitus eesti keeles.
Teavituse valem	Võimaldab määrata TEAVITUSTE saatmise aja. Näiteks: 0P – teavitus saadetakse sündmuse toimumise päeval, näiteks töötajale tema sünnipäeval. -2N – teavitus saadetakse kaks nädalat enne tähtaja/sündmuse saabumist. -2P – teavitus saadetakse kaks kalendripäeva enne tähtaja/sündmuse saabumist JP – teavitus saadetakse sündmuse toimumise päeval Juhul kui seadistuses on määratud, et teavitus saadetakse 2 nädalat enne sündmust, aga andmed, mille pealt sündmus luuakse sisestatakse hiljem, siis saadetakse sündmus siiski välja kohe esimesel võimalusel. Näiteks soovitakse saata teavitus uue töötaja kohta nädal enne töötaja tööle tulekut, kuid töötaja kaart luuakse ja andmed sisestatakse alles 2 päeva enne tööle tulekut. Seega saadetakse teavitus välja kohe kui andmed on sisestatud ja teavitus loodud. Teavituse saab luua käsitsi loendilt KALENDRI TEAVITUSED nupuga UUENDA või teeb seda selleks otstarbeks seadistatud tööjärjekord.
Varasemate kannete valem	Võimaldab seadistada ajavalemiga millised teavituse kanded on vaja välja saata, kuigi TEAVITUSE VALEMI järgi on see kuupäev juba möödas. Näiteks kui töötaja lahkumise kohta on vaja teavitus välja saata -2P ehk 2 päeva enne töösuhte lõpukuupäeva, aga töösuhte lõpetamise kuupäev selgub ja sisestatakse samal päeval kui töötaja lahkub, siis saadetakse teavitus ikkagi välja kui VARASEMATE KANNETE VALEMI väljale on sisestatud -3P.

	Kui varasemate kannete valemit ei ole sisestatud, siis ei saadeta välja teavitusi, mis oleksid TEAVITUSE VALEMI järgi pidanud juba olema välja saadetud, aga teavituse info sisestati programmi hiljem.
Ainult tööpäevadel	Juhul kui sündmus, mille puhul on vaja teavitus välja saata, satub nädalavahetusele või riigipühale, saadetakse teavitus välja kohe esimesel järgneval tööpäeval.
Koondteate valem	Võimaldab saata sama liiki ja sama töötajaga seotud teavitusi ühe teatena, kui sündmuste vahe on mitte rohkem kui veerus näidatud päevade/kuude/aastate arv. Näiteks: 2P - teavitused, mille vahe on kuni 2 päeva, saadetakse ühe teatena.
E-mail töötajale	Võimaldab seadistada kas teavitusega seotud töötajale saadetakse teavitus või mitte. Juhul kui teavitust soovitakse töötajale saata, tuleb seadistada millise töötajaga seotud e-maili aadressile vastav teavitus saadetakse. Valikud: • ISIKLIK E-MAIL • ETTEVÕTTE E-MAIL • MÕLEMAD E-MAILID
E-mail asendajale	Võimaldab seadistada kas teavitusega seotud puudumise asendajale teavitus saadetakse või mitte. Puhkuse asendajad seadistatakse asukohas TOIMINGUD/PUHKUSTE GRAAFIK VÕI AJALUGU/PUUDUMISTE ANDMIK Juhul kui teavitust soovitakse saata, tuleb seadistada millisele asendaja e-maili aadressile teavitus saadetakse. Valikud: • ISIKLIK E-MAIL • ETTEVÕTTE E-MAIL • MÕLEMAD E-MAILID
E-mail juhile	Võimaldab seadistada kas teavitusega seotud töötaja juhile saadetakse teavitus või mitte. Töötajaga seotud juht seadistatakse TÖÖTAJA KAARDI kiirkaardil DIMENSIOONID JA SEOS väljal JUHI NR. Juhul kui teavitust soovitakse saata tuleb seadistada millisele e-maili aadressile vastav teavitus saadetakse. Valikud: • ISIKLIK E-MAIL • ETTEVÕTTE E-MAIL • MÕLEMAD E-MAILID
E-mail (lisaks)	Võimaldab sisestada e-maili aadressid (aadresside eraldajana kasutage semikoolonit), millele lisaks eelpool seadistatud veergudele, antud teavitus saadetakse.
E-maili malli tähis	Võimaldab valida eelseadistatud e-maili malli, kuhu on seadistatud meili sisu näiteks HTML-is. Sisu tekstis saab kasutada erinevaid %-muutujaid ning kujundada teksti. Seadistatud e-maili mall peab olema liigiga TEAVITUS . Kui malli seadistada ei soovita, siis saab meili sisu kirjeldada ära väljal e-maili sisu. Küll-aga ei ole võimalik sellel välja kasutada tekstis erinevaid värve või lisada pilte. Malli sisu saab kasutada neid %-muutujaid, mis on nähtavad paremas servas kuvatavas kiirinfo aknas TEAVITUSE MUUTUJAD .

	Teavituse muutujad ✓ %1 - Kuupäev %2 - Töötaja nimi %3 - Kirjeldus %4 - Alates kuupäev %5 - Kuni kuupäev %6 - Kellaeg (terv.kontr.)/Seisund (taotlus) %7 - Kirjeldus 2 (terv.kontr. asukoht) %9 - Asendajate loend (puhkuse algus/lõpp) %11 - Töötaja andmed %12 - Töötaja nr. %13 - Juhi nimi %14 - Struktuuri üksuse nimetus %15 - Töötaja eesnimi %16 - Töötaja perekonnanimi %17 - Ettevõtte e-mail %18 - Ametikoht %19 - Taotluse URL %20 - Töötaja nimi (hüüdnimi) %21 - Sündmuse kategooria %22 - Sündmuse algusaeg %23 - Sündmuse lõpuaeg %24 - Riik
E-maili teema	Võimaldab seadistada teavituse e-maili pealkirja, mida kuvatakse e-maili väljal TEEMA (Subject). Teema seadistamisel on võimalik kasutada ka % MUUTUJAD. % MUUTUJAD on kirjeldatud kiirinfoaknas.
E-maili sisu	Sisestatakse teavituse saadetava e-maili sisu (kuni 250 tähemärki). Sisu koostamisel on abiks akna paremas servas kuvatavas kiirinfo aknas TERVITUSE MUUTUJAD toodud %-muutujad. Teavituse muutujad ✓ %1 - Kuupäev %2 - Töötaja nimi %3 - Kirjeldus %4 - Alates kuupäev %5 - Kuni kuupäev %6 - Kellaeg (terv.kontr.)/Seisund (taotlus) %7 - Kirjeldus 2 (terv.kontr. asukoht) %9 - Asendajate loend (puhkuse algus/lõpp) %11 - Töötaja andmed %12 - Töötaja nr. %13 - Juhi nimi %14 - Struktuuri üksuse nimetus %15 - Töötaja eesnimi %16 - Töötaja perekonnanimi %17 - Ettevõtte e-mail %18 - Ametikoht %19 - Taotluse URL %20 - Töötaja nimi (hüüdnimi) %21 - Sündmuse kategooria %22 - Sündmuse algusaeg %23 - Sündmuse lõpuaeg %24 - Riik

	Näiteks: teavitusele KATSEAJA LÕPP sisestatud tekst: TÖÖTAJAL %2 SAABUB %3 %1 TÖÖTAJAL /TÖÖTAJA NIMI/SAABUB/ KASTEAJA LÕPP /KUUPÄEV/. Muutuja %11 TÖÖTAJA ANDMED asendatakse järgmise tekstiga: Nimi: Priit Puller Isikukood: 37403210823 Töötamise aeg: 15.08.22 - Amet: Pearaamatupidaja Lepingu liik: Määramata ajaks Telefon: 566 666 777 Ettevõtte telefon: 555 777 999 Isiklik e-mail: priit.puller@gmail.com Ettevõtte e-mail: priit@ylleest.ee
Näita töötajaportaalis	Võimaldab seadistada kas vastav teavitus on nähtav TÖÖTAJA PORTAALIS. Võimalikud valikud: NÄITA KIRJELDUST- portaalis kuvatakse sündmuse (algus)kuupäeva, töötaja nime, kellega sündmus seotud on ja teavituse kirjeldust. Näiteks: 7.12.20 Jonathan Haas 30. aasta sünnipäev 7.12.20 Rando Grossev 7.12.20 - 8.12.20 Puhkus NÄITA LIIKI- portaalis kuvatakse sündmuse (algus)kuupäeva, töötaja nime, kellega sündmus seotud on ja teavituse liiki. Näiteks 7.12.20 Jonathan Haas sünnipäev; 8.12.20 Rando Grossev puhkuse algus AINULT TÖÖTAJALE- teavitust kuvatakse töötajale, kellega teavitus seotud on, teised töötajad teavitust ei näe. Näiteks kuvatakse ainult töötajale Rando portaalis järgmist teadet 12.20 Rando Grossev 7.12.20 - 8.12.20 Puhkus TÜHI- vastavat teavitust portaalis ei kuvata.
Outlooki kalendri mall	Teavituse andmed on võimalik saata BC-st otse Outlooki kalendrisse. Selleks peab olema RAKENDUSE ALA SEADISTUSES sisse lülitatud vastav marker ning tehtud OUTLOOKI KALENDRI SEADISTUSED. Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida teavituse liigile seadistatud OUTLOOKI KALENDRI MALLI. Malliga kirjeldatakse kalendris kuvatavad andmed ning kelle kalendrisse andmed saadetakse.
Manuse nimi	Seadistusse saab lisada faili, mis saadetakse koos teavitusega. Näiteks enne katseaja lõppu tehakse töötajaga vestlus ning koos teavitusega saadetakse ka tagasiside küsimustik. Manuse lisamiseks tuleb klõpsida väljal ning valida arvutist sobiv fail.

1.1.15.4. Avalehe töötajate grupid

Võimaldab seadistada kasutaja töö mugavamaks tegemise eesmärgil [ROLLIKESKUSE](#) avalehele erineva filtriga [TÖÖTAJATE LOENDI](#) valikut.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/INFO SEADED/AVALEHE TÖÖTAJATE GRUPID](#)

Väli	Selgitus
Kasutaja	Kuvatakse Business Central, kasutaja ID, kes loendi loob ja kes oma rollikeskuses seadistatud gruppi näeb. Kustutades väljalt KASUTAJA ID kuvatakse seadistatud vaadet kõikidele HRM4Baltics rollikeskuse kasutajatele.
Rea nr	Sisestatakse rea number, kus loodavat gruppi soovitakse kuvada. Võimalik on kirjeldada kuni 2 rida.
Veeru nr	Sisestatakse veeru number, kus loodavat gruppi soovitakse kuvada.
Grupi filtrid	Võimaldab seadistada töötajate loendile vajaliku filtri. Välja seadistamiseks vajutage väljal, avaneb töötajate loend, kus saate filtreerida vastavad töötajad, seejärel vajutades OK , tehakse väljale automaatselt filtri alusel vajalik seadistus.
Grupi nimi	Sisestatakse grupi nimi, mida kuvatakse avalehel. Võimalik on kasutada grupi nime taha gruppi kaastavate töötaja arvu kuvamiseks tähist %1 .
Värv	Rippmenüüst saab igale grupile valida teksti värvi ja stiili.

1.1.16. PUUDUMISED

HRM4Baltics mooduli puudumistega seotud funktsionaalsuste kasutamiseks on vajalik esmalt teha seadistused. asukohas: [AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/PUUDUMISED](#)

1.1.16.1. Puudumise põhjus

Erinevat liiki puudumised seadistatakse programmile [PUUDUMISE PÕHJUSTE](#) tähistena. Seadistus avaneb asukohast:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PUUDUMISED/PUUDUMISE PÕHJUS](#)

või sisestades otsingaknasse [PUUDUMISE PÕHJUSED \(HRM4BALTICS\)](#)

õhjuse seadistuse kaardi avamiseks tuleb vajutada loendi lintmenüül [REDIGEERI](#).

Kiirkaart Puudumine

Puhkusesaldo seaded
 Puudumise täpsustused
 Uuenda kande kogused

Puudumine

Tähis	P_PUHKUS	Puudumise täpsustus nõutud	☒
Kirjeldus	Puhkus	Ametikoha puudujate kontroll	Puudub
Lühikood	P	Pikendab katseaega (min.päe...)	
Päevade liik	Päev	Peatab puhkuse aegumise	☒
Peatab töötaja	☒	Puhkusesaldo	Näita alati
Ilma pühadeta	☒	Vaikimisi puhkuse väljamaks	
Tükelda kuu kaup	☐	Teavita	Alati
Nõua lapse märkimist	☐	Puudumise kasutamise info	Kalendripäevades
Puudumise sisestamise kontr...		Puudumise põhjuse grupe	-
Puudumise reg. kontroll	Hoiata	Lukus	☒
Saldo hoiatus	Hoiata		

Väli	Selgitus
Tähis	Sisestatakse PUUDUMISE PÕHJUSE tähis.
Lühikood	Määratakse vastava puudumisega seotud lühikoodi. Lühikoodi kasutatakse PUUDUMISE PÕHJUSE tähisena töötajatablete ülevaadetes ja analüüsivaates „ PUUDUMISED PÄEVADE LÕIKES “. LÜHIKOODI pikkuseks võib olla kuni 10 sümbolit. Soovitav on kasutada võimalikult lühikest tähist.
Kirjeldus	Sisestatakse PUUDUMISE PÕHJUSE tähisele vastava kirjeldus. Kirjeldust kuvatakse näiteks töötajale tema PALGATEATISEL , seda saab kuvada ka TÖÖTAJA PORTAALIS jne.
Päevade liik	Väljal määratakse kas vastavat puhkuse liiki arvestatakse ja registreeritakse tundides, kalendripäevades või tööpäevades: Valikud: PÄEVAD – puudumist arvestatakse kalendripäevades TÖÖPÄEVAD – puudumist arvestatakse tööpäevades ning puudumist ei ole võimalik ainult nädalavahetuse päevadele registreerida TUNNID – puudumine sisestatakse tundides. Seadistatud peavad olema ka palgaarvutuse valemid puudumiste tunnipõhisteks arvutusteks. Olenevalt valikust kuvatakse puudumisega seotud päevi/tunde PUUDUMISTE ANDMIKUS ja puudumistega seotud aruannetes veerus KOGUS. Kui liigiks on valitud TUNNID tuleb PUUDUMISTE ŽURNAALIS sisestada puudutud tundide arv veergu TUNNID ja TÖÖAJATABELIS veergu PUUDUMISTE TUNNID. Päevapõhiste puudumiste korral arvutab programm päevade ja tundide koguse ise välja vastavalt puudumise alguse ja lõpu kuupäevadele. Kui pärast programmi kasutusele võttu muudetakse mingil põhjusel päevade liiki, siis on võimalik kõikide seni registreeritud puudumiste päevade arv ehk kogus ümber arvutada vastavalt uuele seadistusele. Selleks tuleb esmalt muuta puudumise põhjusel PÄEVADE LIIK seadistust ning seejärel vajutada lintmenüül nuppu TEGEVUSED -> UUENDA KANDE KOGUSED.

Peatab töötaja	Markeriga määratakse kas seda liiki registreeritud puudumist arvestatakse töötaja hulka või mitte. Juhul kui väljal on märges, siis registreeritud puudumise päevade eest töötasu ei arvestata ning töötaja normtunde vähendatakse nende päevade võrra. Juhul kui väljal märget ei ole, siis registreeritud puudumise päevade eest arvestatakse töötajale põhitöötasu ning normtunde ei vähendata.
Ilma pühadeta	Marker määrab seda, kas puudumist arvestatakse koos riigipühadega või ilma. Juhul kui väljal on märges, siis riiklike pühade eest, mis jäävad puudumise sisse, töötajale puhkusetasu/hüvitist ei maksta nt põhipuhkus. Kui väljal märget ei ole, arvestatakse riiklik püha puudumise sisse ja nende päevade eest arvutatakse töötajale puhkusetasu/hüvitist nt haigestumine.
Tükelda kuu kaupa	Markeri lisamisel puudumise põhjusele registreeritakse ühest kuust teise minev, kuid ühe reaga PUUDUMISTE ŽURNAALI sisestatud puudumine automaatselt kuude lõikes kahes osas.
Nõua lapse märkimist	Marker lisatakse nendele puudumise põhjustele, mis on vaja registreerimisel siduda LASTE LOENDISSE lisatud konkreetse lapse või hooldatavaga, kellega puudumine seotud on nt isapuhkus, puudega lapse hoolduspäev. Puudumisega seotud lapse/hooldatava andmed lisatakse seejärel aruandesse RIIGIEELARVEST HÜVITISE TAOTLEMINE.
Nõua põhilepingu nr	Kasutatakse koos põhilepingu lahendusega. Puudumise põhjuse peal saab määrata, milliste puudumiste puhul on põhilepingu numbri lisamine kohustuslik. Selle seadistusega saab eristada lepingupõhiseid puudumisi ja üldiseid puudumisi. Markeriga tähistatakse puudumised, mille puhul on kohustuslik põhilepingu numbri olemasolu puudumise kande küljes.
Puudumise sisestamise kontroll	Üldine seadistus tehakse asukohas PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE, kuid puudumise liigi peal on võimalik rakendada erinevat seadistust. Valikud: TÜHI – puudumise põhjusele ei ole üldseadistusest erinevat seadistust HOIATA – puudumise sisestamisel kuvatakse hoiatus kui töötajal on juba samasse perioodi sisestatud või registreeritud puudumine. Puudumise andmed lubatakse edasi sisestada KEELA – topelt sisestamine ei ole lubatud ning puudumise andmeid sisestada ei lubata
Puudumise registreerimise kontroll	Üldine seadistus tehakse asukohas PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE, kuid puudumise liigi peal on võimalik rakendada erinevat seadistust. Valikud: TÜHI – puudumise põhjusele ei ole üldseadistusest erinevat seadistust HOIATA – puudumise registreerimisel kuvatakse hoiatus, kui töötajal on juba samasse perioodi sisestatud või registreeritud puudumine ning puudumise saab ära registreerida. KEELA – topelt registreerimine ei ole lubatud
Saldo hoiatus	Saldo kontroll rakendub nii puhkuseavalduste peal kui ka PUUDUMISTE ŽURNAALIST puudumist sisestades/registreerides. Lisaks väljale SALDO HOIATUS, tuleb seadistada ka väli KONTROLLI SALDOT, kus määratakse millise seisuga saldot kontrollitakse.

	Valikud: • TÜHI – saldo kontrolli ei rakendata • HOIATA – vastavalt puudumise liigi saldo seadistusele leiab programm töötajale puudumise saldo ning kuvab hoiatust, kui see on negatiivne. Puhkuseavalduse saab siiski esitada ning puudumise žurnaalist registreerida. • KEELA - vastavalt puudumise liigi saldo seadistusele leiab programm töötajale puudumise saldo ning kuvab hoiatust, kui see on negatiivne. Puhkuseavaldust ei saa sellisel juhul esitada ning puudumise žurnaalist puudumist registreerida.																
Puudumise täpsustus nõutud	Puudumise sisestamisel on võimalik puudumine siduda tabelisse PUUDUMISE TÄPSUSTUSE TÄHIS väärtusega. Näiteks saab sinna seadistada erinevad riigid, kus töötajad lähetuses käivad ja määrata riikidele erinevad päevaraha määrad. Selliselt on võimalik arvutada puudumisena sisestatud lähetuse perioodi eest päevaraha riigile seadistatud määra alusel.																
Pikendab katseaega (min. päevad)	Sisestatakse miinimum päevade arv, mille korral vastav puudumine hakkab pikendama kehtivat katseaega. Näiteks kui seadistusse on määratud miinimum päevade arv 5 ja kui töötaja katseajal puudub kuni 5 päeva, siis tema katseaeg ei pikene. Kui puudub 5 ja rohkem päeva, pikeneb tema katseaeg puudunud päevade arv. Töötaja lepingute loendisse kuvatakse seljuhul nii algne katseaaja lõpu kuupäev, päevade arv, mille võrra katseaega on pikendatud ning uus katseaaja lõpu kuupäev. <table><tr><th>Algne katseaaja lõpp</th><th>Lisa katseaaja päevad</th><th>Katseaaja lõpp</th><th>Riik</th></tr><tr><td>31.03.2023</td><td>5</td><td>05.04.2023</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Algne katseaaja lõpp	Lisa katseaaja päevad	Katseaaja lõpp	Riik	31.03.2023	5	05.04.2023									
Algne katseaaja lõpp	Lisa katseaaja päevad	Katseaaja lõpp	Riik														
31.03.2023	5	05.04.2023															
Peatab puhkuse aegumise	Markeri aktiveerimisel peatatakse töötaja põhipuhkuse aegumine vastava puhkuse päevade võrra, nii nagu seda tehakse töötaja passiivsuse ajaks. Kasutatakse näiteks isapuhkuse ja emapuhkuse puudumise liikidel.																
Puhkuse saldo	Määratakse kas aruandes PUHKUSTE SALDOD kuvatakse antud puudumise põhjust alati või ainult siis, kui puudumisel on saldo. Valikud: • NÄITA ALATI – puudumise põhjust kuvatakse TÖÖTAJA PORTAALIS alati. • AINULT SALDOGA - puudumise põhjust kuvatakse TÖÖTAJA PORTAALIS ainult juhul, kui puudumisel on saldo. • TÜHI – puudumise põhjust ei kuvata TÖÖTAJA PORTAALIS.																
Vaikimisi puhkuse väljamaks	Puudumise liigi põhiselt on võimalik määrata, kuidas antud puudumise korral puudumisega seotud raha välja makstakse. Sama väli on olemas ka töötaja kaardil, kui soovitakse määrata seda töötaja põhiselt. Kui aga tehtud on mõlemad seadistused, siis palgažurnaalist puudumise registreerimisel jääb peale <u>puudumisele</u> lisatud seadistus. Iseteenindusportaalist puhkuseavalduse sisestamisel puudumisele lisatud seadistusega ei arvestata. Valikud: • KUU KAUPA - kui puhkus läheb ühest kuust teise, siis esimesel palgapäeval makstakse välja esimese kuu rahad ja järgmisel palgapäeval järgmise kuu. Eelduseks on tehtud on vastavad valemite seadistused ja määrangud arvutustöö grupi peal.																

	ENNE PUHKUST - kui puhkus läheb ühest kuust teise, siis enne puhkust makstakse välja kogu perioodi puhkuse rahad. PALGAPÄEVAL – kui puhkus läheb ühest kuust teise, siis esimesel palgapäeval makstakse välja kogu perioodi puhkuse rahad.
Teavita	Kui on soov kasutada TEAVITUST nimega PUUDUMINE , mis saadab e-kirja seadistusega määratud töötajale, kui registreeritud puudumisele on valitud puhkuse väljamaks ENNE PUHKUST või PALGAPÄEVAL , tuleb väljale valida tähis ALATI . Vastasel juhul e-kirjaga teavitust ei saadeta.
Puudumise kasutamise info	Vaba teksti väli, kuhu on võimalik sisestada kasutajale olulist infot.
Puudumise põhjuse guppe	Kuvatakse kui mitme PUUDUMISE PÕHJUSE GRUPIGA on puudumine seotud. Puudumise põhjuse grupe kasutatakse puudumiste grupeerimiseks BI lahenduse jaoks. Eelseadistatud puudumise põhjuse grupiga saab puudumise siduda PUUDUMISE PÕHJUSE kiirkaardil PUUDUMISE PÕHJUSE GRUPID .
Lukus	Kui puudumise liike ei ole ettevõttes kasutusel, saab selle märkida lukus olevaks ning peita puudumise põhjuste loendist. Sellisel juhul, ei ole seda liiki võimalik valida ka puhkuse taotlustele ega puudumiste žurnalis.

Kiirkaart Seotud seaded

Väli	Selgitus
Puudumine nähtav portaal	Võimaldab seadistada kuidas ja kas antud PUUDUMISE PÕHJUSEGA puudumist kuvatakse TÖÖTAJA PORTAALIS. Valikud: NÄITA PÕHJUST - TÖÖTAJA PORTAALIS kuvatakse PUUDUMISE PÕHJUSE KIRJELDUST ja kuupäeva. Näiteks - Haige kuni 6.12.16 - Puhkus kuni 7.12.16 AINULT KUUPÄEVAD – TÖÖTAJA PORTAALIS kuvatakse puudumise kuupäeva, aga puudumise kirjeldust ei kuvata. Näiteks - Puudub kuni 6.12.16. - Puudub kuni 7.12.16. Antud valikut on soovitatav kasutada nende PUUDUMISE PÕHJUSTEGA, mis on nõ delikaatsemad ja mida ei soovita üle ettevõtte kõigile töötajatele kuvada. Samas soovitakse, et töötaja puudumine oleks siiski teistele töötajatele teada. Näiteks! Ettevõttes ei soovita kuvada avalikustada infot, et töötajale võimaldatakse puudega lapse vanemale ette nähtud lisapuhkepäeva või töövõimetuspensionäri lisapuhkust jne. TÜHI – antud PUUDUMISE PÕHJUSEGA puudumist TÖÖTAJA PORTAALIS ei kuvata.
Saldo nähtav portaal	Seadistusega määratakse kas vastava puudumise saldot kuvatakse TÖÖTAJA PORTAALIS ja portaali avalehel olevas kuubikus või mitte. Valikud:

	• NÄITA – puudumise saldod on töötajal võimalik TÖÖTAJA PORTAALIST vaadata. • AVALEHEL – kõikide vastava seadistusega puudumise põhjuste saldod summeeritakse ja summat kuvatakse kuubikus. • TÜHI - puudumise saldod ei kuvata kuubikus.
Outlooki kalendri mall	Väljalt avanevast loendist saab valida OUTLOOKI KALENDRI MALLI, mida selle puudumise liigiga kasutatakse. Kui rakendusala seadistuses on OUTLOOKI KALENDER lubatud, saab puudumise registreerimisel puudumise andmed saata töötaja või määratud kasutaja Outlooki kalendrisse. Puudumist kuvatakse Outlookis terve päeva kohtumisena.
Kuva lepingul	Lepingute väljatrükkidele on võimalik lisada kuni 3 erineva puhkuse liigi kasutamata puhkusejääki. Puudumise liigile, mille kasutamata jäaki soovitakse lepingu aluspõhjale trükkida, tuleb sellele väljale valida üks kolmest tähisest (GRUPPA, GRUPP B, GRUPP C). Lepingu aluspõhja seadistamisel saab seejärel põhjale valida välja HOLIDAYBALANCEA, HOLIDAYBALANCEB, HOLIDAYBALANCEC blokist EMPLOYEECONTRACTS.
Puudumine nähtav API/SOAP	Registreeritud puudumisi saab veebiteenustega pärida välisesse lahendusse HRM4BALTICS ISETEENINDUSE puudumiste loendist. Veebiteenusega saab pärida vaid neid puudumiste andmeid, millele on tehtud valik NÄITA PÕHJUST või NÄITA KUUPÄEVA. Veebiteenus annab päringuga välja nende puudumiste andmed, mis on tegelikud ehk registreeritud. Lähetused, mida ei registreerita puudumisena, vaid esitatakse LÄHETUSE TAOTLUSENA, siis nende andmete pärimiseks tuleb lisada marker veel ka TAOTLUSE LIIGILE SÜNDMUS veergu PUUDUMINE NÄHTAV API/SOAP.
Keela taotlusega seotud puudumise muutmine	Kui puudumine on registreeritud ehk seotud puudumise taotlusega, siis ei ole võimalik puudumiste loendis puudumist muuta, tagasi võtta ega tühistada. Puudumise muutmine, tagasi võtmine ja tühistamine tuleb algatada sellisel juhul ikkagi puudumise taotluse pealt, kuna vastasel juhul ei ühti hiljem enam puudumise taotlus ja puudumise kande andmed.
Luba tööajatabelis registreerida	Markeri lisamisel puudumise põhjusele on vastavat puudumise liiki võimalik sisestada ja registreerida otse tööajatabelist.
Keelatud tööajatabelis	Puudumise liiki ei saa tööajatabelisse valida ja registreerida.
Kontrolli tööajatabeli tunde	Puudumise registreerimisel PUUDUMISTE ŽURNAALIST annab programm veateate kui samale perioodile/päevale on tööajatabelisse sisestatud töötunnid. Kui sisestatud töötunnid on veel kinnitamata, siis vajutades veateates JAH kustutatakse tööajatabelist puhkuseperioodi sisestatud töötunnid. Kinnitatud ja/või registreeritud tööajatabelist töötunde automaatselt kustutada ei saa, seda tuleb sellisel juhul teha käsitsi.
Kontrolli tööajatabeli puudumisi	Puudumise registreerimisel PUUDUMISTE ŽURNAALIST kustutab programm tööajatabelisse samale päevale sisestatud puudumise ning asendab selle žurnaalist registreeritud puudumisega.
Tööajatabeli UX värv	Kasutades tööajatabeli lihtsustatud vaadet on võimalik puudumisi kuvada kasutaja määratud värviga. Värv valimiseks tuleb vajutada väljal oleval kolmel täpil, misjärel avaneb Google hex värvi valiku aken. Aknas saab valida sobiva värvi, mille kood (nt #f54263) tuleb kopeerida ja kleepida väljale TÖÖAJATABELI UX VÄRV.

	
Reservi konto nr.	Võimaldab määrata PUUDUMISE PÕHJUSE juurde PALGAKONTO, millelt kuvatakse antud PUUDUMISE PÕHJUSEGA puudumise sisestamisel PUUDUMISTE ŽURNAALI vastava töötaja antud perioodi infot PUUDUMISE ŽURNAALI veerus RESERVI SALDO. Kasutatakse näiteks juhul kui mõnele PALGAKONTOLE on arvutatud välja PUUDUMISE PÕHJUSEGA puhkuse puhul saadaolev puhkuse jääk.
Reservi liik	Võimaldab määrata kas juhul kui antud PUUDUMISE PÕHJUSE real on täidetud veerg RESERVI KONTO NR kuvatakse PUUDUMISTE ŽURNAALI antud puudumise sisestamisel vastaval žurnaali real veerus RESERVI SALDO siin reale seadistatud PALGAKONTOLT, vastava töötaja antud perioodi saldot või kuu käivet. Valikud: • SALDO • KUU
Nõutud üks pikk puhkus päevades (graafik)	Puudumise põhjusele saab määrata kui pikk peab vähemalt üks järjestikune puudumise periood olema. TLS-i kohaselt peab näiteks üks põhipuhkuse periood olema vähemalt 14 kalendripäeva. Kontroll rakendub PUHKUSTE AJAKAVAS ja PUHKUSTE AJAKAVA VAATES, kus kontrollitakse kas töötajal on perioodis vähemalt üks puudumine siin väljal määratud pikkusega.
Nõutud päevad/nädalavahetuse suhe (graafik)	Sisestatakse kalendripäevade ja nädalavahetuse päevade suhe, selleks et kontrollida kas töötajal on puhkusepäevade sees piisav arv nädalavahetuse päevi. Näiteks 28 kalendripäeva kohta peaks olema 8 nädalavahetuse päeva, siis suhe on 3,5 [28/8]. Kontrolli rakendatakse puhkuste ajakavas ja puhkuseavalduste peal.
Väikelapse erisuse vanus	PUHKUSTE AJAKAVA ja PUHKUSTE AJAKAVA VAATE jaoks saab seadistada vanuse, mis ajani on laps veel väikelapse vanuses ning tema vanematel on eelisjärjekorras õigus puhkusele soovitud ajal. Väikelapseks peetakse kuni 7 aasta vanust last, ehk väljale tuleb kirjutada 6.
Koolilapse erisuse vanus	PUHKUSTE AJAKAVA ja PUHKUSTE AJAKAVA VAATE jaoks saab seadistada vanuse, mis ajani on lapse veel koolilapse vanuses ning tema vanematel on eelisjärjekorras õigus puhkusele koolivaheajal. Koolilapse vanuseks on 7-10 aastane laps ning vanematel on õigus puhkusele koolivaheajal.
Arvuta lõpukuupäeval saldo	PUHKUSTE AJAKAVA VAATESSE saab arvutada ja kuvada ühe puhkuseliigi saldo aasta lõpu kuupäeva seisuga. Tavaliselt on selleks igaaastane põhipuhkus. Arvutamise eelduseks on puudumise põhjusele lisatud PUHKUSESALDO SEADED ning puudumise põhjusele lisatud marker PUHKUSTE AJAKAVA VAATE PÕHIPUHKUS.

Puhkuste ajakava vaate põhipuhkus	Marker lisatakse sellele puudumise liigile, mida peetakse põhipuhkuseks ja mille saldot soovitakse arvutada ja kuvada PUHKUSTE AJAKAVA VAATESSE .
Tööõnnetusega seotud	Seadistusega saab määrata, kas selle puudumise liigiga registreeritud puudumist saab siduda TÖÖÕNNETUSTE LOENDIS tööõnnetuse reaga.
Väline ID 1/Väline ID2	Võimalik on sisestada tähis, mida saab kasutada seose loomiseks välises süsteemis ja -is kasutatava puudumise tähise vahel.
Puudumine nähtav palgateatisel	Võimalik on seadistusega määrata, kas puudumise infot kuvatakse palgateatise või mitte. Valikud • NÄITA - nähtav on palgateatise perioodi registreeritud puudumine • PEIDA – puudumine ei ole palgateatisele nähtav • NÄITA TULEVASI – palgateatisele on nähtavad kõik registreeritud puudumised, ka tulevikku perioodidesse registreeritud puudumised.
Taotluse kontrolli liik	Võimalik on määrata kuidas käitub programm taotluse liigile määratud reeglite korral nt üks puhkuse periood peab olema 14 päeva pikk, 5 tööpäeva kohta peab olema 2 nädalavahetuse päeva. Valikud: • PUUDUB – reegleid ei kontrollita • VEATEADE – kuvatakse veateade ning töötajal ei ole võimalik taotlust esitada enne kui ta on reeglitele mittevastavat taotlust muutnud. Töötajal, kellel on töötaja ERANDITE alla lisatud PERSONALISPETSIALISTI marker, on alati õigus ka reeglitele mittevastavaid taotlusi esitada ja juhul kui ta esitab iseenda taotlust. • HOIATUS – kuvatakse hoiatus, kuid töötaja saab taotluse esitamist jätkata.
Puudumise kontroll	Valikud • PUUDUB – puudumiste žurnaali kaudu registreeritud puudumise kuupäevad ja puhkusetootlusele lisatud kuupäevade kattuvust ei kontrollita. • VEATEADE – kui töötajale on puudumiste žurnaali kaudu registreeritud puudumine ja see kattub puhkusetootlusele lisatud kuupäevadega, siis ei ole töötajal võimalik taotlust esitada. • HOIATUS - kui töötajale on puudumiste žurnaali kaudu registreeritud puudumine ja see kattub puhkusetootlusele lisatud kuupäevadega, kuvatakse puhkusetootluse väljal KONTROLL sellekohast teadet.
Ei ole lubatud katseajal	Lisatakse marker, kui puudumise liiki ei ole lubatud katseajal kasutada. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal, mitte puudumiste žurnalis.
5 ja 6 koos nädalavahetusega	Puudumine ei tohi lõppeda reedel või laupäeval, vaid lisama peab mõlemad nädalavahetuse päevad. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnalis.
Nädalavahetuse suhe 5/2 (taotlus)	Puhkusetootluse peal rakendub kontroll, et iga 5 tööpäeva kohta oleks 2 nädalavahetuse päeva. Kontroll rakendub vaid juhul kui väljale TAOTLUSE KONTROLLI liik on valitud VEATEADE või HOIATUS .
Lubatud min kogus	Sisestatakse puudumise miinimum päevade arv, mis on korraga lubatud võtta. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnalis.

Lubatud max kogus	Sisestatakse puudumise maksimum päevade arv, mis on korraga lubatud võtta. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnalis.
Kontrolli saldot	Puhkuseavalduste sisestamisele saab seadistada saldo kontrolli. Valikud: • LÕPU JÄRGI – puudumise saldot kontrollitakse puudumise viimase kuupäeva seisuga • ALGUSE JÄRGI – puudumise saldot kontrollitakse puudumise esimese kuupäeva seisuga • TÜHI VÄÄRTUS – puudumise saldot ei kontrollita • ALGUSE AASTA – puudumise saldot kontrollitakse puudumise alguskuupäeva aasta seisuga • LÕPU AASTA – puudumise saldot kontrollitakse puudumise lõpukuupäeva aasta seisuga • MÕLEMAD AASTAD – puudumise saldot kontrollitakse nii puudumise alguse aasta kui ka lõppemise aasta seisuga. Kontroll rakendub <u>puhkuseavalduste peal, puhkuste ajakavas ja puudumiste žurnalis</u>, mitte ainult puhkuse avalduste peal.
Kontrolli kuupäevasisid	Kontroll töötab ainult koos väljaga LUBATUD KUUPÄEVADE FILTER. Puhkuseavalduse sisestamisel kontrollitakse kas sisestatud puudumine jääb lubatud kuupäevade vahemikku. Valikud: • ALGUS – puudumise alguskuupäev peab jääma lubatud ajavahemikku. • LÕPP – puudumise viimane kuupäev peab jääma lubatud ajavahemikku. • ALGUS JA LÕPP – puudumise alguse ja lõpu kuupäevad peavad mõlemad jääma lubatud kuupäevade vahemikku. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal.
Lubatud kuupäevade filter/Lubatud USA kuupäev filter	Väljale sisestatakse periood, millal võib puudumist kasutada nt talvepuhkus. Väli töötab koos väljaga KONTROLLI KUUPÄEVASID. Kui ettevõttes on kasutusel (ka) USA kuupäeva regioonisätteid (12/31/2019), tuleb sisestada filter ka USA vormingus. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnalis. Näiteks: • 01.01.%1..31.03.%1 01.10.%1..31.12.%1 • USA kuupäeva vormingu näide: 01/01/%1..03/31/%1 10/01/%1..12/31/%1
Lubatud max kordade arv	Puudumisele saab määrata mitu korda võib puudumist aastas kasutada. Kontroll rakendub puhkuseavalduste peal ja puhkuste ajakavas, mitte puudumiste žurnalis.
Asendajad nõutud (taotlus)	Väljale lisatakse marker, kui puhkuseavaldusele on kohustus lisada asendaja. Kui ametikohad kaardile on lisatud marker
Asendaja puudumiste kontroll (taotlus)	Võimalik on seadistada, kas puhkusetaotlusele valitud asendaja võib asendamise ajal ka ise puhata või mitte.

	Valikud • TÜHI – kontrolli ei ole seadistatud • HOIATA – kuvatakse hoiatus kui asendajal on samal ajal puhkus, kuid puhkuseaotluse saab esitada. • KEELA – kuvatakse keeld ning puhkuseaotlust ei saa esitada, tuleb valida teine asendaja.
Spetsiaalne 14 päeva kontroll (taotluse)	Puhkuseaotluse peal kontrollitakse, et töötajal oleks aastas vähemalt üks puhkus 14 päeva pikk. Kontroll rakendub juhul, kui väljale TAOTLUSE KONTROLLI LIIK on valitud VEATEADE või HOIATUS. Kontrolli rakendamisel peavad olema täidetud lisaks veel ka järgmised tingimused: • töötajal peab olema vähemalt üks vastava aasta puhkuseaotlus seotud puhkuste ajakavaga ning ajakava peab olema kinnitatud. • töötaja tegelik puhkusesaldo peab olema väiksem kui 14 päeva. 14-päevasel puhkusel on lubatud alata eelmisel aastal ja lõppeda järgmisel aastal, kuid vähemalt 8 päeva peab jääma jooksvasse aastasse. Töötajal, kellele on loendisse ERANDID lisatud marker PERSONALISPETSIALIST on õigus teistele töötajatele koostada ja esitada puhkuseaotlusi, mis ei vasta reeglitele, kuid iseendale ta sellist puhkuseaotlust koostada ja esitada ei saa.

Kiirkaart puudumise põhjuse grupid

Kiirkaardil olevaid andmeid kasutatakse vaid BI analüütika jaoks. Võimalik on luua erinevad puudumise põhjuste grupid, millega saab puudumiste liike siduda. Gruppide alusel kuvatakse puudumistega seotud andmeid BI analüütikas.

Põhjuste grupid seadistatakse asukohas **PUUDUMISTE PÕHJUSTE GRUPID**, misjärel kuvatakse loodud grupe puudumise põhjuse kaardile.

Puudumise põhjuse kaart (Palk365)     ✓ Salvestatud 

H_HAIGE

 Puhkusesaldo seaded  Uuenda kande kogused | Automatiseeri  Vähem suvandeid

Seotud seaded >

Puudumise põhjuse grupid  

Nr. ↑	Nimetus	Määratud
→ HAIGUSED	Haigused	☒
PUHKUSED	Puhkused	☐

Väli	Selgitus
Nr	Kuvatakse puudumise põhjuse grupi numbrit.
Nimetus	Kuvatakse puudumise põhjuse grupi nimetust.
Määratud	Markeri veerg, millega määratakse, kas ja millisesse gruppi antud puudumine kuulub.

Puhkustele on võimalik lisada seadistus, mille alusel kuvatakse päevapõhiseid saldosisid töötajate ja erinevate puhkuste lõikes. Puhkuse tähisele seadistuse lisamiseks tuleb vastav puhkuse liigi rida aktiivseks märkida ning vajutada lintmenüül nuppu [PUHKUS/PUHKUSESALDO SEADED](#).

Väli	Selgitus
Alates kuupäev/Kuni kuupäevani	Sisestatakse PUHKUSESALDO SEADISTUSE rea kehtivuse kuupäevad.
Tähtsuse nr	Võimaldab määrata saldode seadistuste ridadele tähtsuse järjekorra, mille alusel Business Central kontrollib, milline tingimus töötajale rakendub.
Algsaldo valem	Sisestatakse puhkuse algsaldo valem, mis võib olla näiteks ka ainult palgakonto või number. Algsaldot kasutatakse puhkuse saldo arvutamisel, millele kas liidetakse või millest lahutatakse muutuse valemiga saadud summa. Näiteks: 1. Riigieelarvest hüvitatavad lapsepuhkuse päevadel on algsaldo valem olenevalt laste vanusest ja arvust kas 6 või 3. 2. Põhipuhkuse algsaldo valemiks on palgakonto: [KONTO,3520,A[.-12]]
Palgaarvutus	Valikud: • LIITMINE – liidab algsaldo valemile muutuse valem ning tulemuseks on puhkuse saldo • LAHUTAMINE – lahutab algsaldo valemist muutuse valem ning tulemuseks saab puhkuse saldo • LIIDA KUUD – kasutatakse põhipuhkuse saldo arvutamisel, kus töötaja teenib puhkusepäevi juurde kuu kaupa • LAHUTA STAAŽI AASTA – kasutatakse koos staažipuhkusega, juhul kui staažipuhkust on vaja jälgida töötaja tööaasta põhisel. Näiteks aeguvad staažipuhkuse päevad uue tööaasta täitumisel.
Muutuse valem	Sisestatakse muutuse valem, mida kasutatakse puhkusesaldo arvutamisel. Puhkuse algsaldost kas lahutatakse või liidetakse muutuse valemiga saadud summa ning saadakse kehtiv puhkuse saldo.
Laste maksimaalne vanus	Veerg täidetakse juhul, kui puhkuse saamine või mitte saamine on seotud laste vanusega (näiteks riigieelarvest hüvitatavad lapsepuhkuse päevad).
Laste minimaalne vanus	Veerg täidetakse juhul, kui puhkuse saamine või mitte saamine on seotud laste vanusega. Nt sisestatakse sügava puudega täisealise inimese hooldaja puhkusele, kuna hooldatava andmed sisestatakse loendisse TÖÖTAJA LAPSED .
Laste arv	Veerg täidetakse juhul, kui puhkuse saamine või mitte saamine on seotud laste arvuga (näiteks riigieelarvest hüvitatavad lapsepuhkuse päevad).
Laste maks. vanuse liik	Kasutatakse lastega seotud puhkuste korral, kui on oluline jälgida millal lapsel teatud vanus täitub. Näiteks saab isapuhkust kasutada ainult kuni lapse 3 aastaseks saamiseni. Samas lapsepuhkust on õigus kasutada kuni selle aasta lõpuni, kui lapsel täitub seadusega määratud vanus (3 aastat, 14 aastat). Valikud: • AASTA ALGUS – programm jälgib aasta alguse seisuga töötaja lapse vanust, ning kui see jääb lubatud piiridesse on töötajal õigus puhkust kasutada. Näiteks kui on VEERUS MAKSIMAALNE vanus sisestatud 2 ja aasta alguse seisuga on laps kahe aastane ning saab kolme aastaseks 10. jaanuaril, on töötajal kuni aasta lõpuni õigus puhkust kasutada.

	TÄPSELT – puhkuse saldot kuvatakse kuni vanuse täitumiseni. Näiteks kui on veerus MAKSIMAALNE VANUS sisestatud 2, siis kui laps saab 3 aastaseks, töötajale saldot enam ei kuvata ning tal ei ole õigust puhkust kasutada.
Lapse sünnikuupäev alates	Vajalik on väli täita juhul, kui lastega seotud puhkust antakse ainult nendele vanematele, kelle lapsed sünnivad pärast teatud kuupäeva, või kui seadusega ette nähtud puhkus hakkab kehtima alates teatud kuupäevast sündivate laste vanematele. Näiteks aastal 2021 kehtima hakanud uus isapuhkus.
Lapse sünnikuupäev kuni	Vajalik on väli täita juhul, kui lastega seotud puhkust antakse ainult nendele vanematele, kelle lapsed sünnivad kuni väljale sisestatud kuupäevani, või kui seadusega ette nähtud puhkust saavad kasutada vaid need vanemad, kelle laps sünnib enne seda kuupäeva. Näiteks aastal 2021 kehtivuse kaotanud endine isapuhkus.
Sugu	Veerg täidetakse juhul kui vastavat liiki puhkuse kasutamisel on sooline piirang. Valikud: TÜHI – puhkuse kasutamise soolist piirangut ei ole NAINE – puhkuse saldo arvutatakse ja kuvatakse vaid naistele MEES – puhkuse saldo arvutatakse kuvatakse vaid meestele nt ISAPUHKUS.
Puudega	Lisatakse marker juhul, kui puhkuse saamine või mitte saamine on seotud puude olemasoluga (näiteks üks täiendav puhkepäev kuus puudega lapse vanemale).
Staaži arvutuse liik	Staažiga seotud puhkuste korral on võimalik määrata, mis seisuga peab töötajal staaž täituma, et vastavat puhkust saada. Valikud: AASTA ALGUS – tööaasta täitumist kontrollitakse aasta alguse seisuga. KUUPÄEV – tööaasta täitumist kontrollitakse töötuleku kuupäeva järgi. AASTA LÕPP – tööaasta täitumist kontrollitakse aasta lõpu seisuga.
Staaž	Staažiga seotud puhkuste korral sisestatakse aastate arv, mille täitumisel töötaja staažiga seotud puhkust saab. Töötaja tööstaaž leitakse kas töötaja töösuhte alguse kuupäeva järgi või vastavalt seadistusele asukohas PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE/TÖÖTAJA SEADED/STAAŽI ALGUSKUUPÄEVA KASUTAMINE .
Staaži liik	Kui ettevõttes on kasutusel STAAŽI LIIKIDE funktsionaalsus, saab puudumise saldo arvutamisel kasutada üheks tingimuseks ka muid staaži liike kui on töötaja üldine staaž töösuhte alusel.
Kontrolli haridust	Markeri sisestamisel kontrollitakse kas töötajal on kaardil HARIDUS veerus LUBA ÕPPEPUHKUST marker või mitte. Marker olemasolul kuvatakse töötajale õppepuhkuse saldot.
Ümardamine	Väljaarvutatud päevapõhisele saldole on võimalik määrata ümardamist. Näiteks, kui ei soovita, et puhkusesaldot kuvatakse komakohtadega nt 10,34 PÄEVA , saab määrata ümardamise 1-ni. Ümardamise reeglid saab määrata väljal ÜMARDAMISE LIIK .
Ümardamise liik	Valikud LÄHIM – saldo ümardatakse lähima väärtuseni. ÜLES – saldo ümardatakse üles poole. ALLA – saldo ümardatakse alla poole.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada PUHKUSE SALDO SEADISTUSELE vabas tekstis kirjeldust.

1.1.16.2. Puudumiste žurnaali töölehed

Seadistus võimaldab muuta, lisada ja kustutada puudumise žurnaali töölehti.

Soovi korral on võimalik näiteks seadistada erinevate puudumiste sisestamiseks eraldi töölehed või siis igale kasutajale oma tööleht. Kasutajatele eraldi töölehtede seadistamine ja kasutamine võimaldab ka eri kasutajatel samaaegselt antud žurnaali kaudu infot registreerida.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PUUDUMISED/PUUDUMISE ŽURNAALI TÖÖLEHED](#)

Uue töölehe lisamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja sisestage töölehe number ja kirjeldus.

Väli	Selgitus
Nr.	Võimaldab sisestada PUUDUMISE ŽURNAALI TÖÖLEHE tähis.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada PUUDUMISE ŽURNAALI TÖÖLEHE tähisele vastava kirjelduse.

1.1.16.3. Puhkusegraafiku töölehed

Seadistus võimaldab luua puhkuse ajakava töölehti.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PUUDUMISED/PUHKUSEGRAAFIKU TÖÖLEHED](#)

Uue töölehe loomiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja täitke vajalikud väljad tabelis.

Väli	Selgitus
Hetkel kehtiv	Vaikimisi pakutakse PUHKUSE GRAAFIKU kuvamisel tööleheks hetkel kehtivaks märgitud PUHKUSE AJAKAVA TÖÖLEHTE .
Nr.	Puhkusegraafiku töölehe tähis. Soovitav on luua programmis iga aasta kohta eraldi tööleht.
Kirjeldus	Numbrile vastav kirjeldus.
Puhkuse tähis	Võimalik valida puudumise põhjuse tähis, mida kasutatakse korralise puhkuse registreerimisel.

1.1.16.4. Passiivsuse põhjused

Seadistus võimaldab koostada loetelu töötajate passiivsuste põhjustest. Passiivsuse põhjuste loetelust saab valida sobiva põhjuse [TÖÖTAJA KAARDI](#) alamkaardil [PASSIIVSUS](#) info sisestamisel. Töötaja kohta sisestatud passiivsuserioode arvestatakse palgaarvutustes ja kuvatakse aruandluses.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PUUDUMISED/PASSIIVSUSE PÕHJUSED](#)

Uue passiivsuse põhjuse seadistamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja täitke vajalikud väljad tabelis.

Väli	Selgitus
Nr.	Võimaldab sisestada passiivsuse tähise/numbri.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada passiivsuse numbrile vastav kirjelduse.
Töötajad	Kuvatakse vastava PASSIIVSUSE PÕHJUSEGA seotud töötajate arvu. Numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritud TÖÖTAJATE LOEND .
Töötamise peatamise alus (TÖR)	Võimaldab valida reale eelseadistatud loendist Maksu – ja Tolliameti Töötamise registris (TÖRI) kasutatavate PEATAMISE LIIKIDE KLASSIFIKAATORI tähise. Siin seadistatud vastavust kasutatakse töötajate info edastamisel Business Centralist TÖRI.

Nähtav portaalis	Võimaldab seadistada kuidas ja kas antud PASSIIVSUSE PÕHJUSEGA töölt eemal olemist kuvatakse TÖÖTAJA PORTAALIS. Valikud: • NÄITA PÕHJUST- TÖÖTAJA PORTAALIS kuvatakse PASSIIVSUSE PÕHJUSE KIRJELDUST ja kuupäeva. Näiteks ▪ vanemapuhkus kuni 06.12.16 • AINULT KUUPÄEVAD – TÖÖTAJA PORTAALIS kuvatakse passiivsuse kuupäeva, aga kirjeldust ei kuvata Näiteks ▪ Puudub kuni 06.12.16. • TÜHI – antud PASSIIVSUSE PÕHJUSEGA puudumist TÖÖTAJA PORTAALIS ei kuvata.
------------------	--

1.1.17. KONTOD

1.1.17.1. Palgakontod

HRM4Baltics mooduli [PALGAKONTOSID](#) kasutatakse palgaarvutuses vajaliku erineva info liigitamiseks ja säilitamiseks sarnaselt pearaamatukontodega.

Palgaarvestuses vajalik info registreeritakse vastavale [PALGAKONTOLE](#) [PALGAANDMIKU KANDENA](#). [PALGAANDMIKU KANDED](#) on alati seotud konkreetsete töötajatega ja ajaperioodidega. [PALGAKONTOLE](#) registreeritakse näiteks töötajate kaupa tema kalendrikuu normatiivne- ja tegelik tööaeg, arvestatud tasud, kompensatsioonid, kinnipidamised, puudumised, kasutatud ja kasutamata puhkusereservi päevad ning summad, maksud ja maksude alussummad, välja makstud tasud jne.

[PALGAKONTO PALGAANDMIKU KANNETE](#) infot kasutatakse näiteks:

- tasude maksustamise, iga [TASULIIGI](#) arvestus on seotud [ARVUTUSTE](#) valemitega
- palgakulude, puhkusereservi, kompensatsioonide jm info konteerimisel pearaamatusse
- töötaja [PALGATEATISEL](#)
- tasude ja maksude deklareerimise EMTA-le ([TSD'L](#))
- [ÜLEVAADETES JA ARUANNETES](#), sh [PALGAANALÜÜSIDES](#) ja [ÜLEVAADETES](#)

HRM4Baltics standardlahenduses kasutatavat [PALGAKONTODE](#) plaani ning üksikute [PALGAKONTODE](#) seadistusi on võimalik konkreetse ettevõtte vajadustele vastavalt täiendada ning muuta.

[PALGAKONTODE](#) lisamisel või nende seadistuste muutmisel tuleb sellega vastavusse viia ka [PALGAKONTO](#) infot kasutavad funktsionaalsused nt aruanded, analüüsid jne.

[PALGAKONTOD](#) kirjeldatakse samal põhimõttel nagu pearaamatu kontod [FINANTSARVESTUSES](#).

[PALGAKONTOSID](#) kuvatakse kahel erineval viisil:

- loendina, kus üks rida on iga [PALGAKONTO](#) kohta.
- [PALGAKONTO KAARDINA](#) - kus iga [PALGAKONTODE LOENDI](#) reale vastab [PALGAKONTO KAART](#).

[PALGAKONTOD](#) avanevad asukohast:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/NIMEKIRJAD/PALGAKONTOD](#)

Palgakontod: Kõik		Otsing	Uus	Kustuta	Protsessid	Tegevused	Puudumised	...				
Nr.	Nimetus	Summa	Konto liik	Summeerimine	Dimensioonid	Ots...						
1000	ARVESTATUD TULUD	0,00	Pealkiri		–	☐						
1010	-- Puhkuse ja keskm.palga alus	0,00	Pealkiri		–	☐						
1101	Avanss	1 254,06	Kinnitamine		–	☒						
1110	Kuupalk	329 820,97	Kinnitamine		TEGEVUS=TEENINDUS ()	☒						
1111	⋮ Kuupalk (graafik)	98 602,08	Kinnitamine		–	☒						
1120	Tunnitasu	11 934,45	Kinnitamine		–	☒						
1121	Tunnitasu, öötasu sisaldub tariifis	314,67	Kinnitamine		–	☒						
1130	Öhtuste tundide tasu	0,00	Kinnitamine		–	☒						
1140	Öiste tundide tasu	727,42	Kinnitamine		–	☒						
1160	Riigipühade tasu	93,69	Kinnitamine		–	☒						
1161	Riigipühade tasu, öhtusel ajal	0,00	Kinnitamine		–	☒						

1.1.17.2. Väljad palgakontode loendis

PALGAKONTO LOENDIS kuvatakse välju **PALGAKONTO KAARDILT**. **PALGAKONTODE LOENDIS** on väli **SUMMA**, mis kuvab palgaandmiku kannete koondit. Summa väljal vajutades avanevad detailised palgaandmiku kanded.

PALGAKONTO KAARDI avamiseks tuleb märkida **PALGAKONTODE LOENDIS** rida ning vajutada palgakonto numbril.

1.1.17.3. Väljad palgakonto kaardil

PALGAKONTO KAARDI kiirkaartide infot kasutatakse palgaarvutustes, palgaanalüüsides jne. **PALGAKONTO KAARDI** väljade infot kuvatakse ka **PALGAKONTODE LOENDIS** vastavates veergudes.

1.1.17.4. Kiirkaart: Üldine


1110

⚙ Dimensioonid

Üldine

Nr.	1110	Otsingu nimi	PALK
Nimetus	Kuupalk	Otseregistreerimine ...	☒
Konto liik	Kinnitamine	Kont.rühm	1.POHITASU
Summeerimine		Vaikimisi väljamaks...	11
Kopeerimise konto ...	9001	Väljamakse liik kohu...	☒
Valuuta tähis	USD	Lukus	☐
Ettevõtte nimi (sihtk...)	Birgit OÜ	Väline ID	

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse PALGAKONTO number.

Nimetus	Sisestatakse PALGAKONTO numbrile vastav kirjeldus. Nimetust kuvatakse ka palgateatisel, kui seadistusega väljal PALGATEATISE NIMETUS ei ole määratud teisiti.
Konto liik	Määratakse palgakonto kasutamise sisuline põhjus. Valikud: KINNITAMINE , SUMMEERIMINE , PEALKIRI , VÄLJAMAKS . Uue palgakonto kaardi kontoliigiks määratakse vaikimisi alati KINNITAMINE .
Summeerimine	Võimaldab sisestada summeeritavate PALGAKONTODE numbrid ja/või palgakontode vahemikud.
Kopeerimise konto	Seadistust kasutatakse juhul kui soovitakse töötaja andmeid sh 6-kuu keskmise tasu aluseks olevaid summasid kopeerida ühest ettevõttest teise. Kopeerimise konto lisatakse tavaliselt ainult nendele kontodele, mis lähevad 6-kuu keskmise tasu arvestusse ning puhkusereservi kontole. Vajadusel võib seadistada ning kaasata ka teisi tasusid või kontodele salvestatud muid väärtusi. Palgakontodele, mille andmed soovitakse kopeerida teistesse ettevõtetesse, tuleb määrata palgakonto kaardil väljale KOPEERIMISE KONTO konto number, kuhu salvestatakse kopeeritava töötaja töötasud teises ettevõttes. Väljale sisestatud konto peab teises ettevõttes kindlasti seadistatud olema, vastasel juhul ei ole kopeerimisel andmeid kuhugi salvestada. Näiteks: Palgakontole 1110 KUUPALK salvestatud töötaja viimase 7 kuu summad salvestatakse andemete kopeerimisel teises ettevõttes PALGAKONTOLE 9001.
Valuuta tähis	Avaneb rippmenüü finantslahenduse valuutade seadistustega. Lisades palgakontole valuuta tähise, arvutatakse kõikidele antud kontole registreeritud kannetele juurde ka summa vastavas valuutas. Palgaandmiku kanded  Valuuta kurss leitakse finantslahendusest valuutade seadistusest, seega on eelduseks sealne korrektne seadistus. Seda, mis päeva kursiga kontole arvutatud summa valuutasse konverteeritakse, saab juhtida palgaarvestuse grupile määratud ajavalemiga. Kui kuupalga arvutuse puhul on konteerimise kuupäevaks alati eelmise kuu viimane kuupäev, siis ajavalemiga JP - ehk JOOKSEV PÄEV leitakse ka kurss palgaarvutuse aknas välja KONTEERIMISKUUPÄEVA järgi. Kui kuu viimane kuupäev satub nädalavahetusele, kus kurss puudub, võtab programm automaatselt viimase kehtiva kursi (ehk siis viimase tööpäeva kursi).
Ettevõtte (sihtkoht) nimi	Väljale saab rippmenüüst valida samas baasis oleva ettevõtte, kuhu soovitakse palgakandeid PALGA PR ŽURNALIST saata ja konteerida. Funktsionaalsust kasutatakse näiteks olukorras, kus ühes baasis on mitu ettevõtet, kuid pearaamatu funktsionaalsust kasutatakse ainult ühes või on mingil põhjusel vaja kas kõik või osa palgakandeid saata konteerimiseks teise ettevõttesse.

	PALGA PR ŽURNAALIST kannete saatmiseks teise ettevõttesse peab PR ŽURNAALI TÖÖLEHELE olema valitud sama ettevõtte nimi, mis on valitud palgakontole. Žurnaali pakutaksegi ainult neid kandeid, kus palgakontol ja töölehel olev SIHTKOHA ETTEVÕTTE ja VALUUTA TÄHIS on samad. Kannete saatmiseks teise ettevõtte PR žurnaali tuleb valid PR žurnaali lintmenüül nupp TEGEVUSED/SAADA KANDED. Konteeritavad kanded on seejärel nähtavad sihtettevõttes töölehel seadistusega määratud PR žurnaali töölehel. Kui kanded seal konteeri, tühjeneb PR žurnaali tööleht ka ettevõttes kust andmed saadeti ning kande tekitab konteeri seisund KONTEERITUD.
Otsingu nimi	Võimaldab sisestada PALGAKONTO otsimisel kasutatava lühinime.
Otseregistreerimine	Võimaldab määrata kas palgakontole lubatakse registreerida palgakandeid ka PALGAŽURNAALIST või ainult PALGAARVUTUSE käigus. - Juhul kui väljal on märges saab PALGAKONTOLE registreerida kanded nii PALGAŽURNAALIST kui ka PALGAARVUTUSE käigus. - Juhul kui väljal märges puudub, saab PALGAKONTOLE kandeid registreerida ainult PALGAARVUTUSE käigus.
Konteeringurühm	Võimaldab määrata millist PALGA KONTEERINGURÜHMA kasutatakse vastavalt PALGAKONTOLT PALGAKANNETE info konteeri BC finantsmooduli PEARAAMATU KONTODELE .
Väljamakse kood kohustuslik	Võimaldab määrata kas palgakontole lubatakse registreerida palgakandeid, millega ei ole seostatud VÄLJAMAKSE LIIK. - Juhul kui väli on märgitud, lubatakse antud palgakontole salvestada ainult VÄLJAMAKSE LIIGI KOODIGA soetatud palgakandeid. - Juhul kui väli on märkimata lubatakse antud palgakontole salvestada ka VÄLJAMAKSE LIIGI KOODITA palgakandeid.
Lukus	Võimaldab määrata kas PALGAKONTOLE võib registreerida palgakandeid või mitte. Juhul kui väljal on märges, on PALGAKONTO lukus ja PALGAKONTOLE ei saa kandeid registreerida. Vaikimisi kuvatakse PALGAKONTODE loendis ainult lukustamata PALGAKONTOSID, kuid kasutaja saab vaikefiltri eemaldada. Selleks vajutage loendi pealkirjaks oleval sinisel kirjal PALGAKONTOD ja avanevas rippmenüüs valige TÜHJENDA FILTER.

Kiirkaardi lintmenüül avaneb nupp **DIMENSIOONID**. Palgakontole on võimalik avaneva kaardi kaudu määrata vaikedimensioonid, mis lisatakse alati täiendavalt kõikidele kontole registreeritud kannetele ja kannete pealt automaatselt arvutatud kannetele. Näiteks kui kuupalga kontole lisatakse vaikedimensioon ning kuupalgalt arvutatakse maksud, lisatakse vaikedimensioon automaatselt ka kõikidele maksude kannetele. Automaatselt lisatavate dimensioonidega konteeri kanded hiljem ka pearaamatukontole.

Palga vaikedimensioonid

Pole salvestatud



Otsing
 Uus
 Redigeeri loendit
 Kustuta
 Ava Excelis

Dimensioon tähis ↑	Dimensiooniväärtuse tähis	Väärtuse konteeri
→ TEGEVUS	TEENINDUS	

Tähis	Kirjeldus
Dimensiooni tähis	Valitakse rippmenüüst dimensiooni tähis.
Dimensiooniväärtuse tähis	Valitakse rippmenüüst dimensiooni väärtus.

Väärtuse konteerimine	Konteerimisel on võimalik kasutada järgmisi kontrolli valikuid: TÄHIST KOHUSTUSLIK - konteerimisel peab kandel olema dimensioon lisatud, kuid väärtus võib olla erineva seadistuses määratud. SAMA TÄHIS - konteerimisel peab kandel olema dimensioon lisatud, ning väärtus peab olla sama, mis seadistuses määratud. TÄHIS PUUDUB - konteerimisel ei pea kandel olema dimensioon ja väärtust. TÜHI – dimensiooni ja väärtuse kontroll puudub.
-----------------------	--

1.1.17.5. Kiirkaart: Palgagrupi valimine

Palgagruppe kasutatakse **ARVUTUSTE** valemities ja **PALGAANALÜÜSIDES**.

Palgagrupi valimine

NR.	KIRJELDUS	MÄÄRATUD
6K	6-kuu keskmise alus	☒
6KJ	6-kuu keskmise alus, juhatus	☐
PK	Pensionikohustuse alus	☒
SM	Sotsiaalmaksu alus	☒
TK	Töötuskindlustuse alus, töötaja	☒
TKE	Töötuskindlustuse alus, ettevõtte	☒
TM	Tulumaksu alus	☒

Väli	Selgitus
Nr.	PALGAGRUPPI number ehk tähis.
Kirjeldus	PALGAGRUPPI numbrile vastav KIRJELDUS loendist PALGAGRUPID .
Määratud	Võimaldab määrata kas PALGAKONTO kuulub vastavasse PALGAGRUPPI või mitte. Juhul kui väljal on märges kuulub vastav PALGAKONTO antud PALGAGRUPPI ja antud PALGAKONTO PALGAKANNETE infot kasutatakse vastavalt seadistatud PALGAARVUTUSTES ning PALGAANALÜÜSIDES .

1.1.17.6. Kiirkaart: Palgateatis

Palgateatis

Palgateatise liik Vasakul kastis (arvestatud) ▾

Palgateatise sorteerimine 0

Palgateatise detailsus Konto ▾

Palgateatise dimensioon 1.dimensioon ▾

Palgateatise nimetus Kuupalk ...

Palgateatise koguse konto ... 5010 ▾


Palgateatise nimetus negat... ..

Ilma perioodita ☒

Palgateatise paksus kirjas ☒

%1 palgakonto nr.
 %2 palgakonto nimi
 %3 dimensiooni tähis
 %4 dimensiooni nimi

OK

Väli	Selgitus
Palgateatise liik	Võimaldab määrata millises PALGATEATISE osas antud PALGAKONTO infot kuvatakse, valikud: VASAKUL KASTIS (ARVESTATUD) VASAKUL KASTI ALL PAREMAL KASTIS (KINNIPEETUD) PAREMAL KASTI ALL
Palgateatise detailsus	Võimaldab määrata kui detailselt kuvatakse PALGATEATISEL PALGAKONTO kannete infot: KONTO – PALGAKONTO vastava perioodi PALGAKANNETE summad kuvatakse PALGATEATISEL ühe summana kokku. KUUPÄEV – PALGATEATISEL summa juurde kuvatakse ka PALGAKANDE KONTEERIMISE KUUPÄEV. Juhul kui sama KONTEERIMISE KUUPÄEVAGA on mitu antud PALGAKONTO KANNET, kuvatakse need PALGATEATISEL summeerituna. Tüüpiliselt kasutatakse vastavat seadistust PALGAKONTODEL, mille liigiks on VÄLJAMAKS.
Palgateatise nimetus	Võimaldab määrata PALGATEATISEL kuvatava teksti. Juhul kui väli on tühi kuvatakse PALGATEATISEL PALGAKONTO KAARDI kiirkaardi ÜLDINE väljale NIMETUS sisestatud tekst. PALGATEATISEL kuvatavana saab lisaks seadistada (vaadake pilt eelpool): PALGAKONTO NUMBRIT, selleks sisestatakse väljale %1, PALGAKONTO NIME, selleks sisestatakse väljale %2, - vastava summaga/töömahuga seotud DIMENSIOONI TÄHIST, selleks sisestatakse väljale %3, - vastava summaga/töötundidega seotud DIMENSIOONI NIMETUST, selleks sisestatakse väljale %4. PALGATEATISEL dimensioonide ja töötundide detailsuse kuvamist on võimalik seadistada ainult nende PALGAKONTODE puhul, kuhu registreeritakse töötajate tunnipõhiseid töötasusid (PALK standardseadistuses TÖÖTASU LIIK: TUNNITASU ja/või TUNNITASUÕÖ). PALGATEATISEL info dimensioonide ja tundide detailsusega kuvamine toimib korrektselt ainult juhul kui väljale PALGATEATISE KOGUSE KONTO FILTER: sisestatud PALGAKONTODE PALGAKANNETEL on seos vastava dimensiooni väärtusega ja tunnid on registreeritud päeva täpsusega. (Päeva määrab palgakande KONTEERIMISE KUUPÄEV). Kui PALGAKONTOLE on tehtud PALGATEATISEL kuvamise dimensioonide ja tundide detailsuse seadistus, kuid töötaja tunnitasu muutub kuu keskel ning tema töötunnid on PALGAKONTOLE registreeritud ühe kandega kalendrikuu kohta, ei kuvata palgateatisel enam õiget infot. Reeglina kasutatakse palgateatisel dimensioonide ja tundide detailsusega kuvamist ainult nendel PALGAKONTODE puhul kuhu töötunde registreeritakse tööajatabelist päeva täpsusega.
Palgateatise nimetus negatiivse sumмага	Palgateatisel kuvatavat palgakonto nimetust on võimalik negatiivse summa korral kuvada erineva nimega. Näiteks kui töötajale välja makstud puhkustasu on vaja tagasi arvestada või kinni pidada, kuvatakse palgateatisel summat miinusmärgiga ning teise kirjeldusega kui esialgu välja makstes. Palgateatis 
Palgateatise sorteerimine	Võimaldab määrata PALGAKONTODE info järjestust PALGATEATISEL. Juhul kui PALGAKONTO SORTEERINGUT ei ole määratud kuvatakse PALGATEATISEL infot PALGAKONTODE numbrilises järjestuses.

Palgateatise dimensioon	Võimaldab seadistada PALGADIMENSIOONI , mida PALGATEATISEL PALGAKONTO summa ja töötundide juures kuvatakse.
Palgateatise koguse konto filter:	Võimaldab seadistada PALGAKONTOD , millelt kuvatakse PALGATEATISEL töötasude ning dimensiooniväärtusega seotud töötunnid (vt eelpool selgitust väljale PALGATEATISE NIMETUS).
Ilma perioodita:	Juhul, kui antud väli on märgitud, siis PALGATEATISEL ei kuvata vastava PALGAKONTO summade juures ARVESTUSPERIOODI e kalendrikuud, mille eest antud PALGAKONTO summa on teenitud. Reeglina märgitakse väli nende PALGAKONTODE puhul, kuhu perioodiseeritakse (aasta)boonuseid. Võimalikud valikud: - Väli on märkimata - PALGATEATISEL kuvatakse PALGAKONTO summa juures ka kalendrikuu mille eest see teeniti. - Kui väli on märgitud, ei kuvata PALGATEATISEL vastava PALGAKONTO summa juures kalendrikuud mille eest vastav summa teeniti.
Palgateatis paksus kirjas	Markeri aktiveerimisel kuvatakse palgakonto summasid palgateatistel maksus kirjas.

1.1.17.7. Palgakonto grupid

Palgakonto gruppide seadistus võimaldab moodustada palgakontodest gruppe. Palgakonto gruppide moodustamine lihtsustab palgaarvutuses ja palgaanalüüsides ning aruandluses kasutatavate valemite ja seadistuste tegemist.

Näiteks ühte gruppi kuuluvana märgitakse palgakontod, millele salvestatud infot kasutatakse kuue kuu keskmise palga arvutamisel jne.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/PALGAKONTO GRUPID](#)

Väli	Selgitus
Nr.	Palgakonto grupi number. Kuvatakse ka palgakonto kaardi kiirkaardil PALGAKONTO GRUPID .
Kirjeldus	Numbrile vastav kirjeldus.
Kontode filter	Kuvatakse vastavasse gruppi lisatud/filtreeritud palgakontod. Aktiivse palgakonto grupi rea palgakontod kuvatakse samuti ka vaate PALGAKONTO GRUPID paremal servas olevas aknas PALGAKONTOD . Vastavasse palgakontogruppi saab palgakontosid/lisada või loetelu muuta valides lintmenüül Palgakontod ning tehes soovitud muudatused. Palgakontosid saab vastavasse palgakonto gruppi kuuluvaks märkida ka PALGAKONTO KAAIDI kiirkaardil PALGAKONTO GRUPID , märkides lahtri vastava palgakonto grupi juures.

Uue palgakonto grupi loomiseks vajutage lintmenüül [UUS](#), sisestage palgakonto grupi number ja kirjeldus ning valige gruppi soovitud palgakontod.

Näide palgakonto grupi kasutamisest valemi loomisel!

Ettevõtte töötuskindlustuse arvutuse valemit on võimalik koostada kahel eri viisil:

- valemi seadistamisel on loetletud otseselt pangakonto numbrid, millelt arvestatakse ettevõtte töötuskindlustust – Business Central otsib vastavaid palgakontosid palgakonto numbri järgi ja arvutab ettevõtte töötuskindluste maksu vastavatele palgakontodel salvestatud summade pealt.
- valemi seadistamisel on kasutatud palgakontode numbrite loetlemise asemel palgakonto grupi tähist [TKE](#) (valemis [ITKE](#))– Business Central otsib üles kõik palgakontod, millel on [PALGAKONTO KAAIDI](#) kiirkaardil

PALGAKONTO GRUPID, palgakonto grupi tähis **TKE** ära märgitud ja arvutab ettevõtte tööstuskindluste maksu vastavatele palgakontodel salvestatud summade pealt.

1.1.17.8. Konteeringurühmad

HRM4Baltics palgakontodelt Business Central finantsmooduli pearaamatu kontodele palgakannete üleviimiseks on vaja seadistada konteeringurühma, millega määratakse finantsmooduli pearaamatukontod ja korrespondeeruv konto, kuhu kanded konteeritakse.

Seadistus avaneb:

[AVALAHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/KONTEERINGURÜHMAD](#)

PALGA KONTEERINGURÜHMAD

Nr.	Kirjeldus	Konteerimisliik	Konto liik	Konto nr.	Korr. konto liik	Korr. konto nr.	Vahelkonto liik	Vahelkonto nr.	Liida dimensioonide kaupa	Jaotuse liik	Jaotuse jääksumma	Meetod	Parandus	Projekti tuvastamise dimensioon
1.TVL	Töövõtuleping	Tavaline	PR konto	8745	PR konto	3630	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
2.AUTORENT	Autorent	Tavaline	PR konto	6511	PR konto	3630	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
2.HYVITIS	Töandja hüvitised	Tavaline	PR konto	8764	PR konto	3630	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
3.PENSION	Kogumispensioni II samm	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	3623	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
3.TTK	Tööstuskindlustus	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	3622	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
3.TULUMAKS	Tulumaks	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	3611	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
4.E_TTK	Ettevõtte tööstuskindlustus	Tavaline	PR konto	8752	PR konto	3622	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
4.E_TTK_TV	ETK TVL	Tavaline	PR konto		PR konto	3622	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
4.SOTSIM	Sotsiaalmaks	Viitvõlg	PR konto	8750	PR konto	3621	PR konto	4010			Algne kanne	Üks rida		
5.AUTO	Ülekulude kinnip, kütus	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	1351	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
5.AV	Ametühingu liikme tasu	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	3653	PR konto				Algne kanne	Üks rida		
5.ELATIS	Elatise maksja	Tavaline	PR konto	3630	PR konto	1351	PR konto				Algne kanne	Üks rida		

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse konteeringurühma number. Number lisatakse ka PALGAKONTO KAARDI kirkaardile ÜLDINE väljale KONTEERINGURÜHM .
Kirjeldus	Numbrile vastav kirjeldus.
Konteerimise liik	Valikud: TAVALINE – tegemist on tavalise konteerimise seadistusega ETTEMAKS - võimaldab ette väljamakstud puhkuse konteerida ettemaksukontole ja ettemaksukontolt vastavate kuude kulusse. Konteeringud ettemaksukontole ja sealt kulukontodele luuakse programmi poolt (samaaegselt) palgakannete võtmisel palgažurnaali töölehele. Ettemaksu PR konto tuleb lisada veergu VAHEKONTO NR. VIITVÕLG – kasutatakse konteeringurühmal, mille palgakanded konteeritakse PR-i viitvõla kontodele. Viitvõla konto nr tuleb lisada veergu VAHEKONTO NR. Kasutades viitvõla lahendust konteeritakse palgakanded PR-i esmalt viitvõlakontole ning väljamakse perioodi viimase kuupäeva seisuga tõstetakse ümber maksuvõla kontole. Näiteks: Kui on tegemist veebruari kuupalga maksega, konteerimiskuupäevaga 28.02.21, siis konteeritakse kanded järgmiselt: 100 eurot Sotsiaalmaksu kulu -100 eurot Sotsiaalmaksu viitvõlg Kuna palgamaks on väljamakse periood 2020-03, siis selle järgi ümbertõstmise kanded tehakse seisuga 31.03.21: 100 eurot Sotsiaalmaksu viitvõlg -100 eurot Sotsiaalmaksu võlg

	• EI KONTEERITA - marker lisatakse konteeringurühmale, mille palgakandeid ei konteerita pearaamatu finantskontodele. Kasutatakse näiteks koos dimensioonide konteeringurühmadega, kus läbi alamkonteeringurühmade konteeritakse kanded dimensioonidest lähtuvalt erinevatele finantskontodele ning mingi dimensioon/dimensioonide kombinatsioon ei tohi pearaamatusse jõuda.
Konto liik	Palgakande Business Central finantsmoodulisse viimisel kasutatav deebetkonto liik. Valikud: PR KONTO ; PANGAKONTO ; KLIENT ; TÖÖTAJA ; HANKIJA Kasutades valikut TÖÖTAJA või HANKIJA jäetakse veeru KONTO NR väli tühjaks, kuna konteerimisel seotakse kanne BC finantslahenduse TÖÖTAJA või HANKIJA kaardiga. Seose loomise eelduseks on, et HRM4BALTICS töötaja kaart on seotud HANKIJA KAARDIGA ning töötajate loend on sünkroniseeritud BC töötajatega. Konteeritud kanne kajastub BC töötaja andmikukannetes ja hankija andmikukannetes.
Konto nr.	Palgakande Business Central finantsmoodulisse viimisel kasutatav deebetkonto number – valitav Business Central finantsmoodulist tulenevalt eelneval väljal tehtud valikule.
Korr. konto liik	Palgakande Business Central finantsmoodulisse viimisel kasutatav kredidkonto liik. Valikud: PR KONTO ; PANGAKONTO ; KLIENT ; TÖÖTAJA ; HANKIJA. Kasutades valikut TÖÖTAJA või HANKIJA jäetakse veeru KORR. KONTO NR väli tühjaks, kuna konteerimisel seotakse kanne BC finantslahenduse TÖÖTAJA või HANKIJA kaardiga. Eelduseks on, et HRM4BALTICS töötaja kaart on seotud HANKIJA KAARDIGA kui soovitakse konteerida HANKIJA peale ning töötajate loend on sünkroniseeritud BC töötajatega, kui soovitakse konteerida BC TÖÖTAJA peale. Konteeritud kanne kajastub BC töötaja andmikukannetes ja hankija andmikukannetes. Töötajaandmiku kanded ✓ Salvestatud Otsing Redigeeri loendit Protess Kanne Ava Excelis Rohkem suvandeid Konteeri... Dokumendi liik Dokumendi nr. Töötaja nr. Taade saajale Kirjeldus Makse... tähis Algsusma Summa Jääksusma Jääksusma (KV) Avat... → 31.01.2022 PALK 31.01... T0244 Muu kinnipidam... -78,00 -78,00 -78,00 -78,00
Korr. konto nr.	Palgakande Business Central finantsmoodulisse viimisel kasutatav kredidkonto number – valitav Business Central finantsmoodulist tulenevalt eelneval väljal tehtud valikule.
Vahekonto nr.	Sisestatakse PR KONTO number, kui kasutatakse kas KONTEERIMISE LIIKI ETTEMAKS või VIITVÕLG .
Meetod	Võimaldab määrata kas konteeringurühmaga seotud palgakontodelt viiakse palgakanded üle Business Central finantsmooduli pearaamatusse üherealisena (kasutades korr. kontot) või kaherealisena. Valikud: • ÜKS RIDA • KAHE REAGA Riigikontoplaani kasutavatele ettevõtetele: tagamaks riigi saldofaili korrektse koostamise, tuleb palgakande PR viimise meetodiks valida alati KAHE REAGA.
Summeeritavad dimensioonid	Veerus kuvatakse dimensioonide arvu, mis säilitatakse kannetel kui kanded PR ŽURNAALIS enne pearaamatusse konteerimist dimensioonide lõikes liidetakse. Liitmise seadistuse tegemiseks tuleb märkida aktiivseks konteeringurühma rida, vajutada lintmenüül nuppu AVALEHT ja seejärel LIIDETAVAD DIMENSIOONID ning seadistadimensioonid, mille väärtuste kaupa palgakandeid soovitakse liita. Lubatud on määrata kuni 8 dimensiooni. Antud seadistus mõjutab PALGA PR ŽURNAALI kaudu palgakannete pearaamatu kontodele konteerimist.

Dimensioonide konteeringurühmad (lintmenüü nupp)	Võimaldavad konteerida palgakulud dimensioonidest lähtuvalt erinevatele finantskontodele. Seadistamiseks märkige kursoriga konteeringurühm ja kvalige lintmenüü DIMENSIOONIDE KONT. RÜHMAD. Seadistage dimensioonid ja neile vastavad nn alamkonteeringurühmad. Näiteks: Palgakontoga seotud konteeringurühmad rakenduvad pakett-töö PALGA PR-ŽURNAAL/VÕTA KANDED käivitamisel. Antud näites toodud seadistuse kohaselt konteeritakse palgakontodelt, mis on seotud konteeringurühmaga 1. PÕHI_ dimensiooni OSAKOND väärtustega JUH ja FIN seotud palgakanded pearaamatu deebetkontole 87101 ja väärtustega MYKK, OST pearaamatu deebetkontole 87102. Palgakontode seadistuses tohib kasutada ainult nn peakonteeringurühmi (antud näites puhul saab seega kasutada 1. PÕHI_) ja mitte kasutada nn alamkonteeringurühmi (antud näites 1. PÕHI_A ja 1. PÕHI_B).
Riigikonto seaded (lintmenüü nupp)	Erilahendus neile ettevõtetele, kes peavad koostama riigi saldoandmikki, kuid seejuures ei soovi kasutada Business Centralis PR kontoplaanina otseselt riigi raamatupidamise kontosid. Lahendus võimaldab seadistada kasutatavate kontode vastavuse riigi kontoplaani kontodega.
Jaotuse liik	Palgakandeid on dimensioonide lõikes võimalik jaotada osakaaludeks. Jaotamise eelduseks on vastav seadistus asukohas AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/PALGAARVESTUSE SEADISTAMINE kiirkaart PALGA DIMENSIOONID väljad JAOTUSE DIMENSIOONID, kus määratakse missuguselt alusdimensioonilt kanded missugustele dimensioonidele jaotatakse. <u>Valikud</u> • ÜLDINE – konteeringurühmale rakendub seadistus ÜLDINE KONTEERINGURÜHMADE JAOTUS st et igale konteeringurühmale, millele on vastav valik määratud, rakendub sama jaotus. Jaotuse lisamiseks aktiveerige konteeringurühm, millele soovite seadistust lisada ning vajutage lintmenüü nuppu. • KONTEERINGURÜHM - konteeringurühmale rakendub seadistus KONT. RÜHMA DIMENSIOONIDE JAOTUS st et igale konteeringurühmale on võimalik määrata erinevat jaotust. Jaotuse lisamiseks aktiveerige konteeringurühm, millele soovite seadistust lisada ning vajutage lintmenüü nuppu. Jaotatud kanded konteeritakse PEARAAMATUSSE, kuid need ei säili jaotuse lõikes HRM4Baltics lahenduses. • TÖÖTAJA - konteeringurühmale rakendub töötajapõhine jaotus. Jaotus lisatakse TÖÖTAJA KAARDILE vahekaart NAVIGEERI nupp DIMENS. JAOTUS. Kannete jaotamine tehakse kas PALGA PR ŽURNAALIS või PALGAARVUTUSE AKNAS. Jaotuse tegemiseks PALGA PR ŽURNAALIS on žurnaali lintmenüül nupp JAOTA KANDED. Žurnaali vahelehel NAVIGEERI on nupp DIMENSIOONIDE JAOTUS, mille kaudu on võimalik siin tehtud jaotuse seadistust ka muuta. Jaotatud kanded konteeritakse PEARAAMATUSSE, kuid need ei säili jaotuse lõikes HRM4Baltics lahenduses. Kasutades jaotust, mis avaneb PALGAARVUTUSE AKNA lintmenüült TOIMINGUD->JAOTA DIMENSIOONIDELE säilivad jaotatud kanded ka HRM4Baltics lahenduses.
Jaotuse jääksumma	Määratakse missugusele palgakandele jaotatakse jääksumma pärast kannete jaotust dimensioonide lõikes. <u>Valikud:</u> • VIIMANE KANNE – jääksumma lisatakse viimasele jaotusega tekkinud kande reale. • ALGNE KANNE - jääksumma lisatakse algsele kande reale.
Summeerimise kirjeldus	Väljale saab sisestada kirjelduse, mis lisatakse pearaamatusse konteeritava kande kui kanded PALGA PR ŽURNAALIS kokku liidetakse. Kui summeerimise kirjeldust seadistatud ei ole,

	lisatakse summeeritud kande selle konto kirjeldus, mis on kande numbri alusel konteeritavate kannete seas esimene.
Projekti tuvastamise dimensioon	Avanevast rippmenüüst valitakse dimensiooni tähis, mille alusel tekitatakse seos palgakannete ja projektimooduli projektide vahel. Seose loomisel tekivad palgakannete konteerimisel pearaamatusse lisaks pearaamatukannetele ka projektikanded ning kannetele lisatakse projektile seadistatud dimensioonid. Seos luuakse palgakannete võtmisel PR ŽURNAALI , kus veerus PROJEKTI NR kuvatakse seotud PROJEKTI KAARDI NUMBRIT .
Ülesande tuvastamise dimensioon	Avanevast rippmenüüst valitakse dimensiooni tähis, mille alusel tekitatakse seos palgakannete ja projektimooduli ülesannete vahel. Seose loomisel tekivad palgakannete konteerimisel pearaamatusse lisaks pearaamatukannetele ka projektikanded ja kannetele lisatakse projekti ülesandele lisatud dimensioonid. Seos luuakse palgakannete võtmisel PR ŽURNAALI , kus veerus PROJEKTI ÜLESANDE NR kuvatakse seotud PROJEKTI ÜLESANDE NUMBRIT .
Säilita projektil ka kande dimensioonid	Kasutatakse koos PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOON funktsionaalsusega. Kannete konteerimisel pearaamatusse lisab programm kannetele projektile lisatud dimensioonid ning säilitab samas ka need palgakannetel olevad dimensioonid, mida projektile lisatud ei ole. Dimensioonid, mis on lisatud nii projektile kui ka palgakannetele võetakse projekti pealt.
Kasuta ainult projektiga projekti dimensioone	Kui seadistatud on PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOON , mis loob palgakannetel oleva dimensiooni alusel seose projektimooduli projektiga, saab määrata kas projektile seadistatud dimensioonid lisatakse kõikidele konteeritavatele kannetele või ainult nendele, millel on PALGA PR ŽURNAALI veerus PROJEKTI NR projekti number. Projekti number lisatakse vaid
Ei jaota projektiga kandeid	Kui on kasutusel kannete DIMENSIOONIDELE JAOTAMISE ja PROJEKTI TUVASTAMISE DIMENSIOONI funktsionaalsused, siis markeri lisamisel veergu ei jaotata PR ŽURNAALIS neid palgakandeid, millel on otsene seos projektimooduli projekti ja ülesandega.
Eelista korr. kandel PR dimensioone	Kannete konteerimisel pearaamatusse asendatakse või lisatakse KORR. KONTO kannetele PR kontole seadistatud dimensioonid. Funktsionaalsuse kasutamiseks peab olema konteering tehtud kahe reaga, ehk et PALGA KONTEERINGURÜHMADE SEADISTUSES peab olema veerus MEETOD tehtud valik KAHE REAGA .
Lukus	Kui seadistuses olevat konteeringurühma ei ole ettevõttes vaja või seda enam ei kasutata, siis saab konteeringurühma lukku panna. Lukus konteeringurühma ei kuvata enam loendis, kuid vajadusel saab selle hiljem taas lukust lahti teha ning kasutusele võtta.

Konteeringurühmade kiirinfopaanil kuvatakse aktiivse rea seadistuste ülevaadet. Aknas [PALGAKONTOD](#) saab kiirülevaate [PALGAKONTODEST](#), mis on seotud vastava konteeringurühmaga ehk rühm on lisatud [PALGAKONTO](#) kiirkaardil [ÜLDINE](#) väljale [KONTEERINGURÜHM](#).

Aknas [KASUTUSE ÜLEVAADE](#) näeb kasutaja konteeringurühmaga seotud palgakontode arvu ning teisi seadistusi nt dimensioonide liitmisi jne.

1.1.17.9. Töötaja konteeringurühmad

Seadistusega juhitakse töötaja tasude konteerimisreegleid pearaamatukontodele, juhul kui need erinevad üldisest [KONTEERINGURÜHMADE SEADISTUSEST](#). Näiteks on vaja ühe Tootmisosakonna töötaja töötasud konteerida pearaamatus teistele finantskontodele, kuid dimensioonid ja muud tunnused on vastaval töötajal samad, mis teistel Tootmisosakonna töötajatel.

Uue töötaja konteeringurühma loomiseks valitakse lintmenüü nupp [UUS](#) ning kirjeldatakse rühma [NR](#) ja [KIRJELDUS](#), seejärel valitakse lintmenüü nupp [TÖÖTAJA KONTEERINGU SEADISTUS](#). [TÖÖTAJA KONTEERINGURÜHMADE](#) seadistusse tuleb lisada kõik [KONTEERINGURÜHMAD](#), mis on vaja konteerida pearaamatusse teistest seadistustest erinevalt.

Veerg	Kirjeldus
-------	-----------

Konto konteeringurühm	Valitakse seadistuses KONTEERINGURÜHMAD kirjeldatud konteeringurühma tähis. Konteeringurühma tähised on seotud PALGAKONTODEGA ning nendega määratakse tasude/maksude konteerimise reeglid pearaamatu kontodele.
Töötaja konteeringurühm	Kuvatakse TÖÖTAJA KONTEERINGURÜHM tähist, mida seadistatakse.
Konteeringurühm	Valitakse seadistuses KONTEERINGURÜHMAD kirjeldatud konteeringurühma tähis, kuhu soovitakse konteerida töötaja tasud/maksud, mis üldise seadistuse kohaselt konteeritakse KONTO KONTEERINGURÜHM alusel. Näiteks: Kõikide töötajate töötasu konteeritakse pearaamatusse vastavalt KONTEERINGURÜHM 1.PÕHITASU seadistustele, siis töötaja Jüri töötasu konteeritakse alati KONTEERINGURÜHM 1.PREEMIA seadistuses kirjeldatud kontole, kuhu tavapäraselt konteeritakse teiste töötajate preemiad.

1.1.17.10. Palga PR žurnaali töölehed

Seadistus võimaldab kirjeldada [PALGA PR ŽURNAALIS](#) kasutatavad [TÖÖLEHED](#). Juhul kui näiteks soovite, et erinevad töötajad saaksid samalaadset sama liiki tegevusi teha, ilma, et nad seejuures teineteist segaksid (üks töötaja viib Business Central PR-i puhkusetasude kandeid, teine kõiki teisi tasusid ja makse jne), siis on soovitatav luua selleks neile eraldi [PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHED](#). [PALGA PR ŽURNAALI](#) töölehtede arv ei ole piiratud.

Seadistus avaneb:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/PALGA PR ŽURNAALI TÖÖLEHED](#)

Palga PR žurnaali tööleht | 🔍 + Uus 📄 Redigeeri loendit ... ✕

Tähis 1	Kirjeldus	Põhjuse tähis	Liik	Lütmise tähtsus	Liide...	Jaotamise tähtsus	Jaot...	Saa...	Ettevõtte nimi (sihtkoht)	Valuuta tähis	Töölehe tähis (sihtkoht)
→ FIRMA	Teisse firmasse		Kõik kanded		☐		☐	☐	Birgit OÜ	USD	USD
KANDED	Palga kanded		Kanded		☐		☐	☐			
KND_MKS	Palga kanded ja maksed		Kõik kanded		☐		☐	☐			
MAKSED	Palga maksed		Maksed		☐		☐	☐			

Väli	Selgitus
Tähis	Sisestage soovitud töölehe tähis.
Kirjeldus	Sisestage tähisele vastav kirjeldus.
Liik	Liik määrab millised palgaandmiku kanded antud töölehele tuuakse. Valikud: KANDED – töölehele tuuakse kõik need PALGAANDMIKU KANDED, millega seotud palgakontole on KONTEERINGURÜHM kaudu loodud seos pearaamatu kontoga ja palgakonto KONTO LIIK on KINNITAMINE ning kus kande KONTEERIMISE SEISUND ei ole KEELATUD. MAKSED – töölehele tuuakse kõik need PALGAANDMIKU KANDED, millega seotud palgakontole on KONTEERINGURÜHM kaudu loodud seos pearaamatu kontoga ja palgakonto KONTO LIIK on VÄLJAMAKS ning kus kande KONTEERIMISE SEISUND ei ole KEELATUD. KÕIK KANDED – töölehele tuuakse kõik need PALGAANDMIKU KANDED, millega seotud palgakontole on KONTEERINGURÜHM kaudu loodud seos pearaamatu kontoga ja kus kande KONTEERIMISE SEISUND ei ole KEELATUD.

Liitmise tähtsus	PR-i konteeritavatele kannetele/maksetele saab määrata, kas kannete liitmine dimensioonikombinatsioonide lõikes enne konteerimist on kohustuslik või mitte. Kui liitmine on märgitud kohustuslikuks, siis liitmata kandeid PR-i konteerida ei saa. Valikud: • TÜHI – liitmine ei ole kohustuslik. • ESMANE – kanded tuleb esmalt liita ja siis alles vajadusel jaotada dimensioonidele. • TEISENE – kannete liitmine tuleb teostada pärast dimensioonidele jaotamist. • EIOLE LUBATUD – liitmine ei ole lubatud. Seadistust tehes tuleb jälgida, et kui kasutatakse nii kannete jaotamist ja liitmist, siis mõlemad tegevused ei saa üheaegselt olla esmased või teisesed. Sellisel juhul ei toimi liitmise ja jaotamise kontroll korrektselt. Kannete liitmise seadistus tuleb eelnevalt teha ka asukohas: AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/PALGA KONTEERINGURÜHMAD veerg LIIDA DIMENSIOONIDE KAUPA ja lintmenüü nupp DIMENSIOONID/LIIDETAVAD DIMENSIOONID.
Liidetud	Marker lisatakse automaatselt programmi poolt kui PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL olevad kanded on liidetud. Kui võtta töölehele uued liitmata read, siis marker eemaldatakse.
Jaotamise tähtsus	PR-i konteeritavatele kannetele/maksetele saab määrata, kas kannete jaotamine dimensioonidele enne konteerimist on kohustuslik või mitte. Kui jaotamine on märgitud kohustuslikuks, siis jaotamata kandeid PR-i konteerida ei saa. Valikud: • TÜHI – jaotamine ei ole kohustuslik. • ESMANE – kanded tuleb esmalt jaotada dimensioonidele ja siis vajadusel alles liita dimensioonide kombinatsioonide lõikes. • TEISENE – kannete jaotamine dimensioonidele tuleb teostada pärast kannete liitmist dimensioonide kombinatsioonide lõikes. • EIOLE LUBATUD – jaotamine ei ole lubatud. Seadistust tehes tuleb jälgida, et kui kasutatakse nii kannete jaotamist kui ka liitmist, siis mõlemad tegevused ei saa olla üheaegselt esmased või teisesed. Sellisel juhul ei toimi liitmise ja jaotamise kontroll korrektselt. Kannete jaotamise seadistus tuleb eelnevalt teha ka asukohas: AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/PALGA KONTEERINGURÜHMAD veerg JAOTUSE LIIK ja JAOTUSE JÄÄKSUMMA ja/või lintmenüü nupp JAOTUS/ÜLDINE DIMENSIOONIDE JAOTUS ja/või AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/DIMENSIOONIDE JAOTUSE SEADISTUS.
Jaotatud	Marker lisatakse automaatselt programmi poolt kui PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL olevad kanded on liidetud. Kui võtta töölehele uued jaotamata read, siis lisatud marker eemaldatakse.
Saadetud	Marker lisatakse automaatselt programmi poolt kui PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL olevad kanded on saadetud teise ettevõttesse. Kui võtta töölehele uued read, siis lisatud marker eemaldatakse. Funktsionaalsust kasutatakse ainult selle töölehega, millega saadetakse PR žurnali ridasid teise baasis oleva ettevõtte PR ŽURNAALI TÖÖLEHELE. Kannete teise ettevõttesse saatmise eelduseks on palgakonto kaardile tehtud vastav seadistus ning PR ŽURNAALI TÖÖLEHE veergude ETTEVÕTTE NIMI [SIHTKOHT], VALUUTA TÄHIS ja TÖÖLEHE TÄHIS [SIHTKOHT] täitmine.

Ettevõtte (sihtkoht)	nimi	Avanevast rippmenüüst valitakse samas baasis oleva teise ettevõtte nimi, kuhu soovitakse seadistatavale töölehele võetud palgakanded saata. Palgakanded saadetakse siin väljal määratud ettevõtte PR ŽURNAALI TÖÖLEHEL , mis on määratud veergu TÖÖLEHE TÄHIS [SIHTKOHT] .
Valuuta tähis		
Töölehe (sihtkoht)	tähis	Avaneb loend veergu ETTEVÕTE NIMI [SIHTKOHT] valitud ettevõtte PR ŽURNAALI TÖÖLEHTEDEST , mille hulgast saab valida töölehe, kuhu kanded saadetakse ja seejärel seal konteeritakse.

1.1.17.11. Palgažurnaali töölehed

Seadistus võimaldab kirjeldada **PALGAŽURNAALIS** kasutatavad **TÖÖLEHED**. Juhul kui soovite, et erinevad töötajad saaksid samaaegselt sama liiki tegevusi teha ilma, et nad seejuures teineteist segaksid, siis on soovitatav luua selleks neile eraldi **PALGAŽURNAALI TÖÖLEHED**. Žurnaali töölehtede arv ei ole piiratud.

Palgažurnaale on võimalik saata kinnitusringile. Kinnitusringide funktsionaalsus on osa iseteenindusportaali võimalustest, kuid vajalikud seadistused tehakse ka žurnaali töölehtede seadistuses. Lisaks töölehe seadistustele on vaja kinnitusringide kasutamiseks teha seadistused ka portaali taotluse liikide loendis.



Seadistus avaneb:

[AVALIHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/PALGAŽURNAALI TÖÖLEHED](#)

Palgažurnaali töölehed | + Uus Redigeeri loendit ...

Nr. 1	Kirjeldus	Dokumendi nr.	Žurnaallik	Vaikimisi konto nr.	Töötaja filter	Arvestuse kp.valem	Väljamakse kp.valem	Palgataatise kp.valem	Näita hoiu... (kor... reg.)	Näita 1. dim.	Näita 2. dim.	Näita 3. dim.	Näita 4. dim.	Näita sum.	Jaotatava konto nr.	Reservi konto nr.	Tundide konto filter
KULUARUA...	Kuluaruanded		Tavaline						☐	☐	☐	☐	☐	☐			
LISATASUD	Lisatasud	LISATASU01	Töötajad	1224	VERSION(1) S...	+1K			☐	☐	☐	☐	☐	☐			
PREEMIAID	Preemiad	PREEMIA	Korduv	1220	VERSION(1) S...	+1K			☐	☐	☐	☐	☐	☐			
TUNNID	Preemiad		Töötunnid	1223		+1K			☐	☐	☐	☐	☐	☐	RESERV	RESERV	1000.1999
ÜLEVIMINE	Sisemine ülevimine		Tavaline	1110					☐	☐	☐	☐	☐	☐			
→ VAIKIMISI	Vaikimisi tööleht		Tavaline						☒	☒	☒	☒	☒	☒			

Väli	Selgitus
Nr	Sisestatakse töölehele unikaalne number.
Kirjeldus	Sisestatakse numbrile vastav kirjeldus.
Dokumendi nr	Võimalik on töölehele määrata vaikeseadistusest erinevat DOKUMENDI NR . Vaikimisi lisatakse kõikidele PALGAŽURNAALI ridadele dokumendi numbriks Palk ning konteerimise kuupäev nt PALK24.08.20 .
Žurnaali liik	Valikud: TAVALINE – tegemist on tavalise igapäevaselt kasutatava töölehega. KORDUV – töölehele lisatud read säilitatakse pärast nende registreerimist ning järgmisel korral valides sama töölehe saab andmeid vajadusel muuta ning uuesti registreerida. Kasutatakse nt tasude korral, mida makstakse kindlatele töötajatele igakuiselt ning mille summa võib muutada, mistõttu ei saa tasu sisestada töötaja töötasu kaardile. TÖÖTAJAD – töölehele saab seadistada töötajate filteri, kes lisatakse alati automaatselt vastavale töölehele. TÖÖTUNNID – kasutatakse funktsionaalsuse jaoks, kus soovitakse preemia jagada töötajate vahel lähtuvalt töötajate töötundidest. Selle valiku korral lisatakse jaotatud preemiale töötaja dimensioonid. TÖÖTUNNID DIMENSIOONIDEGA – kasutatakse funktsionaalsuse jaoks, kus soovitakse preemia jagada töötajate vahel lähtuvalt töötajate töötundidest. Selle valiku korral lisatakse jaotatud preemiale töötundide küljes olevad dimensioonide kombinatsioonid.

Vaikimisi konto	Töölehele on võimalik määrata vaikumisi PALGAKONTO , mis lisatakse automaatselt kõikidele palgažurnaali ridadele. Vajadusel saab palgakontot käsitsi muuta.
Töötaja filter	Töölehele saab määrata töötajad, kes alati töölehele lisatakse. Väljalt avanevast rippmenüüst avaneb töötajate loend, kus saab vastavad töötajad välja filtreerida. Välja kuvatakse seejärel sisestatud filtrit.
Arvestuse/Väljamakse /Palgateatise kp valem	Vaikimisi lisatakse palgažurnalis ARVESTUSE/VÄLJAMAKSE/PALGATEATISE PERIOODIKS konteerimiskuu periood, kui perioode saab käsitsi vajadusel muuta. Vastavate väljade kaudu saab väljadele ARVESTUSE PERIOOD/VÄLJAMAKSE PERIOOD/PALGATEATISE PERIOOD automaatselt sisestatavat perioodi muuta. Näiteks: Sisestades väljale VÄLJAMAKSE KP VALEM +1K, lisatakse automaatselt kõikidele töölehe ridadele väljamakse perioodiks arvestusperioodist järgmine kuu.
Näita hoiatust (korduv reg)	Kui töölehele on sisestatud marker, siis kuvatakse andmete sisestajale kande registreerimisel hoiatust, kui samal töötajal on samal kontrol ja samas perioodis juba kanne olemas. 
Näita 1. dimensiooni/ Näita 2. dimensiooni jne	Palgažurnaali töölehele lisatakse vastavate dimensioonide väljad. Sisestades töölehele töötajad, palgakonto numbreid ja summa ning valides dimensiooni väljale dimensiooni tähise, lisatakse vastav dimensioon kõikidele töölehel olevatele töötajatele. Funktsionaalsus töötab töölehel liigiga TAVALINE ja KORDUV. Töölehel liigiga TÖÖTAJAD ja TUNNID saab dimensioonide välja kasutada lehele lisatud töötajate filtreerimiseks dimensioonide alusel. 
Näita summat	Markeri lisamisel kuvatakse töölehele välja JAOTATAV SUMMA , RESERVI SUMMA ja JAOTAMATA SUMMA . Väljad on vajalikud juhaks kui soovitakse näiteks preemiat jagada valitud töötajate vahel tehtud töötundide alusel. Väljale JAOTATAV SUMMA sisestatakse summa, mis kuulub jaotamisele, väljale RESERVI SUMMA see osa mis jäetakse reservi ja ei kuulu jaotamisele.
Jaotava konto nr	Väljale sisestatud kontole registreeritakse summa, mis töölehele on sisestatud väljale JAOTATAV SUMMA . Summa registreeritakse palgakontole ilma töötaja tähisteta.
Reservi konto nr	Sisestatakse palgakonto, kuhu salvestatakse summa, mis preemiate jaotamisel töötundide alusel jäetakse jagamata. Summa salvestatakse palgakontole ilma töötaja tähisteta.
Tundide konto filter	Sisestatakse tundide konto, mille alusel jagatakse nt preemia töötundide põhisel töölehele võetud töötajate vahel.
Jäta alles olemasolevad väärtused	Kasutatakse eelkõige nendel töölehtedel, kuhu andmed lisatakse kuluaruannetelt, masstaotlustelt jms ning palgažurnalis on vaja enne registreerimist muuta palgakontot. Kui muuta palgakontot, siis sellega muudetakse automaatselt ka veerus KIRJELDUS olevat

	teksti. Lisades markeri, jääb aga žurnaali saadetud kirjeldus muutmata, kui muuta palgakontot.
Taotlusi	Kuvatakse kui mitu taotlust on antud töölehe liigiga seotud.
Taotluse loomise liik	Väljal tuleb teha valik, mille alusel kinnitusringile saadetavad taotlused luuakse. Valikud: • ÜKS TAOTLUS – kinnitusringile saadetakse üks taotlus, kus kuvatakse kõiki töölehele olevaid töötajaid. • JUHI KAUPA – kinnitusringile saadetakse taotlused juhtide kaupa. Juht leitakse töötaja kaardi väljalt JUHI NR. Igale juhile kuvatakse taotlusel vaid tema tiimi liikmeid, kuigi algsel töölehel on töötajaid rohkem. • STRUKTUURI TASE – juht leitakse vastava struktuuritaseme seadistuse pealt ning luuakse selle alusel juhtide põhised taotlused. • DIMENSIOONI KAUPA – taotlused luuakse juhtide kaupa, aga juhtide leidmiseks kasutatakse dimensiooni väärtusi, mis on omakorda seotud struktuuriüksustega.
Automaatne esitamine	Taotluste esitamisel saab seadistada, kas need esitatakse automaatselt kinnitusringile või luuakse esmalt taotlused ning esitaja saab need veel üle kontrollida ning seejärel ise esitada.
Taotluse kirjeldus	Sisestada saab loodavate taotluste kirjelduse.
Kinnitusringi number	Töölehele tuleb valida eelnevalt seadistatud kinnitusring, mille alusel palgažurnaali taotlused kinnitusringile saadetakse.
Kustuta read saatmisel	Palgažurnaali sisestatud kande read kustutatakse automaatselt pärast taotluste loomist ja esitamist. Vastasel juhul jäävad read alles ning need saab kustutada käsitsi.
Kontrolli kokku summat (taotlus)	Juhul kui summade muutmine on lubatud ning kinnitaja muudab talle kinnitamiseks esitatud summasid, siis kontrollitakse, et taotlusega esitatud kogusumma jääb ka pärast muutmist samaks. Kokku summa ei tohi olla suurem ega väiksem kui summa, mille taotluse esitaja palgažurnaali esmalt sisestas.
Kontrolli konto summat (taotlus)	Kontroll töötab sarnaselt eelmisel väljal kirjeldatuga, kuid summasid kontrollitakse konto põhisel.
Luba muuta kontot (taotlus)	Võimaldab kinnitajal kinnitusringil oleval taotlusel muuta palgakontot.
Luba muuta kirjeldust (taotlus)	Võimaldab kinnitajal kinnitusringil oleval taotlusel muuta kande kirjeldust, mis võetakse vaikselt palgakonto pealt.
Luba muuta summat (taotlus)	Võimaldab kinnitajal kinnitusringil oleval taotlusel muuta summat.
Luba muuta dimensioone (taotlus)	Võimaldab kinnitajal kinnitusringil oleval taotlusel muuta dimensioone.
Näite dimensioone (taotlus)	Kinnitusringile saadetud taotlusel kuvatakse dimensioonide veergusid.
Näita perioode (taotlus)	Kinnitusringile saadetud taotlusel on näha arvestusperiood, väljamakse periood ja palgateatise periood.
Näita kande liike (taotlus)	Näitab taotlusel veergu KANDE LIIKI ja väärtusi TAVALINE või LISAKANNE .

1.1.17.12. Arvutustööde grupid

Arvutustööde grupid koosnevad erinevatest **ARVUTUSTEST** (nt tööaeg, töötasu, maksud). Üks **ARVUTUS** võib samaaegselt kuuluda mitmesse **ARVUTUSTÖÖ GRUPPI**. Arvutused omakorda koosnevad **VALEMIST**.

Arvutustööde gruppide seadistus avaneb:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/ARVUTUSTÖÖDE GRUPID

Siin seadistatud grupe kasutatakse leheküljel [PALGAARVUTUSED](#). Igale arvutustöö grupile luuakse seadistuse kaart, kaardil olevaid valitud andmeid kuvatakse gruppide loendis. Loendis muudatusi teha ei ole võimalik, selleks tuleb avada grupi kaart.

A08

Grupi arvutused Seotud grupid Üldvalemid Tunnihinnaid Palgakontod

Arvutuse grupp

Nr. A08

Kirjeldus Tööaeg ja töötasud koos puudumistega (TVI)

Vaikimisi ☐

Lukus ☐

Vaikimisi kuupäevad

Arvestuse kp.valem -1K+JK

Väljamakse kp.valem -1K+JK+4P

Palgateatise kp.valem -1K+JK

Valuutakursi kp.valem JP

Puudumised

Puudumise filter L_LISAPUHJL_RIIKLIK_P_PUHKUS_P_OPPE

Ava puudumiste aken ☒

Automaatne valimine

Puudumiste periood Puudumine arvestusperioodi ajal

Salvesta puudumise arvutuse...

Andmete kaasamine

Dimensioonide kaasamise ku...

Uuenda töötajad (ainult loend)

Töötajate filtrid

Lisaseaded

Sorteerimise jknr.

Žurnaali töölehe nimetus

Arvutustööd | Halda

Arvutuse nr.	Kirjeldus	Muuda arvestusku...	Muuda arvestuspe...	Muuda Väljamakse...	Muuda väljamakse...	Muuda palgateatise perioodi	Kas... välj... liike	Lepingu arvutuse liik	Arvutust... grupp
→ A41_1	PUHK valem						☐	Lepinguta	
A45	Täiendavate puhkepäevade tasu ...						☐	Lepinguta	

Väli	Selgitus
Nr	Arvutustöö grupi tähis.
Kirjeldus	Arvutustöö grupi kirjeldus.
Vaikimisi	Määratakse arvutustööde grupp, mis on enamkasutatav ja mis palgaarvutuse akna avamisel on arvutustöö grupiks valitud.
Lukus	Võimaldab blokeerida arvutustöö kasutamise. Lukustatud arvutustööd ei kuvata akna PALGAARVUTUSED valikutes.
Arvestuse/ Väljamakse/ Palgateatise kuupäeva valem	Valemid määravad vaikimisi pakutavad palgaarvutuse perioodid. Kuupäeva valemitega rakendatakse Business Central standard kuupäeva valemeid. Kui valemite väljad on täitmata, siis pakutakse palgaarvutuse perioodideks jooksvat kuud ja töökuupäeva.
Valuuta kursi kuupäev	Kui töötasude arvutamisel kasutatakse valuutasid ja valuuta seadistust, siis saab grupi peal ajavalemiga määrata, mis kuupäeva valuutakursse arvutamisel kasutatakse.
Puudumise filter	Lisatakse PUUDUMISE PÕHJUSED , mille tasusid soovitakse antud grupiga arvutada. Arvutamise eelduseks on, et arvutusgruppi on lisatud ka sobivad valemid.
Ava puudumise aken	Markeriväljaga on võimalik valida, kas puudumiste arvutusi sisaldava arvutusgrupi käivitamisel avaneb puudumiste aken või mitte. Avanevas aknas on võimalik valida missugused registreeritud puudumised kaasatakse arvutusse ja missugused mitte.
Sorteerimise nr.	Võimaldab määrata arvutustööde järjestust aknas PALGAARVUTUSED .
Automaatne valimine	Võimaldab lisada arvutustööde grupile filtri, mis kaasab ja arvutab tasud vaid filtrile vastavatele puudumistele.
	Valikud:

	• AINULT VALITUD TÖÖTAJAD – tasu arvutatakse vaid nendele töötajatele, kellele on registreeritud vastav puudumise. • PALGA PÄEVAL – tasu arvutatakse vaid nendele töötajatele, kellele on registreeritud puudumisele märgitud veergu PUHKUSE VÄLJAMAKS valik PALGAPÄEVAL, teisi samasse perioodi registreeritud puudumisi ei kaasata. • ENNE PUHKUST – tasu arvutatakse vaid nendele töötajatele, kellele on registreeritud puudumisele märgitud veergu PUHKUSE VÄLJAMAKS valik ENNE PUHKUST, teisi samasse perioodi registreeritud puudumisi ei kaasata. • KÕIK – kaasatakse kõik puudumised • KUU KAUPA – ühest kuust teise mineva puudumise korral arvutatakse puhkusetasud arvestusperioodide kaupa. Näiteks arvutatakse juulis puhatud puhkuse tasu koos juuli töötasuga ning augusti osa koos augusti töötasuga. Kasutades seda valikut peab olema loodud ka eraldi arvutustööde grupp, mis ei arvuta järgmise arvestusperioodi puudumisi ja kaasab vaid need puudumised, millele on lisatud väljamakse valik KUU KAUPA. Tähised PALGAPÄEVAL, ENNE PUHKUST ja KUU KAUPA tuleb kindlasti valida puudumistele ka palgažurnaalist puudumiste sisestamisel ja registreerimisel või puhkuse avaldust esitades, vastasel juhul kirjeldatud funktsionaalsus ei tööta.
Puudumise periood	Valikud: • PUUDUMISE ALGUS ARVESTUSPERIOODIS – arvutusgruppi kaasatakse puudumised, mis algavad arvutatavas arvestusperioodis. • PUUDUMINE ARVESTUSPERIOODI AJAL – kasutatakse koos arvutusgrupiga, millele on valitud väljale AUTOMAATNE VALMINE tähis KUU KAUPA. Ühes kuust teise mineva puudumise korral kaasatakse sellisel juhul arvutusse need puudumised, mis ei alga arvutatavas arvestusperioodis vaid eelmises kuus. Vastasel juhul jääksid eelmises kuus alanud puhkused arvutusest välja.
Salvesta puudumise arvutuse andmed	Marker on vaja arvutusgrupile lisada sellisel juhul, kui soovitakse puudumise tasu leidmise loogikat hiljem puudumise kande küljes näha. Sellisel juhul saab pärast puudumise tasu arvutamist eraldi aknas näha võrdlust kuupalga, säilitamise ja keskmise tasu vahel ning missugune meetod osutus valituks.
Dimensioonide kaasamise kuud	Vaikimisi kontrollib arvutuse töötaja viimase 6 kuu dimensioone ning mida rohkem erinevaid dimensiooni ja dimensioonide kombinatsioone on kasutusel, seda aeglasem on arvutus. Väljale saab aga seadistada, mitme kuu dimensioon arvutus peaks kontrollima. Kui väljale kuude arvu ei sisestada, siis võrdub see 6 kuuga.
Uuenda töötajad (ainult loend)	Arvutustöö grupile on võimalik seadistada mille alusel palgaarvutuse aknas töötajate andmeid uuendatakse. Seadistus töötab ka koos väljaga TÖÖTAJATE FILTRID. Valikud: • ARVESTUSE KUUPÄEV • ARVESTUSE PERIOOD • VÄLJAMAKSE KUUPÄEV • VÄLJAMAKSE PERIOOD • ARVUTUSE KUUPÄEV • PALGATEATISE PERIOOD Avades palgaarvutuse akna kuvatakse töötajate loendis töötajate andmeid selle valiku alusel, mis arvutustöö grupile on seadistatud. Näiteks: Arvutustöö grupile on seadistatud uuendamise liik ARVESTUSPERIOOD. Palgaarvestuse aknas on määratud arvustusperioodiks 2025-08 ning palka hakatakse arvutama 05.09.2025. Töötaja Marta on alates 01.09.2025 raamatupidaja ja töötab Raamatupidamise osakonnas ning enne seda oli assistent ja töötas Müügiosakonnas. Martat kuvatakse palgaarvutuse akna töötajate loendis kui assistent ja Müügiosakond. Kui

	nüüd aga muuta arvestusperioodiks 2025-09, kuvatakse Martat hoopis Raamatupidamise osakonna raamatupidajana.
Töötajate filtrid	Arvutustöö grupile saab määrata töötajate filtri, kes arvutustööd valides automaatselt töötajate loendist välja filtreeritakse ning kellele selle grupiga tasu arvutatakse. Filtrite lisamine võimaldab näiteks välistada passiivseid või lahkunud töötajaid, või seadistada seadistada grupid osakondade või ametigruppide lõikes.
Žurnaali töölehe nimetus	Arvestused, mida ei soovita automaatselt palgaandmikku salvestada, lisatakse seadistuses määratud PALGAŽURNAALI töölehele.

3.1.1.1.2 Arvutused

Arvutustena seadistatakse tasude arvutusvalemid. Üks arvutus võib olla ka mitmes erinevas [ARVUTUSTÖÖ GRUPIS](#). [ARVUTUSTÖÖDE GRUPPIDE](#) kaupa on võimalik käivitada vastavaid [PALGAARVUTUSTÖID](#). Arvutus omakorda koosneb valemitest.

[ARVUTUSTE](#) seadistus avaneb asukohast:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/KONTOD/ARVUTUSED](#)

Väli	Selgitus
Nr	Võimaldab sisestada ARVUTUSE tähise. Vaikimisi järjestatakse tabelis ARVUTUSED tähise järgi tähestikuliselt.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada ARVUTUSE sisu kirjelduse.
Muuda arvestuskuupäeva/ arvestusperioodi/ väljamaksekuupäeva/ väljamakseperioodi /Muuda Muuda Muuda palgateatise perioodi	Võimaldab määrata, määra arvutuse nihkumiseks. Määrab näiteks kuidas soovitakse ühes kalendrikuus algavat ja järgmises või ülejäärmises kalendrikuus lõppeva puhkuse puhul puhkusetasu Business Central pearaamatu kontodele konteerida.
Võta kande arv. perioodiks palgateatise periood	Võimaldab määrata kas kõik puhkuseperioodi jäävad päevad arvestatakse Palgateatise perioodiga, mil tasu töötajale arvestati.
Kasuta väljamakse liike	Juhul kui arvutustööde grupi arvutuse taga on vastav märge, arvestab programm palgakannete küljes olevaid väljamakse liikide tähised. Palgakontodelt võetakse ja arvutustesse kaasatakse ainult sama väljamakse liigi tähisega palgakandeid.
Lepingu arvutuse liik	Seadistusega määratakse mis viisil antud arvutuse puhul arvutus tehakse. Valikud LEPINGUTA- liigi puhul tehakse arvutused ilma põhilepingut tunnuset, näiteks maksuarvutused, mis on isiku mitte lepingupõhised LEPINGUGA- liigi puhul tehakse arvutused kaasates nende külge põhilepingu tunnuse, mis on nähtav palgakannetes veerus PÕHILEPING NR. See on vajalik kõikide arvutuste puhul, mis peavad olema põhilepingukohased, näiteks lepingupõhine töötasu. LEPING KOOS TÜHJAGA- liigi puhul tehakse arvutused nii põhilepinguga kui ka ilma olevatele väärtustele, seda kasutatakse näiteks juhul, kui on mõni väärtus, mille puhul osadel töötajatel on kasutatud põhilepingu tunnust ja osadel töötajatel mitte.

Näiteks!

Arvutustöö gruppi [TÖÖAEG JA TÖÖTASUD](#) kuuluvad järgmised pildil näidatud arvutused. Palgaarvutuse [TÖÖAEG JA TÖÖTASUD](#) käivitamisel käivitatakse vastavas järjestuses kõik gruppi kuuluvad arvutused.

← Grupi arvutused ✓ Salvestatud  

 Otsing
  Uus
  Redigeeri loendit
  Kustuta
  Üldvalemid
  Arvutuse valemid
 ...
 


Arvutuse nr.	Kirjeldus	Muu... arve...	Muuda arvest...	Muu... Välja...	Muuda välja...	Muuda palgateatise perioodi	Kasu... välja... liike	Lepingu arvutuse liik
→ A10	Tööaeg ja töötasud						☐	Lepinguta
A53	Üks lisapuhkepäev						☐	Lepinguta
A24	Kompensatsioonid ja kinnipid...						☐	Lepinguta
A23	Töötasu vähendamine avansiga						☐	Lepinguta
M10	Pensioni- ja töötuskindlustus						☒	Lepinguta
M20_1	Tulumaksuvaba alates 2018						☐	Lepinguta
M21_1	Tulumaksuvaba kasutuse leid...						☒	Lepinguta
M25	Tulumaks						☒	Lepinguta
M26	Tulumaksuvaba tulu alused vä...						☐	Lepinguta
M29	Töövõimetuspensionär - indik...						☐	Lepinguta
M30	Ettevõtte maksud						☒	Lepinguta
M31	SM kuumääralt tasub riik						☐	Lepinguta
M32	SM makstakse kuumääralt						☐	Lepinguta
M35	SM maksmiseks						☒	Lepinguta
V10	Väljamaks						☐	Lepinguta
V70	Kinnipidamised (kohtutäiturile)						☐	Lepinguta
V10	Väljamaks						☐	Lepinguta
M26	Tulumaksuvaba tulu alused vä...						☐	Lepinguta
R10	Puhkusereservi arvutus						☐	Lepinguta

Juhul kui arvutustööde grupi arvutust teostatakse märga veerus **KASUTA VÄLJAMAKSE LIIKE**, arvestab programm palgakannete küljes olevaid väljamakse liikide tähiseid. Palgakontodelt võetakse ja arvutustesse kaasatakse ainult sama väljamakse liigi tähisega palgakandeid.

Standardlahenduse seadistuses tohib **ARVUTUSTÖÖ GRUPPIDES** märga veerus **KASUTA VÄLJAMAKSE LIIKE** käivitada ainult järgmisi **ARVUTUSI: M21, M25, M3, M31 JA M35**.

Arvutustööde gruppi arvutuste lisamisega ja arvutuste järjestuse muutmisega on võimalik luua erinevaid palgaarvutustöid.

Näiteks!

Soovides luua uut palgaarvutustööd (määrates tähiseks näiteks **C30**), mis arvutaks ainult makse ning teeks väljamakse, tuleb luua vastav arvutustöö grupp ja valida sinna arvutused järgmiselt:

Grupi arvutused ✓ Salvestatud

🔍 Otsing
➕ Uus
✎ Redigeeri loendit
🗑️ Kustuta
📊 Üldvalemid
🔗 Arvutuse valemid
⋮
🔍
☰

Arvutuse nr.	Kirjeldus	Mu... arve...	Muuda arves...	Mu... Välj...	Muuda välja...	Muuda palgateatise perioodi	Kas... välj... liike	Lepingu arvutuse liik
→ M10	Pensioni- ja töötuskindlustus						☒	Lepinguta
M20_1	Tulumaksuvaba alates 2018						☐	Lepinguta
M21_1	Tulumaksuvaba kasutuse leidmine ...						☒	Lepinguta
M25	Tulumaks						☒	Lepinguta
M29	Töövõimetuspensionär - indikaator						☐	Lepinguta
M30	Ettevõtte maksud						☒	Lepinguta
M31	SM kuumääralt tasub riik						☐	Lepinguta
M32	SM makstakse kuumääralt						☐	Lepinguta
M35	SM maksmiseks						☒	Lepinguta
V10	Väijamaks						☐	Lepinguta
M26	Tulumaksuvaba tulu alused väljama...						☐	Lepinguta

Gruppi valitud arvutuste järjestus on oluline. Arvutused teostatakse grupile määratud järjestuses. Järjestuse määramisel tuleb arvesse võtta tasudelt arvutatavate maksude arvutamise järjekorda.

Näiteks!

Arvutus B09 – Puhkusetasu, alates 2012

← Grupi arvutused ✓ Salvestatud

🔍 Otsing
➕ Uus
✎ Redigeeri loendit
🗑️ Kustuta
📊 Üldvalemid
🔗 Arvutuse valemid
⋮
🔍
☰

Arvutuse nr.	Kirjeldus	Mu... arve...	Muuda arves...	Mu... Välj...	Muuda välja...	Muuda palgateatise perioodi	Kas... välj... liike	Lepingu arvutuse liik
→ A41	Puhkusearvestus alates 2012						☐	Lepinguta
M10	Pensioni- ja töötuskindlustus						☒	Lepinguta
M25	Tulumaks						☒	Lepinguta
M29	Töövõimetuspensionär - indikaator						☐	Lepinguta
M30	Ettevõtte maksud						☒	Lepinguta
M31	SM kuumääralt tasub riik						☐	Lepinguta
M35	SM maksmiseks						☒	Lepinguta
P10	Puhatud päevad, puhkus						☐	Lepinguta
V10	Väijamaks						☐	Lepinguta

Antud puhkusetasu arvutuses ei kaasata maksuvaba tulu arvutust. Kui soovite puhkusetasu arvutamisel kaasata maksuvaba tulu, peate valemirea **M30 – TULUMAKS** ette lisama rea **M20 – TULUMAKSUVABA**.

Uue arvutuse lisamiseks valige **ARVUTUSED** lehe lintmenüül **UUS**, sisestage arvutuse tähis ja kirjeldus ning vajutage lintmenüül **ARVUTUSE VALEMID**. Avaneval leheküljel **ARVUTUSTE VALEMID** saab seadistada valemid.

Väli	Selgitus
Muutuja liik	Määrab ära vastava arvutuse valemi rea liigi. Valikud: KONTO- rida saab kasutada palgakontole info salvestamiseks.

	• MUUTUJA – real defineeritakse muutuja mida saab edaspidi valemikes kasutada. • EELTINGIMUS – enne valemirida sisestatud eeltingimus. Eeltingimuse abil saab määrata kas järgnevat valemiridasid arvutatakse või mitte. Eeltingimus kehtib kuni järgmise eeltingimuse reani. • SISESTUS – valemirida saab kasutada kasutajale küsimuse esitamiseks ja kasutaja poolseks sisestamiseks. • MÄRKUS – rida saab kasutada selgituse lisamiseks. • KINNIPIDAMINE – valemirida saab kasutada kinnipidamise seadistamiseks.
Muutuja nr	Kasutatakse kas valemi koostamisel palgakonto numbri (rea liik KONTO , KINNIPIDAMINE) või muutuja tähise (rea liik MUUTUJA , SISESTUS) defineerimiseks valemis. MUUTUJA LIIGI MÄRKUS ja EELTINGIMUS korral antud veergu ei täideta.
Valem	Reale sisestatakse vastavalt rea MUUTUJA LIIGILE kas arvutusvalem, kommentaar (MÄRKUS) või kasutajale arvutuse käigus kuvatav tekst (SISESTUS).
Algsaldo valem	Võimaldab määrata millisel kontolt ja millise perioodi kohta võetavat summat kasutatakse vastava rea valemis algsaldo summana.
Konteerimiskuupäev	Määrab kas vastava valemirea puhul kasutatakse ARVESTUSE või VÄLJAMAKSEGA seotud konteerimiskuupäeva. Valikud: • ARVESTUS • VÄLJAMAKS.
Üldine	Määrab ära kas antud valemirea arvutuse tulemust kasutatakse ka teistes ARVUTUSTES (sisestatud märges veergu ÜLDINE) või ainult selles konkreetses ARVUTUSES .
Ümardamise täpsus	Määratakse valemirea arvutuse tulemuse ümardamise täpsus.
Dimensioonid	Võimaldab määrata kuidas seostatakse tulemusega dimensiooniväärtused.
Kehtivuse alus	Võimaldab määrata kas vastava valemirea puhul tehakse arvutus ARVESTUSPERIOODI või VÄLJAMAKSEPERIOODI alusel. Valikud: • ARVESTUS • VÄLJAMAKS.
Kehtib alates/ Kehtib kuni	Rea kehtivuse algus- ja lõpp periood. Juhul kui kehtivuse algust ega kehtivuse lõppu pole määratud siis vastavat valemirida arvutatakse alati kui vastav ARVUTUS käivitatakse.
Kirjeldus	Vastava reale lisatav kommentaar - vabalt sisestatav.

Valemite loomise lihtsustamiseks on koondatud HRM4Baltics mooduli **ARVUTUSTE** valmides üldiselt kasutatavate muutujate väärtuste (maksumäärad, alampalgad jne) seadistamise võimalus lintmenüü ikooni **ÜLDVALEMID** alla.

1.1.17.13. Üldvalemite muutujad

ÜLDVALEMITES määratud **MUUTUJATE** väärtusi saab kasutada kõigis **ARVUTUSTES**. **ÜLDVALEMITE MUUTUJATENA** seadistatakse näiteks erinevad riiklike maksude määrad.

ÜLDVALEMITE MUUTUJAD, nende väärtused, kehtivused ja muud tingimused seadistatakse akna **ARVUTUSED**. lintmenüül **ÜLDVALEMID**.

Muudatuste korral seadusandluses on vajalik korrigeerida vastavate muutujate väärtusi ja kehtivusi ka HRM4Baltics **ÜLDVALEMITES**.

3.1.1.1.3 2015. aastal kehtima hakanud TSD-ga seotud Üldvalemite muutujad

Seoses 2015. jaanuarist kehtima hakanud TSD vormiga on Üldvalemikes kasutusele võetud muutuja **PKPRO- KOEFITSIENT VÄÄRTUSEGA 1**.

Seoses sellega, et sotsiaalmaksu kuu miinimummäär ja töövõimetuspensionäri soodustust arvestatakse proportsionaalselt arvestusperioodil töötatud ajaga (sotsiaalmaksu maksab tööandja taotluse alusel Sotsiaalkindlustusamet) on **ÜLDVALEMITES** muutuja **SMKUUA**.

Muutuja **SMKUUA** puhul tuleb veergu **KEHTIVUSE ALUS** alati sisestada **ARVESTUS**.

3.1.1.1.4 2018. aastal kehtima hakanud muutuva tulumaksuvaba arvutusega seotud Üldvalemite muutujad

Seoses 2018. aastal kehtima hakanud sissetulekust sõltuva tulumaksuvaba summaga on **ÜLDVALEMITESSE** lisatud järgmised väljamaksepõhised **MUUTUJAD**:

2018. aastal kehtima hakanud Tulumaksuseadusest tulenev tulust sõltuv tulumaksuvaba summa kalendri kuus arvutatakse valemiga:

500-500/900[VÄLJAMAKSE KALENDRIKUU VÄLJAMAKSE -1200]

Kasutades **ÜLDVALEMITES** defineeritud **MUUTUJAD** on antud arvutuse valem järgmine:

TMVMAX-TMVMAX/TMVKOE[VÄLJAMAKSE KALENDRIKUU VÄLJAMAKSE -TMVTULU]

1.1.18. ARUANDED

1.1.18.1. Statistika aruannete seaded

Seadistusega määratakse aruannete **PALK JA TÖÖJÕUD**, **PALGALÕHE**, **TÖÖANDJA KULUTUSED TÖÖTAJATELE**, **TÖÖTÜLID** (**STREIGID JA TÖÖSULUD**) ning **TÖÖTASU STRUKTUUR 2022** loomiseks vajalikud palgakontod ja väljamakseliigid.

Seadistus avaneb asukohast:

AVALEHT/TOIMINGUD/ ARUANNETE SEADED /STATISTIKA ARUANNETE SEADED

Statistika aruannete seaded (HRM4Baltics)

Aruanne "Palk ja tööjõud"

Statistika aruanne "Palk ja tööjõud" (alates 2018)

1. TÖÖJÕUD JA TÖÖTATUD TUNNID Tegelikult töötatud tunnid ning ület... 5010..5070 ... 2. TÖÖJÕUKULUD 2.1. BRUTOPALK Põhitootasu koos igakuise regulaars... 1101..1120 ... Väljamakse liigi filter (rida 5) 10 ... Tasu ületumitöö eest (rida 6) 1190 ... Väljamakse liigi filter (rida 6) 10 ... Lisatasu ootöö ja riigipühalt töötami... 1130..1162 ... Väljamakse liigi filter (rida 7) 10 ... Ebaregulaarsed lisatasud ja preemia... 1221..1224 ... Väljamakse liigi filter (rida 8) 10 ... Tasu mittetöötatud aja eest (rida 9) 1311..1313 1322..1324 1420..1430 1510..1512 ... Väljamakse liigi filter (rida 9) 10 ... Perioodi liik (rida 9) Arvestuse periood ... Mitterahaline tasu (rida 10) 0 ... Väljamakse liigi filter (rida 10) 0 ... Tööandja makseid töötajate hoiuske... 0 ... Väljamakse liigi filter (rida 11) 0 ... 2.2. SOTSIAALMAKS KOOS TOETUSTE JA HÜVITISTEGA Sotsiaalmaks (rida 12) 3320 ... Väljamakse liigi filter (rida 12) 10..16 33 ... Tööandja töötuskindlustusmaks (ri... 3310 ... Väljamakse liigi filter (rida 13) 10..16 33 ... Tööandja leppekohased ja vabatahtl... 0 ... Väljamakse liigi filter (rida 14) 0 ... Töötajale makstavad hüvitised haige... 1761..1780 ...	3. TOETUSED TÖÖANDJALE Tööandjale makstud palgatoetus (ri... ... Väljamakse liigi filter (rida 19) ... Sihtannetuse arvelt makstud brutot... ... Väljamakse liigi filter (rida 20) ...
---	---

1.1.18.2. Palga aruannete seaded

Palga aruannete seadistusega määratakse, milliseid **PALGAKONTOSID**, **TASU LIIKE**, **TÖÖTASU LIIKE**, **PUUDUMISE TÄHISEID** **JMS** erinevates aruannetes ja ülevaadetes kasutatakse.

Seadistus avaneb asukohast:

AVALEHT/TOIMINGUD/ ARUANNETE SEADED ARUANNETE SEADED

Lehe **PALGAARUANNETE SEADISTUS** erinevatel kiirkaartidel on seadistatavad järgmised aruanded:

- **INF14**
- **TULU – JA SOTSIAALMAKSU TÕEND**
- **TÕEND SOTSIAALMAKSUGA MAKSUSTAVA TULU SAAMISE KOHTA**
- **TÖÖTUSKINDLUSTUSE TÕEND**
- **PALGATÕEND**
- **TÄIENDAVA KOGUMISPENSIONI TÕEND**
- **STATISTIKA ARUANNE „PALK“**
- **STATISTIKA ARUANNE „TÖÖTASU STRUKTUUR“**
- **ANDMIK RIIGIEELARVEST PUHKUSETASU JA KESKMISE TÖÖTASU HÜVITISE TAOTLEMISEKS**
- **SOTSIAALMAKSU TAOTLUS ERIJUHTIDEL**
- **FIGURE ARUANNE**
- **TÖÖTAJATE ARV PÄEVADE LÕIKES**
- **PALGAMUUDATUSTE ÜLEVADE**
- **AMETIKOHTADE PLAAN**

- [HARIDUSTE ÜLEVAADE](#)
- [PUHKUSETAOTLUSTE ÜLEVAADE](#)
- [PALGAMUUDATUSTE ÜLEVAADE](#)
- [STAAŽIDE ÜLEVAADE](#)

1.1.18.3. Uus aruannete seadistus

Aruannete seadistusega määratakse erinevate ülevaadete seaded. Seadistus avaneb asukohast [ROLLIKESKUS/TOIMINGUD/SEADISTUS/ARUANNETE SEADISTUS/UUS ARUANNETE SEADISTUS](#).

Palga uus aruannete seadistus (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud

Otsing Redigeeri loendit Ava Excelis

Välja nimi (eesti k.)	Väärtus	Liik
▼ Sündmuste kulude ülevaade		
Määratud dimensioon	OSAKOND	Dimensioon
▼ Puhkuste jääkide ülevaade		
Lapsehoolduspuhkus	LHOOLD	Passiivsus
Lapsepuhkus	L_LAPS	Puudumised
Tasustamata lapsepuhkus	L_RIIK_TA	Puudumised
Palgata puhkus	P_PALGATA	Puudumised
Puhkusepäevi aastas	RESERV28	Parameeter
→ Täiendavad puhkuse päevad	RESERV7	Parameeter
Põhipuhkus	P_PUHKUS	Puudumised
Tasustatud puhkusepäevad	3500	Kontod
Tasustatud täiendavad puhkusepäevad	3600	Kontod
Aegunud puhkusepäevad	3521	Kontod
▼ Puhkuste aegumiste ülevaade		
Puhkuse filter	P_PUHKUS	Puudumised
Puhkusereservi valem	((([AEG.ETKNRLP-CT,A(0)] - [AEG.ETKNRLP-RP-C...	
Päevade kasutamise meetod (Kehtiv, Vanim)	Vanim	
Puhkusereservi konto	3520	Kontod
Aegunud puhkusereservi konto	3521	Kontod
Välja makstud reservi konto	3530	Kontod
Puudumise aegumise periood	YEAR	
Passiivsuse aegumise periood	YEAR	

[SÜNDMUSTE KULUDE ÜLEVAADE](#) seadistusega määratakse dimensioon, mida kuvatakse sündmuste kulude ülevaate ridadel. Valida saab vaid ühe dimensiooni.

[PUHKUSTE JÄÄKIDE ÜLEVAATE](#) seadistuses tuleb määrata puudumise põhjused, parameetrid ja palgakontod, mille alusel ülevaatesse andmed kuvatakse.


[PUHKUSTE AEGUMISE ÜLEVAATES](#) saab määrata puudumise liigi ja palgakontod, mille alusel leitakse töötajate aeguvad puhkused ning kuvatakse neid iseteenindusportaali ning ülevaates [PUHKEPÄEVADE AEGUMISTE ÜLEVAADE](#). Samuti peab seadistama puhkusereservi arvutamise valemi ning valima [PÄEVADE KASUTAMISE MEETODI](#) kas [KEHTIV](#) või [VANIM](#). Päevade kasutamise meetodiga [KEHTIV](#), saab töötaja kasutada ära vaid kehtivad puhkusepäevad. [VANIMA](#) meetodiga vähendavad registreeritud puhkuse päevad alati kõige vanema puhkusejääki, isegi kui jääkpäevad peaksid selleks hetkeks olema juba aegunud.

Samuti kasutab seda ülevaate seadistust [TEAVITUS](#) liigiga [PUHKUSE AEGUMINE](#), mis saadab seadistusega määratud töötajatele emaili teavituse aeguvate puhkuse päevade kohta.


1.1.18.4. Andmepõhise aruandluse seadistus

Andmepõhise aruande seadistamise eelduseks on **RAKENDUSE ALAS** sisse lülitatud marker **ANDMEPÕHINE ARUANDLUS**. Seejärel tulevad asukohas **X-TEE SEADISTUS** nähtavale aruande seadistusega seotud kiirkaardid. Andmepõhise aruande seadistamine ja aruande esitamine eeldab x-tee liidest Statistikaametiga. Aruande ühendab endas aruandeid **PALK JA TÖÖJÕUD** ning **PALGALÕHE**.

Andmepõhise aruandluse seadete automaatseks lisamiseks tuleb **X-TEE SEADISTUSE** aknas valida **TOIMINGUD/LOO ANDMEPÕHISE ARUANDLUSE SEADISTUS**



Nupule vajutades täidetakse automaatselt aruande koostamiseks vajalikud **TAKSONOOMIAD** ning **palgakontode** standardseadistus, mis on vaja kindlasti ettevõtte põhiselt üle vaadata ning vajadusel seadistust muuta. Kontode seadistuse saab avada lintmenüü nupu alt **ANDMEPÕHISE ARUANDLUSE SEADISTUS**.



Andmepõhise aruandluse seadistus (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud

Sektsioon ↑	Taksonoo... CodelistCo... ↑	Taksono... tähtis ↑	Taksonoomia nimetus	Perioodi tüüp	Peamise väärtuse konto filter	Peamise väärtuse väljamakse liigi filter (gl-)	Lepingu liigi filter	Majandu... sisu taksono... tähtis	Majanduslik sisu Exceli veeru nr.	Kuupäe... seotud sündm... takson...	Kuupäevaga seotud sündmuse Exceli veeru
→ EE0101001	TKL2017ap	A11001	Regulaarne rahaline põ...	Väljamakse periood	1101..1121	10..11 120		521012	23	TOR01	24
EE0101001	TKL2017ap	A11002	Igakuine lisatasu ja pre...	Väljamakse periood	1224	10..11 120		521012	23		0
EE0101001	TKL2017ap	A11003	Tasu ületunnitöö eest	Väljamakse periood	1190	10..11 120		521012	23		0
EE0101001	TKL2017ap	A11004	Lisatasu vahetustega ja...	Väljamakse periood	1130 1160..1162	10..11 120		521012	23		0
EE0101001	TKL2017ap	A11005	Ebaregulaarsed lisatas...	Väljamakse periood	1220..1299 1421	10..11 120		521012	23		0
EE0101001	TKL2017ap	A11006	Puhkuse- ja eripuhkus...	Arvestus periood	1420 1422..1499 1510..1512	10..11 120		521012	23		0
EE0101001	TKL2017ap	A11007	Tasu mittetöötatud aja ...	Väljamakse periood	1189 1313	10..11 120		521012	23		0
EE0101001	TKL2017ap	A11008	Lisatasu öötöö eest	Väljamakse periood	1140	10..11 120		521012	23		0
FF0101001	TKI 2017an	A12001	Sotsiaalmaks	Väljamakse periood	3320	10..11 120		521022	23		0

Aruandes kasutatavate taksonoomiate uuendamiseks tuleb otsingu aknasse sisestada [TAKSONOOMIAD](#) ning avada pakutav valik. Avaneva loendi lintmenüül on nupp [UUENDA TAKSONOOMIAD](#).

Taksonoomiad (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud 🔍 📄 🔗

🔍 + Uus 🔗 Redigeeri loendit 🗑️ Kustuta 🔗 **Uuenda Taksonoomiad** 🔗 Vaata muudetud sel kuul 🔗 Vaata kõiki 🔗 Kontrolli aegunud taksonoomiaid 🔗 🔗 🔗 🔗

codeListCode ↑	codeListName	Code ↑	par...	level	selectable	Seotud Takson... CodeList...	Seotud Taksonoomia Code	name_ET	name_EN	name_RU
AK2008ap	Ametite klassifikaator 2008ap	26590011	2659	5	1			Kõietantsija	Rope dancer	Канатоходец
AK2008ap	Ametite klassifikaator 2008ap	26590012	2659	5	1			Loomatalsutaja	Animal tamer	Укротитель животных
AK2008ap	Ametite klassifikaator 2008ap	26590013	2659	5	1			Statist	Background a...	Статист
AK2008ap	Ametite klassifikaator 2008ap	26590014	2659	5	1			Žonglör	Juggler	Жонглер
AK2008ap	Ametite klassifikaator 2008ap	26599900	2659	5	1			Mujal liigitamata loo...	Creative and ...	Неклассифицированн...

Lisaks palgakontode seadistusele on vaja üle vaadata ka [MÕÕDETAVAD VÄÄRTUSED](#), mis on lisatud järgmistele andmeridadele: regulaarne rahaline põhitöötasu, tasu ületunnitöö eest, puhkuse – ja eripuhkuse tasud, tasu mittetöötatud aja eest, töötajale makstavad hüvitised haigestumise, tööõnnetuse või kutsehaiguse korral, tasustamata töölt eemal viibitud aeg.

Mõõdetavate väärtuste avamiseks tuleb olla vastava rea peal ning avada seejärel seadistus lintmenüü nupuga [MÕÕDETAVAD VÄÄRTUSED](#) või vajutades veerus [MÕÕDETAVAD VÄÄRTUSED](#) kuvataval numbril.

Andmepõhise aruandluse mõõdetav väärtus 🔗 🔗 + 🗑️ 🔗 🔗

EE0101001 · TKL2017ap · A11001 · MOODETAV_AEG

Väärtuse kirjeldus (gl-bus:measurableDescription) ↑	Exceli veeru nr.	Perioodi tüüp	Seotud väärtuse konto filter (gl-bus:measurableQ...	Tabeli ID	Tabeli nimi	Välja ID	Välja nimi	Väärtuse valikud
→ MOODETAV_AEG	15	Väljamakse periood	5091					
TOOAJAMAAR	14	Väljamakse periood		24002014	PLK Payroll Employee	106	Koormus	Väärtus kohust...

Olenevalt seadistuse reast on mõõdetavad väärtused erinevad. Näiteks tööajamäär tuleb lisada vaid taksonoomiale [REGULAARNE RAHALINE PÕHITASU](#), teistele aga vaid mõõdetav aeg ehk puhkusepäevade palgakonto, ületundide konto jne.

Aruandesse kaasatakse kõik andmed väljamakse perioodide kaupa, välja arvatud [PUHKUSE- JA ERIPUHKUSE TASUD](#), mida kajastatakse arvestusperioodide põhisel.


1.1.18.5. **Palgaanalüüsid**

[PALGAANALÜÜSID](#) on kasutaja poolt lihtsasti seadistatavad analüüsiwaated. Analüüse saab koostada [PALGAKONTODELE](#) registreeritud andmete või palgavalemite alusel.

Palgaanalüüse saab seadistada ja eelseadistatud analüüse kasutada asukohas:
[VALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ARUANDED JA ANALÜÜS/PALGAANALÜÜSID](#)

või

rollikeskuse menüüriba [PALGAANALÜÜSID](#).



Eelseadistatud **PALGAANALÜÜSI** kasutamiseks tuleb valida **PALGAANALÜÜSI** rida ja vajutada lintmenüül **AVA ANALÜÜS**.

Eelseadistatud **PALGAANALÜÜSI** muutmiseks tuleb valida vastav **PALGAANALÜÜSI** rida ja vajutada lintmenüül **VALEMID** või **KONTOD** või **RIDADE SEADED**, oleneb mis liiki analüüsi reaga on tegemist.

3.1.1.1.5 Uue palgaanalüüsi lisamine

Uue **PALGAANALÜÜSI** lisamiseks avatakse analüüsides loend, vajutatakse lintmenüül **UUS** ning sisestatakse **PALGAANALÜÜSI NR, NIMETUS** ja valitakse analüüsi **LIIK**.

Seadistada on võimalik järgmisi analüüsi liike:

- **TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES**
- **TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES**
- **ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES**
- **KONTOD PERIOODIDE LÕIKES**
- **KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES**
- **PALGAKANDED**
- **EXCELI ARUANNE**

Juhul kui valitud on analüüsi liik **ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES** saab veerus **TÖÖTAJA FILTER** avanevast **TÖÖTAJATE** loendist filtreid valides seadistada töötajad ja ettevõtted, kelle kohta antud **PALGAANALÜÜS** infot kuvab. Töötajate loendisse seadistatud filtri alusel lisatakse automaatselt vastava filtri valem antud filtri väljale.

Juhul kui on valitud analüüsi liigiks **KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES** saab veergudesse **1. VAIKEDIMENSIOON** ja **2. VAIKEDIMENSIOON** valida **PALGADIMENSIOONID**, mille väärtustega seotud **PALGAKANNETE** infot **PALGAANALÜÜSIS** kuvatakse.

Seadistuste alusel loodud alüüsivaateid on võimalik printida Excelisse kasutades selleks eelnevalt seadistatud Exceli vaadet. Seadistatud vaade tuleb valida veergu Exceli **VAATE TÄHIS**. Seadistada on võimalik erinevaid Exceli vaate malle ning kasutada neid erinevates analüüsivaadetest.

Palgaanalüüsile liigiga **EXCELI ARUANNE** tuleb veergu **EXCELI ARUANDE TÄHIS** valida rippmenüüst sobiv aruande tähis. Aruande tähised on programmi poolt määratud ning neid kasutaja ise juurde luua ei saa. Tähised sisaldavad arendaja poolt sisse kirjutatud koodi, millega juhitakse loodava Exceli kujundust ning osaliselt ka kuvatavaid andmeid.

Palgaanalüüse on võimalik saata kinnitusringile, mis on iseteenidusportaali funktsionaalsus. Selleks tuleb eelnevalt teha seadistused portaali **TAOTLUSTE LIIKIDE** loendis ning ka analüüsivaate real, mida soovitakse kinnitusringile saata.

Väli	Selgitus
Taotluse loomise liik	Väljal tuleb teha valik, mille alusel kinnitusringile saadetavad taotlused luuakse. Valikud:

	• ÜKS TAOTLUS – kinnitusringile saadetakse üks taotlus, kus kuvatakse kõiki analüüsivaates olevaid töötajaid. • JUHI KAUPA – kinnitusringile saadetakse taotlused juhtide kaupa. Juht leitakse töötaja kaardi väljalt JUHI NR. Igale juhile kuvatakse taotlusel vaid tema tiimi liikmeid, kuigi analüüsivaates on töötajaid rohkem. • STRUKTUURI TASE – juht leitakse vastava struktuuritaseme seadistuse pealt ning luuakse selle alusel juhtide põhised taotlused. • DIMENSIOONI KAUPA – taotlused luuakse juhtide kaupa, aga juhtide leidmiseks kasutatakse dimensiooni väärtusi, mis on omakorda seotud struktuuriüksustega.
Kellele saata	Valida on võimalik kellele kuvatakse saadetud analüüsivaadet iseteenindusportaali kuhjas ARUANDED .
Automaatne esitamine	Taotluste esitamisel saab seadistada, kas need esitatakse automaatselt kinnitusringile või luuakse esmalt taotlused ning esitaja saab need veel üle kontrollida ning seejärel ise esitada.
Kinnitusringi number	Töölehele tuleb valida eelnevalt seadistatud kinnitusring, mille alusel palgažurnaali taotlused kinnitusringile saadetakse.
Taotluse kirjeldus	Sisestada saab taotluse kirjelduse, mida kuvatakse kinnitajatele ja ka üldises taotluste loendis. Kirjelduses on võimalik kasutada ka %-muutujaid, mis asendatakse analüüsi loomisel kasutatud väärtustega. Näiteks: • %1 – KUUPÄEV • %2 – ARVESTUSPERIOOD • %3 – VÄLJAMAKSE PERIOOD • %4 – PALGATEATISE PERIOOD

Palgaanalüüsi sisu kirjeldamiseks tuleb märkida analüüsi rida aktiivseks ja vajutada lintmenüül **KONTOD**, **VALEMID**, **RIDADE SEADED**, olenevalt mis liiki analüüsi soovitakse seadistada.

Väli	Selgitus
Rõhtrea nr.	Igale reale sisestatakse unikaalne number. Seda numbrit saab kasutada ka arvutuste lõikes analüüsis valemite koostamisel. Kokku on võimalik seadistada kuni 100 rida ehk veergu analüüsi vaadetes töötajad kontode lõikes, töötajad arvutuste lõikes ja kontod dimensioonide lõikes.
Nimetus	Võimaldab määrata analüüsi tulemuste vaate rea/veeru päises kuvatava nimetuse. Näiteks: PÕHITASU , PREEMIA , ... KINNIPIDAMISED KOKKU .
Kontod	Võimaldab valida eelseadistatud PALGAKONTODE LOENDIST PALGAKONTODE numbrid, millede summasid soovite antud analüüsi tulemuste real kuvada.
Valem	Võimaldab sisestada palgavalemid, mille alusel tulemused analüüsi vaatesse arvutatakse.
Ümardamise suund	Valemitega analüüsi vaatele on võimalik seadistada ümardamise suund. Valikud: • LÄHIM • ÜLES • ALLA
Valuuta tähis	Avanevast rippmenüüst saab valida välisvaluuta, milles soovitakse real kuvatavaid andmeid näha. Valuutakursid peavad kindlasti olema seadistatud, muidu ei ole võimalik eurodes arvutatud summat välisvaluutaks ümber arvutada.
Ümardamine	Valemitega analüüsi vaatele on võimalik lisada ümardamise täpsus, näiteks 0,01.

Saldo	Võimaldab määrata kas analüüsis kuvatakse PALGAKONTOLT PALGAANDMIKU KANNETE saldod või vastava perioodi käivet. Märkige väli, kui soovite analüüsis kuvada PALGAANDMIKU KANNETE saldod.
Paksus kirjas	Võimaldab määrata kuidas antud rida kuvatakse PALGAANALÜÜSI tulemuste Excelisse salvestamisel. Kui väli on märgitud, kuvatakse antud seadistuse rea info Exceli tabelis paksus kirjas.

Kirjeldatud analüüsi vaatamiseks on lintmenüül [AVA ANALÜÜS](#).

3.1.1.1.6 Palgaanalüüside seadistamine liikide lõikes

Palgaanalüüsid liigiga [TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES](#) seadistamine

Palgaanalüüsi [TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES](#) puhul saab kasutaja määrata analüüsis kuvatavad veerud ja [PALGAKONTOD](#), mille [KANNETE](#) info alusel antud palgaanalüüs luuakse. Võimalik on seadistada kas palgakontolt kuvatakse perioodi käibeid või saldosisid.

[PALGAANALÜÜSIDE](#) liikide [TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES](#), [KONTOD PERIOODIDE LÕIKES](#) ja [KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES](#) seadistuse aknas kuvatavad väljad.

Väli	Selgitus
Rõhtrea nr.	Võimaldab määrata rea tähise/numbri (kuni 1 sümbolit). Aruande veerud kuvatakse RÕHTREA NR järjestuses.
Nimetus	Võimaldab määrata analüüsi tulemuste aknas kuvatava veeru päise nimetus.
Kontod	Võimaldab valida eelseadistatud PALGAKONTODE LOENDIST PALGAKONTODE numbrid, millede summasid soovite antud analüüsireal kuvada.
Reservi saldo	Võimaldab määrata kas analüüsis kuvatakse PALGAKONTODE PALGAANDMIKU KANNETE saldod või vastava perioodi käivet. Märkige väli, kui soovite analüüsis kuvada PALGAKONTOLT PALGAANDMIKU KANNETE saldod.

Soovi korral võib ka [PALGAANALÜÜSIDE SEADISTUSE](#) akna vastava [PALGAANALÜÜSI](#) real vabalt omavahel vahetada liike [TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES](#) ja [KONTOD PERIOODIDE LÕIKES](#) ja [KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES](#) ja [ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES](#).

Palgaanalüüsid liigiga [KONTOD PERIOODIDE LÕIKES](#) seadistamine

Palgaanalüüsi seadistatakse analoogselt eelmises punktis kirjeldatud liigiga [TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES](#), kuid [PALGAANALÜÜSI](#) real valitakse seekord liigiks [KONTOD PERIOODIDE LÕIKES](#).

Palgaanalüüsi liigi [KONTOD PERIOODIDE LÕIKES](#) kuvatakse tulemuste vaatesse ridadena seadistatud [RÕHTREAD](#) ja veergudena filtrisse valitud [PERIOODID](#).

Soovi korral võib ka vastava [PALGAANALÜÜSIDE SEADISTUSE](#) akna vastava [PALGAANALÜÜSI](#) real vabalt omavahel vahetada liike [TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES](#) ja [KONTOD PERIOODIDE LÕIKES](#) ja [KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES](#) ja [ETTEVÕTTED KONTODE LÕIKES](#).

Palgaanalüüsi [KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES](#) seadistamine

Ainult liigi [KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES](#) puhul saab aknas [PALGAANALÜÜSIDE](#) loendis valida veergudesse [1. VAIKEDIMENSIOON](#) ja [2. VAIKEDIMENSIOON](#) [PALGADIMENSIOONID](#), mille väärtustega seotud [PALGAKONTO PALGAKANNETE](#) infot antud [PALGAANALÜÜSIS](#) kuvatakse.

Teised seadistused tehakse analoogselt eelmistes punktides kirjeldatud analüüsides, kuid **PALGAANALÜÜSI** real valitakse seekord liigiks **KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES**.

Soovi korral võib ka vastava **PALGAANALÜÜSIDE** seadistuse akna real **PALGAANALÜÜSI LIIK** vabalt omavahel vahetada liike **TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES** ja **KONTOD PERIOODIDE LÕIKES** ja **KONTOD DIMENSIOONIDE LÕIKES**.

Palgaanalüüsidesse kuvatakse **PALGAKONTODE PALGAANDMIKU KANNETELT** analüüsi filtrisse valitud **PALGADIMENSIOONI** väärtuste kaupa summeeritud koondsummad.

Palgaanalüüs liigiga **TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES** seadistamine

HRM4Baltics standardlahenduse palgaanalüüs **TÖÖTAJAD ARVUTUSTE LÕIKES** võimaldab kasutada arvutusvalemeid, et arvutada välja erinevaid tulemusi sh ka **PALGAKONTODELE** registreeritud kannete alusel.

Seadistamise aknas kasutatavad väljad:

Väli	Selgitus
Rõhtrea nr.	Võimaldab määrata PALGAANALÜÜSI tulemuste vaates kuvatavate veergude tähised (kuni 10 sümbolit). PALGAANALÜÜSIS kuvatakse veerud RÕHTREA NR järjestuses.
Nimetus	Võimaldab määrata PALGAANALÜÜSI tulemuste vaates kuvatavate veergude nimetused.
Valem	Võimaldab seadistada PALGAARVUTUSVALEMID , mille alusel PALGAANALÜÜSI tulemuste vaates kuvatav tulemus arvutatakse.
Ümardamise suund	Võimaldab määrata PALGAANALÜÜSI arvutatud tulemuse ümardamise reegli. Valikud: LÄHIM - tulemus ümardatakse tavapärase ümardamisreegli aluse (enim kasutatud ÜMARDAMISE SUUND). Näiteks! Eeldusel, et ÜMARDAMISE TÄPSUSEKS on määratud näiteks 0,1, 1.1. juhul kui arvutatud tulemus on näiteks vahemikus 1,1 kuni 1,14 saadakse tulemuseks 1,1. 1.2. juhul kui arvutatud tulemus on vahemikus 1,5 kuni 1,9 saadakse tulemuseks 1,2. ÜLES - ümardatakse alati suurema numbrini Näiteks! Eeldusel, et ÜMARDAMISE TÄPSUSEKS on määratud näiteks 0,1 - siis juhul kui arvutatud tulemus on näiteks vahemikus 1,1 kuni 1,19 saadakse tulemuseks 1,2. ALLA - ümardatakse alati väiksema numbrini Näiteks! Eeldusel, et ÜMARDAMISE TÄPSUSEKS on määratud näiteks 0,1 - siis juhul kui arvutatud tulemus on näiteks vahemikus 1,1 kuni 1,19 saadakse tulemuseks 1,1.
Ümardamise täpsus	Võimaldab määrata PALGAANALÜÜSI arvutatud tulemuse ÜMARDAMISE TÄPSUSE .

Palgaanalüüs **PALGAKANDED** seadistamine

Palgaanalüüs seadistatakse analoogselt liigiiga **TÖÖTAJAD KONTODE LÕIKES**, kuid lisaks kontodele, mida kuvatakse vaates veergudena, tuleb seadistada veel ka read vajutades analüüsi loendi lintmenüül nuppu **RIDADE SEADED**.

Palgaanalüüsi ridade seaded ✓ Salvestatud

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis

Andmete liik	Rea number ↑	Andmevälja nr.	Andmevälja nimi	Jäta tühjad välja	Näita kokku summat	Rea värv
→ Palgakanded	10000	7	Palgateatise periood	☐	☒	Sinine paksus kirjas
Palgakanded	20000	3	Töötaja nr.	☐	☐	Sinine
Palgakanded	30000	4	Konteerimiskuupäev	☐	☒	Punane kaldkiri

Seadistamise aknas olevad väljad:

Väli	Selgitus
Andme liik	Kuvatakse analüüsi vaate liiki
Rea number	Sisestatakse/kuvatakse rea järjekorra number
Andmevälja number	Kuvatakse avanevast rippmenüüst valitud andmevälja numbrit.
Andmevälja nimi	Kuvatakse andmevälja numbrile vastavat nimetust.
Jäta tühjad välja	Lisades väljale markeri ei kuvata analüüsis vastavat tühjasid ridasid.
Näita kokku summat	Lisades väljale markeri kuvatakse analüüsi vaates iga rea summat kokku. Vastasel juhul kuvatakse summasid vaid KOKKU real.
Rea värv	Võimalik on valida ridadele erinevaid värve.

Ülaltoodud aruande seadistuse alusel loodud aruanne:

Palgakannete analüüs (Palk365) ✓ Salvestatud

Analüüsi nr. TASU_VM Palgateatise periood 2022-04

Analüüsi nimi Tasud ja väljamaks Kuupäevafilter

Arvestuse periood Töötaja filter T012

Väljamakse periood

Arvuta analüüs Saada Excelisse Ava Excelis


Tähis	Kirjeldus	Tasud	Töötaja maksud	Kinnipidamised	Väljamaks
↑	KÕIK KOKKU	1 100	526,08	527,32	370
2022-04	aprill 2022 (arvutus)	1 100	526,08	527,32	370
T012	Mari Murakas				
04.05.22	04.05.22			527,32	370
30.04.22	30.04.22	1 100	526,08		

Palgaanalüüs EXCELI ARUANNE seadistamine


Palgaanalüüs luuakse palgaandmikusse salvestatud palgakannete alusel. Seadistusega tuleb määrata Exceli veergude pealkirjad, missugustelt palgakontodelt aruandesse andmed võetakse ning sisestada vajadusel Exceli valemid tulemuste arvutamiseks.

Uue analüüsi loomiseks tuleb loendis **PALGAANALÜÜSID** vajutada lintmenüü nuppu **UUS**. Tekkinud reale saab veergu **NR** sisestada aruande numbrit ja veergu nimi **KIRJELDUSE**. Analüüsi **LIIGIKS** tuleb valida **EXCELI ARUANNE**. Veergu **EXCELI ARUANDE TÄHIS** tuleb rippmenüüst valida aruanne, mida soovitakse seadistada nt **HMT**. Valitud tähis sisaldab endas


arendaja poolt kirjutatud koodi, millega määratakse aruande ülesehitus ja kujundus ning aruande seadistuses kasutatavad tähised. Kasutaja ise **EXCELI ARUANDE TÄHIS** liike juurde luua ei saa.



Seejärel tuleb aruandele seadistada **EXCELI MALL** ja lisada mallile sisu ehk **FILTRID**. Mallide loomiseks ja avamiseks on palgaanalüüsi loendi lintmenüül nupp **EXCELI MALLID**. Avanesse loendisse tuleb kirjeldada uue **MALLI TÄHIS** ja **MALLI NIMI**. Veerg **MÄRKUS** on vaba teksti väli, kuhu kasutaja saab sisestada enda jaoks vajalikku infot. Markeriga **VAIKIMISI** tähistatud aruannet pakutakse aruande loomisel **ARUANDE FILTRI AKNAS** vaikimisi malliks.



Mallile sisu seadistamiseks tuleb avada malli read loendil oleva nupuga **FILTRID** ning kirjeldada rida realt missuguseid andmeid on soov Excelis avatavas aruandes näha.




Veerg	Selgitus
Sektsiooni tähis	Valitakse sektsiooni tähis ehk nõ andmete grupi tähis. Sektsiooni tähist kasutatakse andmete visuaalseks grupeerimiseks, et oleks seadistavaid ridasid lihtsam eristada. Avanevast rippmenüüst saab avada sektsioonide loendi ning luua vajadusel uued. Ülalolevas näites on kasutusmugavuse jaoks loodud kolm sektsiooni ehk andmete gruppi TASUD , MAKSUD , TUNNID .
Filtri tabel	Sisestatakse BC tabeli number 24002030 , millest loetakse andmeid aruandesse.
Filtri liik	Veerus tehtud valikuga määratakse missugusel viisil PALGAKONTODELE salvestatud andmeid Excelisse kuvatakse. Valikud: VAADE – veergu FILTRI VÄÄRTUS saab sisestada BC vaate filtri nt:

	VERSION[1] SORTING(NR.) WHERE(NR.=FILTER(1000..1999)) Aruandesse lisatakse palgakontode 1000 kuni 1999 andmed. VÄLI – veergu FILTRI VÄÄRTUS sisestatakse palgakonto number nt 5070 või 5010..5070 Aruandesse lisatakse väljale sisestatud palgakonto(de) andmed. EXCELI VALEM – veergu FILTRI VÄÄRTUS saab sisestada samasuguseid valemeid nagu on kasutusel Excelis nt: =SUM[H%1:I%1] summeeritakse veergude H kuni I summad. Reanumbrite asemel tuleb kasutada tähist %1 mis programmi poolt automaatselt asendatakse õige reanumbriga. =IF[L%1=0,,D%1/L%1] kui VEERU L väärtus on suurem kui 0, jagatakse VEERU D väärtus L veeru väärtusega. Lisaks on aruande tähise HMT koodi sisse kirjutatud, et kasutades liiki EXCELI VALEM ning sisestades FILTRI VÄÄRTUSE reale =EMPLOYEES loetakse veergu kokku ettevõtte töötajad. ! Valemite seadistamisel tuleb kasutada <u>Ameerika vormingut</u> ehk näiteks ;; asemel peab kasutama ,,. Valemid võib kirjutada otse BC seadistusse või kopeerida ka Excelist ning teha BC-s vajalikud muudatused .																																																																																
Filtri tähis	Veergu sisestatakse sektsiooni sorteerimisjärjekord. Exceli veergusid kuvatakse siin määratud järjekorras.																																																																																
Filtri nimi	Sisestatakse Excelis kuvatav veeru pealkiri. Lisades pealkirjale tähise [%1] asendatakse see Excelis 2.PALGADIMENSIOONI väärtusega. Näiteks: Sisestades veeru pealkirjaks TÖÖTASU [%1] kuvatakse seda Excelis alljärgnevalt. 2.PALGADIMENSIOON on antud näite puhul POSITSIOON (JUHTIMINE, KONTOR, SPETSIALISTID, TÖÖLISED) <table><tr><th colspan="8">Tööjuures AS 2021-01 - 2021-06</th></tr><tr><th>Osakond</th><th>Kulukoht</th><th>Töötajaid</th><th>Töötasu (Määramata)</th><th>Töötasu (Juhtimine)</th><th>Töötasu (Kontor)</th><th>Töötasu (Spetsialistid)</th><th>Töötasu (Töölised)</th></tr><tr><td>Määramata</td><td></td><td>439,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>Määramata</td><td></td><td>439,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Finantsosakond</td><td>FIN</td><td>6,00</td><td>1 700,00</td><td>0,00</td><td>7 225,00</td><td>4 900,00</td><td></td></tr><tr><td>HR</td><td>RMTP</td><td>5,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7 225,00</td><td>4 900,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Eelarvestamine</td><td>EELARVE</td><td>1,00</td><td>1 700,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Müügiosakond</td><td>MYYK</td><td>4,00</td><td>991,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>Hulgimüük</td><td>HULGI</td><td>3,00</td><td>991,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jaemüük</td><td>JAE</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Tööjuures AS 2021-01 - 2021-06								Osakond	Kulukoht	Töötajaid	Töötasu (Määramata)	Töötasu (Juhtimine)	Töötasu (Kontor)	Töötasu (Spetsialistid)	Töötasu (Töölised)	Määramata		439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Määramata		439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Finantsosakond	FIN	6,00	1 700,00	0,00	7 225,00	4 900,00		HR	RMTP	5,00	0,00	0,00	7 225,00	4 900,00	0,00	Eelarvestamine	EELARVE	1,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Müügiosakond	MYYK	4,00	991,30	0,00	0,00	0,00		Hulgimüük	HULGI	3,00	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaemüük	JAE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tööjuures AS 2021-01 - 2021-06																																																																																	
Osakond	Kulukoht	Töötajaid	Töötasu (Määramata)	Töötasu (Juhtimine)	Töötasu (Kontor)	Töötasu (Spetsialistid)	Töötasu (Töölised)																																																																										
Määramata		439,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																											
Määramata		439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
Finantsosakond	FIN	6,00	1 700,00	0,00	7 225,00	4 900,00																																																																											
HR	RMTP	5,00	0,00	0,00	7 225,00	4 900,00	0,00																																																																										
Eelarvestamine	EELARVE	1,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
Müügiosakond	MYYK	4,00	991,30	0,00	0,00	0,00																																																																											
Hulgimüük	HULGI	3,00	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
Jaemüük	JAE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
Filtri väärtus	Oleneb veergu FILTRI LIIK tehtud valikust sisestatakse veeru reale kas palgakonto number, Exceli valem või BC filtri vaade.																																																																																
Filtri formaat	Veerus saab määrata värvi, millega Excelis andmeid kuvatakse ja ümarduskohad. Nt [BLUE]# ##0.00 - andmeid kuvatakse sinises kirjas ning kahe komakohaga. Värvi määramiseks peab sisestama väljale Exceli värviindeksi nt [COLOR49] või [RED] Kokku saab kasutada kuni 56 erinevat värvi. Esimese 8 värvi puhul on paralleelselt numbrilise väärtusega [COLOR3] kasutusel ka sõnaline [RED] väärtus, ülejäänud värvid puhul mitte.																																																																																

Värviindeksite tähendused leiab internetist: <https://www.excelsupersite.com/what-are-the-56-colorindex-colors-in-excel/>

ColorIndex	Color
[Color 1]	[Black]
[Color 2]	[White]
[Color 3]	[Red]
[Color 4]	[Green]
[Color 5]	[Blue]
[Color 6]	[Yellow]
[Color 7]	[Magenta]
[Color 8]	[Cyan]
[Color 9]	[Color 9]
[Color 10]	[Color 10]
[Color 11]	[Color 11]
[Color 12]	[Color 12]

Ümarduse valemi sisestamiseks võib Excelis avada **FORMAT CELLS->CUSTOM** ning valida sobiva variandi, mille saab seejärel kopeerida BC-sse.



Paksus kirjas

Lisades reale markeri kuvatakse vastavat rida Excelis paksus kirjas.

1.1.18.5.1. Exceli vaate tähise seadistamine

Palgaanalüüsi tulemusi on võimalik saata Excelisse kahel viisil ning nendest ühe puhul, saab kasutaja ise määrata missuguseid **TÖÖTAJA KAARDI** ja alamkaardi andmeid soovib ta lisaks analüüsi tulemustele Exceli veergudena näha. Exceli vaateid on võimalik seadistada erinevaid ning see annab soovi korral võimaluse igale palgaanalüüsile lisada ka erineva vaate tähise.

Uue Exceli vaate seadistamiseks tuleb palgaanalüüsi loendi veerus **EXCELI VAATE TÄHIS** avada rippmenüü ning valida **UUS**. Avanevas loendis tuleb kirjeldada vaate **TÄHIS** ja **NIMETUS** ning seejärel avada lintmenüü nupuga **VÄLJAD** uus loend, kus kirjeldatatakse missuguseid **TÖÖTAJA KAARDI** ja alamkaardi välju soovitakse Exceli vaates veergudena näha.

Vajutades nupul väljad avaneb loend, kus tuleb vajutada veerus **VÄLJA NR** kuvataval noolel, et avada HRM4Baltics väljade loend. Väljade nimetuste nägemiseks tuleb omakorda vajutada rippmenüü alumises servas **VALIMINE TÄIELIKUST LOENDIST**.

Avanevast loendist **PALGA VÄLJAD** saab rea kaupade välja valida väljad, mida soovitakse palgaanalüüsi Exceli vaates veergudena näha.

Vali - Palga väljad

Nr. ↑	Välja nimi	Tabeli nimi
1	Nr.	Töötaja
2	Riiklik isikukood	Töötaja
3	Eesnimi	Töötaja
4	Perekonnanimi	Töötaja
5	Nimetus	Töötaja
6	Otsingu nimi	Töötaja
7	Sünnikuupäev	Töötaja
8	Sugu	Töötaja
9	Ametinimetus	Töötaja
10	Pilt	Töötaja
11	Ametinimetus (Inglise keeles)	Töötaja

OK Tühista

Pärast vaate seadistamist on võimalik tulemusega ka kohe tutvuda vajutades lintmenüül nuppu **EXCEL**, misjärel saadetakse seadistusega valitud väljad Excelisse.

Vali - Palga töötajate Exceli vaade

Redigeeri loendit

LOEND : Töötajate loend

Excel

OK Tühista

	A	B	C	D
1	Perekonnanimi	Nimetus	Riiklik isikukood	Sugu
2	Hanson	Margaret Hanson	47812010292	Naine
3	Karu	Kati Karu	48301050210	Naine
4	Sooväli	Taisi Sooväli	47003174914	Naine
5	Seegel	Karl Seegel	38008110213	Mees
6	Salo	Kalle Salo	37010222248	Mees
7	Kaupmees	Tanel Kaupmees	37504050261	Mees

1.1.18.6. TSD ehk maksudeklaratsioonide seadistus

TULU JA SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOONI (TSD) seadistusega määratakse millistelt **PALGAKONTODELT** ja milliste arvutusvalemitega TSD ridadele info koondatakse. Vaikeseadistus on programmi poolt ette antud, kuid seadistust võib olla vaja täiendada juhul, kui kasutusel on standardist erinevad palgakontod.

Seadistuse saab avada erinevatest asukohadest:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/TSD SEADISTUS

Või kirjutades otsinguaknasse **MAKSUDEKLARATSIOONIDE SEADISTUSED**:

Business Central

Õelge, mida soovite teha

Ava Lehed ja ülesanded Kuva vähem (3)

- Ressursside maksumus Administreerimine
- Uuenda projekti kauba maksumust Ülesanded
- Maksudeklaratsioonid (HRM4Baltics) Loendid
- Maksudeklaratsiooni seadistused (HRM4Baltics) Administreerimine**
- Palga maksudeklaratsiooni muudatuste põhjused Administreerimine

Maksudeklaratsiooni seadistused (HRM4Baltics)

Otsing Halda Uus Väljamakse liigid Rohkem suvandeid

Nr. ↑	Kirjeldus	Kehtib alates	Kehtib kuni	Faili formaat
2022	Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon	2022-01		xml

TSD seadistuse kaart (HRM4Baltics)

2022

Ettevõtte Lisa 1 Lisa 2 Lisa 4 Lisa 5 Toimingud Automatiseeri Vähem suvandeid

Üldine

Nr.	2022	Sotsiaalmaksu alus	SMVM
Kirjeldus	Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon	Sotsiaalmaks	SM
Kehtib alates	2022-01	Pensionifond	KP
Kehtib kuni		Töötaja töötuskindl...	TK
Faili formaat	xml	Ettevõtte töötuskindl...	TTK
		Tulumaks	TM

Kiirkaart ÜLDINE

Kiirkaardil kirjeldatakse aruandega seotud üldised seadistused.

Väli	Selgitus
------	----------

Nr	Aruande tähis.
Kirjeldus	Aruande kirjeldus.
Kehtib alates/ Kehtib kuni	Aruande kehtivusperioodid.
Faili formaat	TSD-na väljastatava faili formaat. Alates 2015 -01 on formaadiks xml.
Sotsiaalmaksu alus Sotsiaalmaks Pensionifond Töötaja töötuskindlustus Ettevõtte töötuskindlustus Tulumaks	Määrab TSD-le kaasatud maksud ja nendega seotud HRM4Baltics lahenduses kasutatud tähised.

Kiirkaardid [ETTEVÕTE](#), [LISA 1](#), [LISA 2](#), [LISA 4](#), [LISA 5](#)

Kiirkaartidel kirjeldatakse aruande ridade kaupa palgakontod ja valemid, mille alusel infot aruandes kuvatakse. Seadistust ei ole soovitatav muuta, kuna vastab EMTA TSD nõuetele. Allolev loend on vaid väike osa kiirkaartidel tegelikult kuvatavatest väljadest.

TSD seadistuse read (HRM4Baltics)

TSD Sekt...	Rea nr. ↑	Lehe kood	Rea tähis	Kirjeldus	Valem	Kontode filter
Lisa 1	130 000	L1_A			—	
Lisa 1	131 000	L1_B			—	
Lisa 1	132 000	L1_B			—	
Lisa 1	133 000	L1_B	1300	Väljamakse tagastaja isikukood	—	
Lisa 1	134 000	L1_B	1310	Väljamakse tagastaja ees- ja pe...	—	
Lisa 1	135 000	L1_B			—	
Lisa 1	136 000	L1_B	1320	Väljamakse liigi kood	—	
Lisa 1	137 000	L1_B	1330	Tagastatud või tasaarveldatud ...	—	
Lisa 1	138 000	L1_B	1340	Tagastatud ja tasaarveldatud v...	—	
Lisa 1	139 000	L1_B	1350	Tagastatud ja tasaarveldatud v...	—	
Lisa 1	140 000	L1_B	1360	Tagastamise või tasaarveldamis...	—	
Lisa 1	141 000	L1_B	1370	Arvutatav: Tagastatud või tasaa...	—	1100..1398 1401..1408 1410..153...
Lisa 1	142 000	L1_B	1380	Tagastatud või tasaarveldatud ...	—	
Lisa 1	143 000	L1_B	1390	Tagastatud või tasaarveldatud ...	—	
Lisa 1	144 000	L1_B	1400	Tagastatud või tasaarveldatud ...	—	8330
Lisa 1	145 000	L1_B	1410	Arvutatav: Sotsiaalmaks tagast...	—	3320

Väli	Selgitus
TSD sektsioon	TSD lisa number, mille seadistuse reaga on tegemist.
Lehe kood	TSD lehe tähis.
Rea tähis	TSD vastava lehe rea kood.
Kirjeldus	TSD real kuvatava info/kirjeldus.
Valem	Arvutusvalem mille alusel info aruande vastavale reale arvutatakse/kuvatakse – kasutatakse juhul kui veerud SUMMA ja KONTO FILTER on tühjad. Vastasel juhul TSD loomisel ignoreeritakse siin sisestatud valemid.

Konto filter	Võimaldab sisestada palgakontosid, mille alusel info TSD reale arvutatakse/kuvatakse - kasutatakse juhul kui veerg SUMMA on tühi. Vastasel juhul TSD loomisel ignoreeritakse siia sisestatud PALGAKONTOSID .
Summa	Võimaldab sisestada summad, mille alusel info TSD reale lisatakse.
Nullid välja	TSD vormil olev väli NULLID VÄLJA võimaldab juhtida kas TSD-le lisatakse summad väärtusega „0“ või mitte.

1.1.18.7. Väljamakse liigid

Seadistusega kirjeldatakse vormide **TSD**, **TSD LISA1** ja **TSD LISA2** väljamaksete liigid. Siin seadistatud väljamakse liigid seotakse palgakontodega **PALGAKONTO** kiirkaardil **ÜLDINE** välja **VÄLJAMAKSE LIIK** kaudu ning **TÖÖTASU LIIKIDEGA**. **PALGAKONTOGA** seotud väljamakse liikide alusel jaotatakse palgakontode summad TSD-l.

Seadistus avaneb:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/ARUANDED/VÄLJAMAKSE LIIGID

← Residendist füüsilise isiku töö- või teenustasud ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasud

Palga väljamakse liigid (Palk365) | Otsing + Uus Halda Muudetav loend Ava Excelis

Tähis	Kirjeldus	A1 (E101) väljaandja	Kasutusel	Ei deklareerita TSD-l
10	palgatulu	Ei kehti	Jah	☐
11	palgatulu, töö välisriigis, Eesti A1/E101	Eestist	Jah	☐
12	palgatulu, töö Eestis, välisriigi A1/E101	Välismaalt	Ei	☐
12_AE	palgatulu, töö Eestis, välisriigi A1/E101	Välismaalt	Ei	☐
13	kõrgete ametiisikute palgatulu	Ei kehti	Ei	☐
14	toetus töötajale lapse sünni puhul tulumaksuvaba piirm...	Ei kehti	Jah	☐
15	seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest mak...	Ei kehti	Ei	☐
16	muu väljamakse töötajale ja ametnikule, mida maksustat...	Ei kehti	Jah	☐
17	töövõtu-, käsundus või muu võlaõiguslik leping	Ei kehti	Jah	☐
179	vanemahüvitis	Ei kehti	Ei	☐

Väli	Selgitus
Tähis	Väljamakseliigi kood.
Kirjeldus	Väljamakseliigi kirjeldus.
A1 (E11) väljaandja.	Info kas antud väljamakse liiki kasutatakse juhul kui tasu saajale: EI KEHTI - ei ole väljastatud tõendi A1 EESTIS - on väljastatud tõend A1 Eestist VÄLISMAALT - on väljastatud tõend A1 välismaalt.
Kasutusel	JAH - antud ettevõttes kasutatakse vastavat väljamakse liiki. EI - antud ettevõttes ei kasutata vastavat väljamakse liiki.
Ei deklareerita TSD-l	Kasutatakse väljamakse liikide korral, millega seotud summasid ei deklareerita TSD-l.
Vana väljamakse liik (kuni 2014)	Koodile vastav väljamakse liigi kood, mis kehtis kuni 31.12.2014.
Resident	Määrab kas antud väljamakse liiki kasutatakse RESIDENTI või MITTERESIDENTIST isiku korral.

Konkreetsel väljamakse liigi põhine info seadistatakse **VÄLJAMAKSE LIIGI** kaardil, kuid kaardi asemel saab lintmenüü nupuga **MUUDETAV LOEND** avada ka loendi muutmise vaates. Muudetavas loendis kuvatakse kõiki välju, mis on väljamakse liigi kaardil.

Kiirkaart ÜLDINE

Väli	Selgitus
Tähis	Maksu- ja Tolliameti (EMTA) kehtestatud väljamakse liigi kood, mida kasutatakse tasu kajastamisel Tulu – ja sotsiaalmaksu deklaratsioonil (TSD).
Kirjeldus	Väljamakse liigi kirjeldus- vastab EMTA väljamakse liigi selgitusele.
Kasutusel	JAH - antud ettevõttes kasutatakse vastavat väljamakse liiki. EI - antud ettevõttes ei kasutata vastavat väljamakse liiki.
Palgakanded olemas	JAH – ettevõttes on väljamakse liigiga seotud palgakandeid. Vajutades tähisel avaneb seotud palgakannete loend. EI - ettevõttes ei ole väljamakse liigiga seotud palgakandeid.
Kuutasu olemas	Marker näitab, kas väljamakse liik on seotud töötasu liigiga.

Kiirkaart TSD ANDMED

Väli	Selgitus
Ei deklareerita TSD-le	Kasutatakse väljamakse liikide korral, millega seotud summasid ei deklareerita TSD-l.
Rühma nimi	Business Central sisemine info – iseloomustab millisesse väljamakse liigi rühma antud väljamakse liik kuulub.
TSD sektsioon	Määrab millise TSD osas antud väljamakse liiki kasutatakse. Kasutusel valikud: LISA 1 - väljamakse liiki kasutatakse TSD Lisas 1 LISA 2 - väljamakse liiki kasutatakse TSD Lisas 2 Jne.
Väljamakse liik TSD	Kuvatakse väljamakse liigi koodi.
TSD faili XML 1. taseme rühm	Kuvatakse TSD XML failis vastava väljamakse liigi rühma.
Vana väljamakse liik (kuni 2014)	Vana väljamakse liigi kood, mis kehtis kuni 31.12.2014.

Kiirkaart RESIDENTSUSE ANDMED

Väli	Selgitus
Resident	Määrab kas antud väljamakse liiki kasutatakse RESIDENTI või MITTERESIDENTI isiku korral.
VML-resident	Määrab VÄLJAMAKSE LIIGI koodi, mida kasutatakse kui töötaja on resident.
VML -resident A1 Eestis	Määrab VÄLJAMAKSE LIIGI koodi, millega Business Central automaatselt antud väljamakse liigi kaardi koodi palgakannete salvestamisel palgakontole asendab, juhul kui töötaja on resident ja talle on väljastatud tõend A1 Eestis.
VML -resident A1 välismaalt	Määrab VÄLJAMAKSE LIIGI koodi, millega Business Central automaatselt antud väljamakse liigi kaardi koodi palgakannete salvestamisel palgakontole asendab, juhul kui töötaja on resident ja talle on väljastatud tõend A1 välismaal.
VML -Mitteresident	Määrab VÄLJAMAKSE LIIGI koodi, mida kasutatakse kui töötaja on mitteresident.
VML -mitteresident A1 Eestist	Määrab VÄLJAMAKSE LIIGI koodi, millega Business Central automaatselt antud väljamakse liigi kaardi koodi palgakannete salvestamisel palgakontole asendab, juhul kui töötaja on mitteresident ja talle on väljastatud tõend A1 Eestis.
VML -mitteresident A1 välismaalt	Määrab VÄLJAMAKSE LIIGI koodi, millega Business Central automaatselt antud väljamakse liigi kaardi koodi palgakannete salvestamisel palgakontole asendab, juhul kui töötaja on mitteresident ja talle on väljastatud tõend A1 välismaal.

A1 (E101) väljaandja	Määrab kas antud väljamakse liiki tohib kasutada kui tasu saajale on väljastatud tõend A1, samuti määrab A1 tõendi väljastaja. Valikud: EI KEHTI – antud VÄLJAMAKSE LIIGI kasutamine on lubatud ainult juhul kui tasu saajale ei ole väljastatud A1 tõendit. VÄLISMAALT - antud Väljamakse liigi kasutamine on lubatud ainult juhul kui tasu saajale on väljastatud A1 tõend välismaalt EESTIST - antud Väljamakse liigi kasutamine on lubatud ainult juhul kui tasu saajale on väljastatud A1 tõend Eestis.
A1 väljaandja riik	HRM4Baltics standardlahenduses seda välja ei täideta. Erilahenduse puhul võimaldab aga luua lisaks väljamakse liike, mis on seostatud konkreetses riigis väljastatud A1 tõenditega ning seeläbi seadistada vastav riigi maksuarvutust.
A1 (E101) töö riigi filter	HRM4Baltics standardlahenduses seda välja ei täideta. Erilahenduse puhul võimaldab aga luua lisaks väljamakse liike, mis on seostatud konkreetses riigis A1 tõendi alusel töö tegemisega ning seeläbi seadistada vastavat maksuarvutust.

Töötaja puhul kehtiv väljamakse liigi kood leitakse seejuures kas:

- TÖÖTAJA KAARDI** alamkaadile **TÖÖTASUD** sisestatud töötasu liigi realt
- Töötajale **PALGAŽURNAALI** kaudu sisestatud tasu puhul vastavale tasu reale sisestatud väljamakse liigi alusel

Näiteks kui:

- töötaja on resident, ilma A1 tõendita, siis tema tasudega seotud palgakannetele ja maksukannetele lisatakse **TÖÖTAJA KAARDI** osas **TÖÖTASUD** seadistatud **TÖÖTASU LIIGI TASU_KUUPALK** küljest vastav väljamakse liik (edaspidi vl) 10,
 - juhul kui tegemist on mitteresidendiga, siis vl 120
 - mitteresident, A1 välja **ANTUD** Eestis, siis vl 122
 - Jne

Klirkaart **MAKSUDE SEADED**

VÄLJAMAKSE LIIGI kaardi osal on defineeritud kas ja milliseid makse arvutatakse antud väljamakse liigiga seotud tasudelt.

Väli	Selgitus
Arvuta tööaja määr	Markeri väli, millega määratakse, kas tööaja määr on vaja arvutada või mitte.
Töötaja töömäär	Väli jäetakse alati tühjaks.
Tööaja määr	Sisestatakse TSD faili seadistusest REA TÄHIS , kuhu salvestatakse tööaja määr - 1040
Arvuta sotsiaalmaks	Markeri väli, millega mäartakse, kas sotsiaalmaksu on vaja arvutada või mitte.
Sotsiaalmaks	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada sotsiaalmaks, sisestatakse väljale ÜLDVALEMITE alla seadistatud muutuja, mis määrab sotsiaalmaksu protsendi - SMPRO
Sotsiaalamaks	Sisestatakse TSD faili seadistusest REA TÄHIS , kuhu salvestatakse arvutatud sotsiaalmaks - lisa 1 nt 1100
Sotsiaalmaks kuumääralt	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada sotsiaalmaksu miinimummääralt, sisestatakse väljale ÜLDVALEMITE alla seadistatud muutuja, mis määrab sotsiaalmaksu miinimummäära summa - SMKUJ
Sotsiaalmaks kuumääralt	Sisestatakse TSD faili seadistusest REA TÄHIS , kuhu salvestatakse sotsiaalmaksu suurendus - lisa 1 nt 1090

Arvuta töötaja töötuskindlustus	Markeri väli, millega määratakse, kas töötuskindlustust on vaja arvutada või mitte.
Töötuskindlustus (töötaja)	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada töötaja töötuskindlustus, sisestatakse väljale ÜLDVALEMITE alla seadistatud muutuja, mis määrab ettevõtte töötuskindlustuse tasumise kohustuse - TKPRO
Töötuskindlustus (töötaja)	Sisestatakse TSD faili seadistusest REA TÄHIS , kuhu salvestatakse arvutatud töötuskindlustus - lisa 1 nt 1130
Töötuskindlustus (töötaja)	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada töötaja töötuskindlustus, sisestatakse väljale alati ÜLDVALEMITE all muutuja, mis määrab vastava protsendi - TKPRO
Arvuta ettevõtte töötuskindlustus	Markeri väli, millega määratakse, kas töötuskindlustust on vaja arvutada või mitte.
Töötuskindlustus (ettevõttes)	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada ettevõtte töötuskindlustus, sisestatakse väljale alati ÜLDVALEMITE all muutuja, mis määrab vastava protsendi - ETKPRO
Töötuskindlustus (ettevõtte)	Sisestatakse TSD faili seadistusest REA TÄHIS , kuhu salvestatakse arvutatud ettevõtte töötuskindlustus - lisa 1 nt 1140
Arvuta pension	Markeri väli, millega määratakse, kas pensionikindlustust on vaja arvutada või mitte.
Pensionifond	Sisestatakse TSD faili seadistusest REA TÄHIS , kuhu salvestatakse kinni peetud pensionikindlustus - lisa 1 nt 1110
Pensionifond	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada ettevõtte pensionikindlustus, sisestatakse väljale ÜLDVALEMITE alla seadistatud muutuja, mis määrab pensionikindlustuse tasumise kohustuse – PKPRO . Konkreetses töötaja puhul kasutatav pensionikindlustuse protsent leitakse vastavalt TÖÖTAJA KAARDI ossa PARAMETRID sisestatud väljamakseperioodil kehtivale pensionikindlustuse parameetritele.
Arvuta tulumaks	Markeri väli, millega määratakse, kas tulumaks on vaja arvutada või mitte.
Tulumaksu muutuja nr	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb tasult arvestada ettevõtte tulumaks, sisestatakse väljale ÜLDVALEMITE alla seadistatud vastav muutuja, mis määrab vastava protsendi – TMPRO . Erilahenduse korral – näiteks juhul kui on seadistatud ettevõttes väljamakse liigid, mille puhul tuleb tulumaksu arvutada mitte Eestis üldkehtiva tulumaksu määra alusel, vaid tulumaksu arvutatakse mõne teise riigi tulumaksu määra alusel, valitakse siia väljale ÜLDVALEMITE all lisaks sisestatud vastava tulumaksu protsendiga seotud muutuja tähis (mis ei ole sellisel juhul reeglina TMPRO).
Tulumaks	Sisestatakse TSD faili seadistusest REA TÄHIS , kuhu salvestatakse kinni peetud tulumaks - lisa 1 nt 1170
Näita tulumaksu määra	Markeri väli TSD-le kuvatakse vastaval juhul tulumaksu määra, seotud lisa 2 osaga
Tulumaksu % muutuja nr	Lisa 2 Üldvalem TMPRPO
Tulumaksu %	Väli jäetakse täitmata.
Tulumaksu % väli	Lisa 2-I kuvatavatele väljamakse liikidele seadistatakse rea tähis - 2160
Mahaarvatava osa filter	Sisestatakse väljamakse liigile rakenduv maksuvaba tulu liik - nt 610, 620, 630, 640
Maksuvaba tulu muutuja nr. [610]	Juhul kui antud väljamakse liigi puhul tuleb maksustavast tasust maha arvata tulumaksuvaba osa, sisestatakse väljale ÜLDVALEMITE alla seadistatud muutuja, mis määrab maksuvaba tulu suuruse – TMVABA .
Maksuvaba tulu muutuja nr. [620]	Standardlahenduses ei kasutata. Võimaldab erilahendusena seadistada täiendava maksuvaba tulu arvutuse.

Maksuvaba tulu muutuja nr. [630]	Standardlahenduses ei kasutata. Võimaldab erilahendusena seadistada täiendava maksuvaba tulu arvutuse.
Maksuvaba tulu muutuja nr. [640]	Võimalik on seadistada täiendava kogumispensioni kindlustusmakse ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud maksuvaba osa muutuja, mis valitakse ÜLDVALEMITE seadistusest. - TTMVVKP

HRM4Baltics standardlahenduse seadistused on [VÄLJAMAKSE LIIKIDE](#) kaartidel tehtud vastavalt seadusele ning ei vaja muutmist.

1.1.19. FTE ARUANDE SEADED

FTE aruanne võimaldab kasutajal seadistada ja luua aruandeid palgakontodele salvestatud andmetest dimensioonide, töötaja soo jms lõikes. Aruandes on võimalik tulemuse saavutamiseks ka jagada ühele kontole salvestatud andmeid teisele kontole salvestatud andmetega.

FTE ARUANDE SEADED

Tähis	Aruande nimi	Grupi dimensioon	Alamgrupi klassifikaator	Kontode filter	Jagatud kontode filter	Vaikimisi perioodi filter
HEADS_UBI...	HEADS aruanne funktsioonide/kr...	2.dimensioon	Ameti klassi...	9013		Jooksev kuu
HEADS_UBI...	HEADS aruanne funktsioonide/kr...	2.dimensioon	Sugu	9013		Jooksev kuu
NORM_CC	Normtunnid kulukeskuse lõikes	1.dimensioon		5090		
NORM_KRAE	Normtunnid kraedu lõikes		Ameti klassi...	5090		
NORM_SU...	Normtunnid soo lõikes		Sugu	5090		
SICK_CC	Haigus aruanne kulukeskus lõikes	1.dimensioon		5097_1 5097_2 5097_4 5097_5 50...		Jooksev kuu
SICK_KRAE	Haigus aruanne kraede lõikes		Ameti klassi...	5097_1 5097_2 5097_4 5097_5 50...		Jooksev kuu
SICK_SUGU	Haigus aruanne soo lõikes		Sugu	5097_1 5097_2 5097_4 5097_5 50...		Jooksev kuu

Väli	Selgitus
Tähis	Sisestatakse aruande tähis.
Aruande nimi	Sisestatakse aruande nimetus.
Grupi dimensioon	Valitakse vastav palgadimensioon, mille alusel soovitakse andmeid aruandes kuvada. Kui aruannet ei ole vaja luua dimensioonide lõikes jäetakse väli tühjaks.
Alamgrupi klassifikaator	Valikud: SUGU – aruanne luuakse meeste ja naisete lõikes VANUS – aruanne luuakse töötajate vanusegruppide lõikes (20..29; 30..39 jn) AMETI KLASSIFIKAATOR – aruanne luuakse ametikohale seadistatud klassifikaatorite lõikes. Klassifikaatorid seadistatakse AMETIKOHA kaardil väljale AMETI STRUKTUURI ALLÜKSUS.
Kontode filter	Sisestatakse palgakonto(d), millele salvestatud andmete alusel soovitakse aruannet luua.
Jagatud kontode filter	Sisestatakse palgakonto(d), millele salvestatud andmetega soovitakse jagada väljale KONTODE FILTER valitud kontode andmeid.
Vaikimisi perioodi filter	Võimalik on aruandele lisada vaikefiltrit, mis lihtsustab aruande loomist. Filtrit on võimalik aruande loomisel vajadusel käsitsi muuta. Valikud: JOOKSEV KUU - aruanne luuakse alati jooksva kuu kohta

	JOOKSEV KVARTAL - aruanne luuakse alati jooksva kvartali kohta JOOKSEV AASTA – aruanne luuakse alati jooksva aasta kohta
--	---

Aruannete näidised:

Septembrikuu haiguspäevad sugude lõikes. Haiguspäevad leitakse palgakondelt, mis on sinna eelnevalt salvestatud palgaarvutuse raames.

Haigus aruanne soo lõikes

	Sugu	2020-09
	MEES	106,00
	NAINE	124,00
	Kokku	230,00

Töötajate normtunnid dimensioon [KULUKESKUS](#) lõikes.

Normtunnid kulukeskuse lõikes

Kulukeskus		2020-09
100		16843,20
130		7700,00
200		1232,00
210		1232,00
300		1056,00
310		1584,00
321		352,00
410		1232,00
415		704,00
421		528,00

1.1.20. TÖÖAJATABEL

HRM4Baltics mooduli tööajatabelitega seotud funktsionaalsuse kasutamiseks on vajalik esmalt teha üldised seadistused. Seadistusi on võimalik teha asukohas:

[AVALEHT/TOIMINGUD/SEADISTUS/TÖÖAJATABELI SEADISTUS](#)

1.1.20.1. Tööajatabeli seadistus**Kiirkaart [TÖÖAEG](#)**

Kiirkaardil [TÖÖAEG](#) on võimalik seadistada tava-, öhtu- ja öötundide algusajad, üldine normtundide arvutamise valem tööajatabelele ning ettevõttes rakendatav summeeritud ajaarvestuse periood kuudes. Vajadusel saab tööajatabeli grupe määrata üldisest seadistusest erineva normtundide valemi. Vastav seadistus tehakse [TÖÖAJATABELI GRUPI](#) peal.

Tööaeg

Tavaline aeg	06:00:00	Normtundide valem	<input text"="" type="text" value="22:00:00"/>	Normaega vähendav puudumine	H_HAIGE L_HAIGE
Öine aeg	22:00:00	Summeeritud kuud	3		
Tundide formaat	0:2	Summeeritud kuude periood alg...	Veebruar		
Liidetud tundide formaat	<Precision,0:1><Standard Format,0>h	Lihtne summeeritud perioodi va...	☐		
Tundide ümardustäpsus	0,001	Lahkumine kustutab tunnid	☒		
Tundide ümardussuund	Lähim	Passiivsus kustutab tunnid	☒		
		Kellakeeramine	☒		

Väli	Selgitus
Tavaline aeg	Tavatasu alusele tasustava tööaja algusaeg tavatööpäevadel.
Öhtune aeg	Öhtuse tasu tariifi alusele tasustava tööaja algusaeg tavatööpäevadel. Seadistatud algusaeg lõpetab tavatööaja. Seadusandluse alusel vastavat tööaega enam eritariifiga ei tasusta, mistõttu HRM4Baltics standardseadistuses tasustatakse siin seadistatud tööaega tavatariifiga. Juhul kui öhtutunde ei soovita tavatundidest eristada, sisestatakse öise aja alguse kellaaeg ka väljale ÖHTUSE AJA ALGUS.
Öine aeg	Öhtuse tasu tariifi alusele tasustava tööaja algusaeg. Seadistatud algusaeg lõpetab öhtuse tööaja.
Tundide formaat	Võimalik on seadistada tööajatabellis sisestavate tundide komakohti. Nt 0:2 ehk tunnid kuvatakse kahe kohakohaga.
Liidetud tundide formaat	Võimalik on seadistada tööajatabellis kuvatavate liidetud tundide komakohti. Nt 0:2 ehk tunnid kuvatakse kahe kohakohaga.
Tundide ümardustäpsus	Määratakse tööajatabellis sisestatud tundide ümardustäpsus nt 0,001.
Tundide ümardussuund	Seadistatakse tööajatabellis sisestatud tundide ümardussuund. Valikud: - LÄHIM - ÜLES - ALLA
Normtundide valem	Siin seadistatud valemi alusel arvutatakse töötajatele tööajatabellis kuvatavad arvestusperioodi (ka summeeritud arvestusperioodi) normtunnid. Valemiga saab näiteks eri töötajate gruppidele (alaealised, tavatöötajad jne) seadistada erineva normtundide arvutuse. Standardseadistuses on valemiks: [AEG,K+ETKNR-RP-T*8+RP#VABA,S(0)]*(1-([PARAM,ALAEALINE,A(0)]*2/8))
Normaega vähendav puudumine	Võimaldab valida seadistusest PUUDUMISE PÕHJUSED need puudumise liigid, mis vähendavad töötaja normtunde graafikujärgsete tundide võrra. Kui välja ei täideta vähendatakse puudumiste nt puhkuse, haigestumise korral töötaja päeva normtunde alati 8 tunni võrra, mitte graafikus märgitud tundide võrra.
Summeeritud kuu	Võimaldab määrata ettevõttes tööajagraafikuga töötajate summeeritud arvestusperioodi kuudes. HRM4Baltics standardlahendus võimaldab kasutada ühtset summeeritud arvestusperioodi pikkust kõikidele tööajagraafikuga töötajatele.


Summeeritud kuude perioodi algus	Avanevast rippmenüüst on võimalik valida summeerimisperioodi alguse kuud.
Lihtne summeeritud perioodi vaade	Lihtsa summeeritud perioodi vaate korral võetakse summeeritud kuude normtundide, tegelike tundide ja tundide vahe veergudes kuvatavates andmetes arvesse vaid jooksva kuu ning eelmiste summeeritud perioodi kuude tunde. Summeeritud perioodi aga tulevikku sisestatud tundidega nendes veergudes ei arvestata. Kui lihtsat vaadet ei kasutata, siis kuvatakse summeeritud perioodi normtundide, tegelike tundide ja tundide vahe veergudes ülevaadet kogu summeeritud perioodi kohta. Kui tulevikku perioodidesse ei ole töötajale veel plaani arvutatud, siis kuvatakse töötajale summeeritud perioodis alatunde.
Lahkumine kustutab tunnid	Töötaja töösuhte lõpukuupäeva sisestamisel kustutatakse tööajatabelist töötunnid, mis on sisestatud perioodi, kui töötaja töösuhe on juba lõppenud. Kustutada ei ole võimalik tunde, mis on juba kinnitatud. Kasutajale kuvatakse infoaknas teade selle kohta, et töötajal on tööajatabelis tulevikuperioodis töötunnid ning need saab soovi korral kustutada.  Töötajale on sisestatud tööajatabelisse töötunnid peale 18.08.22. Kas soovite sisestatud tunnid kustutada? Jah Ei
Passiivsus kustutab tunnid	Töötajale passiivsuse kuupäevade sisestamisel saab tööajatabelisse sisestatud töötunnid, mis jäävad passiivsuse perioodi, ära kustutada. Kui töötajale on lisatud passiivsus terve kuu ulatuses, siis töötajat tööajatabelis ka ei kuvata. Kui kuus on vähemalt üks päev, millal töötaja ei ole passiivne, siis kuvatakse töötajat tööajatabelis. Kasutajale kuvatakse infoaknas ka teade selle kohta, et töötajal on tööajatabelis passiivsuse perioodis töötunnid ning need saab siis soovi korral kustutada.  Töötajale on sisestatud passiivsuse perioodile 17.09.25 - 20.11.25 tööajatabelisse töötunnid. Kas soovite sisestatud tunnid kustutada? Jah Ei
Kellakeeramine	Markeri aktiveerimisel arvestavad tööajatabelid kevadise ja sügisese kella keeramisega ning öövahtuse töötajate töötundide arvestus on korrektne.


Kiirkaart tööajatabel

Kiirkaart **TÖÖAJATABEL** võimaldab seadistada tööajatabeliga seotud vahetuse kestvuse täiendavad tingimused näiteks värvast töökohani jõudmise (ja vastupidi) hálbed, tööajatabeli konteeringurühma ning tabelis kuvatavate nuppude seadistust.

Tööajatabel

Konteeringurühm	VAIKIMISI	Saabumise lubatud hälve alates ...	30
Näita nuppude rida	☐	Saabumise lubatud hälve kuni (...)	10
Keela muuta autom. alguse aega	☐	Lahkumise lubatud hälve alates (...)	10
Automaatne koormus grupis	☐	Lahkumise lubatud hälve kuni (...)	10
Keela tundide muutmine/sisesta...	☐	Tundide erinevus alates (minutid)	20
Graafiku plaani kinnitamise maili...		Tundide erinevus kuni (minutid)	60
Tööpäevade arv, mil kuvatakse e...	2	Arvutus tehtud teavitus	
Jäta plaani tühistamisel kinnitatu...	☐	Teavituse saajad	T012
		Palgaarvutse grupi filter	A07
		Teavituse kontod	

Väli	Selgitus
Konteeringurühm	Avanevast rippmenüüst valitakse eelnevalt seadistatud konteeringurühm. Konteeringurühmaga määratakse missugustele palgakontodele tööajatabelist tunnid, tükid, summad registreeritakse. Konteeringurühma saab seadistada ka tööajatabeli grupile ning tööajatabeli töötajatele. Nendest ülim on töötajapõhine konteeringurühm, siis tööajatabeli grupile määratud rühm ning viimaseks on üldine seadistus.
Näita nuppude rida	Markeri sisse lülitamisel tekivad tööajatabelis töötajate loendi lindile järgmised nupud: TÖÖTAJAD – nupp avab loendi PALGA TÖÖAJATABELI TÖÖTAJAD, kust on võimalik tabelisse lisada uusi töötajaid, eemaldada olemasolevaid või teha töötajatega seotud muid muudatusi. KINNITA/REG KÕIK – nupuga on võimalik kinnitada ja registreerida korraga kõik tööajatabeli tunnid, summad, puudumised.  Juhul, kui nuppude rida välja ei ole toodud, asuvad nupud tööajatabeli lintmenüül. Tabeli kinnitamiseks, puudumiste ja tööajatabeli andmete registreerimiseks on sellisel juhul eraldi nupud.
Keela tundide muutmine/sisestamine pärast tööajatabeli registreerimist	Kui tööajatabeli kinnitamisel ja registreerimisel ei kasutata kinnitusringi, siis saab selleks, et keegi kasutajatest pärast tööajatabeli tundide kinnitamist/registreerimist tabelisse enam uusi tunde ei saaks sisestada, ega olemasolevaid muuta, selle markeris sisse lülitada. Eriõigused registreeritud tabelisse töötundide sisestamiseks annab TÖÖTAJATE ERANDITE alla töötajale lisatud marker TÖÖAJATABEL: LUBA MUUTA/SISESTADA REGISTREERITUD TÖÖAJATABELI TUNDE.
Graafiku plaani kinnitamise teavitus	Väljale valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mille alusel saadetakse töötajale e-mailiga tema tööajatabel, kui selle plaan on kinnitatud. Kui tööajatabelis tehakse pärast plaani kinnitamist muudatus ning kinnitatakse uus plaan, saadetakse töötajale uus e-mail.

Tööpäevade arv, mil kuvatakse eelmist kuud	Väljale saab sisestada tööpäevade arvu mis ajani avaneb tööajatabeli gruppide loend veel eelmise perioodi vaatega. Näiteks sisestades väljale 3, avaneb tööajatabeli gruppide loend kuni jooksva kuu 3-nda tööpäevani veel eelmise arvestuskuu vaatenä. 
Teavituse saajad	Väljale saab rippmenüüst avanevast töötajate loendist valida töötaja, kellele saadetakse teavitus, kui keegi registreerib pärast palga arvutamist veel tööajatabelist töötunde. Lisaks teavituse saajatele tuleb seadistada ka PALGAARVUTUSE GRUPP ja TEAVITUSE KONTOD.
Palgaarvutuse grupi filter	Väljale valitakse palgaarvutuse grupp, mille alusel programm teab, et palk on juba arvutatud ning kui tööajatabelist registreeritakse pärast seda veel töötunde, siis saadetakse eelmisel väljal määratud töötajale teavitus.
Teavituse kontod	Väljale saab määrata palgakontod, mille alusel programm teab, et keegi on pärast palga arvutamist registreerinud tööajatabelist veel töötunde.

Kiirkaart Projektid

Kiirkaardil tehakse seaded, mis on eelkõige seotud [TÖÖTAJA PORTAALIST](#) esitatava projektipõhise tööajatabeliga.

Projektid

Vaikimisi tööajatabeli gru...	KONTOR	Riigipüha tekst	RIIGIP
Töötaja portaali vaade	Projekt (Kuu päevades)	Laupäeva tekst	LAUP
Portaali kuupäevavalem	JK	Pühapäeva tekst	PYAP

Väli	Selgitus
Vaikimisi tööajatabeli grupp	Valitakse eelnevalt seadistatud TÖÖAJATABELI GRUPP, kuhu lisatakse automaatselt töötaja, kes ei ole ühessegi teise gruppi lisatud, aga kes alustab isiklikku tööajatabelisse tundide sisestamist TÖÖTAJA PORTAALI kaudu. Funktsionaalsus töötab ainult TÖÖTAJA PORTAALIST esitatava tööajatabeliga.
Töötaja portaali vaade	Võimalik on valida missugust tööajatabeli vaadet töötaja näeb, kui ta avab tabeli TÖÖTAJA PORTAALI kuhjast MINU TÖÖAJATABEL või MINU KINNITADA.  Valikud:

	• PEIDA – kuhja ei kuvata rollikeskuses • PROJEKT – NÄDALAD – tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade nädalate lõikes. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • PROJEKT - KUU PÄEVADES - tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade, kus on näha kuu päevade lõikes. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • PROJEKT - KUU NÄDALATES tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade, kus on näha kuu nädalate lõike. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • PROJEKT - AASTA NÄDALATES - tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade, kus on näha aasta nädalate lõikes. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • PROJEKT - AASTA KUUEDES - tööajatabeli täitjale avaneb akti põhine tööajatabeli vaade, kus on näha aasta kuude lõikes. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • BRIGAAD – valitakse kui kasutusel on brigaadi põhine tööajatel • PROJEKTIJUHT – loendis TÖÖAJATABELI PROJEKTID veergu VASTUTAJA/KINNITAJA määratud töötaja näeb kuhjas MINU KINNITADA talle kinnitamiseks saadetud töötajate tunde projektide ja päevade lõikes. Samast loendist saab töötja kohe ka töötunnid kinnitada. Funktsionaalsus töötab koos akti põhise tööajatabeli lahendusega. • VASTUTAJA - TÖÖAJATABELI GRUPI peal VASTUTAJAKS märgitud töötajale avaneb loend tööajatabelitest, kus töötaja on vastutajaks märgitud. Loendist on võimalik kohe tabelleid ka avada. • ESITAJA - TÖÖAJATABELI GRUPI peal ESITAJAKS märgitud töötajale avaneb loend tööajatabelitest, kus töötaja on esitajaks märgitud. Loendist on võimalik kohe tabelleid ka avada ning täitma asuda.
Portaali kuupäeva valem	Väljale sisestatud kuupäeva valem määrab missuguse nädala/kuu tööajatabel TÖÖTAJA PORTAALIST avaneb. Näiteks on valemireale sisestatud valem -1P (miinus üks päev) ja kui töötaja avab esmaspäeval nädalavaates tööajatabeli, siis kuvatakse talle veel eelmise nädala tabelit.
Riigipüha tekst/Laupäeva tekst/Pühapäeva tekst	Sisestatakse tekst, mida soovitakse kuvada riigipüha päeval, laupäeval, pühapäeval.

Kiirkaart Väljatrükk

Seadistus võimaldab määrata töötajatabeli väljatrüki kujundust.

Väljatrükk

Ära grupeeri osakonna k... ☐

Näita tööajatabeli staatus ☒

Sorteeri väljatrükkil tööta...

Teksti suurus

Kokku veergude asukoht

Väli	Selgitus
Ära grupeeri osakonna kaupa	Valitakse eelnevalt seadistatud TÖÖAJATABELI GRUPP , kuhu lisatakse automaatselt töötaja, kes ei ole ühessegi teise gruppi lisatud, aga kes alustab isiklikku tööajatabellis tundide sisestamist TÖÖTAJA PORTAALI kaudu. Funktsionaalsus töötab ainult TÖÖTAJA PORTAALIST esitatava töötajatabelliga.
Näita tööajatabeli staatust	Töötajatabeli väljatrükile on võimalik lisada töötajatabeli staatus nt SISESTAMISEL , KINNITAMISEL jne.
Sorteeri väljatrükil töötajad	Saab määrata mille alusel sorteeritakse töötajaid töötajatabelis. Valikud • PEREKONNA NIMI • TÖÖTAJA NR • TÖÖTAJA NIMI
Teksti suurus	Väljatrükis kasutatav teksti suurus on seadistatav. Väljale tuleb sisestada teksti suurus numbritest.
Kokku veergude asukoht	Saab määrata kas ja kus kuvatakse väljatrükis veergusid normtunnid, tegelikud tunnid ja vahe. Valikud • ENNE PÄEVI • PEALE PÄEVI • PUUDUB

1.1.20.2. Töötajatabeli konteeringurühmad

Konteeringurühmadega määratakse palgakontod, kuhu töötajatabelist tundide, summade, koguste jt väärtuste registreerimisel andmed salvestatakse. Kõik väärtused salvestatakse palgakontodele töötaja põhisel.

TÖÖAJAPLANEERIMISE SEADISTUSEGA määratakse töötajatabelitele vaikekonteeringurühm, kuid **TÖÖAJATABELI GRUPPIDE** peal saab igale grupile teha vajadusel erandi.

Tähis ↑	Kirjeldus	Töötaja... grupid	Plaan nõutud (kõik kanded)	Nor... konto	Tavatun... konto	Õhtutundide konto	Õötundi... konto	Püha tavatu... konto	Püha õhtutun... konto	Püha õötund... konto	Pausitun konto
→ GR_TOOTMINE	Tootmine	4	☐	5093	5010	5010	5030	5060	5060	5062	
KOOLITUS	Koolitusel viibitud...	—	☐		3906						
LÕUNA	Lõuna	—	☐								
PAUS	Paus	—	☐								5084
PUHK_TUND	Puhkepäeva tund	—	☐		5094						
TULEMUSTASU	Lisatasu	—	☐								
TÜKITÖÖ	Tükitöö	—	☐								
VAIKIMISI	Vaikimisi	10	☐		5010	5020	5030	5060	5061	5062	
VALVEAEG	Valveaeg	—	☐								

Veerg	Selgitus
Kood	Sisestatakse konteeringurühma tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse tähisele vastav kirjeldus.

Plaan nõutud (kõik kanded)	Kui kasutusel on plaani kinnitamisega tööajatabel, siis saab seadistusega määrata, et tööajatabeli tunde ei ole võimalik palgaarvutuse aluseks kinnitada, kui tööajatabelis on tunde pärast plaani kinnitamist muudetud ja uut plaani kinnitatud ei ole.
Kontod (normtunnid, tavatunnid jne)	Avanevast rippmenüüst valitakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelist vastavad tunnid. Tundide liigi leiab programm automaatselt vastavalt ARVESTUSPERIOODIDE seadistusele ning TAVA- , ÕHTU- JA ÕÖAJA seadistusele.
Pausitundide konto	Määratakse palgakonto, kuhu salvestatakse tööajatabelisse KANDE LIIGIGA , mille väärtus on PAUS sisestatud pausitunnid. Kande liigile peab olema määratud ka konteeringurühm, millele on seadistatud pausitundide konto.
Lühendatud normtundide konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse vähendatud normtundide osa nt 3 tundi riigipüha eelsel päeval töötamise korral. Normtunde vähendatakse seoses riigipüha eelsel lühendatud tööpäeval töötamisega või puudumise korral, kui töötajal olid puudumise päevale planeeritud töötunnid. Puudumise korral vähendatakse normtunde vaid sellisel juhul, kui TÖÖAJATABELI SEADISTUSSE on määratud puudumise põhjused, mille korral normtunde vähendatakse.
Vähendatud normtunnid (riigipüha eelsed)	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse vähendatud normtundide osa seoses riigipüha eelsel lühendatud tööpäeval töötamisega. Kui seda kontot määratud ei ole, siis registreeritakse vähendatud normtunnid kontole, mis on määratud veergu LÜHENDATUD NORMTUNDIDE KONTO .
Vähendatud normtunnid (puudumised)	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse vähendatud normtundide osa seoses töölt puudumisega eelnevalt planeeritud tööpäeval. Normtunde vähendatakse vaid sellisel juhul, kui TÖÖAJATABELI SEADISTUSSE on määratud puudumise põhjused, mille korral normtunde vähendatakse. Samuti peab tööajatabelis kasutama KINNITA PLAAN funktsionaalsust, sest siis vähenevad normtunnid tööajaplaani planeeritud tööpäeva pikkuse võrra. Vastasel juhul vähendatakse alati 8 tundi võrra.
Päeva ületundide konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse päevapõhised ületunnid. Eelduseks on, et tööajatabelis sisestatakse päevapõhised ületunnid veergu PÄEVA PÄEVA ÜLETUNNID .
Protsendiga tundide konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelisse veergu PROTSENT sisestatud väärtuse alusel välja arvutatud summa.
Sisestatud summa konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse summa, mis on sisestatud tööajatabelisse veergu SISESTATUD SUMMA .
Summa konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelisse KANDE LIIGIGA sisestatud summad. Eelduseks on, et kande liigi peal on tehtud valik VÄÄRTUSE LIIK - SUMMA .
Koguse konto	Määratakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelisse KANDE LIIGIGA sisestatud summad. Eelduseks on, et kande liigi peal on tehtud valik VÄÄRTUSE LIIK - KOGUS .
Tööajatabeli grupid	Kuvatakse tööajatabeli gruppide arvu, mis on antud konteeringurühmaga seotud.
Väljamaks järgmine kuu	Vaikimisi lisatakse kõikidele tööajatabelist registreeritavatele väärtustele väljamakseperioodiks arvestusperioodiga sama periood. Juhul kui tööajatabelist registreeritakse summasid, mis makstakse välja palgapäevaga järgmisel kuul, tuleb väljale lisada marker, kuna vastasel juhul ei kaasata antud summasid maksude arvestusse. Maksud arvutatakse alati väljamakse perioodi alusel.
Tunnitasu/ületunnitasu/ lisatasu fikss. summadelt	Rippmenüüst valitakse palgakonto, kuhu registreeritakse tööajatabelis juba välja arvutatud fikseeritud summas tunnitasu, ületunnitasu, lisatasu. Fikseeritud summa funktsionaalsust saab kasutada projektipõhise tööajatabeli korral tunnitasuliste töötajatega.

Päevade konto	Määratakse palgakonto, kuhu salvestatakse töötatud päevade arv. Kui töötaja vahetus algab ühel päeval ning lõpeb järgmisel, siis arvestatakse seda siiski ühe päevana.
Pühade päevade konto	Määratakse palgakonto, kuhu salvestatakse pühade ajal töötatud päevade arv. Kui töötaja vahetus algab ühel päeval ning lõpeb järgmisel, siis arvestatakse seda siiski ühe päevana.

1.1.20.3. Tööajatabeli vahetused

Seadistusega kirjeldatakse tööajatabelites kasutatavad erinevad vahetused, nendega seotud tööajad ning pausid.

Seadistus tehakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJA TABEL/TÖÖVAHETUSED](#)

PALGA TÖÖVAHETUSED

Kood ↑	Kirjeldus	Ametiko... nr.	Tööpäeva algus	Vahetuse lõpp	Püha... eelne tööpä... lühem	Pausi kestus	Alates	Kuni	Vahetuse kestus
→ HOM	Hommikune vahetus		06:00:00	14:30:00	☐	30 minutit	12:00:00	12:30:00	8 tundi
JOG	Jogurt		12:00:00	19:00:00	☐	30 minutit	15:00:00	15:30:00	6 tundi 30 minutit
JUUST	Juustu tootmine		12:00:00	17:00:00	☐				5 tundi
KILE	Kiletamin		08:30:00	12:00:00	☐				3 tundi 30 minutit
KON	Kontor		08:30:00	17:00:00	☒	30 minutit	12:00:00	12:30:00	8 tundi
ÕHT	Õhtune vahetus		14:30:00	23:00:00	☐	30 minutit	19:00:00	19:30:00	8 tundi
ÕÖ	Õövahetus		23:00:00	06:00:00	☐				7 tundi
PÄEV	Päevane vahetus		12:00:00	18:00:00	☐				6 tundi

Väli	Selgitus
Kood	Sisestatakse vahetuse tähis, mida tööajatabelis kuvatakse. Tähise pikkuseks on kuni 10 sümbolit. Vahetuse tähiseid kasutatakse TÖÖAJAMALLIDE kirjeldamisel ja aja sisestamisel TÖÖAJA PLANEERIMISE tabelisse.
Kirjeldus	Sisestatakse tähisele vastav kirjeldus.
Ametikoha nr	Võimaldab valida reale AMETIKOHA TÄHISE . Kasutatakse juhul, kui ettevõttes rakendatakse ametikohaga seotud tööajatabelite planeerimist.
Tööpäeva algus / Vahetuse lõpp	Võimaldab määrata vastava vahetuse tööaja alguse- ja lõpuaja.
Vahetuse kestus	Kuvatakse vahetuse kestust arvestades tööpäeva alguse ja lõpu aega ning vahetusele seadistatud pausi kestust.
Kande liik	Võimalik on vahetusele määrata vaikumisi KANDE LIIK , millega saab tööajatabelisse koos vahetuse lisada ka teisi väärtusi peale töötundide, nt toodetud tükke vms.
Pühade-eelne tööpäev lühem	Väli märgitakse kui vastava vahetuse puhul arvestatakse seadusandluses määratud pühade-eelsete lühendatud tööpäevadega.
Pausi kestus	Kuvatakse pausi kestvust tulenevalt väljadele ALATES ja KUNI sisestatud ajale.
Alates/Kuni	Sisestatakse pausi alguse ja lõpu kellaaeg. Pausi kellaaeg peab jääma vahetusele määratud alguse ja lõpu vahemikku. Kellaaegade sisestamine ei ole kohustuslik, sisestada võib ka ainult kestuse.
Kujundatud tööajatabeli värv	Tööajatabeli vahetusele saab määrata kujundatud tööajatabelis kasutatava värvi. Värv valimiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil ning aknas valida sobiva värvi kood.

Vaba päeva hoiatus	Valikud: PUUDUB – hoiatust ja veateadet ei kuvata. Töötajale arvutatakse plaan, kuigi vahetuse päevale on töötajale sisestatud vaba päeva soov. HOIATUS – plaani arvutamisel kuvatakse hoiatus töötaja vaba päeva soovi kohta, kuid plaan arvutatakse ära ning vahetuse tunnid ja vaba päev kattuvad. VEATEADE – plaani arvutamisel kuvatakse veateade töötaja vaba päeva soovi kohta ning sellele päevale töötajale vahetust ehk töötunde ei arvutata.
Vaba aja hoiatus	Valikud: PUUDUB – hoiatust ja veateadet ei kuvata. Töötajale arvutatakse plaan, kuigi vahetuse päevale on töötajale sisestatud vaba aja soov. HOIATUS – plaani arvutamisel kuvatakse hoiatus töötaja vaba aja soovi kohta, kuid plaan arvutatakse siis ära ning vahetuse tunnid ja vaba aja soov kattuvad. VEATEADE – plaani arvutamisel kuvatakse veateade töötaja vaba aja soovi kohta ning sellele päevale töötajale töötunde ei arvutata.

1.1.20.4. Vahetuse boonused

Seadistusega saab vahetusele määrata kellaaja vahemiku, mille tunnid registreeritakse eraldi palgakontodele ning tasustatakse näiteks eritariifi alusel. Tunnid salvestatakse vastavale palgakontole automaatselt tööajatabeli registreerimisel, palgavalemitega saab vastavalt ettevõtte vajadustele juhtida nende tundide tasustamist.

Seadistus avaneb loendi **TÖÖVAHETUSED** lintmenüü nupuga **VAHETUSE BOONUSED**.

TÖÖVAHETUSE LISATASU

✓ SALVESTATUD

🔖

📄

🔍

🔍 Otsing

+ Uus

📄 Redigeeri loendit

🗑️ Kustuta

📊 Ava Excelis

🔍

☰

Alates	Kuni	Vahetu... kestvus	Kirjeldus	Konto nr.	Protsent	Vahetus ↑ ▼	Vahetuse algus	Vahetuse lõpp	Kehtib alates	Kehtib kuni
→ 16:00:00	18:00:00	2 tundi	eritariif 30%	6002		ÖHT	14:30:00	23:00:00		

Väli	Selgitus
Alates/Kuni	Sisestatakse eritariifse aja alguse ja lõpu kellaeg.
Vahetuse kestvus	Kuvatakse eritariifse aja kestvust.
Kirjeldus	Vaba teksti väli kirjelduse lisamiseks.
Konto nr	Avanevast rippmenüüst valitakse palgakonto, kuhu eritariifne aeg automaatselt salvestatakse.
Protsent	Võimalik on määrata protsent, mis eritariifsest ajast salvestatakse palgakontole.
Vahetus	Kuvatakse TÖÖVAHETUSE tähist, millega eritariifne aeg seotud on.
Vahetuse algus/lõpp	Kuvatakse töövahetusele seadistatud vahetuse alguse ja lõpu kellaega.
Kehtib alates/kuni	Eritariifsele ajale on võimalik lisada kehtivuse alguse ja lõpu kellaega.

1.1.20.5. Tööajamallid

Seadistusega saab eelseadistada tööajamallid, mida kasutatakse tööajatabelisse korduvate tsüklite lisamisel: näiteks 5 päeva tööl, millele alati järgneb 2 vaba päeva jne. Tööajamallide kasutamine lihtsustab **TÖÖAJAGRAAFIKU** loomist.

Seadistust saab teha asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJA TABEL/TÖÖAJAMALLID

Tööajamallid (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta

Nr.†	Kirjeldus	Pühad	Perioodi pikkus	Puudumised	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTOR	Kontor	Vaba päev	7	Ainult tööaega vähendavad	KON	KON	KON	KON	KON	-	-		
TOOT 1V	Tootmine 1	Vaba päev	14	Ainult tööaega vähendavad	KILE	KILE	KILE	-	KILE	-	-	KILE	KILE
→ TOOT 2V	Tootmine 2	Vaba ja nihutab graafikut	13	Ainult tööaega vähendavad	ÖÖ	ÖÖ	ÖÖ	ÖÖ	-	-	-	ÖÖ	ÖÖ

Korduvuse kirjeldamiseks kasutatakse mallis eelnevalt seadistatud **TÖÖAJATABELI VAHETUSE TÄHISEID**, mis avanevad välja rippmenüüst, kuid sisestada saab ka nt kellaaegaseid. Vahetuse tähise sisestamisel toimub alati vastavuskontroll, mis välistab kogemata vale vahetuse tähise sisestamise ja segaks hiljem tööajatabeli täitmist malli alusel. Vale vahetuse tähise sisestamisel kuvab programm kohe veateate.

PALGA TÖÖAJAMALLID

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis

Lehel on tõrge. Kõrvaldage tõrge või proovige muudatus ennistada.

Nr.†	Kirjeldus	Pühad	Perioodi pikkus	Puudumised	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTOR	Kontor	Vaba päev	7	Ainult tööa...	KON	KON	KON	KON	KON				
LADU	ladu	Ei arvestata	13	Ainult tööa...	HOM	ÖHT	ÖÖ	-	HOM	-	ÖÖ	ÖHT	HOM
RIMI	Rimi keskköök	Ei arvestata	8	Ei arvesta	HOM	HOM	HOM	ÖHT	-	ÖHT	HOM	-	
TEENINDUS	Teenindus	Ei arvestata	13	Kõik	HOM	PÄEV	ÖHT	-	14-15	PÄEV	-	-	HOM
TOOT 1V	Tootmine 1	Vaba päev	14	Ainult tööa...	HOM	ÖHT	HOM	ÖHT	HOM	-	-	ÖHT	ÖHT
✗ TOOT 2V	Tootmine 2	Vaba päev	14	Ainult tööa...	ÖHT	ÖHT	ÖHT	ÖHT	ÖHT	PEV	▼	HOM	HOM

Valideerimise tulemused
Sisestatud väärtus ei ole vahetus, puudumine, kellaaegade vahemik ega ka tunnid !

Väli	Selgitus
Nr.	Sisestatakse soovitud TÖÖAJAMALLI tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse TÖÖAJAMALLI tähisele sobiv kirjelduse.
Pühad	Võimaldab määrata vastava malli alusel TÖÖAJATABELI loomisel kasutatava riiklike pühade käsitlemise reegli. Valikud: VABA PÄEV - vaikselt loetakse riigipühad alati vabaks päevaks. Riigipühad seadistatakse asukohas ARVESTUSPERIOODID (HRM4BALTICS). EI ARVESTA – riiklike pühadega ei arvestata ja kui töötajal satub vahetus riigipühale, siis märgitakse töötaja tööle. VABA JA NIHUTAB GRAAFIKUT – riiklik püha nihutab graafiku riigipüha võrra edasi.
Perioodi pikkus	Kuvatakse kirjeldatud malli mustri pikkust päevades.
Puudumised	Võimaldab määrata vastava malli alusel tööajatabeli loomisel kasutatava puudumise käsitlemise reegli. Valikud: AINULT TÖÖAEGA VÄHENDAVAD – malli alusel täidetakse tööajatabel töötundidega ainult nende puudumiste korral, mida käsitletakse tööajana ehk tööajatabelit ei täideta selle malli kasutamisel töötundidega nendel päevadel kui töötajale on registreeritud puudumine, mis peatab tööaja. EI ARVESTA – puudumistega ei arvestata ehk tööajatabel täidetakse malli alusel töötundidega kõikide puudumiste korral KÕIK – malli alusel ei täideta tööajatabelit töötundidega kõikide puudumiste korral.

1,2,3,4,5 ...	Kuvatavad numbrid tähistavad nädalapäevi, kus 1 on nädala esimene päev ehk esmaspäev jne. Mustri kirjeldamiseks kasutatakse TÖÖVAHETUSE TÄHISEID, millega määratakse millises vahetus töötaja tööle käib. Vahetusele on omakorda seadistatud VAHETUSE ALGUSE ja LÕPU kellaajad, mille alusel leiab programm töötaja töötunnid. Vabadele päevadele tuleb lisada kriips - . Muster kirjeldatakse kuni selle päevani, millal see hakkab korduma. Näiteks kontori töötajale, kes töötab E-R ja L-P on vaba, tuleb kirjeldada mustris päevad 1..5, seejärel 6..7 päevale lisada - ning seejärel ei ole vaja edasi enam kirjedada, kuna muster hakkab uuesti korduma. Võimalik on kirjeldada kuni 60 päeva pikkust iganädalaselt muutuvat mustrit.
---------------	--

1.1.20.6. Tööajatabeli grupid

Tööajatabeli gruppidega seadistatakse ettevõttes kasutatavad erinevad tööaja planeeringud. Üldjuhul moodustatakse eraldi grupid kas osakondadele või siis näiteks tööajagraafikute eest vastutavate töötajate kaupa. Tööajatabeli grupi peal on võimalik grupile määrata ka üldisest tööajatabeli vaikeseadistusest erinevaid seadistusi, näiteks normtundide arvutamiseks või erinevat konteeringurühma.

Seadistust saab teha asukohas:

[AVALAHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS - SEADISTUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI GRUPID](#)


Olek	Nr. ↑	Kirjeldus	Konflikti teade	Vaikimisi planeeringu nr.	Vaikimisi tööpäeva algus	Vaik. päeva normt...	Päeva normtunde arvuata...	Esmane kasutus	Viimane kasutus	Vastutaja nimi
Sisestamisel	KAUPLUS	Kauplus PL KN	—	KONTOR	08:00:00	10	Ei arvutata ...	01.07.2020	30.06.2022	Margaret M
Sisestamisel	KESKKÖÖK	Keskköök PL	—	KÖÖK	07:30:00		Käitsi	01.11.2019	30.03.2022	Mari Murak
Sisestamisel	KONTOR	Kontor KUJ	Minimum järestiku...	KONTOR	08:30:00	8	Ei arvutata ...	01.10.2019	30.09.2022	Margaret M
Sisestamisel	KÖÖK	Köök	—	TOOT 2V			Köikidel pä...	02.12.2019	31.03.2022	Mari Murak
Sisestamisel	LADU	Ladu	—	LADU			Köikidel pä...	03.08.2020	29.04.2022	Karl Seegel
Sisestamisel	PAKENDAMINE	Pakendamine	Nädalas on lubatud...	TOOT 1V			Käitsi	01.10.2019	30.09.2022	Mari Murak
Registreeritud	PERE-JA ÜLDARSTID	Pere-ja üldarstid	Nädalas on lubatud...	ARSTID	08:30:00		Käitsi	01.04.2022	03.10.2022	Mari Murak

Avaneb tööajatabeli gruppide loend kas jooksva kuu vaates või vastavalt asukohas [TÖÖAJATABELI SEADISTUS](#) väljal [TÖÖPÄEVADE ARV, MIL KUVATAKSE EELMIST KUUD](#), tehtud seadistusele. Sama loend avaneb ka tööajatabeli täitjatele avades tööajatabelid asukohast [AVALAHT/ÜLESANDED/TÖÖAJATABELID](#).

Loendisse uue grupi loomiseks valitakse lintmenüü nupp [UUS/ UUS](#). Olemasoleva grupi redigeerimiseks tuleb avada grupi kaart vajutades veerus kuvataval kolmel täpil ning valides sealt [REDIGEERI](#).

Olek	Nr. ↑	Kirjeldus	Konflikti teade	Peida loendi
Sisestamisel	KESKKÖÖK	Keskköök PL	—	☐
Vaade	KONTOR	Kontor	Iga 6 tunni järel peab...	☐
Redigeeri	KOONDTABEL	Koondtabel	—	☐
Kustuta	LADU	Ladu	—	☐
Vali rohkem sisestamisel	PAKENDAMINE	Pakendamine	—	☐
	PUHAS	Puhas tabel põhjaks	—	☐

Tööajatabeli gruppide loendi veerud:

Veerg	Kirjeldus
Olek	Kuvatakse tööajatabeli grupi OLEKUT ehk mis olekus kuvatava kuu tööajatabel on. Valikud: SISESTAMISEL – tunnid on alles sisestamisel. KINNITAMISEL – tööajatabel on saadetud kinnitusringile, kuid ei ole veel lõplikult kinnitatud. KINNITATUD – tööajatabel on lõplikult kinnitatud. REGISTREERITUD – tööajatabel on kinnitatud ja tabelisse sisestatud väärtused (tunnid, tükid, summad jne) registreeritud palgakontodele.
Nr	Kuvatakse tööajatabeli grupi tähist.
Kirjeldus	Kuvatakse tööajatabeli grupile antud kirjeldust.
Konflikti teade	Tööajatabeli grupile on võimalik seadistada erinevaid tööaja REEGLEID ning reeglite kontrolli tulemusel leitud ebakõla kuvataksegi veerus KONFLIKTI TEADE. Tekstil vajutades avaneb loend konflikti põhjustanud kannetest päevade lõikes. Tööajatabeli täitmise vead  Vajutades loendis veerus MÄRKUS kuvataval tekstil või veerus VÄÄRTUS kuvataval väärtusel avanevad töötaja vastava päeva kanded, kus saab teha parandusi.. Selleks, et veerg oleks TÖÖAJATABELI GRUPPIDE LOENDIS nähtav, on vaja teha tööajatabeli grupi kaardil seadistus väljal KUVA KONFLIKT.
Vaikimisi planeeringu nr	Kuvatakse tööajatabelile grupile määratud eelseadistatud TÖÖAJATABELI MALLI , mille alusel arvutatakse tööajatabelisse tööajaplaan.
Vaikimisi tööpäeva algus	Kuvatakse tööajatabeli grupile määratud vaikimisi tööpäeva algust. Kui ei kasutata tundide sisestamisel eelseadistatud VAHETUSI , kus on tööpäeva algus määratud, siis tundide tööajatabelisse käsitsi sisestamisel algab automaatselt tööpäev väljale määratud kellaajal.
Vaike päeva normtunnid	Kuvatakse grupile määratud päeva normtundide arvu. Tööajagraafikus on võimalik sellisel juhul arvutada automaatselt päeva ületunde, ehk kõik tunnid mis lähevad ühe vaike päeva normtundide, on automaatselt päeva ületunnid. Funktsionaalsus eeldab, et tööajatabeli grupi kaardil on tehtud seadistus väljal PÄEVA NORMTUNDE ARVUTATAKSE.
Päeva normtunde arvutatakse	Väli töötab koos eelnevalt kirjeldatud väljaga VAIKE PÄEVA NORMTUNNID. Saab seadistada, kuidas arvutatakse vastavas grupis päeva normtunde ja sellest lähtuvalt päeva ületunde. Valikud KÕIKIDEL PÄEVADEL – kõikidel päevadel arvestatakse normtundideks väljale VAIKE PÄEVA NORMTUNNID sisestatud tunnid.

	• KÄSITS – normtundidega ei arvestata ning ületunnid sisestatakse tööajatabellisse kästisi veergu PÄEVA ÜLETUND. • EI ARVUTATA PÜHADEL – normtundidega ei arvestata pühade ajal. • EI ARVUTATA NÄDALAVAHEKUSTEL – normtundidega ei arvestata nädalavahetustel. • EI ARVUTATA PÜHADEL EGA NÄDALAVAHEKUSTEL – normtundidega ei arvestata pühade ajal ja nädalavahetustel. • AINULT NÄDALAVAHEKUSTED – normtunde vaadatakse ainult nädalavahetuse päevadel. • NÄDALAVAHEKUSTED ILMA PÜHADETA – normtunde vaadatakse nädalavahetuse päevadel, jättes välja nädalavahetusele jäävad pühad.
Esmane kasutus/viimane kasutus	Kuvatakse kuupäeva, millal on esimest ja viimast korda vastavasse tööajatabelli gruppi töötajaid ja töötajatele töötunde sisestatud.
Vastutaja nimi	Kuvatakse tööajatabelli grupile määratud tööajatabelli eest vastutava töötaja nime. Vastutavale töötajale kuvatakse TÖÖTAJA PORTAALI kuhjas MINU TÖÖAJATABELL tema vastutuses olevaid tabeleid. Tabelite kuhjas kuvamiseks peab olema tehtud vastava seadistus asukohas TÖÖAJATABELLI SEADISTUS /kiirkaart PROJEKTID /väli TÖÖTAJA PORTAALI VAADE .
Esitaja nimi	Kuvatakse töötaja nime, kes on grupile määratud esitajaks. Kui kasutatakse tööajatabelli kinnitusringe, siis ainult esitajal on õigus tööajatabelli esitada kinnitusringile, teistele kasutajatele esitamise nuppu ei kuvata.
Töötajaid	Kuvatakse kui mitu töötajat on vastavas grupis loendi päises kuvatavas kuus.
Normtunnid	Kuvatakse tööajatabelli grupis olevate töötajate normtunde kokku vastavas kuus.
Tunnid kokku	Kuvatakse tööajatabelli grupis olevate töötajate kõiki sisestatud tunde kokku vastavas kuus.
Kinnitamata tunnid	Kuvatakse kui palju tunde on selles grupis vastavas kuus veel kinnitamata.
Registreerimata tunnid	Kuvatakse kui palju tunde on selles grupis vastavas kuus veel registreerimata.
Reegli tähis	Kuvatakse tööajatabelli grupile valitud töö- ja puhkeaja reeglite tähis.
Automaatne normtundide arvutus	Markeri lisamisel arvutatakse tööajatabelli avamisel töötaja normtunnid igakord üle.

Tööajatabelli grupi kiirkaartidel olevad väljad

Grupi kaardi avamiseks tuleb vajutada veeru [OLEK](#) kõrval oleval kolmel täpil ning valida avanevast rippmenüüst [REDIGEERI](#).

Töajajabelid: **Kõik** | Otsing | Uus

jaanuar 2022

Olek	Nr. ↑	Kirjeldus
Sisestamisel	ELRON	Elron
Vaade	KALLE	testime jõu
Redigeeri	KONTOR	Kontor
Töajajabel	LADU	ladu
Kustuta	PUHAS TABEL	Puhas tabe
Vaii rohkem	RTS	Projekt RTS
	SELVER KESKKÖÖK	Selver Keske
Sisestamisel	TALLINNA KAUPUS	Tallinna kau

Kiirkaart töajajabel

Töajajabel

Nr.	KONTOR	Vaate seaded	
Kirjeldus	Kontor	Koondvaate grupi filter	
Seotud projekti nr.	TLT87	Koondvaate grupi vaade	
Projekti kasutuse liik	Töötaja	Peida kannete osa	☐
Peida loendist	☐	Kujundatud töajajabeli suvand	TK
Uue loomise aluseks	☐	Kasuta tuuripäeva järgi	☐
Esmase kasutus		Nupurea tähis	NUPUD
Viimane kasutus	30.09.2025	Oskuste vaate mall	
Puudumiste žurnali tööleht		Töötajad	
Dimensioonid		Autom. töötajate lisamine	☒
Dimensioon: osakond	FIN	Autom. töötajate lisamine alates	-1K
Dimensioon: ametigrupp	JUHT	Autom. töötajate lisamine kuni	+2K
Dimensioon: tegevus	JUUST	Autom. plaani arvutus	☒
Dimensioon: allüksus			
Dimensioon: piirkond			
Projekt Tähis			
Varad Tähis			
Sündmuse tähis			

Väli	Kirjeldus
Nr	Sisestatakse töajajabeli grupi tähis/nr.
Kirjeldus	Sisestatakse töajajabeli grupi tähisele vastav kirjeldus.
Seotud projekti nr	Projektipõhise töajajabeli saab väljalt avaneva loendi TÖÖAJATABELI PROJEKTID kaudu siduda sobiva projektiga. Kui projektile on seadistatud dimensioonid, siis täidetakse automaatselt grupi kaardil olevad DIMENSIOONIDE väljad. Kõikidele töajajabelisse sisestatud töötundidele, mis luuakse automaatse plaani arvutusega, lisatakse samuti projekti dimensioonid.
Projekti kasutuse liik	Valikuga määratakse missuguseid projekte on võimalik töajajabelis töötajate töötundidele ja kannetele lisada. Valikud:

	TÖÖTAJA – tööajatabelis saab töötajale valida vaid neid projekte, mis talle on seadistusega määratud asukohas TÖÖAJATABELI PROJEKTID nupp TÖÖTAJAD. KÕIK – tööajatabelis saab kõikidele töötajatele valida kõiki projekte, mis on loendis TÖÖAJATABELI PROJEKTID. Seadistuse muutmisel rakendub see vaid uutele kannetele, mis tööajatabelisse luuakse. Olemasolevatele kannetel jääb külge vana seadistuse seos.
Peida loendist	Sisestades väljale markeri ei kuvata vastavat tööajatabeli gruppi enam loendis koos teiste gruppidega. Grupi saab uuesti nähtavale tuua, kui see filtriga nähtavale tuua ning marker eemaldada.
Esmane kasutus/Viimane kasutus	Kuvatakse kuupäeva, millal on esimest ja viimast korda vastavasse tööajatabeli gruppi töötajaid ja töötajatele töötunde sisestatud.
Uue loomise aluseks	Võimalik on seadistada tööajatabeli grupp, mille seadistus võetakse alati aluseks uue grupi loomiseks. Seega ei pea uue grupi loomisel kõiki seadistusi uuesti tegema. Uue grupi loomisel kaasatakse ainult aluseks oleva tabeli seadistus, aga mitte tabeli tähis, nimetus ega tabelisse lisatud töötajad.
Dimensioonid 1-8	Tööajatabeli grupile dimensioonitähiste määramisel lisatakse kõikidele tööajatabeli grupis olevatele töötajatel alati ühed ja samad dimensiooni väärtused ning ei arvestata töötaja vaikedimensioonidega.
	Dimensioonid lisatakse automaatselt kui tööajatabeli grupp on seotud TÖÖAJATABELI PROJEKTIGA , millele on seadistatud dimensioonid ning projekt on valitud väljale SEOTUD PROJEKTI NR.
Peida kannete osa	Aktiveerides markeri välja, peidetakse tööajatabelis töötaja kannete read, mis lubab kuvada korraga rohkem töötajate ridasid. Töötajad kanded on siiski võimalik avada eraldi aknas vajutades töötaja nimel.
Kujundatud tööajatabeli suvand	Tööajatabeli gruppidele on võimalik lisada erinevaid kujundusi nt lisada värve, seadistada kuvatavaid veergusid jms. Eelseadistatud kujunduse saab grupile valida väljalt avanevast rippmenüüst.
	Kujunduste loomisest saab täpsemalt lugeda punktis TÖÖAJATABELI KUJUNDAMINE .
Nupurea tähis	Kujundatud tööajatabelitele saab lisaks seadistada erinevaid nuppude ridasid. Täpsemalt on nupurea kujundamisest juttu punktis TÖÖAJATABELI KUJUNDAMINE .
Autom. töötajate lisamine	Töötajaid on võimalik tööajatabeli gruppidesse lisada automaatselt kui struktuuriüksuse seadistuses on üksustele määratud vaikimisi töötajatabeli grupid. Kui töötajale sisestatakse lepingu rida ja valitakse struktuuriüksus, siis selle alusel lisatakse töötaja automaatselt üksusele määratud tööajatabeli gruppi.
	Töötajate automaatne lisamine töötab ka siis, kui struktuuriüksusele ei ole vaike gruppi lisatud, aga töötaja lepingu reale on valitud tööajatabeli grupi tähis.
	Kui töötaja töösuhe lõpeb või ta on terve kuu passiivne, siis järgmisse kuusse töötajat enam automaatselt ei lisata.
Autom. töötajate lisamine alates	Sisestatakse kuupäeva valem nt -JK millest alates lisatakse töötaja automaatselt töötajatabeli gruppi, mis on valitud tema lepingu reale. Töötaja lisamisel kontrollitakse alati töötaja tööle tuleku kuupäeva.
Autom. töötajate lisamine kuni	Sisestatakse kuupäeva valem nt +2K mis võimaldab piirata töötajate automaatset lisamist liiga pikalt ette. Antud näite puhul lisatakse töötaja automaatselt tabelisse kuni 2 kuud ette.
Autom. arvutus plaani arvutus	Töötajatele on võimalik arvutada plaani ehk tööaeg automaatselt, kui seadistatud on tööajatabeli vahetused, tööajamallid, mille alusel plaan arvutatakse ning tööajamall, tööajatabeli grupp ning tööajatabeli gruppi lisamise kuupäev on valitud töötaja lepingu reale.

	Automaatset plaani arvutamist juhib tööjärjekord 24002002 PLK PAYROLL JOB QUEUE parameetriga SCH_AUTO_PLAN . Plaan arvutatakse sellesse kuusse, millal tööjärjekord käivitub. Enne automaatset plaani arvutamist lisatakse töötaja tööajatabeli gruppi töötaja lepingu reale valitud tähise alusel ning seejärel käivitub plaani arvutus samuti töötaja lepingu reale valitud tööajamalli alusel.
--	---

Kiirkaart tundide märkimise seaded

Vaikimisi planeeringu nr. ...	KÕÖK	Vaikimisi päeva normtun...	
Vaikimisi tööpäeva algus ...	07:30:00	Päeva normtunde arvutat...	Käsitsi
Vahetuse poolitamise liik ...		Automaatne normtundid...	☒
Luba sisestada soovipäevi ...	☐	Normtundide arvutus ...	Planeeritud
Reeglid		Koormuse kasutamise liik ...	Töötaja
Reegli tähis ...	REEGLID	Normtundide valem ...	[AEG,K+ETKNR-RP-T*8+RP#VABA,S(0)]
Kuva konflikt ...	☒	Lühendatud tööpäev liik ...	Piiratud tundidega
Keela lisetasu registreeri...	☐	Pühade kasutuse liik ...	Alguse järgi
Topelt kannete kontroll ...	Ei kontrolli	Paus	
Keela tundide märkimine...	☒	Pausi kasutamise liik ...	Vähendab tööaega
Tasud		Automaatne paus ...	Käsitsi
Näita tunnihinda ...	☒	Pausi saamise aja pikkus ...	
Tunnitasu nr. (fiks.tasud) ...	TASU_TUND	Topelt pausi saamise aja ...	

Väli	Kirjeldus
Vaikimisi planeeringu nr	Valitakse eelseadistatud loendist tööajatabeli grupile sobiv planeering ehk TÖÖAJATABELI MALL (VAHETUSTE MUSTER) , mille alusel arvutatakse töötajatele tööajagraafik.
Vaikimisi tööpäeva algus	Sisestada on võimalik tööajatabeli grupile vaikimisi tööpäeva algusaeg. Kui ei kasutata tundide sisestamisel eelseadistatud VAHETUSI , kus on tööpäeva algus juba määratud, siis tundide tööajatabelisse käsitsi sisestamisel algab automaatselt tööpäev väljale määratud kellaajal. Vastasel juhul lisab programm algusajaks arvuti hetke kellaaja.
Vahetuse poolitamise liik	Ettevõtetes, kus töötajad töötavad ka öövahetustes võib olla vajadus poolitada ühest päevast teise kestvaid vahetusi päevade lõikes. Valikud: TÜHI – kui vahetus algab ühel päeval ja lõppeb teisel päeval, siis vahetust kuupäevade põhiselt ei poolitata. PÄEV - kui vahetus algab ühel päeval ja lõppeb teisel päeval, siis poolitatakse vahetus iga päev. See tähendab, et vahetuse alguse tunnid registreeritakse ühe kuupäevaga ja vahetuse lõppemise tunnid teise kuupäevaga. Selle järgi kaasatakse tunnid hiljem ka palga arvestusse. KUU - kui vahetus algab ühel päeval ja lõppeb teisel päeval, siis poolitatakse ainult see vahetus, mis läheb ühes kuust teise ning iga päevaselt mitte. See tähendab, et vahetuse alguse tunnid registreeritakse ühe kuu viimase kuupäevaga ja vahetuse lõppemise tunnid teise kuu esimese kuupäevaga. Selle järgi kaasatakse tunnid hiljem ka palga arvestusse.
Luba sisestada soovipäevad	Kui marker on sisse lülitatud, saab tööajatabelisse sisestada töötaja vabade päevade või kellaegade soove. Vastasel juhul, ei ole vabade päevade sisestamise nupp nähtav.

Topelt kontroll	kannete	Tööajatabeli grupi peal on võimalik määrata, kas programm kontrollib et töötajale ei oleks sisestatud töötunde samal kuupäeval ja samal ajal erinevates või ka samas tööajatabeli grupis. Valikud: • EI KONTROLLI – topelt sisestusi ei kontrollita • HOIATUS – programm annab hoiatuse kui töötaja on samal kuupäeval ja samal kellaajal juba tööle määratud • VIGA - programm annab veateate ning ei luba töötajat samal kuupäeval ja samal kellaajal tööle määrata
Keela märkimine puudumise korral	tundide	Välja märkimisel ei ole lubatud töötundide sisestamine päevale, kuhu on juba registreeritud puudumine, olenemata sellest kas puudumine peatab või ei peata töötaja.
Reegil tähis		Valitakse eelseadistatud reeglite hulgast tööajatabeli grupile sobiv töö- ja puhkeaja reeglite kontrolli grupp.
Kuva konflikt		Valiku aktiveerimisel kuvatakse tööajatabeli gruppide loendis veergu KONFLIKTI VAADE . Veerus on näha info seadistatud töö- ja puhkeaja reeglite kontrolli tulemusel leitud konfliktidest.
Keela lisatasu registreerimine ilma tundideta		Markeri aktiveerimisel ei ole võimalik tööajatabelit registreerida, kui kellelegi töötajatest on sisestatud lisatasu, aga puuduvad töötunnid.
Näita tunnihinda		Markeri lisamisel tulevad tööajatabelis nähtavale veerud: • LEPINGULINE TASU - veergu kuvatakse töötaja lepingule töötasu töötaja kaardi alamkaardilt töötasu. Kui töötajal on mitu erinevat tunnitasu erinevate dimensioonidega, siis kuvatakse seda tunnitasu, mille dimensioonid ühtivad tööajatabeli grupile määratud dimensioonidega. • ARVUTATUD TASU - töötaja lepingulise tunnitasu (veerus LEPINGULINE TASU) ja tööajatabelisse sisestatud tundide alusel arvutatakse välja töötaja töötasu. Kuupalgalisel töötajal arvutatakse välja tema töötasu arvestades kuu jooksul puudunud päevadega. Juhul kui töötajale on sisestatud lisatasu veergu SISESTATUD SUMMA, liidetakse ka see summa antud veergu kuvata summa hulka.
Tunnitasu (fiks tasud)	(fiks tasud)	Kasutatakse koos projektipõhise tööajatabeliga ning ainult tunnitասuliste töötajate korral. Avanevast rippmenüüst valitakse töötasude loendist tunnitասu tähis, mille alusel arvutatakse tööajatabelisse töötajale projektidele sisestatud tundide alusel välja tema brutotöötasu projektide ja projekti ülesannete lõikes ja seda kuvatakse loendis MÄÄRATUD TASUD. Välja arvutatud töötasu registreeritakse tööajatabelist otse palgakontole, mis on määratud TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHMAS veerus TUNNITASU FIKS SUMMADELT. Eraldi palgaarvutust nendele töötajatele sellisel juhul enam käivitama ei pea. Väli tuleb täita vaid juhul, kui soovitakse kasutada MÄÄRATUD TASUDE lahendust.
Ületunni koefitsient (fiks tasud)		Kasutatakse koos projektipõhise tööajatabeliga ning ainult tunnitասuliste töötajate korral. Määratakse ületunnitasu arvutamise koefitsient juhaks kui töötaja on teinud päevapõhiseid ületunde projekti ja projekti ülesannete lõikes. Tööajatabelisse arvutatakse selle alusel välja töötaja ületunnitasu, mille saab registreerida otse palgakontole, mis on määratud TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHMAS veerus ÜLETUNNITASU FIKS SUMMADELT
Vaike päeva normtunnid	päeva	Grupile on võimalik määrata päeva normtundide arvu. Tööajagraafikus kuvatakse sellisel juhul automaatselt tunde, mis ületavad päeva normtunde, ületundidena.
Päeva arvutatakse	normtunde	Väli töötab koos eelnevalt kirjeldatud väljaga VAIKE PÄEVA NORMTUNNID . Avanevast rippmenüüst valitakse kuidas arvutatakse vastavas grupis päeva normtunde ja sellest lähtuvalt päeva ületunde.
		Valikud

	• KÕIKIDEL PÄEVADEL – kõikidel päevadel arvestatakse normtundideks väljal VAIKE PÄEVA NORMTUNNID sisestatud tunnid • KÄSITS – normtundidega ei arvestata ning ületunnid sisestatakse tööajatabellisse kästisi veergu PÄEVA ÜLETUND • EI ARVUTATA PÜHADEL – normtundidega ei arvestata pühade ajal • EI ARVUTATA NÄDALAVAHEKUSTEL – normtundidega ei arvestata nädalavahetustel • EI ARVUTATA PÜHADEL EGA NÄDALAVAHEKUSTEL – normtundidega ei arvestata pühade ajal ja nädalavahetustel • AINULT NÄDALAVAHEKUSTE – normtunde vaadatakse ainult nädalavahetuse päevadel • NÄDALAVAHEKUSTE ILMA PÜHADETA – normtunde vaadatakse nädalavahetuse päevad jättes välja nädalavahetusele jäävad pühad																																							
Automaatne normtundide arvutus	Markeri lisamisel uuendatakse töötaja normtunde automaatselt kui avatakse vastava tööajatabelli grupp.																																							
Normtundide arvutus	Valikud: • ARVUTATUD – normtunnid leitakse töötaja koormust, puudumisi, tööle tulekut ja minekut arvestades. Puudumised vähendavad normtunde 8 tunni võrra. • PLANEERITUD – normtunnid leitakse arvutatud ja kinnitatud plaani alusel. Pärast plaani kinnitamist registreeritud puudumised vähendavad normtunde vahetuse tundide võrra. Puudumised, mis vähendavad normtunde vahetuse tundide võrra peavad olema määratud asukohas TÖÖAJATABELI SEADISTUS väli NORMAEGA VÄHENDAV PUUDUMINE. • ARVUTATUD PLAANIGA – normtunnid leitakse arvutatud ja kinnitatud plaani alusel. Kui kuu keskel muutub töötaja koormus, lisandub puudumine või töötaja lahkub, arvutatakse plaan ümber.																																							
Koormuse kasutamise liik	Valikuga saab määrata, kuidas kajastatakse töötaja normtunde antud tööajatabellis. Valikud: • TÖÖTAJA - töötaja koormust vaadatakse TÖÖTAJA KAARDILT ja korrutatakse läbi tööajatabelli grupis töötajale määratud koormusega. Nt töötaja lepinguline koormus on 1, kuid tööajatabelli grupis on tema koormuseks 0,5. Töötaja 160-st normtunnist kuvatakse antud tööajatabellisse pool ehk 80h. • TÖÖAJATABEL – töötaja koormust vaadatakse tööajatabellist veerust KOORMUS GRUPIS. Normtundide leidmiseks tuleb töötajale tööajatabelli alamkaardile PALGA TÖÖAJATABELI TÖÖTAJAD veergu NORMTUNDIDE VALEM sisestada valem, mille alusel arvutatakse töötajale normtunnid veergu NORMTUNNID arvestades töötajale veergu KOORMUS GRUPIS märgitud koormust. Palga tööajatabelli töötajad <table><tr><td colspan="13">Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Töötaja Tegevused Kinnitamine Esitamine Ava Excelis Rohkem suvandeid</td></tr><tr><td>Palk... kirjas</td><td>Töö... nr. 1</td><td>Töötaja nimi ▼</td><td>Am... nr.</td><td>Am... kirje...</td><td>Töösuhte algus</td><td>Töö... lõpp</td><td>Pass... algus</td><td>Pass... lõpp</td><td>Koormus grupis</td><td>Normtunnid</td><td>Normtundide valem</td><td>Tööpäeva algus</td></tr><tr><td>→</td><td>☐</td><td>T012</td><td>Mari Mura...</td><td></td><td>21.10.2020</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>45h</td><td>AEG,ER,A(0)*5</td><td></td></tr></table> • PROJEKT – koormust arvestatakse projekti põhiselt ning töötaja lepingu reale ja tööajatabelli grupile peab olema määratud projekti tähis. Programm vaatab töötaja lepingu ridu, kuhu on määratud sama projekti tähis mis tööajatabelli grupile. Kui töötajale on vastava projekti koormuseks määratud 0,4, siis kuvatakse töötajale tööajatabellisse tema normtundidest 0,4 ning seda, kui suur on töötaja koormus erinevatel lepingu ridadel kokku, ei vaadata.	Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Töötaja Tegevused Kinnitamine Esitamine Ava Excelis Rohkem suvandeid													Palk... kirjas	Töö... nr. 1	Töötaja nimi ▼	Am... nr.	Am... kirje...	Töösuhte algus	Töö... lõpp	Pass... algus	Pass... lõpp	Koormus grupis	Normtunnid	Normtundide valem	Tööpäeva algus	→	☐	T012	Mari Mura...		21.10.2020				1	45h	AEG,ER,A(0)*5	
Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Töötaja Tegevused Kinnitamine Esitamine Ava Excelis Rohkem suvandeid																																								
Palk... kirjas	Töö... nr. 1	Töötaja nimi ▼	Am... nr.	Am... kirje...	Töösuhte algus	Töö... lõpp	Pass... algus	Pass... lõpp	Koormus grupis	Normtunnid	Normtundide valem	Tööpäeva algus																												
→	☐	T012	Mari Mura...		21.10.2020				1	45h	AEG,ER,A(0)*5																													
Normtundide valem	Sisestatakse normtundide arvutamise valem, kui see on erinev vaikeseadistusest asukohas TÖÖAJATABELI SEADISTUS /kiirkaart TÖÖAEG /väli NORMTUNDIDE VALEM .																																							

Normpäevade valem	Sisestatakse normpäevade arvutamise valem, mille alusel arvutatakse tööajatabellis töötajatele individuaalsed normpäevad. Valemi saab lisada nii tööajatabeli grupi peale kui ka tööajatabeli töötajate loendisse töötaja põhisel.
Lühendatud tööpäeva liik	Väli juhhib töötaja normtundide vähendamist riigipühaeelsel tööpäeval töötamise korral. Valikud: • MAKSIMAALNE – juhul kui töötaja töötab riigipühaeelsel tööpäeval, vähendatakse tema normtunde alati maksimaalselt ehk 3 tundi riigipühaeelse päeva kohta. • EI LÜHENDATA – kui töötaja töötab riigipühaeelsel tööpäeval, siis tema normtunde ei vähendata. • PIIRATUD TUNDIDEGA – töötaja normtundide vähendamisel arvestatakse tema vahetuse pikkusega pühadeeelsel tööpäeval. Näiteks töötab töötaja 23.12 ainult 2 tundi, siis tema normtunde vähendatakse samuti ainult 2 tunni võrra.
Pühade kasutuse liik	Markeriga määratakse kuidas käsitleb tööajatabel riigipühade tunde kui vahetus algab riipühäl, aga lõpeb tavalisel tööpäeval. Valikud: • ALGUSE JÄRGI - kõik vahetuse töötunnid registreeritakse riigipüha tundideks kui vahetus algab riigipühäl, kuid lõpeb järgmisel päeval, millal ei ole riigipüha. Näiteks: Vahetus algab 20.08 kell 22.00 ja lõpeb 21.08 kell 03.00. Töötajale registreeritakse 5 riigipüha tundi. • TÄPNE - riigipüha tundideks registreeritakse vaid riigipühäl tehtud töötunnid, olenemata sellest, millal töötaja vahetus algas või lõppes. • ALGUSE JA LÕPU JÄRGI – riigipüha tundideks loetakse kõik töötunnid, mille vahetus algab ja/või lõpeb riigipühäl. Näiteks töötaja alustab tööd 19.08 kell 18:00 ja lõpetab 20.08 kell 02:00 ning uus vahetus algab 20.08 kell 18:00 ja lõpeb 21.08 kell 02:00, siis kõik tema töötunnid loetakse riigipüha tundideks. • TUURI PÕHINE - seotud tuuride lahendusega ning töötab sarnaselt alguse ja lõpu seadistusega, ehk kui töötajal kasvõi üks töötund jääb riigipühale, loetakse kogu tuuri tunnid riigipüha tundideks.
Pausi kasutamise liik	Grupile on võimalik seadistada kuidas käitub programm kui töötajale sisestatakse puhkepaus. Valikud: • VÄHENDAB TÖÖAEG – sisestatud pausi võrra pikeneb vahetus, kuid töötaja töötunnid jäävad samaks • VÄHENDAB TÖÖTUNDE – sisestatud paus vähendab töötaja töötunde, kuid tööle tuleku ja lahkumise kellaajad ei muutu • EI VÄHENDA – sisestatud paus arvatakse töötaja hulka
Automaatne paus	Võimaldab määrata, kas paus lisatakse tööajatabellis käsitsi või automaatselt vastavalt väljadel PAUSI SAAMISE AJA PIKKUS ja PAUSI PIKKUS TUNDIDES seadistusele. Valikud: • KORDUV • KÄSITSI Seadistust on vajalik juhul kui ei kasutata eelnevalt seadistatud VAHETUSI, millel on paus juba saamise aeg ja pikkus juba määratud.
Pausi saamise aja pikkus	Sisestatakse töötundide arv, pärast mida on töötajal ette nähtud puhkepaus. Näiteks iga 4,5 h järel on töötajal puhkepaus. Pausi kestvus 4,5 h kohta sisestatakse väljale PAUSI PIKKUS TUNDIDES.

		Pühade kasutuse liik Täpne Paus Pausi kasutamise liik Vähendab töötunde Automaatne paus Määratud Pausi saamise aja pikkus ... 4,50 Topelt pausi saamise aja... 6,50 Pausi pikkus (tundides) ... 0,50
Pausi tundides	pikkus	Sisestatakse pausi pikkus tundides, mis on töötajale ette nähtud eelmisele väljale sisestatud töötundide järel. Kui töötajale sisestatakse tabelisse 4,5 tundi, lisab programm tööajatabelisse automaatselt 0,5 h pikkuse pausi.
Topelt saamise aeg	pausi	Sisestatakse töötundide arv, mille kohta on töötajal ette nähtud topelt pikkusega paus. Näiteks 6,5 töötunni kohta on töötajal ette nähtud 1 aega pausi.

Kiirkaart kinnitamine ja registreerimine

Kinnitamine ja registreerimine

Kinnitusringi nr.		Vastutajad	
Keela logimine kui õi...	☐	Vastutaja nr.	T005
Registreerimine		Vastutaja nimi	Karl Seegel
Normtundide registre...	Planeeritud	Esitaja nr.	T005
Konteeringurühm	PLANEERING	Esitaja nimi	Karl Seegel
Registreerimise meet...	Päev		

Väli	Kirjeldus
Kinnitusringi nr	Valitakse eelnevalt seadistatud tööajatabeli kinnitusring. Kui väljale on valitud kinnitusringi tähis, siis tööajatabelisse ilmuvad nähtavale kinnitusringiga seotud nupud ning tabelit ei ole enam võimalik käsitsi kinnitada.
Keela logimine kui õigused puuduvad	Väli on seotud õigustekomplektidega ning piiratud kasutajatega, ning reguleerib seda kas tööajatabeli kinnitamisel tekivad logikanded või mitte. Kui marker on sisse lülitatud ja tööajatabeli kinnitaja/esitaja/täitja on piiratud kasutaja ning talle ei ole õigustekomplektis antud õigusi logikannete tabelitele, siis kinnitusring logikandeid ei tekita. Kui töötajal on õigused olemas, siis logikanded tekivad.
Normtundide registreerimine	Valikud: ARVUTATUD – normtunnid arvutatakse riikliku normi alusel. PLANEERITUD – normtunnid leitakse tööajatabelisse sisestatud töötaja töötundide planeerimisel.
Konteeringurühm	Valitakse eelnevalt seadistatud TÖÖAJATABELI KONTEERINGURÜHM , millega määratakse palgakontod, kuhu registreeritakse tööajatabelist tunnid, summad ja muud väärtused.
Registreerimise meetod	Valitakse töötundide palgakontodele registreerimise meetod. Valikud: KUU – töötunnid registreeritakse määratud palgakontole summeeritult kuu viimase kuupäeva seisuga PÄEV – töötunnid registreeritakse määratud palgakontole päeva põhisel

	KEELATUD – töötunde ei registreerita palgakontodele
Vastutaja nr/nimi	Avanevast töötajate loendist saab tööajatabeli grupile määrata vastutaja. Vastutajale kuvatakse TÖÖTAJA PORTAALIS kuhjas MINU TÖÖAJATABEL tema vastutuses olevaid tabeleid. Tabelite kuhjas kuvamiseks peab olema tehtud vastava seadistus asukohas TÖÖAJATABELI SEADISTUS /kiirkaart PROJEKTID /väli TÖÖTAJA PORTAALI VAADE .
Esitaja nr/nimi	Avanevast töötajate loendist saab grupile määrata tööajatabeli esitaja. Vajalik on see eelkõige siis, kui kasutatakse tööajatabelite kinnitusringe, sest ainult tööajatabeli esitajale kuvatakse tabelis nuppu ESITA .

Kiirkaart akti kinnitamine

Akti kinnitamine

Akti kinnitamine		Akti meeldetuletused	
Akti vaja kinnitada e-maili mall		Akti vaja esitada meeldetuletuse mall	
Akti tagasi lükkamise e-maili mall		Akti vaja esitada meeldetuletuse kp.valem	
Akti kinnitatud e-maili mall		Akti vaja esitada järgmine meeldetuletus	
		Akti vaja kinnitada meeldetuletuse mall	
		Akti vaja kinnitada meeldetuletuse kp.valem	
		Akti vaja kinnitada järgmine meeldetuletus	

Väli	Kirjeldus
Akti vaja kinnitada e-maili mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli kinnitajatele, kui aktipõhine tööajatabel on esitatud.
Akti tagasi lükkamise e-mail mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli esitajale kui aktipõhine tööajatabel on kinnitaja poolt tagasi lükatud.
Akti kinnitatud e-mail mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse eelseadistatud e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli esitajale ja mõnele teisele töötajale näiteks raamatupidajale kui tööajatabeli akt on lõplikult kinnitatud. Raamatupidaja, kellele teavitus saadetakse tuleb seadistada valitud e-maili mallil väljale PIME KOOPIA .
Akti vaja esitada meeldetuletuse e-maili mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse eelseadistatud e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli esitajale tuletamaks meelde tööajatabeli täitmist. Meeldetuletus saadetakse üks kord. Töötajad, kellele saadetakse meeldetuletus, leitakse asukohast TÖÖAJATABELI PROJEKTID-> TÖÖTAJAD .
Akti vaja esitada meeldetuletuse kp.valem	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Sisestatakse kuupäeva valem, millal meeldetuletus esitajatele saadetakse. Näiteks +1K-JK
Akti vaja esitada järgmine meeldetuletus	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Kuvatakse kuupäev, millal saadetakse tööajatabeli esitajatele järgmine meeldetuletuse e-mail. Kuupäev täitub automaatselt pärast seda, kui esmane meeldetuletuse e-mail on saadetud.

Akti vaja kinnitada meeldetuletuse mall	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Valitakse e-maili mall, mis saadetakse tööajatabeli kinnitajatele, tuletamaks meelde tööajatabeli kinnitamist. Meeldetuletus saadetakse vaid üks kord. Kinnitajad, kellele meeldetuletus saadetakse, leitakse kinnitamisele esitatud aktipõhise tööajatabeli kannete pealt.
Akti vaja kinnitada meeldetuletuse kpv valem	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Sisestatakse kuupäeva valem, millal saadetakse kinnitajale meeldetuletus.
Akti vaja kinnitada järgmine meeldetuletus	Väli rakendub vaid aktipõhise tööajatabeli lahendusega. Kuvatakse kuupäev, millal saadetakse kinnitajatele järgmine meeldetuletuse e-mail. Kuupäev täitub automaatselt pärast seda, kui esmane meeldetuletuse mail on saadetud.

Kiirkaart Excel

Väli	Kirjeldus
Exceli liik	Tööajatabelit on võimalik täita Excelis ning see siis programmi tööajatablisse importida. Täidetav Excel peab olema kindlas formaadis, mistõttu tuleb selle põhi eelnevalt programmist eksportida. Väljalt avanevast rippmenüüst saab valida missugusel viisil soovitakse Excelis tööajatabelit täita ja hiljem importida. Valikud: KOONTUNNID - Excelis ei eristata tunde liikide põhised, vaid sisestatakse kõik päeva eriliiki tunnid ühe summana DIMENSIOONIDEGA - Excelis täidetavas tööajatabelis saab sisestatud tundidele lisada ka Palk ja Personalis seadistatud dimensiooniväärtusi. TUNDIDE LIIGID - Excelisse saab tunde sisestada tundide liikide lõikes nt TAVATUND, ÖÖTUND, ÜLETUND jne. Tundidele tuleb eelnevalt seadistada lühitähised väljadele TUNDIDE PEALKIRI EXCELIS.
Tundide (tava, öö, püha jne) pealkiri Excelis	Sisestatakse vastavate tundide lühitähis. Tööajatabeli täitmisel Excelis ning selle importimisel tuvastab programm tähise alusel tunni liigi ning sisestab selle õige tunni veergu.


1.1.20.7. Tööajatabeli kujundus

Tööajatabeli gruppidele on võimalik lisada erinevaid kujundusi nt lisada värve, seadistada kuvatavaid veergusid, kujundada nuppude rida jms. Kasutada on võimalik kahte erinevat liiki kujundust. Kujunduste seadistamiseks tuleb avada loend [TÖÖAJATABELI KUJUNDUSE MALL \(HRM4BALTICS\)](#).

Vali - Kujundatud tööajatabeli mall (Palk365)

Kood ↑	Näita kujund... tööajat...	Nädalavahetuse Hex värv	Pühade Hex värv	Fondi suurus	Päeva laius
→ 003	☒	#f5e1e1	#ffbfbf	10	3,2
001	☒	#e3908f	#e6706e	10	5
002	☒	#5db324	#1d46a3	10	5

Esimesed seadistused saab teha otse loendi peal, kuid täpsemate seadistuste lisamiseks tuleb avada kujunduse malli kaart.

Väli	Kirjeldus
Kood	Sisestatakse kujunduse tähis.
Nädalavahetuse Hex värv/ Pühade HEX värv	Väljale sisestatakse värvi kood, mida soovitakse kasutada nädalavahetuse/pühade veergudes. Värvi valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht. Vajutades soovitud värvil kuvatakse selle koodi (nt HEX #F449898), mis tuleb kopeerida ning kleepida BC väljale. Umbes 2 810 000 tulemust (0,78 sekundit)  Sarnaselt nädalavahetuste ja pühade veergude värvi valimisele, saab erinevad värvid määrata ka puudumise põhjustele ja vahetustele. Puudumise põhjuste värvide valik tehakse puudumise põhjuste peal ning vahetuste värvid vahetuste seadistuses.
Teised tabelid taustavärv	Väljale sisestatakse selle värvi kood, mida soovitakse kasutada teistesse tabelitesse sisestatud päevade väljadel.
Fondi suurus	Saab sisestada tööajatabelis kuvatavate andmete fondi suuruse.
Päeva laius	Saab sisestada tööajatabeli päevade veeru laiuse.
Uus kujundus	Marker aktiveerib kõige uuema kujunduse funktsionaalsuse, mis pakub kasutajale suuremat hulka erinevaid võimalusi. Näiteks on võimalik seadistada eraldi nuppude rida, filtrite loendit, kuvada tööajatabelis summeerivaid kokku ridasid.

Kujundatud tabeli täpsemaks seadistamiseks tuleb lintmenüü nupuga **REDIGEERI** avada kujunduse kaart, kus on lisaks loendis kuvatavatele väljadele võimalik valida erinevatele veergudele värvid ning määrata tabelis kuvatavad andmed.

Välimus

Fondi suurus	14	Vaba päeva Hex värv	...
Päeva laius	5	Lahkunud taustavärv	...
Nädalavahetuse Hex värv	#f5a142	Teised tabelid taustavärv	...
Pühade Hex värv	#fc1703	Plaan muudetud Hex värv	...

Väli

Vaba päeva Hex värv

Kirjeldus

Väljale sisestatakse värvi kood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel, kus töötaja on esitanud vaba päeva soovi. Värv valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht.

Kontor

◀ oktoober 2024 ▶

Näita:

☒ Tunnid

☐ Kellaag

☐ Vahetused

☐ Kande liik

☐ Vaba

Töötaja nimi	Ametikoht	Lepinguline tasu	P 13	E 14	T 15	K 16	N 17	R 18
Margaret Mustikas	kaupluse juhataja	3 202,8		8		8	8	8
Mari Murakas	vanemraamatupidaja	3 010		8	8			

Lahkunud taustavärv

Väljale sisestatakse värvi kood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel, kus töötajatabellisse lisatud töötaja töösuhe on lõppenud. Värv valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht.

Kontor

◀ oktoober 2024 ▶

Näita:

☒ Tunnid

☐ Kellaag

☐ Vahetused

☐ Kande liik

☐ Vaba päev

☐ Puudumine

☐ Töösuhe

Vaadi

Töötaja nimi	Ametikoht	Lepinguline tasu	L 11	L 12	P 13	E 14	T 15	K 16	N 17	R 18	L 19	P 20	E 21
Margaret Mustikas	kaupluse juhataja	3 202,8	8			8	8	8	8	8			8
Mari Murakas	vanemraamatupidaja	3 010	8			8	8						

Plaan muudetud Hex värv

Väljale sisestatakse värvi kood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel, kus tegelikud töötunnid võrreldes esialgselt kinnitatud plaaniga on muutunud. Värv valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht.

Kontor

◀ oktoober 2024 ▶

Näita:

☒ Tunnid

☐ Kellaag

☐ Vahetused

☐ Kande liik

☐ Vaba päev

☐ Puudumine

☐ T

Töötaja nimi	Ametikoht	Lepinguline tasu	E 7	T 8	K 9	N 10	R 11	L 12	P 13	E 14	T 15
Margaret Mustikas	kaupluse juhataja	3 202,8	8	8	6	8	8			8	
Mari Murakas	vanemraamatupidaja	3 010	8	8	8	8	8			8	8

Kiirkaart andmete kuvamine

Andmete kuvamine

Näita lisaks	Koos	Tunnid	☒
Lisa fondi suurus	0	Kellaajad	☐
Teised tabelid joone värv	...	Vahetused	☐
Konflikti joone värv	...	Kandeliigid	☐
Puudumise põhjuse infokast	☒	Vabad päevad	☐
Pühade infokast	☒	Puudumised	☐
Puudumiste infokast	☒	Töösuhe	☐
Töötajatabelli infokast	☒	Grupi nimi (avalehel)	☒
		Tunnid (valik)	☒

Väli	Kirjeldus
Näita lisaks	Ühel kuupäeval on võimalik kuvada korraga erinevaid andmeid. Valikud:

	• EI KUVA – kuupäeval kuvatakse korraga vaid ühtesid andmeid, kas vahetuse tähist, kellaaega jne. • KELLAAEG – lisaks vahetuse tähisele või tundide arvule saab kuupäeva väljal kuvada ka kellaaega. • VAHETUS – lisaks tundide arvule või kellaaajale saab kuupäeva väljal kuvada ka vahetuse tähist. • TUNNID – lisaks vahetuse tähisele või kellaaajale saab kuupäeva väljal kuvada ka tundide arvu. • KANDELIIG - kuupäeva välja alumises osas kuvatakse kande liigiga sisestatud andmeid. • PUUDUMISED – kuupäeva välja alumises osas kuvatakse puudumise lühitähist. • TEISED TABELID - kuupäeva välja alumises osas töötajale teise tööajatabeli grupp lisatud tööaja andmeid. • KOOS – kuupäeva välja alumises osas kuvatakse andmeid olenevalt sellest, mis sellele päevale sisestatud on kas puudumine või kande liik jne.																								
	<table><tr><th>L 1</th><th>P 2</th><th>E 3</th><th>T 4</th><th>K 5</th><th>N 6</th><th>R 7</th><th>L 8</th><th>P 9</th><th>E 10</th></tr><tr><td>8:30-10:30 2</td><td>8:30-10:30 2</td><td>8:30-10:30 2</td><td></td><td>8:30-10:30 2</td><td></td><td></td><td>8:30-10:30 2</td><td>8:30-10:30 2</td><td>8:30-10:30 2</td></tr></table>	L 1	P 2	E 3	T 4	K 5	N 6	R 7	L 8	P 9	E 10	8:30-10:30 2	8:30-10:30 2	8:30-10:30 2		8:30-10:30 2			8:30-10:30 2	8:30-10:30 2	8:30-10:30 2				
L 1	P 2	E 3	T 4	K 5	N 6	R 7	L 8	P 9	E 10																
8:30-10:30 2	8:30-10:30 2	8:30-10:30 2		8:30-10:30 2			8:30-10:30 2	8:30-10:30 2	8:30-10:30 2																
Lisa fondi suurus	Sisestatakse fondi suurus nt 10, mida kasutatakse kuupäeva väljal lisaandmete kuvamiseks. Lisaandmed on näiteks teise tabelisse sisestatud vahetuse andmed, puudumise andmed, kande liikide andmed,																								
Teised tabelid joone värv	Väljale sisestatakse värvikood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel eraldusjooneks, kus töötaja on samal kuupäeval mitmes tabelis. Värv valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht. <table><tr><th>T 4</th><th>K 5</th><th>N 6</th><th>R 7</th><th>L 8</th><th>P 9</th></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>23:00-6:00</td><td>23:00-6:00</td><td>23:00-6:00</td><td>23:00-6:00</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table>	T 4	K 5	N 6	R 7	L 8	P 9	8	8	8			8		23:00-6:00	23:00-6:00	23:00-6:00	23:00-6:00		8	8	8	8		
T 4	K 5	N 6	R 7	L 8	P 9																				
8	8	8			8																				
	23:00-6:00	23:00-6:00	23:00-6:00	23:00-6:00																					
8	8	8	8																						
Konflikti joone värv	Väljale sisestatakse värvikood, mida kasutatakse nende kuupäevade väljadel eraldusjooneks, kus töötajal on tekkinud konflikt nt on töötunnid ja puudumine samal päeval. Värv valimiseks ja koodi leidmiseks tuleb vajutada väljal kuvataval kolmel täpil, misjärel avaneb Google Hex värvi valiku veebileht.																								
Puudumise põhjuste infokast	Töötajatabeli infopaanile tuleb nähtavale puudumiste põhjuste infokast.																								
Pühade infokast	Töötajatabeli infopaanile tuleb nähtavale pühade infokast.																								
Puudumiste infokast	Töötajatabeli infopaanile tuleb nähtavale töötaja puudumiste infokast.																								
Töötajatabeli infokast	Töötajatabeli infopaanile tuleb nähtavale töötajatabelisse sisestatud andmete infokast.																								
Tunnid/Kellaajad/ Vahetused/ Kandeliigid/ Vabad päevad/ Puudumised/ Töösuhe	Võimaldab seadistada missuguseid andmeid töötajatabeli avamisel kuupäeva väljadel vaikimisi kuvatakse, kas tundide arvu, vahetuse tähist, kellaaegasid jne. Kui sisse on lülitatud kõik markerid, siis vaikimisi vaade on alati VAHETUSE TÄHIS .																								

Tunnid/kellaajad/Vahetused/ Kande liik/Vabad päevad/ Puudumised/töösuhe [valik]	Kui eelmisel väljal on tehtud valik, missugune on kuupäeva vaadake, siis siin on võimalik valida, missuguseid vaateid saab vajadusel käsitsi valida. Ühtlasi juhivad need markerid nuppude kuvamist, ehk kui Vahetused marker ei ole sisse lülitatud, siis nuppude real seda valikut ei ole
Grupi nimi avalehel	Töötajate tabeli grupi nimetust on võimalik kuvada iseteenindusportaali avalehel. Kui on soovi, et töötaja näeks tabelis ka grupi nimetust, mitte ainult kellaagaseid, siis tuleb marker sisse lülitada.

Minu töötajate tabel

Kontor | Tootmine2

Eelnev kuu | veebruar 2025 | Järgnev kuu

esmaspäev	teisipäev	kolmapäev	neljapäev	reede	laupäev	pühapäev
27	28	29	30	31	1	2
					23-6 6,5h Tootmine2	8:30-17 8h Kontor
3	4	5	6	7	8	9
8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	23-6 6,5h Tootmine2	23-6 6,5h Tootmine2	8:30-17 8h Kontor
10	11	12	13	14	15	16
8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	23-6 6,5h Tootmine2	23-6 6,5h Tootmine2	8:30-17 8h Kontor
17	18	19	20	21	22	23
8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	23-6 6,5h Tootmine2		8:30-14 5h Kontor
24	25	26	27	28	1	2
	8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	8:30-17 8h Kontor	23-0 0,5h Tootmine2	0-6 5,5h Tootmine2	

Kujundatud tabelis kuvatavate veergude seadistamiseks on lintmenüül nupp **VÄLJAD**.

Redigeeri loendit										
Kustuta Näita valitud Näita kõiki Automatiseeri										
Välja nr. ↑	Välja nimi	Sorteeringu nr.	Nähtav	Alati nähtav	Laius	Teksti paksus kirjas	Taustavärv	Määra nimi	Arvut...	Väärtus muu...
→ 0	Päevade veerud	10000	☒	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
1	Töötaja grupp nr.		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
2	Töötaja nr.	200	☐	☒	5,00	☐		☐	☐	☐
3	Kuu		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
4	Koormus gruppis		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
5	Planeeringu nr.		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
6	Esimese graafiku tööpäev		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
7	Alates kuupäevast		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐
8	Kuni kuupäevani		☐	☐	5,00	☐		☐	☐	☐

Avanevas loendis saab märkida veerud, mis soovetakse töötajate tabelis näha (veerg **NÄHTAV**), seadistada veergude kuvamise järjekorda (**SORTEERIMIS NR**), määrata veeru laiust (**LAIUS**) ja taustavärvi ning paksus kirjas kuvatavat teksti. Võimalik on muuta ka veeru vaikekirjeldust. Selleks tuleb sisestada marker veergu **MÄÄRA NIMI** ning seejärel saab veerus **VÄLJA NIMI** kuvatavat teksti muuta.

Marker veerus **ALATI NÄHTAV** võimaldab seadistada nõ külmutus paani, mis tähendab, et töötajate tabelis vasakult paremale kerides jäävad markeeritud veerud alati nähtavaks. Marker lisatakse sellisel juhul tabeli kõige vasakpoolsematele veergudele ehk sorteerimisjärjekorras kõige esimestele.

Sisestades markeri veergu **VÄÄRTUS MUUDETAV** on võimalik arvutuslikes veergudes andmeid muuta. Näiteks sisestades markeri töötaja normtundide veerule, on võimalik töötajate tabelisse automaatselt arvutatud töötaja normtunde käsitsi muuta.

1.1.20.8. Tööajatabeli kokku read

Kujundatud tööajatabellisse saab seadistada kokku read, kuhu on võimalik kuvada näiteks tööpäeval tööl olnud töötajate arvu või kõikide töötajate töötunde kokku. Kokku ridade seadistamiseks tuleb avada [KUJUNDATUD TÖÖAJATABELI MALLIDE LOENDIS](#) lintmenüül nuppu [KOKKU READ](#).

Rea pealkiri	Kokku liik	Lisa filtrid	Teksti paksus kirjas	Taustavärv	Fondi suurus	Lubatud
→ Töötajaid	Loenda töötajad		☒	#daf5e1	10	☒
Töötunde	Summeeritud tunnid		☒	#daf5e1	10	☒
Komplekteeri...	Summeeritud tunnid	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi...	☐	#daf5e1	10	☒
Tootmise tunnid	Summeeritud tunnid	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi...	☐	#daf5e1	10	☒
Pakendamise t...	Summeeritud tunnid	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi...	☐	#daf5e1	10	☒
Müük	Summeeritud tunnid	VERSION(1) SORTING(Field1,Field2,Field3,Fi...	☐	#daf5e1	10	☒

Veeru pealkiri	Kirjeldus
Rea pealkiri	Sisestatakse kokku rea nimetus.
Kokku liik	Valikud: LOENDA TÖÖTAJAD – reale kuvatakse töötajate arvu, kes vastaval päeval tööl olid. SUMMEERI TUNNID – reale summeeritakse kokku kõikide vastaval päeval tööl olnud töötajate töötunnid. AVAMISE AJAD – reale kuvatakse kaupluse/kontori avamise ajad. Avamise ajad tuleb seadistada asukohas TÖÖAJATABELI GRUPI KAART/SEOTUD/AVAMISE AJAD. LOENDA TÖÖTAJAJAD AVAMISEL – reale kuvatakse töötajate arvu, kes olid tööl kaupluse/kontori avamise ajal. LOENDA TÖÖTAJAJAD SULGEMISEL – reale kuvatakse töötajate arvu, kes olid tööl kaupluse/kontori sulgemise ajal.
Lisa filtrid	Kokku reale on võimalik seadistada lisafiltrit erinevatele TÖÖTUNNI LIIKIDE summeerimiseks. Sellisel juhul tuleb kasutada liiki SUMMEERI TUNNID , kirjeldada ära read ning lisada igale reale vasta töötunni liigi filter.
Tekst paksus kirjas	Marker teksti paksus kirjas kuvamiseks.
Taustavärv	Igale kokku reale on võimalik seadistada tausta värvi. Väri lisamiseks tuleb väljale sisestada Hex värvi kood.
Fondi suurus	Sisestatakse rea fondi suurus.
Lubatud	Marker tähistab kokku rida, mida kuvatakse tööajatabellis. Ilma markerita rida ei ole tööajatabellis nähtav.

1.1.20.9. Avamise ajad

Tööajatabeli grupele, millele on lisatud kujundus, on võimalik seadistada kas kontori või kaupluse avamise- ja sulgemise aegasid. Aegasid saab omakorda kuvada tööajatabeli [KOKKU RIDADEL](#) ning nende alusel saab [KOKKU](#)

RIDADELE välja arvutada kui mitu töötajat on tööl kaupluse/kontori sulgemise ja/või avamise ajal.

KAUPLUS

Toimingud ▼ Automatiseeri ▼

Esmaspäev - avamise aeg	10:00:00	Esmaspäev - sulgemise aeg	20:00:00
Teisipäev - avamise aeg	10:00:00	Teisipäev - sulgemise aeg	20:00:00
Kolmapäev - avamise aeg	10:00:00	Kolmapäev - sulgemise aeg	20:00:00
Neljapäev - avamise aeg	10:00:00	Neljapäev - sulgemise aeg	20:00:00
Reede - avamise aeg	10:00:00	Reede - sulgemise aeg	20:00:00
Laupäev - avamise aeg	09:00:00	Laupäev - sulgemise aeg	20:00:00
Pühapäev - avamise aeg	09:00:00	Pühapäev - sulgemise aeg	19:00:00

Töötajate avamisaja erandid Uus rida Kustuta rida

	Planeeringu kuupäev ↑	Avamise aeg	Sulgemise aeg
→	24.12.2023	⋮	
	25.12.2023		
	26.12.2023		
	27.12.2023	12:00:00	19:00:00

Vasakpoolses plokis kirjeldatakse ära avamise ajad nädalapäevade lõikes ning paremal pool sulgemise ajad. Alumistele ridadele saab sisestada kuupäevapõhised erandid, millal ülalkirjeldatud avamise ja sulgemise ajad ei kehti näiteks riigipühad.

1.1.20.10. Nupurea seadistamine

Kujundatud töötajate tabelitesse saab seadistada erineva kujundusega nuppude rida. Nuppude rida võib olla igal grupil sama või erinev, olenevalt vajadusest. Seadistatud nuppude rea mall lisatakse töötajate tabeli grupile väljale **NUPUREA TÄHIS**.

Töötaja Töötajate tabel Planeerimine Kinnitamine Üks töötaja Registreerimine Aruanded Rohkem suuvandeid

Delfi Töötajad Filter FIN osakond Filtrite loend Uuenda vaadet Puhkusesaldo

Tootmine | veebruar 2025 | Näita: ☒ Tunnid ☐ Kellaeg ☐ Vahetused ☐ Kande liik ☐ Vaba päev ☐ Puudumine ☐ Töösuhe | Vaade: Tööaeg Kinnitamata Mehed/Naised | Plaan on kinnitamata

Nupud (HRM4Baltics)

✓ Salvestatud

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta

Nupu liik	Nupu nimi	Nupu veebiaadress	Sorteeringu nr. ↑
Töötajad	Töötajad		1
Filtrid	Filtrid		2
Filtrite loend	Filtrite loend		3
Uuenda vaadet	Uuenda vaadet		4
→ Puhkusesaldo	⋮ Puhkusesaldo		5

Veeru pealkiri	Kirjeldus
Nupu liik	Valikud: JOON – võimalik on erinevate nuppude või nuppude gruppide vahele lisada eraldavat vertikaalset joont. TEKST – vabateksti väli, millele saab lisada veebiaadressi VEERGU NUPU VEEBIAADRESS. KELLAAEG – nuppude reale saab kuvama panna kellaaja. TÖÖTAJAD – nupust avaneb loend tööajatabeli töötajad. TÖÖTAJA KAART – nupust saab avada selle tööajatabeli TÖÖTAJA KAARDI, kelle rea peal parajasti ollakse. FILTRID – nupul vajutades avaneb filtri aken, kus kasutaja saab sisestada ühekordse filtri(d), mille alusel saab töötajaid tööajatabelist välja filtreerida. FILTRITE LOEND – nupul vajutades avaneb tööajatabelile seadistatud erinevate filtririte loend. Filtrid saab eraldi seadistada igale tööajatabeli grupile ja neid siis salvestada. Salvestatud filtreid saab ka seadistada nuppude real vaikimisi nähtavaks. UUENDA VAADET – nupul vajutades uuendatakse tööajatabeli vaadet, ilma et peaks tabeli kinni panema ning uuesti avama. Vajalik näiteks pärast mõne seadistuse muutmist (filtrite lisamine nuppude reale). PUHKUSE SALDO – võimalik on lisada nuppude reale töötaja tabe
Nupu nimi	Kuvatakse nupu nime, mis on valitud veergu NUPU LIIK .
Nupu veebiaadress	Nupu liigile tekst saab lisada veebiaadressi, mis nupul vajutades avaneb.
Sorteeringu nr	Sisestada saab nuppude kuvamise järjestuse (1,2,3).

1.1.20.11. Tööajatabeli projektid

Funktsionaalsust kasutatakse projektipõhise tööjaarvestuse ja palgaarvestuse, kuluaruannete ning lähetuste korral. Seadistusega määratakse projektid, millele saab sisestada töötajate töötunde, millega siduda kuluaruande kulusid ning valida sündmustele ning sündmuste taotlustele. Võimalik on tekitada seos ka BC **PROJEKTIMOODULI** projektidega, mille tulemusel saab töötajate palgakulusid kajastada projektimooduli projektidel.

Seadistust saab lisada manuaalselt või sünkroniseerida projektid, projektiülesanded ja dimensioonid automaatselt projektimooduli projektide loendist. Selleks peab olema aktiveeritud marker **PALGAARVESTUSE SEADISTUSE** aknas väljal **PROJEKTIDE SÜNKRONISEERIMINE** ja määratud ka seotud dimensioonid, mis projektide ja ülesannete pealt kaasatakse tööajatabeli projektidele.

Seadistus avaneb asukohas:


AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI PROJEKTID

Tööajatabeli projektid (Palk365)



Projekti nr. ↑	Kirjeldus	Vastutaja/Kin... nr.	Vastutaja/Kin... asendaja nr.	Põhipr... nr.	Dimensioon: osakond	Dimensioon: ametigrupp	Dimensioon: tegevus	Dimensioon: allüksus	Dimensioon: piirkond
→ BHB	BHB	T002	A003		JUH	JKO001	JOGURT		
H00	H00	T001	T002		H00				
H01	H01	T003	T006	H00	H01	RTS001	MÜÜK		
H02	H02	T003		H00	H02				
HLN	HLN	T017			JUH	JNK0001			

Veeru pealkiri	Kirjeldus
Projekti nr	Sisestatakse projekti number. Kui luuakse seos projektimooduliga, sisestatakse sama projekti number, mis projekti kaardil.
Kirjeldus	Sisestatakse projekti numbrile vastav kirjeldus. Kui luuakse seos projektimooduliga, sisestatakse sama projekti kirjeldus, mis projekti kaardil.
Projekti juhi nr/Projekti juhi nimi	Sisestatakse projekti juhi nimi rippmenüüst avanevast töötajate loendist. Projekti juhti saab kasutada kuluaruannete kinnitusringis ja kuluaruannete peale kuvatakse projekti juhi nime kui kulu on seotud projektiga.
Vastutaja/kinnitaja nr	Valitakse töötajate loendist projekti eest vastutav töötaja, kellel on õigus tööajatabeleid kinnitada, juhul kui kasutusel on aktiivne tööajatabeleite funktsionaalsus, kus töötaja ise täidab ja esitab oma tööajatabeli TÖÖTAJA PORTAALIST või BRIGAADIPÕHINE TÖÖAJATABEL . Siin valitud töötajale kuvatakse projektide koondtabelit TÖÖTAJA PORTAALIS menüüpunkti all PROJEKTI VASTUTAJA .
Vastutaja/kinnitaja asendaja nr	Valitakse töötajate loendist projekti eest vastutavale töötajale asendaja, kellel on võimalik tööajatabelit kinnitada ajal, kui vastutav töötaja peaks puhkusele olema.
Põhiprojekti nr	Projektile saab määrata projektide loendist põhiprojekti. See tähendab, et on võimalik projekte omavahel siduda ja tekida nõ peaprojekt, millel on alamprojektid. Aktiivses tööajatabelis reastatakse projektid sellisel juhul järjekorras PÕHIPROJEKT/ALAMPROJEKTID .
Projekti kasutus	Valikuga saab määrata millises funktsionaalsuses on projekti võimalik kasutada. Vaikeseadistus on alati TÖÖAEG JA KULUARUANNE. Valikud: TÖÖAEG – projekt on valitav tööajatabelites. KULUARUANNE – projekt on valitav kuluaruannetes, sündmustel ja sündmuse taotlustel, hinnapäringutel. TÖÖAEG JA KULUARUANNE – projekt on valitav nii tööajatabelites kui ka kuluaruannetes, sündmustel ja sündmusetaotlustel ning hinnapäringutel. Projektile tehtud valik laieneb automaatselt ka projektile määratud töötajatele, kuid töötajate põhisel on võimalik teha erandeid. Juhul kui projekti peal seadistust muudetakse, siis enne kui töötajate peal seadistust uuendatakse, esitatakse küsimus KAS UUENDADA PROJEKTI KASUTUS KA TÖÖTAJA PROJEKTIDEL? vastates JAH muutub seadistus ka töötajate peal.
Dimensiooni tähised	Projektile on võimalik seadistada palgamoodulis kasutusel olevaid dimensioone. Vastasel juhul võetakse tööajatabelisse sisestatud tundidele töötaja vaikedimensioonid. Kui on loodud seos projektimooduliga ning seal on projektile dimensioonide lisatud, täituvad väljad automaatselt projektile määratud dimensioonidega.

Eeldatav tunnitasu	Sisestatakse arvestuslik tunnitasu määr. Kasutatakse vaid brigaadipõhise tööajatabeli lahendusega.
Protsent	Sisestatakse vaikimisi pakutav lisatasu % projektitööde korral. Kasutatakse vaid brigaadipõhise tööajatabeli lahendusega.
Ülesande malli nr	Selleks, et töötajad saaksid aktipõhisesse tööajatabelisse sisestada töötunde, on vaja projektile lisada ülesanded. Võimalik on selleks kirjeldada erinevad ülesannete mallid ja siduda need projektidega. Seadistus tehakse asukohas: AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI ÜLESANDE MALLID Mallide kasutamine ei ole kohustuslik, sest ülesandeid saab projektile lisada ka lintmenüü nupu ÜLESANDED kaudu. Mallide kirjeldamine lihtsustab ülesannete või ülesannete gruppide lisamist projektidele.  Kui seos on loodud projektimooduli projektide ja ülesannetega ning soovitakse üldises tööajatabelis töötajate töötunde siduda projektimooduli ülesannete ja nende dimensioonidega, lisatakse ülesanded lintmenüü nupu alt ÜLESANDED. Loendis on seose loomiseks veerud PROJEKTI NR (PROJEKTIMOODUL), ÜLESANDE NR (PROJEKTIMOODUL).
Jaotuse liik	Ühele projektile sisestatavaid tunde on võimalik jaotada vastavalt tehtud seadistusele teistele nt põhiprojektilt alamprojektidele. Näiteks sisestades aktipõhises tööajatabelis põhiprojektile 8 tundi jaotatakse see temaga seotud alamprojektidele vastavalt jaotuse sisestuse liigile. Seda, kuidas põhiprojektile sisestatud tunnid jaotatakse juhib seadistus veerus JAOTUSE SISESTUSE LIIK. Jaotuse seadistusel saab valida kahe variandi vahel: • PROTSENT • PROPORTSIOON Jaotuse sisestamiseks tuleb aktiivseks märkida põhiprojekt ning vajutada lintmenüül nuppu JAOTUSED. Avanevasse loendisse valitakse alamprojektid, millele tunde soovitakse jaotada ning määratakse protsent.
Jaotuse sisestuse liik	Seadistusega määratakse kuidas jaotatakse põhiprojektile sisestatud tunnid alamprojektidele. Valikud: • SÄILITA - põhiprojekti ülesandele sisestatud tunnid säilitatakse täies mahus ning lisatakse samas mahus vastavalt jaotuse seadistusele ka alamprojektidele. • NULLI - põhiprojekti ülesandele sisestatud tunnid nullitakse ja jaotatakse samas mahus vastavalt jaotuse seadistusele alamprojektidele. • JÄÄK - põhiprojekti ülesandele sisestatud tunnid jaotatakse vastavalt jaotuse seadistusele ning jaotamata tunnid säilitatakse põhiprojektil.

Jaotusega	Kui põhiprojektile on lisatud tundide jaotus alamprojektidele kuvatakse veerus JAH , vastasel juhul EI .
Projekti nr (projektimoodul)	Kuvatakse projektimoodulist saadetud projekti kaardi numbrit.
Ülesande nr (projektimoodul)	Kuvatakse projektimoodulist ÜLESANDE NR .
Loo töötajatel	Markeri lisamisel luuakse vastava projekti nimega ja kirjeldusega töötajate tabeli grupp. Kui seadistatud on töötajate tabeli grupp, mille seadistus on aluseks uute tabelite loomisel, kasutatakse projekti pealt loodud grupil vastavat seadistust.
Suletud	Projekti lõppemisel saab projekti sulgeda, et seda enam loendis vaikimisi ei kuvataks. Sisestades projektile markeri, lisatakse marker ka kõikidele projektiga seotud töötajatele loendisse TÖÖTAJA PROJEKTID veergu LUKUS . Sellisel juhul ei ole võimalik töötajale töötajate tabelisse vastavat projekti valida ning sellele tunde märkida. Samuti ei saa projekti valida töötaja kaardi alamkaardile DIMENSIOONIDE JAOTUS . Kui projekt on vaja hiljem uuesti avada, saab markeri eemaldada ning marker eemaldatakse automaatselt ka loendist TÖÖTAJA PROJEKTID veerust LUKUS .

Lisaks projektide, ülesannete ja jaotuse seadistusele tuleb projektidele lisada ka töötajad, kellel on õigus vastavatele projektidele töötunde sisestada, projekte kuluaruannete ja sündmustega siduda.

Töötajate lisamiseks tuleb projekti rida aktiivseks märkida ning vajutada loendi lintmenüül nuppu **TÖÖTAJAD**.

Töötaja projektid (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud   

 Otsing  Uus  Redigeeri loendit  Kustuta   

Tö... nr. ↑	Töötaja nimi	Projekti nr. ↑	Rea nr. ↑	Kirjel...	Alates	Kuni	Projekti kasutus	Projekti osaleja liik	Projekti osaleja liigi kirjeldus
A001	Holger Saviauk	X000	1	Peapr...			Tööaeg	KOMISJONI L...	Komisjoni liige
A002	Kuldar Petersell	X000	1	Peapr...			Tööaeg	KOMISJONI L...	Komisjoni liige
T003	Kalle Kolmas	X000	1	Peapr...			Tööaeg	KOMISJONI L...	Komisjoni liige
T004	Taisi Sooväli	X000	1	Peapr...			Tööaeg	PROJEKTUJUH	Projektijuht
T012	Mari Murakas	X000	1	Peapr...		30.06.2024	Kuluaruanne		
→ T311	Karry Kari	X000	1	Peapr...		20.02.2024	Tööaeg	KOMISJONI L...	Komisjoni liige

Igale projektile on võimalik määrata ka ühikuhind, mida saab palgavalemitega ka arvutustes pärida. Hinna lisamiseks on lintmenüül nupp **ÜHIKUHIND**.

Projekti ühiku hind (Palk365) ✓ Salvestatud   

 Otsing  Uus  Redigeeri loendit  Kustuta  Ava Excelis  

Alates	Kuni	Ühiku hind	Kirjeldus	Dimensioon: osakond	Dimensioon: ametigrupp	Dimensioon: tegevus	Dimensioon: allüksus	Dimensioon: piirkond	Projekt Tähis	Varad Tähis
→ 01.01.2023	28.02.2023	5 000,00						LASNAMÄE	HY30	
01.03.2023		6 000,00						NARVA	HY30	

1.1.20.12. Töötajate ülesande mallid

Mallidega kirjeldatakse projektidega seotud ülesanded või ülesannete grupid, millele on võimalik töötajatel sisestada tunde. Seadistused tehakse asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/ PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI ÜLESANDE MALLID ja lintmenüü nupp **ÜLESANDED**

PALGA TÖÖAJATEBELI ÜLESANDE MALLID

✓ SALVESTATUD



Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Ülesanded Ava Excelis ...

Ülesande malli nr. ↑	Kirjeldus	Vaikimisi
→ MALL NR 1	Mall nr 1	☒
MALL NR 2	Mall nr 2	☐

Veeru pealkiri	Kirjeldus
Ülesande malli nr	Sisestatakse malli number.
Kirjeldus	Sisestatakse malli numbrile vastav kirjeldus.
Vaikimisi	Lisatakse marker, kui soovitakse, et vastav mall lisatakse alati automaatselt kõikidele projektidele. Projekti peal on võimalik vaikumisi lisatud malli muuta, kuid vaikumisi malli seadistus kindlustab selle, et igale projektile on ülesanded alati lisatud.

Kirjeldataud mallile ülesannete lisamiseks on loendi lintmenüül nupp **ÜLESANDED**.

TÖÖAJATEBELI ÜLESANDE MALLI ÜLESANDED

✓ SALVESTATUD



Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis

Ülesande nr. ↑	Kirjeldus	Sorteerimise jknr.
KOOSOLEK	Koosolek	1
→ OBJEKT	Objekt	2

1.1.20.13. Töötaja projektid

Loendis **TÖÖTAJA PROJEKTID** kuvatakse töötajate lõikes projekte, mis on töötajale seadistusega määratud. Nendele projektidele on võimalik tööajatablisse töötajale töötunde sisestada. Samas loendis saab teha muudatusi või sisestada uusi ridasid ilma loendi **TÖÖAJATEBELI PROJEKTID** avamata.

TÖÖTAJA PROJEKTID

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis

Töötaja nr. ↑	Töötaja nimi	Projekti nr. ↑	Rea nr. ↑	Kirjeldus	Alates	Kuni	Lukus
→ T002	Kati Karu	ABC1233	1	ARK parkla ehitustö...			☐
T002	Kati Karu	TRT45	1	Tartu Raekoja renov...			☐
T004	Taisi Sooväli	TRT45	1	Tartu Raekoja renov...			☐
T005	Karl Seegel	ABC123	1	ARK renoveerimine			☐
T005	Karl Seegel	ABC1233	1	ARK parkla ehitustö...			☐
T009	Joonas Haas	ABC123	1	ARK renoveerimine			☐
T012	Mari Murakas	ABC123	1	ARK renoveerimine			☐
T012	Mari Murakas	ABC1233	1	ARK parkla ehitustö...			☐
T012	Mari Murakas	TRT45	1	Tartu Raekoja renov...			☐

Kui lisada töötajale marker veergu lukus, ei saa töötajale enam seda projekti töötajatabellisse valida. Marker lisatakse veergu automaatselt kui suletakse projekt, millega töötaja seotud on. Kui projekt uuesti avatakse, eemaldatakse marker automaatselt ka siit loendist.

Loendis võib töötajal olla ka mitu seadistuse rida samade või erinevate kuupäevadega, erineva [PROJEKTI KASUTUSE](#) ja [PROJEKTID OSALEJA LIGIIGA](#). Projektis osaleja liik veerg on seotud [TÖÖTAJA PROTSENTIDE](#) lahendusega.

1.1.20.14. Töötajatabelli reeglid

Töölepingu seaduse kohaselt on tööandjal kohustus kinni pidada töö- ja puhkeaaja normidest. Et töö- ja puhkeaeg vastaks töötajatabellis reeglitele, on HRM4Baltics programmis võimalik seadistada kontrolli reeglid. Seadistada saab erinevaid reeglite kogumeid, mida seotakse [TÖÖAJATABELI GRUPIGA](#).

Seadistus avaneb asukohas

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/TÖÖAJATABELI REEGLID](#)

Avaneb loend reeglite kogumite seadistamiseks, nendesse reeglite lisamiseks on lintmenüül nupp [REEGLID](#).

TÖÖAJATABELI REEGLID

SALVESTAMINE...

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Reeglid Ava Excelis Rohkem suvandeid

Kood ↑	Kirjeldus
VAHETUSTEGA TÖÖ	Vahetustega töö
→ KONTOR	Kontor

TÖÖAJATABELI REEGLI READ

✓ SALVESTATUD

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Ava Excelis

Sorte... jknr.	Tegevuse liik	Kirjeldus	Tingimuse tunnid	Tundide plimäär	Kontrollimi... ulatus	Värv	Keh... alates	Keh... kuni	Parameetri liik	Töötaja Parameetri nr
→ 100	Maks.lubatud tunnid ...	Päevas on lubatud maksimum 8 tundi. Sisestatud on :	0,00	8,00	Grupp	Punane kal...			Parameeter...	SUMPER
200	Maks.lubatud tunnid ...	Nädalas on lubatud maksimaalselt 40 tundi. Sisestatud on:	0,00	40,00	Grupp	Sinine				
300	Min.vahe vahetuste v...	Kui tööpäeva pikkus on 10 h, siis vahe peab olema 10 tundi, ag...	10,00	11,00	Grupp	Sinine kaldk...				
400	Maks. öötöölise tunni...	Öötöölisel (15 öötundi nädalas) on lubatud järjest töötada 8 tu...	15,00	8,00	Grupp	Oraanž				
500	Min.puhkeaeg nädalas	Minimum järestitkune puhkeaeg nädalas on 36 h. Hetkel on	0,00	36,00	Grupp	Paksus kirjas				
600	Min.paus vahetuses	Iga 6 tunni järel peab olema 0,5 h pausi. Hetkel on:	6,00	0,50	Grupp	Roheline p...				
610	Min.paus vahetuses	Iga 12 tunni järel peab olema 1 h pausi. Hetkel on:	12,00	1,00	Grupp	Roheline p...				
615	Min.vahe vahetuste v...	Iga 18 tunni järel peab olema 1,5 h pausi. Hetkel on	18,00	1,50	Grupp	Roheline p...				
310	Min.paus vahetuses	Kui tööpäeva pikkus on 14 h, siis vahe peab olema 12 tundi, ag...	14,00	10,00	Grupp	Sinine pak...				

Veerg	Kirjeldus																																																
Järjestuse number	Sisestatakse kontrolli järjestuse numeratsioon vastavas reeglite grupis. Igale reeglite grupile määratakse oma numeratsioon. Näide: GRUPILE D MIN VAHE VAHETUSTE VAHEL on määratud numeratsioon vahemikus 500-... Kontrolli teostatakse numeratsioon kasvavas järjekorras, kuid vahetuste/pauside tunnid peavad olema kirjeldatud kahanevas järjestuses. Sellisel juhul leiab programm kohe õige pikkusega vahetuse ning ei anna veateadet lühemate vahetuste korral. Kuna töötaja, kes töötab 20 tunnises vahetuses, töötab ka 19, 18, 17 jne tundi ning programm annaks kontrollimisel ka nende osas veateate. <table><tr><td>506</td><td>Min.vahetuste vahel</td><td>Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 24 h, siis vahe järgmisega 22. Vahe on:</td><td>24,00</td><td>22,00</td><td>Grupp</td><td>Roheline paksus kirjas</td><td>D</td></tr><tr><td>507</td><td>Min.vahetuste vahel</td><td>Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 23 h, siis vahe järgmisega 21 h. Vahe on:</td><td>23,00</td><td>21,00</td><td>Grupp</td><td>Roheline paksus kirjas</td><td>D</td></tr><tr><td>508</td><td>Min.vahetuste vahel</td><td>Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 22 h, siis vahe järgmisega 20 h. Vahe on:</td><td>22,00</td><td>20,00</td><td>Grupp</td><td>Roheline paksus kirjas</td><td>D</td></tr><tr><td>509</td><td>Min.vahetuste vahel</td><td>Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 21 h, siis vahe järgmisega 19 h. Vahe on:</td><td>21,00</td><td>19,00</td><td>Grupp</td><td>Roheline paksus kirjas</td><td>D</td></tr><tr><td>510</td><td>Min.vahetuste vahel</td><td>Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 20 h, siis vahe järgmisega 18 h. Vahe on:</td><td>20,00</td><td>18,00</td><td>Grupp</td><td>Roheline paksus kirjas</td><td>D</td></tr><tr><td>511</td><td>Min.vahetuste vahel</td><td>Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 19 h, siis vahe järgmisega 17 h. Vahe on:</td><td>19,00</td><td>17,00</td><td>Grupp</td><td>Roheline paksus kirjas</td><td>D</td></tr></table>	506	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 24 h, siis vahe järgmisega 22. Vahe on:	24,00	22,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D	507	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 23 h, siis vahe järgmisega 21 h. Vahe on:	23,00	21,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D	508	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 22 h, siis vahe järgmisega 20 h. Vahe on:	22,00	20,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D	509	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 21 h, siis vahe järgmisega 19 h. Vahe on:	21,00	19,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D	510	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 20 h, siis vahe järgmisega 18 h. Vahe on:	20,00	18,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D	511	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 19 h, siis vahe järgmisega 17 h. Vahe on:	19,00	17,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D
506	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 24 h, siis vahe järgmisega 22. Vahe on:	24,00	22,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D																																										
507	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 23 h, siis vahe järgmisega 21 h. Vahe on:	23,00	21,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D																																										
508	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 22 h, siis vahe järgmisega 20 h. Vahe on:	22,00	20,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D																																										
509	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 21 h, siis vahe järgmisega 19 h. Vahe on:	21,00	19,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D																																										
510	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 20 h, siis vahe järgmisega 18 h. Vahe on:	20,00	18,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D																																										
511	Min.vahetuste vahel	Vahe esimese vahetusega liiga väike. Kui tööpäeva pikkus 19 h, siis vahe järgmisega 17 h. Vahe on:	19,00	17,00	Grupp	Roheline paksus kirjas	D																																										
Reegli liik	Rippmenüüst valitakse kontrolli liik. Valikud - MAKS. LUBATUD TUNNID PÄEVAS - MAKS LUBATUD TUNNID NÄDALAS - MIN VAHE VAHETUSTE VAHEL - MAKS ÖÖTÖÖLISE TUNNID VAHETUSES - MIN PUHKEAEG NÄDALAS - MIN PAUS VAHETUSES - PUUDUMISEGA KONFLIKT - TOPELT VAHETUS - MIN VAHE PÄEVADE VAHEL - TÖÖSUHTE KONFLIKT - LUBATUD ÜLE NORMI % - LUBATUD ALLA NORMI % - PLAAN PUUDUB																																																
Kirjeldus	Vaba teksti väli, kuhu saab kirjutada teksti, mida tööajatabelis kontrolli tulemusel kuvatakse. Näiteks Kontrolli liik MAKS LUBATUD TUNNID NÄDALAS NÄDALAS ON LUBATUD MAKSMAALSELT 40 TÖÖTUNDI. TÖÖTAJAL ON:																																																

Tingimuse tunnid	Tingimuse tunnid sisestatakse näiteks pausi pikkuse ja vahetuste vahele jääva vaba aja kontrollimiseks [MIN PAUS VAHETUSES; MIN VAHE VAHETUSTE VAHEL], kuna mõlema puhul tuleb jälgida kahte tingimust. Näiteks Töötajal peab iga 6 tunni kohta olema 0,5 h pausi. Veergu TINGIMUSE TUNNID sisestatakse 6 H ehk programm kontrolli, kas töötaja tööpäeva pikkus on 6 tundi. Veergu TUNDIDE PIIRMÄÄR peab olema sisestatud 0,5 H ehk kas 6 tunni kohta on töötajal 0,5 h pausi.
Tundide piirmäär	Sisestatakse tundide piirmäär, mille vastu kontrolli teostatakse. Näiteks maksimaalne lubatud tundide arv nädalas 48; maksimaalne tundide arv päevas 8. Kui tööajatabeli tundide arv ületab piirmäära, annab programm hoiatuse.
Kontrollimise ulatus	Valida saab, kas kontrollitakse tööajatabeli GRUPI või TÖÖTAJA kaupa. Töötaja kaupa kontrollides toimub kontroll üle kõikide tööajatabeli gruppide, kuhu töötaja on lisatud.
Värv	Valitakse teksti värv, millega kuvatakse tööajatabelis kontrolli tulemust.
Parameetri liik	Välja kasutatakse näiteks summeeritud töötaja korral, kuna neile rakenduvad tavatöötajatest erinevad tingimused. Valikud: PARAMEETER ON – kontrollitakse kas töötajale on lisatud parameeter SUMPERIOOD EI OLE PARAMEETRIT
Töötaja parameetrid	Parameetri liigile saab valida parameetrite loendist vastava parameetri, mille alusel kontrolli teostatakse näiteks SUMPERIOOD.
Reeglite grupi nr.	Sisestatakse reegli grupi tähis. Kontrolli teostatakse reegli grupi kaupa ning grupile määratud järjestuse alusel. Näiteks A GRUPP- kontrollib kõige üldisemad reeglid (vahetuse pikkus) B GRUPP- nädalas lubatud töötundide määr C GRUPP- puhkeaja kontroll D GRUPP- vahe eelmise vahetuse vahel E GRUPP- pausid vahetuse jooksul
Kinnitamisel nõutud	Tööajatabelit ei ole võimalik kinnitada, ega registreerida kui tabelis on määratud reeglitega vastuolu. Kontroll töötab üle tabelite juhuks kui töötaja on sisestatud mitmesse tabelisse. Eriõigused on aga töötajal, kellel on töötaja kaardi erandite all marker PERSONALISPETSIALIST.

1.1.20.15. Kinnitusringide seadistus

Kinnitusringide seadistust kasutatakse erinevate taotluste kinnitamisel. Seadistusega määratakse kinnitusringis olevad kinnitajad ja missugused e-kirjad kinnitajatele erinevate tegevuste korral saadetakse ning missugusele kinnitaja e-maili aadressile teavitus läheb. Seadistus tehakse asukohas:

[A VALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/KINNITUSRINGIDE SEADISTUS](#)

E-kirjade mallid, mida kasutatakse kinnitusringide seadistuses, seadistatakse asukohas:

[A VALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/X-TEE/E-MAILI MALLID](#)

Kinnitusringid (Palk365)

Otsing Uus Redigeeri loendit Kustuta Kinnitusringi kinnitajad Ava Excelis							
Kinnitusringi nr. ↑	Kirjeldus	Luba kustutada	Luba lisada	Luba asendada	Automaat... asendami...	Keela topelt kinn...	
LÄHETUS	Lähetus	☐	☒	☒	☐	☒	
→ PUHKUS	Puhkus	☒	☒	☒	☐	☒	
TÖÖAJATAB...	Töötajatabel	☒	☒	☒	☐	☒	

Veeru nimi	Kirjeldus
Kinnitusringi nr	Sisestatakse igale kinnitusringile unikaalne number/tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse kinnitusringi tähisele kirjeldus.
Luba kustutada	Marker selles veerus lubab kinnitusringi määratud kinnitajaid vajadusel käsitsi kustutada. Marker rakendub kõikidele kinnitajatele, kuid eraldi on võimalik see sama erioigus anda vaid personalispetsialistile. Sellisel juhul ei tehta seadistust siin väljal vaid TÖÖTAJATE ERANDITE seadistuses on marker LUBA MUUTA KINNITUSRINGI. Kinnitaja kustutamine ei muuda vaikeseadistust, vaid rakendub ainult ühekordselt vastavale ringile.
Luba lisada	Marker selles veerus lubab kinnitusringi kinnitajaid vajadusel käsitsi juurde lisada. Näiteks kui mingil põhjusel on vaja eelseadistatud ringi ühekordselt mõni kinnitaja lisada. Marker rakendub kõikidele kinnitajatele, kuid eraldi on võimalik see sama erioigus anda vaid personalispetsialistile. Sellisel juhul ei tehta seadistust siin väljal vaid TÖÖTAJATE ERANDITE seadistuses on marker LUBA MUUTA KINNITUSRINGI. Kinnitaja lisamine ei muuda vaikeseadistust, vaid rakendub ainult ühekordselt vastavale ringile.
Luba asendada	Marker selles veerus lubab kinnitusringi määratud kinnitajat vajadusel käsitsi asendada teise kinnitajaga näiteks kui kinnitaja on puhkusel ning ta ei saa taotlust kinnitada ning tema asemele soovitakse lisada teine kinnitaja. Marker rakendub kõikidele kinnitajatele, kuid eraldi on võimalik see sama erioigus anda vaid personalispetsialistile. Sellisel juhul ei tehta seadistust siin väljal vaid TÖÖTAJATE ERANDITE seadistuses on marker LUBA MUUTA KINNITUSRINGI. Kinnitaja asendamine ei muuda vaikeseadistust, vaid rakendub ainult ühekordselt vastavale ringile.
Automaatne asendamine	Markeri lisamisel suunatakse kinnitusring automaatselt kinnitajaks määratud töötaja asendajale ja/või juhile, kui kinnitaja ise puhkab. Olenevalt seadistusest asukohas PALGAARVESTUSE SEADISTUS väljal KINNITAJA ASENDAJA LIIK leitakse asendaja kas TÖÖTAJA KAARDI väljalt ASENDAJA NR või ASENDAJATE ANDMIKUST ehk asendajaks on puudumisele märgitud tegelik asendaja. Kas kinnitusring suunatakse edasi ainult asendajale või ka juhile või mõlemal, saab määrata KINNITUSRINGI KINNITAJA seadistuses.

	Kui asendaja ei ole jõudnud tööülesannete täita ning esialgu kinnitajaks märgitud töötajal puhkus lõppeb, suundub kinnitusring talle automaatselt tagasi. Suunamist juhib automaattöö KOODIPLOKIGA 24008482 parameetrijada UUENDA või HOL_UPDATE.
Näita kinnitusringi esitamisel	Lisades väljale markeri avaneb pärast taotluse esitamist kinnitusringi aken, kus on võimalik kinnitajaid kustutada, asendada, muuta (kui see on seadistusega lubatud) ning alles seejärel läheb taotlus kinnitusringile. Kui markerit lisatud ei ole, saadetakse taotlus kohe pärast esitamist kinnitusringile ning kinnitusringis olevaid kinnitajaid saab vaadata ja muuta alles siis, kui kinnitusring on juba aktiveeritud ning kinnitajatele emailid välja saadetud.
Keela topelt kinnitamine	Kui kinnitusringis on üks kinnitaja mitmes rollis näiteks nii asendajana kui ka juhina, siis ei saadeta talle kinnitamise tööülesannet topelt, vaid ta peab kinnitama ainult ühe korra ning teist rolli kinnitusringi sellisel juhul ei lisata. Samuti juhib marker seda, et kinnitajale ei saadeta tööajatabeli kinnitamisel iga tööajatabelis oleva töötaja kohta eraldi e-kirja ja tööülesannet, vaid ta saab ühe e-kirja ning peab kinnitama vaid ühe korra.
Luba ühekordne kinnitamine	Töötab sarnaselt eelmisele markerile, kuid väikese erinevusega. Kui töötaja on samas kinnitusringis kahes erinevas rollis nt asendaja ja juht, siis kinnitusringi jäetakse mõlemad rollid alles, kuid kinnitama peab töötaja vaid ühe korra ja sellega lisatakse kinnitused mõlema rolli eest. Kui töötaja tühistab oma kinnituse, siis tühistab ta korraga mõlema rolli kinnitused.
Vaja kinnitada e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitajale kui kinnitamise tööülesanne temani jõuab.
Tagasi lükkamise e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui keegi kinnitajatest ei ole nõus kinnitama ning saadab tööülesande esitajale tagasi. E-kiri saadetakse ainult nendele kinnitusringis olijatele, kes on tagasi lükkamise ajaks juba jõudnud oma kinnituse juba lisada.
Kinnitamise tühistamise e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui keegi kinnitajatest on oma kinnituse tühistanud. E-kiri saadetakse ainult nendele kinnitusringis olijatele, kes on kinnituse tühistamise ajaks juba jõudnud oma kinnituse lisada.
Kinnitatud e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui töövoog lõppenud ning taotlus/tööajatabel on lõplikult kinnitatud.
Tühistamise e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui taotluse/tööajatabeli esitaja tühistab oma esitamise. E-kiri saadetakse ainult nendele kinnitusringis olijatele, kes on tagasi võtmise ajaks juba jõudnud on kinnituse lisada.
Muutuse e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui puhkuseavalduse esitaja soovib esitatud avaldust muuta. E-kiri saadetakse ainult nendele kinnitusringis olijatele, kes on selleks ajaks juba jõudnud avalduse kinnitada. Tööajatabelite ja muude taotluste kinnitusringis seda valikut ei kasutata.

Vaja vormistada e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse siis, kui kinnitatud puhkuseavaldus on vaja vormistada tegelikult puudumiseks. Meili saatmise aeg seadistatakse TAOTLUSE SEADED kaardi lintmenüü nupu PUUDUMISE LIIGID alt avanevas loendis veerus VAJA VORMISTADA AJAVALLEM. Tööajatabelite ja muude taotluste kinnitusring seda valikut ei kasuta.
Vormistatud e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui taotlus/tööajatabel on vormistatud või tööajatabel on registreeritud palgaarvestuse aluseks.
Peatamise e-maili mall	Valitakse eelnevalt seadistatud e-maili mall, mis saadetakse kinnitusringis olijatele, kui töötaja puudumine peatatakse.
Nõua keeldumise põhjust	Marker lisatakse juhul, kui taotluse tagasi lükkamisel nõutakse tagasilükkamise põhjenduse lisamist.
Outlook	Puudumine lisatakse puhkuseavalduse esitajale Outlook kalendrisse pärast avalduse esitamist. Kui puhkuseavalduse esitab volitatud isik, lisatakse puhkus volitatud isiku kalendrisse ning puhkajale saadetakse koosoleku kutse.
Luba tagasi võtta üks samm (tööajatabel)	Markeriväli töötab vaid tööajatabelite kinnitusringidega. Markeri lisamisel töötab kinnitusring järgmiselt: - Tööajatabelit saab esitaja tagasi võtta ainult seni, kuni keegi ei ole veel tabelit kinnitanud. Hiljem kui esitaja soovib parandust sisestada ei ole tagasi võtmine tal enam võimalik. - Tööajatabeli kinnitust saab kinnitaja tagasi võtta seni kui järgmine kinnitaja ei ole veel enda poolt kinnitanud. - Lõplikult kinnitatud tööajatabelis saab kinnituse tagasi võtta ainult viimane kinnitaja ning siis tabeli tagasi saata eelmisele kinnitajale. Ilma markerita on esitajal igal ajal võimalik kinnitusringis olev tööajatabel parandamiseks tagasi võtta. Samuti saab kinnitaja oma kinnituse tühistada ja tabeli esitajale tagasi saata seni, kuni tabel ei ole lõplikult kinnitatud. Lõplikult kinnitatud tabelit saab parandamiseks avada esitaja.

1.1.20.15.1. Kinnitusringi kinnitajad

Igale seadistatud kinnitusringile lisatakse vaikekinnitajad. Selleks on kinnitusringide lintmenüül nupp **KINNITUSRINGI KINNITAJAD**. Avanevasse loendisse lisatakse kinnitajad nende kinnitamise järjekorras ja määratakse missugune e-kiri, millise tegevuse korral kinnitajale saadetakse.

Kinnitusringi seaded (Palk365)

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Dimensioonide tingimused Ava Excelis									
Sorteerimise jknr. ↑		Kinnitaja liik	Kinnitaja nr.	Kinnitaja liik	Luba projekti asendaja	Luba töötaja asendaja	Luba ülemus asendajana	Para... kinn...	Pers...
1		Asendajad		Asendaja	☐	☒	☐	☐	☐
→ 2	⋮	Ülemus		Otsene juht	☐	☒	☒	☐	☐
3		Saada e-mail		Personalispetsialist	☐	☐	☐	☐	☐

Veeru nimi	Kirjeldus
Sorteerimise jknr	Sisestatakse kinnitajate järjestus kinnitusringis.
Kinnitaja liik	Kinnitusringi saab kinnitajaid lisada kinnitaja liikide lõikes. Valikud on järgmised: • ESITAJA – ei ole kasutusel puhkuseavalduste kinnitusringis. ESITAJA määratakse nt TÖÖAJATABELI GRUPI seadistuses ning ainult temal on õigus tööajatabelit kinnitusringile esitada. KULUARUANNETE puhul saab esitajaks olla töötaja, kellel on õigus teiste töötajate eest aruandeid koostada ja esitada. • VASTUTAJA – ei ole kasutusel puhkuseavalduste kinnitusringis. VASTUTAJA saab määrata TÖÖAJATABELI GRUPI seadistuses. Vastutajale kuvatakse TÖÖTAJA PORTAALI kuhjas MINU TÖÖAJATABEL, tema vastutusel olevaid tööajatabeleid. Vastav seadistus tuleb teha ka asukohas TÖÖAJATABELI SEADISTUS kiirkaart PROJEKTID väli TÖÖTAJA PORTAALI VAADE valik TÖÖAJATABEL. KULUARUANNETE kinnitusringis on vastutajaks kuluaruande omanik. SÜNDMUSE TAOTLUSEL on vastutajaks sündmuse organiseerija. • TÖÖTAJA – valitakse juhul, kui kinnitajaks on kindel töötaja. Veergu KINNITAJA NR tuleb valida TÖÖTAJATE LOENDIST töötaja nr. SÜNDMUSE TAOTLUSE ja VARADE kinnitusringis, kui KINNITAJA NR väljale ei ole töötajat valitud, on kinnitajaks taotluse omanik. • AMET – veergu KINNITAJA NR tuleb määrata kinnitajaks kindel ametikoht AMETIKOHTADE loendist. Kui valitud ametikohal töötab mitu töötajat, on nad automaatselt kõik kinnitusringis osalejad. • TÖÖTAJA JUHT – kinnitaja leitakse TÖÖTAJA KAARDI väljalt JUHI NR. • SAADA E-MAIL - veergu KINNITAJA NR tuleb valida TÖÖTAJATE LOENDIST töötaja, kellele saadetakse e-kiri, kuid kes ei pea kinnitama. Näiteks raamatupidaja, kes saab pärast puhkuseavalduse/tööajatabeli kinnitamist ja vormistamist sellekohase teavituse. • ASENDAJAD/TÖÖTAJAD – kinnitamise ülesanne saadetakse puhkuseavaldusele lisatud asendajatele. • PUHKUSE KINNITAJA (TÖÖTAJA KAARDILT) – puhkuseavalduse kinnitaja leitakse TÖÖTAJA KAARDI väljalt PUHKUSE KINNITAJA. • PROJEKTJUHT – on kasutusel aktipõhises tööajatabelis ja kuluaruannetes. Projektijuht leitakse seadistusest TÖÖAJATABELI PROJEKTID veerust PROJEKTJUHI NR. • PROJEKTI VASTUTAJA - on kasutusel aktipõhises tööajatabelis ja kuluaruannetes. Projektijuht leitakse seadistusest TÖÖAJATABELI PROJEKTID veerust VASTUTAJA/KINNITAJA NR.

	• STRUKTUURIJUHT 1/STRUKTUURIJUHT 2 – kinnitaja leitakse struktuuri seadistusest 1. ja 2. taseme osakondadele märgitud juhtide seast. • PÕHIVARA VASTUTAV ISIK – võimalik kasutada varadega seotud kinnitusringides, kus kinnitajaks on põhivara eest vastutav isik. • ESITAJA JUHT – kinnitajaks leitakse taotluse esitaja juht. • ASENDAJATE JUHID/TÖÖTAJATE JUHID – kasutatakse näiteks masstaotlustega, kus ühe taotluse peal on korraga mitu töötajat. Kinnitajateks leitaks sellisel juhul kõikide töötajate juhid või puhkuse asendajad.
Kinnitaja nr	Olenevalt veergu KINNITAJA LIIK valitud tähisest avaneb kinnitaja valimiseks kas TÖÖTAJATE LOEND või AMETIKOHTADE LOEND .
Kinnitaja liik	Vabateksti väli, kuhu saab sisestada informatsiooni selle kohta, mis rolli kinnitaja kinnitusringis täidab. Teksti kuvatakse kinnitusringide infos, logikannetes, puhkuseavalduste loendis.
Luba projekti asendaja	Kui kuluaruanne on seotud TÖÖAJATABELI PROJEKTIDEGA , siis on võimalik kinnitamise tööülesanne suunata edasi projektijuhi asendajale, kui projektile märgitud juht aruande esitamise hetkel puhkab. Projektijuhi asendaja leitakse asukohast TÖÖAJATABELI PROJEKTID/VEERG VASTUTAJA/KINNITAJA ASENDAJA NR .
Luba töötaja asendaja	Kui vaikeseadistuses määratud kinnitaja on kinnitusringi algatamise hetkel juba puhkusel, siis lisatakse tema asemele kinnitajaks automaatselt TÖÖTAJA KAARDI väljale ASENDAJA NR valitud töötaja või puhkusele määratud asendaja. Kumb asendaja kinnitusringi lisatakse saab seadistada asukohas PALGAARVESTUSE SEADISTUS väli KINNITAMISE ASENDAJA LIIK. Kui märgitud on nii väli LUBA TÖÖTAJA ASENDAJA ja LUBA ÜLEMUS ASENDAJANA, siis esmalt suundub kinnitusring töötaja asendajale ning kui ka asendaja puhkab, siis alles juhile. Kui üksiki väli märgitud ei ole, siis kinnitamise tööülesanne edasi ei suundu.
Luba ülemus asendajana	Kui vaikeseadistuses määratud kinnitaja on kinnitusringi algatamise hetkel juba puhkusel, siis lisatakse tema asemele kinnitajaks automaatselt TÖÖTAJA KAARDI väljale JUHI NR valitud töötaja. Kui märgitud on nii väli LUBA TÖÖTAJA ASENDAJA ja LUBA ÜLEMUS ASENDAJANA, siis esmalt suundub kinnitusring töötaja asendajale ning kui ka asendaja puhkab, siis alles juhile. Kui üksiki väli märgitud ei ole, siis kinnitamise tööülesanne edasi ei suundu.
Paralleelne kinnitamine	Vaikimisi toimub kinnitamine veergu JÄRJESTUSE NR sisestatud järjekorra alusel. Markeri lisamine võimaldab kinnitada puhkuseavaldust paralleelselt. Näiteks on puhkuseavaldusele märgitud kolm asendajat, siis saavad nemad tööülesande kõik ühel ajal ning saavad samal ajal ka kinnitada.
Üks mitmest kinnituse grupp	Kinnitusringi saab lisada kinnitajate grupi, kellele kõigile saadetakse kinnitamise tööülesanne korraga, aga vaid üks neist peab töövoos kinnitama ning töövoog liigub seejärel edasi järgmisele kinnitajale. Kinnitaja grupi lisamiseks peab kõigile grupi liikmetele lisama siia veergu ühe ja selle sama tähise.
Personalispetsialist	Määratakse isik, kellel on kinnitusringis personalispetsialisti ehk laiendatud õigused. Näiteks saab see isik koostada teiste töötajate eest puhkuseavaldusi ning tühistada lõplikult kinnitatud avaldusi.

Lubatud riikidele	Kinnitajale saab määrata täiendava tingimuse, mille puhul lisatakse kinnitaja kinnitusringi. Valikud: • EU • MITTE EU Tähised EU ja MITTE EU tuleb eelnevalt lisada seadistuse asukohas RIIGID/REGIOONID veerus KULUARUANDE RIIGI TÜÜP.
Lubatud riigi koodile	Kinnitajale saab määrata täiendava tingimuse riikide koodid, mille puhul lisatakse kinnitaja kinnitusringi. Väljale saab lisada erinevad riigid nt AE/MO/KE. Rakendub ainult sündmuse taotluse kinnitusringides.
Miinum summa	Kasutatakse nt lähetuskorraldustega seotud kinnitusringides, kus kinnitamine on seotud lähetuse maksumusega. Väljale sisestatakse summa alates millest saadetakse lähetuskorraldus kinnitamiseks vastavale kinnitajale. Nt kui lähetuse kulud ületavad 1000 eurot, siis peab lähetuskorralduse kinnitama ka eelarvejuht. Sellisel juhul tuleb üheks kinnitajaks lisada ka eelarvejuht ning sisestada tema reale väljale MIINIMUM SUMMA väärtuseks 1000.
Dimensioonidega	Võimalik on määrata dimensioonid, mille puhul peab reale määratud kinnitaja kuluaruande kinnitama. Dimensioonide lisamiseks on lintmenüül nupp DIMENSIOONIDE TINGIMUSED.
Kontode filter	Võimalik on väljale määrata pearaamatukontod, mille puhul peab reale määratud kinnitaja kuluaruande kinnitama.
Vaja kinnitada e-maili mall	Üldine e-maili mallide valik tehakse kinnitusringi seadistuses ja kõikidele kinnitajatele saadetakse ühe ja sama malli alusel loodud e-mail. Kuid kinnitajate loendis on võimalik teha erisusi ning saata igale kinnitajale erineva sisuga e-mail taotluse kinnitamise vajaduse kohta.
Kinnitatava töötaja filter	Võimalik on väljale määrata töötajad, kelle puhul peab reale määratud kinnitaja taotluse kinnitama.
Alates/kuni kuupäev	Kinnitajaid on kinnitusringi võimalik määrata kuupäeva põhiselt sisestades alates ja/või kuni kuupäevad.
Põhjendab vead	Kasutatakse vaid puhkuseavalduste korral. Markeriga määratakse kinnitusringis see kinnitaja nt töötaja juht, kes peab enne kinnitamist sisestama põhjenduse, miks ta lubab töötaja puhkusele, mis ei vasta ettevõtte poolt määratud puhkuse kasutamise reeglitele. Nt võtab töötaja talvepuhkust suvisel perioodil.
Luba muutmine	Markeriga määratud töötajal on õigus tööajatabelit kinnitusringil olles muuta, kui tööülesanne temani jõuab. Teistel kinnitajatel tööajatabeli muutmise õigust ei ole, vaid nad saavad tabeli esitajale parandamiseks tagasi saata.
Tagasi lükatud teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui üks kinnitusringis osalejatest keeldub taotluse kinnitamisest ning lükkab selle esitajale tagasi. Kiri saadetakse vaid nendel kinnitajatele, kes on tagasi lükkamise hetkeks jõudnud enda poolt juba taotluse kinnitada. Puhkusetootluse esitajale kuvatakse tagasi lükkamise teavitust ka TÖÖTAJA PORTAALIS, kust see on võimalik kohe avada.
Tühistatud teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui esitaja on taotluse parandamiseks tagasi võtnud ehk tühistanud kinnitusringi. Kiri saadetakse vaid nendel kinnitajatele, kes on tagasi lükkamise hetkeks jõudnud enda poolt juba taotluse kinnitada.
Vaja kinnitada teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui kinnitamise tööülesanne temani jõuab.

Kinnitatud teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui kinnitusring on lõppenud ning taotlus on lõplikult kinnitatud.
Kinnitamise tühistamise teavitus	Kinnitajale saadetakse e-kiri kui üks kinnitajatest oma kinnitamise tühistanud. Kinnitamise tühistamise järgselt saab kinnitaja taotluse esitajale parandamiseks tagasi saata.
Vaja vormistada teavitus	Kinnitusringis määratud töötajale saadetakse e-kiri kui puhkusavaldus on vaja vormistada tegelikult puudumiseks. Funktsionaalsus on kasutusel vaid puhkuseavaldustel.
Vormistatud teavitus	Kinnitusringis määratud töötajatele saadetakse e-kiri kui taotlus on vormistatud või töötajatabel on registreeritud palgaarvutuse aluseks.
Sündmuse ettemaksu teavitus	Kinnitusringis määratud töötajatele saadetakse e-kiri kui SÜNDMUSE TAOTLUS on kinnitatud ja töötaja soovib saada ettemaksu. Veerg/väli on vaikimisi peidus ning tuleb isikupärastamisega välja tuua.
Saada teavitus töötajale	Valikud: • ETTEVÕTTE – teavitus saadetakse kinnitaja ettevõtte e-maili aadressile, mis on sisestatud TÖÖTAJA KAARDI kiirkaardil TÖÖTAJA AADRESS JA KONTAKT väljale ETTEVÕTTE E-POST. • ISIKLIK – teavitus saadetakse kinnitaja isiklikule e-maili aadressile, mis on sisestatud töötaja kaardi kiirkaardil TÖÖTAJA AADRESS JA KONTAKT väljale ISIKLIK E-POST. • MÕLEMALE – teavitus saadetakse kinnitajale nii ettevõtte kui ka isiklikule e-maili aadressile.
Automaatne kinnitamine	Valik töötab vaid puhkuseavalduste kinnitusringides. Kinnitaja, kellele on lisatud automaatse kinnitamise marker, ei pea ise puhkuseavaldust kinnitama, vaid seda teeb BC tema eest automaatselt. Kuigi kinnitus lisatakse automaatselt, saadetakse siiski kinnitajale soovi korral e-mail ning kinnitaja saab soovi korral ka automaatselt lisatud kinnituse tühistada. Kinnitusringi logides on võimalik ka jälgida, kelle kinnitus on puhkuseavaldusele lisatud automaatselt.

1.1.20.16. **Brigaadid**

Brigaadipõhise tööajatabeli seadistus avaneb asukohast:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL365/HALDUS/TÖÖAJATABEL/BRIGAADID](#)

Uue brigaadi kirjeldamiseks on loendi lintmenüül nupp [UUS](#), olemasoleva rea redigeerimiseks [REDIGEERI LOENDIT](#).

1.1.21.1. TÖR töötamise liikide klassifikaator

Vajalik on seadistada HRM4Baltics [TÖÖLEPINGUTE JA TÖÖTAMISE LIIKIDE \[TÖR\]](#) vahelised seosed. Vastava seadistuse tegemise eeldusena tuleb esmalt sisestada [Maksu- ja Tolliameti](#) tööregistri [TÖÖTAMISE LIIKIDE KLASSIFIKAATORI](#). Klassifikaatorid seotakse seejärel [TÖÖLEPINGU LIIKIDE, PASSIIVSUSE PÕHJUSTE, LAHKUMISE ALUSTEGA](#).

1.1.21.2. TÖR peatamise liikide klassifikaator

Vajalik on seadistada HRM4Baltics [PASSIIVSUSE PÕHJUSTE](#) ning TÖR'i [PEATAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATORI](#) vastavused. Vastava seadistuse tegemise eeldusena tuleb esmalt sisestada [Maksu- ja Tolliameti](#) tööregistri [PEATUMISTE ALUSTE KLASSIFIKAATORI](#). Seda on võimalik teha järgmises asukohas:

1.1.21.3. TÖR lõpetamise aluste klassifikaator

Vajalik on seadistada HRM4Baltics [LAHKUMISE ALUSTE](#) ning TÖR'i [LÕPETAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATOR](#) vastavused. Vastava seadistuse tegemise eeldusena tuleb esmalt sisestada [Maksu- ja Tolliameti](#) tööregistri [LÕPETAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATORI](#). Klassifikaatorid seotakse seejärel [TÖÖLEPINGU LIIKIDE, PASSIIVSUSE PÕHJUSTE, LAHKUMISE ALUSTEGA](#).

1.1.21.4. TÖR muud vajalikud seadistused

Töötamise registrisse andmete edastamise kasutamiseks muud vajalikud seadistused on:

1. Seadistada HRM4Baltics [TÖÖLEPINGUTE](#) ja [TÖR SAATMISE LIIGI](#) seosed.
2. Seadistada HRM4Baltics [TÖÖLEPINGUTE](#) ja [TÖR TÖÖTAMISE LIIKIDE KLASSIFIKAATORI](#) seosed.
3. Seadistada HRM4Baltics [PASSIIVSUSE PÕHJUSTE](#) ning TÖR'i [PEATAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATORI](#) vastavused.
4. Seadistada HRM4Baltics [LAHKUMISE ALUSTE](#) ning TÖR'i [LÕPETAMISE ALUSTE KLASSIFIKAATOR](#) vastavused.
5. Üle X-tee nii Haigekassa kui ka TÖR infosüsteemiga andmevahetusliidestuse toimimiseks on vajalik eelnevalt teha ka X-tee seadistused asukohas:
[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/X-TEE->X-TEE SEADED](#)
Siin seadistatakse ka [TEAVITUSE AJAVARU VALEM](#), s.t mitu päeva enne TÖR's registreeritava sündmuse toimumist Business Centrali sisestatud info kohta üle X-tee TÖR'i info saadetakse.
6. Soovi korral võib seadistada ka vastavused ettevõtte [TÖÖKOHTADE AADRESSID](#) ning Maksu- ja Tolliameti ning Statistikaameti poolt kasutatavate [AADRESSI KLASSIFIKAATORI](#) väärtuste vahel. (Klassifikaatori väärtused leiab [Maa-ameti ADS aadressiteenuse otsinguga](#))

1.1.22. KOOLITUS

HRM4Baltics mooduli töötajate koolitustega seotud funktsionaalsuse kasutamiseks on vajalik esmalt teha teatud seadistused.

Seadistusi on võimalik teha asukohas: [AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/KOOLITUS](#)

1.1.22.1. Koolituse liigid

Seadistusega saab kasutaja määrata oma ettevõttes kasutatavad [KOOLITUSTE LIIGID](#) ning liikidele omakorda [ALAMLIIGID](#).

Uue [KOOLITUSE LIIGI](#) sisestamiseks tuleb valida akna lintmenüül nupp [UUS](#) ja sisestada [KOOLITUSE LIIGI TÄHIS](#) ja [NIMETUS](#).

Vali - Koolituse liigid (HRM4Baltics)

Kood ↑	Nimetus	Puudumise põhjuse tähis	Topeit töötaja kontroll
→ E-OPE	E-Õpe	KOOLITUS_T	☐
INFOPÄEV	Infopäev	V_KOOL	☐
KONVERENTS	Konverents	V_KOOL	☐
KOOLITUS	Koolitus	V_KOOL	☐
SEMINAR	Seminar	V_KOOL	☐
TEABEPÄEV	Teabepäev	V_KOOL	☐

Kui koolituse kaardilt soovitakse koolitusel osalemist registreerida puudumisena, tuleb veergu [PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS](#) määrata puudumise liik, millega koolitusel osalemine registreeritakse. Puudumine võib olla nii tunni- kui ka päevapõhine. Tunnipõhise puudumise korral leitakse puudunud tundide arv koolituse kaardi väljalt [TUNNID](#).

Lisaks on võimalik koolituse liigi peal seadistada, kas ühte töötajat saab koolitusele lisada mitme reaga või mitte. Seadistus tehakse veerus [TOPELT TÖÖTAJA KONTROLL](#). Vaikimis on töötaja mitmekordne lisamine lubatud.

[KOOLITUSE LIIGILE ALAMLIIGI](#) lisamiseks on lintmenüül nupp [ALAMLIIGID](#).

1.1.22.2. Koolituse valdkonnad

Seadistusega [KOOLITUSE VALDKONNAD](#) saab määrata ettevõttes kasutatavad [KOOLITUSTE VALDKONNAD](#).

Uue [KOOLITUSE VALDKONNA](#) sisestamiseks valitakse akna [REDIGEERI – KOOLITUSE VALDKONDADE LOEND](#) lintmenüül [UUS](#) ja sisestatakse [KOOLITUSE VALDKONNA TÄHIS](#) ja [NIMETUS](#).

1.1.22.3. Koolitusfirmad

Loendisse sisestatakse [KOOLITUSFIRMAD](#), keda soovitakse kasutada [KOOLITUSE KAARDIL](#). Koolitusfirmad saab siduda ka Business Central finantsmooduli [HANKIJATE LOENDIS](#) kirjeldatud ettevõtetega. Hankija kaardil on päises olemas ka nupp [LOO KOOLITUSFIRMA](#), mis võimaldab hankijast luua automaatselt koolitusfirma.

Hankija kaart

HK00003 · Koolitaja OÜ

× Vastloodud hankijate alusel saate automaatselt luua kontaktid. Loo hankijatest kontaktid | Keela teavitused

Avaleht Nõua kinnitust Uus dokument Hankija Hinnad ja hinnaalandid Aruanne Rohkem suvandeid

Loo koolitusfirma Kontakt Ühenda... Rakenda mall Saada meilisõnum Maksa hankija Päri äriregistrist...

Üldine Kuva vähem

Nr. HK00003 Sisseostja tähis

Nimetus Koolitaja OÜ Vastutuskuskes

Lukus Keela otsing nime järgi

Privaatsus blokeeritud Ettevõtte suuruse tähis

Hankijate loendiga seose loomiseks saab veerust [HANKIJA NR](#) valida eelnevalt loendisse lisatud hankija. Uue [HANKIJA KAARDI](#) sisestamiseks valitakse akna [HANKIJATE LOEND](#) lintmenüül [UUS](#) ja täidetakse avaneval [HANKIJA KAARDIL](#) vajalikud väljad. Uue hankija kaardi saab luua vaid vastavate õigustega BC kasutaja. Enamasti sisestavad Business Central finantsmoodulisse [HANKIJA KAARTE](#) mitte personalitöötajad, vaid kas raamatupidajad või sisseostjad. Seega võiks paluda [HANKIJA KAARDI](#) loomisel nende abi. Juhul kui aga siiski on vaja lisaabi, soovitame kontakti võtta ettevõttele Business Central osas kasutajatuge pakkuva Digmatrix Estonia kontaktisikuga.

Koolitusfirmad (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta

No. ↑	Nimi ▼	Hankija nr.	Hankija nimi	Koolitusi
→ H00011	Koolitaja OÜ	H00011	Koolitaja OÜ	20
H00014	Koolitusekspert AS	H00014	Koolitusekspert AS	2

1.1.22.4. Koolituse kululiigid

Koolituse **KULULIIKIDE** seadistustes saab kasutaja määrata oma ettevõttes kasutatavad koolituste **KULULIIGID**, nende kuvamise järjestuse koolituse kaardil, kulu pearaamatusse konteerimise liigi ja seose.

Vali - Koolituskulu liigid (HRM4Baltics) + Uus Redigeeri loendit

Kood ↑	Nimetus	Veeru jrk nr.	Konteerimise liik	Konteerimise nr.	Ostudokumendi summa liik
→ KOOL	Koolituse kulu	1	PR konto	3659	Summa KM-ga
MAJUT	Majutuskulu	2	PR konto	8430	Summa KM-ga
SÖIT	Sõidukulu	3	PR konto	6511	Summa KM-ga
TOIT	Toitlustus	4	PR konto	8713	Summa KM-ga

Uue **KULULIIGI** seadistamiseks valitakse akna lintmenüül nupp **UUS** ja sisestatakse **KULULIIGI** seadistus.

Veerg	Selgitus
Kood	Sisestatakse koolituskulu tähis.
Nimetus	Sisestatakse koolituskulu nimetus.
Veergu jrk nr	Määratakse kululiikide kuvamise järjestus koolituse kaardil. Kululiigid kuvatakse kasvavas järjestuses.
Konteerimise liik	Koolituse kaardil jagatud koolitusega seotud kulud on võimalik lisada/siduda BC finantslahenduse ostuarvega, tellimusega, kreditarvega. Kulude sidumiseks tuleb määrata, mis liiki kuluga on tegemist. Valikud: - PR KONTO – kulu saab siduda pearaamatu kontoga - KAUP – kulu saab siduda kaubakaardiga - PÕHIVARA - kulu saab siduda põhivara kaardiga - KULUD (KAUP) - kulu saab siduda põhivara kaardiga - TÜHI – kulu ei ole seotud finantslahendusega
Konteerimise nr	Vastavalt eelnevas veerus tehtud valikule, avaneb valiku tegemiseks ja seose loomiseks: - KONTOPLAAN - KAUPADE LOEND - PÕHIVARADE LOEND - KAUBA KULUDE LOEND
Ostudokumendi summa liik	Määratakse kas koolituskulu lisamisel ostuarvele arvutatakse sellest ka käibemaks või lisatakse summa üks-ühele. Valikud:

Küsimustiku rea seadistus				✓ Salvestatud	
Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Kopeeri read teiselt küsimustikult					
Tüüp	Punkti väärtus	Kirjeldus	Vastuse tüüp		
→ Pealkiri		1. Koolituse sisu			
Küsimus		1.1. Mis motiveeris sind koolitusel osalema?	Tekst		
Vastus					
Küsimus		1.2. Kas koolitusel käsitletud teemad vastasid ...	Üks vastus		
Vastus	5	5 - vastasid täielikult			
Vastus	4	4 - enam-vähem			
Vastus	3	3 - ei oska öelda			
Vastus	2	2 - üldiselt mitte			
Vastus	1	1 - ei vastanud üldse			
Küsimus		1.3. Kuidas hindad koolituse sisu/programmi k...	Üks vastus		
Vastus	5	5 - suurepärase			
Vastus	4	4 - väga hea			
Vastus	3	3 - hea			
Vastus	2	2 - võib rahule jääda			
Vastus	1	1 - kesine			
Küsimus		1.4. Kuidas hindad teemakäsitletuse ulatust/aktu...	Üks vastus		
Vastus	5	5 - suurepärase			
Vastus	4	4 - väga hea			
Vastus	3	3 - hea			
Vastus	2	2 - võib rahule jääda			
Vastus	1	1 - kesine			
Küsimus		1.5. Nimeta koolitusel käsitletud enim kasulikk...	Tekst		
Vastus					

Veerg	Selgitus
Tüüp	Valitakse rea liik. Valikud: PEALKIRI – valitakse reale, kuhu sisestatakse pealkiri. Näiteks saab pealkirja rida kasutada erinevat liiki küsimuste grupeerimiseks – küsimused koolituse sisu kohta, küsimused koolitaja kohta jne. KÜSIMUS – valitakse reale, kuhu sisestatakse küsimus. VASTUS - valitakse reale, kuhu sisestatakse vastuse variandid või kuhu vastaja saab sisestada vaba teksti. Vaba teksti eeldava vastuse korral jäetakse real veerg KIRJELDUS tühjaks.
Punkti väärtus	Seadistatud punktide alusel arvutatakse välja vastuste keskmine punktihinne.
Kirjeldus	Kirjelduse veergu sisestatakse olenevalt rea tüübist kas küsimus või vastuse variandid. Vaba teksti vastuse korral jäetakse veerg tühjaks.
Vastuse tüüp	Vastuse tüüp tuleb määrata reale, mille tüüp on KÜSIMUS . Valikud: TEKST – küsimuse vastus tuleb sisestada vaba tekstina ÜKS VASTUS – valida saab vaid ühe pakutud vastuse variantidest MITU VASTUST – valida saab mitu pakutud vastuse variantidest

Küsimusi on võimalik ühelt küsimustikult teisele ka kopeerida. Kopeerimiseks tuleb avada küsimustik, millele soovitakse küsimusi lisada ning seejärel vajutada lintmenüül nuppu **KOPEERI READ TEISELT KÜSIMUSTIKULT**.

Küsimustiku rea seadistus

Otsing + Uus Redigeeri loendit Kustuta Kopeeri read teiselt küsimustikult Kuva menüüna

Küsimustiku kood ↑	Tüüp	Punkti väärtus	Kirjeldus	Vastuse tüüp
→ SISEELAMINE	Pealkiri		HINNANG KOOLITAJALE	
SISEELAMINE	Küsimus		Kuidas hindad koolitajat?	Üks vastus
SISEELAMINE	Vastus	5	5 - väga meeldis	
SISEELAMINE	Vastus	3	3 - oleksin oodanud paremat	
SISEELAMINE	Vastus	1	1 - üldse ei meeldinud	
SISEELAMINE	Küsimus		Mida oleks koolitaja võinud teha teisiti?	Tekst
SISEELAMINE	Vastus			
ÜLDINE	Pealkiri		ÜLDINE KOOLITUSE KORRALDUS	
ÜLDINE	Küsimus		Kuidas jäid rahule koolituse üldise korralduse...	Tekst
ÜLDINE	Vastus			
ÜLDINE	Küsimus		Kuidas meeldis koolituse toimumise asukoht?	Tekst
ÜLDINE	Vastus			

OK Tühista

Avaneb loend teistele küsimustikele lisatud ridadega, kus saab soovitud read ära märkida ning kopeerida need seadistatavale mallile.

1.1.23. VARAD

1.1.23.1. Töötaja vara kategooriad

HRM4Baltics mooduli [TÖÖTAJATE VARADE LOEND](#) kasutamiseks on vajalik eelnevalt seadistada:

- [VARA KATEGOORIAD](#),
- kategooriate kaupa [VARA LIIGID](#)
- liikide kaupa [VARA ALAMLIIGID](#)
- igale vara kategooriale saab seadistada erineva [NUMBRISEERIA](#). Kui erinevat numbriseeriat ei määrata, peab üldine numbriseeria olema määratud asukohas [PALGAARVESTUSE SEADISTUS](#).

Seadistust on võimalik teha asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/VARAD/TÖÖTAJA VARA KATEGOORIAD](#).

Uue [VARA KATEGOORIA](#), [LIIGI](#) ja/või [ALAMLIIGI](#) seadistamiseks tuleb vastava akna lintmenüül valida [UUS](#) ja sisestada sobivad [VARA KATEGOORIA](#), [LIIGI](#) ja [ALAMLIIGI](#) soovitud [TÄHISED](#) ning neile vastavad [KIRJELDUSED](#).

Veergudesse [VASTUTAJA LIIK](#) ja [KINNITAJA NUMBER](#) saab teha seadistused, mida kasutatakse aruannetes [VARADE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTMISAKT](#) (sh [VARADE VASTUVÕTMINE](#), [VARADE ÜLEANDMINE](#) ja [RINGKÄIGULEHT](#))

Veergu [VASTUTAJA LIIK](#) saab valida, kas vastava [VARA KATEGOORIA](#), [LIIGI](#) ja/või [ALAMLIIGI](#) eest vastutab [TÖÖTAJA](#) või [JUHT](#). Juhul kui on veergu [VASTUTAJA LIIK](#) valitud [TÖÖTAJA](#), siis veergu [KINNITAJA NR](#) saab valida väljalt avanevast [TÖÖTAJATE LOENDIST](#) soovitud kinnitaja.

Väli	Selgitus
Kood	Võimaldab sisestada antud VARA KATEGOORIA , LIIGI ja/või ALAMLIIGI tähise.

Kirjeldus	Võimaldab sisestada VARA KATEGOORIA, LIIGI ja/või ALAMLIIGI tähisele vastava kirjelduse.
Vastutaja liik	Võimaldab määrata vastava VARA KATEGOORIA, LIIGI ja/või ALAMLIIGI tähise puhul vastutaja liigi. Võimalikud valikud: • TÜHI • JUHT • TÖÖTAJA
Kinnitaja liik	Juhul kui olete veergu VASTUTAJA LIIK valinud TÖÖTAJA , siis veergu KINNITAJA NR saate valida väljalt avanevast TÖÖTAJATE LOENDIST soovitud kinnitaja.
Numbriseeria	Veergu kuvatakse ainult KATEGOORIA seadistuse peal. Igale kategooriale on võimalik määrata oma numbriseeria, mis varale selle loomisel omistatakse. Juhul kui eraldi numbriseeriaid ei soovita kasutada, antakse varale number üldisest seadistusest, mis tehakse asukohas PALGAARVESTUSE SEADISTUS . Uue vara loomisel lisatakse vara kaardile number alles pärast seda kui on valitud vara kategooria.
Kasutusperiood	Veergu kuvatakse ainult loendis VARA ALAMLIIGID . Võimalik on määrata varale kasutusperioodi nt sisestades veergu 5A tähendab, et vastavat vara alamliiki on lubatud kasutada töötajale väljastamise kuupäevast alates 5 aastat. Lubatud kasutuse lõpukuupäev arvutab programm välja automaatselt ning kuvab loendis TÖÖTAJA VARAD .

1.1.23.2. Ringkäigulehe mallid

Aruande [RINGKÄIGULEHT](#) koostamiseks saab luua eelseadistatud aruandemalle asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/VARAD-> RINGKÄIGULEHE MALLID](#)

Avanenud aknas sisestage seadistava aruandemalli peamine info:

Väli	Selgitus
Malli nr	Võimaldab sisestada aruandemalli tähise.
Kirjeldus	Võimaldab sisestada MALLI NUMBRILE vastava kirjelduse.
Aruande nimi	Võimaldab sisestada aruande nime. Näiteks: Ringkäiguleht.
Vaikimisi kaasa varad	Võimaldab määrata kas selle aruandemalli alusel loodavasse aruandesse lisatakse vaikimisi kohe ka TÖÖTAJA VARADE info. Juhul kui väljal on märgi kaastakse TÖÖTAJA VARADE info vastava malli alusel loodud aruandesse.

Vastava aruandemalli alusel loodava aruande ridade seadistamiseks aktiveerige asukohas

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/VARAD-> RINGKÄIGULEHE MALLID](#) vastav aruandemalli rida ning vajutage lintmenüül [RIDADE SEADED](#).

Avanenud aknas seadistakse soovitud aruande read:

Väli	Selgitus
Rea tekst	Võimaldab sisestada antud malli alusel loodavasse aruandesse vaikimisi kuvatavate ridade tekstid.
Paksus kirjas	Võimaldab määrata kas antud malli alusel loodavas aruandes kuvatakse vastava malli rea tekst paksus kirjas või mitte Juhul kui väli on märgitud, kuvatakse aruandes antu rea tekst paksus kirjas.
Sorteerimine	Võimaldab määrata antud malli alusel loodava aruande ridade järjestuse.
Vastutaja liik	Võimaldab määrata vastava aruandemalli rea puhul vastutaja liigi. Võimalikud valikud: • TÜHI • JUHT • TÖÖTAJA
Kinnitaja liik	Juhul kui olete veergu VASTUTAJA LIIK valinud TÖÖTAJA , siis veergu KINNITAJA NR saate valida väljalt avanevast TÖÖTAJATE LOENDIST soovitud kinnitaja.

Antud malli alusel on võimalik luua vastav aruanne asukohtades:

- vajutades aknas [RINGKÄIGULEHTEDE MALLID](#) lintmenüült [ARUANNE/TRÜKI](#).
- või asukohast [VALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/ÜLESANDED->TEGEVUSED-> RINGKÄIGULEHT](#).

1.1.23.3. Varade loend

Varade loendis kirjeldatakse ettevõtte varad, mida soovitakse töötajatele väljastada. Igale varale luuakse unikaalse numbriga vara kaart. Number antakse varale kas üldisest numbriseeriast või saab ka igale vara kategooriale seadistada oma numbriseeria.

Vara kaart (HRM4Baltics)

ARVUTI002

Ajalugu | Rohkem suvandeid

Vara Kuva vähem

Vara tähis	ARVUTI002	Mitmel kasutusel	☒
Nimetus	Arvuti Lenovo Thinkpad	Kasutusaeg	
Seisund	Aktiivne	Kasutusperiood	5A
Vara kategooria	PÕHIVARA	Kasutamata päevi	
Vara liik	ARVUTID	Lubatud kasutuse lõpu k...	27.02.2025
Vara alamliik	LAUAARVUTI	Aegumiskuupäev	
Vara number	679	Töötaja	
Vara ID	77665689UYUU	Töötaja nr.	T012
Väärtus	2 789,00	Töötaja nimi	Mari Murakas
		Töötaja amet	vanemraamatupidaja

Väli	Selgitus
Vara tähis	Vara tähis ehk number antakse igale kaardile numbriseeriast. Numbriseeria saab olla igal kategoorial erinev või siis ühine. Kasutatav seeria seadistatakse kas PALGAARVESTUSE SEADISTUSES või KATEGOORIA LIIGI peal.
Nimetus	Sisestatakse vara nimetus.
Seisund	Valida saab vara seisundi. Valikud: AKTIIVNE HOOLDUSES SULETUD
Vara kategooria	Valitakse eelnevalt seadistatud VARA KATEGOORIA .
Vara liik	Valida saab eelnevalt seadistatud KATEGOORIA LIIGI ja liigile ALAMLIIGI .

Vara number	Sisestada saab varale ettevõtte poolt määratu numbrit.
Vara ID	Sisestada saab varale ID numbrit.
Väärtus	Võimalik on sisestada varale väärtuse.
Kasutusperiood	Sisestada saab vara kasutusperioodi, mille alusel leitakse vara tagastamise aeg. Näiteks 3A ehk vara saab kasutada 3 aastat alates selle väljastamisest töötajale. Tagastamise kuupäev leitakse automaatselt ja kuvatakse väljale LUBATUD KASUTUSE LÕPU KUUPÄEV .
Lubatud kasutuse lõpu periood	Kuupäeva leitakse väljale KASUTUSPERIOOD sisestatud perioodist ja töötajale vara väljastamise kuupäeva alusel.
Aegumiskuupäev	Võimalik on sisestada kuupäev, mis ajal vara aegub. Näiteks kui on rendiarvutid, siis rendilepingu lõppemisel tuleb arvutid tagastada või vahetatakse need välja, siis sisestatakse väljale vastav kuupäev.
Põhivara nr/kirjeldus	Kui on kasutusel BC PÕHIVARA MOODUL ning põhivara vastutajaks määratakse töötaja HRM4Baltics lahenduse töötajate loendist, siis luuakse vara kaart automaatselt põhivara andmete alusel ning antud väljal kuvatakse põhivara numbrit.
PV soetusmaksumus	Põhivara kaardilt kuvatakse põhivara soetusmaksumust.
PV jääk	Põhivara kaardilt kuvatakse põhivara jääkväärtust.
PV passiivne/hoolduses/lukus	Kuvatakse põhivara kaardilt põhivara seisundit.

1.1.24. TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID

HRM4Baltics moodulisse loodud **TÖÖTAJATE TÖÖOHUTUSE JA TERVISEKONTROLLI** funktsionaalsuse täielikuks kasutamiseks on eelnevalt vajalik teha teatud seadistused.

Eelseadistada on vajalik:

- **OHUTEGURITE LIIGID**
- **TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LIIGID**
- **TERVISEKONTROLLI PAKETID**

1.1.24.1. Ohutegurite liigid

TERVISEKONTROLLI KAARDI kiirkaardile **TERVISEKONTROLLI OHUTEGURID** ning **KUTSEHAIGUSTE** kaardi kiirkaardile **TÖÖTAJA KUTSEHAIGUSE OHUTEGURID** on võimalik sisestada antud kaardiga seotud **OHUTEGURITE LIIGID** ja vastava liigiga seotud **OHUTEGURID**.

OHUTEGURITE LIIGID ja vastava liigiga seotud **OHUTEGURID** eelseadistatakse asukohas:

AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID ->OHUTEGURITE LIIGID

Avanenud aknas uue **OHUTEGURI LIIGI** ja **OHUTEGURI** lisamiseks vajutage lintmenüül **UUS**, sisestage soovitud **OHUTEGURI LIIGI TÄHIS** ja selle vastav **OHUTEGURI LIIGI KIRJELDUS**.

Seejärel on võimalik kirjeldada ka antud **OHUTEGURI LIIGA** seotud **OHUTEGURI TÄHIS** ning **OHUTEGURI KIRJELDUS**. Selleks vajutage lintmenüül **OHUTEGUR** ning avanenud aknas sisestage **OHUTEGURI TÄHIS** ning **OHUTEGURI KIRJELDUS**.

Ohutegureid saab lisada töötaja [Tervisekontrolli Kaardile](#) kiirkaardile [Tervisekontrolli Ohutegurid](#) nii käsitsi kui ka automaatselt. Automaatselt lisatakse [OHUTEGURID](#) töötaja [Tervisekontrolli Kaardi](#) kiirkaardile juhul kui [PALGAARVESTUSE SEADISTUSE](#) akna kiirkaardil [NUMBRISEERID JA SEOSED](#) on märgitud väli [OHUTEGURID ON AMETIKOHA PÕHISED](#); ning vastava [TÖÖTAJA KAARDI](#) alamkaardil [LEPINGUD](#) lisatud [AMETIKOHAGA](#) on seotud ohutegurid.

1.1.24.2. Töökeskkonna esindajate liigid

Ettevõttele vajalikud [TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LIIGID](#) on võimalik seadistada asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID/TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD](#)

PALGA TÖÖKESKKONNA ESINDAJA LIIGID

Esindaja liigi tähis ↑	Esindaja liigi nimetus	Nõutud dokumendi liik	Dokumendid	Planeeritud arv	Tegelik arv
→ EAA	Esmaabiandja	TUNNISTUS_ESMAABI	1	2	2
TKNE	Töökeskkonna nõukogu esimees		–	1	0
TKNEA	Töökeskkonna nõukogu esimehe...		–	1	0
TKS	Töökeskkonna spetsialist		–	1	1
TKV	Töökeskkonna volinik		–	3	0
TOEV	Tuleohutuse eest vastutaja		–	2	1

Uue [TÖÖKESKKONNA ESINDAJA LIIGI](#) lisamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja sisestage soovitud [ESINDAJA LIIGI TÄHIS](#), sellele vastav [ESINDAJA LIIGI NIMETUS](#) ning veergu [PLANEERITUD ARV](#) kui mitu vastavat esindajat on ettevõttes planeeritud.

Juhul kui olete loendisse [TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD](#) lisanud vastava [ESINDAJA LIIGIGA](#) esindaja, siis veerus [TEGELIK ARV](#) kuvatakse mitu vastava [ESINDAJA LIIGIGA](#) esindajat hetkel ettevõttes on. Veeerus [TEGELIK ARV](#) oleval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritud [TÖÖKESKKONNA ESINDAJATE LOEND](#).

Töökeskkonna esindaja liigiga on võimalik siduda dokumendi liiki nt tunnistust, ilma milleta töötaja ei saa/ei tohi töökeskkonnaga seotud esindaja kohustusi täita. Veergu [NÕUTUD DOKUMENDI LIIK](#) tuleb seose loomiseks valida eelseadistatud loendist [DOKUMENTIDE LIIGID](#) sobiv liik. Uue dokumendi liigi saab vajadusel seadistada.

Kui seos töökeskkonna esindaja liigi ja dokumendi liigi vahel on loodud, siis töötaja määramisel esindajaks leiab programm kas töötajal on vastavat liiki dokument ning dokumendi kehtivusaja. Juhul kui dokument on väljastatud koolituselt, siis kuvatakse loendis [TÖÖKESKKONNA ESINDAJAD](#) nii dokumendi kui ka koolituse andmed.

1.1.24.3. Tervisekontrolli paketid

Ettevõtte [Tervisekontrolli Kaartidel](#) kiirkaardile [Tervisekontroll](#) väljale [PAKETI TÄHIS](#): valitavad paketid, on võimalik eelseadistada asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID - >Tervisekontrolli PAKETID](#)

- Uue [Tervisekontrolli PAKETI](#) lisamiseks vajutage avanenud akna lintmenüül [UUS](#) ja sisestage uuele reale soovitud tervisekontrolli [PAKETI TÄHIS](#) ning vastav [PAKETI KIRJELDUS](#).
- Olemasoleva tervisekontrolli paketi rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI LOENDIT](#).

1.1.25. HARIDUS

HRM4Baltics moodulisse loodud [TÖÖTAJATE HARIDUSED](#) funktsionaalsuse täielikuks kasutamiseks on eelnevalt vajalik teha teatud seadistused.

Eelseadistada on vajalik:

- [HARIDUSASTMED](#)
- [HARIDUSASUTUSED](#)
- [HARIDUSE ERIALAD](#)

1.1.25.1. Haridusastmed

Loend [HARIDUSASTMED](#) eelseadistatakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/HARIDUS](#)

Esmakordsel akna [HARIDUSTASEMED](#) avamisel sisestuvad loendisse üldkasutatavad haridusastmete read automaatselt, kuid vajadusel saab kasutaja antud aknas lisada uusi ridu ja olemasolevaid ridu muuta:

- uue [HARIDUSASTME](#) sisestamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja täitke lisandunud uuel real veerud: [HARIDUSTASE](#) - võimaldab valida reale sobiva Haridustaseme. Võimalikud valikud: [PÕHIHARIDUS](#), [KESKHARIDUS](#), [KÕRGHARIDUS](#), [MUU](#)
- [HARIDUSTASE TÄHIS](#) – vabalt sisestatav tähis
- [HARIDUSASTME KIRJELDUS](#) -vabalt sisestatav kirjeldus

Veerus [TASEMETE JÄRJESTUSE NR](#) kuvatakse haridusastmete tähtsuse järjestust. Mida suurem number seda olulisemat või kõrgemat haridust see tähistab. Selle alusel kuvatakse töötaja kaardile ka tema kõige kõrgema lõpetatud hariduse tähis.

Olemasoleva [HARIDUSASTME](#) rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI LOENDIT](#).

Loendi [HARIDUSASTMED](#) veerus [TÖÖTAJAIID](#) kuvatav number näitab mitme erineva [SEISUNDIS AKTIIVNE](#) või [PASSIIVNE](#) oleva töötajaga antud [HARIDUSTASE](#) on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend [TÖÖTAJATE HARIDUSED](#).

[HARIDUSASTMEID](#) on võimalik seostada töötajaga loendis [TÖÖTAJA HARIDUSED](#).

1.1.25.2. Haridusasutused

Loend [HARIDUSASUTUSED](#) eelseadistatakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/HARIDUS](#)

Esmakordsel akna [HARIDUSASUTUSED](#) avamisel sisestuvad loendisse üldlevinumad haridusasutuste read automaatselt, kuid vajadusel saab kasutaja antud aknas lisada uusi ridu ja olemasolevaid ridu muuta.

Uue [HARIDUSASUTUSE](#) sisestamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja täitke lisandunud uuel real veerud:

- [HARIDUSASUTUSE TÄHIS TASE](#) - vabalt sisestatav tähis
- [HARIDUSASUTUSE KIRJELDUS](#) -vabalt sisestatav kirjeldus

Olemasoleva [HARIDUSASUTUSE](#) rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI LOENDIT](#).

Loendi [HARIDUSASUTUSE](#) veerus [TÖÖTAJAIID](#) kuvatav number näitab mitme [SEISUNDIS AKTIIVNE](#) või [PASSIIVNE](#) oleva töötajaga antud [HARIDUSASUTUS](#) on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend [TÖÖTAJATE HARIDUSED](#).

[HARIDUSASUTUSI](#) on võimalik seostada töötajaga loendis [TÖÖTAJA HARIDUSED](#).

1.1.25.3. Hariduse erialad

Loend [HARIDUSE ERIALAD](#) eelseadistatakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/HARIDUS](#)

Uue [HARIDUSE ERIALA](#) sisestamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja täitke lisandunud uuel real veerud:

- [ERIALA TÄHIS](#) – vabalt sisestatav tähis
- [ERIALA NIMETUS](#) -vabalt sisestatav nimetus

Olemasoleva [HARIDUSE ERIALA](#) rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI LOENDIT](#).

[HARIDUSE ERIALASID](#) on võimalik seostada töötajaga loendis [TÖÖTAJA HARIDUSED](#).

1.1.26. OSKUSED JA KOGEMUSED

HRM4Baltics moodulisse loodud [TÖÖTAJATE OSKUSED JA KOGEMUSED](#) funktsionaalsuse täielikuks kasutamiseks on eelnevalt vajalik teha teatud seadistused.

Eelseadistada on vajalik:

- [ENDISED TÖÖANDJAD](#)
- [ENDISED AMETID](#)
- [OSKUSTE LIIGID](#) ja igale liigile omakorda vastavad:
 - [OSKUSED](#)
 - [OSKUSTE TASEMED](#)

1.1.26.1. Endiste tööandjate seadistamine

Töötajate [ENDISED TÖÖANDJAD](#) eelseadistatakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/OSKUSED JA KOGEMUS](#)

Avanenud aknas:

- uue [ENDISE TÖÖANDJA](#) sisestamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja täitke lisandunud uuel real veerud:
- [TÖÖANDJA TÄHIS](#) – vabalt sisestatav tähis
- [TÖÖANDJA NIMI](#) -vabalt sisestatav nimi
- Olemasoleva [ENDISE TÖÖANDJA](#) rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI LOENDIT](#).

Loendi [ENDISED TÖÖANDJAD](#) veerus [TÖÖTAJATE ARV](#) kuvatav number näitab mitme erineva [SEISUNDIS AKTIIVNE](#) või [PASSIIVNE](#) oleva töötajaga antud [ENDINE TÖÖANDJA](#) on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend [TÖÖTAJATE EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED](#).

[ENDISEID TÖÖANDJAD](#) on võimalik seostada töötajaga aknas [TÖÖTAJA EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED](#).

1.1.26.2. Endised ametite seadistamine

Töötajate [ENDISED AMETID](#) eelseadistatakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/OSKUSED JA KOGEMUS](#)

Avanenud aknas:

- uue [ENDISE AMETI](#) sisestamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja täitke lisandunud uuel real veerud:

- [AMETI TÄHIS](#) – vabalt sisestatav tähis
- [AMETI NIMI](#) – vabalt sisestatav nimi
- Olemasoleva [ENDISE AMETID](#) rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI LOENDIT](#).

Loendi [ENDISED AMETID](#) veerus [TÖÖTAJAD](#) kuvatav number näitab mitme erineva [SEISUNDIS AKTIIVNE](#) või [PASSIIVNE](#) oleva töötajaga antud [ENDINE TÖÖANDJA](#) on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend [TÖÖTAJATE EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED](#).

[ENDISEID AMETID](#) on võimalik seostada töötajaga aknas [TÖÖTAJA EELNEVAD TÖÖKOGEMUSED](#).

1.1.26.3. Töötaja oskuste liigid

Töötajate [OSKUSTE LIIGID](#), igale liigile vastavad [OSKUSED](#) ning iga liigi puhul kasutatavad [OSKUSTE TASEMED](#) eelseadistatakse asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/OSKUSED JA KOGEMUS](#)

Palga oskuste liigid ✓ Salvestatud

Otsing	Uus	Redigeeri loendit	Kustuta	Oskused	Oskuste tasemed	...	Filtreeri
Oskuste liigi tähis ↑		Liigi kirjeldus					Töötajad
→ ARVUTI		Arvutiprogrammid					2
HOBID		Hobid					2
KEELED		Keeled					7
TÖÖALASED		Töölased oskused					1

Avanenud aknas:

- uue [OSKUSTE LIIGI](#) sisestamiseks vajutage lintmenüül [UUS](#) ja täitke lisandunud uuel real veerud:
 - [OSKUSTE LIIGI TÄHIS](#) – vabalt sisestatav tähis
 - [OSKUSTE LIIGI KIRJELDUS](#) – vabalt sisestatav kirjeldus
- olemasoleva [OSKUSTE LIIGI](#) rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI LOENDIT](#).

Loendi [OSKUSTE LIIGID](#) veerus [TÖÖTAJAD](#) kuvatav number näitab mitme erineva töötajaga hetkel antud [OSKUSTE LIIGI](#) on seotud. Numbril vajutades avaneb nende töötajate peale filtreeritult loend [TÖÖTAJATE OSKUSED](#).

Igale [OSKUSTE LIIGILE](#) saab eelseadistada [OSKUSED](#) ja [OSKUSTE TASEMED](#).

1.1.26.3.1. Oskuste liigile vastavate oskuste lisamine

[OSKUSTE LIIGILE](#) vastavate [OSKUSTE](#) lisamiseks vajutage akna [OSKUSTE LIIGID](#) lintmenüül [OSKUSED](#).

Palga oskused ja kogemus

✓ Salvestatud



Otsing

+ Uus

Redigeeri loendit

Kustuta

Ava Excelis

Oskuse tähis ↑	Oskuse kirjeldus	Staaži arvutus	Nõutud ainepunktid	Nõutud dokumendi liik	Töötajad
→ INGLISE	Inglise keel	Näita	4	TUNNISTUS	3
SOOME	Soome keel	Passiivsusteta	4	TUNNISTUS	4
VEENE	Vene keel	Peida	4	TUNNISTUS	3

Avanenud aknas:

- uue **OSKUSTE LIIGI** kohta **OSKUSE TÄHISE** sisestamiseks vajutage lintmenüül **UUS** ja täitke lisandunud uuel real veerud
 - **OSKUSE TÄHIS** – vabalt sisestatav tähis
 - **OSKUSE KIRJELDUS** -vabalt sisestatav kirjeldus
 - **STAAŽI ARVUTUS** – võimalik on määrata, kuidas arvestatakse oskuse staaži.
Valikud:
NÄITA – staaži arvutatakse kalendrikuude alusel ehk 12 kuud on 1 aasta staaži ning 6 kuud on 0,5 aastat staaži
PASSIIVSUSETA – staaži arvutusest jäetakse välja passiivsuse perioodid
PEIDA – staaži ei arvutata
 - **NÕUTUD AINEPUNKTID** – võimalik on määrata oskusele ainepunktid, mis on kohustuslikud vastava oskuse saavutamiseks. Loendites **TÖÖTAJA OSKUSED** ja **TÖÖTAJATE OSKUSED** on võimalik võrrelda nõutud ainepunkte ja koolitustel saadud ainepunkte
 - **NÕUTUD DOKUMENDI LIIK** - võimalik on veergu valida avanevast rippmenüüst dokumendi liik, mis vastava oskusega on kohustuslik. Töötajale sellise **OSKUSE** sisestamisel seotakse rida automaatselt loendist **TÖÖTAJA DOKUMENDID** leitud vastavat liiki dokumendiga.

Olemasoleva **OSKUSTE** rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI LOENDIT**.

Loendi **OSKUSED** veerus **TÖÖTAJAD** kuvatav number näitab mitme erineva **AKTIIVNE** või **PASSIIVNE** seisundis oleva töötajaga hetkel antud **OSKUS** on seotud. Numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend **TÖÖTAJATE OSKUSED**.

3.1.1.1.7 Oskuste liigile taseme lisamine

OSKUSTE LIIGILE vastavate **OSKUSTE TASEMETE** lisamiseks vajutage akna **OSKUSTE LIIGID** lintmenüül **OSKUSTE TASEMED**.

Avanenud aknas uue **OSKUSTE LIIGI** kohta **OSKUSTE TASEMETE** sisestamiseks vajutage lintmenüül **UUS** ja täitke lisandunud uuel real veerud:

- **OSKUSE TASEME TÄHIS** – vabalt sisestatav tähis
- **OSKUSE TASEME KIRJELDUS** -vabalt sisestatav kirjeldus

Olemasoleva **OSKUSE TASEME** rea muutmiseks valige avanenud aknas vastav rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI LOENDIT**.

Loendi **OSKUSTE TASEMED** veerus **TÖÖTAJAD** kuvatav number näitab mitme erineva **SEISUNDIS AKTIIVNE** või **PASSIIVNE** oleva töötajaga hetkel antud **OSKUSE TASE** on seotud. Vastaval numbril vajutades avaneb vastavalt filtreeritult loend **TÖÖTAJATE OSKUSED**.

1.1.27. FAILID

1.1.27.1. Faili liigid

Faili liikide funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb esmalt [RAKENDUSE ALA SEADISTUSES](#) sisse lülitada marker [FAILI LIIGID](#), seejärel saab teha vajalikud seadistused.

Faili liikide funktsionaalsus annab võimaluse seadistada failidele erinevaid liike, luua lepingute loendi pealt ühele töötajale või mitmele töötajale failide kogumit, milles saab olla kas üks või ka mitu erinevat faili liiki. Näiteks annab see võimaluse luua kõikidele töötajatele korraga lepingu lisad eelseadistatud lepingu aluspõhjale. Aluspõhjadele loodud failid või faili liigile lisatud muud dokumendid (nt töökorraldusreeglid) saab saata iseteenindusportaali kinnitusringile või laadida alla töötajate [FAILIDE LOENDIS](#) luues nendest zip-faili.

Aluspõhjade kasutamine eeldab kindlasti põhjade eelnevat seadistamist asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/SEADISTUS/LEPINGUD/LEPINGUTE ALUSPÕHJAD](#)

Loendis faili liigid seadistatud faile saab pärast seadistamist lisada seadistusse [NÕUTUD FAILIDE MALLID](#).

Faili liikide seadistamiseks tuleb otsinguaknasse kirjutada [FAILI LIIGID \(HRM4BALTICS\)](#) ning avada pakutav valik.

Faili liigid (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud 🔍 📄 ✖

🔍 Otsing 🔍 Analüüsi + Uus 🔍 Redigeeri loendit 🗑️ Kustuta 🔍 🔍 🔍

Liigi kood ↑	Kirjeldus	Kinnitu... nr.	Vaikimisi faili liik tabelile	Vaikimisi faili liik tabelile nimega	Ära näita tööt... faili...	Aruande ID	Aruande nimetus	Report Layout Description	Manuse tüüp	Vaike manuse faili nimi
AMETJUHE	Ametjuhend		0		☐	24002199	Koosta leping	Ametjuhend	PDF	–
→ HARIDUSE DIP...	Haridust tõenda...		24002136	Töötaja haridus	☐	0		–	PDF	–
LEPING	Leping	LEPING...	0		☐	24002199	Koosta leping	Töölepingu, kuupalk	PDF	–
LEPINGU LISA	Lepingu lisa	LEPING...	0		☐	24002199	Koosta leping	Töölepingu lisa	PDF	–
TÖÖKORRALDUS	Töökorraldusree...	KORRALD	0		☒	0		–	PDF	tookorralduse_reeglid.doc

Väli	Selgitus
Liigi kood	Sisestatakse faili liigi tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse faili liigi kirjeldus.
Kinnitusringi nr	Kui faili soovitakse kinnitada kasutades iseteenindusportaali kinnitusringi, tuleb väljale valida eelseadistatud kinnitusringi tähis. Faili loomise järgselt saadetakse see automaatselt kinnitusringile vastavalt kinnitusringi seadistusele. Kinnitaja näeb oma tööülesannet iseteenindusportaali kastis MINU KINNITADA .
Vaikimisi faili liik tabelile/ Vaikimisi faili liik tabelile nimega	Failile saab luua seose konkreetset HRM4BALTICS LAHENDUSE tabeliga. Näiteks faili liigi KOOLI DIPLOM saab ära siduda tabeliga TÖÖTAJA HARIDUS . Kui töötajale lisatakse HARIDUSE LOENDISSE kooli diplom, siis FAILIDE LOENDIS on näha veerus FAILI LIIK , kust loendist fail lisatud on ning mis temaga on see seotud.
Ära näita töötaja failides	Kui valitud faili ei soovita kuvada loendis TÖÖTAJA FAILID , tuleb väljale lisada marker. Fail on endiselt nähtav loendis TÖÖTAJATE FAILID .
Aruande ID	Aruande number [24002199] tuleb valida juhul kui faili liigiga soovitakse luua uut aluspõhja, mis on seadistatud loendisse 24002199 - KOHANDATUD ARUANDE KUJUNDUSED - KOOSTA LEPING .
Aruande nimetus	Kuvatakse eelnevale väljale valitud tabeli nimetust.
Aruande kirjeldus	Kui väljale ARUANDE ID on valitud TABEL 24002199 , saab väljal kuvatavale kriipsule vajutades avada eelseadistatud aluspõhjade loendi ning valida sealt sobiva põhja, mille alusel töötajale fail luuakse.
Manuse tüüp	Võimalik on valida, mis tüüpi fail luuakse. Valik:

Manuse tüüp	Kuvatakse faili liigile valitud faili tüüpi. Valikud: • PDF • WORD • EXCEL
Aruande kirjeldus	kujunduse Kuvatakse faili liigile lisatud eelseadistatud aluspõhja nimetust.

1.2. X-TEE

Juhul kui ettevõtte on X-teega liitunud on võimalik kasutada Haigekassa ja TÖR infosüsteemidega andmevahetusel nn masin -masin liidetust. X-tee masin -masin liidesse kasutamiseks tuleb eelnevat teha vajalikud seadistused asukohtades:

- [X-TEE SEADED](#)
- [X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE LIIGID](#) aknas [X-TEE VÄÄRTUSED](#)

1.2.1. X-TEE SEADED

Üle X-tee Haigekassa ja TÖR infosüsteemidega andmevahetusliidestuse toimimiseks on vajalik eelnevalt teha vastavad seadistused asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/SEADISTUS/X-TEE->X-TEE SEADED](#)

Väli	Selgitus
X-tee	
Teenuse andmed	
Serveri aadress	Ettevõtte enda X-TEE SERVERI aadress, mis on iga ettevõtte puhul erinev.
XML Versioon (protokoll)	X-tee teenuse poolt ette nähtud XML versiooni (protokolli) number. Ette antud X-tee halduri poolt. Seisuga august 2017 on versiooni numbriks 4.0

Kliendi andmed	
Kliendi keskkond (XRoadinstance)	Üle X-tee suhtluses kasutatav xml kliendi keskkond. Seisuga august 2017 on: • X-tee töökeskkonna puhul vajalik sisestada EE • X-tee arenduskeskkonna puhul (näiteks testimisel) vajalik sisestada ee-dev.
Kliendi klass (memberClass)	X-teega suhtluses kasutatav xml X-tee kliendi klass. Seisuga august 2017 on siia vajalik sisestada COM.
Kliendi tähis (memberCode)	X-teega suhtluses kasutatav kliendi tähis ehk ettevõtte registrikood. Vahendusteenuse kasutamisel vahendusteenuse pakkuja registrikood.
Kliendi andmebaas (subsystemCode)	Kliendi/ ettevõtte enda Business Central andmebaasi nimi, mille kohta on teenuse leping sõlmitud.

Esindamine	
Kasutatakse vahendamisteenuse korral kui ettevõttel endal ei ole turvaserverit ega ole ka renditud serverit ning päringuid tehakse kolmanda osapoole vahendusel.	
Esindamise klass (partyClass)	X-teega suhtluses kasutatav xml X-tee kliendi klass: COM

Esindamise tähis (partyCode)	Sisestatakse selle ettevõtte registrikood, kes kasutab vahendusteenust ning kelle andmeid päritakse/saadetakse vahendaja kaudu. Vahendaja registrikood sisestatakse sellisel juhul väljale KLIENDI TÄHIS (MEMBERCODE) .
Haigekassa teenus	
Kehtiv kuupalga valem	Väljale seadistatakse kuupalga arvutamise valem, mida kasutatakse TVL KAARDILE TÄIDAB TÖÖANDJA väljale TÖÖTAJA TÖÖTASU kuupalga automaatsel arvutamisel. Kasutaja saab automaatselt arvutatud kuupalga summat alati vajadusel käsitsi muuta. Standardvalem on tootes alljärgnev: [[AEG,ETKNR-RP<TASU_KUUPALK/TASU_GRAAFIK/TASU_GRAAFIKÖ,A[0]]+[TASU,TASU_TUND/TASU_TUNDÖ,A[0]]*[[AEG,K+ETKNR-RP*8,A[0]]]] Iga konkreetse ettevõtte puhul tuleb standardvalem üle vaadata ja muuta just sellele ettevõttele sobivaks.
Kergema töö töötasu valem	Saab sisestada tööasu valemi, mille põhjal arvutatud summat kuvatakse Tervisekassast tulnud töövoimetusele kaardi väljale TASU KEREMAL TÖÖL juhul, kui kergema töö täpsustus ja kuupäevad on täidetud.
Teenuse keskkond: (XRoadinstance)	Haigekassa teenuse poolt ette antud teenuse keskkond. Seisuga august 2017 on: • Haigekassa töökeskkonna puhul vajalik sisestada EE • Haigekassa arenduskeskkonna puhul (näiteks testimisel) vajalik sisestada EE-DEV
Teenuse klass: (memberClass)	Haigekassa teenuse poolt ette antud teenuse klass. Seisuga august 2017 on siia vajalik sisestada GOV .
Teenuse tähis: (memberCode)	Sisestatakse Haigekassa registrikood 74000091 .
Teenuse andmebaas: (subsystemCode)	Haigekassa teenuse poolt ette antud Haigekassa andmebaas. Seisuga august 2017 on siia vajalik sisestada kirst .
Teenuse versioon: (serviceVersion)	Haigekassa teenuse poolt ette antud Haigekassa teenuse versioon. Seisuga august 2017 on siia vajalik sisestada v1 .
Töötaja filter:	Filtri lisamisega on võimalik määrata need töötajad, kelle kohta Haigekassast päringuid tehakse. Nt saab lisada filtri ainult aktiivsetele töötajatele või ainult töölepingu alusel töötavatele.

Töötamise registreerimise teenus	
Teavituse ajavaru valem	Saab määrata ajavaru, mitu päeva enne konkreetse töötaja töösuhte või lepingulise suhte või selle muutuse jõustumist edastatakse üle X-tee andmevahetusliidese TÖR keskkonda vastav töösuhte muutuse info. Näiteks. Antud väljale on sisestatud 2P Olete juba 01. septembril sisestanud HRM4Baltics moodulisse, et konkreetse töötaja töösuhe lõpetatakse alates 25. novembrist. Sellisel juhul saadetakse vastava töösuhte lõpetamise info üle X-tee TÖR'i mitte varem kui 23. novembril.
Teenuse keskkond (XRoadinstance)	X-teega suhtluses kasutatav kliendi keskkond. Seisuga oktoober 2017 on:

	- EMTA Töötamise registri puhul vajalik sisestada EE - EMTA Töötamise registri arenduskeskkonna puhul (näiteks testimisel) vajalik sisestada ee-dev või testkeskkonna puhul ee-test.
Teenuse klass: (memberClass)	EMTA Töötamise registri teenuse poolt ette antud teenuse klass. Seisuga oktoober 2017 on siia vajalik sisestada GOV .
Teenuse tähis: (memberCode)	Sisestatakse EMTA registrikood 70000349 .
Teenuse andmebaas: (subsystemCode)	EMTA Töötamise registri teenuse poolt ette antud TÖR andmebaas. Seisuga oktoober 2017 on siia vajalik sisestada tor .
Teenuse versioon: (serviceVersion)	EMTA Töötamise registri teenuse poolt ette antud TÖR teenuse versioon. Seisuga oktoober 2017 on siia vajalik sisestada v2 .

Andmepõhine aruandlus

Kiirkaart tuleb nähtavale vaid juhul kui funktsionaalsus on rakendusala sisse lülitatud.

Teenuse keskkond (xRoadInstance)	X-teega suhtluses kasutatav kliendi keskkond EE .
Teenuse klass (memberClass)	Sisestatakse Statistikaameti poolt ette antud teenuse klass GOV .
Teenuse tähis (memberCode)	Sisestatakse Statistikaameti registrikood 70000332 .
Teenuse andmebaas (subsystemCode)	Statistikaameti teenuse poolt ette antud andmebaasi nimi. Seisuga oktoober 2025 on siia vajalik sisestada ESTAT .
Teenuse versioon (serviceVersion)	Statistikaameti teenuse poolt ette antud teenuse versioon. Seisuga 2025 on vajalik sisestada v1 .

Maksudeklaratsioon

Teenuse keskkond (xRoadInstance)	Sisestatakse EMTA poolt ette antud teenuse keskkond EE .
Teenuse klass (memberClass)	Sisestatakse EMTA poolt ette antud teenuse klass GOV .
Teenuse tähis (memberCode)	Sisestatakse EMTA registrikood 70000349 .
Teenuse andmebaas (subsystemCode)	Sisestatakse EMTA maksudeklaratsioonide esitamise teenuse tähis. 2023 seisuga on siia vajalik sisestada MKRLIIDES .
Teenuse versioon (serviceVersion)	Sisestatakse EMTA poolt ette antud maksudeklaratsioonide teenuse versioon. Seisuga mai 2023 on siia vajalik sisestada v1 .

VITS liides**(Nähtav juhul kui rakendusala seadistuses aktiveeritud. Töötab kas käsitsi või koos tööjärjekorraga Report 24017103)**

VITS URL	Sisestatakse VITS liidese URL aadress.
VITS asutus	Kui asutus koosneb mitmest alamasutusest, millel on VITS-as eraldi konto, siis sellele väljale saab sisestada alamasutuse järjenumbri, mis lepitakse eraldi kokku.
VITS autentimise võti	Sisestatakse VITS liidese autentimise võti.
VITS test keskkonna Basic auth	Saab sisestada testkeskkonna Basic autentimise parooli.
Uuenda automaatselt VITS staatus	Markeri aktiveerimisel muudetakse TÖÖTAJA KAARDI välja VITS TÖÖTAJA STAATUS väärtusi automaatselt, vastasel juhul peab välja väärtusi käsitsi muutma.

VITS uuendus	viimane	Kuvatakse viimast andmete saatmise kuupäeva ja kellaaega VITS logidest.
--------------	---------	---

1.2.1.1. Nupud X-tee seaded lintmenüül ja X-tee ajalugu

Akna X-tee seaded lintmenüül on avatav ka X-tee päringute ajalooga seotud info:

- [PÄRINGUTE LOGI](#) – avaneb [X-TEE AJALOO](#) register. Register avaneb ka asukohast [VALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365->ARHIIV ->X-TEE AJALUGU](#)
- [PÄRITUD TÖÖTAJAD](#) - kuvatakse Haigekassast sisse loetud TVL'd ja nendega seotud töötajad
- [SAADETUD TÖÖTAJAD](#) - kuvatakse Haigekassasse saadetud TVL'd ja nendega seotud töötajad

1.2.2. X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID

X-tee töövõimetuslehtede liigid ja seosed HRM4Baltics moodulisse sisestatud [PUUDUMISTE PÕHJUSTEGA](#) seadistatakse tabelisse [X-TEE VÄÄRTUSED](#) asukohas:

[VALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HAJDUS/X-TEE/X-TEE TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIGID](#)

X-TEE VÄÄRTUSED

✓ SALVESTATUD



Otsing	+	Uus	Redigeeri loendit	Kustuta	Ava Excelis		
Liik ↑	Kood	Kirjeldus	Sorteeringu nr. ↑	Puudumise põhjuse (suletud)	Puudumise põhjuse (avatud)		
Töövõimetuslehele...	la	Lapsendusleht	4				
Töövõimetusleht	1	Haigestumine	1	H_HAIGE	H_AVATUD		
Töövõimetusleht	2	Kutsehaigus	2				
Töövõimetusleht	3	Olmevigastus	3				
Töövõimetusleht	4	Liiklusvigastus	4				
Töövõimetusleht	5	Tööõnnetus	5	H_TONNETUS	H_AVATUD		
Töövõimetusleht	6	Tööõnnetus liikluses	6	H_TONNETUS	H_AVATUD		
Töövõimetusleht	7	Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tü...	7				
Töövõimetusleht	8	Vigastus riigi või ühiskonna huvide ...	8				
Töövõimetusleht	10	Karantiin	10				
Töövõimetusleht	12	Haige perekonnaliikme põetamine ...	12				
Töövõimetusleht	13	Alla 3a lapse või alla 16a puudega l...	13	L_HAIGE	H_AVATUD		
Töövõimetusleht	14	Alla 12-aastase haige lapse põetam...	14	L_HAIGE	H_AVATUD		
Töövõimetusleht	15	Rasedus- ja sünnituspuhkus	15	H_SYND	H_AVATUD		
Töövõimetusleht	16	Alla 10-aastase lapse lapsendaja pu...	16				


Antud tabeli veerud [LIIK](#), [TÄHIS](#), [KIRJELDUS](#), [SORTEERINGU NR](#) täidab Business Central Haigekassa infosüsteemist saadud info alusel ise automaatsel. Kasutajal tuleb täita veerg [PUUDUMISE PÕHJUSE TÄHIS \[SULETUD\]](#) ja [PUUDUMISE PÕHJUS \[AVATUD\]](#).

Väli	Selgitus
Liik	HK infosüsteemiga andmevahetuse pidamisel kasutatavad Haigekassa poolt ette antud, TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE ja TÖÖVÕIMETUSE liigid. Võimalikud väärtused:

	• TÖÖVÕIMETUSLEHE LIIK - TVL peamine liik • TÖÖVÕIMETUSE LIIK - teatud liiki TÖÖVÕIMETUSLEHE puhul on lubatud kasutada ainult teatud kindlat liiki TÖÖVÕIMETUSE LIIKE. Seega sisuliselt võib TÖÖVÕIMETUSE LIIKI pidada ka TÖÖVÕIMETUSLEHE ALAMLIIGIKS. Vastav seos tekib automaatselt vastavalt Haigekassa infosüsteemis kehtivale seosele.
Tähis	HK infosüsteemiga andmevahetuse pidamisel kasutatavad Haigekassa poolt ette antud TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE ja TÖÖVÕIMETUSE LIIKIDE tähised.
Kirjeldus	TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE ja TÖÖVÕIMETUSE LIIKIDE kirjeldused. Vaikimisi täidetakse veerg Haigekassa infosüsteemis kasutatavate kirjeldustega, kuid kasutaja saab seda muuta.
Sorteeringu nr	HK infosüsteemiga andmevahetuse pidamisel TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE ja TÖÖVÕIMETUSE LIIKIDE kasutamise järgnevust määrav number.
Puudumise põhjuse tähis (suletud)	Võimaldab kasutajal seadistada seose Haigekassa poolt ette antud TÖÖVÕIMETUSE LIIGI ning HRM4Baltics moodulis kasutatava PUUDUMISE PÕHJUSEGA . Juhul kui vastav seadistus on tehtud, seostatakse Haigekassa infosüsteemist sisse loetud <u>lõpetatud</u> haiguseleht automaatselt vastava PUUDUMISE PÕHJUSEGA .
Puudumise põhjus (avatud)	Võimaldab kasutajal seadistada seose Haigekassa poolt ette antud TÖÖVÕIMETUSE LIIGI ning HRM4Baltics moodulis kasutatava PUUDUMISE PÕHJUSEGA . Juhul kui vastav seadistus on tehtud, seostatakse Haigekassa infosüsteemist sisse loetud <u>avatud</u> haiguseleht automaatselt vastava PUUDUMISE PÕHJUSEGA .

1.2.3. DIRECO LIIDES

Directo liidestusega seotud seadistused

Väli	Selgitus
Directo võti	Sisestatakse Directo keskkonnast saadav parool. Parooli sisestamise järgselt kuvatakse väljal ainult täpikesi.
Directo URL	Sisestatakse aadress, mille kaudu andmed liiguvad nt: https://login.directo.ee/xmlcore/ettevõtettenimi/xmlcore.asp
Objekti dimensiooni tähised	Sisestatakse dimensioonid nt OSAKOND/PIIRKOND/ISIK, mis võetakse PR kannete konteerimisel Directosse kaasa. Kui ettevõtte kasutab dimensiooni PROJEKT, tuleb väljale lisada projekti dimensiooni välistus [< > Projekt], kuna projekti dimensiooni on vaja Directosse saata eraldi väljal, mitte koos teiste dimensioonidega. Lehel DIRECTO DIMENSIOONID seadistatakse, milline dimensiooni kood Directos vastab millisele BC dimensiooni koodile näiteks STRUCTURE = OSAKOND. 

	Directos seadistatud dimensioonide väärtused on võimalik pärida ka BC-sse. BC kontrollib uue dimensiooni väärtuse lisamisel, et sama dimensioon ei oleks juba eelnevalt sisestatud. Kui BC-s olev dimensiooni väärtus Directos suletakse, siis päringu käigus suletakse see ka BC-s ja varem suletud olnud dimensiooni väärtus taasavatakse.
Projekti dimensiooni tähis	Sisestatakse projekti dimensiooni tähis. Dimensioon seadistatakse eraldi väljale, kuna projekt on ka Directos eraldi teistest dimensioonidest. Projektid imporditakse asukohta PALGA TÖÖAJATABELI PROJEKTID , mille alusel luuakse automaatselt uus dimensiooni väärtus projekti numbriga, kui seda veel pole ja lisatakse projektile juhul kui antud dimensioon on Palga dimensioonide seadistuses olemas. Kui päritud projekte ei soovita näha TÖÖAJATABELI PROJEKTIDE loendis, vaid pärida neid kui dimensioone, tuleb sisse lülitada marker PROJEKT AINULT DIMENSIOONINA .
Projekt ainult dimensioonina	Marker on vaja sisse lülitada kui Directost päritavad projektid on vaja seadistada BC-s ainult dimensioonina ning ei ole vaja luua PALGA TÖÖAJATABELI PROJEKTE .
Viimane PR tehingu nr	Kuvatakse viimast kandenumbrit, millega kanded Directosse saadeti.
PR kannete ekspordi liik	Väljale sisestatakse Directo pearaamatu faili jaoks vajalik „type“ tähis nt PALK .
Ära kasuta PR ekspordil valuuta summasid	Kui ettevõttes ei ole kasutusel valuutad, tuleb marker sisse lülitada ning siis ei lisata valuuta summa ekspordi faili.
Kaasatud töötaja filter	Avanevas filtriaknas saab määrata missuguste töötaja TÖÖTAJA DIMENSIOONI väärtused Directosse kaasatakse.

DIRECTO liidesega seotud nupud lintmenüül:

- [IMPORDI PROJEKTID](#) – projektid imporditakse Directost BC-sse asukohta [PALGA TÖÖAJATABELI PROJEKTID](#).
- [IMPORDI OBJEKTID](#)- dimensioonid imporditakse Directost BC [DIMENSIOONIDE](#) seadistusse.
- [SAADA PR KANDED](#) – käivitab kõigile veel saatmata [PALGAARVESTUSE REGISTRITALE](#), mis on tüübiga [KONTEERIMINE](#), saatmise Directosse. Ühe registri haaval on võimalik saata registre lehel nupuga [SAADA DIRECTOSSE](#).
- [SAADA TÖÖTAJAD](#) – töötajate andmed saadetakse Directosse.

Eelpool nimetatud Directoga seotud tegevuste jaoks on võimalik seadistada ka automaatoõd tööjärjekorrad:

Koodiplokk ID-ga [24002002](#)

Kirjeldus: [PLK PAYROLL JOBQUEUE](#).

Objektide importimiseks on parameetri jada: [DIRECTO_OBJECT](#)

Projektide importimiseks on parameetri jada: [DIRECTO_PROJECT](#)

Kannete konteerimiseks on parameetri jada: [DIRECTO_GLENTRIES](#)

1.2.4. VEEBITEENUSTE LOEND

Veebiteenused võimaldavad HRM4Baltics andmeid pärida välistesse süsteemidesse või saata andmeid välisest süsteemis HRM4Baltics baasi. Näiteks saab veebiteenuse abil saata välisest tööajatabelist andmeid HRM4Baltics [TÖÖAJATABELISSE](#) või välises süsteemis koostatud ja kinnitatud puhkuseavalduste andmed HRM4Baltics [PUUDUMISTE ANDMIKUSSE](#).

HRM4Baltics SOAP veebiteenuste spetsifikatsiooni, selle kohta missuguste väljade andmeid täpselt saata/pärida on võimalik ja missugustele kaartidele ning loenditesse neid saab saata, täpsustage oma konsultandiga.

HRM4Baltics veebiteenuste loend avaneb asukohast

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/X-TEE/SOAP LEHTEDE LOEND](#)

← SOAP lehtede loend

Otsing Ava leht Ava veebiteenus Lisa veebiteenus Ava Excelis Toimingud Vähem suvandeid

Lehe nr.	Kirjeldus ↑	Veebiteenuse nimi
24008314	SOAP Ametid	PERSOAPProfessions
24012979	SOAP Asendamiste import	PLKSOAPSubstitution
24008308	SOAP Kannete liinsamine	PERSOAPJournalInsert

Loendis kuvatakse ainult HRM4Baltics veebiteenuseid. Teiste BC-s kasutatavate veebiteenuste loendi avamiseks on lintmenüül nupp [AVA VEEBITEENUSED](#).

Loendisse uue HRM4Baltics veebiteenuse lisamiseks saab kasutada nuppu Lisa veebiteenus. Uuele reale tuleb lisada veebiteenuse [LEHE NR](#), [KIRJELDUS](#) ja [VEEBITEENUSE NIMI](#).

Lintmenüü nupp [AVA LEHT](#) avab veebiteenusele vastava HRM4Baltics lehe, kuhu teenusega andmeid saadetakse/päritakse.

1.2.5. E-MAILI MALLID

Seadistusega kirjeldatakse e-mailide mallid, mida kasutatakse näiteks kinnitusringides, volituste andmisel, insaiderite lahenduses ja töötaja ankeedi funktsionaalsusega. Mallide seadistus avaneb asukohas:

[AVALEHT/MENÜÜ/PALK JA PERSONAL 365/HALDUS/X-TEE/E-MAILI MALLID](#)

Avaneb loend juba kirjeldatud mallidest. Uue malli lisamiseks on lintmenüül nupp [UUS](#), olemasoleva avamiseks või redigeerimiseks [HALDA-> REDIGEERI](#) või [VAADE](#).

PALGA E-MAILI MALLID

Otsing + Uus Halda Ava Excelis

Malli liik ↑	Malli tähis ↑	Kirjeldus	Teema	HTML
Kinnitusring	P_KINNITAMINE	Puhkuseavalduse kinnitamine	Puhkuseavaldus ootab kinnitamist	☒
Kinnitusring	P_KINNITATUD	Puhkuseavaldus kinnitatud	Puhkuseavaldus on kinnitatud	☐
Kinnitusring	T_KINNITAMINE	Töötajatabeli kinnitamine	Töötajatabeli ootab kinnitamist	☐
Kinnitusring	T_KINNITATUD	Töötajatabel kinnitatud	Töötajatabel on kinnitatud	☐
Kinnitusring	TAGASI LÜKAT...	P_tagasi lükatud	Puhkuseavaldus on tagasi lükatud	☐
Kinnitusring	VORMISTADA ...	Puhkuse vormistamine	Puhkuseavaldus on vaja vormistada	☒

E-maili malli kaart (Palk365)    ✓ Salvestatud 

Kinnitusring · P_KINNITAMINE

 Saada test e-mail
  Muutujate abi
  Toimingud
 Vähem suvandeid

 Saada test e-mail
  HTML muutja
  Muutujate abi

E-maili seaded

Malli liik	Kinnitusring	<p>Tere %1!</p><p>Sulle on m&auml;r&auml;tud kinnitamiseks %2 puhkuseavaldus.</p><p>T&auml;tajal %2 on %4 %5.</p><p>Ilusat p&auml;eva</p>
Malli tähis	P_KINNITAMINE	
Kirjeldus	Puhkuseavalduse kinnitamine	
Teema	Puhkuseavaldus ootab kinnitamist	
E-mail stsenaarium	Payroll365 Puhkuseavaldused	
Pime koopia	merilin@itera.ee	
HTML	☒	
Testimise saaja e-mail	merilin@itera.ee	
Logi saatmised	☒	
Portaali lingi liik	Ei näita	
Portaali teade	Puhkuse kinnitamine	
Portaali teate link		
Ära saada e-maili	☐	
TEKSTILOEND		

Välja nimi	Kirjeldus
Malli liik	Valitakse malli liik. Valikud: INSAIDER – kasutatakse insaiderite lahenduses e-kirjade saatmisel. E-kirja on võimalik saata loendist INSAIDERID või töötaja kaardilt avanevast INSAIDERI KAARDILT. TÖÖAJATABEL – kasutatakse aktipõhise tööajatabeli funktsionaalsusega, kus töötaja esitab oma tööajatabeli ise TÖÖTAJA PORTAALIST. TÖÖTAJA – kasutatakse töötajate loendi pealt töötajatele e-kirjade saatmiseks nt koos TÖÖTAJA ANKEEDI funktsionaalsusega. KINNITUSRING – kasutatakse puhkuseavalduste ja tööajatabelite funktsionaalsusega
Malli tähis	Sisestatakse malli tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse malli tähisele vastav kirjeldus.
Teema	Väljale sisestatud teksti näeb e-maili saaja kirja real TEEMA .
E-maili stsenaarium	Väljale tuleb rippmenüüst valida meilide saatmisel kasutatav stsenaarium. Stsenaariumid saab omakorda siduda erinevate meilikontodega, mis tähendab et puhkuseavalduste ja tööajatabelitega seotud meilid saab välja saata erinevate meilikontode alt. Meilide saatmiseks peab olema BC-s tehtud MEILISAATMISE SEADISTUSED, ehk lisatud MEILIKONTOD, mida kasutatakse meilide saatmisel ning kontodele määratud STSENAARIUMID ehk tehtud valikud missuguselt meiliaadressilt missugune meil saadetakse. Näiteks saab määrata, et puhkustega seotud meilid saadetakse personaliüksuse üldmeiliaadressilt ning tööajatabelite meilid raamatupidamisüksuse meililt.

Pime koopia	Sisestatakse e-maili aadress, kuhu soovitakse saata pimekoopiat.
HTML	Sisestatakse marker, kui soovitakse e-maili malli teksti seadistada HTML vormingus. Soovitav on alati kasutada HTML vormingut, sest sellisel juhul saab teksti kujundamisel kasutada erinevaid värve, kirjastiile, vorminguid, taandridu.
Testimise saaja e-mail	Sisestatakse e-maili aadress, kuhu soovitakse saata testmaili, et kontrollida seadistatud maili sisu. Testmaili saatmiseks on lintmenüül nupp SAADA TEST E-MAIL .
Logi saatmised	Lisades markeri antud väljale tekkivad iga e-kirjaga kanded ka PALGAARVESTUSE REGISTRISSE .
Portaali lingi liik	Väljal tehtud valik määrab missugune link lisatakse TÖÖTAJA PORTAALI teatele. Kasutatakse koos TÖÖTAJA ANKEEDI funktsionaalsusega. Valikud: • EI NÄITA – linki teatele ei lisata • KÄSITSI LINK – link tuleb teatele käsitsi lisada väljale PORTAALI TEATE LINK • TÖÖTAJA ANDMED - portaali teatel vajutades avaneb lehekülj MINU ANDMED, link lisatakse automaatselt • TÖÖTAJA ANKEET – portaali teatel vajutades avaneb lehekülj TÖÖTAJA ANKEET, link lisatakse automaatselt
Portaali teade	Sisestatakse teate tekst, mida kuvatakse e-kirja saajale TÖÖTAJA PORTAALIS. Kasutatakse koos TÖÖTAJA ANKEEDI funktsionaalsusega. Teade on portaalis nähtav seni, kuni töötaja on ankeedi täitnud, kinnitanud ning personalispetsialist on taotlusega esitatud andmed kinnitanud. Juhul kui personalispetsialist tühistab taotluse, jääb teade töötajale portaalis nähtavaks. Kirja saatmisel tekib asukohta TÖÖTAJA PORTAALI TEADETE SEADISTUS automaatselt uus teate rida, millele lisatakse veergu KEHTIV ALATES e-kirja saatmise kuupäev. Personalispetsialisti poolne andmete kinnitamine lisab kuupäev veergu KEHTIV KUNI ning markeri veergu SULETUD.
Portaali teate link	Kui väljale PORTAALI LINGI LIIK on valitud väärtus KÄSITSI , siis sellele väljale sisestatakse link, mis lisatakse teatele.
Ära saada e-maili	Sisestatakse marker, kui ei soovita selle malli kasutamisel töötajatele e-kirja saata.
Sisu	Sisestatakse e-maili sisu kas HTML vormingus või tavalise tekstina. Kasutades tavalist teksti, ei ole võimalik kasutada erinevaid kirjavorminguid (<i>italic/bold/ ja värvid</i>) ja taandridu jms.


Nupud lintmenüül

Nupu nimi	Kirjeldus
Saada test e-mail	Nupul vajutades saab testida e-maili saatmist ja seadistuse õigsust, väljanägemist. Testmail saadetakse aadressile, mis on sisestatud väljale TESTIMISE SAAJA E-MAIL .
HTML muutja	Nupul vajutades avaneb interneti lehekülj, mille abil saab kirjutada e-maili teksti HTML vormingus ning seejärel kopeerida selle väljale SISU .


Muutujate abi	Avaneb loend protsentmuutujatest, mida saab e-maili mallis kasutada ning mis asendatakse e-kirjas ja e-kirja teema real tekstiga.  Töötajateabel: %1 = kinnitaja nimi %2 = kasutaja %3 = kuu %4 = põhjus %5 = tabeli omaniku nimi %6 = link Puhkused: %1 = kinnitaja %2 = kasutaja %3 = töötaja %4 = taotluse sisu %5 = märkus %6 - algus %7 - lõpp %8 - puhkuse liik Volitus: %1 = volitatav %2 = kasutaja %3 = töötaja %4 = taotluse sisu %5 = märkus %6 - algus %7 - lõpp %8 - volituse liik
---------------	--

1.3. MEILIKONTODE SEADISTAMINE


Selleks, et HRM4Baltics lahenduses oleks võimalik saata töötajatel e-kirju nt palgateatiseid, puhkuseavalduste kinnitusringidega seotud e-kirjad jne, tuleb BC-s teha meilisatmise seadistused. Selleks tuleb otsinguaknasse sisestada [MEILIKONTOD](#) või [SEADISTA MEILITEENUS](#) ning avada vastav aken.



Meilikontode loendis on näha juba seadistatud meiliaadressid ja [KIIRINFOAKNAS](#) neile määratud [STSENAARIUMID](#).



Uue meilikonto loomiseks on lintmenüül nupp **UUS**, avaneb sissejuhatava tekstiga aken, kus tuleb valida **JÄRGMINE**.



Seejärel tuleb valida, mis tüüpi meilikontot soovitakse seadistada. Valida on kolme meilikonto vahel:

- **SMTP** - kasutataval meilikontol ei tohi peal olla kahetasemelist autentimist (MFA), sest vastasel juhul on vaja autentimisel telefoni teel kinnitust. Meilikontol peab aga kindlasti olema lubatud SMTP.
- **PRAEGUNE KASUTAJA** – iga kasutaja saab meilisõnumeid oma meilikonto kaudu, millel peab olema kehtiv Microsoft Exchange litsents. Seadistus eeldab OnPrem klientidelt O365 autentimist.
- **MICROSOFT 365**

Seadista meiliteenus



Määratle lisatava meilikonto liik

Konto liik ↑	Üksikasjad
→ Microsoft 365	Kasuta Microsoft 365 ühispostkaste.
Praegune kasutaja	Kasutaja saadab meilisõnumeid läbi sama konto, millega ta on sisse loginud.
SMTP	Kasuta meilisõnumite saatmiseks SMTP.

Tühista

tagasi

Järgmine

Konto liigi valimise järgselt tuleb täita kohustuslikud väljad. Näide SMTP seadistusest, kus on kasutatud [OFFICE 365 SERVERI SEADEID](#) (nupp lintmenüül).

SMTP konto




YlleK

Rakenda Office 365 serveri seaded

Konto nimetus	YlleK
Saatja nimi	Ülle Kiivet
Meiliaadress	nav@itera.ee
Serveri URL	smtp.office365.com
Serveri port	587
Autentimine	Basic
Kasutajanimi	nav@itera.ee
Parool	
Turvaline ühendus	☐

Meilikontodele määratakse [STSENAARIUMID](#) ehk valitakse missugune meil missuguse konto alt saadetakse. Näiteks on võimalik saata [PUHKUSEAVALDUSTEGA](#) seotud meilid välja personaliüksuse meiliaadressilt ning [TÖÖAJATABELITEGA](#) seotud meilid raamatupidamisüksuse meililt. Kõik HRM4Baltics lahendusega seotud stsenaariumid algavad tähisega [PAYROLL365](#)... Stsenaariumite lisamiseks meilikontole on lintmenüül nupp [NAVIGEERI/MEILI STSENAARIUMID](#) ja avanevas loendis [MÄÄRA STSENAARIUMID](#).

Kui on stsenaariumeid, mis ei ole ühegi meilikontoga seotud, kasutatakse selle stsenaariumiga seotud meili saatmiseks meilikontode loendis [VAIKIMISI](#) kontoks määratud kontot. Seetõttu on soovitatav märkida üks meilikonto alati [VAIKIMISI KONTOKS](#).




BC-s seadistatud HRM4Baltics lahendusega seotud stsenaariumid on alljärgnevad:

Stsenaariumi nimi	Kirjeldus
Payroll365 Dokument aegub	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTOKS alt.
Payroll365 Katseaeg keskel	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTOKS alt.
Payroll365 Katseaaja algus	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTOKS alt.
Payroll365 Katseaaja lõpp	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTOKS alt.
Payroll365 Mall - Ajatabel	Kasutatakse kõikide nende e-maili mallidega, mille liigiks on TÖÖAJATABEL . Näiteks aktipõhine tööajatabel.
Payroll365 Mall - Insaider	Kasutatakse e-maili malliga, mille liigiks on INSAIDER .
Payroll365 Mall - Kinnitus	Kasutatakse kõikide nende e-maili mallidega, mille liigiks on KINNITUSRING . Näiteks puhkuseavaldused, tööajatabel, volitused.
Payroll365 Mall - Töötaja	Kasutatakse nende e-maili mallidega, mille liigiks on TÖÖTAJA . Näiteks TÖÖTAJA ANKEET ja muud TÖÖTAJA KAARDI kaudu saadetavad e-mailid.
Payroll365 Nimepäev	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTOKS alt.
Payroll365 Palgateatis	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTOKS alt.
Payroll365 Pensionile minek	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTOKS alt.


Payroll365 Portaali teade	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Püha	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Puhkuse aegumine	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Puhkuseavaldused	Kasutatakse nende e-maili mallidega, mis on seotud puhkuseavalduste kinnitusringiga. Stsenaarium tuleb valida E-MAILI MALLILE liigiga KINNITUSRING , mis on seotud puhkuseavalduste kinnitamisega. Tegemist on sarnase stsenaariumiga nagu PAYROLL365 MALL – KINNITUS . Seega on võimalik valida kumba stsenaariumit kasutatakse, kuid on võimalik puhkuseavalduste e-kirja mallid siduda hoopis erinevate stsenaariumitega, mis annab võimaluse saata neid välja erinevatelt meilikontodelt.
Payroll365 Puudumine	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Sünnipäev	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Tähtpäev	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Tervisekontroll	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Tervisekontroll (järgmine)	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Tööajatabeli akt	Kasutatakse AKTI PÕHISTE TÖÖAJATABELITEGA seotud kinnitusringidega. Stsenaarium tuleb valida E-MAILI MALLILE liigiga TÖÖAJATABEL .
Payroll365 Tööajatabeli Kinnitamine	Kasutatakse TÖÖAJATABELITEGA seotud kinnitusringide korra. Stsenaarium tuleb valida E-MAILI MALLILE liigiga KINNITUSRING , mis on seotud tööajatabelite kinnitamisega. Tegemist on sarnase stsenaariumiga nagu PAYROLL365 MALL – KINNITUS . Seega on võimalik valida kumba stsenaariumit kasutatakse, kuid on võimalik tööajatabeli E-KIRJA MALLID siduda hoopis erinevate stsenaariumitega, mis annab võimaluse saata neid välja erinevatelt meilikontodelt.
Payroll365 Tööle võtmine	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Töölt lahkumine	Kasutatakse kalendri teavituste saatmiseks. Stsenaarium on vaja lisada vaid meilikontole, kui soovitakse meil saata välja kindla meilikonto alt. Vastasel juhul saadetakse meil välja VAIKIMISI KONTO alt.
Payroll365 Volitus	Kasutatakse VOLITUSTEGA seotud kinnitusringide korra. Stsenaarium tuleb valida E-MAILI MALLILE , mis on seotud VOLITUSTE TAOTLUSEGA .

1.4. OUTLOOKI KALENDRI SEADISTAMINE

RAKENDUSE ALA SEADISTUSEGA saab sisse lülitada Outlooki kalendri funktsionaalsuse, mis võimaldab saata teavituste ja puudumiste andmed otse kasutaja Outlooki kalendrisse. Puudumisi, teavitusi ja sündmuse taotluste andmeid kuvatakse Outlookis terve päeva kohtumisena. Selleks, et töötajale Outlooki kohtumine saata, peab olema töötajal BC kasutaja ning **KASUTAJA KAARDIL** kiirkaardile **ÜLDINE** väljale **AUTENTIMISE MEILIAADDRESS** sisestatud Outlooki e-maili aadress. Juhul kui töötajal ei ole BC kasutajat, tuleb **TÖÖTAJA KAARDIL** väljale **AUTENTIMISE E-MAIL** sisestada tema e-maili aadressi, mille alusel andmed Outlooki saadetakse.



Funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb esmalt teha vajalikud seadistused. Seadistuste avamiseks tuleb otsinguaknasse kirjutada **OUTLOOKI KALENDRI SEADISTUS** ning avada pakutav otsingutulemus.



Avanevasse aknasse kirjeldatakse serveri ja kliendi id andmed. Ühenduse testimiseks saab kasutada lintmenüü nuppu **TESTI ÜHENDUST**.

Kui saadetakse teavitused peavad liikuma teise ajavööndisse, tuleb vastav ajavöönd valida väljale **AJAVÖÖND**.

Markeri väljal **OUTLOOK SÜÜKR. AKTIIVNE** sisse lülitamisel hakkab funktsionaalsus tööle, kui seadistused on tehtud ja õiged. Soovi korral saab markeri välja lülitada ning funktsionaalsuse peatada.

Seadistuse akna lintmenüül on nupp **MALLID**. Avanevas loendis kirjeldatakse erinevad mallid, mida kasutatakse puudumise, teavituste ja sündmuste liikidega.

LÄHETUS

Tähis	LÄHETUS	Pealkiri	Lähetus %21_%4-%5
Kirjeldus	Lähetus	Sisu	%18 - - %4-kell %19 kuni %5
kell %20 - - %21 - - %3
Sündmuse kuvamisviis	Kontorist väljas	Ühiskalendri e-mail	
Sündmuse kategooria			
Sündmuse kalender			

Teavituse muutujad

- %1 - Kuupäev
- %2 - Töötaja nimi
- %3 - Kirjeldus
- %4 - Alates kuupäev
- %5 - Kuni kuupäev
- %6 - Kellaaeg (terv.kontr.)/Seisund (taotlus)
- %7 - Kirjeldus 2 (terv.kontr. asukoht)
- %9 - Asendajate loend (puhkuse algus/lõpp)
- %11 - Töötaja andmed
- %12 - Töötaja nr.
- %13 - Juhi nimi
- %14 - Struktuuri üksuse nimetus
- %15 - Töötaja eesnimi
- %16 - Töötaja perekonnanimi
- %17 - Ettevõtte e-mail
- %18 - Sündmuse kategooria
- %19 - Sündmuse algusaeg
- %20 - Sündmuse lõpuaeg
- %21 - Riik

Väli	Kirjeldus
Tähis	Sisestatakse malli tähis.
Kirjeldus	Sisestatakse mallile vastav kirjeldus.
Sündmuse kuvamisviis	Valitakse kohtumise kuvamise viis Outlookis. Valikud: - VABA - EBALEV - HÕIVATUD - KONTORIST VÄLJAS - TÖÖTAN MUJAL
Sündmuse kategooria	Võimalik on kohtumisele lisada Outlookis kasutusel olevat kategooriat. Kui vastavat kategooriat Outlookis ei ole, siis see luuakse automaatselt.
Sündmuse kalender	Juhul kui Outlooki on loodud erinevad kalendrid, saab väljale sisestada kalendri tähise, kuhu kohtumine saadetakse.
Pealkiri	Sisestatakse kalendris kuvatava kohtumise pealkiri, mille koostamisel on võimalik kasutada infoaknas kuvatavaid % muutujaid.
Sisu	Sisestatakse kalendris kuvatava kohtumise sisu, mille koostamisel on võimalik kasutada infoaknas kuvatavaid % muutujaid.
Ühiskalendri e-mail	Kui on soov saata kohtumine mitte töötaja Outlooki vaid mõnda ühiskalendrisse, tuleb väljale sisestada vastava kalendri e-maili aadress.

Outlooki kalendri seadistuse aknas nupuga **KANDED** on võimalik avada ja vaadata kõiki kandeid, mis on Outlooki saadetud või proovitud saata ning kas saatmine õnnestus või mitte. Loendisse tekkivad kanded saadetakse töötajate Outlooki kalendrisse tööjärjekorradega, mille koodiplokk on **24002063**. Samuti on võimalik kannete lehelt kandeid Outlook käsitsi saate vajutades nupule **SAADA KALENDRISSSE KANNE**.

Outlook kalendri kanne (HRM4Baltics) ✓ Salvestatud

Redigeeri loendit Kustuta Saada kalendrisse kanne Kustuta kalendrist kanne

Kande nr. ↑	Töötaja nr.	Allika liik	Selsund	Selsund teade	Sündmuse pealkiri	Sündmuse süü	Sündmuse algusaeg	Sündmuse lõppaeg
→ 1	T0003	Puudumine	Kalendrisse lisatud	201 Created	Puhkus 06.05.26 kuni 08.05.26	Puhkus 06.05.26 kuni 08.05.26		
2	T0003	Puudumine	Kalendrisse lisatud	201 Created	Puhkus 04.05.26 kuni 05.05.26	Puhkus 04.05.26 kuni 05.05.26		
3	T0003	Taotlus	Kalendrisse lisatud	201 Created	Lähetus Itaalia_11.05.26-15.05.26	Lähetus - - 11.05.26-kell 08:00:00 kuni 15.05.26 kell 23:00:00 - - Itaalia - - Lähetus Rooma...	08:00:00	23:00:00
4	T0003	Taotlus	Kalendrisse lisatud	201 Created	Lähetus Belgia_20.05.26-21.05.26	Lähetus - - 20.05.26-kell 13:00:00 kuni 21.05.26 kell 18:00:00 - - Belgia - - testin outlooki	13:00:00	18:00:00
5	T0003	Taotlus	Kalendrisse lisatud	201 Created	Koolitusel	Koolitus - - 27.05.26-28.05.26 - - Eesti - - inglise keele koolitusel	15:00:00	18:00:00
6	T0003	Taotlus	Kalendrisse lisatud	201 Created	Lähetus Bulgaaria_16.06.26-19.06.26	Lähetus - - 16.06.26-kell 15:00:00 kuni 19.06.26 kell 14:00:00 - - Bulgaaria - - Outlooki kal...	15:00:00	14:00:00

1.5. TÖÖJÄRJESKORRA KANNETE SEADISTAMINE (TABEL 472)

Business Centralis on võimalik seadistada taustal automaatselt toimuvaid regulaarseid tegevusi nn. **TÖÖJÄRJESKORRA KANDEID**. HRM4Baltics mooduli tohusaks toimimiseks on standardlahenduses seadistatud järgmised **TÖÖJÄRJESKORRA KANDEID**:

- Töötaja andmeid eri HRM4Baltics mooduli tabelite vahel sünkroniseeriv automaattöö.
- Teavituste loomise automaattöö.
- Teavituste e-mailile saatmise automaattöö.
- Pensionikindlustuse parameetrite automaatse lisamine.

1.5.1. TÖÖTAJA ANDMEID ERI TABELITE VAHEL SÜNKRONISEERIV AUTOMAATTÖÖ

Töötajate kaardi andmete automaatseks uuendamiseks tuleb seadistada automaattöö. Vaikimisi uuendatakse ainult nende töötajate kaarte, mis ei ole **LUKUS**. Tööjärjekorra funktsionaalsus on sama, mis **PALGAARVESTUSE SEADISTUSE** aknas nupul **UUNDA TÖÖTAJA KAARDI ANDMED**.



Olemasoleva **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

TÖÖJÄRJESKORRA KANDE kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tuleb teha vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK**: valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID**: valige **24002002**
- **PARAMEETRIJADA**: sisestage **EMPLOYEE**
- **TÖÖJÄRJESKORRA KATEGORIA TÄHIS**: valige **PAYROLL**

- **KÄIVITAMISKATSETE MAX ARV:** juhul kui tekib antud automaattöö käivitamisel tõrge, siis saate siin määrata mitu käivitamiskatset tehakse enne, kui loobutakse antud käivitamiseseansi puhul vastava automaattöö käivitamisest, sisestage näiteks **5**
- **VARASEIM ALUSTAMISE KUUP/KL:** sisestage alguskuupäev, millal soovite, et automaattöö esmakordselt käivituks

Kiirkaart **KORDUS**


Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö toimuvaks näiteks igal öösel, kord nädalas jne.

Märkige päevad millal soovite automaattööd käivitada

- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.2. TEAVITUSTE LOOMISE AUTOMAATTÖÖ

Töötajatega seotud **TEAVITUSTE** loomise automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada **TÖÖJÄRJESKORRA KANDED** ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

TÖÖJÄRJESKORRA KANDE kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tuleb teha vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK:** valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24002002**
- **PARAMEETRIJADA:** sisestage **CALENDAR**
- **TÖÖJÄRJESKORRA KATEGORIA TÄHIS:** valige **PAYROLL**
- **KÄIVITAMISKATSETE MAX ARV:** juhul kui tekib antud automaattöö käivitamisel tõrge, siis saate siin määrata mitu käivitamiskatset tehakse enne, kui loobutakse antud käivitamiseseansi puhul vastava automaattöö käivitamisest, sisestage näiteks **5**
- **VARASEIM ALUSTAMISE KUUP/KL:** sisestage alguskuupäev, millal soovite, et automaattöö esmakordselt käivituks.

Kiirkaart **KORDUS**


Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö toimuvaks näiteks igal öösel, kord nädalas jne.

Märkige päevad millal soovite automaattööd käivitada

- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.3. TEAVITUSTE E-MAILILE SAATMISE AUTOMAATTÖÖ

Töötajatega seotud **KALENDRI TEAVITUSTE** saatmise automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada **TÖÖJÄRJESKORRA KANDED** ning avada otsingu tulemus.



KALENDRI TEAVITUSTE e-mailile saatmise eelduseks on, et **TÖÖTAJA KAARDI** kiirkaardile **TÖÖTAJA AADRESS JA KONTAKTID** oleks sisestatud e-posti aadress ning Business Centralis oleks seadistatud meiliteenus sh **MEILIKONTOD**, **STSENAARIUMID**.

Olemasoleva **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

TÖÖJÄRJESKORRA KANDE kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tuleb teha vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart ÜLDINE

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK:** valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24002002**
- **PARAMEETRIJADA:** sisestage **NOTIFICATION**
- **TÖÖJÄRJESKORRA KATEGOORIA TÄHIS:** valige **PAYROLL**
- **KÄIVITAMISKATSETE MAX ARV:** juhul kui tekib antud automaattöö käivitamisel tõrge, siis saate siin määrata mitu käivitamiskatset tehakse enne, kui loobutakse antud käivitamiseseansi puhul vastava automaattöö käivitamisest, sisestage näiteks **5**
- **VARASEIM ALUSTAMISE KUUP/KL:** sisestage alguskuupäev, millal soovite, et automaattöö esmakordselt käivituks.

Kiirkaart KORDUS

Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö toimuvaks näiteks igal öösel, kord nädalas jne.

Märkige päevad millal soovite automaattööd käivitada


- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg

- **MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

MINUTITES.

1.5.4. TÖÖTAJATE PENSIONIKINDLUSTUSE PARAMEETRITE AUTOMAATNE LISAMINE JA UUENDAMINE

Töötajate **PENSIONIKINDLUSTUSE PARAMEETREID** automaatselt lisava/uuendava automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada **TÖÖJÄRJESKORRA KANDED** ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK:** valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24002033**
- **PARAMEETRIJADA:** saate valida milliste töötajatega seotud pensionifondi parameetrit antud Tööjärjekorra kande puhul uuendatakse. Valikud
 - **KÕIK** – uuendatakse kõikide töötajate andmed, soovitatav kasutada ainult juurutamisel.
 - **UUED** – uuendab ainult veel kontrollimata töötajad, seadistada näiteks igaõise tegevusena.
 - **AKTIIVSED** – uuendab kõik mitte lahkunud töötajad, seadistada mitte tihedamini kui korra kuus.
- **TÖÖJÄRJESKORRA KATEGORIA TÄHIS:** valige **PAYROLL**
- **KÄIVITAMISKATSETE MAX ARV:** juhul kui tekib antud automaattöö käivitamisel tõrge, siis saate siin määrata mitu käivitamiskatset tehakse enne, kui loobutakse antud käivitamiseseansi puhul vastava automaattöö käivitamisest, sisestage näiteks **5**
- **VARASEIM ALUSTAMISE KUUP/KL:** sisestage alguskuupäev, millal soovite, et automaattöö esmakordselt käivituks.

Kiirkaart **KORDUS**

Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö toimuvaks näiteks igal öösel, kord nädalas jne.

Märkige päevad millal soovite automaattööd käivitada

- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.5. TÖR KANNETE AUTOMAATNE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE

TÖR automaattöö võimaldab saata kõik päeva jooksul tehtud töölepingute muudatused, uued töölepingud ja passiivsused ühe korraga TÖR registrisse. Automaattöö tööpõhimõte on sama, mis [TÖÖTAJA KAARDILT](#) andmete TÖR-i saatmisel nupuga [TÖÖREGISTRISSE SAATMINE](#).

Automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada [TÖÖJÄRJESKORRA KANDED](#) ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) redigeerimiseks valige vastava [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI](#), uue [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) lisamiseks valige lintmenüül [UUS](#).

Avanenud [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) kaardi kiirkaartidel [ÜLDINE](#) ja [KORDUS](#) tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart [ÜLDINE](#)

Kiirkaardil [ÜLDINE](#) seadistage väljad:

- [KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK](#): valige [KOODIPLOKK](#)
- [KÄIVITATAVA OBJEKTI ID](#): valige [24002002](#)
- [PARAMEETRIAJA](#): sisestage TÖR

Kiirkaart [KORDUS](#)

Kiirkaardil [KORDUS](#) saab määrata antud [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- [NÄDALAPÄEVAD](#): valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- [ALGUSAEG](#): sisestage automaattöö alguskellaaeg
- [LÕPPAEG](#): sisestage automaattöö alguskellaaeg
- [MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV](#): sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.6. TERVISEKASSAST ANDMETE AUTOMAATNE PÄRING

Automaattööga saab pärida Tervisekassast töövõimetuslehtede andmeid.

Automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada [TÖÖJÄRJESKORRA KANDED](#) ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK:** valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24002002**
- **PARAMETRIJADA:** sisestage **HAIGEKASSA**

Kiirkaart **KORDUS**

Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- **NÄDALAPÄEVAD:** valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.7. JÄRGMISE AASTA PUHKUSE SALDO PÄRING

Automaattöö võimaldab saata välisesse süsteemi töötajate puhkuste saldod järgmise aasta lõpu seisuga. Automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada **TÖÖJÄRJEKORRA KANDED** ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK**: valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID**: valige **24002043**
- **PARAMEETRIJADA**: sisestage **JA+1A**

Kiirkaart **KORDUS**


Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- **NÄDALAPÄEVAD**: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- **ALGUSAEG**: sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG**: sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV**: sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.8. PUHKUSE SALDO PÄRINGUD – DAY, MONTH, YEAR

Automaattöö töötab koos veebiteenusega **LEHT 50100** ning saadab välisesse süsteemi töötajate puhkuste saldod jooksva kalendripäeva, jooksva kuu viimase päeva ning jooksva aasta viimase päeva seisuga. Võimalik on saldosisid saata ka kuupäeva põhiselts kasutades parameetrijadas ajavalemeid.

Automaattöö seadistamiseks tuleb otsinguaknasse sisestada **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** ning avada otsingu tulemus.



Olemasoleva **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK**: valige **KOODIPLOKK**

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24002043**
- **PARAMETRIJADA:** sisestage **DAY** või **MONTH** või **YEAR** või ajavalemid nt +JA-6P jne


Kiirkaart **KORDUS**

Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- **NÄDALAPÄEVAD:** valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.9. OUTLOOKI KALENDRISSSE ANDMETE SAATMINE

Automaattöö saadab puudumiste ja teavituste info töötaja või üldisesse Outlooki kalendrisse. Eelnevalt peavad olema tehtud **OUTLOOKI KALENDRI SEADISTUSED**.



Olemasoleva **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK:** valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24002063**
- **PARAMETRIJADA:** ei ole vaja sisestada

Kiirkaart **KORDUS**

Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJESKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- **NÄDALAPÄEVAD:** valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.10. PUHKUSEAVALDUSE VORMISTAMISE VAJADUSEST TEAVITAMINE JA TAOTLUSE VORMISTAMINE

Tööräjäkorraga saadetakse töötajale teavitus selle kohta, et puhkuseavaldus on vaja vormistada ning teine tööräjekord vormistab puhkuseavaldused, mis on kinnitatud seisundis ning mille vormistamise tähtaeg on käte jõudnud.

Lahkunud töötajate kinnitatud seisundis taotlused tühistatakse automaatselt sama ([VORMISTA_AUTO](#)) tööräjekorra raames.

Olemasoleva [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) redigeerimiseks tuleb avada vastava [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) rida ning vajutada lintmenüül [REDIGEERI](#). Uue [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) lisamiseks on lintmenüül nupp [UUS](#).

Avanenud [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) kaardi kiirkaartidel [ÜLDINE](#) ja [KORDUS](#) saab teha vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart [ÜLDINE](#)

Kiirkaardil [ÜLDINE](#) seadistage väljad:

- [KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK](#): valige [KOODIPLOKK](#)
- [KÄIVITATAVA OBJEKTI ID](#): valige [24008482](#)

[PARAMEETRIJADA: VORMISTA_VAJA](#) saadab teavituse vormistamise vajaduse kohta. Vormistamise vajadus leitakse puhkuse taotluse puudumise põhjuse seadistuse pealt.

[PARAMEETRIJADA: VORMISTA_AUTO](#) vormistab puhkuseavalduse tegelikuks puudumiseks.

Kiirkaart [KORDUS](#)

Kiirkaardil [KORDUS](#) saab määrata antud [TÖÖJÄRJESKORRA KANDE](#) toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- [NÄDALAPÄEVAD](#): valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- [ALGUSAEG](#): sisestage automaattöö alguskellaaeg
- [LÕPPAEG](#): sisestage automaattöö alguskellaaeg
- [MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV](#): sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.11. KINNITUSRINGI KINNITAJATE UUENDAMINE

Automaattöö uuendab puhkuseavalduste, kuluaruannete, sündmuse hinnapäringute ja sündmuse taotluste kinnitusringis olevaid kinnitajaid. Näiteks kui kinnitaja on puhkusel või ei jõua avaldust kinnitada ning läheb ise puhkusele, siis suunatakse kinnitamise tööülesanne automaatselt kinnitaja [TÖÖTAJA KAARDILE](#) märgitud [VAIKIMISI ASEDAJALE](#), [JUHILE](#) või tema asendajale, kes on valitud puhkuse taotlusele. Kes asendajaks leitakse oleneb [KINNITUSRINGI KINNITAJATE](#) peal tehtud seadistusest ning palgaarvestuse seadistusest väljal [KINNITUSE ASEDAJA LIIK](#). Kui kinnitajaks määratud töötaja tuleb puhkuselt tagasi ning asendajad ei ole avaldust kinnitanud, suunab automaattöö kinnitamise ülesande kinnitajale tagasi.

Olemasoleva **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK:** valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24008482**
- **PARAMEETRIADA:** **UUENDA**

Kiirkaart **KORDUS**

Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- **NÄDALAPÄEVAD:** valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.12. TÖÖTAJA KAARDIL JUHI UUENDAMINE VASTAVALT STRUKTUURI SEADISTUSELE

Automaattöö uuendab töötaja kaardil välja **JUHI NR** ja **JUHI NIMI** vastavalt struktuuri seadistusele. Tööjärjekord on vaja seadistada ja käivitada kui kasutatakse kuupäev põhist struktuuri. Kui tehakse struktuurimuudatus seoses juhi muutumisega, siis selleks et töötajate kaardidel muutuksid juhi andmed sellel kuupäeval kui tööd alustab uus juht, on vaja et tööjärjekord uuendaks töötaja kaardidel juhi välja.



Olemasoleva **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK:** valige **KOODIPLOKK**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24002002**

- [PARAMEETRIJADA: STRUCTURE_MANAGER](#)

Kiirkaart [KORDUS](#)

Kiirkaardil [KORDUS](#) saab määrata antud [TÖÖJÄRJEKORRA KANDE](#) toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- [NÄDALAPÄEVAD](#): valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- [ALGUSAEG](#): sisestage automaattöö alguskellaaeg
- [LÕPPAEG](#): sisestage automaattöö alguskellaaeg
- [MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV](#): sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.13. ANDMEVAHETUS DIRECTOGA

Automaattöö pärib Directost dimensioonide tähiseid, projektide andmeid ja loob/uuendab [TÖÖTAJATABELI PROJEKTIDE](#) seadistust või olenevalt seadistuses projekti dimensioonid. Lisaks saadab automaattöö palgakanded Directo pearaamatusse.

Olemasoleva [TÖÖJÄRJEKORRA KANDE](#) redigeerimiseks valige vastava [TÖÖJÄRJEKORRA KANDE](#) rida ning vajutage lintmenüül [REDIGEERI](#), uue [TÖÖJÄRJEKORRA KANDE](#) lisamiseks valige lintmenüül [UUS](#).

Avanenud [TÖÖJÄRJEKORRA KANDE](#) kaardi kiirkaartidel [ÜLDINE](#) ja [KORDUS](#) tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart [ÜLDINE](#)

Kiirkaardil [ÜLDINE](#) seadistage väljad:

- [KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK](#): valige [KOODIPLOKK](#)
- [KÄIVITATAVA OBJEKTI ID](#): valige [24002002](#)
- [PARAMEETRIJADA](#):
- Objektide importimiseks on parameetri jada: [DIRECTO_OBJECT](#)
- Projektide importimiseks on parameetri jada: [DIRECTO_PROJECT](#)
- Kannete konteerimiseks on parameetri jada: [DIRECTO_GLENTRIES](#)

Kiirkaart [KORDUS](#)

Kiirkaardil [KORDUS](#) saab määrata antud [TÖÖJÄRJEKORRA KANDE](#) toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- [NÄDALAPÄEVAD](#): valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- [ALGUSAEG](#): sisestage automaattöö alguskellaaeg
- [LÕPPAEG](#): sisestage automaattöö alguskellaaeg
- [MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV](#): sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.14. TÖÖTAJA ANDMETE SAATMINE VITS-A

Automaattöö saadab töötaja andmed või muudetud andmed VITSa, kus luuakse töötajale konto. Töötaja andmetest liiguvad VITSa: töötaja nimi, töötaja isikukood, töösuhte alguse kuupäev, ametikoht, struktuuriüksus, isiklik emaili aadress/ettevõtte emaili aadress, mobiiltelefoninumber, VITS seisund.

Olemasoleva **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart **ÜLDINE**

Kiirkaardil **ÜLDINE** seadistage väljad:

- **KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK:** valige **ARUANNE**
- **KÄIVITATAVA OBJEKTI ID:** valige **24017103**
- **PARAMETRIJADA:** jääb tühjaks

Kiirkaart **KORDUS**

Kiirkaardil **KORDUS** saab määrata antud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks öhtuks.

- **NÄDALAPÄEVAD:** valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- **ALGUSAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **LÕPPAEG:** sisestage automaattöö alguskellaaeg
- **MINUTE ARV KÄIVITAMISTE ARV:** sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

Võimalik on tööjärjekorrale seadistada filter, mille alusel leitakse töötajad, kelle andmed VITSa saadetakse. Filtri lisamiseks on tööjärjekorra kande kaardi lintmenüül nupp **ARUANDED/ARUANDE PÄRINGUAKEN**. Näiteks saab siin teha seadistuse, mille alusel saadetakse VITSa ainult aktiivsete töötajate andmed või konkreetse lepingu liigiga töötajad. Filtrisse on mõistlik lisada **VITS UUENDUS VAJALIK -> JAH**, kuna sellisel juhul saadetakse VITSa ainult nende töötajate andmed, kelle töötaja kaardil on aktiivne marker **VITS UUENDUS VAJALIK**.

Tööjärjekorra kande kaart

✓ Salvestatud

Aruanne · 24017103 · VITS Saada töötajad

Töötlemine **Aruanded** Rohkem suvandeid

Aruande päringuaken

Üldine Kuva vähem

Käivitava objekti liik	Aruanne	Käivitamiskatsete ma...	0
Käivitava objekti ID	24017103	Korduse viivitus (s)	0
Käivitava objekti pe...	VITS Saada töötajad	Viimane valmis olek	03.05.2023 09:37

1.5.15. AUTOMAATNE TÖÖAJATABELI PLAANI ARVUTAMINE

Automaattöö lisab töötajad automaatselt tööajatabelisse ja arvutab neile tööajaplaani. Eelduseks on, et seadistatud on tööajatabeli vahetused, nende alusel loodud tööajatabeli mallid ning töötajad on lepingu rea kudu seotud tööajatabeli ja malliga. Tööajaplaan arvutatakse töötajale sellesse kuusse, millal tööjärjekord käivitub.

Olemasoleva **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** redigeerimiseks valige vastava **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** rida ning vajutage lintmenüül **REDIGEERI**, uue **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** lisamiseks valige lintmenüül **UUS**.

Avanenud **TÖÖJÄRJEKORRA KANDE** kaardi kiirkaartidel **ÜLDINE** ja **KORDUS** tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart ÜLDINE

Kiirkaardil ÜLDINE seadistage väljad:

- KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK: valige KOODIPLOKK
- KÄIVITATAVA OBJEKTI ID: valige 24002002
- PARAMEETRIJADA: SCH_AUTO_PLAN

Kiirkaart KORDUS

Kiirkaardil KORDUS saab määrata antud TÖÖJÄRJEKORRA KANDE toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks õhtuks.

- NÄDALAPÄEVAD: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- ALGUSAEG: sisestage automaattöö alguskellaaeg
- LÕPPAEG: sisestage automaattöö alguskellaaeg
- MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV: sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

1.5.16. AUTOMAATTÖÖ LIHTSUSTATUD LOENDI VÄRSKENDAMISEKS JA LOOMISEKS

Automaattööga luuakse iseteenindusportaalil kasutusel olev LIHTSUSTATUD TÖÖTAJATE LOEND igakordselt uuesti. Automaattöö teeb sama toimingut, mida saab teha käsitsi PALGAARVESTUSE SEADISTUSES nupuga UUENDA LIHTSUSTATUD TÖÖTAJATE LOEND.

Olemasoleva TÖÖJÄRJEKORRA KANDE redigeerimiseks valige vastava TÖÖJÄRJEKORRA KANDE rida ning vajutage lintmenüül REDIGEERI, uue TÖÖJÄRJEKORRA KANDE lisamiseks valige lintmenüül UUS.

Avanenud TÖÖJÄRJEKORRA KANDE kaardi kiirkaartidel ÜLDINE ja KORDUS tehke vajalikud muudatused ja/või seadistused.

Kiirkaart ÜLDINE

Kiirkaardil ÜLDINE seadistage väljad:

- KÄIVITATAVA OBJEKTI LIIK: valige KOODIPLOKK
- KÄIVITATAVA OBJEKTI ID: valige 24002002
- PARAMEETRIJADA: RECREATE_SIMPLE_ESMPLOYEES

Kiirkaart KORDUS

Kiirkaardil KORDUS saab määrata antud TÖÖJÄRJEKORRA KANDE toimumise sageduse, automaattöö toimumise päevad, algus- ja lõppajad ning automaattöö taas käivitamise vaheaja. Reeglina seadistatakse automaattöö igaks õhtuks.

- NÄDALAPÄEVAD: valige nädalapäevad, millal soovite, et automaattöö käivituks
- ALGUSAEG: sisestage automaattöö alguskellaaeg
- LÕPPAEG: sisestage automaattöö alguskellaaeg
- MINUTITE ARV KÄIVITAMISTE ARV: sisestage kahe järjestikuse automaattöö seansi käivitamise vahele jääv aeg minutites.

2. Kokkuvõtteks

HRM4Baltics on parim valik ettevõtetele, kes soovivad maailmatasemel, Microsoft Dynamics Business Central funktsionaalsustega ning Microsofti toodetega hästi ühilduvat palga- ja personaliarvestuse lahendust.

Palga- ja personalilahendus on eelkõige mõeldud ettevõtetele:

- kus arvestatakse palka rohkem kui 2 -le inimesele ja kasutusel on erinevad palgaskeemid
- kes soovivad hallata oma äriprotsesse ühest kesksest kohast – Business Centralist
- kelle palgaarvestuse algandmed kogutakse erinevatest äriprotsessidest
- kes vajavad paindlikke palgaskeeme ning võimalust palgaarvestuse valemeid ise seadistada
- kes soovivad salvestada töötajate kohta ka põhjalikku personaliinfot nagu haridus, oskused, eelnev töökogemus, koolitused, tervisekontroll jne
- kes on harjunud majandustarkvara erinevate seadistusvõimalustega ja et lahendus oleks suures osas ise kohandatav
- kes vajavad erilahendusi arvestuse kiirendamiseks ja lihtsustamiseks

Palga- ja personaliarvestuse funktsionaalsusi on võimalik kasutada kõigil Microsoft Dynamics Business Centrali kasutajatel.

HRM4Baltics:

- töötab samadel lihtsatel põhimõtetel kui kogu Business Central (kasutajapoolsed seadistusvõimalused, kontoanalüüsiga analoogne aruandlus, filtreerimine erinevates loendites, finantsarvestuses kirjeldatud dimensioonide kasutamine jpm)
- vähendab palgaarvestajate ja personalispetsialisti ajakulu ja võimalikke vigu, sest puudub vajadus andmete mitmekordseks sisestamiseks
- aitab pikemas perspektiivis vähendada kulusid: vajalik ainult üks moodul, kus koos on nii palga- ja personaliarvestus kui ka tööaja planeerimine
- pakub paindlikke palgaskeeme. Erinevaid palga arvutuse meetodeid ja valemeid on võimalik kasutajal ise seadistada.

HRM4Baltics areneb koos Microsoft Dynamics Business Centraliga, mis annab kindluse, et alati on võimalik kasutada kõige ajakohasemat platvormi.